torch 笔记

徐世桐

1 import

```
conda create --name mlenv python==3.7.5
conda list -e > mlenv.txt 输出 conda environment
from torch import nn, optim
import torch.nn.functional as F
from torchvision import models, transforms, utils.make_grid
from PIL import Image
from numpy.random import default_rng
from transformers import RobertaTokenizer import 自定义函数
   python_file: 调用 import 的 python 文件
   程序 path: python file 的文件夹 path
   运行 path: 执行 python python_file 时终端所在的 path
   import path:被 import 的程序 path (包含文件名)
   1. 当程序 path 和运行 path 相同
     from directory. ... .python_file import func
   2. 当程序 path 和运行 path 不同时
     import sys
     sys.path.append(PATH1)
     from PATH2 import func
       保证 PATH1 + PATH2 = import path 即可
     sys.path 中已包含程序 path, 但不可使用 import ..path 得到 不为程序 path 子文件夹内 的
程序
   3. 在 jupyter-notebook 中运行时
     方法 1: 2. 中 path 需包含至运行 path 最底文件夹位置
     方法 2: 代码同 2. 在 import 中的 path 每一文件夹下创建空 __init__.py 文件, 重启 jupyter
kernel 后运行
   得到运行 path:
     import os
     path = os.path.abspath(os.path.join('.'))
   得到现有 sys path:
     import sys
     path = sys.path
```

2

import path: 作用为在每一 sys.path 后连接 path

2 tensor 使用 GPU

if torch.cuda.is_available():
dev = "cuda:0"
else:
dev = "cpu"
device = torch.device(dev)
 得到 device 数据类型,定义使用 CPU 或使用哪一 GPU
Tensor.get_device()
 查看张量存在的 CPU/GPU

3 tensor 数据类型

```
torch.arange
```

torch.arange(a) 得到 $Tensor[0,1,...,\lfloor a \rfloor]$

torch.arange(a, b) 得到 Tensor[a, a+1, ..., a+n], n 为整数且 a+n < b

torch.arange(a, b, c) 得到 Tensor[a, a+c, ..., a+nc], n 为整数且 a+nc < b

torch.arange(..., requires_grad=True) 分配空间记录斜率,同 mxnet 的 attach_grad()

torch.arange(..., device=device 数据类型) 将张量分配进指定 CPU/GPU

torch.tensor([], REQUIRES_GRAD, DEVICE)

通过 python 数组创建 Tensor

REQUIRES_GRAD = True 分配空间记录斜率

DEVICE = device 数据类型将张量分配进指定 CPU/GPU

torch.numpy() 得到 numpy array

torch.tolist() 得到 python 数组

Torch.item() 当张量中仅有一个元素,得到此元素

torch.from_numpy(NDArray) 从 NDArray 创建 Tensor

torch.mm(Tensor, Tensor) 矩阵 向量或矩阵 矩阵乘法

torch.bmm(Tensor, Tensor) 张量最后两维进行矩阵乘法, 其余维长度必须相等

torch.matmul(Tensor, Tensor)

任意张量间乘法

张量间乘法: 两张量最后两维符合矩阵乘法, 高维使用广播机制广播矩阵

+-*/

同 NDArray 使用广播机制

广播机制要求: 形状从最后一维开始,每一维元素/张量个数相同 或 其中一个数为 1

torch.sum(Tensor, *DIM) 将某一纬度一下的值求和

torch.max(Tensor, *DIM)

当没有指定维度 DIM, 求所有 Tensor 元素最大值

3 TENSOR 数据类型 3

当给定纬度 DIM, **返回 (Tensor 1, Tensor 2)** 元组。第一张量为给定维度最大元素,第二张量为给定维度最大元素 index

Tensor[:, ..., None]

'[]' 中前 n 位置为':',则在第 n 至 第 n+1 维间插入一维

则形状由 $(s_1,...,s_n,s_{n+1},...)$ 转为 $(s_1,...,s_n,1,s_{n+1},...)$

可使用多个 None 加入多个 1 元素维

Tensor.unsqueeze(dim*)

在第 dim-1 至 dim 维加入一维, 同 Tensor[(: * dim), None]

Tensor.squeeze(dim)

若第 dim 维为 1 元素维 (即 Tensor.shape[dim] == 1), 则删除此维。

若 dim 为 None,则将所有 1 元素维删除

Tensor.reshape()改变形状,新形状元素数必须等于输入元素数

Tensor.permute(SHAPE) 等同 mxnet 的 transpose, 更改纬度顺序

Tensor.transpose(dim0, dim1) 交换两个纬度

Tensor.masked_fill(MASK_Tensor, VALUE)

根据 MASK_Tensor 中 True 值的位置将 Tensor 中对应位置设为 VALUE

MASK_Tensor 为 Boolean tensor, VALUE 为标量

torch.vstack([Tensor, Tensor, ...]) 在第 0 维方向连接张量,(对矩阵即在竖直方向上连接)

torch.hstack([Tensor, Tensor, ...]) 在第 1 维方向连接张量,(对矩阵即在水平方向上连接)

即 vstack 的形状第 0 位置值可不同, hstack 形状第 1 位置可不同

在循环中加入行得到张量,初始化张量为 torch.tensor([]).reshape((..,0,..))

Tensor.nonzero() 得到一 list 的 index 向量 $\{v_i\}$, $Tensor[v_i]$ 为非零值

Tensor.to(device, NON-BLOCKING)

将张量分配进指定 CPU/GPU

NON-BLOCKING 为 true 时此步不 synchronize, 新 device 得到部分数据即开始下一步计算。默认为 false

Tensor = Tensor.type(torch.float64) Np.astype('float') 转换类型

F.one_hot(Tensor, NUM_CLASS)

将 Tensor 中每一元素转为 NUM_CLASS 长度的 onehot 向量, NUM_CLASS 默认为 Tensor 中最大值

torch.normal(MEAN, STD, SIZE*)

 $size=(x_1, x_2, ...)$ 限定输出张量形状

mean=Tensor, std=Tensor/const 当没有限定 size 时 mean 必为 float Tensor, 形状和输出形状相同。

mean=Tensor/const, std=Tensor/const 当限定 size 后 mean, std 可为 const 或单个值的 Tensor torch.rand(SIZE*)

得到 SIZE 形状的随机数张量,每一元素 \in [0,1)。SIZE 无定义则得到 const 随机数 代替 torch.uniform 功能

dataset = torch.utils.data.TensorDataset(样本 Tensor, 标签 Tensor)

dataiter = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size= 批量大小, shuffle=True) 使用 torch 进行批量迭代

4 TORCH 神经网络 4

dataiter 输出的 feature, label 使用的 CPU/GPU 和样本 Tensor, 标签 Tensor 使用的 CPU/GPU 分别对应

torch.save(Tensor, '文件名')文件中保存一张量

Tensor = torch.load(' 文件名') 读取文件中张量

torch.save({"model": net, "loss": ...}, '文件名')保存一 checkpoint

checkpoint = torch.load(' 文件名') 读取一 checkpoint

model.load_state_dict(checkpoint['model'].state_dict()) 从 checkpoint 中读取参数 torch.cuda.synchronize()

等待所有 GPU 异步计算结束, 打印结果同样等待异步计算

若两计算操作处在不同 device 上,且没有相互依靠关系/没有等待异步结果分隔,则并行两 device 计算

当一计算 b 需要另一计算 a 结果,则每当 a 得出结果部分,b 即开始处理,无需等待 a 输出所有结果才开始 b

random_generator = default_rng()

shuffled_index = random_generator.permutation(列表大小)

得到乱序 index 列表

4 torch 神经网络

net = nn.Sequential()

神经网络定义: net.add_module(' 层名', 层)

层定义:

nn.Linear(输入节点数,输出节点数) 定义全连接层

当全连接层输入为 2 维以上的张量时,全连接层仅对最低维操作。即最低维元素数同输入节点数可使用层直接进行前向计算,训练函数中使用 [layer.weight, net.bias] 传入参数前向计算为 (|B|, 特征数) 和 权重 矩阵相乘

使用 GPU 时层定义后需加.to(device), 并不可以使用 device= 赋 GPU

net.weight/bias.data.fill_(值)对层中所有权重/偏差赋同一值

net.weight/bias = nn.Parameter(Tensor) 将参数初始化为指定张量,参数参与反向传播,作为.parameters()的输出之一

net.weight/bias = nn.ModuleList([nn.Module]) 参数初始化为一列表的 module, **参数参与反向传**播

nn.init.xavier_uniform_(net.weight/.bias) 对层中所有权重/偏差使用 xavier 初始化 nn.init.normal_(net.weight/.bias, MEAN, STD) 对层使用 normal 初始化 def init_func(layer):

if isinstance(layer, nn.Linear):

// 根据上一条笔记更新 layer 的参数

net.apply(init_func) // 对每一层参数初始化权重 偏差

embedding = nn.Embedding(NUM_EMBEDDINGS, EMBEDDING_DIM)

参数形状 (NUM_EMBEDDINGS, EMBEDDING_DIM)

输入为行向量 index, $index \in [0, NUM_EMBEDDINGS)$, 非 onehot 向量。输出对应行向量。

4 TORCH 神经网络 5

rnn = nn.RNN(...)

INPUT_SIZE: 一样本特征数

HIDDEN SIZE: RNN 隐藏层 neuron 数

NUM_LAYERS: RNN 隐藏层数,每层隐藏层都有 HIDDEN_SIZE neuron。default 1

NONLINEARITY: 激活函数,可'relu'或'tanh'字符创。default 为'tanh'

BIAS: hidden 计算中是否使用 b_x 和 b_h 。 default 为 true

BATCH_FIRST: false 时输入 X 为 (时间步数, 批量大小, 特征数), true 时 X 为 (批量大小, 时间步数, 特征数)。default 为 false

DROPOUT: 定义每一隐藏层后 dropout 层的几率, default 为 0。即不使用 dropout

BIDIRECTIONAL: 是否为双向神经网络, default 为 false

rnn 不可用.weight/.bias 取参数

rnn(X, H)

计算 $H, H_n = \sigma(XW_{xh} + b_x + H_nW_{hh} + b_h)$

X 形状见 RNN BATCH_SIZE 变量说明

H 形状 (隐藏层数,时间步数,每层 neuron 数,特征数)。双向 RNN 中第一维值 $\times 2$ H_n 为所有隐藏层的输出,

输出仅为隐藏状态,不包含全连接层计算

H 为参与最后全连接层计算的输出,即所有时间步的隐藏状态。

 H_n 为参与下一次计算的隐藏状态张量,即最后一时间步的隐藏状态,与 H 中最后一张量相同 loss

= nn.MSELoss(REDUCTION*) 平方代价函数

REDUCTION = 'none' | 'mean' | 'sum' 得到每一样本代价值向量 | 得到平均代价 | 得到代价和。默认为'mean'

- = nn.CrossEntropyLoss() catagorical 交叉熵损失函数,已经包含 softmax 计算
- = nn.BCELoss() 二元交叉熵损失函数
- = nn.BCEWithLogitsLoss() 包含 sigmoid 的二元交叉熵损失函数,数值稳定性更高

trainer

- = optim.SGD(net.parameters(), lr= 学习率) SGD 迭代函数
- = optim.Adam(net.parameters(), lr= 学习率) Adam-SGD 迭代

trainer.step() 进行迭代

每一迭代中 trainer.grad_zero() 清零斜率,否则训练斜率为随机值,代价值在某一高值波动net.parameters() 得到权重

list(net.parameters()) 得到 param 类型数组,包含 [第一层权重,第一层偏差,...,最后一层参数]

param 类型数组.data 得到参数张量

param 类型数组.name 得到所属层名,可为空

loss(y_hat, y).backward() 得到代价函数值, 求导

不会调用.sum()或.mean(),求和方法在 loss 函数中定义

对同一网络的输出调用多次 backward 会将斜率叠加,不会覆盖斜率

Tensor.detach()

4 TORCH 神经网络 6

当此 Tensor 作为另一神经网络输入时, detach 导致此张量不参与反向传播。即不对此张量和得到此张量的计算求导

Tensor.require_grad=False

前向计算中仍记录数值用于反向计算,但调用 step() 不会更新参数 class out_image(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

def forward(self, x):

自定义神经网络

net = models.NET_NAME(pretrained=True) 得到预训练的神经网络

在多个 GPU 上训练神经网络

方法 1: network partition: 将网络按深度分配在多个 GPU 上

方法 2: layer-wise partition: 按通道分配在多 GPU, AlexNet 即此方法。

需要 synchronize 前一层结果,比方法 1 传输更多数据。时间 complexity 更高

方法 3: data partition: 不同 GPU 训练不同 batch 数据,分别反向传播。

得到斜率后求平均,传入每一 GPU。每一 GPU 内模型迭代使用同一平均斜率 简单但无法训练更大模型

torch.cuda.device_count() 得到可用 gpu 数量 i, cuda:0-cuda:(i-1) 共 i 个 gpu 全部可用 net = nn.DataParallel(net, device_ids=DEVICES) DEVICES 为一 list 的 torch.device

net(X.to(DEVICE)) 计算时只需将数据放在同一类型 (cpu/gpu) device 上即可,nn.DataParallel 自动将数据分段

实现: ring synchronization

gpu 间连接为 ring topology

合并斜率时每一 gpu 同时向下一 gpu 传输自身斜率。进行 n-1 次传输后所有 gpu 得到其余所有 gpu 参数

RoI

torchvision.ops.roi_pool(X, rois, output_size=(2, 2), spatial_scale=0.1)

X 为特征图, 形状 (batch_num, channel, h, w)

rois:

为一列表 (4,) 形状 tensor,则每一 tensor 对一样本所有通道的矩阵 RoI

令 tensor 为 (x_1, y_1, x_2, y_2)

 $([x_1s..y_1s]:[x_2s..y_2s])$ 二维区间的矩阵值为此 RoI 考虑区域,区域被平分为 $n\times m$ 子区间,分割子区间的边界向上取整

x 对应矩阵维度 1, y 对应矩阵维度 0

为一 (n,5) 形状 tensor,每一 tensor 第一元素定义对哪一样本所有通道 RoI,随后元素使用同 (4,) 形状 tensor

output_size: 每一矩阵 RoI 后形状 (n,m)

 $spatial_scale s$: 每一 rois 中元素乘此标量,得到分割输入矩阵的 **index**

RoI 不改变通道数

tokenizer

5 读取图像 7

tokenizer = RobertaTokenizer.from_pretrained(文件名, local_files_only=True) 得到本地 RoBERT tokenizer

tokenizer = RobertaTokenizer.from_pretrained(文件名) 从 huggingface 下载 tokenizer, 文件 名需和 https://huggingface.co/models 中一模型名称对应

tokenizer.save_pretrained(文件名) 保存 huggingface 的 tokenizer

tokenizer(String, return_tensors, padding, truncation, max_length) 返回 dict (文本 index 列表, mask)

return_tensors="pt" 返回列表格式为 tensor padding=True truncation=True 固定 encode 后 index 长度为 max_length tokenizer.decode(文本 index 列表) 返回 string

5 读取图像

image = Image.open(' 图像路径')) 得到图片,显示图片直接调取 image.show(),显示结果不阻断 python 程序。 transform = transforms.Compose([trans1, trnas2, ...]) 合并多个对图像的变换 transforms.Resize(图片形状)缩放图片 transforms.ToTensor()图片变为张量 transforms.Normalize(MEAN, STD)对图片的张量输入,求标准化。MEAN, STD 可为张量 内部实现:对 RGB 3 通道上的像素分别使用 (3,)形状的 MEAN, STD 值求标准化 transform(image) 使用 transform 显示图片 image = transforms.ToPILImage()(image_tensor) image.show() plt.figsize((h, w)) 限制每一子图大小 或使用自定义包, 支持反标准化 import sys sys.path.append('../machine_learning/') from utils.functions import show_tensor_image, un_normalize_image show_tensor_image(un_normalize_image(image.reshape((3, height, width)), image_mean, image_std)) 显示多行图片,图片大小相同 grids = make_grid([Tensor], nrow, padding) plt.imshow(grids.permute((1, 2, 0))) plt.show() nrow 定义一行图片个数 padding 定义连接 2 图像时间隔像素数 make_grid 得到 (n, c, h, w) 形状张量,即 n 张图片,每一图使用 c 通道。返回将所有图片连

接结果, 形状为 (3, h', w')

并行显示图片,图片大小可不同

6 常见错误 8

```
plt.subplot(abc)
plt.plot
共 a 行 b 列, 在第 c 图片位置画图
或:
fig, axarr = plt.sublots(a, b, figsize=(h, w))
axarr[i, j].suptitile(TITLE) 设置图片标题
axarr[i, j].imshow(Tensor) 填充图片信息
```

6 常见错误

调用 trainer.zero_grad()

否则参数代价值高,并迭代后不下降

使用网络层作为权重,不参与斜率计算时 调用 layer.requires_grad_(False)

否则调用 loss.backward() 时提示需要 retain_graph=True,由于反向传播在错误的试图更新网络权重

transforms.ToPILImage() 不保证像素值在 [0,1] 区间,需调用 image_tensor.clamp(min=0, max=1) d2lzh 自动对图像做 clip, 保证值在 [0,1] 区间

否则图像中包含突出像素点,如红紫蓝像素。

循环中更改 Tensor 值并将 Tensor 加入数组,使用 Tensor.clone()复制斜率

否则下一迭代可能更改上一迭代已经加入数组的张量

前向计算中不能调用 Tensor.detach()

否则此项无法求斜率,无法进行迭代

retain_graph=True

当一次前向计算保存的记录需要被再次使用,设置 retain_graph=True 由于调用.backward() 后前向传播记录被清空