torch 笔记

徐世桐

1 import

conda create --name mlenv python==3.7.5 conda list -e > mlenv.txt 输出 conda environment conda env list list 所有 env conda remove --name med-contrast-env --all 移除一 env conda env create -f mlenv.yaml conda create --name <env> --file mlenv.txt 按一 environment 创建一 env from torch import nn, optim import torch.nn.functional as F from torchvision import models, transforms, utils.make_grid from PIL import Image from numpy.random import default_rng from transformers import RobertaTokenizer import 自定义函数 python_file: 调用 import 的 python 文件 程序 path: python_file 的文件夹 path 运行 path: 执行 python python_file 时终端所在的 path import path:被 import 的程序 path (包含文件名) 1. 当程序 path 和运行 path 相同 from directory.python_file import func 2. 当程序 path 和运行 path 不同时 import sys sys.path.append(PATH1) from PATH2 import func 保证 PATH1 + PATH2 = import path 即可 sys.path 中已包含程序 path, 但不可使用 import ..path 得到 不为程序 path 子文件夹内 的 程序

3. 在 jupyter-notebook 中运行时

方法 1: 2. 中 path 需包含至运行 path 最底文件夹位置

方法 2: 代码同 2. 在 import 中的 path 每一文件夹下创建空 __init__.py 文件, 重启 jupyter kernel 后运行

得到运行 path:

import os

```
path = os.path.abspath(os.path.join('.'))
得到现有 sys path:
  import sys
  path = sys.path
  import path: 作用为在每一 sys.path 后连接 path
```

2 tensor 使用 GPU

```
if torch.cuda.is_available():
dev = "cuda:0"
else:
dev = "cpu"
device = torch.device(dev)
    得到 device 数据类型,定义使用 CPU 或使用哪一 GPU
Tensor.get_device()
    查看张量存在的 CPU/GPU
```

```
tensor 数据类型
                          3
torch.arange
   torch.arange(a) 得到 Tensor[0,1,...,|a|]
   torch.arange(a, b) 得到 Tensor[a, a+1, ..., a+n], n 为整数且 a+n < b
   torch.arange(a, b, c) 得到 Tensor[a, a+c, ..., a+nc], n 为整数且 a+nc < b
   torch.arange(..., requires_grad=True) 分配空间记录斜率,同 mxnet 的 attach_grad()
   torch.arange(..., device=device 数据类型) 将张量分配进指定 CPU/GPU
torch.tensor([], REQUIRES_GRAD, DEVICE)
   通过 python 数组创建 Tensor
   REQUIRES_GRAD = True 分配空间记录斜率
   DEVICE = device 数据类型将张量分配进指定 CPU/GPU
torch.numpy() 得到 numpy array
torch.tolist() 得到 python 数组
Torch.item() 当张量中仅有一个元素,得到此元素
torch.from_numpy(NDArray) 从 NDArray 创建 Tensor
torch.mm(Tensor, Tensor) 矩阵 向量或矩阵 矩阵乘法
torch.bmm(Tensor, Tensor) 张量最后两维进行矩阵乘法,其余维长度必须相等
torch.matmul(Tensor, Tensor)
   任意张量间乘法
   张量间乘法: 两张量最后两维符合矩阵乘法, 高维使用广播机制广播矩阵
+-*/
   同 NDArray 使用广播机制
```

广播机制要求: 形状从最后一维开始,每一维元素/张量个数相同 或 其中一个数为 1

torch.sum(Tensor, *DIM)将某一纬度一下的值求和

torch.max(Tensor, *DIM)

当没有指定维度 DIM, 求所有 Tensor 元素最大值

当给定纬度 DIM, **返回 (Tensor 1, Tensor 2)** 元组。第一张量为给定维度最大元素,第二张量为给定维度最大元素 index

Tensor[:, ..., None]

'[]' 中前 n 位置为':', 则在第 n 至 第 n+1 维间插入一维

则形状由 $(s_1,...,s_n,s_{n+1},...)$ 转为 $(s_1,...,s_n,1,s_{n+1},...)$

可使用多个 None 加入多个 1 元素维

Tensor.unsqueeze(dim*)

在第 dim-1 至 dim 维加入一维, 同 Tensor[(: * dim), None]

Tensor.squeeze(dim)

若第 dim 维为 1 元素维 (即 Tensor.shape[dim] == 1), 则删除此维。

若 dim 为 None,则将所有 1 元素维删除

Tensor.reshape() 改变形状,新形状元素数必须等于输入元素数

Tensor.permute(SHAPE) 等同 mxnet 的 transpose, 更改纬度顺序

Tensor.transpose(dim0, dim1) 交换两个纬度

Tensor.masked_fill(MASK_Tensor, VALUE)

根据 MASK_Tensor 中 True 值的位置将 Tensor 中对应位置设为 VALUE

MASK_Tensor 为 Boolean tensor, VALUE 为标量

torch.vstack([Tensor, Tensor, ...]) 在第 0 维方向连接张量,(对矩阵即在竖直方向上连接)

torch.hstack([Tensor, Tensor, ...]) 在第1维方向连接张量,(对矩阵即在水平方向上连接)

即 vstack 的形状第 0 位置值可不同, hstack 形状第 1 位置可不同

在循环中加入行得到张量,初始化张量为 torch.tensor([]).reshape((..,0,..))

Tensor.nonzero() 得到一 list 的 index 向量 $\{v_i\}$, $Tensor[v_i]$ 为非零值

Tensor.to(device, NON-BLOCKING)

将张量分配进指定 CPU/GPU

NON-BLOCKING 为 true 时此步不 synchronize, 新 device 得到部分数据即开始下一步计算。默认为 false

Tensor = Tensor.type(torch.float64) Np.astype('float') 转换类型

F.one_hot(Tensor, NUM_CLASS)

将 Tensor 中每一元素转为 NUM_CLASS 长度的 onehot 向量, NUM_CLASS 默认为 Tensor 中最大值

torch.normal(MEAN, STD, SIZE*)

 $size=(x_1, x_2,...)$ 限定输出张量形状

mean=Tensor, std=Tensor/const 当没有限定 size 时 mean 必为 float Tensor, 形状和输出形状相同。

mean=Tensor/const, std=Tensor/const 当限定 size 后 mean, std 可为 const 或单个值的 Tensor torch.rand(SIZE*)

得到 SIZE 形状的随机数张量,每一元素 \in [0,1)。SIZE 无定义则得到 const 随机数

代替 torch.uniform 功能

dataset = torch.utils.data.TensorDataset(样本 Tensor, 标签 Tensor)

dataiter = torch.utils.data.DataLoader(dataset, batch_size= 批量大小, shuffle=True)

使用 torch 进行批量迭代

dataiter 输出的 feature, label 使用的 CPU/GPU 和样本 Tensor, 标签 Tensor 使用的 CPU/GPU 分别对应

torch.save(Tensor, '文件名')文件中保存一张量

Tensor = torch.load(' 文件名') 读取文件中张量

torch.save({"model": net, "loss": ...}, '文件名')保存一 checkpoint

checkpoint = torch.load(' 文件名') 读取一 checkpoint

model.load_state_dict(checkpoint['model'].state_dict()) 从 checkpoint 中读取参数

torch.cuda.synchronize()

等待所有 GPU 异步计算结束, 打印结果同样等待异步计算

若两计算操作处在不同 device 上,且没有相互依靠关系/没有等待异步结果分隔,则并行两 device 计算

当一计算 b 需要另一计算 a 结果,则每当 a 得出结果部分,b 即开始处理,无需等待 a 输出所有结果才开始 b

random_generator = default_rng()

shuffled_index = random_generator.permutation(列表大小)

得到乱序 index 列表

4 torch 神经网络

net = nn.Sequential()

神经网络定义: net.add_module(' 层名', 层)

层定义:

nn.Linear(输入节点数,输出节点数) 定义全连接层

当全连接层输入为 2 维以上的张量时,全连接层仅对最低维操作。即最低维元素数同输入节点数可使用层直接进行前向计算,训练函数中使用 [layer.weight, net.bias] 传入参数

前向计算为 (|B|, 特征数) 和 权重 矩阵相乘

使用 GPU 时层定义后需加.to(device), 并不可以使用 device= 赋 GPU

net.weight/bias.data.fill_(值)对层中所有权重/偏差赋同一值

net.weight/bias = nn.Parameter(Tensor) 将参数初始化为指定张量,参数参与反向传播,作为.parameters()的输出之一

net.weight/bias = nn.ModuleList([nn.Module]) 参数初始化为一列表的 module, **参数参与反向传**播

nn.init.xavier_uniform_(net.weight/.bias) 对层中所有权重/偏差使用 xavier 初始化nn.init.normal_(net.weight/.bias, MEAN, STD) 对层使用 normal 初始化def init_func(layer):

if isinstance(layer, nn.Linear):

// 根据上一条笔记更新 layer 的参数

net.apply(init_func) // 对每一层参数初始化权重 偏差

embedding = nn.Embedding(NUM_EMBEDDINGS, EMBEDDING_DIM)

参数形状 (NUM_EMBEDDINGS, EMBEDDING_DIM)

输入为行向量 index, $index \in [0, NUM_EMBEDDINGS)$, 非 onehot 向量。输出对应行向量。rnn = nn.RNN(...)

INPUT_SIZE: 一样本特征数

HIDDEN_SIZE: RNN 隐藏层 neuron 数

NUM_LAYERS: RNN 隐藏层数,每层隐藏层都有 HIDDEN_SIZE neuron。default 1

NONLINEARITY: 激活函数,可'relu'或'tanh' 字符创。default 为'tanh'

BIAS: hidden 计算中是否使用 b_x 和 b_h 。 default 为 true

BATCH_FIRST: false 时输入 X 为 (时间步数, 批量大小, 特征数), true 时 X 为 (批量大小, 时间步数, 特征数)。default 为 false

DROPOUT: 定义每一隐藏层后 dropout 层的几率, default 为 0。即不使用 dropout

BIDIRECTIONAL: 是否为双向神经网络, default 为 false

rnn 不可用.weight/.bias 取参数

rnn(X, H)

计算 $H, H_n = \sigma(XW_{xh} + b_x + H_nW_{hh} + b_h)$

X 形状见 RNN BATCH_SIZE 变量说明

H 形状 (隐藏层数,时间步数,每层 neuron 数,特征数)。双向 RNN 中第一维值 $\times 2$ H_n 为所有隐藏层的输出,

输出仅为隐藏状态,不包含全连接层计算

H 为参与最后全连接层计算的输出,即所有时间步的隐藏状态。

 H_n 为参与下一次计算的隐藏状态张量,即最后一时间步的隐藏状态,与 H 中最后一张量相同 loss

= nn.MSELoss(REDUCTION*) 平方代价函数

REDUCTION = 'none' | 'mean' | 'sum' 得到每一样本代价值向量 | 得到平均代价 | 得到代价和。默认为'mean'

- = nn.CrossEntropyLoss() catagorical 交叉熵损失函数,已经包含 softmax 计算
- = nn.BCELoss() 二元交叉熵损失函数
- = nn.BCEWithLogitsLoss() 包含 sigmoid 的二元交叉熵损失函数,数值稳定性更高trainer
 - = optim.SGD(net.parameters(), lr= 学习率) SGD 迭代函数
 - = optim.Adam(net.parameters(), lr= 学习率) Adam-SGD 迭代

trainer.step() 进行迭代

每一迭代中 trainer.grad_zero() 清零斜率,否则训练斜率为随机值,代价值在某一高值波动net.parameters() 得到权重

list(net.parameters()) 得到 param 类型数组,包含 [第一层权重,第一层偏差,...,最后一层参数]

param 类型数组.data 得到参数张量

param 类型数组.name 得到所属层名,可为空

loss(y_hat, y).backward() 得到代价函数值, 求导

不会调用.sum()或.mean(),求和方法在 loss 函数中定义

对同一网络的输出调用多次 backward 会将斜率叠加,不会覆盖斜率

Tensor.detach()

当此 Tensor 作为另一神经网络输入时, detach 导致此张量不参与反向传播。即不对此张量和得到此张量的计算求导

Tensor.require_grad=False

前向计算中仍记录数值用于反向计算,但调用 step() 不会更新参数

class out_image(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

def forward(self, x):

自定义神经网络

net = models.NET_NAME(pretrained=True) 得到预训练的神经网络

torch.autograd.functional.jacobian(func, x) 张量间的求导,得到 $\frac{dfunc(x)}{dx}$

即对 func(x) 和 x 的元素间两两求导

torch.autograd.grad(y, x, grad_outputs=torch.ones_like(y))

用法 1: y 为 scalar, 得到 x 形状的 gradient $\frac{dy}{dx}$ 。无需添加 grad_outputs=torch.ones_like(y) argument

用法 2: y 为单一 column 矩阵, 需要 grad_outputs=torch.tensor() argument。

即先计算 scalar $L = \sum y * grad_outputs$,后对每一输入 x 求 $\frac{dL}{dx}$ 。

用法: 当 y 取为一 batch 的特征,每一样本在 y 中仅一特征值时,将 $grad_outputs$ 设为 ones tensor 即计算每一 x 关于 y 中对应样本特征值的导数

grad_outputs 形状需同 y, 此张量不通过 boardcast 和以上 gradient 按元素相乘, 不求和 torch.func.vmap(jacrev(func, argnums=(a1, ...)))(x)

令 func(x) 为 $(BATCH_SIZE, OUTPUT_DIM)$ 形状 tensor, x 为 $(BATCH_SIZE, FEATURE_DIM)$ 形状 tensor

函数对每一样本计算 jacobian gradient, 形状为 (OUTPUT_DIM, FEATURE_DIM)。随后将 batch 中所有 gradient concat 得到 (BATCH_SIZE, OUTPUT_DIM, FEATURE_DIM) 形状的输出

即 jacrev 和 jacobian 功能相同,但 jacobian 无法在 vmap 中使用

当 func 输入为多个 tensor 时,用 argnums=(a1, ...) 指定针对哪一 index 的张量求导,其余张量 通过 vmap 进行分割但不求导

在多个 GPU 上训练神经网络

方法 1: network partition: 将网络按深度分配在多个 GPU 上

方法 2: layer-wise partition: 按通道分配在多 GPU, AlexNet 即此方法。

需要 synchronize 前一层结果,比方法 1 传输更多数据。时间 complexity 更高

方法 3: data partition: 不同 GPU 训练不同 batch 数据,分别反向传播。

得到斜率后求平均,传入每一 GPU。每一 GPU 内模型迭代使用同一平均斜率 简单但无法训练更大模型

实现: ring synchronization

gpu 间连接为 ring topology

合并斜率时每一 gpu 同时向下一 gpu 传输自身斜率。进行 n-1 次传输后所有 gpu 得到其余所有 gpu 参数

torch.cuda.device_count() 得到可用 gpu 数量 i, cuda:0-cuda:(i-1) 共 i 个 gpu 全部可用, 每一 gpu 有唯一 rank 值, rank 0 为主 process, 可用于 print 信息

net(X.to(DEVICE)) 计算时只需将数据放在同一类型 (cpu/gpu) device 上即可,nn.DataParallel 自动将数据分段

mp.spawn(main_worker, args=(DEVICE_CNT, world_size ...), nprocs=DEVICE_CNT, join=True) 主函数换为此, 创建 DEVICE_CNT 个进程, 每一进程的 main 为 main_worker, 参数为 args 内信息

def main_worker(rank, world_size, ...):

os.environ['MASTER_ADDR'] = 'localhost'

os.environ['MASTER_PORT'] = '12355'

dist.init_process_group("gloo", rank=rank, world_size=world_size) 初始化函数, gloo backend 可换为 nccl

sampler = torch.utils.data.distributed.DistributedSampler(dataset)

loader = torch.utils.data.DataLoader(dataset, ..., shuffle=(sampler is None), pin_memory=T sampler=sampler)

sampler.set_epoch(EPOCH) 每一 epoch 开始调用此函数, 使得每一 epoch 的 loader 经过 shuf-fle

model = model.to(rank)

model = nn.parallel.DistributedDataParallel(model, device_ids=[rank]) 设置 model, load 时在此行后 load

model.module.fc 得到 model 其中一层的参数

torch.distributed.broadcast(VAR, src=0) 将所有 process 的 VAR 变量值覆盖为主 process 的 VAR 值

 $1 = [\ldots]$

torch.distributed.all_gather(1, VAR, async_op=False) 列表 l 收集所有 process 的 VAR 变量值

torch.distributed.barrier() 暂停此 process, 直到所有 gpu process 执行到此行 经验总结

1. 模型 batch norm 层应换为 syncBatchNorm 层,或者使用 DistributedDataParallel(...,broadcast_buffers=False)。

否则报错: variable needed for gradient computation has been modified by an inplace operation

2. mem_report 前调用 torch.distributed.barrier(), 否则可能出现一 gpu 显示内存使用量为 0

RoI

torchvision.ops.roi_pool(X, rois, output_size=(2, 2), spatial_scale=0.1) X 为特征图,形状 (batch_num, channel, h, w) rois:

为一列表 (4,) 形状 tensor,则每一 tensor 对一样本所有通道的矩阵 RoI 令 tensor 为 (x_1,y_1,x_2,y_2)

5 读取图像 8

 $([x_1s..y_1s]:[x_2s..y_2s])$ 二维区间的矩阵值为此 RoI 考虑区域,区域被平分为 $n\times m$ 子区间,分割子区间的边界向上取整

x 对应矩阵维度 1, y 对应矩阵维度 0

为一 (n,5) 形状 tensor,每一 tensor 第一元素定义对哪一样本所有通道 RoI,随后元素使用同 (4,) 形状 tensor

output_size: 每一矩阵 RoI 后形状 (n, m) spatial_scale s: 每一 rois 中元素乘此标量,得到分割输入矩阵的 **index**

RoI 不改变通道数

tokenizer

tokenizer = RobertaTokenizer.from_pretrained(文件名, local_files_only=True) 得到本地 RoBERT tokenizer

tokenizer = RobertaTokenizer.from_pretrained(文件名) 从 huggingface 下载 tokenizer, 文件 名需和 https://huggingface.co/models 中一模型名称对应

tokenizer.save_pretrained(文件名) 保存 huggingface 的 tokenizer

tokenizer(String, return_tensors, padding, truncation, max_length) 返回 dict (文本 index 列表, mask)

return_tensors="pt" 返回列表格式为 tensor padding=True truncation=True 固定 encode 后 index 长度为 max_length tokenizer.decode(文本 index 列表) 返回 string

5 读取图像

image = Image.open('图像路径'))

得到图片,显示图片直接调取 image.show(),显示结果不阻断 python 程序。transform = transforms.Compose([trans1, trnas2, ...])

合并多个对图像的变换

transforms.Resize(图片形状) 缩放图片

transforms.ToTensor()图片变为张量

transforms.Normalize(MEAN, STD) 对图片的张量输入,求标准化。MEAN, STD 可为张量内部实现:对 RGB 3 通道上的像素分别使用 (3,) 形状的 MEAN, STD 值求标准化

transform(image) 使用 transform

显示图片

```
image = transforms.ToPILImage()(image_tensor)
image.show()
plt.figsize((h, w)) 限制每一子图大小
或使用自定义包,支持反标准化
import sys
sys.path.append('../machine_learning/')
from utils.functions import show_tensor_image, un_normalize_image
show_tensor_image(un_normalize_image(image.reshape((3, height, width)), image_mean,
image std))
```

9 6 常见错误

```
显示多行图片,图片大小相同
    grids = make_grid([Tensor], nrow, padding)
    plt.imshow(grids.permute((1, 2, 0)))
    plt.show()
      nrow 定义一行图片个数
      padding 定义连接 2 图像时间隔像素数
      make_grid 得到 (n, c, h, w) 形状张量,即 n 张图片,每一图使用 c 通道。返回将所有图片连
接结果, 形状为 (3, h', w')
   并行显示图片,图片大小可不同
      plt.subplot(abc)
      plt.plot
        共 a 行 b 列, 在第 c 图片位置画图
    或:
      fig, axarr = plt.subplots(a, b, figsize=(h, w))
      axarr[i, j].plot(Tensor, label=LABEL, color=COLOUR) 划线,线有标签 LABEL
      axarr[i, j].imshow(Tensor) 填充图片信息
      axarr[i, j].set_title(TITLE) 设置图片标题
      axarr[i, j].legend()显示不同颜色线的标签
      axarr[i, j].set(xlabel=, ylabel=) xy 轴标签
显示线
   见 utils.functions 中 show_plot
                              6 常见错误
```

调用 trainer.zero_grad()

否则参数代价值高,并迭代后不下降

使用网络层作为权重,不参与斜率计算时 调用 layer.requires_grad_(False)

否则调用 loss.backward() 时提示需要 retain_graph=True, 由于反向传播在错误的试图更新网 络权重

transforms.ToPILImage() 不保证像素值在 [0,1] 区间,需调用 image_tensor.clamp(min=0, max=1) d2lzh 自动对图像做 clip, 保证值在 [0,1] 区间

否则图像中包含突出像素点,如红 紫 蓝像素。

循环中更改 Tensor 值并将 Tensor 加入数组,使用 Tensor.clone()复制斜率

否则下一迭代可能更改上一迭代已经加入数组的张量

前向计算中不能调用 Tensor.detach()

否则此项无法求斜率,无法进行迭代

retain_graph=True

当一次前向计算保存的记录需要被再次使用,设置 retain_graph=True 由于调用.backward() 后前向传播记录被清空