NOSQL DAY02



NoSQL数据库管理


NSD NoSQL


DAY02

ľ	大	容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	신시고中使用光
	10:30 ~ 11:20	· 创建集群
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	经现金税
	15:00 ~ 15:50	管理集群 - -
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑









IP规划



知识讲解

· redis 服务器 IP 地址及端口规划

- redisA 192.168.4.51 6351

- redisB 192.168.4.52 6352

- redisC 192.168.4.53 6353


- redisD 192.168.4.54 6354

- redisE 192.168.4.55 6355

- redisF 192.168.4.56 6356

- MGM 192.168.4.57 无







创建集群



部署管理主机

- · 也可部署在任意一台redis服务器上
 - 部署ruby脚本运行环境
 - 创建管理集群脚本

]#yum -y install rubygems]#gem install redis-3.2.1.gem]#rpm -q ruby || yum -y install ruby

]#mkdir /root/bin //创建命令检索目录]#tar -zxvf redis-4.0.8.tar.gz]#cd redis-4.0.8/src/]#cp redis-trib.rb /root/bin/redis-trib //创建管理集群脚本]#chmod +x /root/bin/redis-trib]#redis-trib.sh help //查看命令帮助



知识

讲解



redis-trib脚本

用法

]#redis-trib <command> <options> <arguments ...>

失	I
ì	ļ
ì	i
畠	ž
m	7

命令	描述
create	创建集群
check	检查集群
info	查看集群信息
reshard	重新分片
del-node	删除主机
add-nodeslave	添加slave主机
add-node	添加master主机
rebalance	平均分配hash slots



创建集群



- 配置6台redis服务器
 - 启用集群
 - 查看服务信息

]# vim /etc/redis/redis.conf cluster-enabled yes cluster-config-file nodes-xxxx.conf cluster-node-timeout 5000

//启用集群 //存储集群信息文件 //连接超时时间单位毫秒

]# /etc/init.d/redis_6379 restart]# netstat -utnlp | grep redis-server //重启服务

tcp 0 0 192.168.4.51:6351 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 192.168.4.51:16351 0.0.0.0:* LISTEN 21201/redis-server

21201/redis-server

集群通信端口 默认服务端口+10000



知识

讲解



创建集群(续1)

创建集群

```
[root@MGM57 ~]# redis-trib create --replicas 1 \
192.168.4.51:6351 192.168.4.52:6352
192.168.4.53:6353 192.168.4.54:6354
192.168.4.55:6355 192.168.4.56:6356
                                          定义每台主库从库个数
>>> Creating cluster
>>>
on 6 nodes...
Using 3 masters: //选举出3个主库
192.168.4.51:6351
192.168.4.52:6352
192.168.4.53:6353
[OK] All nodes agree about slots configuration.
>>> Check for open slots...
>>> Check slots coverage...
[OK] All 16384 slots covered. //集群创建完成提示
```



知识

讲

知

识讲解

查看集群信息 ^{达内表}

· 连接任意一台redis服务查看都可以

192.168.4.51:6351> cluster nodes //查看集群节点信息

```
6e841e2610c3d4d...... 192.168.4.51:6351@16351 master ......
b52feba0e6422b44..... 192.168.4.52:6352@16352 myself,slave ......
a0c8e18619828487..... 192.168.4.55:6355@16355 slave ......
```

.. ..



知识



测试配置

- 在客户端可以连接集群中任意一台redis服务器
- 命令]# redis-cli -c -h ip地址 -p 端口号
- 选项 -c 集群模式

[root@client50 ~]# redis-cli -c -h 192.168.4.56 -p 6356 192.168.4.56:6356> set school tarena //存数据 -> Redirected to slot [8455] located at 192.168.4.52:6352

[root@client50 ~]# redis-cli -c -h 192.168.4.53 -p 6353 192.168.4.53:6353> **get school** //取数据 -> Redirected to **slot** [**5798**] located at






案例1:部署redis集群

具体要求如下:

- 准备集群环境
- 部署管理主机
- 配置redis服务器
- 创建集群
- 查看集群信息
- 测试配置











知识讲解

- 停止master 主机的 redis服务
 - master宕机后对应的slave自动被选举为master
 - 原master启动后 会自动配置为当前master的slave
- 检测集群
 - 查看信息

]# redis-trib check 192.168.4.51:6351]# redis-trib info 192.168.4.51:6351





添加服务器



添加master服务器

- 部署一台新redis服务器
 - 运行服务并启用集群配置
- 添加master主机步骤
 - 添加master主机
 - 分配hash槽



知识讲解



添加master服务器(续1)

- · 添加master主机
 - 添加时不指定主机角色,默认新主机被选为master
 - 添加的master主机,需手动分配hash槽

]# redis-trib add-node 192.168.4.58:6358 192.168.4.51:6351 >>> Adding node 192.168.4.58:6358 to cluster 192.168.4.51:6351

[OK] All nodes agree about slots configuration.

[OK] New node added correctly. //添加成功提示

知识讲解





添加master服务器(续2)

- 重新分片
 - 移出hash槽个数
 - 接收hash槽主机ID
 - 移出hash槽主机ID

]# redis-trib reshard 192.168.4.51:6351 //重新分片
How many slots do you want to move (from 1 to 16384)? 4096
What is the receiving node ID?
e081313ec843655d9bc5a17f3bed3de1dccb1d2b
Please enter all the source node IDs.

.....

Source node #1:3550af084c94889ae2d01103e6da5793fdd851fc Source node #2:done //结束指定

.

Do you want to proceed with the proposed reshard plan (yes/no)? yes





添加slave服务器

- 部署一台新redis服务器
 - 运行服务并启用集群配置
- · 添加slave主机

]#redis-trib add-node --slave [--master-id id值] ip地址:端口 192.168.4.51:6351

如果不指定主节点的id 的话,会把新节点随机添加为从节点最少的主库



知识

讲



添加slave服务器(续1)

· 添加slave主机

]# redis-trib add-node --slave 192.168.4.59:6359 192.168.4.51:6351

- >>> Adding node 192.168.4.59:6359 to cluster 192.168.4.51:6351
- >>> Performing Cluster Check (using node 192.168.4.51:6351)

•••••

[OK] All 16384 slots covered.

Automatically selected master 192.168.4.51:6351

>>> Send CLUSTER MEET to node 192.168.4.59:6359 to make it join the cluster.

Waiting for the cluster to join.

>>> Configure node as replica of 192.168.4.51:6351.

[OK] New node added correctly. //添加成功提示



知

行识讲解



案例2:添加服务器

具体要求如下:

- 部署新的redis服务器
- 添加master角色主机到集群里
- 添加slave角色主机到集群里

课堂练习





移除服务器



移除slave服务器

- 移除slave主机
 - 从节点主机没有hash槽,直接移除即可。
 - 移除时指定从库id值

]#redis-trib del-node 192.168.4.51:6351 \ F6649ea99b2f01faca26217691222c17a3854381

- >>> Removing node f6649ea99b2f01faca26217691222c17a3854381 from cluster 192.168.4.51:6351
- >>> Sending CLUSTER FORGET messages to the cluster...
- >>> SHUTDOWN the node. //会停止移除主机的redis服务



知识讲解

PPT 2019/6/24



移除master服务器

- 配置步骤
 - 释放占用的hash槽
 - 移除主机

]# redis-trib.rb reshard 192.168.4.51:6351 //重新分片

]# redis-trib.rb del-node 192.168.4.51:6351 master主机id值



知识

讲

知

识 讲



移除master服务器(续1)

- 释放占用的slots
 - 指定移出slots 个数
 - 指定接收slots 主机ID
 - 指定移出slots 主机ID

]# redis-trib.rb reshard 192.168.4.51:6351

How many slots do you want to move (from 1 to 16384)? 4096 What is the receiving node ID?

4361720c3978aa02347076218580a103c60a6d7f

Please enter all the source node IDs.

Type 'all' to use all the nodes as source nodes for the hash slots.

Type 'done' once you entered all the source nodes IDs.

Source node #1:e081313ec843655d9bc5a17f3bed3de1dccb1d2b Source node #2:done

Do you want to proceed with the proposed reshard plan (yes/no)? yes



移除master服务器(续2)

· 移除master主机

]# redis-trib del-node 192.168.4.51:6351 \
e081313ec843655d9bc5a17f3bed3de1dccb1d2b
>>> Removing node
e081313ec843655d9bc5a17f3bed3de1dccb1d2b from cluster
192.168.4.51:6351

>>> Sending CLUSTER FORGET messages to the cluster...

>>> SHUTDOWN the node.



知

识

八讲解





案例3:移除服务器

具体要求如下:

- 把slave角色主机移除集群
- 把master角色主机移除集群









redis-trib脚本选项总结

• redis-trib 常用选项

知识讲解

选项	作用
create	创建集群
check	检查集群
reshard	重新分片
del-node	删除主机
add-nodeslave	添加slave主机
add-node	添加master主机

