
LabS 实验报告

环境配置

- 1. Cmake: 通过助教给出的链接下载压缩包,解压后添加到环境路径
- 2. 安装 Boost:在官网下载 Boost,在命令行运行 bootstrap.bat,之后运行 bjam.exe 和 b2.exe
- 3. 在助教给出的框架代码文件夹中新建名为 build 的文件夹,在其中使用命令行输入 cmake...
- 4. 打开生成好的 vs 文件, 进入后配置 boost 环境, 如下图:



代码补全

common.h

• 加入头文件: #include

main.cpp

• 需要补全的只有一处, 那就是调用执行一条指令的函数, 然后计数指令数加一, 如下:

```
while(halt_flag) {
    // Single step
    // TO BE DONEd
    virtual_machine.NextStep();
    if (gIsDetailedMode)
        std::cout << virtual_machine.reg << std::endl;
    ++time_flag;
    if (virtual_machine.reg[R_PC] == 0) halt_flag = false;
    if (gIsSingleStepMode) system("pause");
}</pre>
```

memory.cpp

• 第一个函数,从文件中读取机器码,并转化为 16 位的整型数字,存储到 memory 数组中。首先从文件中按行读取字符串,然后调用转化函数,将其转化为 16 位的整型数字,代码如下:

```
void memory_tp::ReadMemoryFromFile(std::string filename, int
beginning_address) {
    // Read from the file
    // TO BE DONE
    std::ifstream input_file;
    input_file.open(filename);
    if (input_file.is_open()) {
        int line_count = std::count(std::istreambuf_iterator<char>
    (input_file), std::istreambuf_iterator<char>(), '\n');
```

```
input_file.close();
input_file.open(filename);
std::string tmp;
while (line_count>=0) {
    input_file >> tmp;
    memory[beginning_address] = TranslateInstruction(tmp);
    beginning_address++;
    line_count--;
}
input_file.close();
}
```

• 第二个和第三个函数则要实现从 memory 数组中根据地址获取内存值,代码如下:

```
int16_t memory_tp::GetContent(int address) const {
    // get the content
    // TO BE DONE
    return memory[address];
}

int16_t& memory_tp::operator[](int address) {
    // get the content
    // TO BE DONE
    return memory[address];
}
```

simulator

 首先是位扩展函数:获得了原数,以及原数的位数,需要对其进行符号位扩展。如果原数最高位为 0,那么扩展过程也是补零,而因为原数的类型是 16 位的整型数字,默认它的高位也都是零,所以 无需操作。如果原数最高位为 1,那么则需将其转化为对应补码的负数。代码如下:

```
inline T SignExtend(const T x) {
    // Extend the number
    // TO BE DONE
    // DONE
    int16_t tmp_a = 0b1;
    int16_t tmp_result = 0;
    tmp_a = tmp_a << (B - 1);
    if (x & tmp_a) {
        tmp_result = x - tmp_a - tmp_a;
    }
    else tmp_result = x;
    return tmp_result;
}</pre>
```

• 根据寄存器更新状态寄存器,即置 NZP 寄存器,代码如下:

```
void virtual_machine_tp::UpdateCondRegister(int regname) {
    // Update the condition register
    // TO BE DONE
    // DONE
    if (reg[regname] < 0) reg[R_COND] = 0b100;
    else if (reg[regname] == 0) reg[R_COND] = 0b10;
    else reg[R_COND] = 0b1;
}</pre>
```

- 之后就是各类指令的具体执行,参考课本的附录,进行相应的操作。涉及到内存,则需要 memory 数组;涉及到寄存器,则取相应的寄存器;涉及位扩展,则调用刚写完的函数;涉及 PC,则取 PC。如果发生向寄存器写入值的操作,则需要更新状态寄存器
- SetReg 函数: 单步执行函数,根据当前一条指令,进行解码,然后调用相应的指令函数进行操作。

实验总结

- 本次实验的代码部分相比于 LabA 而言比较简单,但是在环境配置方面比较复杂,尤其在 Boost 库的安装与配置上,查阅了很多教程,反复下载了几遍,也尝试了在 Linux 环境下运行,最终还是一点一点分析 boost 的下载提示信息,结合网上找到的说明文档,实现配置。
- 本次实验之所以代码写起来容易,很大程度上是因为在助教写出的框架中,已经把一个大任务拆分成了许多相互配合的小任务,从而大大简化了每个子任务的难度。这也教会了我,在写较大规模的代码时,不要边写边想,而是先建立整体的运行框架、运行逻辑,然后根据思路将其进行拆分。