

# Splunk<sup>®</sup> Enterprise 7.2.0 添加 McAfee 数据:单实例

生成时间: 2018 年 10 月 17 日,上午 11:19

## **Table of Contents**

安装和配置	3
McAfee Guided Data Onboarding 手册: 单实例	3
启用 Splunk Enterprise 实例作为接收器	3
安装重型转发器	3
在重型转发器上安装 DB Connect	4
在重型转发器上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项	4
在 Splunk Enterprise 实例上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项	5
	5
输入	
为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 syslog 输入	6
验证 McAfee 数据	7
额外资源	8
额外资源	8

## 安装和配置

## McAfee Guided Data Onboarding 手册: 单实例

Guided Data Onboarding 文档假设您熟悉 Splunk 软件。如果您不知道如何使用 Splunk Enterprise 或不了解 Splunk Cloud,请参阅本手册中的*额外资源*主题。

以下为 Guided Data Onboarding 手册的前提条件。

- 已安装并正在运行的 Splunk Enterprise 单实例部署。
- Splunk Web 的访问权限。
- 允许应用安装的用户角色。
- 托管重型转发器的 Linux 框。

要部署 Splunk DB Connect,请确认您具有以下应用:

- Splunk Enterprise 6.4.0<sub>o</sub>
- 已启用的 Java 平台和 Java 平台上的 Java 运行时间环境 (JRE) 8,标准版。
- 在网络本地或其他位置运行的受支持的数据库。

## 启用 Splunk Enterprise 实例作为接收器

要将数据来源中的数据导入 Splunk Enterprise 实例,您必须同时配置接收器和转发器。接收器是一个 Splunk Enterprise 实例。您可在数据主机上安装转发器以将数据发送到接收器。

#### 使用 Splunk Web 启用接收器

- 1. 以管理员身份登录接收器。
- 2. 单击设置 > 转发和接收。
- 3. 在**配置接收**处,单击新增。
- 4. 您可以使用 netstat 工具确定系统上可用的端口。确保 Splunk Web 或 Splunkd 没有使用您选择的端口。
- 5. 指定您想要用作接收端口的 TCP 端口。您可以指定任何未使用端口。
- 6. 单击**保存**。Splunk 软件开始在您指定的端口处接收传入的数据。
- 7. 重新启动 Splunk 软件。

### 安装重型转发器

要使用 Linux 安装重型转发器并将其连接到 Splunk 平台部署,请执行以下步骤:

- 1. 下载并安装完整 Splunk Enterprise 实例。
- 2. 启用 Splunk Enterprise 实例作为重型转发器。

#### 为 Linux 安装并配置重型转发器

下载 Linux 版的 Splunk Enterprise。

安装 Splunk Enterprise 时,请注意以下内容。

- tar 的一些非 GNU 版本可能没有 -c 参数。在这种情况下,要安装到 /opt/splunk,可在运行 tar 命令之前将目录更改为 /opt 或将 tar 文件放入 /opt。这种方法适用于您的主机文件系统上的任何可访问目录。
- Splunk Enterprise 不会新建 Splunk 用户。要以特定用户身份运行 Splunk Enterprise,您必须在安装之前手动新建用户。
- 确保磁盘分区拥有足够空间可容纳您计划保留索引的未压缩数据量。

要安装 Splunk Enterprise,请遵循以下步骤:

1. 将 Splunk Enterprise 文件解压到正确的目录:

tar xvzf splunk\_package\_name.tgz

默认安装目录是当前工作目录中的 splunk。要安装到 /opt/splunk,使用以下命令:

tar xvzf splunk\_package\_name.tgz -C /opt

2. 命令行窗口提醒您新建管理员密码。收到提示后,键入密码。首次登录 Splunk Enterprise 需要此密码。

This appears to be your first time running this version of Splunk.

An Admin password must be set before installation proceeds.

如果您已在命令行中使用 --no prompt 参数启动 Splunk Enterprise,则不会提醒您新建首次登录 Splunk Enterprise 时需要的管理员凭据。

#### 启用 Splunk Enterprise 实例作为重型转发器

您可以使用 Splunk Web 或 CLI 来启用 Splunk 实例的转发。

#### 使用 Splunk Web 设置重型转发器

根据前面的步骤,您应该已在即将转发数据的实例中以 admin 的身份登录 Splunk Web。

- 1. 必要时,以 admin 身份登录会转发数据的 Splunk Web 实例。
- 2. 单击设置 > 转发和接收。
- 3. 在配置转发处,单击新增。
- 4. 输入 Splunk 接收实例的主机名称或 IP 地址,以及配置接收器时指定的**接收端口**。例如,您可以输入
- 5. 单击保存。
- 6. 重新启动 Splunk Web。

#### 配置重型转发器以索引和转发数据

使用重型转发器本地索引数据然后将数据转发到另一个实例。

- 1. 以 admin 身份登录会转发数据的 Splunk Web 实例。
- 2. 单击设置 > 转发和接收。
- 3. 选择转发默认。
- 4. 选择是存储并保留已索引数据的本地副本到转发器。

#### 使用 CLI 设置重型转发

在命令行,在 Splunk Enterprise 实例上启用转发,然后配置转发到指定的接收器。

- 1. 从命令或 shell 提示符,转到 \$SPLUNK\_HOME/bin/。
- 2. 键入以下命令以启用转发:
  - splunk enable app SplunkForwarder -auth <username>:<password>
- 3. 重新启动 Splunk Enterprise。

#### 使用 CLI 启动转发

将数据发送到您指定的接收索引器。

- 1. 从 shell 或命令提示符转到 \$SPLUNK\_HOME/bin 目录。
- 2. 使用 splunk add forward-server 命令指定接收器。
  - splunk add forward-server <host>:<port> -auth <username>:<password>
- 3. 重新启动转发器。

## 在重型转发器上安装 DB Connect

要将 McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 数据库中的数据导入 Splunk Enterprise 部署,请在重型转发器上安装最新版的 Splunk DB Connect。

#### 前提条件

- Splunk Enterprise 6.4.0 或更高版本。
- 已启用的 Java 平台和 Java 平台上的 Java 运行时间环境 (JRE) 8,标准版。
- 在网络本地或其他位置运行的受支持的数据库。

#### 安装 DB Connect

- 1. 下载 Splunk DB Connect。
- 2. 在 Splunk Web 主页中,单击左侧边栏中**应用**旁边的齿轮图标。
  - 1. 单击通过文件安装应用。
  - 2. 导航到您下载 splunk\_app\_db\_connect.tgz. 的安装包
  - 3. 单击**上载**。
  - 4. 重新启动 Splunk 软件。
- 3. 启动 Splunk DB Connect。

## 在重型转发器上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项

1. 从 Splunkbase 下载加载项。

- 2. 在重型转发器的 Splunk Web 主屏幕中,单击**应用**旁边的齿轮图标。
- 3. 单击通过文件安装应用。
- 4. 查找已下载的文件并单击上载。
- 5. 如果转发器提示您重新启动,请重新启动。

通过在 \$\$PLUNK\_HOME/etc/apps/\$plunk\_TA\_mcafee 中查找适用于 McAfee 的 Splunk 加载项来验证安装

## 在 Splunk Enterprise 实例上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项

- 1. 下载加载项。
- 2. 在 Splunk Web 主屏幕中,单击**应用**旁边的齿轮图标。
- 3. 单击通过文件安装应用。
- 4. 查找已下载的文件并单击上载。
- 5. 如收到重启提示,则重新启动 Splunk Enterprise。

## 为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 Splunk DB Connect v3.1 输入

适用于 McAfee 的 Splunk 加载项可通过 Splunk DB Connect 收集 ePO 中的数据。遵照您安装的 DB Connect版本说明。

#### 设置数据库连接

执行以下任务设置数据库连接:

- 1. 如果尚未安装适用于 SQL Server 的 Microsoft IDBC 驱动程序,请先安装。
- 2. 在 Splunk 平台中新建一个身份以连接数据库。
- 3. 使用 Splunk DB Connect GUI 或 db\_connections.conf 文件新建 SQL Server 数据库连接。

#### 下载并安装适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序

要启用 Microsoft SQL Server 连接,请下载并安装适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序。

- 1. 使用 SQL Server 用户名和密码(附加非域名)登录 SQL Server 数据库。
- 2. 下载合适的适用于 SOL Server 的 IDBC 驱动程序。
  - 1. 要下载适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序,即"MS Generic 驱动程序"。
    - 1. 请前往"适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序"下载页面,单击下载。
    - 2. 在"选择您想要下载的驱动程序"页面,勾选相应的下载程序旁边的复选框:对于 Linux,请选择 sqljdbc\_4.2.8112.100\_enu.tar.gz;对于 Windows,请选择 sqljdbc\_4.2.8112.100\_enu.exe。确保下载 4.2 版的驱动程序,然后单击下一步。
    - 3. 解压缩下载的文件。
  - 2. 对于开源 jTDS 驱动程序,请从 jTDS 项目下载驱动程序。
- 3. 将驱动程序文件移动到当前位置:
  - 1. 对于 MS Generic 驱动程序,请通过 sqljdbc\_4.2 目录执行以下步骤。
    - 1. 将 sqljdbc42.jar 文件复制或移动到 \$SPLUNK\_HOME/etc/apps/splunk\_app\_db\_connect/drivers 目录。
    - 2. 在 Windows 主机上,目录为 %SPLUNK\_HOME%\etc\apps\splunk\_app\_db\_connect\drivers。
  - 2. 如果您需要利用 Generic 驱动程序在 Windows 上使用数据库服务帐户,您还需要安装 JDBC 验证库:
    - 1. 在适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序 4.2 的下载页,查找 sqljdbc\_auth.dll 文件。此文件位于以下路径,其中 <region\_code> 是由三个字母组成的区域代码。例如,在英语中,代码是 "enu"。 <architecture> 是处理器类型。选项有 "x86" 和 "x64":Microsoft JDBC Driver 4.2 for SQL Server\sqljdbc\_4.2\<region\_code>\auth\<architecture>\sqljdbc\_auth.dll。
    - 2. 将 sqljdbc\_auth.dll 文件复制到 Splunk Enterprise 服务器上的 C:\Windows\System32 中。
    - 3. 从 Windows 控制面板中,前往 Splunk 服务中的服务 > 获取属性。
    - 4. 单击"登录"选项卡,然后将"本地系统"帐户中的"登录身份"设置更改以域用户身份登录。域用户必须有足够的权限访问 SQL Server 实例。
    - 5. 针对 jTDS 驱动程序,将您下载的 .jar 文件复制到 \$SPLUNK\_HOME/etc/apps/splunk\_app\_db\_connect/drivers 目录中。在 Windows 主机上,目录为 \$SPLUNK\_HOME\$\etc\apps\splunk\_app\_db\_connect\drivers。
- 4. 保存更改,然后重新启动 Splunk Enterprise 服务器使更改生效。

#### 在 Splunk Enterprise 中新建身份

新建一个身份以连接数据库。确保此身份的用户具有系统角色。

您可使用用户名和密码进行验证,或使用 Windows 验证。但是,使用带有 Windows 验证的 DB Connect 3.1 和适用于 SQL Server 的 JDBC 驱动程序需要其他步骤。请参阅 Splunk DB Connect 手册了解更多信息。

然后,您需要使用 Splunk DB Connect GUI 或 db\_connections.conf 文件新建 SQL Server 数据库连接。

#### 使用 Splunk DB Connect GUI 配置数据库输入

如果你想要新建 McAfee 数据库输入,请在 Splunk DB Connect 中的模板下选择为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项新建的模板。

## 为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 syslog 输入

某些 McAfee 产品日志不是从 McAfee ePO 数据库中收集的。

配置 McAfee 网络安全平台(也称为 IntruShield)将 syslog 发送到 Splunk Enterprise 网络接收端口,或发送到写入 Splunk Enterprise 监视的目录中的 syslog 服务器。

配置 Splunk Enterprise 以将来源类型设置为 mcafee:ids。将自动识别发送到 Splunk Enterprise 的数据,该数据和 props.conf 以及 transforms.conf 中来源类型规则匹配。

#### 从 TCP 和 UDP 端口获取数据

您可以配置 Splunk Enterprise 以接受任何 TCP 或 UDP 端口上的输入。Splunk Enterprise 将获取抵达这些端口的任何数据。使用此方法从网络服务(如 syslog)捕获数据。

TCP 是以 Splunk Enterprise 数据分发方案为基础的网络协议。使用该协议从任意远程主机发送数据到您的 Splunk Enterprise 服务器。Splunk Enterprise 可以为来自 syslog-ng 或任何其他通过 TCP 传输的应用程序的 远程数据建立索引。

尽量改用 TCP 发送网络数据。UDP 无法确保网络封包的交付。

当您监视 TCP 网络端口时,Splunk Enterprise 以该身份运行的用户必须获得授权访问您想要监视的端口。默认情况下,在很多 Unix 操作系统上,您必须以根用户的身份运行 Splunk Enterprise 才能直接侦听 1024 以下的端口。

如您必须使用 UDP 发送网络数据,请参阅 Splunk 社区 Wiki 上的"使用 UDP 连接"以获取相关建议。

#### 请在您使用网络监视输入前确定您的网络设备如何处理外部监视

在您开始使用 Splunk Enterprise 网络监视器监视网络设备的输出前,请先确认该网络设备与外部网络监视器的交互方式。

如果您在一些网络设备(如 Cisco 自适应安全设备 (ASA))上配置 TCP 日志,且该网络设备无法连接至监视器,则可能会导致性能减弱或停止日志。默认情况下,Cisco ASA 将在遭遇网络拥挤或网络连接问题时停止接受传入的网络连接。

#### 使用 Splunk Web 添加网络输入

- 1. 单击 Splunk 主页中的添加数据链接。
- 2. 请单击**监视**以监视本地计算机上的网络端口或**转发**以从另一个计算机上接收网络数据。
- 3. 如果您选择了**转发**,则选择或新建要此输入应用的转发器组。
- 4. 单击下一步。

#### 指定网络输入

- 1. 在左窗格中,请单击 TCP / UDP 以添加输入。
- 2. 单击 TCP 或 UDP 按钮即可在 TCP 或 UDP 输入之间进行选择。
- 3. 在**端口**字段中,输入端口号。
- 4. 更改 Source name override 值前请先咨询 Splunk 支持。
- 5. 对于 TCP 输入,请指定此端口是应接受所有主机的连接还是只接受 only accept connections from 字段中的一个主机的连接。如果您要输入接受来自一个主机的连接,则输入主机名或 IP 地址。可以使用通配符指定主机。
- 6. 单击下一步。

#### 指定输入设置

"输入设置"页面允许您指定来源类型、应用程序上下文、默认主机值和索引。所有这些参数均为可选参数。

- 1. 设置**来源类型**。这是 Splunk Enterprise 添加到事件中并用来确定处理特性(如时间戳和事件界限)的默认字段。
- 2. 设置主机名称值。主机只是设置生成事件中的**主机**字段。而不是引导 Splunk Enterprise 查找网络中的特定主机。您有几个选择:
  - 1. IP 将输入处理器设置为使用远程服务器的 IP 地址重写主机。
  - 2. **DNS** 将主机设置为远程服务器的 DNS 项。
  - 3. 自定义将主机设置为用户定义的标签。
- 3. 为此输入设置 Splunk Enterprise 将数据发送到其中的**索引**。如果未定义多个索引来处理不同类型的事件,请保留默认值。除了用户数据的索引之外,Splunk Enterprise 还有很多实用工具索引,这些索引也会显示在

此下拉框中。

4. 请单击**查看**。

#### 查看您的选择

在您指定输入设置后,可查看您的选择。Splunk Enterprise 会列出您勾选的选项,包括监视器的类型、数据来源、来源类型、应用程序上下文和索引。

- 查看该设置。
   如果这些设置不符合您的需要,单击 < 即可返回到向导中的上一个步骤。否则,请单击**提交**。

然后,Splunk Enterprise 会加载确认页面并开始索引指定的网络输入。

## 验证 McAfee 数据

运行 Splunk 软件的 search 函数中的以下搜索验证 McAfee 数据是否在 Splunk 平台部署中显示:

sourcetype=mcafee\*

## 额外资源

### 额外资源

以下部分提供了额外信息和链接。

#### 关于 Guided Data Onboarding

同时使用 Splunk Web 和 Splunk 文档,Guided Data Onboarding (GDO) 提供端对端指导,以便将特定数据来源导入特定的 Splunk 平台部署。如果您已启动 Splunk 部署并正在运行,并且您具有可以安装加载项的管理员角色或同等角色,您可使用这些指南将热门数据来源导入 Splunk。

#### 查找 Guided Data Onboarding 的位置

从 Splunk Web 主页面中,可通过单击**添加数据**查找数据导入指南。然后,您可以搜索数据来源或浏览不同的数据来源类别。目前,分类有**网络、操作系统**和安全。

选择数据来源后,您必须选择部署方案。这样您可查看方案和高级步骤来设置和配置数据来源。

Splunk Web 链接到更详细说明如何设置和配置数据来源的文档。您可单击 Splunk Enterprise 文档站点上的添加数据选项卡查找所有 Guided Data Onboarding 手册。

#### 支持的部署方案

对于每个数据来源,目前有三种 Splunk 部署方案支持 Guided Data Onboarding。请参阅下表查看每种方案的说明:

部署方案	描述
单实例 部署	Splunk Enterprise 单实例可处理 <b>索引和搜索管理</b> 。在此部署方案中,您通常还可以在生成数据的主机上安装 <b>转发器</b> 以向单实例提供主机数据。
分布式部署 索引器群集化	在分布式部署中,多个 Splunk Enterprise <b>实例</b> 协同工作,以支持数据来自多台计算机的环境,或很多用户需要搜索数据的环境。索引器群集化是一种 Splunk Enterprise 功能,通过此功能 <b>索引器群集</b> 可复制数据以实现若干目标。包括数据可用性、数据保真度、灾难容错和改进的搜索性能。
Splunk Cloud	Splunk Cloud 作为基于云的托管式服务提供 Splunk Enterprise 优势。

如果您确定部署时需要帮助,请参阅继承 Splunk Enterprise 部署手册。

#### 支持的数据来源

目前以下几种数据来源支持 Guided Data Onboarding:

数据来源	描述
Cisco ASA	允许管理员将 Cisco ASA 设备、Cisco PIX 和 Cisco FWSM 事件映射到 Splunk <b>CIM</b> 。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例     具有索引器群集化功能的分布式部署     托管式 Cloud
	您还可参阅适用于 Cisco ASA 的 Splunk 加载项手册了解更多。
McAfee ePO	允许管理员收集防病毒信息和漏洞扫描报告。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例     具有索引器群集化功能的分布式部署     Splunk Cloud
	您还可参阅适用于 McAfee 的 Splunk 加载项手册了解更多。

Microsoft Active Directory Microsoft Windows	允许管理员从 Windows 主机收集 Active Directory 和域名服务器调试日志,这些主机用作 受支持的 Windows 服务器版本的域控制器。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	<ul> <li>单实例</li> <li>具有索引器群集化功能的分布式部署</li> <li>Splunk Cloud</li> </ul> 您还可参阅 <i>适用于 Microsoft Active Directory 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。
	允许管理员通过数据导入收集 CPU、磁盘、I/O、内存、日志、配置和用户数据。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例     具有索引器群集化功能的分布式部署     Splunk Cloud
	您还可参阅 <i>适用于 Windows 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。
Palo Alto Networks	允许管理员收集 Palo Alto Networks Next-generation Security Platform 中每个产品的数据。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	<ul> <li>单实例</li> <li>具有索引器群集化功能的分布式部署</li> <li>Splunk Cloud</li> </ul>
	您还可访问 splunk.paloaltonetworks.com 了解更多。
Symantec Endpoint Protection	允许管理员通过 dump 文件收集 Symantec Endpoint Protection Manager 中的日志。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	<ul><li>单 单实例</li><li>具有索引器群集化功能的分布式部署</li><li>Splunk Cloud</li></ul>
	您还可参阅 <i>适用于 Symantec Endpoint Protection 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。

#### 美闭 Guided Data Onboarding

如果您不想要在 Splunk Web 中显示 Guided Data Onboarding 功能,请前往 \$\$PLUNK\_HOME/etc/apps/splunk\_gdi/default/gdi\_settings.conf 文件将 allowWebService 变量设为 false。

#### Splunk 文档

Splunk 文档类型多样,包括教程、使用案例、管理员、开发人员和用户手册。

- 要获取 Splunk Enterprise 软件的深入介绍,请参阅 Splunk Enterprise 概览手册。
- 更多有关 Splunk Cloud 的更多信息,请参阅 Splunk Enterprise 用户手册。
- 如果您是一名继承了 Splunk Enterprise 部署的系统管理员,或者您不确定您拥有哪种类型的部署方案,请 参阅*继承 Splunk Enterprise 部署*手册。
- 有关将数据的导入 Splunk 软件的更多信息,请参阅数据导入手册。
- 有关安装加载项的更多信息,请参阅 Splunk 加载项手册。

您可以在 Splunk 文档站点中找到其他信息。

#### Splunk 社区

通过 Splunk Answers、Slack、用户组和日志,您可以找到要聊天的其他用户。在社区门户上查找您和 Splunk 社区联系所需的所有内容。

#### **Splunk Education**

要了解更多 Splunk 功能和使用方法,请参阅 Splunk Education 视频和课程系列。