

Splunk[®] Enterprise 7.2.0 添加 McAfee 数据:托管式 Cloud

生成时间: 2018 年 10 月 17 日,上午 11:19

Table of Contents

安装和配置	3
McAfee Guided Data Onboarding 手册: 托管式 Splunk Cloud	3
为 Splunk Cloud 配置转发和接收	3
安装重型转发器	3
在重型转发器上安装 DB Connect	5
在重型转发器上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项	5
在 Splunk Cloud 实例上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项	5
为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 syslog 输入	5
为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 Splunk DB Connect v3.1	6
输入	
验证 McAfee 数据	7
额外资源	8
额外资源	8

安装和配置

McAfee Guided Data Onboarding 手册: 托管式 Splunk Cloud

Guided Data Onboarding 文档假设您熟悉 Splunk 软件。如果您不知道如何使用 Splunk Enterprise 或不了解 Splunk Cloud,请参阅本手册中的*额外资源*主题。

以下为 Guided Data Onboarding 手册的前提条件。

- 已安装并正在运行的托管式 Splunk Cloud 部署。
- Splunk Web 的访问权限。
- 允许应用安装的用户角色。
- 托管重型转发器的 Linux 框。

要部署 Splunk DB Connect,请确认您具有以下应用:

- Splunk Enterprise 6.4.0 或更高版本。
- 已启用的 Java 平台和 Java 平台上的 Java 运行时间环境 (JRE) 8,标准版。
- 在网络本地或其他位置运行的受支持的数据库。

为 Splunk Cloud 配置转发和接收

将 Splunk Cloud 实例用作接收器。使用这些任务配置转发器以将数据发送到 Splunk Cloud。

下载并安装转发器凭据将转发器连接到 Splunk Cloud 实例

要后用转发器将数据发送到 Splunk Cloud,请下载通用转发器凭据文件。此文件包含 Splunk Cloud 部署的自定义证书。从本主题介绍的以下两种安装选项中选择一种将其安装在转发器上。尽管凭据包被称为通用转发器凭据,但请将这些凭据应用于您需要连接到 Splunk Cloud 实例的任何一类转发器。

下载转发器凭据

- 1. 在 Splunk Cloud 部署中,导航到 Splunk Cloud 主页。
- 2. 单击通用转发器。
- 3. 在 splunkclouduf 主页上,单击下载通用转发器凭据下载 splunkclouduf.spl 文件。
- 4. 收到提示后,单击**保存文件**,然后单击**确定**。默认情况下,splunkclouduf.spl 文件会下载到 Downloads 目录下。如果它下载到其他位置,请记下该位置的路径。

安装选项 1:在单一转发器上安装转发器凭据

- 1. 将 splunkclouduf.spl 文件从其下载位置移动到转发器的 \$SPLUNK_HOME/etc/apps/目录中。
- 2. 打开命令提示窗口,然后运行以下 tar xvf splunkclouduf.spl 命令。
- 3. 导航到部署服务器的 /bin 子目录。
- 4. 在命令提示窗口中,运行以下命令:

splunk install app <full path to splunkclouduf.spl> -auth <username>:<password> 其中 <full path to splunkclouduf.spl> 是 splunkclouduf.spl 文件所处目录的路径,<username>:<password> 是转发器上现有管理员帐户的用户名和密码。

5. 重新启动转发器:/splunk restart。

安装选项 2:在部署服务器上安装转发器凭据

- 1. 将 splunkclouduf.spl 文件从其下载位置移动到部署服务器的 \$SPLUNK_HOME/etc/deployment-apps/ 目录中。
- 2. 打开命令提示窗口,然后运行命令 tar xvf splunkclouduf.spl。
- 3. 导航到部署服务器的 /bin 子目录。
- 4. 在命令提示窗口中,运行以下命令:splunk install app <full path to splunkclouduf.spl> -auth <username>:<password>,其中 <full path to splunkclouduf.spl> 是 splunkclouduf.spl 文件所在目录的路径,<username>:<password> 是通用转发器上现有管理员帐户的用户名和密码。
- 5. 重新启动部署服务器:/splunk restart。

安装重型转发器

要使用 Linux 安装重型转发器并将其连接到 Splunk 平台部署,请执行以下步骤:

- 1. 下载并安装完整 Splunk Enterprise 实例。
- 2. 后用 Splunk Enterprise 实例作为重型转发器。

为 Linux 安装并配置重型转发器

下载 Linux 版的 Splunk Enterprise。

安装 Splunk Enterprise 时,请注意以下内容。

- tar 的一些非 GNU 版本可能没有 -c 参数。在这种情况下,要安装到 /opt/splunk,可在运行 tar 命令之前将目 录更改为 /opt 或将 tar 文件放入 /opt。这种方法适用于您的主机文件系统上的任何可访问目录。
- Splunk Enterprise 不会新建 Splunk 用户。要以特定用户身份运行 Splunk Enterprise,您必须在安装之 前手动新建用户。
- 确保磁盘分区拥有足够空间可容纳您计划保留索引的未压缩数据量。

要安装 Splunk Enterprise,请遵循以下步骤:

1. 将 Splunk Enterprise 文件解压到正确的目录:

tar xvzf splunk package name.tgz

默认安装目录是当前工作目录中的 splunk。要安装到 /opt/splunk,使用以下命令:

tar xvzf splunk_package_name.tgz -C /op

2. 命令行窗口提醒您新建管理员密码。收到提示后,键入密码。首次登录 Splunk Enterprise 需要此密码。

This appears to be your first time running this version of Splunk.

An Admin password must be set before installation proceeds.

如果您已在命令行中使用 --no prompt 参数启动 Splunk Enterprise,则不会提醒您新建首次登录 Splunk Enterprise 时需要的管理员凭据。

启用 Splunk Enterprise 实例作为重型转发器

您可以使用 Splunk Web 或 CLI 来启用 Splunk 实例的转发。

使用 Splunk Web 设置重型转发器

根据前面的步骤,您应该已在即将转发数据的实例中以 admin 的身份登录 Splunk Web。

- 1. 必要时,以 admin 身份登录会转发数据的 Splunk Web 实例。
- 2. 单击设置 > 转发和接收。
- 3. 在配置转发处,单击新增。
- 4. 输入 Splunk 接收实例的主机名称或 IP 地址,以及配置接收器时指定的接收端口。例如,您可以输入 receivingserver.com:9997o
- 5. 单击保存。
- 6. 重新启动 Splunk Web。

配置重型转发器以索引和转发数据

使用重型转发器本地索引数据然后将数据转发到另一个实例。

- 以 admin 身份登录会转发数据的 Splunk Web 实例。
 单击设置 > 转发和接收。
- 3. 选择转发默认。
- 4. 选择是存储并保留已索引数据的本地副本到转发器。

使用 CLI 设置重型转发

在命令行,在 Splunk Enterprise 实例上启用转发,然后配置转发到指定的接收器。

- 1. 从命令或 shell 提示符,转到 \$SPLUNK_HOME/bin/。
- 2. 键入以下命令以启用转发:
 - splunk enable app SplunkForwarder -auth <username>:<password>
- 3. 重新启动 Splunk Enterprise。

使用 CLI 启动转发

将数据发送到您指定的接收索引器。

- 1. 从 shell 或命令提示符转到 \$SPLUNK HOME/bin 目录。
- 2. 使用 splunk add forward-server 命令指定接收器。
 - splunk add forward-server <host>:<port> -auth <username>:<password>
- 3. 重新启动转发器。

在重型转发器上安装 DB Connect

要将 McAfee ePO 数据库中的数据导入 Splunk 部署,请先在重型转发器上安装最新版的 Splunk DB Connect。 Splunk DB Connect 是使用 Splunk 数据库的最佳解决方案。

要部署 Splunk DB Connect,请确认您具有以下应用:

- Splunk Enterprise 6.4.0 或更高版本。
- 已启用的 Java 平台和 Java 平台上的 Java 运行时间环境 (JRE) 8,标准版。
- 在网络本地或其他位置运行的受支持的数据库。

然后,开始 DB Connect 安装流程:

- 1. 下载 Splunk DB Connect。
- 2. 在 Splunk Web 主页中,单击左侧边栏中**应用**旁边的齿轮图标。
 - 1. 单击通过文件安装应用。
 - 2. 导航到您下载 splunk_app_db_connect.tgz. 的安装包
 - 3. 单击**上载**。
 - 4. 重新启动 Splunk 软件。
- 3. 启动 Splunk DB Connect。

在重型转发器上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项

- 1. 从 Splunkbase 下载加载项。
- 2. 解压加载项。
- 3. 将产生的 Splunk_TA_<add-on_name> 文件夹放入重型转发器上的 \$SPLUNK_HOME/etc/apps 目录中。
- 4. 重新启动重型转发器 splunk restart。

在 Splunk Cloud 实例上安装适用于 McAfee 的 Splunk 加载项

在托管式 Splunk Cloud 部署上安装加载项,如下所示:

- 1. 在 Splunk Web 主页中,单击**应用**旁边的齿轮图标。
- 2. 单击**安装应用**。
- 3. 单击**安装**来安装加载项。
 - 如果没有列出您想要的应用,或者加载项表示不支持自助式安装,请联系 Splunk 支持。
- 4. 遵照提示完成安装过程。

当您安装某个具有公认的依赖关系的应用时,Splunk Cloud 会通过 Splunkbase 自动解析依赖关系。要了解有关公认的依赖关系的更多信息,请参阅 Splunk 包装工具套件。

为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 syslog 输入

某些 McAfee 产品日志不是从 McAfee ePO 数据库中收集的。

配置 McAfee 网络安全平台(也称为 IntruShield)将 syslog 发送到 Splunk Enterprise 网络接收端口,或发送到写入 Splunk Enterprise 监视的目录中的 syslog 服务器。

配置 Splunk Enterprise 以将来源类型设置为 mcafee:ids。将自动识别 Splunk Enterprise 接收的且与 props.conf 和 transforms.conf 中来源类型规则匹配的数据。

从 TCP 和 UDP 端口获取数据

您可以配置 Splunk Enterprise 以接受任何 TCP 或 UDP 端口上的输入。Splunk Enterprise 将获取抵达这些端口的任何数据。使用此方法从网络服务(如 syslog)捕获数据。

TCP 是以 Splunk Enterprise 数据分发方案为基础的网络协议。使用该协议从任意远程主机发送数据到您的 Splunk Enterprise 服务器。Splunk Enterprise 可以为来自 syslog-ng 或任何其他通过 TCP 传输的应用程序的 远程数据建立索引。

尽量改用 TCP 发送网络数据。UDP 无法确保网络封包的交付。

当您监视 TCP 网络端口时,Splunk Enterprise 以该身份运行的用户必须获得授权访问您想要监视的端口。默认情况下,在很多 Unix 操作系统上,您必须以根用户的身份运行 Splunk Enterprise 才能直接侦听 1024 以下的端口。

如您必须使用 UDP 发送网络数据,请参阅 Splunk 社区 Wiki 上的"使用 UDP 连接"以获取相关建议。

请在您使用网络监视输入前确定您的网络设备如何处理外部监视

在您开始使用 Splunk Enterprise 网络监视器监视网络设备的输出前,请先确认该网络设备与外部网络监视器的交互方式。

使用 CLI 添加网络输入

如需访问 Splunk Enterprise CLI,请导航至 \$SPLUNK_HOME/bin/ 目录,并使用 ./splunk 命令。

如果您遇到困难,CLI 内有帮助说明。键入 splunk help 即可访问 CLI 主要帮助。每个命令也都设有单独的帮助页面,键入 splunk help <command> 即可访问。

以下 CLI 命令可用于网络输入配置:

命令	命令语法	操作
add	add tcp udp <port> [-parameter value]</port>	从 <port> 添加输入。</port>
edit	edit tcp udp <port> [-parameter value]</port>	编辑之前为 <port> 添加的输入。</port>
remove	remove tcp udp <port></port>	移除之前添加的数据导入。
list	list tcp udp [<port>]</port>	列出当前配置的监视器。

<port> 是用于侦听数据的端口号。您运行 Splunk 所用的用户身份必须有权访问此端口。

设置以下任何其他参数,即可修改每个输入的配置:

参数	是否必需?	描述
sourcetype	否	为来自输入来源的事件指定 Sourcetype 字段值。
index	否	为来自输入来源的事件指定目标索引。
hostname	否	为来自输入来源的事件指定要设置为主机字段值的主机名。
remotehost	否	指定只接受来自其数据的 IP 地址。
resolvehost	否	设置为 true 或 false (T F)。默认为 False。设置为 true 以使用 DNS 为来自输入来 源的事件设置主机字段值。
restrictToHost	否	指定此输入只应该接受其连接的主机名或 IP 地址。

示例

• 将 UDP 输入配置为监视端口 514 并将来源类型设置为 "syslog":

./splunk add udp 514 -sourcetype syslog

• 通过 DNS 设置 UDP 输入的主机值。输入用户名和密码以使用 auth:

./splunk edit udp 514 -resolvehost true -auth admin:changeme

有关 UDP 最佳使用方法的信息,请参阅社区 Wiki 里"配置 Syslog 输入的最佳方法"。

为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项配置 Splunk DB Connect v3.1 输入

适用于 McAfee 的 Splunk 加载项可通过 Splunk DB Connect 收集 ePO 中的数据。遵照您安装的 DB Connect版本说明。

设置数据库连接

执行以下任务设置数据库连接:

- 1. 如果尚未安装适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序,请先安装。
- 2. 在 Splunk 平台中新建一个身份以连接数据库。
- 3. 使用 Splunk DB Connect GUI 或 db_connections.conf 文件新建 SQL Server 数据库连接。

下载并安装适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序

要后用 Microsoft SQL Server 连接,请下载并安装适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序。

- 1. 使用 SQL Server 用户名和密码(附加非域名)登录 SQL Server 数据库。
- 2. 下载合适的适用于 SQL Server 的 JDBC 驱动程序。
 - 1. 要下载适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序,即"MS Generic 驱动程序"。
 - 1. 请前往"适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序"下载页面,单击下载。
 - 2. 在"选择您想要下载的驱动程序"页面,勾选相应的下载程序旁边的复选框:对于 Linux,请选择 sqljdbc_4.2.8112.100_enu.tar.gz;对于 Windows,请选择 sqljdbc_4.2.8112.100_enu.exe。确保下载 4.2 版的驱动程序,然后单击下一步。
 - 3. 解压缩下载的文件。
 - 2. 对于开源 jTDS 驱动程序,请从 jTDS 项目下载驱动程序。
- 3. 将驱动程序文件移动到当前位置:
 - 1. 对于 MS Generic 驱动程序,请通过 sqljdbc_4.2 目录执行以下步骤。
 - 1. 将 sqljdbc42.jar 文件复制或移动到 \$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/drivers 目录。
 - 2. 在 Windows 主机上,目录为 %SPLUNK_HOME%\etc\apps\splunk_app_db_connect\drivers。
 - 2. 如果您需要利用 Generic 驱动程序在 Windows 上使用数据库服务帐户,您还需要安装 JDBC 验证库:
 - 1. 在适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序 4.2 的下载页,查找 sqljdbc_auth.dll 文件。此文件位于以下路径,其中 <region_code> 是由三个字母组成的区域代码。例如,在英语中,代码是 "enu"。 <architecture> 是处理器类型。选项有 "x86" 和 "x64":Microsoft JDBC Driver 4.2 for SQL Server\sqljdbc_4.2\<region_code>\auth\<architecture>\sqljdbc_auth.dll。
 - 2. 将 sqljdbc_auth.dll 文件复制到 Splunk Enterprise 服务器上的 C:\Windows\System32 中。
 - 3. 从 Windows 控制面板中,前往 Splunk 服务中的服务 > 获取属性。
 - 4. 单击"登录"选项卡,然后将"本地系统"帐户中的"登录身份"设置更改以域用户身份登录。域用户必须有足够的权限访问 SQL Server 实例。
 - 5. 针对 jTDS 驱动程序,将您下载的.jar 文件复制到 \$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/drivers 目录中。在 Windows 主机上,目录为 \$SPLUNK_HOME%\etc\apps\splunk_app_db_connect\drivers。
- 4. 保存更改,然后重新启动 Splunk Enterprise 服务器使更改生效。

在 Splunk Enterprise 中新建身份

新建一个身份以连接数据库。确保此身份的用户具有系统角色。

您可使用用户名和密码进行验证,或使用 Windows 验证。但是,使用带有 Windows 验证的 DB Connect 3.1 和适用于 SQL Server 的 JDBC 驱动程序需要其他步骤。请参阅 Splunk DB Connect 手册了解更多信息。

然后,您需要使用 Splunk DB Connect GUI 或 db_connections.conf 文件新建 SQL Server 数据库连接。

使用 Splunk DB Connect GUI 配置数据库输入

如果你想要新建 McAfee 数据库输入,请在 Splunk DB Connect 中的**模板**下选择为适用于 McAfee 的 Splunk 加载项新建的模板。

验证 McAfee 数据

要验证 McAfee 数据是否在 Splunk 平台部署中显示,运行 Splunk 软件的 search 函数中的以下搜索:

sourcetype=mcafee*

额外资源

额外资源

以下部分提供了额外信息和链接。

关于 Guided Data Onboarding

同时使用 Splunk Web 和 Splunk 文档,Guided Data Onboarding (GDO) 提供端对端指导,以便将特定数据来源导入特定的 Splunk 平台部署。如果您已启动 Splunk 部署并正在运行,并且您具有可以安装加载项的管理员角色或同等角色,您可使用这些指南将热门数据来源导入 Splunk。

查找 Guided Data Onboarding 的位置

从 Splunk Web 主页面中,可通过单击**添加数据**查找数据导入指南。然后,您可以搜索数据来源或浏览不同的数据来源类别。目前,分类有**网络、操作系统**和安全。

选择数据来源后,您必须选择部署方案。这样您可查看方案和高级步骤来设置和配置数据来源。

Splunk Web 链接到更详细说明如何设置和配置数据来源的文档。您可单击 Splunk Enterprise 文档站点上的添加数据选项卡查找所有 Guided Data Onboarding 手册。

支持的部署方案

对于每个数据来源,目前有三种 Splunk 部署方案支持 Guided Data Onboarding。请参阅下表查看每种方案的说明:

部署方案	描述
单实例 部署	Splunk Enterprise 单实例可处理 索引和搜索管理 。在此部署方案中,您通常还可以在生成数据的主机上安装 转发器 以向单实例提供主机数据。
分布式部署 索引器群集化	在分布式部署中,多个 Splunk Enterprise 实例 协同工作,以支持数据来自多台计算机的环境,或很多用户需要搜索数据的环境。索引器群集化是一种 Splunk Enterprise 功能,通过此功能 索引器群集 可复制数据以实现若干目标。包括数据可用性、数据保真度、灾难容错和改进的搜索性能。
Splunk Cloud	Splunk Cloud 作为基于云的托管式服务提供 Splunk Enterprise 优势。

如果您确定部署时需要帮助,请参阅继承 Splunk Enterprise 部署手册。

支持的数据来源

目前以下几种数据来源支持 Guided Data Onboarding:

数据来源	描述
Cisco ASA	允许管理员将 Cisco ASA 设备、Cisco PIX 和 Cisco FWSM 事件映射到 Splunk CIM 。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 托管式 Cloud
	您还可参阅适用于 Cisco ASA 的 Splunk 加载项手册了解更多。
McAfee ePO	允许管理员收集防病毒信息和漏洞扫描报告。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 Splunk Cloud
	您还可参阅适用于 McAfee 的 Splunk 加载项手册了解更多。

Microsoft Active Directory	允许管理员从 Windows 主机收集 Active Directory 和域名服务器调试日志,这些主机用作 受支持的 Windows 服务器版本的域控制器。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 Splunk Cloud
	您还可参阅 <i>适用于 Microsoft Active Directory 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。
	允许管理员通过数据导入收集 CPU、磁盘、I/O、内存、日志、配置和用户数据。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
Microsoft Windows	单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 Splunk Cloud
	您还可参阅 <i>适用于 Windows 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。
	允许管理员收集 Palo Alto Networks Next-generation Security Platform 中每个产品的数据。
	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
Palo Alto Networks	 单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 Splunk Cloud
	您还可访问 splunk.paloaltonetworks.com 了解更多。
	允许管理员通过 dump 文件收集 Symantec Endpoint Protection Manager 中的日志。
Symantec Endpoint Protection	我们可为以下部署方案提供 Guided Data Onboarding:
	单实例 具有索引器群集化功能的分布式部署 Splunk Cloud
	您还可参阅 <i>适用于 Symantec Endpoint Protection 的 Splunk 加载项</i> 手册了解更多。

美闭 Guided Data Onboarding

如果您不想要在 Splunk Web 中显示 Guided Data Onboarding 功能,请前往 \$\$PLUNK_HOME/etc/apps/splunk_gdi/default/gdi_settings.conf 文件将 allowWebService 变量设为 false。

Splunk 文档

Splunk 文档类型多样,包括教程、使用案例、管理员、开发人员和用户手册。

- 要获取 Splunk Enterprise 软件的深入介绍,请参阅 Splunk Enterprise 概览手册。
- 更多有关 Splunk Cloud 的更多信息,请参阅 Splunk Enterprise 用户手册。
- 如果您是一名继承了 Splunk Enterprise 部署的系统管理员,或者您不确定您拥有哪种类型的部署方案,请 参阅*继承 Splunk Enterprise 部署*手册。
- 有关将数据的导入 Splunk 软件的更多信息,请参阅数据导入手册。
- 有关安装加载项的更多信息,请参阅 Splunk 加载项手册。

您可以在 Splunk 文档站点中找到其他信息。

Splunk 社区

通过 Splunk Answers、Slack、用户组和日志,您可以找到要聊天的其他用户。在社区门户上查找您和 Splunk 社区联系所需的所有内容。

Splunk Education

要了解更多 Splunk 功能和使用方法,请参阅 Splunk Education 视频和课程系列。