1. Einführung

- 1.1 Biologische Neuronen und Berechenbarkeitsaspekte
- 1.2 Rolle von künstlichen neuronalen Netzen
- 1.3 Historischer Überblick
- 1.4 Charakterisierung von neuronalen Netzen

1. Einführung 1 / 38

1.1 Biologische Neuronen und Berechenbarkeitsaspekte

Überblick:

- Nervenzellen im Gehirn
- Strukturelle Komponenten der Nervenzellen
- Prinzipien neuronaler Informationsverarbeitung
- Berechenbarkeitsaspekte

1. Einführung 2 / 3

Nervenzellen im Gehirn

- ullet Große Zahl: 10^5 pro mm^3 , Hirn gesamt: 10^{11} .
- Relativ homogene Grundstruktur.
- Hohe Spezialisierung.
- Bilden Gruppen.

1. Einführung 3 / 38

Strukturelle Komponenten der Nervenzellen

Zellkörper: Verarbeitung von Informationen.

Dendriten: Aufnehmen von Informationen anderer Zellen.

Axone: Weiterleiten von Informationen.

Synapsen: Speichern von Informationen:

Anregende oder Hemmende Synapsen.

Bezug zu künstlichen Neuronen:

Hohe Reizschwelle ≡ Niedriges Gewicht.

1. Einführung 4 / 38

Prinzipien neuronaler Informationsverarbeitung

- Langsam im Vergleich zu elektrischen Schaltnetzen: biologisch $1\mu s 1ms$, elektrisch 1ns.
- Prozessoren (Zellkörper) und Instruktionssatz sehr einfach.
- Massive Parallelität.
- Vernetzungsstrukturen (pro Neuron 10^4 Synapsen).

1. Einführung 5 / 3

Prinzipien neuronaler Informationsverarbeitung

- Informationen über viele Freiheitsgrade verteilt (Reizschwellen der Synapsen, Vernetzungsstruktur der Neuronen, Kodierung der Signale, etc.).
- Nicht programmierbar, aber lernfähig.
- Enger Bezug zwischen Gehirnregion und Funktion.
- Selbstorganisierendes, adaptives dynamisches System.

1. Einführung 6 / 38

Berechenbarkeitsaspekte

Künstliche Neuronale Netze:

Paralleler Ablauf von vielen verbundenen Berechnungselementen.

Algorithmus wird nicht manuell programmiert, sondern Netzstruktur und Netzparameter werden automatisch ermittelt.

- \rightarrow Robustheit, d.h. unempfindlich gegen sporadisch fehlerbehaften Eingaben.
- → Adaptivität, d.h. anpassbar an geänderte Bedingungen.

1. Einführung 7 / 38

1.2 Rolle von künstlichen neuronalen Netzen

Klassifikation (z.B. Mustererkennung)

Funktionsapproximation (z.B. Sensor-Motor-Abbildungen)

1. Einführung 8 / 38

1.2 Rolle von künstlichen neuronalen Netzen

Bereiche	Anwendungen
Industrie	Qualitätskontrolle, Robotersteuerung
Finanzen	Wertpapier-/Aktien bewertung
Telekommunikation	Optimierung des Signalverkehrs
Medizin	Diagnose
Marketing	Werbewirksamkeit bestimmen
Öffentlicher Dienst	Verarbeitung Formulare, Handschrifterkennung
Auto/Verkehr	Motorsteuerung, Hinderniserkennung

1. Einführung 9 / 3

Zeitphase	Forscher	Forschungsbereich
I. 1940-69:	McCulloch-Pitts	Logikelemente
Frühe Enthusiasmusphase;	Hebb	Synaptische Lernregel
Entwicklung grundlegender Konzepte.	Rochester	Erste Computer-Simulation
	Rosenblatt	Perzeptron
	Widrow	Adaline

1. Einführung 10 / 38

Zeitphase	Forscher	Forschungsbereich
II. 1969-82:	Grossberg	ART 1
Frustationsphase;	Kohonen	Assoziativspeicher
Kaum Arbeiten.		

1. Einführung 11 / 38


Zeitphase	Forscher	Forschungsbereich
III. 1982-2000: Renaissancephase;	Rumelhart	Backpropagation Multi-Layer-Perzeptron
Lösung nichtlinearer Probleme;	Poggio	Radiale-Basisfunktionen- Netze
Erste praktische Anwendungen.	Kohonen	Selbstorganisierende, topologische Karten
	Martinetz, Fritzke	Neural Gas, Dynamische Netze
	Vapnik	Support-Vektor Maschinen

1. Einführung 12/38

Zeitphase	Forscher	Forschungsbereich
IV. 2001-heute:	Müller-Schloer	Organic Computing
Für Menschen;	Breiman	Random Forest
Zuverlässigkeit;	Bengio, LeCun	Deep Learning
Vielfältige praktische Relevanz.		

1. Einführung 13 / 38

Einschub: Organic Computing




1. Einführung 14 / 3

1.4 Charakterisierung von neuronalen Netzen

Überblick:

- Netzwerktopologie
- Knotenfunktionen
- Datenfluß
- Neuronales Lernen

1. Einführung 15 / 38



1. Einführung 16 / 38

$$x:=(x_1,\ldots,x_I)^T$$
: Input-Vektor bildet Eingabeschicht. $y:=(y_1,\ldots,y_O)^T$: Output-Vektor bildet Ausgabeschicht.

NN: Verbindungsstruktur von verdeckten Knoten.

Beispiel für eine Verbindungsstruktur: Geschichtete Anordnung von Knoten und *vollständige Verbindung* zwischen benachbarten Schichten.

1. Einführung 17 / 38

Formal: Quintupel $\mathcal{A}:=(\mathcal{K},\mathcal{V},\mathcal{I},\mathcal{O},\mathcal{H})$

 \mathcal{K} : Knotenmenge

 ${oldsymbol {\cal V}}$: Kantenmenge ${oldsymbol {\cal V}} \subset {\cal K} imes {\cal K}$

 \mathcal{I} : Eingabeknoten $\mathcal{I}\subset\mathcal{K}$

 \mathcal{O} : Ausgabeknoten $\mathcal{O}\subset\mathcal{K}$

 \mathcal{H} : Verdeckte Knoten: $\mathcal{H} := \mathcal{K} \setminus (\mathcal{I} \cup \mathcal{O})$

1. Einführung 18 / 38

Kantengewicht w_{ij} :


i-tes Neuron aus vorhergehender Schicht.

j-tes Neuron aus nächster Schicht.

Gewichtsvektor $w:=(w_{1j},\ldots,w_{Ij})^T$

1. Einführung 19 / 3

Kantengewichte und Knotenfunktionen



$$y := f_a(f_p(x^T, w^T))$$

 f_p , f_a werden oft nicht angegeben, wenn sie einheitlich für alle Knoten definiert wurden, und diese aus dem Zusammenhang klar sind.

1. Einführung 20 / 3

 f_p : Propagierungs- oder Inputfunktion. Berechnung der aktuellen Eingabe an internen Knoten anhand der Ausgabe vorgeschalteter Knoten und der Gewichte der Verbindungen.

 f_a : Aktivierungs- oder Übertragungsfunktion. Bestimmung des neuen Aktivierungszustandes des internen Knotens in Abhängigkeit vom propagierten Wert und eventuell vom vorherigen Aktivierungszustand.


1. Einführung 21 / 3

Beispiele für Propagierungsfunktionen:

- $ullet u_j := \sum_i w_{ij} x_i$ (linearer Assoziator)
- $ullet u_j := \prod_i w_{ij} x_i$ (nicht-linearer Assoziator)
- $ullet u_j := \max_i \{w_{ij} x_i\}$ (Maximum gewichtete Eingaben)
- $ullet u_j := \sum_i s_i$, mit $s_i := \left\{egin{array}{l} +1 : ext{ falls } w_{ij}x_i > 0 \ -1 : ext{ sonst} \end{array}
 ight.$


1. Einführung 22 / 3

Beispiel für Aktivierungsfunktion: Identität




1. Einführung 23 / 38

Beispiel für Aktivierungsfunktion: Rampe




1. Einführung 24 / 3

Beispiel für Aktivierungsfunktion: Signum



1. Einführung 25 / 38


Beispiel für Aktivierungsfunktion: Stufe



1. Einführung 26 / 38

Beispiele für Aktivierungsfunktion: Sigmoid

$$y(u) := rac{1}{1 + e^{-eta u}}$$




Parameter β beeinflußt die Steigung des Rampenabschnitts.

Erweiterung des Neuronenmodells:

Einführung eines Schwellenwertes θ ; oft muß propagierter Wert erst diese Schwelle überschreiten, um sich am Ausgang des Knotens auszuwirken.

$$egin{aligned} x^e &:= (1, x_1, \dots, x_I)^T \ & w^e &:= (\underbrace{- heta}_{=:w_0}, w_1, \dots, w_I)^T \ & u &:= w^{eT} x^e = w_0 + \sum_{i=1}^I w_i x_i \end{aligned}$$

1. Einführung 28 / 3



1. Einführung 29 / 38

Wechselwirkungen höherer Ordnung (Higher Order Networks):

$$u := w_0 + \sum\limits_i w_i x_i + \sum\limits_{i,l} w_{jl} x_j x_l + \ldots$$

1. Einführung 30 / 3

Datenfluß


Gemeint ist hier der Datenfluß während der Anwendungsphase eines gelernten Netzes.

Der sog. Aktualisierungmodus bestimmt, wann ein einzelnes Neuron den Aktivierungszustand aktualisiert.

1. Einführung 31 / 3

Datenfluß

Vorwärts gerichtetes Netz: Rein vorwärtsgerichteter Datenfluß.




Zeitpunkt der Berechnung einzelner Knoten belanglos für das Endgebnis.

1. Einführung 32 / 38

Datenfluß

Rückgekoppelte (rekursive, rekurrente) Netze: Informationsfluß mit Rückkopplung.



Berechnungsprozeß nicht mehr allein durch die Vernetzung festgelegt. Zeitliche Abfolge der einzelnen Berechnungen entscheidend.

1. Einführung 33 / 38

Modifikation

- Gewichte der Verbindungen
- Struktur des Netzes

Lernregel bestimmt, wie und wann die Gewichte der Verbindungen und/oder die Struktur des Netzes zu ändern sind.

Ziel ist hierbei, eine bestimmte (Mindest-) Qualität für die Klassifikation bzw. Funktionsapproximation zu erhalten.


1. Einführung 34 / 3

Lernkonzept Überwachtes Lernen (Supervised Learning):

Erfordert Lehrer, der Menge von Stichprobenelementen x^m zusammen mit den dafür korrekten Sollantworten y^m vorgibt, $m=1,2,\ldots$ Lernen erfolgt offline.

1. Einführung 35 / 3

Einschub: Beispiel für überwachtes Lernen zur Klassifikation



1. Einführung 36 / 3

Lernkonzept Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning):

Erfordert nur Stichprobenelemente \boldsymbol{x}^{m} .

Ziel ist das Finden von Gruppen/Clustern/Strukturen/

Zusammenhängen in Stichprobenmenge.

Lernen erfolgt offline oder online.

1. Einführung 37 / 38

Lernkonzept Belohnungs-/Bestrafungslernen (Reinforcement L.):

Erfordert Stichprobenelemente x^m und Rückmeldung einer (lokalen) Bewertung r^m .

Die lokale Bewertung erhält man durch Sensoren, z.B. "Kollision passiert (negativ)", oder "Fahrtziel erreicht (positiv)".

Es gibt keinen Lehrer, d.h. es gibt keine Beispiele für optimales Systemverhalten (d.h. keine Beispiele von optimalen Roboterfahrten).

Aufgabe ist das Lernen einer Entscheidungsfunktion für ein (global) optimales Systemverhalten.

Lernen erfolgt online, z.B. Roboter während der Fahrt.