iShot(购买解锁去水印)

Linux 内核实战课(同步篇):信号量、互斥锁 已付费

原创 内核实战 人人极客社区 2023-07-05 08:03 发表于江苏

收录于合集 #Linux内核实战课

了华为、OPPO和字节跳动的大佬,和大佬们一起讨论实战;可免费进知识星 球。

前言

工程师们自己的Linux底层技术社区,分享体系架构、内核、网络、安全和驱动。

最全最详细的Linux内核实战教程,把碎片化的内核知识系统地串联起来;邀请

27个 >

```
公众号
```

人人极客社区

289篇原创内容

信号量 Semaphore 信号量是这样一种同步机制:信号量在创建时设置一个初始值count,用于表示当前可用的资

源数。一个任务要想访问共享资源,首先必须得到信号量,获取信号量的操作为count-1,若

当前count为负数,表明无法获得信号量,该任务必须挂起在该信号量的等待队列等待;若当 前count为非负数,表示可获得信号量,因而可立刻访问被该信号量保护的共享资源。当任务 访问完被信号量保护的共享资源后,必须释放信号量,释放信号量通过把count+1实现,如果

count为非正数,表明有任务等待,它也唤醒所有等待该信号量的任务。

此会导致系统调度。 信号量的定义如下: struct semaphore {

信号量是在多线程环境下使用的一种措施,它负责协调各个进程,以保证他们能够正确、合理

的使用公共资源。它和 spin_lock 最大的不同之处就是:无法获取信号量的进程可以睡眠,因

};

API

down

down_interruptible

down_trylock

down_killable

else

for (;;) {

__down(sem);

EXPORT_SYMBOL(down);

long timeout)

struct semaphore_waiter waiter;

if (signal_pending_state(state, current))

raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->lock, flags);

环等待,直至其被 __up 唤醒,或者因超时以被移除等待队列。

raw_spinlock_t lock; //利用自旋锁同步

unsigned int count; //用于资源计数

struct list_head wait_list; //等待队列

```
信号量在创建时设置一个初始值 count,用于表示当前可用的资源数。一个任务要想访问共享
资源,首先必须得到信号量,获取信号量的操作为 count - 1。若当前 count 为负数,表明无
法获得信号量,该任务必须挂起在该信号量的等待队列等待;若当前 count 为非负数,表示
可获得信号量,因而可立刻访问被该信号量保护的共享资源。
当任务访问完被信号量保护的共享资源后,必须释放信号量,释放信号量是操作 count + 1,
如果加一后的 count 为非正数,表明有任务等待,则唤醒所有等待该信号量的任务。
```

声明信号量并初始化为 1 DEFINE_SEMAPHORE(name) void sema_init(struct semaphore *se 声明信号量并初始化为 val m, int val)

说明

获得信号量,task 不可被中断,除非是致命信号

获得信号量,task 可被中断

能够获得信号量时,count --,否则立刻返回,不

加入 waitlist

获得信号量,task 可被 kill

了解了信号量的结构与定义,接下来我们看下常用的信号量接口:

释放信号量
🛘 up。
大于0,说明资源可用,将其减一即可。
ags);
ags),

LIST_aaa_tall(&walter.LIST, &sem->walt_LIST); waiter.task = current; waiter.up = false;

static inline int __sched __down_common(struct semaphore *sem, long state,

若 count < 0,调用函数 __down(),将 task 加入等待队列,并进入等待队列,并进入调度循

```
goto interrupted;
   if (unlikely(timeout <= 0))</pre>
    goto timed_out;
    __set_current_state(state);
    raw_spin_unlock_irq(&sem->lock);
   timeout = schedule_timeout(timeout);
    raw_spin_lock_irq(&sem->lock);
   if (waiter.up)
    return 0;
   timed_out:
   list_del(&waiter.list);
   return -ETIME;
   interrupted:
   list_del(&waiter.list);
   return -EINTR;

    up

up 用于调用者释放信号量,若 waitlist 为空,说明无等待任务,count + 1,该信号量可用。
 void up(struct semaphore *sem)
  unsigned long flags;
   raw_spin_lock_irqsave(&sem->lock, flags);
   if (likely(list_empty(&sem->wait_list)))
   sem->count++;
   else
   __up(sem);
   raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->lock, flags);
  EXPORT_SYMBOL(up);
若 waitlist 非空,将 task 从等待队列移除,并唤醒该 task,对应 __down 条件。
```

互斥锁有一个特殊的地方: 只有持锁者才能解锁。如下图所示:

互斥锁是单个进程/线程访问某个公共资源的一种保护,于互斥操作。

Linux 内核中,还有一种类似信号量的同步机制叫做互斥锁。互斥锁类似于 count 等于 1 的信

号量。所以说信号量是在多个进程/线程访问某个公共资源的时候,进行保护的一种机制。而

开始操作

操作结束

用一句话来讲信号量和互斥锁的区别,就是**信号量用于线程的同步,互斥锁用于线程的互斥。**

共享资源

static noinline void __sched __up(struct semaphore *sem)

struct semaphore_waiter, list);

list_del(&waiter->list);

wake_up_process(waiter->task);

waiter->up = true;

互斥锁 mutex

struct semaphore_waiter *waiter = list_first_entry(&sem->wait_list,

```
互斥锁的结构体定义:
 struct mutex {
  atomic_long_t owner; //互斥锁的持有者
  spinlock_t wait_lock; //利用自旋锁同步
 #ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
  struct optimistic_spin_queue osq; /* Spinner MCS lock */
 #endif
  struct list_head wait_list; //等待队列
 };
其常用的接口如下所示:
```

DEFINE_MUTEX(name)

mutex_init(mutex)

API

void mutex_destroy(struct mutex *l ock)	销毁该互斥锁
bool mutex_is_locked(struct mutex *lock)	判断互斥锁是否被锁住
mutex_lock	获得锁,task 不可被中断
mutex_unlock	解锁
mutex_trylock	尝试获得锁,不能加锁则立刻返回
mutex_lock_interruptible	获得锁,task 可以被中断
mutex_lock_killable	获得锁,task 可以被中断
mutex_lock_io	获得锁,在该 task 等待琐时,它会被调度器标记为 io 等待状态

说明

静态声明互斥锁并初始化解锁状态

动态声明互斥锁并初始化解锁状态

这就会使缓存一致性变得很糟,导致性能下降。所以内核提供一种新的同步方式:RCU(读-复制-更新)。

数据 lock。CPU 0 操作了 lock,为了数据的一致性,CPU 0 的操作会导致其他 CPU 的 L1 中

的 lock 变成 invalid, 在随后的来自其他 CPU 对 lock 的访问会导致 L1 cache miss(更准确

的说是communication cache miss),必须从下一个 level 的 cache 中获取。