

现代采用虚拟内存的操作系统通常都使用平坦地址空间,对于32位的操作系统而言,每个进程的虚拟地址空间都是0x00000000~0xC0000000,合计3G大小。

进程的3G的虚拟地址空间只有映射为物理地址空间,才能够被使用!



进程如何管理和分配它的3G的虚拟地址空间呢?



分治思想

hello world

0xC0000000

(Lower bound

0x00000000

按照不同的访问属性和功能划分为不同的 内存区域,我们也叫虚拟内存区域(VMA)

- 代码段:可执行文件的内存映射
- 数据段:可执行文件的已初始化全局 变量和静态局部变量的内存映射;
- bss段:未初始化的或者值为0的变量的 内存映射;
- lib库的代码段; (多个)
- lib库的数据段; (多个)
- lib库的bss段; (多个)
- 任何内存映射文件(有名mmap建立)
- · 任何共享内存段(匿名mmap建立);
- · 进程栈stack;
- 进程堆heap;

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>>
void main()
{
         printf( "PID = %d\n", getpid());
         while(1) {
              sleep(2);
         }
         return;
}
```

```
root@ubuntu:/home/jinxin/linux-4.9.229# cat /proc/10738/maps
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:01 938729
                                                                         /home/jinxin/app/main
00600000-00601000 r--p 00000000 08:01 938729
                                                                         /home/jinxin/app/main
                                                                         /home/jinxin/app/main
00601000-00602000 rw-p 00001000 08:01 938729
7f939873e000-7f93988fc000 r-xp 00000000 08:01 1462783
                                                                         /lib/x86 64-linux-qnu/libc-2.19.so
7f93988fc000-7f9398afc000 ---p 001be000 08:01 1462783
                                                                         /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7f9398afc000-7f9398b00000 r--p 001be000 08:01 1462783
                                                                         /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7f9398b00000-7f9398b02000 rw-p 001c2000 08:01 1462783
                                                                         /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7f9398b02000-7f9398b07000 rw-p 00000000 00:00 0
7f9398b07000-7f9398b2a000 r-xp 00000000 08:01 1462780
                                                                         /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so
7f9398d0e000-7f9398d11000 rw-p 00000000 00:00 0
7f9398d28000-7f9398d29000 rw-p 00000000 00:00 0
7f9398d29000-7f9398d2a000 r--p 00022000 08:01 1462780
                                                                         /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so
7f9398d2a000-7f9398d2b000 rw-p 00023000 08:01 1462780
                                                                         /lib/x86 64-linux-qnu/ld-2.19.so
7f9398d2b000-7f9398d2c000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffcc4ded000-7ffcc4e0e000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                         [stack]
7ffcc4f01000-7ffcc4f03000 r--p 00000000 00:00 0
                                                                         [vvar]
7ffcc4f03000-7ffcc4f05000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                         [vdso]
fffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                         [vsyscall]
```

内核每进程的 vm_area_struct项	/proc/pid/maps 中的项	全义
vm_start	"-"前一列,如 00377000	此段虚拟地址空间起始地址
vm_end	"-"后一列。如 00390000	此段虚拟地址空间结束地址
vm_flags	第三列,如r- xp	此段虚拟地址空间的属性。每种属性用一个字段表示,r表示可读,w表示可写,x表示可执行,p和s共用一个字段,互斥关系,p表示私有段,s表示共享段,如果没有相应权限,则用'-'代替
vm_pgoff	第四列,如 00000000	对有名映射,表示此段虚拟内存起始地址在文件中以页为单位的偏移。对匿名映射,它等于0或者 vm_start/PAGE_SIZE
vm_file->f_dentry- >d_inode->i_sb->s_dev	第五列,如 fd:00	映射文件所属设备号。对匿名映射来说,因为没有文件在磁盘上,所以没有设备号,始终为00:00。对有名映射来说,是映射的文件所在设备的设备号
vm_file->f_dentry- >d_inode->i_ino	第六列,如 9176473	映射文件所属节点号。对匿名映射来说,因为没有文件在磁盘上,所以没有节点号,始终为00:00。对有名映射来说,是映射的文件的节点号
	第七列, 如/lib/ld-2.5.so	对有名来说,是映射的文件名。对匿名映射来说,是此段虚拟内存在进程中的角色。[stack]表示在进程中作为栈使用,[heap]表示堆。其余情况则无显示

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>>
void main()
{
      char *buffer = NULL;
      buffer = (char *)malloc(2 * sizeof(char));
      printf( "PID = %d\n", getpid());
      while(1) {
            sleep(2);
      }
}
```

```
root@ubuntu:/home/jinxin/linux-4.9.229# cat /proc/11356/maps
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:01 938729
                                                                         /home/jinxin/app/main
00600000-00601000 r--p 00000000 08:01 938729
                                                                         /home/jinxin/app/main
00601000-00602000 rw-n 00001000 08:01 938729
                                                                         /home/jinxin/app/main
@lcdd000-01cfe000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                         [heap]
7fcc1261e000-7fcc12/dc000 r-xp 00000000 08:01 1462783
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fcc127dc000-7fcc129dc000 ---p 001be000 08:01 1462783
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fcc129dc000-7fcc129e0000 r--p 001be000 08:01 1462783
                                                                        /lib/x86 64-linux-qnu/libc-2.19.so
7fcc129e0000-7fcc129e2000 rw-p 001c2000 08:01 1462783
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/libc-2.19.so
7fcc129e2000-7fcc129e7000 rw-p 00000000 00:00 0
7fcc129e7000-7fcc12a0a000 r-xp 00000000 08:01 1462780
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fcc12bee000-7fcc12bf1000 rw-p 00000000 00:00 0
7fcc12c08000-7fcc12c09000 rw-p 00000000 00:00 0
7fcc12c09000-7fcc12c0a000 r--p 00022000 08:01 1462780
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fcc12c0a000-7fcc12c0b000 rw-p 00023000 08:01 1462780
                                                                        /lib/x86 64-linux-gnu/ld-2.19.so
7fcc12c0b000-7fcc12c0c000 rw-p 00000000 00:00 0
7ffdf8474000-7ffdf8495000 rw-p 00000000 00:00 0
                                                                         [stack]
7ffdf854e000-7ffdf8550000 r--p 00000000 00:00 0
                                                                         [vvar]
7ffdf8550000-7ffdf8552000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                         [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0
                                                                         [vsyscall]
```

进程的虚拟地址空间

内核使用mm_struct来描述一个进程的虚拟地址空间,用vm_area_struct来描述一个虚拟内存区域 (VMA) ,进程的虚拟地址空间由多个VMA组成。

```
struct mm_struct {
   struct vm_area_struct * mmap; /* 指向虚拟内存区域 (VMA) 链表 */
   struct rb_root mm_rb; /* 指向red_black树*/
   struct vm_area_struct * mmap_cache; /* 指向最近找到的虚拟内存区域*/
                         /* 指向该进程的页目录表*/
   pgd_t * pgd;
                           /* 用户空间中的有多少用户*/
   atomic_t mm_users;
                           /* 对"struct mm_struct"有多少引用*/
   atomic_t mm_count;
               /* 虚拟内存区域的个数*/
   int map_count;
   struct list_head mmlist; /* 所有活动 (active) mm的链表 */
   unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
   unsigned long start_brk, brk, start_stack;//堆的首地址、堆的尾地址、栈的首地址
   unsigned long arg_start, arg_end; // 命令行参数首地址、尾地址
   unsigned long env_start, env_end; // 环境变量的首地址、尾地址
};
```

虚拟内存区域

struct vm_area_struct:
用来描述一个虚拟内存区域(VMA)。
内核将每个内存区域作为一个单独的内存对象管理,每个内存区域都有一致的属性,比如权限等。
所以我们程序的代码段、数据段和bss段在内核里都分别有一个struct vm_area_struct 结构体来描述

```
struct vm_area_struct {
    struct mm_struct * vm_mm; /* 虚拟内存区域所在的虚拟地址空间*/
    unsigned long vm_start; /* 在进程虚拟地址空间中的起始地址*/
    unsigned long vm_end; /* 在进程虚拟内存中的结束地址 */
    struct vm_area_struct *vm_next, *vm_prev;
    pgprot_t vm_page_prot; /* 对这个虚拟内存区域的存取权限 */
    unsigned long vm_flags; /* 虚拟内存区域的标志. */
    /*对这个虚拟内存区域进行操作的函数 */
    struct vm_operations_struct * vm_ops;
    struct file * vm_file; /* File we map to (can be NULL). */
        unsigned long vm_pgoff; /* 文件中的偏移量 */
```

vm_flags的取值:

VM_READ:

此虚拟内存区域可读

VM_WRITE:

此虚拟内存区域可写

VM_EXEC:


此虚拟内存区域可执行

VM_SHARED:

此虚拟内存区域可在多个进程之间共享

VM_IO:

此虚拟内存区域映射设备I/O空间



线程之间共享内存地址的实现机制:

在linux中,如果clone()时设置CLONE_VM标志,我们把这样的进程称作为线程。线程之间共享同样的虚拟内存空间。

fork()函数利用copy_mm()函数复制父进程的mm_struct,也就是current->mm域给其子进程。

kernel/fork.c

static int copy_mm(unsigned long clone_flags, struct task_struct *tsk){

用户空间的mmap

测试:

把一个文件用mmap()映射到进程地址空间里

用户空间的mmap的内核实现

用户空间的mmap()会通过系统调用调用到内核的do_mmap()函数。

do_mmap()函数会:

- 1.首先创建一个新的VMA并初始化,然后加入进程的虚拟地址空间里。
- 2.然后调用底层的mmap函数建立VMA和实际物理地址的联系 (建立页表)

驱动的mmap实现

设备驱动的mmap实现主要是将这个物理设备的可操作 区域映射到一个进程的虚拟地址空间。这样用户空间 就可以直接采用指针的方式访问设备的可操作区域。 在驱动中的mmap实现主要是完成一件事,就是建立设 备的可操作区域到进程虚拟空间地址的映射过程。同 时也需要保证这段映射的虚拟存储器区域不会被进程 当做一般的空间使用,因此需要添加一系列的保护方 式。

驱动的mmap建立虚拟地址和物理地址的映射

建立vma和物理地址的映射的工作由remap_pfn_range来完成,原型如下:

int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long virt_addr, unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t prot);

vma

需要建立映射的VMA

virt_addr

需要建立映射的VMA的起始地址

pfn

页帧号,对应虚拟地址应当被映射的物理地址.这个页帧号简单地是物理地址右移 PAGE_SHIFT 位

size

需要建立映射的VMA的大小,以字节.

prot

使用在 vma->vm_page_prot 中找到的值.