郭振豪

2023/3/6---v1.0

本文档是在 mini-os v1.3.17 基础上构建的,对系统调用的架构进行了完善,使得系统调用的架构更加清晰,可以方便地根据提供的接口添加新的系统调用;对 mini-os 的测试程序进行了简单的梳理,标注了运行哪些测试用例可以测试系统调用,方便回归测试;另外,在 v1.3.17 的基础上增加了 PCB 的数量,以保证其有充足的 PCB 可供分配。

2023/3/20---v2.0

本次更新增加了汇编函数中对于寄存器进行保护的内容以及 exec 相关函数的调整。我将此版本定为 v1.3.18,其支持的环境如下:

- Ubuntu 20.04
- gcc 9.4.0
- nasm 2.14.02
- qemu-system-i386 4.2.1
- make 4.2.1
- 一、系统调用流程回顾
- 二、提出问题
- 三、修改
 - 3.1 系统调用修改
 - 3.1.1 用户态
 - 3.1.2 内核态
 - 3.2 PCB 数量修改
 - 3.3 寄存器保护
 - 3.4 exec 修改
- 四、测试
- 五、如何添加一个新的系统调用
- 六、存在的问题

一、系统调用流程回顾

在谈论本次修改的具体细节之前,我们先对过去 mini-os 中系统调用实现的方式进行一下梳理,以帮助我们更好地理解。我们以系统调用 read 为例。

在用户态下, read 的函数声明如下:

```
int read(int fd, void* buf, int count);
```

函数定义如下:

```
read:

push 3 ; the number of parameters

mov ebx, esp

mov eax, _NR_read

int INT_VECTOR_SYS_CALL

add esp, 4

ret
```

当调用 read() 时, read 的三个参数(count、buf、fd)及 read() 执行后需要返回的下一条指令的地址会被依次压入用户栈(这些操作由编译器实现)。

而在 read 的定义中,我们可以看到,汇编指令向用户栈中压入了参数个数(3),将用户栈当前的栈顶指针(esp)赋值给了ebx,将系统调用号(_NR_read)赋值给了 eax,随后执行了与中断向量号(INT_VECTOR_SYS_CALL)对应的系统调用中断处理函数(sys call)。

注:INT_VECTOR_SYS_CALL 和 sys_call 已经提前被绑定在了中断向量表(IDT)中。

现在我们来看 sys_call 的实现:

注:int 指令会将用户栈切换至内核栈,故此处的栈是内核栈。

sys_call 我们抓住重点, call [sys_call_table + eax * 4] 这条语句根据前文 eax 中保存的系统调用号,找到对应的系统调用函数并执行(此处是 sys_read())。那么 sys_read() 的参数是什么呢?可以看到这条语句之前将ebx压栈,而ebx中存入的是用户栈的栈顶指针,这就是 sys_read() 的参数。

来看一下 sys_read() 的具体实现:

```
PUBLIC int sys_read(void *uesp)
{
    return do_read(get_arg(uesp, 1), get_arg(uesp, 2), get_arg(uesp, 3));
}

PUBLIC int do_read(int fd, char *buf, int count) {
    return kern_read(fd, buf, count);
}

PUBLIC int kern_read(int fd, char *buf, int count) {
    // Some operation.
}
```

这里浅提一句,为了增强系统的可维护性,我们将内核态下的系统调用函数进行分层,以sys_xx() → do_xx() → kern_xx() 的 形式进行调用。sys_xx() 中获取系统调用参数,do_xx() 中对有需要的参数进行一定的处理,kern_xx() 中是真正的处理逻辑。

由 sys_read() 的实现可以看出,其通过 get_arg 来获取系统调用参数:

```
pop esi
pop ebp
ret
```

get_arg 的实现很简单,根据偏移量从用户栈中取出参数。

在取出参数,执行完真正的系统调用处理逻辑后,返回 sys_call ,恢复现场,最后返回用户态。这样一次系统调用就执行完成了。

二、提出问题

回顾完 mini-os 系统调用的总体流程后,我们来讨论一下系统现在的问题。

现在 mini-os 的实现中,参数传递的方式并不统一。多参数的系统调用通过用户栈传递参数;单参数的系统调用部分通过用户 栈传递参数,部分通过寄存器传递参数。上文我们以 read 系统调用为例,讨论了通过用户栈传递参数的方式,现在我们以 pthread_mutex_lock 为例,看看单参数的系统调用如何通过寄存器传递参数。

在用户态下, pthread_mutex_lock 的函数声明如下:

```
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t* mutex);
```

函数定义如下:

```
pthread_mutex_lock:
  mov ebx,[esp+4]
  mov eax, _NR_pthread_mutex_lock
  int INT_VECTOR_SYS_CALL
  ret
```

当调用 pthread_mutex_lock() 时, pthread_mutex_lock() 执行后需要返回的下一条指令的地址会被依次压入用户栈(这些操作由编译器实现)。

此时,esp 指向的是返回地址。而在 pthread_mutex_lock 的定义中,我们可以看到,ebx 被赋值为[esp+4],也就是参数 mutex。eax被赋值为系统调用号(_NR_pthread_mutex_lock),随后执行了与中断向量号(INT_VECTOR_SYS_CALL)对应的系统调用中断处理函数(sys_call)。

我们重新回到sys call的实现:

```
sys_call:
;get syscall number from eax
;syscall that's called gets its argument from pushed ebx
;so we can't modify eax and ebx in save_syscall
 call save_syscall ;save registers and some other things.
 sti
                      ; push the argument the syscall need
 push ebx
 call [sys_call_table + eax * 4] ;将参数压入堆栈后再调用函数
                     ;clear the argument in the stack
 add esp, 4
 cli
 mov edx, [p_proc_current]
 mov
       esi, [edx + ESP_SAVE_SYSCALL]
  mov [esi + EAXREG - P_STACKBASE], eax ;the return value of C function is in EAX
```

此处依然将 ebx 压栈作为对应的系统调用函数(此处是 sys_pthread_mutex_lock())的参数,但是此次的 ebx 中存放着的不是用户栈的地址,而是 pthread_mutex_lock 的参数 mutex。

来看一下 sys_pthread_mutex_lock() 的具体实现:

```
int sys_pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex) //阻塞式获取互斥变量
{
```

```
// Some operation.
}
```

由于 mutex 直接作为参数,不需要从用户栈中获取,因此 sys_pthread_mutex_lock() 并没有调用 get_arg() 方法,直接进入处理逻辑,之后返回 sys_call ,恢复现场,最后返回用户态。

看到这里,想必大家已经对于系统调用接口不统一带来的繁复感有所体会,那么接下来我就着手简化这一流程。

三、修改

3.1 系统调用修改

3.1.1 用户态

如上文所见,过去 mini-os 的系统调用接口由汇编语言编写,定义在 syscall.asm 文件中(在本次修改中被弃用)。不同的系统调用采用的参数传递方式可能不同。因此,我们可以抽象出几个通用接口,统一通过寄存器传递参数。

```
/* 无参数的系统调用 */
#define _syscall0(NR_syscall) ({
 define _system: \
int retval; \
  "int $0x90"
  : "=a" (retval)
: "a" (NR_syscall)
: "remory"
  : "=a" (retval)
  : "a" (NK_Syss...
: "cc", "memory"
 );
 retval;
})
/* 一个参数的系统调用 */
int retval;
 asm volatile (
  "int $0x90"
  : "=a" (retval)
  : "a" (NR_syscall), "b" (ARG1) \
  : "cc", "memory" \
 retval;
})
/* 两个参数的系统调用 */
int retval;
 asm volatile (
 "int $0x90"
  : "=a" (retval)
   : "a" (NR_syscall), "b" (ARG1), "c" (ARG2) \
  : "cc", "memory" \
 );
 retval;
})
/* 三个参数的系统调用 */
#define _syscall3(NR_syscall, ARG1, ARG2, ARG3) ({ \
 int retval:
 asm volatile (
 "int $0x90"
  : "=a" (retval)
   : "a" (NR_syscall), "b" (ARG1), "c" (ARG2), "d" (ARG3) \
  : "cc", "memory"
 );
 retval;
/* 四个参数的系统调用 */
#define _syscall4(NR_syscall, ARG1, ARG2, ARG3, ARG4) ({ \ ^{}\ }
 int retval;
asm volatile (
```

这些接口根据参数的个数进行划分,将参数存放进对应的寄存器中(依次是 ebx,ecx, edx, edi),依然将系统调用号(NR_syscall)存放进 eax 寄存器中,然后调用 int soxso ,此处的 0x90 是系统调用对应的中断向量号,有些 OS 中设置的是0x80。有了这些准备,我们就可以根据系统调用不同的参数个数,调用不同的接口。

▼ 系统调用定义

```
int get_ticks() {
 return _syscall0(_NR_get_ticks);
int get_pid() {
 return _syscall0(_NR_get_pid);
void* malloc_4k() {
 return _syscall0(_NR_malloc_4k);
int free_4k(void* AdddrLin) {
 return _syscall1(_NR_free_4k, AdddrLin);
int fork() {
 return _syscall0(_NR_fork);
int pthread_create(int* thread, void* attr, void* entry, void* arg) {
 return _syscall4(_NR_pthread_create, thread, attr, entry, arg);
void udisp_int(int arg) {
  _syscall1(_NR_udisp_int, arg);
void udisp_str(char* arg) {
 _syscall1(_NR_udisp_str, arg);
u32 exec(char* path, char* argv[], char* envp[]) {
 return _syscall3(_NR_exec, path, argv, envp);
void yield() {
 _syscall0(_NR_yield);
void sleep(int n) {
 return _syscall1(_NR_sleep, n);
int open(const char* pathname, int flags) {
 return _syscall2(_NR_open, pathname, flags);
```

```
int close(int fd) {
  return _syscall1(_NR_close, fd);
int read(int fd, void* buf, int count) {
  return _syscall3(_NR_read, fd, buf, count);
int write(int fd, const void* buf, int count) {
  return _syscall3(_NR_write, fd, buf, count);
int lseek(int fd, int offset, int whence) {
  return _syscall3(_NR_lseek, fd, offset, whence);
int unlink(const char* pathname) {
 return _syscall1(_NR_unlink, pathname);
int create(char* pathname) {
  return _syscall1(_NR_create, pathname);
int delete(const char* pathname) {
  return _syscall1(_NR_delete, pathname);
int opendir(const char* dirname) {
  return _syscall1(_NR_opendir, dirname);
int createdir(const char* dirname) {
  return _syscall1(_NR_createdir, dirname);
int deletedir(const char* dirname) {
  return _syscall1(_NR_deletedir, dirname);
return _syscall3(_NR_readdir, dirname, dir, filename);
int chdir(const char* path) {
  return _syscall1(_NR_chdir, path);
char* getcwd(char* buf, int size) {
  return _syscall2(_NR_getcwd, buf, size);
int wait_() {
  return _syscall0(_NR_wait);
void exit(int status) {
  _syscall1(_NR_exit, status);
// "user/ulib/signal.c" 中提供了上层封装
int _signal(int sig, void* handler, void* _Handler) {
  return _syscall3(_NR_signal, sig, handler, _Handler);
int sigsend(int pid, Sigaction* sigaction_p) {
  return _syscall2(_NR_sigsend, pid, sigaction_p);
void sigreturn(int ebp) {
  _syscall1(_NR_sigreturn, ebp);
u32 total_mem_size() {
  return _syscall0(_NR_total_mem_size);
```

```
int shmget(int key, int size, int shmflg) {
 return _syscall3(_NR_shmget, key, size, shmflg);
// "user/ulib/ushm.c" 中提供了上层封装
void* _shmat(int shmid, char* shmaddr, int shmflg) {
 return _syscall3(_NR_shmat, shmid, shmaddr, shmflg);
// "user/ulib/ushm.c" 中提供了上层封装
void _shmdt(char* shmaddr) {
 _syscall1(_NR_shmdt, shmaddr);
struct ipc_shm* shmctl(int shmid, int cmd, struct ipc_shm* buf) {
  return _syscall3(_NR_shmctl, shmid, cmd, buf);
void* shmmemcpy(void* dst, const void* src, long unsigned int len) {
 return _syscall3(_NR_shmmemcpy, dst, src, len);
int ftok(char* f,int key) {
 return _syscall2(_NR_ftok, f, key);
int msgget(key_t key, int msgflg) {
 return _syscall2(_NR_msgget, key, msgflg);
int msgsnd(int msqid, const void* msgp, int msgsz, int msgflg) {
 return _syscall4(_NR_msgsnd, msqid, msgp, msgsz, msgflg);
int msgrcv(int msqid, void* msgp, int msgsz, long msgtyp, int msgflg) {
 return \ \_syscall5(\_NR\_msgrcv, \ msqid, \ msgp, \ msgsz, \ msgtyp, \ msgflg);
int msgctl(int msgqid, int cmd, msqid_ds* buf) {
 return _syscall3(_NR_msgctl, msgqid, cmd, buf);
void test(int no) {
 _syscall1(_NR_test, no);
u32 execvp(char* file, char* argv[]) {
 return _syscall2(_NR_execvp, file, argv);
u32 execv(char* path, char* argv[]) {
 return _syscall2(_NR_execv, path, argv);
pthread_t pthread_self() {
 return _syscall0(_NR_pthread_self);
int \ pthread\_mutex\_init \ (pthread\_mutex\_t^* \ mutex, \ pthread\_mutexattr\_t^* \ mutexattr) \ \{
 return _syscall2(_NR_pthread_mutex_init, mutex, mutexattr);
int \ pthread\_mutex\_destroy(pthread\_mutex\_t^* \ mutex) \ \{
  return _syscall1(_NR_pthread_mutex_destroy, mutex);
int pthread_mutex_lock (pthread_mutex_t* mutex) {
 return _syscall1(_NR_pthread_mutex_lock, mutex);
int pthread_mutex_unlock (pthread_mutex_t* mutex) {
 return _syscall1(_NR_pthread_mutex_unlock, mutex);
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t* mutex) {
```

```
return _syscall1(_NR_pthread_mutex_trylock, mutex);
int pthread_cond_init(pthread_cond_t* cond, const pthread_condattr_t* cond_attr) {
  return _syscall2(_NR_pthread_cond_init, cond, cond_attr);
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t* cond, pthread_mutex_t* mutex) {
 return _syscall2(_NR_pthread_cond_wait, cond, mutex);
int \ pthread\_cond\_timewait(pthread\_cond\_t^* \ cond, \ pthread\_mutex\_t^* \ mutex, \ int^* \ timeout) \ \{ int \ pthread\_mutex\_t^* \ mutex, \ int^* \ timeout) \}
 return _syscall3(_NR_pthread_cond_timewait, cond, mutex, timeout);
int \ pthread\_cond\_signal(pthread\_cond\_t^* \ cond) \ \{
  return _syscall1(_NR_pthread_cond_signal, cond);
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* cond) {
 return _syscall1(_NR_pthread_cond_broadcast, cond);
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t* cond) {
 return _syscall1(_NR_pthread_cond_destroy, cond);
3
int get_pid_byname(char* name) {
 return _syscall1(_NR_get_pid_byname, name);
int mount(const char *source, const char *target,const char *filesystemtype,
     unsigned long mountflags, const void *data) {
  return _syscall5(_NR_mount, source, target, filesystemtype, mountflags, data);
int umount(const char *target) {
 return _syscall1(_NR_umount, target);
int init block dev(int drive) {
 return _syscall1(_NR_init_block_dev, drive);
```

3.1.2 内核态

当从用户态陷入内核态后,用户栈也切换到了内核栈,这时如何获取参数成了我们需要考虑的问题。在用户态下,我们通过寄存器传递参数,因此在内核态下,我们完全可以从寄存器中取出参数。但由于在 OS 的持续运行当中,寄存器的值可能会发生改变,因此我们可以将寄存器的值压入内核栈中,进行保存。刚好, sys_call 的第一条指令调用的 save_syscall 函数中就对上下文环境进行了保存。

在将寄存器保存在内核栈之后,我们如何从内核栈中获取这些参数呢?最直观的一个想法就是通过一个指针指向当前内核栈栈顶的位置,通过偏移量获取对应的参数。那么一个新问题又来了:这个指针应该存放在哪里呢?如果设置为全局变量,那么随着进程的切换,该变量很有可能被修改。因此,该指针应该是每个进程私有的,存放在 PCB 中最适合不过。

```
typedef struct s_proc {

STACK_FRAME regs;  // process registers saved in stack frame

u16 ldt_sel;  // gdt selector giving ldt base and limit

DESCRIPTOR ldts[LDT_SIZE];  // local descriptors for code and data

char* esp_save_int;  // to save the position of esp in the kernel stack of the process
```

在 PCB 中,我们设置了指针变量 esp_save_syscatt_arg ,接着在 save_syscatt 中让该指针指向当前内核栈栈顶的位置。

```
save_syscall:

pushad ; `.

push ds ; |

push es ; | 保存原寄存器值

push fs ; |

push gs ; /

mov edx, [p_proc_current]

mov dword [edx + ESP_SAVE_SYSCALL_ARG], esp
```

注:偏移量 ESP_SAVE_SYSCALL_ARG 定义在 sconst.inc 文件中。

真正获取参数的函数 get arg 需要修改为通过内核栈获取参数:

```
PUBLIC u32 get_arg(int order)
 STACK_FRAME* syscall_esp = (STACK_FRAME*)(p_proc_current->task.esp_save_syscall_arg);
 switch (order) {
  case 1:
   return syscall_esp->ebx;
   case 2:
    return syscall_esp->ecx;
  case 3:
    return syscall_esp->edx;
   case 4:
    return syscall_esp->esi;
   case 5:
   return syscall_esp->edi;
  default:
    disp_str("invalid order!");
typedef struct s_stackframe { /* proc_ptr points here
                                              ↑ Low */
 u32 gs; /* 1
                           */
          /* İ
 u32 fs;
         /* |
/* |
 u32 es;
                            */
 u32 ds;
                            */
 u32 edi; /* u32 esi; /*
             pushed by save()
 ↑栈从高地址往低地址增长*/
 u32 ebx; /*
 u32 edx; /* u32 ecx; /*
                            */
                            */
                            */
 u32 eax;
 u32 retaddr; /* return address for assembly code save() | */
 u32 eip; /* ] | */
u32 cs; /* | */
 }STACK_FRAME;
```

在通过当前 PCB 获取到 esp_save_syscall_arg 指针后,可以将其强制类型转换成 stack_frame* 类型,进而方便地取出参数。

到这里,主体部分就修改完成了,但还是有一些冗余的地方。再次回顾一下 sys_call:

```
sys_call:
;get syscall number from eax
;syscall that's called gets its argument from pushed ebx
;so we can't modify eax and ebx in save_syscall
 call save_syscall ;save registers and some other things.
 sti
                      ; push the argument the syscall need
 push ebx
 call [sys_call_table + eax * 4] ;将参数压入堆栈后再调用函数
                    ;clear the argument in the stack
 add esp, 4
 cli
 mov edx, [p_proc_current]
       esi, [edx + ESP_SAVE_SYSCALL]
 mov [esi + EAXREG - P_STACKBASE], eax ;the return value of C function is in EAX
 ret
```

在修改之前,ebx 的作用有两个:

- 1. 当采用通过用户栈传递参数的方式时,ebx 中存放着用户栈栈顶的地址,作为参数传递给系统调用对应的处理函数。
- 2. 当采用通过寄存器传递参数的方式时,ebx 中存放着单个参数,同样作为参数传递给系统调用对应的处理函数。

在统一了系统调用的传参方式后,ebx 的这两个作用都不复存在,因此上文两条语句可以删去。

既然参数都通过内核栈进行传递,那么sys_xx()不再需要参数。仍旧以 sys_read() 为例,可以从左边更改为右边的形式。

```
PUBLIC int sys_read(void *uesp)
{
   return do_read(get_arg(uesp,1), get_arg(uesp,2), get_arg(uesp,3));
}

PUBLIC int do_read(int fd, char *buf, int count) {
   return kern_read(fd, buf, count);
}

PUBLIC int kern_read(int fd, char *buf, int count) {
   // Some operation.
}
```

```
PUBLIC int sys_read()
{
   return do_read(get_arg(1), get_arg(2), get_arg(3));
}

PUBLIC int do_read(int fd, char *buf, int count) {
   return kern_read(fd, buf, count);
}

PUBLIC int kern_read(int fd, char *buf, int count) {
   // Some operation.
}
```

至此,对系统调用整体的修改就完成了。

3.2 PCB 数量修改

main.c 的 initialize_processes() 函数先后在下方四段代码块中对 PCB 进行了初始化。

```
for (pid = 0; pid < NR_TASKS; pid++) {}
for (; pid < NR_K_PCBS; pid++) {}
for (; pid < NR_K_PCBS + 1; pid++) {}
for (; pid < NR_PCBS; pid++) {}</pre>
```

据此可知,不同类型的 PCB 数量由 NR_TASKS 、 NR_K_PCBS 、 NR_PCBS 三个宏进行切割。因此在 proc.h 中进行修改:

```
#define NR_PCBS 64 //modified by zhenhao 2023.3.5

48 //#define NR_TASKS 4 //TestA~TestC + hd_service //deleted by mingxuan 2019-5-19

49 #define NR_TASKS 2 //task_tty + hd_service //modified by mingxuan 2019-5-19

50 #define NR_K_PCBS 16 //modified by zhenhao 2023.3.5
```

修改后,PCB类型分布如下:


- pid 0~1,分配给 task_tty 和 hd_service
- pid 2~15,系统级进程,空闲
- pid 16,分配给 initial 进程
- pid 16~64,用户级进程,空闲

3.3 寄存器保护

os/kernel/kernel.asm

os/klib/kliba.asm

```
| disp_color_str:
| push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | push ebp | p
```





os/klib/string.asm 和 user/ulib/string.asm

```
### Strcpy:

| push | ebp | ebp | ebp | ebp | ebp | 95 | push | ebp ```

### 3.4 exec 修改

由于Linux中并没有exec()系统调用,而是采用execve(),因此本次修改中将exec更名为execve。

## 四、测试

我对 mini-os 的测试程序进行了简单的梳理,标注了运行哪些测试用例可以测试系统调用,方便回归测试。后文被勾选部分的系统调用都经过我的测试,可用于测试的测试用例被标注在下方。未被勾选的系统调用暂时未在 mini-os 中找到可运行的测试用例。

□ int get\_ticks();

✓ int get\_pid();
运行 ptest1.bin 可调用,其源程序是 fortest1.c。
□ void\* malloc\_4k();
□ int free\_4k(void\* AdddrLin);

```
int fork();
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。
int pthread create(int* thread, void* attr, void* entry, void* arg);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
void udisp_int(int arg);
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。
void udisp_str(char* arg);
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。

✓ u32 exec(char* path, char* argv[], char* envp[]);

 每成功执行一个 .bin 文件,都说明 exec 被成功调用了
void yield();
 • 将ktest.c中现有的initial()注释掉,将"Syscall Yield Test"下的TestA()、TestB()、TestC()、initial()取消注释。
 • 将global.c中task_table里TestA、TestB、TestC的注释取消,将hd_service、task_tty部分注释掉。
 • 将proc.h中的NR TASKS修改为3。
 • 编译后运行程序。

✓ void sleep(int n);

 运行 ptest4.bin 可调用,其源程序是 fortest4.c。
int open(const char* pathname, int flags);
 在 init.c 中有调用。
int close(int fd);
 运行 test_1.bin 可调用,其源程序是 test_1.c。
int read(int fd, void* buf, int count);
 运行 test_1.bin 可调用,其源程序是 test_1.c。
int write(int fd, const void* buf, int count);
 运行 test_1.bin 可调用,其源程序是 test_1.c。
int lseek(int fd, int offset, int whence);
int unlink(const char* pathname);
int create(char* pathname);
int delete(const char* pathname);
☐ int opendir(const char* dirname);

✓ int createdir(const char* dirname);

 注释掉 init.c 当前的 main 函数,取消"验证多个FAT32"下的 main 函数的注释,运行程序后输入 fat32_test 可调用。

✓ int deletedir(const char* dirname);

 注释掉 init.c 当前的 main 函数,取消"验证多个FAT32"下的 main 函数的注释,运行程序后输入 rmdir 可调用。

✓ int readdir(const char* dirname, unsigned int dir[3], char* filename);

 注释掉 init.c 当前的 main 函数,取消"验证多个FAT32"下的 main 函数的注释,运行程序后输入 ts 可调用。
```

int chdir(const char\* path);

```
注释掉 init.c 当前的 main 函数,取消"验证多个FAT32"下的 main 函数的注释,运行程序后输入 fat32_test 可调用。
char* getewd(char* buf, int size);
 注释掉 init.c 当前的 main 函数,取消"验证多个FAT32"下的 main 函数的注释,运行程序后输入 fat32_test 可调用。

✓ int wait ();

 在 shell_0.bin 中被调用,其源程序是 shell_0.c
void exit(int status);
 运行 test_1.bin 可调用,其源程序是 test_1.c。

✓ int signal(int sig, void* handler, void* Handler);

 运行 sig_0.bin 可调用,其源程序是 sig_0.c。
int sigsend(int pid, Sigaction* sigaction p);
void sigreturn(int ebp);

✓ u32 total mem size();

 运行 test_0.bin 可调用,其源程序是 test_0.c。
int shmget(int key, int size, int shmflg);
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。
void* shmat(int shmid, char* shmaddr, int shmflg);
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。

√ void shmdt(char* shmaddr);

 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。
struct ipc_shm* shmctl(int shmid, int cmd, struct ipc_shm* buf);
 运行 test_4.bin 可调用,其源程序是 test_4.c。
void* shmmemcpy(void* dst, const void* src, long unsigned int len);
int ftok(char* f,int key);
 运行 test_5.bin 可调用,其源程序是 test_5.c。
int msgget(key_t key, int msgflg);
 运行 test_5.bin 可调用,其源程序是 test_5.c。
int msgsnd(int msqid, const void* msgp, int msgsz, int msgflg);
 运行 test_5.bin 可调用,其源程序是 test_5.c。
int msgrcv(int msgid, void* msgp, int msgsz, long msgtyp, int msgflg);
 运行 test_5.bin 可调用,其源程序是 test_5.c。
int msgctl(int msgqid, int cmd, msqid ds* buf);
 注释掉 test_5.c 当前的 main 函数,取消第一个 main 函数的注释,运行 test_5.bin 可调用。
void test(int no);
 注释掉 test_2.c 当前的 main 函数,取消"Syscall Pthread Test"下 main 函数的注释,运行 test_2.bin 可调用。
u32 execvp(char* file, char* argv[]);

✓ u32 execv(char* path, char* arqv∏);

 运行 shell_1.bin 可调用,,其源程序是 shell_1.c 但暂时有问题。
```

```
pthread_t pthread_self();
 运行 ptest13.bin 可调用,其源程序是 fortest13.c。
int pthread mutex init(pthread mutex t* mutex, pthread mutexattr t* mutexattr);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t* mutex);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t* mutex);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。

✓ int pthread mutex unlock(pthread mutex t* mutex);

 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。

✓ int pthread mutex trylock(pthread mutex t* mutex);

 运行 ptest4.bin 可调用,其源程序是 fortest4.c。
int pthread_cond_init(pthread_cond_t* cond, const pthread_condattr_t* cond_attr);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t* cond, pthread_mutex_t* mutex);
 运行 ptest13.bin 可调用,其源程序是 fortest13.c。
int pthread_cond_timewait(pthread_cond_t* cond, pthread_mutex_t* mutex, int timeout);
 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t* cond);
 运行 ptest13.bin 可调用,其源程序是 fortest13.c。

✓ int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* cond);

 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。

✓ int pthread cond destroy(pthread cond t* cond);

 运行 ptest10.bin 可调用,其源程序是 fortest10.c。
int get pid byname(char* name);
vint mount(const char *source, const char *target,const char *filesystemtype, unsigned long mountflags, const void *data);
 在 ktest.c 中有调用。

✓ int umount(const char *target);

 运行 test_0.bin 可调用,其源程序是 test_0.c。

✓ int init_block_dev(int drive);

 在 ktest.c 中有调用。
五、如何添加一个新的系统调用
1. 在 user/include/syscall.h 中添加系统调用接口声明。例如:
```

int read(int fd, void\* buf, int count);

2. 在 user/include/syscall.h 中添加系统调用号。例如:

```
#define _NR_read 13
```

3. 在 user/ulib/syscall.c 中添加系统调用接口实现。例如:

```
// 说明:由于 read 需要三个参数,所以需要使用 _syscall3()
// 注:read 的系统调用号 _NR_read 不计入参数数量的统计中

int read(int fd, void* buf, int count) {
 return _syscall3(_NR_read, fd, buf, count);
}
```

4. 在想要添加新的系统调用实现的文件中以  $sys_x()$  →  $do_x()$  →  $kern_x()$  的方式进行实现。例如:

```
PUBLIC int sys_read()
{
 return do_read(get_arg(1), get_arg(2), get_arg(3));
}

PUBLIC int do_read(int fd, char *buf, int count) {
 return kern_read(fd, buf, count);
}

PUBLIC int kern_read(int fd, char *buf, int count) {
 // Some operation.
}
```

- 5. 在 os/include/proto.h 和 os/kernel/syscall.c 中进行与 1 和 2 中同样的声明和实现。
- 6. 分别修改 os 目录和 user 目录下的 Makefile 文件

## 六、存在的问题

- 1. 在系统设计上,我们包含用户级进程、系统级进程和内核级进程三种。理论上来说,系统调用是提供给用户进程使用的,但 mini-os 的系统级进程(如 initial)也会调用系统调用接口,这使我们不得不在 os 目录下也保留一份系统调用接口,并在 proto.h 中进行声明。
- 2. 系统的结构不是很清晰。例如,任一对除本文件外的其他文件提供服务的函数应该在 proto.h 文件中进行声明,但事实上,一个函数在多个地方进行了声明。如 stdio.h ,该头文件的意义与proto.h有重合的地方,故已被我注释。