# 操作系统

期末复习提纲

# 1 引论

## 1.1 概念

## 1.1.1 地位

紧贴系统硬件之上,所有其他软件之下。

## 1.1.2 目标

方便性、有效性、可扩充性、开放性。

## 1.1.3 作用

1.1.3.1 作为用户与计算机硬件系统之间的接口 命令、系统调用、图形窗口方式。

## 1.1.3.2 作为计算机系统资源的管理者

| 管理对象       | 管理内容         |  |
|------------|--------------|--|
| 处理器        | 处理机的分配和控制    |  |
| 存储器        | 内存的分配和回收     |  |
| I/O 设备     | I/O 设备的分配和操纵 |  |
| 信息 (数据和程序) | 即文件管理,负责文件   |  |
|            | 的存取、共享和保护    |  |

## 1.1.3.3 实现了对计算机资源的抽象

#### 1.1.4 ★非形式化定义

计算机系统中的一个<u>系统软件</u>,它是这样一些<u>程序</u>模块的集合——它们管理和控制</u>计算机系统中的<u>软</u>硬件资源</u>,合理地组织计算机的工作流程,以便有效地利用这些资源为用户提供一个功能强大、使用方便和可扩展的工作环境,从而在<u>计算机与其用户</u>之间起到接口的作用。

## 1.2 ★类型

1.2.1 批处理 OS

1.2.1.1 单道 OS 前身。 特征:自动性、顺序性、单道性。

## 1.2.1.2 多道

后备队列、作业调度:现代意义的OS。

特征:多道性、无序性、调度性。

#### 1.2.1.2.1 优点

资源利用率高、作业吞吐量大。

#### 1.2.1.2.2 缺点

用户交互性差、作业平均周转时间长。

#### 1.2.2 分时 OS

及时接收、及时处理;时间片。

特征:多路性、独立性、及时性、交互性。

#### 1.2.3 实时 OS

及时响应、控制所有任务协调一致。

#### 1.2.4 通用 OS

兼有分时、实时、批处理功能。

## 1.3 ★基本特性

#### 1.3.1 并发

并发:同一时间间隔内发生。(单处理机)

并行:同一**时刻**发牛。(多处理机可实现)

引入进程、线程。

#### 1.3.2 共享

资源可供并发执行的进程(线程)共同使用。

## 1.3.2.1 共享方式

互斥共享(打印机、扫描仪、音频设备)

同时访问(处理机、内存、可重入代码、磁盘)

### 1.3.3 虚拟

物理实体→逻辑对应物。

## 1.3.3.1 时分复用

虚拟处理机(多道程序设计技术)

虚拟外部设备(SPOOLING 技术)

## 1.3.3.2 空分服用

虚拟磁盘、虚拟存储器

## 1.3.4 异步

进程执行顺序不确定。

### 1.3.5 特征关系

| 并发    | 最重要、最基本                     |  |
|-------|-----------------------------|--|
| 并发和共享 | 互为存在的条件                     |  |
| 虚拟    | 以 <b>并发</b> 和 <b>共享</b> 为前提 |  |
| 异步    | <b>并发</b> 和 <b>共享</b> 的结果   |  |

## 1.4 ★功能

## 1.4.1 处理机管理

| 进程控制 | 创建、撤销、改变进程状态  |
|------|---------------|
|      | 创建、撤销线程       |
| 进程同步 | 协调并发进程推进次序    |
| 进程通信 | 进程间数据传输       |
| 进程调度 | 在多个就绪进程(线程)分配 |
|      | 处理机           |

#### 1.4.2 存储器管理

| 内存分配 | 为每道程序分配内存空间   |  |  |
|------|---------------|--|--|
| 内存保护 | 进程间互不干扰、相互保密  |  |  |
| 地址映射 | 进程逻辑地址→内存物理地址 |  |  |
| 内存扩充 | 覆盖、交换、虚拟存储    |  |  |

## 1.4.3 设备管理

| 缓冲区管理 | 匹配 CPU 和外设速度   |
|-------|----------------|
| 设备分配  | 为用户分配所需设备      |
| 设备处理  | 设备驱动程序         |
|       | CPU 与设备控制器间的通信 |

### 1.4.4 文件管理

| 文件存储空间管理 | 如何存放信息  |  |
|----------|---------|--|
| 目录管理     | 目录组织    |  |
| 读写、保护管理  | 读写、存取控制 |  |

## 1.4.5 操作系统与用户之间的接口

命令接口、图形接口、编程接口。

## 1.5 结构

#### 1.5.1 设计原则

可维护性、可靠性、可理解性、性能。

## 1.5.2 类型


无结构(整体式)、模块化、分层、微内核

# 2 进程管理

## 2.1 基本概念

## 2.1.1 前趋图

有向无环图 (DAG)。



上图中b是无法满足的前趋关系。

## 2.1.2 特征


## 2.1.2.1 ★结构

程序段、数据段和 PCB (Process Control Block)。

进程是一个可拥有资源的独立实体,同时又是一个可以独立调度的基本单位。

动态性、并发性、独立性、异步性。

## 2.1.2.2 ★基本状态转换



### 2.1.3 ★与程序的关系

进程是程序的一次执行过程。

## 2.1.3.1 动态性

动态性是进程的基本特性。

创建产生、调度执行、等待阻塞、撤销消亡。

进程具有一定的生命期,程序只是有序指令集合,是静态概念。

### 2.1.3.2 并发性

并发性是进程的重要特征, 也是 OS 的重要特征。

程序本身不能并发执行。

#### 2.1.3.3 独立性

进程实体是一个能独立运行的基本单位,同时也是系统中独立获得资源和独立调度的基本单位。

未建立进程的程序,不能作为独立单位运行。

## 2.1.4 ★与线程的比较

#### 2.1.4.1 调度性

线程作为调度和分配的基本单位,进程作为资源拥有的基本单位。

## 2.1.4.2 并发性

进程间可以并发执行,进程的多个线程也可以并发执行。

## 2.1.4.3 拥有资源

基本单位是讲程。

线程除了一点运行中必不可少的资源(线程控制 块、程序计数器、一组寄存器和堆栈)外,不拥有 系统资源。

但线程可访问隶属进程的资源。

## 2.1.4.4 开销

进程创建和撤销,系统需要分配和回收资源;进程切换需要保存和设置的现场信息多于线程。

因此进程创建、撤销和切换的开销,明显大于线程。

隶属同一进程的多个线程, 共享同一地址空间等, 使其同步和通信实现更方便。

## 2.2 同步与互斥

#### 2.2.1 ★概念

## 2.2.1.1 同步

一组并发进程因直接制约而进行**相互合作、相互等 待**,使得**各进程按一定速度执行的过程**称为进程间 的同步。

#### 2.2.1.2 互斥

一组并发进程中的一个或多个程序段,因为共享公 有资源而导致它们必须以一个不允许交叉执行的单 位执行。

也可以说,不允许两个以上共享资源的并发进程同时进入临界区称为互斥。

## 2.2.1.3 临界资源

一次只允许一个进程使用的资源。

#### 2.2.1.4 临界区

每个进程中, 访问临界资源的那段代码。

## 2.2.2 ★同步规则

| 空闲让进 | 无进程处于临界区,允许一个进入 |
|------|-----------------|
| 忙则等待 | 已有进程进入,其他等待     |
| 有限等待 | 保证有限时间内能进入临界区   |
| 让权等待 | 进程不能进入临界区时,立即释放 |

#### 2.2.3 信号量

#### 2.2.3.1 ★类型

#### 2.2.3.1.1 整型信号量

wait(S): while S <= 0 do no-op
S := S - 1;</pre>

signal(S): S := S + 1;

未遵循让权等待原则。

#### 2.2.3.1.2 记录型信号量

type semaphore = record

value: integer 资源数目 L: list of process 等待队列

end

block: 阻塞并插入到队列中

wakeup:唤醒并移除队首进程

procedure wait(S)
 var S: semaphore;

若 value = 1. 则为互斥信号量。

#### 2.2.3.1.3 AND 型信号量

同时分配所有所需资源。

Swait( $S_1$ ,  $S_2$ , ...,  $S_n$ ) Ssignal( $S_1$ ,  $S_2$ , ...,  $S_n$ );

### 2.2.3.1.4 信号量集

可一次分配或释放多个单位的临界资源,且数量若 在指定下限之下,则不予分配。


Swait( $S_1$ ,  $t_1$ ,  $d_1$ ,  $\cdots$ ,  $S_n$ ,  $t_n$ ,  $d_n$ ); t 下限,d需求 Ssignal( $S_1$ ,  $d_1$ ,  $\cdots$ ,  $S_n$ ,  $d_n$ );

#### 2.2.3.2 ★应用

#### 2.2.3.2.1 进程互斥

```
var mutex: semaphore := 1;
begin
    parbegin
       process 1: begin
           repeat
               wait(mutex);
               临界区
               signal(mutex);
               剩余代码
           until false;
       end
       process 2: begin
           repeat
               wait(mutex);
               临界区
               signal(mutex);
               剩余代码
           until false;
       end
    parend
end
```

#### 2.2.3.2.2 实现前趋关系



```
var a, b, c, d, e, f, g: semaphore :=
                           0,0,0,0,0,0,0;
begin
   parbegin
       begin
           S1; signal(a); signal(b); end;
       begin
           wait(a); S2; signal(c);
           signal(d); end;
       begin
           wait(b); S3; signal(e); end;
           wait(c); S4; signal(f); end;
       begin
           wait(d); S5; signal(g); end;
       begin
           wait(e); wait(f); wait(g);
           S6; end;
   parend
end
```

#### 2.2.3.2.3 生产者与消费者

#### 2.2.3.2.3.1 记录型信号

```
var mutex, empty, full: semaphore := 1,n,0;
  buffer: array[0..n-1] of item;
  i,j: integer := 0,0;
begin
  parbegin
  Producer: begin
  repeat
  生产一个产品
  wait(empty);
  wait(mutex);
  buffer(i) := 产品;
  i := (i+1) mod n;
  signal(mutex);
  signal(full);
```

```
until false;
end
Consumer: begin
    repeat
        wait(full);
        wait(mutex);
        产品 := buffer(j);
        j := (j+1) mod n;
        signal(mutex);
        signal(empty);
        消费 产品;
        until false;
        end
        parend
end
```

## 2.2.3.2.3.2 AND 型信号

用 Swait(empty, mutex)替代 wait(empty)和 wait(mutex)。

用 Ssignal(mutex, full)替代 signal(mutex)和 signal(full)。

用 Swait(full, mutex)替代 wait(full)和 wait(mutex)。

用 Ssignal(mutex, empty)替代 signal(mutex)和 signal(empty)。

#### 2.2.3.2.4 读者-写者问题(读者优先)

## 2.2.3.2.4.1 记录型信号

```
var rmutex, wmutex: semaphore := 1,1;
   readcount: integer := 0;
begin
   parbegin
       Reader: begin
            repeat
               wait(rmutex);
               if readcount=0 then
                   wait(wmutex);
               readcount := readcount + 1;
               signal(rmutex);
               读
               wait(rmutex);
               readcount := readcount - 1;
               if readcount = 0 then
                   signal(wmutex);
               signal(rmutex);
            until false;
       end
       Writer: begin
            repeat
               wait(wmutex);
               signal(wmutex);
            until false;
```

```
end
parend
end
```

### 2.2.3.2.4.2 信号量集

```
var RN: integer;
   L, mx: semaphore := RN, 1;
begin
   parbegin
       Reader: begin
           repeat
                                // 读一个
              Swait(L, 1, 1);
              Swait(mx, 1, 0);
                                 // 没人写
              Ssignal(L, 1);
                                 // 读完一个
           until false;
       end
       Write: begin
           repeat
              wait(mx, 1, 1, L, RN, 0);
                         // 写一个, 没人读
              Ssignal(mx, 1);
                                // 写完一个
           until false;
       end
   parend
end
```

## 2.2.3.2.5 哲学家进餐问题 使用 AND 型信号量以避免死锁。

## 2.3 例题

2.3.1 PCB 的作用;为什么说 PCB 是进程存在的 唯一标志?

PCB 是**进程实体的一部分**,是操作系统中最重要的记录型数据结构。PCB 中记录了操作系统所需的用于**描述进程情况和控制进程运行**所需的全部信息。因而他的作用是使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序(含数据),称为一个能独立运行的基本单位,一个能和其他进程并发执行的进程。

在进程的整个生命周期中,系统**总是通过其 PCB 对进程进行控制**,系统是**根据进程的 PCB** 而不是任何别的什么而**感知到该进程的存在**的,所以说,PCB 是进程存在的唯一标识。

#### 2.3.2 ★读者-写者问题(写者优先)

```
var rmutex, wmutex, S, wcMutex: semaphore :=
1,1,1,1;
   readcount, writecount: integer := 0,0;
```

```
begin
    parbegin
       Reader: begin
            repeat
               wait(S);
               wait(rmutex);
               if readcount = 0 then
                   wait(wmutex);
               readcount := readcount + 1;
               signal(rmutex);
               signal(S);
               读
               wait(rmutex);
               readcount := readcount - 1;
               if readcount = 0 then
                    signal(wmutex);
               signal(rmutex);
            until false;
       end
       Writer: begin
            repeat
               wait(wcmutex);
               if writecount = 0 then
                   wait(S);
               writecount := writecount + 1;
               signal(wcmutex);
               wait(wmutex)
               signal(wmutex);
               wait(wcmutex);
               writecount := writecount - 1;
               if writecount = 0 then
                    signal(S);
                signal(wcmutex);
            until false;
       end
    parend
end
```

# 3 处理机调度

## 3.1 ★调度层次

## 3.1.1 高级调度(作业调度) 决定把哪些**外存上**处于**后备队列**中的作业**调入内 存**,分配资源,创建进程。

## 3.1.2 中极调度(交换调度)

按一定算法,将**外存中**处于**静止就绪**状态或**静止阻 塞**状态的进程**换入内存**,而将**内存中**处于**活动就绪** 状态或**活动阻塞**状态的某些进程**换出到外存**。

## 3.1.3 低级调度(进程调度)

按一定策略,选取**就绪队列**中的一个**进程获得处理 机**。

最基本的调度。

## 3.2 ★调度算法

完成时间 - 开始执行时间 = 服务时间

周转时间 = 完成时间 - 到达时间

带权周转时间 = 周转时间 / 服务时间

## 

有利于长作业,不利于短作业。

## 3.2.2 短作业优先

从后备队列选取估计时间最短的作业。

缺点:对长作业不利,未考虑作业的紧迫程度,作业长短是用户估计的。

#### 3.2.3 优先数法

#### 3.2.3.1 类型

非抢占式优先权算法

抢占式优先权算法

#### 3.2.3.2 优先数

静态优先权:创建进程时确定,运行时保持不变。

动态优先权:创建进程时赋予,运行时可随等待时间增加而改变。

### 3.2.3.3 轮转调度

时间片轮转。

#### 3.2.3.4 多级反馈队列

- 多个就绪队列,赋予不同优先级;
- 新进程进入内存,放入第一队列队尾,按 FCFS 调度;

- 轮到该进程,若该时间片未完成,则转入下一队列(更低优先级)队尾;
- 仅前几队列为空时,才调度该队列的进程;
- 高优先级队列进程抢占处理机。

#### 3.2.4 ★死锁

## 3.2.4.1 概念

指多个并发进程**彼此等待对方**所拥有的资源,且这些并发进程在得到对方的资源之前**不会释放自己**所拥有的资源,从而使得**各进程不能**继续向前**推进**。

### 3.2.4.2 原因

- 系统资源不足
- 进程推进顺序不合适

## 3.2.4.3 必要条件

- **互斥条件** 排他性使用,其他只能等待
- 请求和保持条件保持了至少一个资源,又请求新资源
- ▼ 不剥夺条件 未使用完已获得资源前,不能被剥夺
- **环路等待条件**死锁时,必然存在一个进程-资源的环形链

#### 3.2.4.4 解决方法

3.2.4.4.1 预防死锁

3.2.4.4.1.1 摒弃"请求和保持"条件

所有进程必须一次性申请所需全部资源。

缺点:资源浪费,进程延迟运行。

## 3.2.4.4.1.2 摒弃"不剥夺"条件

已经保持了某些资源的进程,在提出新的资源请求 而无法满足时,必须释放已获得的所有资源。

缺点:前段工作失效,延长周转时间,增加系统开销,降低吞吐量。

## 3.2.4.4.1.3 摒弃"环路等待"条件

将系统中的资源按类型赋予不同序号, 规定进程严格按照资源序号递增顺序申请资源。

缺点:限制新设备增加,使用顺序与规定顺序不同 导致资源浪费,限制条件对用户不友好。

#### 3.2.4.4.2 避免死锁

允许进程动态申请资源,但分配前,计算分配的安全性。

若分配不会导致系统进入不安全状态,则分配;否则,等待。

### 3.2.4.4.2.1 安全状态

系统能按某种**进程顺序**,为每个进程分配所需资源,直至满足每个进程对资源的最大需求,使**每个进程**都可顺利完成。

如果找不到这样一个安全序列,则系统处于不安全状态。

3.2.4.4.2.2 ★银行家算法

3.2.4.4.2.2.1 数据结构

n 进程数, m 资源数。

| Available[m] |                  | 可利用资源向量 |  |
|--------------|------------------|---------|--|
|              | Max[n][m]        | 最大需求矩阵  |  |
|              | Allocation[n][m] | 分配矩阵    |  |
|              | Need[n][m]       | 当前需求矩阵  |  |

#### 3.2.4.4.2.2.2 处理请求

Request[i]是进程 P[i]的请求向量。

Request[i][i] = K, 即进程 P[i]需要 K 个 R[j]资源。

- 1. 若 Request[i][j] > Need[i][j], 报错,请求>需要
- 2. 若 Request[i][j] > Available[i][j], 资源不足等待
- 3. 试探分配,修改数据

Available[j] -= Request[i][j]减少可用Allocation[i][j] += Request[i][j]增加分配Need[i][i] -= Request[i][j]减少需求

4. 执行安全性算法,**检查安全状态**。 若安全,正式分配; 否则,试探分配作废,恢复状态,等待

#### 3.2.4.4.2.2.3 安全性算法

Work = Available 临时可用资源向量 Finish[n] = false 完成标识向量

## 1. 在进程集合中, 找到一个进程满足

Finish[i] = false

Need[i][j] <= Work[j], 对所有 j=1..m

2. 若**找到**,则说明进程 i 获得资源后,可顺利执行到结束,**释放资源** 

Work[i] += Allocation[i][i] 增加临时可用

Finish[i] = true

已完成

Goto 第1步

继续找

3. 若**没找到**,则**判断 Finish** 若 Finish 都为 true,则处于安全状态 否则,处于不安全状态

3.2.4.4.3 检测死锁

资源分配图不可简化。

3.2.4.4.4 解除死锁

剥夺资源、撤销进程。

# 4 存储器管理

## 4.1 ★概念

## 4.1.1 逻辑地址(相对地址、虚地址)

汇编或编译后的目标代码采用相对地址。

首地址为 0, 其余指令相对首地址编址。

4.1.2 物理地址(绝对地址、实地址)

内存中存储单元的地址,可直接寻址。

## 4.1.3 地址映射(重定位)

将用户程序中的逻辑地址转换为运行时及其可直接 寻址的物理地址。

## 4.2 ★程序的装入和链接

#### 4.2.1 装入

#### 4.2.1.1 绝对装入方式

事先知道程序驻留内存位置,编译程序时直接转换 为绝对地址,装入时无需修改。

简单;不适于多道程序系统。

### 4.2.1.2 可重定位装入方式(静态重定位)

由装入程序一次性完成逻辑地址到物理地址的转换。

不需硬件支持;需占用连续的内存空间,程序装入内存后不能移动。

## 4.2.1.3 动态运行时装入方式(动态重定位) 重定位推迟到程序执行时。

增设重定位寄存器,存放程序(数据)起始地址,以避免影响执行速度。

允许进程在内存中移动;需要需要硬件支持。

#### 4.2.2 链接

链接是将编译后得到的各个目标模块以及所需的库 函数链接在一起,形成完整的装入模块。

链接程序需要将**各目标模块的相对地址**和**外部调用** 符号转换成**装入模块的相对地址**。

#### 4.2.2.1 静态链接

程序运行之前,将各目标模块及其所需库函数,链接成完整的装入模块。

## 4.2.2.2 装入时动态链接

链接在装入时进行。

被链接的共享代码称为动态链接库或共享库。

#### 4.2.2.3 运行时动态链接

链接在运行时进行。

4.2.2.3.1 优点

共享:多进程公用一个 DLL

**便于局部代码修改**:代码升级和重用,无需对可执 行文件重新编译或链接

**便于运行环境适应**:调用不同的 DLL 就可以适应不同环境

**部分装入**:一个进程可以将多种操作分散在不同 DLL,只装入需要的 DLL

4.2.2.3.2 缺点

链接开销:增加了程序执行时的链接开销

管理开销:程序由多个文件组成,增加管理复杂度

## 4.3 分区

### 4.3.1 分区原理

把内存分为一些大小相等或不等的分区,每个应用 进程占用一个或几个分区。操作系统占用一个分 区。

## 4.3.2 特点

适于多道程序系统和分时系统。

支持多个程序并发执行,难以进行内存分区的共享。

#### 4.3.3 问题

可能存在内碎片和外碎片。

- 内碎片:占用分区之内未被利用的空间
- **外碎片**:占用空间**之间**难以利用的空闲分区 (通常是小空闲分区)

#### 4.3.4 ★连续分配方式

#### 4.3.4.1 单一连续分配

只用于单用户、单任务的操作系统中。

内存分为系统区和用户区。

#### 4.3.4.2 固定分区分配

划分固定大小的区域、每个分区只装入一道作业。

### 4.3.4.3 动态分区分配

在装入程序时,按其初始要求分配;

或在其执行过程中,通过系统调用进行分配或改变分区大小。

4.3.4.3.1 算法

## 4.3.4.3.1.1 首次适应 (First Fit)

按序查找,分配最先找到的满足需求的空闲分区。

减少查找时间。

## 4.3.4.3.1.2 循环首次适应 (Next Fit)

将空闲区链成环形链,每次分配**从上次分配**的位置 查找。

#### 4.3.4.3.1.3 最佳适应 (Best Fit)

从全部空闲区,分配能满足作业需求的**容量最小**的空闲区。

使碎片化尽量小。

## 4.3.4.3.1.4 最坏适应 (Worst Fit)

从全部空闲区,分配能满足作业需求的**容量最大**的 空闲区。

使剩余空区最大,减少碎片机会。

## 4.3.4.3.1.5 快速适应算法 (Quick Fit)

空闲分区**按容量分类**。对每类相同容量的空闲分区,单独设立空闲分区链表。

查找效率高;分区归还主存时算法复杂。

4.3.4.3.1.6 伙伴系统

4.3.4.3.1.7 哈希算法

#### 4.3.4.4 可重定位分区分配

紧凑:拼接合并分散的小分区。

## 4.3.5 覆盖和对换

覆盖:一个程序的几个代码段或数据段, 按照时间

先后来**占用公共的内存空间**。

**对换**:多程序并发执行,可将暂时**不能执行的程序 送到外存**中,获得空闲内存装入新程序。

## 4.3.6 ★分区的保护

## 4.3.6.1 界限寄存器

一对上、下限寄存器或一对基址、限长寄存器。

每次访问内存,硬件自动比较内存地址和界限寄存器的值。若地址越界,则产生越界中断。

## 4.3.6.2 保护键

为每个**分区**分配一个独立的**保护键**,为每个**进程**分配对应**钥匙**。

访问内存时,检查是否匹配。不匹配,产生保护性中断。

#### 4.3.7 离散分配方式

## 4.3.7.1 实存管理

4.3.7.1.1 ★基本分页式

将程序**逻辑地址空间**和**物理内存**划分为**固定大小的 页**或页面。程序加载时,分配所需的所有页(不必连续),需要 CPU 支持。

4.3.7.1.1.1 页的大小

ЛКВ - Л+КВ

● 小:内碎片小

● 大:页表短、管理开销小、交换时对外存 I/O 效率高

4.3.7.1.1.2 优点

- 无外碎片、内碎片不超过页大小。
- 一个程序不必连续存放。

4.3.7.1.1.3 缺点 程序全部装入内存。

4.3.7.1.1.4 地址结构

页内地址 = 逻辑地址 mod 页大小


4.3.7.1.1.5 数据结构

**页表**:页面对应的物理块.每个进程有一个页表。

**物理页面表**:整个系统有一个,物理内存分配情况。

请求表:整个系统有一个,各页表位置和大小。

4.3.7.1.1.6 地址变换机构



#### 4.3.7.1.2 ★基本分段式

4.3.7.1.2.1 特点

- 方便编程
- 信息共享
- 信息保护
- 动态增长
- 动态链接


4.3.7.1.2.2 数据结构

段表:**逻辑段与物理内存分区**的映射关系。 记录**基址**和**段长**。

4.3.7.1.2.3 地址结构

| 段号 | 段内地址 |
|----|------|
|----|------|

## 4.3.7.1.2.4 地址变换机构



### 4.3.7.1.2.5 与分页式比较

- 页是信息**物理单位**,出于**系统管理**的需要; 段是信息**逻辑单位**,出于**用户应用**的需要。 例:一条指令可能跨越两页,不会跨越两段。
- 页大小系统固定;段大小通常不固定,编译时确定。
- 通常**段比页大**,因而段表比页表短,可以缩短 查找时间,**提高访问速度**
- 逻辑地址表示中:

**分页是一维**的,各模块链接时必须组织成同一个地址空间;

**分段**是二**维**的,各模块链接时可以每个段组织成一个地址空间。

#### 4.3.7.1.3 段页式

将用户程序分为几个段,再把每个段分为若干页。

#### 4.3.7.1.3.1 地址结构

段号 段内页号 页内地址

#### 4.3.7.2 虚拟存储器

## 4.3.7.2.1 ★定义

指具有**请求调入功能**和**置换功能**,能从**逻辑上**对**内 存容量**加以**扩充**的一种存储器系统。

## 4.3.7.2.2 ★特点

多次性:将一个作业分成多次调入内存。

对换性:允许暂不使用的程序从内存调至对换区。

虚拟性:逻辑上的扩充,并不实际存在。

## 4.3.7.2.3 ★原理

程序装入时,只将需要执行的部分读入内存。

程序**执行时**,若所需执行的指令或访问的数据**不在 内存**(缺页、缺段),则处理器通知操作系统将相 应的页或段**调入内存**。

内存中**暂不使用**的页或段,**调出**保存在外存上。

#### 4.3.7.2.4 ★硬件支持

系统必须具有一定容量的内存和较大容量的外存。

需要得到**页(段)表机制、缺页(段)中断机构**和 **地址变换机构**的支持。

4.3.7.2.5 实现方法

4.3.7.2.5.1 请求分页


4.3.7.2.5.1.1 扩充

● 页表扩充

| 页号 | 物理块号 | 状态位 | 访问字段 | 修改位 | 外存地址 |
|----|------|-----|------|-----|------|
|----|------|-----|------|-----|------|

● 缺页中断机构

#### 4.3.7.2.5.1.2 地址变换过程



#### 4.3.7.2.5.1.3 内存分配

4.3.7.2.5.1.3.1 最小物理块数的确定 与计算机硬件结构有关。

4.3.7.2.5.1.3.2 物理块分配策略

- 固定分配局部置换
- 可变分配全局置换
- 可变分配局部置换

4.3.7.2.5.1.3.3 物理块分配算法

- 平均分配算法
- 按比例分配算法
- 考虑优先权的分配算法

4.3.7.2.5.1.4 调页策略

4.3.7.2.5.1.4.1 何时

- 预调页
- 请求调页

4.3.7.2.5.1.4.2 从何处

系统拥有足够的对换区空间:全部从对换区调入。

系统缺少足够的对换区空间:从文件区调入。

UNIX 方式:未运行过的从文件区调入;曾运行但被换出的,从文件区调入。


#### 4.3.7.2.5.1.5 ★缺页率

## <u>缺页次数</u> 内存访问次数


4.3.7.2.5.1.6 ★页面置换算法

4.3.7.2.5.1.6.1 最佳置换 理论上的,无法实现。


4.3.7.2.5.1.6.2 先进先出 (FIFO)



4.3.7.2.5.1.6.3 最近最久未使用(LRU)



4.3.7.2.5.1.6.4 最近未使用(Clock 置换)



4.3.7.2.5.1.6.4.1 改进型 Clock 置换算法

将一个页面换出时,若该页已被修改过,则需重新 写入磁盘;若未修改,则不必写入。

选择页面换出时,要未使用过的页面,且未修改的 页面最好。(访问位:A,修改位:M)

- 从指针位置开始,扫描循环队列,寻找 A=0, M=0 的页面。遇到的第一个作为淘汰页面。
- 2. 若未找到,第二轮扫描,寻找 A=0, M=1 的 页面,所有扫描过的页面令 A=0, 遇到的第一 个作为淘汰页面。
- 3. 若未找到,将所有A置0,重复第1步和第2 步,总能找到淘汰页。

4.3.7.2.5.1.6.5 最少使用(LFU)

每个页面配置计数器。

对一个新调入页面,可能会因为访问次数最少而被 淘汰;而某些页面在某时被访问多次,即使以后不 再使用,也不会被淘汰。此时 LFU 算法十分低效。

4.3.7.2.5.1.6.6 页面缓冲算法 (Page Buffering)

FIFO 选择被置换页,将被置换页面放入链表中。

有两个链表,页面未修改和页面已修改的链表,分类放入。

已修改页面达到一定数目后,统一调入外存。

4.3.7.2.5.2 请求分段


4.3.7.2.5.2.1 扩充

#### ● 段表机制

| ſ | ETL &7     | 段长 | 段的 | 存取 | 访问 | 修改 | 存在 | 増补 | 外存 |
|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | <b>汉</b> 石 | 技工 | 基址 | 方式 | 字段 | 位  | 位  | 位  | 始址 |

### ● 缺段中断机构

4.3.7.2.5.2.2 地址变换机构



## 4.4 ★例题

## 4.4.1 页表地址变换

某系统拥有逻辑空间 32 个页面,每页 2K,主存 16M。对一个 6 页大某进程,系统为用户它的第 0、1、2、3 页分配了物理块号为 5, 10, 6, 7, 而

该用户作业的长度为 6 页, 试将十六进制的虚拟地址 0A5C, 103C, 2A5C, 3B4D 转换成物理地址。

0A5C: 0000 1 | 010 0101 1100 第1页 25C:第10块,即101 0010 0101 1100 525C

103C: 0001 0 | 000 0011 1100 第 2 页 3C: 第 6 块, 即 11 0000 0011 1100 303C

2A5C: 0010 1 | 010 0101 1100 第 4 页,缺页中断。

3BAD: 0011 1 | 011 1010 1101 第 7 页, 越界中断

## 4.4.2 段表地址变换

对于下表所示的段表,请将逻辑地址(0, 1145), (2, 5500), (3, 3600), (5, 1230)转换成物理地址。

| 段号 | 内存地址 | 段 长 |
|----|------|-----|
| 0  | 50K  | 10K |
| 1  | 60K  | 3K  |
| 2  | 70K  | 5K  |
| 3  | 120K | 8K  |
| 4  | 150K | 4K  |

(0, 1145)

1145 < 10K, 50K + 1145 = 52345

(2, 5500)

5500 > 5120, 越界中断

(3, 3600)

3600 < 8K. 120K + 3600 = 126480

(5, 1230), 5 不在段表中, 越界中断

# 5 文件管理

## 5.1 ★文件的定义

指由**创建者所定义**的、**具有文件名**的一组**相关数据**元素的集合。

可分为:

- 有结构(记录式)文件
- 无结构(流式)文件。

#### 5.1.1 文件的属性

文件类型、文件长度、文件的物理位置、文件的建立时间等。

## 5.2 ★文件的逻辑结构

从用户角度观察, 文件的数据组织形式。

5.2.1 有结构文件

5.2.1.1 基本分类

定长记录、变长记录

5.2.1.2 改进方案

顺序文件、索引文件、索引顺序文件

5.2.2 无结构文件

源程序、可执行文件、库函数等。

以字节为基本访问单位。

UNIX 中所有文件视为流式文件。

## 5.3 ★外存分配方式

#### 5.3.1 连续分配

5.3.1.1 特点

为每一个文件分配一组相邻接的盘块。

物理上形成了顺序文件结构。

外存上会出现"碎片",用"紧凑"的方法解决。

5.3.1.2 目录项包含

始址、总块数、**最后一块、字节数** 

5.3.1.3 优缺点

顺序访问容易、速度快

不能灵活删除和插入记录

要求有连续的存储空间(有时需做紧凑处理),必须实现知道文件长度,很难实现文件动态增长。

#### 5.3.2 链接分配

离散分配方式,消除了"碎片",有利于增删改。

### 5.3.2.1 隐式链接

目录项中, 含有指向链接文件第一盘块和最后一个 盘块的指针。


只适合于顺序访问。

#### 5.3.2.2 显示链接

把用于链接文件各物理块的指针,显式地存放在内存的一张"连接表"中。查找在内存中进行。

FCB→FAT。


## 5.3.2.3 MS-DOS FAT12 (FAT 表项 12 位)



## 5.3.3 索引分配


# 5.3.3.1 单级索引分配

每个文件一个索引块(表)



### 5.3.3.2 多级索引分配

文件较大时,需要多个索引块。为各索引块建立一 个索引块。



#### 5.3.3.3 混合索引分配


直接地址:iaddr(0)~iaddr(9)

间接地址

● iaddr(10): 一次间接地址

● iaddr(11):二次间接地址

● iaddr(12):三次间接地址



## 5.4 目录管理

## 5.4.1 ★定义

目录:用于标识系统中文件及其物理地址的一种数据结构,供检索使用。

### 5.4.2 ★要求

- 实现"按名存取"
- 提高对目录的检索速度

- 文件共享
- 允许文件重名

## 5.4.3 文件控制块和索引节点

*5.4.3.1* ★文件控制块 (FCB) 描述和控制文件的数据结构。

#### 5.4.3.1.1 信息项

- 基本信息类:文件名、物理位置等
- 存取控制信息类:文件主等存取权限
- 使用信息类:修改日期等

### 5.4.3.2 ★索引节点

5.4.3.2.1 引入

文件访问的查找过程。

## 5.4.3.2.2 磁盘索引节点

文件主标识符、类型、存取权限、物理地址、长 度、连接技术、存取时间

#### 5.4.3.2.3 内存索引节点

对应的磁盘索引节点的内容、索引节点编号、状态、访问计数、所属文件系统的逻辑设备号、链接指针

## 5.5 ★文件存储空间管理

以磁盘块(扇区)为单位。

### 5.5.1 空闲表法

连续分配方式

#### 5.5.1.1 空闲表

表项序号、空闲区起始盘块号、盘块数等。

按地址排序。

### 5.5.1.2 分配与回收

分配:首次适应算法、循环首次适应算法

回收:考虑邻接的前后空闲区拼接合并

## 5.5.2 空闲链表法

离散分配方式

## 5.5.2.1 空闲盘块链

分配、回收一个盘块. 简单

## 5.5.2.2 空闲盘区链

与内存的动态分区管理类似

#### 5.5.3 位示图法

用二进制一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况。 m×n的数组。

#### 5.5.3.1 盘块分配

- 顺序扫描位示图,找到一个或一组为"0"的位
- 将找到的位(第 i 行,第 j 列)转换成与之对 应的盘块号

$$b = n(i - 1)j$$

● 修改位示图

## 5.5.3.2 盘块回收

● 将回收的盘块号转换为位示图的行列号

$$i = \left\lfloor \frac{(b-1)}{n+1} \right\rfloor$$
$$j = (b-1) \mod (n+1)$$

● 修改位示图

#### 5.5.3.3 优点

- 容易找到一个或一组相邻接的空闲盘块
- 位示图占用空间小,可常驻内存

#### 5.5.4 成组链接法

#### 5.5.4.1 组织

- 空闲盘块号栈:用来存放当前可用的一组空闲 盘块号,和空闲盘块数。
- 文件区中的所有空闲盘块、被分成若干组。
- 每一组含有的盘块总数 N 和改组所有的盘块 号, 计入其前一组的第一个盘块的 S.free(0)~S.free(99)。即由各组的第一个盘块链 成一条链。
- 将第一组的盘块数和所有盘块号,记入空闲盘块号栈。

● 最末一组少一个盘块, 存放在第二末组的 S.free(1)~S.free(99)中, S.free(0)存放结束标 识。

#### 5.5.4.2 分配

栈顶取出空闲盘块号,分配,栈顶指针下移一格,数量减一。

若已是栈底,将该栈底盘块对应内容读入栈中(即下一组空闲盘块),并分配原栈底盘块。


## 5.5.4.3 回收

回收盘块号记入空闲盘块号栈顶部, 数量加一。


若栈已满,将现有栈中的盘块号记入新回收的盘块中,将其盘块号作为新栈底。

## 5.5.4.4 例

目前盘块的状态如下。在为某个文件分配 3 个盘块后,系统要删除另一个文件,并回收它所占的 5 个盘块:700,711,703,788,701。



#### 回收后



# 6 设备管理

## 6.1 ★I/O 系统的功能

I/O 系统管理的主要对象是 **I/O 设备**和相应的**设备** 控制器。

## 6.1.1 主要任务

- 完成用户提出的 I/O 请求
- 提高 I/O 速率
- 提高设备的利用率
- 为高层的进程方便地使用这些设备提供手段

## 6.1.2 基本功能

- 隐藏物理设备细节
- 与设备的无关性
- 提高处理机和 I/O 设备的利用率
- 对 I/O 设备进行控制
- 能确保对设备的正确共享
- 错误处理

## 6.2 ★I/O 软件的层次结构



## 6.3 ★I/O 系统接口

#### 6.3.1 块设备接口

- 数据的存取和传输以数据块为单位 速率高、可寻址、DMA
- 隐藏磁盘的二维结构
- 将抽象命令映射为底层操作

#### 6.3.2 流设备接口

- 字符设备 速率低、不可寻址、中断 I/O 方式
- get 和 put 操作采取顺序存取方式
- in-control 指令 大多数流设备都属于独占设备

## 6.3.3 网络通信接口

现代 OS 中, 提供了面向网络的功能。

## 6.4 ★I/O 设备

#### 6.4.1 设备控制器

主要负责控制一个或多个 I/O 设备, 以实现 I/O 设备和计算机之间的数据交换。

### 6.4.1.1 组成

- 设备控制器与处理机的接口
- 设备控制器与设备的接口
- I/O 逻辑

## 6.5 ★I/O 通道

是一种特殊的处理机, 具有执行 I/O 指令的能力, 并通过执行通道程序来控制 I/O 操作。

#### 6.5.1 特点

- 指令类型单一
- 通道没有自己的内存 与 CPU 共享内存

#### 6.5.2 类型

- 字节多路通道
- 数组选择通道
- 数组多路通道

## 6.6 ★中断技术

- 进程间的切换是通过中断完成的。
- 中断是设备管理的基础。

● 中断处理程序是 I/O 系统中最低的一层,它是整个 I/O 系统的基础。

## 6.6.1 类型

**外中断**:来自处理机外部的中断。 I/O 中断、外部信号(ESC 键按下)、定时器、调试程序设置断点等。

**内中断**:处理机内部产生的中断,一般称"陷入"。 各种错误、时间片中断等。

## 6.6.2 中断向量表

每种设备配以相应的中断处理程序,**中断服务程序**的**入口地址**称为**中断向量**。

按中断类型号升序排列,存放中断向量的存储区叫中断向量表。

## 6.6.3 ★中断处理过程

中断请求→中断号→中断处理程序的入口地址**→转** 入中断

- 唤醒被阻塞的驱动程序进程
- 保护被中断进程的 CPU 环境
- 分析中断原因, 转入相应的设备处理程序
- 中断处理程序→恢复被中断进程的 CPU 现场
- 返回被中断的进程,继续执行

## 6.7 设备驱动程序

## 6.7.1 ★功能

- 将命令中的抽象要求转换为与设备相关的底层 操作序列
- 检查用户 I/O 请求的合法性
- 发出 I/O 命令
- 及时响应由设备控制器发来的中断请求

## 6.7.2 特点

- 主要是在请求 I/O 进程与设备控制器之间的一个通信和转换程序
- 与硬件特性紧密相关,不同硬件驱动程序不同
- 与 I/O 设备采用的 I/O 控制驱动方式紧密相关

- 其中一部分必须汇编编写
- 应允许重入

## 6.8 ★I/O 控制方式

## 6.8.1 程序 I/O 控制方式

用户进程直接控制内存或 CPU 和外围设备之间的信息传送。

## 6.8.2 中断驱动 I/O 控制方式

进程要启动某个 I/O 设备工作时,由 CPU 向相应的设备控制器发出 I/O 命令,然后立即返回继续执行原来的任务。

百倍提高 CPU 利用率。

## 6.8.3 直接存储器访问 DMA I/O 控制方式

在外围设备和内存之间开辟直接的数据交换通路。

## 6.8.4 I/O 通道控制方式

DMA 方式的发展, 进一步减少 CPU 干预。

把对每个数据块的干预,减少为对一组数据块和有关的控制和管理的干预。

## 6.9 ★与设备无关的 I/O 软件

### 6.9.1 设备独立性(设备无关性)

**应用程序独立**于具体使用的物理设备,**使用逻辑设备名**来请求某类设备,**系统**在执行时,则使用改类设备的**物理设备名**。

#### 6.9.2 设备分配


#### 6.9.2.1 数据结构

DCT 设备控制表

COCT 控制器控制表


CHCT 通道控制表

SDT 系统设备表



#### 6.9.2.2 基本流程

系统设备表→设备控制表→判断忙闲→控制器控制 表→判断忙闲→通道控制表→判断忙闲→分配成功



## 6.9.3 逻辑设备名到物理设备名的映射 逻辑设备表 LUT

| 逻辑设备名    | 系统设备表指针 |
|----------|---------|
| /dev/tty | 3       |
|          |         |

## 6.10 ★SPOOLING 技术 (假脱机技术)



#### 6.10.1 特点

● 提高 I/O 速度,缓和 CPU 与低速 I/O 设备速度 不匹配的矛盾。

- 独占设备改造为共享设备
- 实现虚拟设备功能,用户都感到独占了一台设备

## 6.11 ★缓冲管理


## 6.11.1 引入

- 缓和 CPU 和 I/O 设备速度不匹配的矛盾
- 减少对 CPU 的中断频率,放宽对中断响应时间的限制
- 解决数据粒度不匹配的问题
- 提高 CPU 和 I/O 设备的并行性


## 6.11.2 分类


## 6.11.2.1 单缓冲






## 6.11.2.2 双缓冲






## 6.11.2.3 循环缓冲



#### 6.11.2.4 缓冲池



## 6.12 ★磁盘存储

## 6.12.1 磁盘访问时间

### 6.12.1.1 寻道时间

m: 硬件相关常数,n: 磁道数,s: 磁盘启动时间

$$T_s = m \times n + s$$

一般磁盘m = 0.2, s = 5~30ms

高速磁盘m ≤ 0.1, s ≈ 2ms

## 6.12.1.2 旋转延迟时间

r: 转速

$$T_{\rm r} = \frac{1}{2r}$$

## 6.12.1.3 传输时间

b: 每次读写字节数, N: 一条磁道字节数

$$T_{t} = \frac{b}{rN}$$

### 6.12.1.4 磁盘访问时间

$$T_a = T_s + T_r + T_t$$

## 6.12.2 磁盘调度算法

## 6.12.2.1 先来先服务 (FCFS)

缺点:T<sub>S</sub>可能较长

## 6.12.2.2 最短寻道时间优先 (SSTF)

选择要求访问的磁道与当前磁头所在磁道最近的进 程。

缺点:不能保证平均寻道时间最短,可能导致"饥饿"

### 6.12.2.3 扫描算法(电梯调度算法)

磁头每次只做单方向移动,到边缘,再反向移动。

选择在磁头方向且最近的请求。

消除"饥饿"。

## 6.12.2.4 循环扫描算法

只做由内向外的单方向扫描,到边缘后,返回最内侧磁道。

消除对边缘磁道的不公平。

# 7 ★操作系统接口

## 7.1 联机命令接口(SHELL命令)

Shell 是命令语言, 也是程序设计语言。

## 7.2 系统调用

提供了用户程序和操作系统之间的接口。

系统调用不仅供所有的**应用程序调用**,而且也供 **OS 其他部分调用**。

## 7.2.1 与一般过程调用的差别

- 运行在不同的系统状态
- 通过软中断进入
- 返回问题
- 嵌套调用

#### 7.2.2 类型

- 进程控制类
- 文件操纵类
- 进程通信类

#### 7.2.3 实现

- 中断和陷入硬件机构
- 系统调用号和参数的设置
- 系统调用步骤
  - 用户态→系统态

- 保护 CPU 环境
- 保存用户定义的参数
- 转入相应的系统调用处理子程序
- 恢复进程环境,继续执行

## 7.3 图形用户接口

略

# 8 考试

填空题、选择题、判断题、大题