
LPM Client前后端对接方式

1、分离设计







QML与C++交互规范

2、数据交互

常见数据转换

| Qt Type | QML Basic Type |
|---|------------------------------|
| bool | bool |
| unsigned int, int | int |
| double | double |
| float, qreal | real |
| QString | string |
| QUrl | url |
| QColor | color |
| QFont | font |
| QDateTime | date |
| QPoint,QPointF | point |
| QSize,QSizeF | size |
| QRect,QRectF | rect |
| QMatrix4x4 | matrix4x4 |
| QQuaternion | quaternion |
| QVector2D, QVector3D, QVector4D | vector2d, vector3d, vector4d |
| Enums declared with Q_ENUM or Q_ENUMS() | enumeration |

数据传输规范:

- C++传输数据到QML端使用json格式
- 列表或者表格数据使用Model/TableModel

3、属性暴露

使用Q_PROPERTY

```
Q_PROPERTY(type name
             (READ getFunction [WRITE setFunction] |
              MEMBER memberName [(READ getFunction | WRITE setFunction)])
             [RESET resetFunction]
             [NOTIFY notifySignal]
             [REVISION int]
             [DESIGNABLE bool]
             [SCRIPTABLE bool]
             [STORED bool]
             [USER bool]
             [CONSTANT]
             [FINAL])
             (READ getFunction [WRITE setFunction] |
              MEMBER memberName [(READ getFunction | WRITE setFunction)])
             [RESET resetFunction]
             [NOTIFY notifySignal]
```

```
[REVISION int]
[DESIGNABLE bool]
[SCRIPTABLE bool]
[STORED bool]
[USER bool]
[CONSTANT]
[FINAL])
```

4、方法调用

使用Q_INVOKABLE

```
class Window : public [QWidget](../qtwidgets/qwidget.html)
{
   Q_OBJECT

public:
   Window();
   void normalMethod();
   Q_INVOKABLE void invokableMethod();
};
```

5、信号发射

C++中信号携带的参数名称直接在QML中使用,因此信号参数名称不可缩写。

6、C++对象注册方式

- 对于和后台数据同步的对象使用setContextProperty
- 对于在QML中实例化的类型使用qmlRegisterType

接口遵循moc规范

7、元对象编译

由于C++与QML混合编程是基于moc系统的,故需严格遵循该规范

以下例子简单举例

• Q_OBJECT: 供moc编译工具识别

• Q_PROPERTY: 定义属性, 若在QML中使用了Binding, 需声明NOTIFY

• Q_ENUMS: 定义后, 可直接在QML中使用

Q_CLASSINFO: 拓展类的信息Q_MOC_RUN: 显示跳过moc处理

```
class MyClass : public QObject
{
    Q_OBJECT
    Q_PROPERTY(Priority priority READ priority WRITE setPriority NOTIFY
notifySignal)
    Q_ENUMS(Priority)
    Q_CLASSINFO("Author", "Oscar Peterson")

public:
    enum Priority { High, Low, VeryHigh, VeryLow };
```

```
#ifndef Q_MOC_RUN
    ...
#endif

MyClass(Qobject *parent = 0);
    ~MyClass();

void setPriority(Priority priority) { m_priority = priority; }
    Priority priority() const { return m_priority; }

private:
    Priority m_priority;
};
```

对于定义Q_OBJECT的实现类文件中,建议使用以下makefile规则:

```
foo.o: foo.moc

foo.moc: foo.cpp

moc $(DEFINES) $(INCPATH) -i $< -o $@
```

这保证make在编译foo.cpp之前运行moc,之后你可以用:

```
#include "foo.moc"
```

加入到foo.cpp最后一行,之后,文件中的类定义都是完全已知的

使用moc该注意的:

如果在程序的最终构建阶段出现链接错误,如YourClass: : className ()未定义,或者说YourClass 缺少vtable,则说明发生了错误。大多数情况下,您忘记编译或#include包含MOC生成的C++代码,或者(在前一种情况下)包含链接命令中的对象文件。如果使用qmake,请尝试重新运行它来更新makefile。这应该能解决编译错误。

使用moc的限制:

• 类模板没有包含Q_OBJECT,以下例子不可以使用moc

```
class SomeTemplate<int> : public QFrame
{
    Q_OBJECT
    ...
signals:
    void mySignal(int);
};
```

• 多重继承要求QObject放到第一位

如果你使用多重继承,moc假定第一个继承类为QObject的子类,同样的,确保第一个子类继承的第一位为QObject

不支持虚拟继承QObject

```
// correct
class SomeClass : public QObject, public OtherClass
{
    ...
};
```

• 函数指针不可以当作信号/槽的参数

大部分情况下,在打算使用函数指针为信号/槽参数的场景时,Qt认为继承是更好的处理方式;以下为非法例子:

```
class SomeClass : public Qobject
{
   Q_OBJECT

public slots:
   void apply(void (*apply)(List *, void *), char *); // WRONG
};
```

当然, 你可以这样做, 来绕过这个限制

```
typedef void (*ApplyFunction)(List *, void *);

class SomeClass : public Qobject
{
    Q_OBJECT

public slots:
    void apply(ApplyFunction, char *);
};
```

有些时候,使用继承和虚函数代替函数指针,Qt认为是更好的方式

• Enums和Typedefs必须完全符合信号&槽参数要求

检查信号/槽参数时,QObject::connect()会先在字面上比对参数数据类型,因此,Alignment和Qt::Alignment会被认为是两种截然不同的类型,为解除该限制,确保在定义信号和槽以及建立连接时,参数的数据类型完全一致;比如:

```
class MyClass : public QObject
{
    Q_OBJECT

    enum Error {
        ConnectionRefused,
        RemoteHostClosed,
        UnknownError
    };

signals:
    void stateChanged(MyClass::Error error);
};
```

• 嵌套类不可以存在信号/槽

以下结构不符合该规则

```
class A
{
  public:
    class B
    {
       Q_OBJECT

    public slots: // WRONG
       void b();
    };
};
```

• 信号/槽返回值的类型不能为引用

信号和槽允许返回类型,但信号/槽返回引用将会被视为返回空值

• 只有信号和槽才能在 signals 和 slots 区域出现

moc将会对在类中将非信号/槽的结构放入signals/slots区域的行为发出警告