# 38 | bytes包与字节串操作(上)

2018-11-07 郝林

Go语言核心36讲 进入课程 >



**讲述:黄洲君** 时长 10:17 大小 4.71M



我相信,经过上一次的学习,你已经对strings.Builder和strings.Reader这两个类型足够熟悉了。

我上次还建议你去自行查阅strings代码包中的其他程序实体。如果你认真去看了,那么肯定会对我们今天要讨论的bytes代码包,有种似曾相识的感觉。

## 前导内容: bytes.Buffer基础知识

strings包和bytes包可以说是一对孪生兄弟,它们在 API 方面非常的相似。单从它们提供的函数的数量和功能上讲,差别可以说是微乎其微。

只不过,strings包主要面向的是 Unicode 字符和经过 UTF-8 编码的字符串,而bytes包面对的则主要是字节和字节切片。

我今天会主要讲bytes包中最有特色的类型Buffer。顾名思义,bytes.Buffer类型的用途主要是作为字节序列的缓冲区。

与strings.Builder类型一样, bytes.Buffer也是开箱即用的。

但不同的是, strings.Builder只能拼接和导出字符串,而bytes.Buffer不但可以拼接、截断其中的字节序列,以各种形式导出其中的内容,还可以顺序地读取其中的子序列。

可以说,bytes.Buffer是集读、写功能于一身的数据类型。当然了,这些也基本上都是作为一个缓冲区应该拥有的功能。

在内部, bytes.Buffer类型同样是使用字节切片作为内容容器的。并且,与 strings.Reader类型类似,bytes.Buffer有一个int类型的字段,用于代表已读字节的计数,可以简称为已读计数。

不过,这里的已读计数就无法通过bytes.Buffer提供的方法计算出来了。

#### 我们先来看下面的代码:

```
■复制代码

1 var buffer1 bytes.Buffer

2 contents := "Simple byte buffer for marshaling data."

3 fmt.Printf("Writing contents %q ...\n", contents)

4 buffer1.WriteString(contents)

5 fmt.Printf("The length of buffer: %d\n", buffer1.Len())

6 fmt.Printf("The capacity of buffer: %d\n", buffer1.Cap())
```

我先声明了一个bytes.Buffer类型的变量buffer1,并写入了一个字符串。然后,我想打印出这个bytes.Buffer类型的值(以下简称Buffer值)的长度和容量。在运行这段代码之后,我们将会看到如下的输出:

```
Writing contents "Simple byte buffer for marshaling data." ...
The length of buffer: 39
The capacity of buffer: 64
```

作一看这没什么问题。长度39和容量64的含义看起来与我们已知的概念是一致的。我向缓冲区中写入了一个长度为39的字符串,所以buffer1的长度就是39。

根据切片的自动扩容策略,64这个数字也是合理的。另外,可以想象,这时的已读计数的值应该是0,这是因为我还没有调用任何用于读取其中内容的方法。

可实际上,与strings.Reader类型的Len方法一样,buffer1的Len方法返回的也是内容容器中未被读取部分的长度,而不是其中已存内容的总长度(以下简称内容长度)。示例如下:

```
p1 := make([]byte, 7)
2 n, _ := buffer1.Read(p1)
3 fmt.Printf("%d bytes were read. (call Read)\n", n)
4 fmt.Printf("The length of buffer: %d\n", buffer1.Len())
5 fmt.Printf("The capacity of buffer: %d\n", buffer1.Cap())
```

当我从buffer1中读取一部分内容,并用它们填满长度为7的字节切片p1之后,buffer1的Len方法返回的结果值也会随即发生变化。如果运行这段代码,我们会发现,这个缓冲区的长度已经变为了32。

另外,因为我们并没有再向该缓冲区中写入任何内容,所以它的容量会保持不变,仍是 64。

**总之,在这里,你需要记住的是,**Buffer**值的长度是未读内容的长度,而不是已存内容的总长度。**它与在当前值之上的读操作和写操作都有关系,并会随着这两种操作的进行而改变,它可能会变得更小,也可能会变得更大。

而Buffer值的容量指的是它的内容容器(也就是那个字节切片)的容量,它只与在当前值之上的写操作有关,并会随着内容的写入而不断增长。

再说已读计数。由于strings.Reader还有一个Size方法可以给出内容长度的值,所以我们用内容长度减去未读部分的长度,就可以很方便地得到它的已读计数。

然而, bytes.Buffer类型却没有这样一个方法,它只有Cap方法。可是Cap方法提供的是内容容器的容量,也不是内容长度。

并且,这里的内容容器容量在很多时候都与内容长度不相同。因此,没有了现成的计算公式,只要遇到稍微复杂些的情况,我们就很难估算出Buffer值的已读计数。

一旦理解了已读计数这个概念,并且能够在读写的过程中,实时地获得已读计数和内容长度的值,我们就可以很直观地了解到当前Buffer值各种方法的行为了。不过,很可惜,这两个数字我们都无法直接拿到。

虽然,我们无法直接得到一个Buffer值的已读计数,并且有时候也很难估算它,但是我们绝对不能就此作罢,而应该通过研读bytes.Buffer和文档和源码,去探究已读计数在其中起到的关键作用。

否则,我们想用好bytes.Buffer的意愿,恐怕就不会那么容易实现了。

下面的这个问题,如果你认真地阅读了bytes.Buffer的源码之后,就可以很好地回答出来。

我们今天的问题是:bytes.Buffer类型的值记录的已读计数,在其中起到了怎样的作用?

这道题的典型回答是这样的。

bytes.Buffer中的已读计数的大致功用如下所示。

- 1. 读取内容时,相应方法会依据已读计数找到未读部分,并在读取后更新计数。
- 2. 写入内容时,如需扩容,相应方法会根据已读计数实现扩容策略。
- 3. 截断内容时,相应方法截掉的是已读计数代表索引之后的未读部分。
- 4. 读回退时,相应方法需要用已读计数记录回退点。
- 5. 重置内容时,相应方法会把已读计数置为0。

- 6. 导出内容时,相应方法只会导出已读计数代表的索引之后的未读部分。
- 7. 获取长度时,相应方法会依据已读计数和内容容器的长度,计算未读部分的长度并返回。

#### 问题解析

通过上面的典型回答,我们已经能够体会到已读计数在bytes.Buffer类型,及其方法中的重要性了。没错,bytes.Buffer的绝大多数方法都用到了已读计数,而且都是非用不可。

**在读取内容的时候**,相应方法会先根据已读计数,判断一下内容容器中是否还有未读的内容。如果有,那么它就会从已读计数代表的索引处开始读取。

在读取完成后,它还会及时地更新已读计数。也就是说,它会记录一下又有多少个字节被读取了。这里所说的相应方法包括了所有名称以Read开头的方法,以及Next方法和WriteTo方法。

**在写入内容的时候**,绝大多数的相应方法都会先检查当前的内容容器,是否有足够的容量容纳新的内容。如果没有,那么它们就会对内容容器进行扩容。

**在扩容的时候**,方法会在必要时,依据已读计数找到未读部分,并把其中的内容拷贝到扩容 后内容容器的头部位置。

然后,方法将会把已读计数的值置为0,以表示下一次读取需要从内容容器的第一个字节开始。用于写入内容的相应方法,包括了所有名称以Write开头的方法,以及ReadFrom方法。

用于截断内容的方法Truncate,会让很多对bytes.Buffer不太了解的程序开发者迷惑。它会接受一个int类型的参数,这个参数的值代表了:在截断时需要保留头部的多少个字节。

不过,需要注意的是,这里说的头部指的并不是内容容器的头部,而是其中的未读部分的头部。头部的起始索引正是由已读计数的值表示的。因此,在这种情况下,已读计数的值再加上参数值后得到的和,就是内容容器新的总长度。

在bytes.Buffer中,用于读回退的方法有UnreadByte和UnreadRune。这两个方法分别用于回退一个字节和回退一个Unicode字符。调用它们一般都是为了退回在上一次被读取内容末尾的那个分隔符,或者为重新读取前一个字节或字符做准备。

不过,退回的前提是,在调用它们之前的那一个操作必须是"读取",并且是成功的读取,否则这些方法就只能忽略后续操作并返回一个非nil的错误值。

UnreadByte方法的做法比较简单,把已读计数的值减1就好了。而UnreadRune方法需要从已读计数中减去的,是上一次被读取的 Unicode 字符所占用的字节数。

这个字节数由bytes.Buffer的另一个字段负责存储,它在这里的有效取值范围是 [1,4]。 只有ReadRune方法才会把这个字段的值设定在此范围之内。

由此可见,只有紧接在调用ReadRune方法之后,对UnreadRune方法的调用才能够成功完成。该方法明显比UnreadByte方法的适用面更窄。

我在前面说过,bytes.Buffer的Len方法返回的是内容容器中未读部分的长度,而不是其中已存内容的总长度(即:内容长度)。

而该类型的Bytes方法和String方法的行为,与Len方法是保持一致的。前两个方法只会 去访问未读部分中的内容,并返回相应的结果值。

在我们剖析了所有的相关方法之后,可以这样来总结:在已读计数代表的索引之前的那些内容,永远都是已经被读过的,它们几乎没有机会再次被读取。

不过,这些已读内容所在的内存空间可能会被存入新的内容。这一般都是由于重置或者扩充内容容器导致的。这时,已读计数一定会被置为0,从而再次指向内容容器中的第一个字节。这有时候也是为了避免内存分配和重用内存空间。

### 总结

总结一下, bytes.Buffer是一个集读、写功能于一身的数据类型。它非常适合作为字节序列的缓冲区。我们会在下一篇文章中继续对 bytes.Buffer 的知识进行延展。如果你对于这部分内容有什么样问题, 欢迎给我留言, 我们一起讨论。

#### 戳此查看 Go 语言专栏文章配套详细代码。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 37 | strings包与字符串操作

下一篇 39 | bytes包与字节串操作(下)

### 精选留言(3)





sket

2019-01-10

原来read把从缓冲区读的字节放到p1里面了,让我这个小白纠结了好半天



மு

golang如何实验solidity中的require和assert函数功能啊 试着写了下 没啥思路 求老师指点 谢谢

展开~



ம

老师,请教下公

golang中如何实现类似solidity中的require(用来判断输入的参数是否符合某些条件)和 assert(不只是对类型的断言)呢?

试着写了下,没思路,求老师指教。非常感谢

展开~