修改记录

版本	日期	作者	
V0.01	10 年	徐申龙	l
	9月7		
	日		
			Ī
			ĺ
			Ī

目录

C++ 类结构	1
类结构解析	2
IBinder 与接口之间的转换	
Log	
Android IPC 通讯机制源码分析	
Android 的 IPC 机制 Binder 的各个部分	12
类结构解析	2
IBinder 与接口之间的转换	3
Log	5
Android IPC 通讯机制源码分析	10
Android 的 IPC 机制 Binder 的各个部分	12

C++ 类结构

frameworks/base/camera/tests/CameraServiceTest/CameraServiceTest.cpp 为 例 , 对 IHolder 接口的实现分析。设当前路径为 Android 工程根目录:

编译前准备

\$. build/envsetup.sh

\$adb remount

编译和更新设备中的库 libbinder

\$mmm frameworks/base/libs/binder

\$adb push out/target/product/generic/system/lib/libbinder.so /system/lib

\$ DISABLE_AUTO_INSTALLCLEAN=true mmm frameworks/base/camera/tests/CameraServiceTest/

\$ adb push out/target/product/generic/system/bin/CameraServiceTest /system/bin

\$ DISABLE AUTO INSTALLCLEAN=true mmm frameworks/base/libs/camera/

\$ adb push out/target/product/generic/system/lib/libcamera_client.so /system/lib

类结构解析

BnXXX; Native, just service; BpXXX: Proxy, is client。注意这两个模板类的声明:

template<typename INTERFACE>

class BnInterface: public INTERFACE, public BBinder

template<typename INTERFACE>

class BpInterface : public INTERFACE, public BpRefBase

比如,形如 class BnMediaPlayerClient: public BnInterface<IMediaPlayerClient> 类声明, 意味着 BnMediaPlayerClient 实际继承了 IMediaPlayerClient 类。

所以, class BnHolder: public BnInterface<IHolder>,

class BpHolder: public BpInterface<IHolder>

这种继承,说明了 BnHolder 和 BpHolder 都继承了 IHolder。

BpHolder 是负责把 IHolder 的各种方法封装到 transact 方法,然后以 Binder 传到服务器 端

BnHolder 的方法 onTransact 是 BpHolder 方法 transact 的对接方法,她把受到消息解析成 IHolder 的各个方法,

这些服务器的 IHolder 方法实现才是真正意思的接口实现。如果 BnHolder 不实现 onTransact,则使用 BBinder::onTransact。

但是,BnHolder 并没有实现 IHolder 的各个接口,仅仅是实现了 onTransact 的接口。真正实现 IHolder 的是 HolderService 类。

IBinder 与接口之间的转换

IInterface 的 asBinder (onAsBinder 是其辅助方法) 是把 IInterface 类转换成 IBinder 类,与之相反,接口(如 IHolder) 的方法 asInterface 是把 IBinder 转换为 IIterface。

asInterface 是用宏 DECLARE_META_INTERFACE、IMPLEMENT_META_INTERFACE 声明和定义的,每个接口(如 IHolder)必须使用这两个宏。

由于 BnInterface 既继承了 IBinder,又继承了 IHolder,他在这两种转换之间都是平滑的,直接返回自己的 this 即可。

对应 BpInterface, 其本身是一个 IHolder 的派生类,同时,其父类 BpRefBase 有个 IBinder 常指针成员 mRemote,及相应的方法 remote 来获取之。

IInterface.h 对 onAsBinder 和 asInterface

onAsBinder 在 BnInterface 的实现就是返回 this (即自身)。 而在 onAsBinder 的实现就是调用方法 remote();

asBinder 是 IIterface 直接实现了(IIterface.cpp), 就是调用 onAsBinder,不用派生类 重载。

asInterface 是在宏 IMPLEMENT_META_INTERFACE (IInterface.h 定义)中实现,他是一个接口,如 IHolder 的方法,

他首先让参数 IBinder 调用 queryLocalInterface,即查询本地接口,此处 local 与 native 一样,就是服务器端的意思,也就是看看这个 IBinder 类型的参数是不是指向一个 BnInterface 对象,如果是则直接返回 BnInterface 自己。 否则,是一个普通 IBinder 对象,应该是客户端在查询,则新建一个 BpInterface 派生类的对象(如 BpHolder)。

服务启动

defaultServiceManager()->addService(String16("CameraServiceTest.Holder"),
new HolderService());

ProcessState::self()->startThreadPool();

spawPooledThread()

PoolThread::run() ,建立了一个新线程。

客户端获取服务

defaultServiceManager 返回 IServiceManager,通过 IServiceManager 的方法 getService 获取 IBinder,通过 interface_cast 把接口从 IBinder 类型转变为 IHolder 类型。 而 Interface_cast 是一个宏,最后,调用 IHolder::asInterface 接口。

我们知道, IBinder 是用于 IPC 的,那么,CameraServiceTest 是怎么做的呢?我们从 main 函数入手,他已开始判断参数个数,如果大于 1,则把第一个参数作为函数名、查表、执 行 之 (runFunction(argv[1]);) , 然 后 退 出 。 之 后 , 才 是 运 行 服 务 (runHolderService)。所以,我们执行测试时,命令不能带参数。否则,服务没运行,怎么能测试呢!那么,这个判断代码段有什么含义呢?

再往下看,运行服务后,testConnect、testAllowConnectOnceOnly、testReconnect 、testLockUnlock 等测试,我修改了代码直接测试 testLockUnlock。一看 testLockUnlock 函数实现,遇到了调用 runInAnotherProcess,runInAnotherProcess 实现很简单,系统调

用 fork、加上库函数 execlp,就建立了子进程。fork 还好理解,但是再用了 execlp,子进程是要从 main 函数开始执行,而且,这个子进程的程序还就是 CameraServiceTest,而且不知参数 tag(const char *)有何用途,太乱了!不要急,我们回头看看 main 函数,其开头对程序参数的判断,就是对 tag 的判断,而且执行完 runFunction 的测试后,子进程就退出了,不会往下面执行。原来这段代码就是为了这些子进程服务的。

这样理解了,我们再看 Log 中 queryLocalInterface 的不同表现。interface_cast 进行类型 转换的时候,有时使用了 IBinder 的 queryLocalInterface 实现 ,有时使用了 BnInterface 的 queryLocalInterface 实现。IBinder 的实际上就是返回 NULL,结果是 new BpInterface 对象;而

BnInterface 的 queryLocalInterface 是返回 BnInterface 自身指针 (this)。这是为什么?还是回到 IPC 上面来看这个问题,interface_cast 转换时使用了 IBinder 的 queryLocalInterface 实现均是在子进程,相当于客户端;而使用了 BnInterface 的 queryLocalInterface 实现是在父进程,父进程是启动了服务的进程,所以对其来说 IPC 就是在自己进程内,返回自身即可。

再往深层次里说:

sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager(); ASSERT(sm != 0);

sp<IBinder> binder = sm->getService(String16("CameraServiceTest.Holder"));

同样是这段代码,在父进程(服务进程)和子进程(客户进程),获取的 binder 是不一样的,估计 defaultServiceManager 在父进程调用时,返回的对象,是一个 BnInterface 对象,如 CameraServiceTest 的 HolderService、ICameraService 对象;而在子进程的上下文中,defaultServiceManager 可能 new 了一个 IBinder 类实例。

Log

代码分布在如下文件中:

frameworks/base/include/binder/IInterface.h

frameworks/base/libs/camera/ICameraService.cpp

frameworks/base/camera/tests/CameraServiceTest/CameraServiceTest.cpp

frameworks/base/libs/binder/Binder.cpp

我在上面的代码中加了 log 消息,运行后的打印信息如下:

CameraServiceTest

CameraServiceTest start, argv[0]:CameraServiceTest

void runHolderService()

Hello, this is interface cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface android.os.IServiceManager,cls this =0x139e0

[this is IServiceManager asInterface obj:0x139e0, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpServiceManager

[--getCameraService -- interface_cast =0x13ee8.]

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

 $IB inder\ query Local Interface\ and roid. hardware. I Camera Service, cls\ this\ =0x13ee8$

[this is ICameraService asInterface obj:0x13ee8, null obj:0x0]

======BpCameraService constructor=======

queryLocalInterface failed, and new BpCameraService

[--getCameraService -- interface_cast done]

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface android.hardware.ICamera,cls this =0x145a0

[this is ICamera asInterface obj:0x145a0, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpCamera

void putTempObject(android::sp<android::IBinder>)

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

BnInterface queryLocalInterface desc CameraServiceTest.Holder, query

CameraServiceTest.Holder, ptr is 0x13d68

[this is IHolder asInterface obj:0x13d6c, null obj:0x0]

getHolder done!!!

void runInAnotherProcess(const char*)

main argv[1] is testLockFailed

runFunction: testLockFailed

void testLockFailed()

android::sp<android::IBinder> getTempObject()

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface android.os.IServiceManager,cls this =0x139e0

[this is IServiceManager asInterface obj:0x139e0, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpServiceManager

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface CameraServiceTest.Holder,cls this =0x13e20

[this is IHolder asInterface obj:0x13e20, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpHolder

getHolder done!!!

!!!!!!!!!!! BpHolder get!!!!!!!!!!!!!!!!

BnHolder onTransact!!!

=======holder service=========

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface android.hardware.ICamera,cls this =0x13d58

[this is ICamera asInterface obj:0x13d58, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpCamera

child process exit

void runInAnotherProcess(const char*)

main argv[1] is testLockUnlockSuccess

runFunction: testLockUnlockSuccess

void testLockUnlockSuccess()

android::sp<android::IBinder> getTempObject()

=========holder service=======

Hello , this is interface_cast, invoke asInterface IBinder queryLocalInterface android.hardware.ICamera,cls this =0x13d58 [this is ICamera asInterface obj:0x13d58, null obj:0x0] queryLocalInterface failed, and new BpCamera child process exit

void runInAnotherProcess(const char*)
main argv[1] is testLockSuccess
runFunction: testLockSuccess
void testLockSuccess()

BnHolder onTransact!!!

android::sp<android::IBinder> getTempObject() Hello , this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder queryLocalInterface android.os.IServiceManager,cls this =0x139e0

[this is IServiceManager asInterface obj:0x139e0, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpServiceManager

Hello, this is interface_cast, invoke asInterface

IBinder gueryLocalInterface CameraServiceTest.Holder,cls this =0x13e20

[this is IHolder asInterface obj:0x13e20, null obj:0x0]

queryLocalInterface failed, and new BpHolder

getHolder done!!!

!!!!!!!!!!!! BpHolder get!!!!!!!!!!!!!!!

BnHolder onTransact!!!

=========holder service============

Hello , this is interface_cast, invoke asInterface IBinder queryLocalInterface android.hardware.ICamera,cls this =0x13d58 [this is ICamera asInterface obj:0x13d58, null obj:0x0] queryLocalInterface failed, and new BpCamera child process exit

void clearTempObject()

Hello , this is interface_cast, invoke asInterface

BnInterface queryLocalInterface desc CameraServiceTest.Holder, query
CameraServiceTest.Holder, ptr is 0x13d68

[this is IHolder asInterface obj:0x13d6c, null obj:0x0]
getHolder done!!!

Android IPC 通讯机制源码分析

Linux 系统中进程间通信的方式有:socket, named pipe, message queque, signal, share memory。Java 系统中的进程间通信方式有 socket, named pipe 等,android 应用程序理所当然可以应用 JAVA 的 IPC 机制实现进程间的通信,但我查看 android 的源码,在同一终端上的应用软件的通信几乎看不到这些 IPC 通信方式,取而代之的是 Binder 通信。Google 为什么要采用这种方式呢,这取决于 Binder 通信方式的高效率。 Binder 通信是通过 linux 的 binder driver 来实现的,Binder 通信操作类似线程迁移(thread migration),两个进程间 IPC 看起来就象是一个进程进入另一个进程执行代码然后带着执行的结果返回。Binder 的用户空间为每一个进程维护着一个可用的线程池,线程池用于处理到来的 IPC 以及执行进程本地消息,Binder 通信是同步而不是异步。

Android 中的 Binder 通信是基于 Service 与 Client 的,所有需要 IBinder 通信的进程都必须创建一个 IBinder 接口,系统中有一个进程管理所有的 system service,Android 不允许用户添加非授权的 System service,当然现在源码开发了,我们可以修改一些代码来实现添加底层 system Service 的目的。对用户程序来说,我们也要创建 server,或者 Service 用于进程间通信,这里有一个 Activity Manager Service 管理 JAVA 应用层所有的 service 创建与连接(connect),disconnect,所有的 Activity 也是通过这个 service 来启动,加载的。Activity Manager Service 也是加载在 Systems Servcie 中的。

Android 虚拟机启动之前系统会先启动 service Manager 进程,service Manager 打开 binder 驱动,并通知 binder kernel 驱动程序这个进程将作为 System Service Manager,然后该进程将进入一个循环,等待处理来自 其他进程的数据。用户创建一个 System service 后,通过 defaultServiceManager 得到一个远程 ServiceManager 的接口,通过这个接口我们可以调用 addService 函数将 System service 添加到 Service Manager 进程中,然后 client 可以通过 getService 获取到需要连接的目的 Service 的 IBinder 对象,这个 IBinder 是 Service 的 BBinder 在 binder kernel 的一个参考,所以 service IBinder 在 binder kernel 中不会存在相同的两个 IBinder 对象,每一个 Client 进程同样需要打开 Binder 驱动程序。对用户程序而言,我们获得这个对象就可以通过 binder kernel 访问 service 对象中的方法。Client 与 Service 在不同的进程中,通过这种方式实现了类似线程间的迁移的通信方式,对用户程序而言当调用 Service 返回的 IBinder 接口后,访问 Service 中的方法就如同调用自己的函数。

下图为 client 与 Service 建立连接的示意图

首先从 ServiceManager 注册过程来逐步分析上述过程是如何实现的。

ServiceMananger 进程注册过程源码分析:

Service Manager Process (Service_manager.c):

Service_manager 为其他进程的 Service 提供管理,这个服务程序必须在 Android Runtime 起来之前运行,否则 Android JAVA Vm ActivityManagerService 无法注册。

```
int main(int argc, char **argv){
    struct binder_state *bs;
    void *svcmgr = BINDER_SERVICE_MANAGER;
    bs = binder_open(128*1024); //打开/dev/binder 驱动
    if (binder_become_context_manager(bs)) {//注册为 service manager in binder kernel
    LOGE("cannot become context manager (%s)\n", strerror(errno));
    return -1;
}
svcmgr_handle = svcmgr;
```

```
binder_loop(bs, svcmgr_handler);
  return 0;
首先打开 binder 的驱动程序然后通过 binder_become_context_manager 函数调用 ioctl 告诉 Binder Kernel 驱动
程序这是一个服务管理进程,然后调用 binder_loop 等待来自其他进程的数据。BINDER_SERVICE_MANAGER 是
服务管理进程的句柄,它的定义是:
/* the one magic object */
#define BINDER_SERVICE_MANAGER ((void*) 0)
如果客户端进程获取 Service 时所使用的句柄与此不符,Service Manager 将不接受 Client 的请求。客户端如何
设置这个句柄在下面会介绍。
CameraSerivce 服务的注册(Main mediaservice.c)
int main(int argc, char** argv){
  sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
  sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
 LOGI("ServiceManager: %p", sm.get());
 AudioFlinger::instantiate();
                             //Audio 服务
  MediaPlayerService::instantiate(); //mediaPlayer 服务
  CameraService::instantiate();
                                //Camera 服务
  ProcessState::self()->startThreadPool(); //为进程开启缓冲池
 IPCThreadState::self()->joinThreadPool(); //将进程加入到缓冲池
CameraService.cpp
void CameraService::instantiate() {
  defaultServiceManager()->addService(
      String16("media.camera"), new CameraService());
创建 CameraService 服务对象并添加到 ServiceManager 进程中。
client 获取 remote IServiceManager IBinder 接口:
sp<IServiceManager> defaultServiceManager(){
  if (gDefaultServiceManager != NULL) return gDefaultServiceManager;
    AutoMutex _l(gDefaultServiceManagerLock);
    if (gDefaultServiceManager == NULL) {
     gDefaultServiceManager = interface cast<IServiceManager>(
        ProcessState::self()->getContextObject(NULL));
   }
 return gDefaultServiceManager;
任何一个进程在第一次调用 defaultServiceManager 的时候 gDefaultServiceManager 值为 Null,所以该进程会
通过 ProcessState::self 得到 ProcessState 实例。ProcessState 将打开 Binder 驱动。
ProcessState.cpp
sp<ProcessState> ProcessState::self()
{
  if (gProcess != NULL) return gProcess;
 AutoMutex _l(gProcessMutex);
 if (gProcess == NULL) gProcess = new ProcessState;
 return gProcess;
ProcessState::ProcessState()
: mDriverFD(open_driver()) //打开/dev/binder 驱动
```

```
//.....
sp<IBinder> ProcessState::getContextObject(const sp<IBinder>& caller)
{
  if (supportsProcesses()) {
    return getStrongProxyForHandle(0);
  } else {
    return getContextObject(String16("default"), caller);
  }
Android 是支持 Binder 驱动的所以程序会调用 getStrongProxyForHandle。这里 handle 为 0,正好与
Service_manager 中的 BINDER_SERVICE_MANAGER 一致。
sp<IBinder> ProcessState::getStrongProxyForHandle(int32_t handle)
  sp<IBinder> result;
  AutoMutex _l(mLock);
  handle_entry* e = lookupHandleLocked(handle);
    if (e!= NULL) {
    // We need to create a new BpBinder if there isn't currently one, OR we
    // are unable to acquire a weak reference on this current one. See comment
    // in getWeakProxyForHandle() for more info about this.
    IBinder* b = e->binder; //第一次调用该函数 b 为 Null
    if (b == NULL | | !e->refs->attemptIncWeak(this)) {
      b = new BpBinder(handle);
      e->binder = b:
      if (b) e->refs = b->getWeakRefs();
      result = b;
    } else {
      // This little bit of nastyness is to allow us to add a primary
      // reference to the remote proxy when this team doesn't have one
      // but another team is sending the handle to us.
      result.force_set(b);
      e->refs->decWeak(this);
    }
  }
  return result;
第一次调用的时候 b 为 Null 所以会为 b 生成一 BpBinder 对象:
BpBinder::BpBinder(int32_t handle)
  : mHandle(handle)
  , mAlive(1)
  , mObitsSent(0)
  , mObituaries(NULL)
  LOGV("Creating BpBinder %p handle %d\n", this, mHandle);
    extendObjectLifetime(OBJECT_LIFETIME_WEAK);
  IPCThreadState::self()->incWeakHandle(handle);
}
void IPCThreadState::incWeakHandle(int32_t handle)
  LOG\_REMOTEREFS ("IPCThreadState::incWeakHandle (\%d) \n", handle);
  mOut.writeInt32(BC_INCREFS);
  mOut.writeInt32(handle);
```

```
}
getContextObject 返回了一个 BpBinder 对象。
interface_cast<IServiceManager>(ProcessState::self()->getContextObject(NULL));
template<typename INTERFACE>
inline sp<INTERFACE> interface_cast(const sp<IBinder>& obj)
  return INTERFACE::asInterface(obj);
将这个宏扩展后最终得到的是:
sp<IServiceManager> IServiceManager::asInterface(const sp<IBinder>& obj)
  {
    sp<IServiceManager> intr;
    if (obj != NULL) {
      intr = static_cast<IServiceManager*>(
        obj->queryLocalInterface(
             IServiceManager::descriptor).get());
      if (intr == NULL) {
        intr = new BpServiceManager(obj);
      }
    }
    return intr;
返回一个 BpServiceManager 对象,这里 obj 就是前面我们创建的 BpBInder 对象。
client 获取 Service 的远程 IBinder 接口
以 CameraService 为例(camera.cpp):
const sp<ICameraService>& Camera::getCameraService()
  Mutex::Autolock _l(mLock);
  if (mCameraService.get() == 0) {
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    sp<IBinder> binder;
    do {
      binder = sm->getService(String16("media.camera"));
      if (binder != 0)
        break;
      LOGW("CameraService not published, waiting...");
      usleep(500000); // 0.5 s
    } while(true);
    if (mDeathNotifier == NULL) {
      mDeathNotifier = new DeathNotifier();
    binder->linkToDeath(mDeathNotifier);
    mCameraService = interface_cast<ICameraService>(binder);
  LOGE_IF(mCameraService==0, "no CameraService!?");
  return mCameraService;
由前面的分析可知 sm 是 BpCameraService 对象: //应该为 BpServiceManager 对象
  virtual sp<IBinder> getService(const String16& name) const
    unsigned n;
    for (n = 0; n < 5; n++){
      sp<IBinder> svc = checkService(name);
      if (svc != NULL) return svc;
```

```
LOGI("Waiting for sevice %s...\n", String8(name).string());
      sleep(1);
    }
    return NULL;
  }
  virtual sp<IBinder> checkService( const String16& name) const
    Parcel data, reply;
    data.writeInterfaceToken (IServiceManager::getInterfaceDescriptor ()); \\
    data.writeString16(name);
    remote()->transact(CHECK_SERVICE_TRANSACTION, data, &reply);
    return reply.readStrongBinder();
这里的 remote 就是我们前面得到 BpBinder 对象。所以 checkService 将调用 BpBinder 中的 transact 函数:
status_t BpBinder::transact(
  uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
  // Once a binder has died, it will never come back to life.
  if (mAlive) {
    status t status = IPCThreadState::self()->transact(
      mHandle, code, data, reply, flags);
    if (status == DEAD_OBJECT) mAlive = 0;
    return status;
  }
  return DEAD OBJECT;
mHandle 为 0,BpBinder 继续往下调用 IPCThreadState:transact 函数将数据发给与 mHandle 相关联的 Service
Manager Process.
status_t IPCThreadState::transact(int32_t handle,
                  uint32_t code, const Parcel& data,
                  Parcel* reply, uint32_t flags)
{
 .....
  if (err == NO_ERROR) {
    LOG_ONEWAY(">>>> SEND from pid %d uid %d %s", getpid(), getuid(),
      (flags & TF ONE WAY) == 0 ? "READ REPLY" : "ONE WAY");
    err = writeTransactionData(BC_TRANSACTION, flags, handle, code, data, NULL);
  }
  if (err != NO_ERROR) {
    if (reply) reply->setError(err);
    return (mLastError = err);
  }
  if ((flags & TF_ONE_WAY) == 0) {
    if (reply) {
      err = waitForResponse(reply);
    } else {
      Parcel fakeReply;
      err = waitForResponse(&fakeReply);
    }
   .....
```

```
return err;
}
通过 writeTransactionData 构造要发送的数据
status_t IPCThreadState::writeTransactionData(int32_t cmd, uint32_t binderFlags,
  int32_t handle, uint32_t code, const Parcel& data, status_t* statusBuffer)
{
  binder_transaction_data tr;
   tr.target.handle = handle; //这个 handle 将传递到 service_manager
  tr.code = code;
  tr.flags = bindrFlags;
//.....
waitForResponse 将调用 talkWithDriver 与对 Binder kernel 进行读写操作。当 Binder kernel 接收到数据后,
service_mananger 线程的 ThreadPool 就会启动,service_manager 查找到 CameraService 服务后调用
binder_send_reply,将返回的数据写入Binder kernel,Binder kernel。
status_t IPCThreadState::waitForResponse(Parcel *reply, status_t *acquireResult)
{
  int32_t cmd;
  int32_t err;
   while (1) {
    if ((err=talkWithDriver()) < NO_ERROR) break;
//.....
status_t IPCThreadState::talkWithDriver(bool doReceive)
 .....
#if defined(HAVE_ANDROID_OS)
    if (ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr) >= 0)
      err = NO_ERROR;
    else
      err = -errno;
#else
    err = INVALID_OPERATION;
#endif
通过上面的 ioctl 系统函数中 BINDER_WRITE_READ 对 binder kernel 进行读写。
               Α
                                       Binder
                                                       kernel
                                                                       诵
kernel\drivers\android\Binder.c
static
           int
                    binder_open(struct
                                            inode
                                                        *nodp,
                                                                                 file
                                                                                           *filp)
                                                                     struct
{
struct binder_proc *proc;
                                                                    BINDER DEBUG OPEN CLOSE)
                 (binder_debug_mask
                                                   &
 printk(KERN_INFO "binder_open: %d:%d\n", current->group_leader->pid, current->pid);
proc
                                             kzalloc(sizeof(*proc),
                                                                                   GFP_KERNEL);
                            (proc
                                                                                          NULL)
                                                                                      -ENOMEM;
                                        return
get_task_struct(current);
proc->tsk = current;
                         // 保 存 打 开 /dev/binder 驱 动 的 当 前 进 程 任 务 数 据 结 构
INIT_LIST_HEAD(&proc->todo);
init_waitqueue_head(&proc->wait);
proc->default_priority
                                                                               task_nice(current);
mutex_lock(&binder_lock);
```

```
binder_stats.obj_created[BINDER_STAT_PROC]++;
hlist_add_head(&proc->proc_node,
                                                                              &binder procs);
proc->pid
                                                                    current->group_leader->pid;
INIT_LIST_HEAD(&proc->delivered_death);
filp->private data
                                                                                       proc;
mutex_unlock(&binder_lock);
                                  (binder_proc_dir_entry_proc)
                                                                                           {
                                        char
                                                                                   strbuf[11];
              snprintf(strbuf,
                                        sizeof(strbuf),
                                                                "%u",
                                                                                  proc->pid);
 create_proc_read_entry(strbuf, S_IRUGO, binder_proc_dir_entry_proc, binder_read_proc_proc, proc); // 为当
                   创
                                              process
                                                                      结
                                                         λ
                                                                }
return
                                                                                          0;
从这里可以知道每一个打开/dev/binder 的进程的信息都保存在 binder kernel 中,因而当一个进程调用 ioctl 与
kernel binder 通信时,binder kernel 就能查询到调用进程的信息。BINDER_WRITE_READ 是调用 ioctl 进程与
Binder kernel 通信一个非常重要的 command。大家可以看到在 IPCThreadState 中的 transact 函数这个函数中
       talkWithDriver 发 送 的
                                          command
                                                       就
                                                                    BINDER_WRITE_READ
       long binder_ioctl(struct file *filp,
                                             unsigned int cmd,
static
                                                                      unsigned
                                                                                        arg)
{
int
                                                                                         ret;
struct
                  binder_proc
                                           *proc
                                                                            filp->private_data;
struct
                                       binder_thread
                                                                                    *thread;
unsigned
                       int
                                          size
                                                                              _IOC_SIZE(cmd);
void user *ubuf = (void user *)arg;
/*printk(KERN_INFO "binder_ioctl: %d:%d %x
                                              %lx\n",
                                                      proc->pid, current->pid, cmd,
   // 将 调 用 ioctl 的 进 程 挂 起
                                              caller 将 挂 起 直 到
                                                                           service
           wait_event_interruptible(binder_user_error_wait,
                                                         binder_stop_on_user_error
                                                                                         2);
                                                                                        (ret)
 return ret;
mutex lock(&binder lock);
thread = binder_get_thread(proc);// 根据当 caller 进程消息获取该进程线程池数据结构
                    (thread
                                                                   NULL)
                                                                                           {
                           ret
                                                                                   -ENOMEM;
                                           goto
                                                                                         err;
}
switch
                                              (cmd)
case
      BINDER WRITE READ:
                               //IPcThreadState
                                                    talkWithDriver
                                                                            ioctl
                                                                                       CMD
                           {
                       struct
                                                  binder write read
                                                                                        bwr;
                     (size
          if
                                             sizeof(struct
                                                                 binder_write_read))
                                                                                    -EINVAL;
                            ret
                                           goto
                                                                                         err;
                                                                                           }
           if
                        (copy_from_user(&bwr,
                                                      ubuf,
                                                                      sizeof(bwr)))
                                                                                           {
                                                                                    -EFAULT;
                            ret
                                           goto
                                                                                         err;
                        (binder_debug_mask
                                                                  BINDER_DEBUG_READ_WRITE)
                                                      &
    printk(KERN_INFO
                      "binder: %d:%d write
                                               %ld
                                                     at %08lx,
                                                                  read %ld at %08lx\n",
      proc->pid, thread->pid, bwr.write_size, bwr.write_buffer, bwr.read_size, bwr.read_buffer);
                               (bwr.write_size
                                                                          0)
                                                    _user *)bwr.write_buffer, bwr.write_size,
    ret = binder_thread_write(proc, thread, (void
&bwr.write_consumed);
```

```
if
                                        (ret
                                                                                  0)
                                                                                                      {
                            bwr.read_consumed
                                                                                                     0;
                  if
                                   (copy_to_user(ubuf,
                                                                      &bwr,
                                                                                           sizeof(bwr)))
                                                                                               -EFAULT;
                                ret
                                                                                                   err;
                                                 goto
                                                                                                      }
                                                                                                      }
     if
           (bwr.read_size
                                                数
                                                                                caller
                                   0)
                                                             写
                                                                                          process
     ret = binder_thread_read(proc,
                                         thread,
                                                    (void
                                                            _user
                                                                     *)bwr.read_buffer,
                                                                                         bwr.read size,
&bwr.read consumed,
                                       filp->f flags
                                                                                        O NONBLOCK);
                                       if
                                                                              (!list_empty(&proc->todo))
      wake_up_interruptible(&proc->wait);
                                                                                     caller
                                              //
                                                                 挂
                                                                       起
                    if
                                                                                  0)
                                                                                                      {
                  if
                                                                                           sizeof(bwr)))
                                   (copy_to_user(ubuf,
                                                                      &bwr.
                                                                                               -EFAULT;
                                ret
                                                 goto
                                                                                                    err;
                                                                                                      }
                                                                                                      }
}
Int binder_thread_write(struct binder_proc *proc, struct binder_thread *thread,void __user *buffer, int size,
signed
                                              long
                                                                                           *consumed)
{
uint32_t
                                                                                                  cmd;
                                                             buffer
void
                                 *ptr
                                                                                            *consumed:
               _user
void __user *end = buffer + size;
                                                   thread->return_error
                      <
                                                                                        BR OK)
           (ptr
                               end
                                         &&
  if (get_user(cmd, (uint32_t _user *)ptr))// 从 user 空 间 获 取 cmd 数 据 到 内 核 空 间
                                             return
                                                                                               -EFAULT;
                                                                                        sizeof(uint32_t);
                                                          +=
                            ptr
            if
                         ( IOC NR(cmd)
                                                               ARRAY SIZE(binder stats.bc))
                                                                       binder_stats.bc[_IOC_NR(cmd)]++;
                                                                        proc->stats.bc[_IOC_NR(cmd)]++;
                                                                      thread->stats.bc[_IOC_NR(cmd)]++;
                                                                                                      }
                               switch
                                                                   (cmd)
                                                                                                      {
                                                                                           BC_INCREFS:
                                            case
      case BC_TRANSACTION: //IPCThreadState 通 过 writeTransactionData 设
                                                               BC_REPLY:
                                                                                                      {
                              case
  struct binder transaction data tr;
                    if
                                     (copy_from_user(&tr,
                                                                                             sizeof(tr)))
                                                                          ptr,
                                             return
                                                                                               -EFAULT;
                                                                                              sizeof(tr);
                              ptr
          binder_transaction(proc,
                                         thread,
                                                                                             BC_REPLY);
                                                         &tr,
                                                                     cmd
                                                                                                 break;
                                                                                                      }
}
                                                                                                   void
binder_transaction(struct
                              binder_proc
                                                 *proc,
                                                                          binder_thread
                                                                                               *thread,
                                                              struct
                     binder_transaction_data
                                                                               int
struct
                                                            *tr,
                                                                                                  reply)
{
```

```
BC REPLY
           (reply)
                           cmd
{
                                                                                  }
                                                                                 else
  if (tr->target.handle) { // 对于 service_manager 来说这个条件不满足(handle == 0)
 } else {// 这一段我们获取到了 service_mananger process 注册在 binder kernle 的进程信息
           = binder_context_mgr_node; //BINDER_SET_CONTEXT_MGR
target_node
                                                                  注 册 了 service
                                                                           //manager
          if
                   (target_node
                                                NULL)
                     return_error
                                                                       BR DEAD REPLY;
                                                                err_no_context_mgr_node;
                               goto
                                                                                   }
                   e->to_node
                                                                  target_node->debug_id;
                 target_node->proc; // 得
                                        到 目 标 进 程 service_mananger
                                                                           的结构
   target_proc =
                           (target_proc
                                                                  NULL)
                                                                       BR_DEAD_REPLY;
                     return_error
                                                                       err_dead_binder;
                                  goto
                                                                                   }
                                                                           .....
}
if
                                    (target_thread)
                    e->to_thread
                                                                     target_thread->pid;
                    target_list
                                                                   &target_thread->todo;
                  &target_thread->wait;
                                                                   挂 起 的 线 程
   target_wait
                                     // 得
                                             到
                                                 service
                                                         manager
}
                                        else
                                                                                   {
                     target list
                                                                     &target proc->todo;
                    target_wait
                                                                     &target_proc->wait;
.....
                                                                  BINDER_TYPE_BINDER:
case
                                BINDER TYPE WEAK BINDER:
case
    ref = binder_get_ref_for_node(target_proc,
                                           node);
                                                           Binder
                                                                   kernel
                                 //
                                              找
                                                    到
                                                           的
                                                                  service
 } break;
                                                                          (target_wait)
    wake_up_interruptible(target_wait);
                                 // 唤醒挂起的线程
                                                           处 理 caller process 请 求
.....//
                                                    可
                                                           以
                                                                 看
 到这里我们已经通过 getService 连接到 service manager 进程了,service manager 进程得到请求后,如果他
的状态是挂起的话,将被唤醒。现在我们来看一下 service manager 中的 binder_loop 函数。
Service_manager.c
void
          binder_loop(struct
                                binder_state
                                                  *bs,
                                                             binder_handler
                                                                                func)
{
                                                                     .....
 binder_write(bs, readbuf, sizeof(unsigned));
```

```
for
                                                        (;;)
                                                                                   {
                      bwr.read size
                                                                        sizeof(readbuf);
                        bwr.read_consumed
                bwr.read_buffer
                                                        (unsigned)
                                                                              readbuf;
  res = ioctl(bs->fd, BINDER_WRITE_READ, &bwr); // 如果没有要处理的请求进程将挂起
                 if
                                         <
                       (res
                                                                   0)
            LOGE("binder_loop:
                                   ioctl
                                              failed
                                                          (%s)\n",
                                                                        strerror(errno));
                                                                                break;
                                                                                   }
                       0, readbuf, bwr.read consumed,
        binder parse(bs,
                                                        func);//
                                                                        func 就 是
                                                                       //svcmgr_handler
                         .....
                                                                                   }
}
接收到数据处理的请求,这里进行解析并调用前面注册的回调函数查找 caller 请求的 service
        binder parse(struct binder state *bs, struct binder io
              uint32_t
                                                           binder_handler
                           *ptr,
                                     uint32_t
                                                 size,
                                                                                func)
{
                                                                    .....
                                      switch(cmd)
                                                                                    {
                                                 BR TRANSACTION:
                         case
                                                                                   {
                                       *txn
                         binder_txn
             struct
                                                             (void
                                                                                  ptr;
             ((end
                        ptr)
                                     sizeof(uint32_t)
                                                         sizeof(struct
                                                                       binder_txn)) {
                                                                             small!\n");
                    LOGE("parse:
                                            txn
                                                            too
                                          return
                                                                                  -1;
                                                                   binder_dump_txn(txn);
                                                       (func)
                                                                                 {
                                                                          rdata[256/4];
                                     unsigned
                                                     binder_io
                           struct
                                                                                msg;
                           struct
                                                    binder io
                                                                                reply;
       int res;
                        bio_init(&reply,
                                             rdata,
                                                              sizeof(rdata),
                                                                                  4);
                                  bio_init_from_txn(&msg,
        res = func(bs, txn, &msg, &reply); // 找 到 caller 请 求 的 service
    binder send reply(bs, &reply, txn->data, res);// 将 找 到 的 service 返 回 给 caller
                                                                                  }
                                         sizeof(*txn)
                                                                        sizeof(uint32_t);
               ptr
                                                                                break;
   }
                                                       binder_state
                   binder_send_reply(struct
                                                                                 *bs.
void
                             struct
                                                     binder_io
                                                                               *reply,
                                                                        *buffer_to_free,
                                       void
                                           int
                                                                               status)
{
                                       struct
                                                                                  {
                                     uint32_t
                                                                             cmd_free;
                                       void
                                                                              *buffer;
                                    uint32_t
                                                                            cmd_reply;
                         struct
                                                   binder_txn
                                                                                 txn;
 } __attribute__((packed)) data;
```

```
data.cmd_free
                                                                             BC_FREE_BUFFER;
                        data.buffer
                                                                                buffer to free;
data.cmd_reply = BC_REPLY; // 将我们前面 binder_thread_write 中 cmd 替换为 BC_REPLY 就可以知
data.txn.target = 0;
                      // 道 service manager 如 何 将 找 到 的 service 返 回 给 caller 了
    binder_write(bs,
                                                                              kernel 通 信
                     &data,
                             sizeof(data));
                                          //
                                                调
                                                    用
                                                         ioctl
                                                                与
                                                                     binder
从这里走出去后, caller 该被唤醒了, client 进程就得到了所请求的 service 的 IBinder 对象在 Binder kernel 中
的参考, 这是一个远程 BBinder 对象。
             1/
                                 client
                                                     Service
                                          连
              sp<ICamera>
                                                      sp<ICameraClient>&
                                                                                 cameraClient)
virtual
                                  connect(const
                                                                                            {
                            Parcel
                                                           data,
                                                                                        reply;
                                   data.writeInterfaceToken(ICameraService::getInterfaceDescriptor());
                                                 data.writeStrongBinder(cameraClient->asBinder());
               remote()->transact(BnCameraService::CONNECT,
                                                                     data,
                                                                                      &reply);
                       return
                                                interface_cast<ICamera>(reply.readStrongBinder());
向前面分析的这里 remote 是我们得到的 CameraService 的对象,caller 进程会切入到 CameraService。android
的每一个进程都会创建一个线程池,这个线程池用处理其他进程的请求。当没有数据的时候线程是挂起的,这
        binder
                     kernel
IPCThreadState::joinThreadPool(bool
                                                                                      isMain)
  LOG_THREADPOOL("**** THREAD %p (PID %d) IS JOINING THE THREAD POOL\n", (void*)pthread_self(),
getpid());
                                           BC ENTER LOOPER
                                                                        BC REGISTER_LOOPER);
         mOut.writeInt32(isMain
                                         status_t
                                                                                       result;
                                             do
                                                                                            {
                                           int32 t
                                                                                        cmd;
                                                                               talkWithDriver();
                          result
                 if
                                (result
                                                                    NO ERROR)
                ΙN
                          mIn.dataAvail();
                                                              传 递
                                                                        数
                                            //binder
                                                      kernel
        size_t
                 if
                               (IN
                                                            sizeof(int32 t))
                                                                                     continue;
                                                                              mIn.readInt32();
                            cmd
                                       IF_LOG_COMMANDS()
                alog
                                       "Processing
                                                         top-level
                                                                          Command:
                                                                                        endl;
                                       getReturnString(cmd)
                                                                                           }
      result = executeCommand(cmd); //service
                                                    执 行 binder
                                                                    kernel
                                                                            请
                                                                                       命令
                                                                                            }
       //
            Let
                  this
                          thread
                                          the
                                                 thread
                                                                  if
                                                                                       longer
                                   exit
                                                          pool
                                                                            is
               needed
                                   it
                                                         the
                                                                                      thread.
                           and
                                          is
                                                not
                                                                 main
                                                                           process
             if(result
                                          TIMED_OUT
                                                              &&
                                                                           !isMain)
                                                                                           {
                                                                                       break;
                                                                                            }
            while
                                        -ECONNREFUSED
                      (result
                                                            &&
                                                                    result
                                                                                     -EBADF);
                             IPCThreadState::executeCommand(int32_t
status_t
                                                                                        cmd)
{
                                         BBinder*
                                                                                         obj;
                                   RefBase::weakref_type*
                                                                                         refs;
```

```
NO_ERROR;
                                              result
                    status_t
switch
                                                   (cmd)
                                                                                                      {
                                                                                     BR TRANSACTION:
                                         case
                                         binder_transaction_data
                                                                                                    tr;
                       result
                                                               mIn.read(&tr,
                                                                                             sizeof(tr));
                           LOG_ASSERT(result
                                                                   ==
                                                                                           NO_ERROR,
                "Not
                            enough
                                            command
                                                             data
                                                                         for
                                                                                     brTRANSACTION");
                    if
                                   (result
                                                       !=
                                                                       NO_ERROR)
                                                                                                 break;
                                                                                                buffer;
                                                Parcel
                                                                            buffer.ipcSetDataReference(
                               reinterpret_cast<const
                                                                            uint8_t*>(tr.data.ptr.buffer),
                                                                                           tr.data_size,
                               reinterpret_cast<const
                                                                            size_t*>(tr.data.ptr.offsets),
                          tr.offsets_size/sizeof(size_t),
                                                                     freeBuffer,
                   const
                                      pid_t
                                                        origPid
                                                                                           mCallingPid;
                                                       origUid
                                     uid_t
                                                                                          mCallingUid;
                   const
                             mCallingPid
                                                                                         tr.sender_pid;
                             mCallingUid
                                                                                        tr.sender_euid;
         //LOGI(">>>>
                                                                          mCallingPid,
                        TRANSACT
                                    from
                                              pid
                                                                %d\n",
                                                                                         mCallingUid);
                                                 Parcel
                                                                                                 reply;
                                 if
                                                              (tr.target.ptr)
                                                                                                      {
                     b((BBinder*)tr.cookie); //service
                                                               Binder
                                                                                   即
                          error = b->transact(tr.code,
                                                              buffer,
               status_t
                                                                        &reply,
                                                                                   0);//
                     NO_ERROR) reply.setError(error);//CameraService
                                                                            的
                                                                                 onTransact
                                    }
                                                                   else
                                                                                                      {
                                         the_context_object->transact(tr.code,
                             error =
                                                                                buffer, &reply,
                                                            NO_ERROR)
                   if
                                                                                   reply.setError(error);
                               (error
                                                                                                     }
          //LOGI("<<<<
                          TRANSACT
                                        from
                                                 pid
                                                               restore
                                                                           pid
                                                                                  %d
                                                                                         uid
                                                                                                %d\n",
                                          mCallingPid,
                                                                       origPid,
                                                                                              origUid);
                                                       TF ONE WAY)
                          ((tr.flags
                                                                                          0)
                                                                              ==
                                                                                                      {
                 LOG_ONEWAY("Sending
                                                 reply
                                                                            %d!",
                                                                                          mCallingPid);
                                              sendReply(reply,
                                                                                                    0);
                                                                    else
                                                                                                      {
               LOG_ONEWAY("NOT
                                                                                          mCallingPid);
                                         sending
                                                                              %d!",
                                                        reply
                                                                    to
                                                                                                      }
                               mCallingPid
                                                                                               origPid;
                                                                    =
                               mCallingUid
                                                                                               origUid;
                                          IF_LOG_TRANSACTIONS()
                                                                                                      {
```

```
TextOutput::Bundle
                                                                                 _b(alog);
                      "BC REPLY
                                      " << (void*)pthread_self()
          alog
                                  ": " << indent << reply << dedent << endl;
            <<
                tr.target.ptr <<
                                                                                     }
                                                                      .....
                                                                                   break;
}
if
            ((tr.flags
                                       TF ONE WAY)
               LOG_ONEWAY("Sending
                                          reply
                                                                 %d!",
                                                       to
                                                                            mCallingPid);
    sendReply(reply, 0); // 通 过 binder kernel 返 回 数 据 到 caller 进 程 这 个 过 程 大 家
        } else { // 参照前面的叙
                                                          述
                                                                     己 分 析 一 下
             LOG ONEWAY("NOT
                                  sending
                                                                   %d!",
                                                                             mCallingPid);
                                                reply
                                                           to
               if
                                                                NO_ERROR)
                                                 !=
                              (result
                                                                                       {
                          mLastError
                                                                                   result;
                                                                                       }
                                        return
                                                                                   result;
}
调
      用
            CameraService
                             BBinder
                                                                transact
                                                                           逐
                                                                                数
                                                                          BBinder::transact(
status_t
      uint32_t
                 code,
                         const
                                  Parcel&
                                             data,
                                                     Parcel*
                                                                reply,
                                                                         uint32_t
{
                           switch
                                                         (code)
                                                                       PING_TRANSACTION:
                                   case
                                                              reply->writeInt32(pingBinder());
                                                                                   break;
                                                                                  default:
                                   onTransact(code,
                                                         data,
                                                                                   flags);
              err
                                                                      reply,
                                                                                   break;
                                                                                       }
                                                                               .....
                                         return
                                                                                     err;
将 调 用 CameraService 的 onTransact 函 数 , CameraService 继 承 了
status_t BnCameraService::onTransact(uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
                                       switch(code)
                                                                                       {
                                                       CONNECT:
                           case
                                                                                       {
                    CHECK_INTERFACE(ICameraService,
                                                                data,
        sp<ICameraClient> cameraClient = interface_cast<ICameraClient>(data.readStrongBinder());
        sp<ICamera> camera = connect(cameraClient); // 真 正 的 处 理 函 数
                                                  reply->writeStrongBinder(camera->asBinder());
                                                                               NO ERROR;
                                       return
                                                                                   break;
                                           }
                                                                                  default:
                           BBinder::onTransact(code,
                                                         data,
                                                                      reply,
                                                                                   flags);
                                                                                       }
```

```
Service 可以连接不同的 Client,这里说的多客户端是指在 Service 中为不同的 client 创建不同的 IClient 接口,如
果看过 AIDL 编程的话,应该清楚, Service 需要开放一个 IService 接口给客户端,我们通过
defaultServiceManager->getService 就可以得到相应的 service 一个 BpBinder 接口,通过这个接口调用
transact 函数就可以与 service 通信了,这样也就完成了一个简单的 service 与 client 程序了,但这里有个缺点就
是,这个 IService 是对所有的 client 开放的,如果我们要对不同的 client 做区分的话,在建立连接的时候所有的
client 需要给 Service 一个特性,这样做也未尝不可,但会很麻烦。比如对 Camera 来说可能不止一个摄像头,
摄像头的功能也不一样,这样做就比较麻烦了。其实我们完全可以参照 QT 中多客户端的设计方式,在 Service
中为每一个 Client 都创建一个 IClient 接口,IService 接口只用于 Serivce 与 Client 建立连接用。对于 Camera,
如果存在多摄像头我们就可以在 Service 中为不同的 Client 打开不同的设备。
import
                                                                     android.os.IBinder;
import
                                                             android.os.RemoteException;
public
                     TestServerServer
                                                    android.app.testServer.ITestServer.Stub
           class
                                        extends
{
int
                         mClientCount
                                                                                  0;
testServerClient
                                                                            mClient[];
@Override
public android.app.testServer.ITestClient.Stub connect(ITestClient client) throws
                                                                     RemoteException
                        TODO
                                                               method
            //
                                        Auto-generated
                                                                                stub
testServerClient
               tClient
                                  testServerClient(this,
                                                                 为
                                                                      Client
                                                                                  建
                                                     client);
                           new
      mClient[mClientCount]
                                   tClient;
                                                     //
                                                           不
                                                                 同
                                                                        的
                                                                               IClient
                                    mClientCount
     System.out.printf("***
                                     connect
                                               client
                                                              %d".
                                                                      client.asBinder());
                           Server
                                                        is
                                     return
                                                                              tClient;
}
@Override
public
            void
                       receivedData(int
                                            count)
                                                         throws
                                                                      RemoteException
{
                        TODO
            //
                                       Auto-generated
                                                              method
                                                                               stub
Public
         static
                 class
                         testServerClient
                                          extends
                                                     android.app.testServer.ITestClient.Stub{
                public
                                    android.app.testServer.ITestClient
                                                                             mClient:
                                                                             mServer;
                                            TestServerServer
                    public
         testServerClient(TestServerServer
                                    tServer, android.app.testServer.ITestClient tClient)
                        mServer
                                                                              tServer;
                         mClient
                                                      =
                                                                              tClient;
                                                                                   }
                public
                                     IBinder
                                                          asBinder()
                                                                                   {
            //
                         TODO
                                        Auto-generated
                                                               method
                                                                                stub
                                      return
                                                                                this;
                                                                                   }
}
这仅仅是个 Service 的 demo 而已,如果添加这个作为 system Service 还得改一下 android 代码 avoid
permission check!
  假定一个 Client A 进程与 Service B 进程要建立 IPC 通信,通过前面的分析我们知道他的流程如下:
1: Service B 打开 Binder driver, 将自己的进程信息注册到 kernel 并为 Service 创建一个 binder_ref。
    Service B
                 通 过 Add_Service
                                    将 Service 信 息 添 加 到 service_manager 进 程
                                   loog
                                                起
       Service
                      的
                          Thread
                                            挂
                                                       等 待
                                                                client
                                                                          的
                                                                             请
4: Client A 调用 open_driver 打开 Binder driver 将自己的进程信息注册到 kernel 并为 Service 创建一个
```

binder_ref

5: Client A 调用 defaultManagerService.getService 得到 Service B 在 kernel 中的 IBinder 对象6 : 通过 transact 与 Binder kernel 通信, Binder Kernel 将 Client A 挂起。7 : Binder Kernel 恢复 Service B thread pool 线程,并在 joinThreadPool 中处理 Client 的请求8: Binder Kernel 挂起 Service B 并将 Service B 返回的数据写到 Client A Binder kernel driver在 Client A 与 Service B 之间扮演着中间代理的角色。任何通过 transact 传递的 IBinder 对象都会在 Binder kernel 中创建一个与此相关联的独一无二的 BInder 对象,用于区分不同的 Client。

Android 的 IPC 机制 Binder 的各个部分

第一部分 Binder 的组成

1.1 驱动程序部分驱动程序的部分在以下的文件夹中:

kernel/include/linux/binder.h

kernel/drivers/android/binder.c

binder 驱动程序是一个 miscdevice, 主设备号为 10, 此设备号使用动态获得(MISC_DYNAMIC_MINOR), 其设备的节点为:

/dev/binder

binder 驱动程序会在 proc 文件系统中建立自己的信息,其文件夹为<u>/proc/binde</u>,其中包含如下内容: proc 目录: 调用 Binder 各个进程的内容 state 文件: 使用函数 binder_read_proc_state stats 文件: 使用函数 binder_read_proc_stats transactions 文件: 使用函数 binder_read_proc_transactions 文件: 使用函数 binder_read_proc_transactions (类型为 struct binder_transaction_log) failed_transaction_log 文件: 使用函数 binder_read_proc_transaction_log 其参数为 binder_transaction_log 文件: 使用函数 binder_read_proc_transaction_log 其参数为 binder_transaction_log 文件: 使用函数 binder_read_proc_transaction_log 其参数为 binder_transaction_log 文件: 使用函数 binder_transaction_log)

在 binder 文件被打开后,其私有数据(private_data)的类型:

struct binder_proc

在这个数据结构中,主要包含了当前进程、进程 ID、内存映射信息、Binder 的统计信息和线程信息等。 在用户空间对 Binder 驱动程序进行控制主要使用的接口是 mmap、poll 和 ioctl, ioctl 主要使用的 ID 为:

```
#define BINDER_WRITE_READ __IOWR('b', 1, struct binder_write_read)
#define BINDER_SET_IDLE_TIMEOUT __IOW('b', 3, int64_t)
#define BINDER_SET_MAX_THREADS __IOW('b', 5, size_t)
#define BINDER_SET_IDLE_PRIORITY __IOW('b', 6, int)
#define BINDER_SET_CONTEXT_MGR __IOW('b', 7, int)
#define BINDER_THREAD_EXIT __IOW('b', 8, int)
#define BINDER_VERSION __IOWR('b', 9, struct binder_version)
```

BR XXX 等宏为 BinderDriverReturnProtocol,表示 Binder 驱动返回协议。

```
binder thread 是 Binder 驱动程序中使用的另外一个重要的数据结构,数据结构的定义如下所示:
struct binder thread {
 struct binder_proc *proc;
 struct rb_node rb_node;
 int pid;
 int looper;
  struct binder_transaction *transaction_stack;
  struct list head todo;
  uint32 t return error;
 uint32 t return error2;
 wait queue head t wait;
 struct binder stats stats;
};
binder_thread 的各个成员信息是从 rb_node 中得出。
BINDER_WRITE_READ 是最重要的 ioctl,它使用一个数据结构 binder_write_read 定义读写的数据。
struct binder_write_read {
 signed long write_size;
  signed long write_consumed;
  unsigned long write_buffer;
  signed long read_size;
 signed long read_consumed;
  unsigned long read_buffer;
};
                          servicemanager 是一个守护进程,用于这个进程的和/dev/binder 通讯,从而达
1.2 servicemanager 部分
到管理系统中各个服务的作用。
  可执行程序的路径:
  /system/bin/Servicemanager
开源版本文件的路径:
frameworks/base/cmds/servicemanager/binder.h
\underline{frameworks/base/cmds/servicemanager/binder.\,c}
frameworks/base/cmds/servicemanager/service_manager.c
 程序执行的流程:
open(): 打开 binder 驱动
mmap(): 映射一个 128*1024 字节的内存
ioctl(BINDER_SET_CONTEXT_MGR): 设置上下文为 mgr
 进入主循环 binder_loop()
    ioctl(BINDER_WRITE_READ), 读取
         binder_parse()进入 binder 处理过程循环处理
  binder_parse()的处理,调用返回值:
  当处理 BR_TRANSACTION 的时候,调用 svcmgr_handler()处理增加服务、检查服务等工作。各种服务存放
在一个链表(svclist)中。其中调用 binder_等开头的函数,又会调用 ioctl 的各种命令。
  处理 BR_REPLY 的时候,填充 binder_io 类型的数据结
1.3 binder 的库的部分
binder 相关的文件作为 Android 的 uitls 库的一部分,这个库编译后的名称为 libutils. so,是 Android 系统中
的一个公共库。
主要文件的路径如下所示:
frameworks/base/include/utils/*
frameworks/base/libs/utils/*
主要的类为:
RefBase.h:引用计数,定义类 RefBase。
Parcel.h:为在IPC中传输的数据定义容器,定义类Parcel
IBinder.h: Binder 对象的抽象接口, 定义类 IBinder
Binder.h: Binder 对象的基本功能, 定义类 Binder 和 BpRefBase
```

BC_XXX 等宏为 BinderDriverCommandProtocol,表示 Binder 驱动命令协议。

BpBinder.h: BpBinder 的功能,定义类 BpBinder IInterface.h: 为抽象经过 Binder 的接口定义通用类,定义类 IInterface,类模板 BnInterface,类模板 BpInterface ProcessState.h 表示进程状态的类,定义类 ProcessState IPCThreadState.h 表示 IPC 线程的状态,定义类 IPCThreadState

在 IInterface.h 中定义的 BnInterface 和 BpInterface 是两个重要的模版,这是为各种程序中使用的。BnInterface 模版的定义如下所示:
template<typename INTERFACE>
class BnInterface: public INTERFACE, public BBinder
{
public:
virtual sp<IInterface> queryLocalInterface(const String16& descriptor);

;
BnInterface 模版的定义如下所示:

template<typename INTERFACE>
class BpInterface : public INTERFACE, public BpRefBase
{
public:

onAsBinder();

BpInterface(const sp<IBinder>& remote);

getInterfaceDescriptor() const;

protected:

virtual String16

protected: virtual | Binder*

virtual IBinder* onAsBinder();
};

这两个模版在使用的时候,起到得作用实际上都是双继承:使用者定义一个接口 INTERFACE,然后使用BnInterface 和 BpInterface 两个模版结合自己的接口,构建自己的 BnXXX 和 BpXXX 两个类。

DECLARE META INTERFACE 和 IMPLEMENT META INTERFACE 两个宏用于帮助 BpXXX 类的实现:

```
#define DECLARE META INTERFACE(INTERFACE)
static const String16 descriptor;
static sp<I##INTERFACE> asInterface(const sp<IBinder>& obj);
virtual String16 getInterfaceDescriptor() const;
#define IMPLEMENT META INTERFACE(INTERFACE, NAME)
const String16 I##INTERFACE::descriptor(NAME);
String16 I##INTERFACE::getInterfaceDescriptor() const {
       return I##INTERFACE::descriptor;
sp<I##INTERFACE> I##INTERFACE::asInterface(const sp<IBinder>& obj)
       sp<I##INTERFACE> intr;
       if (obj != NULL) {
         intr = static cast<!##INTERFACE*>(
           obj->queryLocalInterface(
                    I##INTERFACE::descriptor).get());
         if (intr == NULL) {
            intr = new Bp##INTERFACE(obj);
       }
       return intr;
```

在定义自己的类的时候,只需要使用 DECLARE_META_INTERFACE 和 IMPLEMENT_META_INTERFACE 两个接口,并结合类的名称,就可以实现 BpInterface 中的 asInterface()和 getInterfaceDescriptor()两个函数。

第二部分 Binder 的运作

2.1 Binder 的工作机制

Service Manager 是一个守护进程,它复杂启动各个进程之间的服务,对于相关的两个需要通讯的进程,它们通过调用 libutil.so 库实现通讯,而 真正通讯的截止,是内核空间中的一块共享内存。

2.2 从应用程序的角度看 Binder

从应用程序的角度看 Binder 一共有三个方面:

Native 本地:例如 BnABC,这是一个需要被继承和实现的类。
 Proxy 代理:例如 BpABC,这是一个在接口框架中被实现,但是在接口中没有体现的类。
 客户端:例如客户端得到一个接口 ABC,在调用的时候实际上被调用的是 BpABC

● 本地功能 (Bn) 部分做的: 实现 BnABC:: BnTransact() 注册服务: IServiceManager: : AddService 代理部分 (Bp) 做的: 实现几个功能函数,调用 BpABC::remote()->transact()

客户端做的

获得 ABC 接口,然后调用接口(实际上调用了 BpABC,继而通过 IPC 调用了 BnABC,然后调用了具体的功能)

在程序的实现过程中 BnABC 和 BpABC 是双继承了接口 ABC。一般来说 BpABC 是一个实现类,这个实现类不需要在接口中体现,它实际上负责的只是通讯功能,不执行具体的功能:BnABC 则是一个接口类,需要一个真正工作的类来继承、实现它,这个类才是真正执行具体功能的类。

在客户端中,从 ISeriviceManager 中获得一个 ABC 的接口,客户端调用这个接口,实际上是在调用 BpABC,而 BpABC 又通过 Binder 的 IPC 机制和 BnABC 通讯,BnABC 的实现类在后面执行。

事实上,服务器的具体实现和客户端是两个不同的进程,如果不考虑进程间通讯的过程,从调用者的角度,似乎客户端在直接调用另外一个进程间的函数——当然这个函数必须是接口 ABC 中定义的。

2.3 ISericeManager 的作用

ISericeManager 涉及的两个文件是 ISericeManager.h 和 ISericeManager.cpp。这两个文件基本上是 ISericeManager。ISericeManager 是系统最先被启动的服务。非常值得注意的是:ISericeManager 本地功能并没有使现,它实际上 由 ServiceManager 守护进程执行,而用户程序通过调用 BpServiceManager 来获得其他的服务。

在 ISericeManager.h 中定义了一个接口,用于得到默认的 ISericeManager: sp<IServiceManager> defaultServiceManager();

这时得到的 ISericeManager 实际上是一个全局的 ISericeManager。

3.1 一 个 利 用 接 口 的 具 体 实 顼 PermissionController 也是 libutils 中定义的一个有关权限控制的接口,它一共包含两个文件:

```
BnPermissionController
class
                IPermissionController
                                                             public
                                                                              IInterface
public:
DECLARE META INTERFACE(PermissionController);
virtual bool checkPermission(const String16& permission,int32 t pid, int32 t uid) = 0;
enum
       CHECK_PERMISSION_TRANSACTION = IBinder::FIRST_CALL_TRANSACTION
};
};
         BnPermissionController
                                           public
                                                      BnInterface<IPermissionController>
class
public:
                                      onTransact(
                                                              uint32 t
virtual
                  status t
                                                                                  code.
                                                             const
                                                                      Parcel&
                                                                                  data.
                                                                      Parcel*
                                                                                  reply,
                                                           uint32 t
                                                                      flags
                                                                                    0);
};
```

IPermissionController 是一个接口类,只有 checkPermission() 一个纯虚函数。 BnPermissionController继承了以 BnPermissionController 实例化模版类 BnInterface。因此,BnPermissionController ,事实上 BnPermissionController 双继承了 BBinder 和IPermissionController。。

实现文件 IPermissionController.cpp 中,首先实现了一个 BpPermissionController 。

```
class BpPermissionController : public BpInterface<IPermissionController> {
    public:
    BpPermissionController(const sp<IBinder>& impl)
    : BpInterface<IPermissionController>(impl)
```

{ 1

```
virtual bool checkPermission(const String16& permission, int32 t pid, int32 t uid)
                                Parcel
                                                     data.
                                                                        reply;
                                     data.writeInterfaceToken(IPermissionController::
                                                        getInterfaceDescriptor());
                                                   data.writeString16(permission);
                                                            data.writeInt32(pid);
                                                            data.writeInt32(uid);
         remote()->transact(CHECK PERMISSION TRANSACTION,
                                                              data,
                                                                      &reply);
                        (reply.readInt32()
                                             !=
                                                               return
                if
                                                      0)
                                                                           0;
                                       reply.readInt32()
                                                                           0:
                       return
                                                               !=
}:
IMPLEMENT META INTERFACE(PermissionController, "android.os.IPermissionController");
BpPermissionController 继承了 BpInterface<IPermissionController>, 它本身是一个已经实现
的类,而且并没有在接口中体现。这个类按照格式写就可以,在实现 checkPermission()函数的
过程中,使用 Parcel 作为传输数据的容器,传输中时候 transact()函数,其参数需要包含枚举
值 CHECK PERMISSION TRANSACTION。IMPLEMENT META INTERFACE 用于扶助生
BnPermissionController
                      中
                          实
                              现
                                  的
                                      onTransact()
                                                   逐
                                                               下
                          BnPermissionController::
status t
                                                                  BnTransact(
                                            Parcel*
uint32 t
          code.
                  const
                          Parcel&
                                    data.
                                                     reply,
                                                             uint32 t
                                                                        flags)
switch(code)
                                 CHECK PERMISSION TRANSACTION:
                    case
                    CHECK INTERFACE(IPermissionController,
                                                                       reply);
                       String16
                                     permission
                                                            data.readString16();
                                                    =
                            int32 t
                                          pid
                                                               data.readInt32();
                            int32 t
                                          uid
                                                               data.readInt32();
                bool
                                     checkPermission(permission,
                                                                 pid,
                        res
                                                                         uid);
                                                            reply->writeInt32(0);
                         reply->writeInt32(res
                                                 ?
                                                          1
                                                                          0);
                                              return
                                                                 NO ERROR;
                                                                       break;
                                                }
                                                                      default:
                                    BnTransact(code,
               return
                        BBinder::
                                                       data.
                                                               reply,
                                                                       flags);
}
 在 onTransact()函数中根据枚举值判断数据使用的方式。注意,由于 BnPermissionController
也是继承了类 IPermissionController,但是纯虚函数 checkPermission()依然没有实现。因此这
个 BnPermissionController 类并不能实例化,它其实也还是一个接口,需要一个实现类来继承
它,那才是实现具体功能的类。
                  BnABC
                                        的
本地服务启动后将形成一个守护进程,具体的本地服务是由一个实现类继承 BnABC 来实现的,
                        的
                                    称
                                          通
                                                常
                                                      叫
在其中,通常包含了一个 instantiate()函数,这个函数一般按照如下的方式实现:
                                ABC::instantiate()
                                                                            {
defaultServiceManager()->addService(
                          String16("XXX.ABC"),
                                                              ABC
                                                   new
                                                                          ());
按照这种方式,通过调用 defaultServiceManager()函数,将增加一个名为"XXX.ABC"的服务。
                 defaultServiceManager()
                                         逐
                                               数
                                                          调
                                                               用
                                                                     了
ProcessState::self()->getContextObject(NULL));
                                                         IPCThreadState::self();
IPCThreadState*
                           ipc
IPCThreadState::talkWithDriver()
```

在 ProcessState 类建立的过程中调用 open_driver()打开驱动程序,在 talkWithDriver()的执行过程中。

3.3 BpABC 调 用 的 实 现 BpABC 调用的过程主要通过 mRemote()->transact() 来传输数据,mRemote()是 BpRefBase 的 成 员 , 它 是 一 个 IBinder 。 这 个 调 用 过 程 如 下 所 示:mRemote()->transact()

Process::self()

IPCThreadState::self()->transact()

writeTransactionData() waitForResponse() talkWithDriver()

ioctl(fd, BINDER_WRITE_READ, &bwr)

在 IPCThreadState::executeCommand()函数中,实现传输操作。

android IPC 通信机制中 BBinder 与 BpBinder 的区别

刚开始看 android 的 IPC 通信机制,BBinder 与 BpBinder 这两者容易混淆。其实这两者是很好区分,对于 service 来说继承了 BBinder(BnInterface)因为 BBinder 有 onTransact 消息处理函数,而对于与 service 通信的 client 来说需要继承 BpBinder(BpInterface),因为 BpBinder 有消息传递函数 transcat。

以 cameraService 的 client 为例

Camera.cpp 中 getCameraService 函数取得远程 CameraService 的 IBinder 对象,然后通过 mCameraService = interface_cast<ICameraService>(binder);

进行重构得到了 BpCameraService 对象。而 BpCameraService 继承了 BpInterface。

cameraService:

defaultServiceManager()->addService(

String16("media.camera"), new CameraService()); 传入了 BBinder。

IPC 传递的过程中 IBinder 指针不可缺少,这个指针对一个进程来说就像是 socket 的 ID 一样,唯一的。所以不管这个 IBinder 是 BBinder 还是 BpBinder, 他们的都是在重构 BpBinder 或者 BBinder 的时候把 IBinder 作为参数传入。

-----Albert

2. How binder.java is connected with binder.c?

Through JNI calls to the Binder C++ classes which use IPCThreadState to interact with the driver.

Albertchen Android IPC 通讯机制源码分析

http://hi.baidu.com/albertchen521/blog/item/30c32d3f4bee993a71cf6ca0.html http://hi.baidu.com/albertchen521/blog/item/822058d0f63ea2d4562c84a1.html

Android 的 IPC 机制 Binder 的各个部分

http://hi.baidu.com/android_fans/blog/item/8dd4e430882951af5fdf0e27.html http://hi.baidu.com/android_fans/blog/item/7628aad2376674d8a8ec9a20.html http://hi.baidu.com/android_fans/blog/item/c3db3858af67b12d2934f020.html