Spring中bean的作用域与生命周期

题目标签

学习时长: 20分钟

题目难度:中等

知识点标签: Spring bean的理解

题目描述

Spring中bean的作用域与生命周期

面试题分析

将五种作用域的详细的介绍一下,其次要将它从创建到销毁的过程说一遍。

在 Spring 中,那些组成应用程序的主体及由 Spring IOC 容器所管理的对象,被称之为 bean。简单地讲,bean 就是由 IOC 容器初始化、装配及管理的对象,除此之外,bean 就与应用程序中的其他对象没有什么区别了。而 bean 的定义以及 bean 相互间的依赖关系将通过配置元数据来描述。

Spring中的bean默认都是单例的,这些单例Bean在多线程程序下如何保证线程安全呢?例如对于Web应用来说,Web容器对于每个用户请求都创建一个单独的Sevlet线程来处理请求,引入Spring框架之后,每个Action都是单例的,那么对于Spring托管的单例Service Bean,如何保证其安全呢?Spring的单例是基于BeanFactory也就是Spring容器的,单例Bean在此容器内只有一个,Java的单例是基于JVM,每个JVM内只有一个实例。

一、 bean的作用域

创建一个bean定义,其实质是用该bean定义对应的类来创建真正实例的"配方"。把bean定义看成一个配方很有意义,它与class很类似,只根据一张"处方"就可以创建多个实例。不仅可以控制注入到对象中的各种依赖和配置值,还可以控制该对象的作用域。这样可以灵活选择所建对象的作用域,而不必在Java Class级定义作用域。Spring Framework支持五种作用域,分别阐述如下表。

类别	说明
singleton	在Spring loC容器中仅存在一个Bean实例,Bean以单例 方式存在,默认值
prototype	每次从容器中调用Bean时,都返回一个新的实例,即每次调用getBean()时,相当于执行new XxxBean()
request	每次HTTP请求都会创建一个新的Bean,该作用域仅适用于WebApplicationContext环境
session	同一个HTTP Session 共享一个Bean,不同Session使用不同Bean,仅适用于WebApplicationContext 环境
globalSession	一般用于Portlet应用环境,该作用域仅适用于 WebApplicationContext 环境

五种作用域中,**request、session** 和 **global session** 三种作用域仅在基于web的应用中使用(不必关心你所采用的是什么web应用框架),只能用在基于 web 的 Spring ApplicationContext 环境。

1. singleton——唯一 bean 实例

当一个 bean 的作用域为 singleton,那么Spring loC容器中只会存在一个共享的 bean 实例,并且所有对 bean 的请求,只要 id 与该 bean 定义相匹配,则只会返回bean的同一实例。 singleton 是单例类型(对应于单例模式),就是在创建起容器时就同时自动创建了一个bean的对象,不管你是否使用,他都存在了,每次获取到的对象都是同一个对象。注意,singleton 作用域是Spring中的缺省作用域。要在XML中将 bean 定义成 singleton ,可以这样配置:

```
<bean id="ServiceImpl" class="cn.csdn.service.ServiceImpl" scope="singleton">
```

也可以通过 @scope 注解 (它可以显示指定bean的作用范围。) 的方式

```
@Service
@Scope("singleton")
public class ServiceImpl{
}
```

2. prototype——每次请求都会创建一个新的 bean 实例

当一个bean的作用域为 prototype,表示一个 bean 定义对应多个对象实例。prototype 作用域的 bean 会导致在每次对该 bean 请求 (将其注入到另一个 bean 中,或者以程序的方式调用容器的 getBean() 方法) 时都会创建一个新的 bean 实例。prototype 是原型类型,它在我们创建容器的时候并没有实例化,而是当我们获取bean的时候才会去创建一个对象,而且我们每次获取到的对象都不是同一个对象。根据经验,对有状态的 bean 应该使用 prototype 作用域,而对无状态的 bean 则应该使用 singleton 作用域。** 在 XML 中将 bean 定义成 prototype ,可以这样配置:

```
<bean id="account" class="com.foo.DefaultAccount" scope="prototype"/>
或者
<bean id="account" class="com.foo.DefaultAccount" singleton="false"/>
```

通过 @scope 注解的方式实现就不做演示了。

3. request——每一次HTTP请求都会产生一个新的bean,该bean 仅在当前HTTP request内有效

request只适用于Web程序,每一次 HTTP 请求都会产生一个新的bean,同时该bean仅在当前HTTP request内有效,当请求结束后,该对象的生命周期即告结束。 在 XML 中将 bean 定义成 prototype ,可以这样配置:

```
<bean id="loginAction" class=cn.csdn.LoginAction" scope="request"/>
```

4. session——每一次HTTP请求都会产生一个新的 bean, 该bean 仅在当前 HTTP session 内有效

session只适用于Web程序,session 作用域表示该针对每一次 HTTP 请求都会产生一个新的 bean,同时该 bean 仅在当前 HTTP session 内有效.与request作用域一样,可以根据需要放心的更改所创建实例的内部状态,而别的 HTTP session 中根据 userPreferences 创建的实例,将不会看到这些特定于某个 HTTP session 的状态变化。当HTTP session最终被废弃的时候,在该HTTP session作用域内

<bean id="userPreferences" class="com.foo.UserPreferences" scope="session"/>

5. globalSession

global session 作用域类似于标准的 HTTP session 作用域,不过仅仅在基于 portlet 的 web 应用中才有意义。Portlet 规范定义了全局 Session 的概念,它被所有构成某个 portlet web 应用的各种不同的 portle t所共享。在global session 作用域中定义的 bean 被限定于全局portlet Session的生命周期范围内。

<bean id="user" class="com.foo.Preferences "scope="globalSession"/>

二 bean的生命周期

Spring Bean是Spring应用中最最重要的部分了。所以来看看Spring容器在初始化一个bean的时候会做那些事情,顺序是怎样的,在容器关闭的时候,又会做哪些事情。

```
Spring容器初始化
调用GiraffeService无参构造函数
GiraffeService中利用set方法设置属性值
调用setBeanName:: Bean Name defined in context=giraffeService
调用setBeanClassLoader,ClassLoader Name = sun.misc.Launcher$AppClassLoader
调用setBeanFactory,setBeanFactory:: giraffe bean singleton=true
调用setEnvironment
调用setResourceLoader:: Resource File Name=spring-beans.xml
调用setApplicationEventPublisher
调用setApplicationContext:: Bean Definition Names=[giraffeService,
org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor#0,
com.giraffe.spring.service.GiraffeServicePostProcessor#0]
执行BeanPostProcessor的postProcessBeforeInitialization方法,beanName=giraffeService
调用PostConstruCt注解标注的方法
执行InitializingBean接口的afterPropertiesSet方法
执行配置的init-method
执行BeanPostProcessor的postProcessAfterInitialization方法,beanName=giraffeService
Spring容器初始化完毕
_____
从容器中获取Bean
giraffe Name=李光洙
_____
调用preDestroy注解标注的方法
执行DisposableBean接口的destroy方法
执行配置的destroy-method
Spring容器美闭
```

先来看看,Spring在Bean从创建到销毁的生命周期中可能做的事情。

initialization 和 destroy

有时我们需要在Bean属性值set好之后和Bean销毁之前做一些事情,比如检查Bean中某个属性是否被正常的设置好值了。Spring框架提供了多种方法让我们可以在Spring Bean的生命周期中执行initialization和pre-destroy方法。

1.实现InitializingBean和DisposableBean接口

这两个接口都只包含一个方法。通过实现InitializingBean接口的afterPropertiesSet()方法可以在Bean属性值设置好之后做一些操作,实现DisposableBean接口的destroy()方法可以在销毁Bean之前做一些操作。

例子如下:

```
public class GiraffeService implements InitializingBean,DisposableBean {
    @Override
    public void afterPropertiesSet() throws Exception {
        System.out.println("执行InitializingBean接口的afterPropertiesSet方法");
    }
    @Override
    public void destroy() throws Exception {
        System.out.println("执行DisposableBean接口的destroy方法");
    }
}
```

这种方法比较简单,但是不建议使用。因为这样会将Bean的实现和Spring框架耦合在一起。

2.在bean的配置文件中指定init-method和destroy-method方法

Spring允许我们创建自己的 init 方法和 destroy 方法,只要在 Bean 的配置文件中指定 init-method 和 destroy-method 的值就可以在 Bean 初始化时和销毁之前执行一些操作。

例子如下:

```
public class GiraffeService {
    //通过<bean>的destroy-method属性指定的销毁方法
    public void destroyMethod() throws Exception {
        System.out.println("执行配置的destroy-method");
    }
    //通过<bean>的init-method属性指定的初始化方法
    public void initMethod() throws Exception {
        System.out.println("执行配置的init-method");
    }
}
```

配置文件中的配置:

```
<bean name="giraffeService" class="com.giraffe.spring.service.GiraffeService"
init-method="initMethod" destroy-method="destroyMethod">
</bean>
```

需要注意的是自定义的init-method和post-method方法可以抛异常但是不能有参数。

这种方式比较推荐,因为可以自己创建方法,无需将Bean的实现直接依赖于spring的框架。

3.使用@PostConstruct和@PreDestroy注解

除了xml配置的方式,Spring 也支持用 @PostConstruct 和 @PreDestroy 注解来指定 init 和 destroy 方法。这两个注解均在 javax.annotation 包中。为了注解可以生效,需要在配置文件中定义org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor或 context:annotation-config

例子如下:

```
public class GiraffeService {
    @PostConstruct
    public void initPostConstruct() {
        System.out.println("执行PostConstruct注解标注的方法");
    }
    @PreDestroy
    public void preDestroy() {
        System.out.println("执行preDestroy注解标注的方法");
    }
}
```

配置文件:

```
<bean
class="org.springframework.context.annotation.CommonAnnotationBeanPostProcessor"
/>
```

实现*Aware接口 在Bean中使用Spring框架的一些对象

有些时候我们需要在 Bean 的初始化中使用 Spring 框架自身的一些对象来执行一些操作,比如获取 ServletContext 的一些参数,获取 ApplicationContext 中的 BeanDefinition 的名字,获取 Bean 在容器中的名字等等。为了让 Bean 可以获取到框架自身的一些对象,Spring 提供了一组名为*Aware的接口。

这些接口均继承于 org.springframework.beans.factory.Aware 标记接口,并提供一个将由 Bean 实现的set*方法,Spring通过基于setter的依赖注入方式使相应的对象可以被Bean使用。 网上说,这些接口是利用观察者模式实现的,类似于servlet listeners,目前还不明白,不过这也不在

介绍一些重要的Aware接口:

本文的讨论范围内。

- **ApplicationContextAware**: 获得ApplicationContext对象,可以用来获取所有Bean definition的名字。
- BeanFactoryAware:获得BeanFactory对象,可以用来检测Bean的作用域。
- BeanNameAware:获得Bean在配置文件中定义的名字。
- ResourceLoaderAware:获得ResourceLoader对象,可以获得classpath中某个文件。
- **ServletContextAware**:在一个MVC应用中可以获取ServletContext对象,可以读取context中的 参数。
- **ServletConfigAware**: 在一个MVC应用中可以获取ServletConfig对象,可以读取config中的参数。

```
public void setBeanName(String s) {
        System.out.println("执行setBeanName:: Bean Name defined in context="
                + s);
    }
    @override
    public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext)
throws BeansException {
        System.out.println("执行setApplicationContext:: Bean Definition Names="
                + Arrays.toString(applicationContext.getBeanDefinitionNames()));
    @override
    public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher
applicationEventPublisher) {
        System.out.println("执行setApplicationEventPublisher");
    @override
    public void setEnvironment(Environment environment) {
        System.out.println("执行setEnvironment");
    @override
    public void setResourceLoader(ResourceLoader resourceLoader) {
        Resource resource = resourceLoader.getResource("classpath:spring-
beans.xml");
        System.out.println("执行setResourceLoader:: Resource File Name="
                + resource.getFilename());
    @override
    public void setImportMetadata(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        System.out.println("执行setImportMetadata");
    }
}
```

BeanPostProcessor

上面的*Aware接口是针对某个实现这些接口的Bean定制初始化的过程,Spring同样可以针对容器中的所有Bean,或者某些Bean定制初始化过程,只需提供一个实现BeanPostProcessor接口的类即可。 该接口中包含两个方法,postProcessBeforeInitialization和postProcessAfterInitialization。 postProcessBeforeInitialization方法会在容器中的Bean初始化之前执行,postProcessAfterInitialization方法在容器中的Bean初始化之后执行。

例子如下:

```
public class CustomerBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor {
    @override
    public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName)
throws BeansException {
        System.out.println("执行BeanPostProcessor的
postProcessBeforeInitialization方法,beanName=" + beanName);
        return bean;
    }
    @override
    public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName)
throws BeansException {
        System.out.println("执行BeanPostProcessor的postProcessAfterInitialization
方法,beanName=" + beanName);
        return bean;
   }
}
```


要将BeanPostProcessor的Bean像其他Bean一样定义在配置文件中

```
<bean class="com.giraffe.spring.service.CustomerBeanPostProcessor"/>
```


总结

结合第一节控制台输出的内容, Spring Bean的生命周期是这样纸的:

- Bean容器找到配置文件中 Spring Bean 的定义。
- Bean容器利用Java Reflection API创建一个Bean的实例。
- 如果涉及到一些属性值利用set方法设置一些属性值。
- 如果Bean实现了BeanNameAware接口,调用setBeanName()方法,传入Bean的名字。
- 如果Bean实现了BeanClassLoaderAware接口,调用setBeanClassLoader()方法,传入ClassLoader对象的实例。
- 如果Bean实现了BeanFactoryAware接口,调用setBeanClassLoader()方法,传入ClassLoader对象的实例。
- 与上面的类似,如果实现了其他*Aware接口,就调用相应的方法。
- 如果有和加载这个Bean的Spring容器相关的BeanPostProcessor对象,执行 postProcessBeforeInitialization()方法
- 如果Bean实现了InitializingBean接口,执行afterPropertiesSet()方法。
- 如果Bean在配置文件中的定义包含init-method属性,执行指定的方法。
- 如果有和加载这个Bean的Spring容器相关的BeanPostProcessor对象,执行 postProcessAfterInitialization()方法
- 当要销毁Bean的时候,如果Bean实现了DisposableBean接口,执行destroy()方法。
- 当要销毁Bean的时候,如果Bean在配置文件中的定义包含destroy-method属性,执行指定的方法。



与之比较类似的中文版本:



其实很多时候我们并不会真的去实现上面说描述的那些接口,那么下面我们就除去那些接口,针对 bean的单例和非单例来描述下bean的生命周期:

单例管理的对象

当scope="singleton",即默认情况下,会在启动容器时(即实例化容器时)时实例化。但我们可以指定Bean节点的lazy-init="true"来延迟初始化bean,这时候,只有在第一次获取bean时才会初始化bean,即第一次请求该bean时才初始化。如下配置:

```
<bean id="ServiceImpl" class="cn.csdn.service.ServiceImpl" lazy-init="true"/>
```

如果想对所有的默认单例bean都应用延迟初始化,可以在根节点beans设置default-lazy-init属性为true,如下所示:

```
<beans default-lazy-init="true" ...>
```

默认情况下,Spring 在读取 xml 文件的时候,就会创建对象。在创建对象的时候先调用构造器,然后调用 init-method 属性值中所指定的方法。对象在被销毁的时候,会调用 destroy-method 属性值中所指定的方法(例如调用Container.destroy()方法的时候)。写一个测试类,代码如下:

```
public class LifeBean {
    private String name;
    public LifeBean(){
        System.out.println("LifeBean()构造函数");
    public String getName() {
        return name;
    }
    public void setName(String name) {
        System.out.println("setName()");
        this.name = name;
    }
    public void init(){
        System.out.println("this is init of lifeBean");
    }
    public void destory(){
        System.out.println("this is destory of lifeBean " + this);
}
```

life.xml配置如下:

```
<bean id="life_singleton" class="com.bean.LifeBean" scope="singleton"
   init-method="init" destroy-method="destory" lazy-init="true"/>
```

测试代码:

```
public class LifeTest {
    @Test
    public void test() {
        AbstractApplicationContext container =
            new ClassPathXmlApplicationContext("life.xml");
        LifeBean life1 = (LifeBean)container.getBean("life");
        System.out.println(life1);
        container.close();
    }
}
```

运行结果:

```
LifeBean()构造函数
this is init of lifeBean
com.bean.LifeBean@573f2bb1
.....
this is destory of lifeBean com.bean.LifeBean@573f2bb1
```

当 scope="prototype" 时,容器也会延迟初始化 bean, Spring 读取xml 文件的时候,并不会立刻创建对象,而是在第一次请求该 bean 时才初始化(如调用getBean方法时)。在第一次请求每一个 prototype 的bean 时,Spring容器都会调用其构造器创建这个对象,然后调用 init-method 属性值中 所指定的方法。对象销毁的时候,Spring 容器不会帮我们调用任何方法,因为是非单例,这个类型的对

象有很多个,Spring容器一旦把这个对象交给你之后,就不再管理这个对象了。

为了测试prototype bean的生命周期life.xml配置如下:

```
<bean id="life_prototype" class="com.bean.LifeBean" scope="prototype" init-
method="init" destroy-method="destory"/>
```

测试程序:

```
public class LifeTest {
    @Test
    public void test() {
        AbstractApplicationContext container = new
ClassPathXmlApplicationContext("life.xml");
        LifeBean life1 = (LifeBean)container.getBean("life_singleton");
        System.out.println(life1);

        LifeBean life3 = (LifeBean)container.getBean("life_prototype");
        System.out.println(life3);
        container.close();
    }
}
```

运行结果:

```
LifeBean()构造函数
this is init of lifeBean
com.bean.LifeBean@573f2bb1
LifeBean()构造函数
this is init of lifeBean
com.bean.LifeBean@5ae9a829
.....
this is destory of lifeBean com.bean.LifeBean@573f2bb1
```

可以发现,对于作用域为 prototype 的 bean,其 destroy 方法并没有被调用。如果 bean 的 scope 设为prototype时,当容器关闭时, destroy 方法不会被调用。对于 prototype 作用域的 bean,有一点非常重要,那就是 Spring不能对一个 prototype bean 的整个生命周期负责:容器在初始化、配置、装饰或者是装配完一个prototype实例后,将它交给客户端,随后就对该prototype实例不闻不问了。不管何种作用域,容器都会调用所有对象的初始化生命周期回调方法。但对prototype而言,任何配置好的析构生命周期回调方法都将不会被调用。清除prototype作用域的对象并释放任何prototype bean所持有的昂贵资源,都是客户端代码的职责(让Spring容器释放被prototype作用域bean占用资源的一种可行方式是,通过使用bean的后置处理器,该处理器持有要被清除的bean的引用)。谈及prototype作用域的bean时,在某些方面你可以将Spring容器的角色看作是Java new操作的替代者,任何迟于该时间点的生命周期事宜都得交由客户端来处理。

Spring 容器可以管理 singleton 作用域下 bean 的生命周期,在此作用域下,Spring 能够精确地知道 bean何时被创建,何时初始化完成,以及何时被销毁。而对于 prototype 作用域的bean,Spring只负责创建,当容器创建了 bean 的实例后,bean 的实例就交给了客户端的代码管理,Spring容器将不再跟踪其生命周期,并且不会管理那些被配置成prototype作用域的bean的生命周期。