Inducció electromagnètica

Fluxe elèctric

$$\Phi_E = \oint_S \ \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_r \varepsilon_o} \qquad \text{[Teorema de Gauss]}$$

$$\Phi_M = \oint_S \ \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \text{[}\Phi\text{]} = [BS] \Rightarrow \text{Te} \cdot \text{m}^2 \equiv \text{Weber}$$


Fluxe magnètic


$$\Phi_M = \oint_S \ \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$


$$[\Phi] = [BS] \Longrightarrow \operatorname{Te} \cdot \mathrm{m}^2 \equiv \operatorname{Weber}$$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cos\theta$$









Llei de Faraday

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Força electromotriu induïda






Llei de Faraday

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Força electromotriu induïda

- Tota variació de fluxe que travessa un circuit hi produeix una f.e.m. induïda
- Només hi ha f.e.m. mentre hi ha variació de fluxe
- Aquesta f.e.m. crea corrents induïts




Per exemple

$$N = 100$$

$$S = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$\begin{cases} B = 0.6 \text{ Te } \rightarrow 0.3 \text{ Te} \\ \Delta t = 0.1 \text{ s} \end{cases}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = 100 \cdot \frac{0,006}{0,1} = 6 \text{ volts}$$





- 1. Electrostàtica
 - 1.1 Introducció. Les lleis de Maxwell
 - 1.2 Llei de Coulomb
 - 1.3 Camp elèctric. Línies de força
 - 1.4 Energia potencial electrostàtica
 - 1.5 Teorema de Gauss. Condensadors planoparal·lels
- 2. Corrent elèctric
 - 2.1 Intensitat i resistència
 - 2.2 Llei d'Ohm
 - 2.3 Bateries i aparells de mesura
 - 2.4 Energia i potència en circuits. Lleis de Kirchhoff
- 3. Magnetisme
 - 3.1 Força magnètica
 - 4.2 Llei de Biot-Savart
 - 4.3 Fonts elèctriques de camps magnètics
 - 4.4 Llei d'Ampère
- 4. Inducció electromagnètica
 - 4.1 Inducció electromagnètica
 - 4.2 Llei de Faraday. Generadors
 - 4.3 Llei de Lenz
 - 4.4 Autoinducció
- 5. Teoria de la relativitat



Llei de Lenz

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$


La força electromotriu induïda s'oposa a l'efecte que provoca

$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = Blx$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = Bl\frac{dx}{dt} = Blv \implies \varepsilon = -Blv$$

En aparèixer una intensitat també apareix una força magnètica F sobre el circuit.

$$F = IlB$$




Llei de Lenz

$$\varepsilon = -Blv$$

La força sobre la barra mòbil serà:

$$F = IlB$$

I podem comprovar que l'energia es conserva comparant el treball fet per la força i l'energia dissipada en el circuit:



$$dW_F = F \cdot dx = \frac{B^2 l^2 v}{R} dx \Longrightarrow \qquad P_F = \frac{(Blv)^2}{R}$$


$$P_{joule} = RI^2 = R\left(\frac{Blv}{R}\right)^2 = P_F$$



Llei de Faraday

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

[= 0 si el fluxe no varia]



$$\varepsilon = 10 \text{ volt}$$

$$B$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$I = \frac{\varepsilon}{(R_1 + R_2)} = 0.25 \text{ A}$$

$$V_{AB} = -R_2I = -2,5 \text{ volt}$$

 $V_{AB} = R_1I - \varepsilon = -2,5 \text{ volt}$

$$R_1=30~\Omega$$
 $R_1=30~\Omega$ $R_2=10~\Omega$

$$\varepsilon(t_0) = 10 \text{ volt}$$

$$V_{AB} = -R_2I = -2.5 \text{ volt}$$

$$V'_{AB} = R_1I = 7.5 \text{ volt}$$

No és un camp conservatiu No es compleixen les lleis de Kirchhoff




Aplicacions de la inducció magnètica

- ALTERNADORS
- TRANSFORMADORS
- AUTOINDUCCIÓ




Motors elèctrics (II)


Alternadors



$$\Phi = N\vec{B} \cdot \vec{S} = NBS \cos \omega t$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = -NBS\omega\sin\omega t = \varepsilon(t) = \varepsilon_m\sin\omega t$$








Transformadors

[corrent altern]



$$V_1 I_1 \approx V_2 I_2$$

$$\downarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \approx \frac{I_1}{I_2}$$




Solenoide


Si l > 10R el camp a l'eix és uniforme excepte en els extrems


$$B = \mu \frac{N}{l} I$$

N número d'espires


$$\mu = \mu_r \mu_o$$
 μ_r : permeabilitat relativa al buit







Autoinducció



$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(NS\mu \frac{N}{l} I \right) = -\mu \frac{N^2}{l} S \frac{dI}{dt} \implies L \equiv \mu \frac{N^2}{l} S \implies \varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt}$$


$$V_L = -L \frac{dI}{dt}$$



Solenoide

Si l > 10R el camp a l'eix és uniforme excepte en els extrems

$$B = \mu \frac{N}{l} I$$



N número d'espires

$$\mu = \mu_r \mu_o$$
 μ_r : permeabilitat relativa al buit


$$L \equiv \mu \frac{N^2}{l} S = \frac{\Phi}{l}$$
 coeficient d'autoinducció (o inductància)

$$\Phi = \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad \text{es el fluxe}$$

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[I]}$$
 S. i. $\frac{\text{Weber}}{\text{Ampère}} = \frac{\text{Te} \cdot \text{m}^2}{A} \equiv \text{Henry}$

Com es combinen les L's? (sèrie i paral·lel) Com R o com C?

Circuits RL



$$\varepsilon = RI + L\frac{dI}{dt}$$

$$V_L = L \frac{dI}{dt}$$


P.e.
$$L=0.4~{
m He}$$
 $\varepsilon=12~{
m v}$

Estat estacionari

$$I_{\rm o} = \frac{\varepsilon}{R}$$
 $\frac{dI}{dt} = 0$ $\varepsilon_i = 0$


$$t = 0$$
 $I = 0$ $\frac{dI}{dt} = 30 \text{ A/s}$ $\varepsilon_i = L \frac{dI}{dt} = 12 \text{ v}$

$$t'$$
 $I = \frac{I_o}{2}$ $\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} - \frac{RI_o}{2L} = 15 \text{ A/s}$ $\varepsilon_i = 6 \text{ v}$





Circuits RL. Càlcul de I(t)



$$\varepsilon = RI + L\frac{dI}{dt}$$

$$V_L = L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\varepsilon}{L} - \frac{RI}{L}$$

Canvi de variables


$$i \equiv I - \frac{\varepsilon}{R} \implies \frac{di}{dt} = -\frac{Ri}{L}$$

$$\int I(t) = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$
$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

[connectem]

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{R}{L}}$$

[desconnectem]



Energia magnètica en una bobina

$$\varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt}$$

$$P = \varepsilon_i I = -LI \frac{dI}{dt}$$

$$dE_M = -LIdI \implies L \int_0^I dII = \frac{LI^2}{2}$$


Energia magnètica emmagatzemada

P.e.
$$N = 1000$$

 $S = 0.5 \text{ m}^2$
 $l = 40 \text{ cm}$
 $I = 5 \text{ A}$

$$E_M = \frac{LI^2}{2} = \frac{\mu_o N^2 SI}{2l} \approx 19,6 \text{ joules}$$

Energia magnètica en una bobina



Inici: posició b

$$I_o = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2}$$


$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t} \right)$$

$$E_M = \frac{1}{2}LI_o^2 = \frac{1}{2}\frac{L\varepsilon^2}{(R_1 + R_2)^2}$$

$$0 = R_2 I' + L \frac{dI'}{dt}$$

$$I'(t) = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_2}{L}t} \quad \Rightarrow \qquad E'_M = \int_0^\infty dt L I' \frac{dI'}{dt} = \dots = E_M$$

Circuits RLC



$$V_0 \sin \omega t = RI + L\frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = R\frac{dQ}{dt} + L\frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{Q}{C}$$

$$Q(t) I(t) = \frac{dQ}{dt}$$