I.O. Teoricopràctic 3

Format d'instruccions i accessos a memòria

Què hem vist a teoria?

- Set d'Instruccions
 - ☐Tipus d'instruccions
 - ☐ Diversitat de les instruccions
 - ☐ Recursos requerits: Espai ocupat en memòria i temps d'execució

Què hem vist a teoria?

• En l'exemple estudiat en teoria:

Exemple:

•Analitzarem instruccions de diferent tipus i nombre d'adreces per computar l'expressió:

$$c = (a+b)*(a-b)$$

- •Variables a,b,c i variable temporal x en posicions de memòria A, B, C i X, respectivament.
- •Espai memòria: 16MB : 24 bits adreces
- •BUS 32 bits
- Vam veure el següent:

Què hem vist a teoria

Instruccions amb accés a memòria i tres camps	Instruccions amb accés a memòria i dos camps	Instruccions amb accés a memòria + reg. acc	Instruccions amb load i Store + banc registres
Codi: (A,B,C, X pos. Mem) ADD X, A, B SUB C, A, B MUL C, X, C	Codi: MOV X,A ADD X, B MOV C, A SUB C, B MUL C, X	Codi: (acc implícit) LOAD A ADD B STORE X LOAD A SUB B MUL X STORE C	Codi: (Banc reg = 8) LOAD R1, A LOAD R2, B ADD R3, R1, R2 SUB R4, R1, R2 MUL R5, R3, R4 STORE C, R5
Accessos a memòria - Bus dades = 32 bits - Accessos totals: 18	Accessos a memòria - Bus dades = 32 bits - Accessos totals: 23	Accessos a memòria - Bus de dades = 32 bits - Accessos totals: 14	Accessos a memòria - Bus de dades = 32 bits - Accessos totals: 12
Espai ocupat en memòriaMida instr. 24 bitsEspai total = 36 Bytes	Espai ocupat en memòriaMida instr. 56 bitsEspai total = 40 Bytes	Espai ocupat en memòriaMida istr. 32 bitsEspai total = 28 Bytes	 Espai ocupat en memòria Mida instr. L/S: 35 bits Mida instr. R: 17 bits Espai total = 36 Bytes

Exercici 1

- Executa un codi similar al presentat en la taula anterior.
- Verifica l'espai que ocupa en memòria el programa
- Executa el programa en el simulador i compara el temps d'execució per al processador single stage i el pipeline de 5 etapes. Considereu que el clock per el primer processador i el del pipeline el podem conèixer a partir de la següent diapositiva

Exercici 1

Example 7.4 SINGLE-CYCLE PROCESSOR PERFORMANCE

Ben Bitdiddle is contemplating building the single-cycle MIPS processor in a 65 nm CMOS manufacturing process. He has determined that the logic elements have the delays given in Table 7.6. Help him compute the execution time for a program with 100 billion instructions.

Solution: According to Equation 7.3, the cycle time of the single-cycle processor is $T_{c1} = 30 + 2(250) + 150 + 200 + 25 + 20 = 925$ ps. We use the subscript "1" to distinguish it from subsequent processor designs. According to Equation 7.1, the total execution time is $T_1 = (100 \times 10^9 \text{ instructions})$ (1 cycle/instruction) (925 × $10^{-12} \text{ s/cycle}) = 92.5 \text{ seconds}$.

Single cycle processor time

$$T_c = t_{pcq-PC} + 2t_{mem} + t_{RFread} + t_{ALU} + t_{mux} + t_{RFsetup}$$
 (7.3)

Pipeline processor time

Element	Parameter	Delay (ps)
register clk-to-Q	t_{pcq}	30
register setup	$t_{ m setup}$	20
multiplexer	$t_{ m mux}$	25
ALU	$t_{ m ALU}$	200
memory read	$t_{ m mem}$	250
register file read	$t_{RF\mathrm{read}}$	150
register file setup	$t_{RF m setup}$	20

$$T_{c} = max \begin{pmatrix} t_{pcq} + t_{mem} + t_{setup} \\ 2(t_{RFread} + t_{mux} + t_{eq} + t_{AND} + T_{mux} + t_{setup}) \\ t_{pcq} + t_{mux} + t_{mux} + t_{ALU} + t_{setup} \\ t_{pcq} + t_{memwrite} + t_{setup} \\ 2(t_{pcq} + t_{mux} + t_{RFwrite}) \end{pmatrix}$$
 Fetch Decode Execute Memory Writeback (7.5)

comparador	t_{ea}	40 ps
AND	t _{AND}	15 ps
Memory write		220 ps
Register write	t _{RFwrite}	100 ps

Modes d'adreçament de memòria

Tipus d'adreçament que tenim:

- 1.Mode d'adreçament implícit
- 2. Mode d'adreçament immediat
- 3. Mode d'adreçament directe
- 4. Mode d'adreçament indirecte
- 5. Mode d'adreçament relatiu
- 6.Mode d'adreçament Indexat

1. Mode d'adreçament implícit

- •No necessita camp explícit d'adreça pq la ubicació de l'operand o el resultat ja està especificada a l'opcode.
- •Pex. instruccions de clear del registre d'estatus o l'acumulador. registres són únics i implícits en l'opcode (aquests registres solen ser únics i estan per tant implícits en l'opcode)

OPCODE

Adreça incluida a l'opcode

Adreçament Implícit

2. Mode d'adreçament immediat

- •Operand especificat en camp d'adreça.
- •Una instrucció d'adreçament immediat té un camp d'operand en el lloc del camp d'adreça
- •Per especificar constants usades com operands en l'operació. Quan es treballa amb **constants** que poden ser subministrades en camp d'adreça en lloc d'accedir-les des de la memòria, estalvia, per tant, accessos a memòria.

Qualsevol instrucció Tipus I en RIPES comporta Aquest mode d'adreçament


OPCODE OPERAND

Valor de l'operand especificat en camp d'adreça

Adreçament IMMEDIAT

3. Mode d'adreçament directe

- •El Camp Adreça especifica la posició de l'operand
- •Adreçament directe a memòria o a registre del CR
- •Cal tenir en compte que l'adreça de memòria sempre serà molt més gran que la del CR



J adreça


Adreçament DIRECTE

4. Mode d'adreçament indirecte

- •Camp adreça especifica la ubicació de l'adreça de l'operand
- •El processador ha d'accedir a memòria el doble de cops que en l'adreçament directe, 1 per llegir l'adreça i 1 per llegir l'operand o guardar el resultat
- •En el mode **indirecte-registre** el camp d'adreça conté la direcció del registre que conté l'adreça de l'operand; el programador s'ha d'assegurar que l'adreça està en el registre adequat, abans d'accedir-hi

4. Mode d'adreçament indirecte

Adreçament indirecte



Adreçament indirecte


5. Mode d'adreçament relatiu


- •Camp adreça=offset, és sumat al contingut d'un registre especificat, com el (PC) o un registre del (CR).
- •L'offset és enter (positiu o negatiu). Quan l'offset es suma al PC la suma és l'adreça d'una instrucció de posició propera a la instrucció apuntada pel PC.
- •Per tant aquest mode és usat en instruccions de salt condicional, ja que l'adreça de salt condicional està generalment a prop de la pròpia instrucció de salt.
- •També l'adreçament relatiu es pot utilitzar respecte a qualsevol registre del CR, en aquest cas implementa taules Look-up en què el registre conté l'origen de la taula i l'offset apunta a un element específic

Exemple 2

Feu un programa senzill en ASM que incorpori aquest tipus d'adreçament. Identifiqueu-lo i expliqueu-lo

5. Mode d'adreçament relatiu





Adreçament RELATIU

6. Mode d'adreçament Indexat

- •L'adreçament indexat s'usa quan es necessita accedir a dades guardades en vectors (arrays), piles o cues.
- •L'adreça especifica una adreça inicial, anomenada base, l'índex d'una dada particular s'especifica en un registre dedicat d'índex o en un del CR.
- Càlcul d'adreça efectiva: R(base) + R(índex)
- •En algunes instruccions el valor del R(índex) és incrementat o decrementat automàticament per accedir al proper element del vector.
- •Aquest tipus d'instrucció s'anomena instrucció autoincrement o autodecrement. També contribueix a reduir el nombre de bits necessaris en el camp adreça.

6. Mode d'adreçament Indexat

- •El mode indexat és similar al relatiu, difereixen només en les posicions de la base i de l'índex o l'*offset*.
- •En relatiu la base està en un registre dedicat i l'offset està en el camp adreça;
- •En indexat la base està en el camp adreça i l'índex està en un registre.
- •El mode relatiu es sol utilitzar en salts i l'indexat en accés a dades.

6. Mode d'adreçament Indexat

