
Placa limitada



$$C = \frac{Q}{V} \qquad [C] = \frac{[Q]}{[V]}$$

Que en sistema internacional és:

$$\frac{\text{Coulomb}}{\text{volt}} \equiv \text{Farad}$$


Quanta energia elèctrica emmagatzema un condensador?

Calcularem el treball que costa carregar-lo:

$$dW_{camp} = -dE_P = -Vdq \implies W = \int_{0}^{Q} Vdq = \int_{0}^{Q} \frac{qdq}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$




Combinació de condensadors plano-paral·lels



Combinació de condensadors plano-paral·lels





 $C_T V = C_1 V_1 + C_2 V_2$

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C_T = \sum_i C_i$$

 C_T

Sèrie:

$$Q_1 = Q_2 \qquad V_T = V_1 + V_2$$


$$\downarrow \downarrow$$

$$\frac{Q}{C_T} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_T} = \sum_{i} \frac{1}{C_i}$$



Esfera (de radi R)





Exterior (r>R)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E4\pi r^{2} = 4\pi \kappa Q$$

$$\oint\limits_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi \kappa Q_{int}$$



Esfera (de radi R)





$$\int_{r}^{\infty} E dr = -\int_{r}^{\infty} dV = -(V_{\infty} - V_{r}) = V_{r}$$


$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV$$

$$\int_{r}^{R} E dr = -\int_{r}^{R} dV = -(V_{R} - V_{r}) = 0$$

$$\vec{E} = \kappa \frac{Q}{\vec{r}^2} \hat{r} \qquad V = \kappa \frac{Q}{r}$$

Interior (r<R)

$$\vec{E} = 0 \qquad V = \kappa \frac{Q}{R}$$



Llei de Coulomb per càrregues puntuals

Si connectem dues esferes carregades la càrrega total es repartirà fins que el potencial sigui el mateix en les dues




$$V_1 \qquad V_2 \qquad Q_1 \qquad Q_2$$



$$V'_1 = V'_2$$
 $Q'_1 + Q'_2 = Q_1 + Q_2$



Quant val el camp elèctric a la superficie?



$$V'_i = \kappa \frac{Q'_i}{R_i} = V$$

$$E'_{i} = \kappa \frac{Q'_{i}}{R_{i}^{2}} = \kappa \frac{4\pi R_{i}^{2} \sigma'_{i}}{R_{i}^{2}} = 4\pi \kappa \sigma'_{i}$$

$$\sigma'_i = \frac{Q'_i}{4\pi R_i^2} = \frac{VR_i}{4\pi R_i^2 \kappa} \propto \frac{1}{R_i}$$





- 2.1 Intensitat i resistència
- 2.2 Llei d'Ohm
- 2.3 Aparells de mesura
- 2.4 Energia i potència en circuits. Lleis de Kirchhoff





- Electrostàtica
- Corrent elèctric [pila de Volta, 1800]



Llei d'Ohm, 1827

 $\Delta V = RI$






Diferència de potencial

Intensitat de corrent elèctric

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \to \frac{dQ}{dt}$$

Resistència elèctrica R



Diferència de potencial


Intensitat de corrent elèctric

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \to \frac{dQ}{dt}$$

Llei d'Ohm

$$\Delta V = RI$$





Intensitat de corrent elèctric

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \rightarrow \frac{dQ}{dt}$$
 $\frac{\text{Coul}}{\text{s}} \equiv \text{Ampère}$

Velocitat de deriva \vec{v}_d

No confondre amb la velocitat del señal, que és de l'ordre de la velocitat de la llum en el medi. La velocitat de deriva pot ser més de deu ordres de magnitud inferior.

$$I = \frac{v_d dt A nq}{dt} = nq v_d A$$

n el nombre de portadors per unitat de volum q la càrrega d'un portador



Densitat de corrent

Hipòtesi óhmica : $\vec{v}_d \equiv \mu \vec{E}$

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{A} = nq\vec{v}_d = nq\mu\vec{E} = \sigma\vec{E} \quad \sigma \text{ és la conductivitat}$$

$$u \text{ és la mobilitat}$$

μ és la **mobilitat**

 $[\rho = 1/\sigma \text{ és la } resistivitat]$ $[\sigma = nq\mu]$

Llei d'Ohm

Si el camp és uniforme

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV$$

$$V_a - V_b = \Delta V = EL$$


$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{\Delta V}{E \sigma A} = \frac{\Delta V}{I}$$


$$\Delta V = RI$$


$$[R] = \frac{[V]}{[I]} \Rightarrow \frac{\text{volt}}{\text{Ampère}} = \frac{v \cdot s}{C} \equiv \Omega$$



Resistivitat







Conductor

material	$\rho (\Omega \cdot m)$
Plata	1,47·10 ⁻⁸
Coure	1,72·10 ⁻⁸
Or	2,44 · 10-8
Alumini	2,75·10 ⁻⁸
Tungstè	5,25·10 ⁻⁸
Acer	20·10 ⁻⁸
Plom	22·10 ⁻⁸

Semiconductor


material	$\rho (\Omega \cdot m)$
Grafit	3,5·10 ⁻⁵
Germani	0,6
Silici	2300
Fusta	100-10 ¹¹

dades a T=20°C

Superconductor

En els aïllants la resistivitat és molt alta, com pasa amb la fusta, i augmenta amb la temperatura, com en els conductors.





$$\vec{v}_d = \mu \vec{E} \implies I = \frac{v_d dt A nq}{dt} = nq v_d A$$

Exemple numèric [Cu]

$$\begin{cases} n = 8,47 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3} & v_d = \frac{I}{Anq} \approx 1,88 \cdot 10^{-4} \text{ m/s} \\ r = 0,5 \text{ mm} & \text{Velocitat de la llum} \\ I = 2 \text{ Ampères} & 2,3 \cdot 10^8 \text{ m/s} & \text{(en el coure)} \end{cases}$$