

# DOCUMENTATION TECHNIQUE HAUTE DISPONIBILITÉ

Présenté par :

<u>ZOUAOUI Mehdi</u> <u>SIO 2 - SISR</u> <u>15/11/24</u>


# **SOMMAIRE**

1. Les principales configurations	<u>Page 1 - 4</u>
2.Installation du serveur Web à l'aide de Nginx	Page 5 - 7
3.Installation et Configuration de PHPMyAdmin	Page 8 - 9
4.Installation de SSH	Page 10
5.Installation de WordPress	Page 10
6. Installation et Configuration de MariaDB	<u>Page 11 - 12</u>
7. Installation et Configuration de MariaDB	Page 12
8. Haute Disponibilité avec Corosync et Pacemaker	<u>rPage 13 - 15</u>




# 1. Les principales configurations

Ouvrez l'application Oracle Virtual Box puis importer l'OVA DEBIAN11 en FreeBSD avec 1 carte réseau en accès par pont.



Une fois l'OVA importée, nous l'ouvrons et nous y connectons.

login : sio mdp : sio



(la machine esclave sera pour plus tard qui sera une clone du maître)



### Se connecter en tant que root.

commande: su (ou) su -

<u>login</u>: root <u>mdp</u>: sio

Utilité: Permet d'obtenir les privilèges administratifs.

### Mettre à jour la liste des paquets.

commande : apt update

Utilité : Met à jour la liste des paquets pour s'assurer d'avoir les versions les plus récentes disponibles.

### Mettre à jour les paquets installés.

commande : apt upgrade -y

Utilité : Applique les mises à jour aux paquets installés pour corriger les failles de sécurité et améliorer la performance.

### Modifier le fichier de configuration réseau.

commande: nano /etc/network/interfaces







### Exemple de configuration pour une adresse IP statique :

auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 192.168.X.X. netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.X.X

Utilité : Configure les interfaces réseau pour définir une adresse IP fixe ou dynamique.

### Redémarrer le service réseau.

commande : systemctl restart networking

Utilité : Applique les modifications réseau sans redémarrer la machine entière.

### Changer le nom d'hôte.

commande: nano /etc/hostname

zouaoui-maitre <u>z</u>ouaoui-esclave

Utilité : Définit le nom d'hôte pour l'identification de la machine sur le réseau.

### Éditer le fichier hosts.

commande: nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 zouaoui-maitre 127.0.1.1 zouaoui-esclave

Utilité : Permet la résolution locale de noms d'hôte en associant des adresses IP à des noms de machine.



### Configurer les serveurs DNS.

commande: nano /etc/resolv.conf

domain sio.lan search sio.lan nameserver 172.31.0.240 nameserver 172.31.0.245

Utilité : Spécifie les serveurs DNS pour la résolution de noms de domaine.

### Tester la connectivité vers un serveur DNS externe.

commande: ping 8.8.8.8

Utilité : Vérifie la connectivité réseau en testant une adresse IP connue (Google DNS).

## Tester la résolution de noms de domaine.

commande: ping www.google.fr

Utilité : Vérifie que les serveurs DNS configurés peuvent résoudre les noms de domaine.

# 2. Installation du serveur Web à l'aide de Nginx.

Désinstaller Apache2.

commande : apt remove apache2 -y

Utilité : Désinstalle Apache2 pour éviter les conflits avec Nginx.

<u>Installer Nginx.</u>

commande : apt install nginx -y

Utilité : Installe le serveur web Nginx.

Installer PHP et PHP-FPM.

commande : apt install php php-fpm -y

Utilité : Installe PHP pour gérer les pages dynamiques et le module PHP-FPM pour le support avec Nginx.

Configuration du Site Web par Défaut dans Nginx.

Accéder au répertoire des sites disponibles

commande : cd /etc/nginx/sites-available

Utilité : C'est le répertoire où se trouvent les fichiers de configuration des sites pour Nginx.

Modifier le fichier de configuration du site par défaut.

commande: nano default

À la ligne 56, nous devons décommenter et adapter le numéro de version de PHP en remplaçant X.X par la version installée. Ensuite, il faudra sauvegarder les modifications.

Utilité : Configure le site par défaut pour servir des fichiers PHP et HTML depuis /var/www/html. Assurez-vous de modifier le chemin du socket PHP-FPM (php7.4-fpm.sock) en fonction de la version de PHP installée.

## Activer la configuration et redémarrer Nginx.

commande : In -s /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-enabled/

### systemctl restart nginx

Utilité: Active le site et applique les modifications de configuration.

Aller dans le répertoire racine du site web afin d'ajouter du contenu au site Web.

commande : cd /var/www/html

Utilité : Ce répertoire contient les fichiers qui seront servis par Nginx.



Créer ou modifier la page d'accueil.

commande : nano index.html

Utilité : Personnalise la page d'accueil du site web.

Créer un fichier phpinfo.php pour vérifier la configuration PHP

commande : nano phpinfo.php

Puis mettre dedans:

<?phpphpinfo(); ?>

Utilité: Ce fichier permet de vérifier la configuration PHP.

Redémarrer Nginx et PHP-FPM.

commande: systemctl restart nginx systemctl restart php7.4-fpm (ou la bonne version)

Utilité: Applique les modifications de configuration.

# 3. Installation et Configuration de PHPMyAdmin.

Télécharger PHPMyAdmin.

commande : wget "lien"

Utilité: Télécharge PHPMyAdmin depuis un lien donné.

Installer les outils nécessaires.

commande : apt install zip

apt install unzip

Utilité : Ces outils sont indispensables lors du téléchargement et de la décompression de fichiers lourds.

Renommer et déplacer les fichiers.

commande : mv "ancien nom" "nouveau nom"

Utilité : Permet de renommer un fichier ou de déplacer un fichier d'un répertoire à un autre.

Décompresser le fichier téléchargé.

commande : unzip "nouveau nom"

Utilité: Décompresse le fichier zip téléchargé.

Déplacer le dossier vers le répertoire web.

commande : mv "nouveau nom" /var/www/html

Utilité : Déplace le fichier PHPMyAdmin dans le répertoire web afin qu'il soit accessible via le serveur.

Accéder au répertoire PHPMyAdmin.

commande : cd /var/www/html/phpMyAdmin

Utilité : Accède au répertoire où PHPMyAdmin a été déplacé. Remplacez l'IP par l'adresse du serveur de base de données.

### Configurer PHPMyAdmin.

commande: cp config.sample.inc.php config.inc.php

Utilité : Crée une copie du fichier de configuration d'exemple pour personnaliser les paramètres.

# Éditez le fichier de configuration.

commande: nano config.inc.php

Utilité : Configure PHPMyAdmin en mettant à jour l'IP du serveur de base de données dans ce fichier.

Modifiez les permissions des fichiers et répertoires.

commande: chown -R www-data/var/www/html/phpMyAdmin

Redémarrer Nginx: systemctl restart nginx

Utilité : Change le propriétaire des fichiers pour que Nginx puisse les lire et écrire.



# 4. Installation de SSH.

Installer SSH.

commande : apt install ssh (ou) apt install openssh-server

Utilité : Permet d'établir une connexion à distance à la machine via SSH.

# <u>5. Installation de WordPress.</u>

Télécharger WordPress.

commande: wget https://wordpress.org/latest.zip

tilité: Télécharge la dernière version de WordPress en fichier en .zip.

<u>Décompresser et déplacer WordPress.</u>

commande : unzip latest.zip -d /var/www/html

Utilité: Décompresse et place WordPress dans le répertoire web.

Changer les permissions des fichiers WordPress.

commande : chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Utilité : Attribue les bonnes permissions pour garantir que le serveur web puisse accéder aux fichiers.



# 6. Installation et Configuration de MariaDB.

Installer MariaDB.

commande : apt install mariadb-server

Utilité : Installe MariaDB, une base de données compatible avec WordPress.

<u>Installer PHP MySQLi.</u>

commande : apt install php-mysqli

Utilité : Permet à PHP de se connecter et d'interagir avec MariaDB.

Accéder à la configuration de MariaDB.

commande : cd /etc/mysql/mariadb.conf.d

Utilité : Permet de modifier la configuration du serveur MariaDB.

Modifier le fichier de configuration.

commande: nano 50-server.cnf

Utilité : Changez la directive bind-address pour correspondre à l'IP de votre serveur de base de données.

<u>Se connecter à MariaDB en tant que root.</u>

commande: mysql -u root -p

Utilité : Ouvre une session MariaDB pour gérer la base de données.

Créer un utilisateur et lui attribuer des permissions.

commande : CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'sio'; GRANT ALL PRIVILEGES ON \*.\* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'sio'; FLUSH PRIVILEGES;

Utilité : Crée un utilisateur root qui peut se connecter depuis n'importe quelle IP et accorde-lui tous les privilèges sur toutes les bases de données.

Accorder des privilèges spécifiques à l'IP de votre serveur.

commande: ALTER USER 'root'@'172.31.4.81' IDENTIFIED BY 'sio';

Utilité : Permet à l'utilisateur root de se connecter depuis l'IP 172.31.4.81 avec le mot de passe sio.

# 7. Installation et Configuration de MariaDB.

Créer la base de données WordPress.

commande: CREATE DATABASE wordpress;

Utilité: Crée une base de données nécessaire à l'installation de WordPress.

commande: systemctl restart mariad

# <u>Accédez à l'URL du serveur.</u>

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL de votre serveur Web pour lancer l'installation de WordPress.

# Suivez les étapes d'installation.

Choisissez la langue, entrez les informations de la base de données, puis lancez l'installation.

Connectez-vous et commencez à personnaliser votre site WordPress.



# 8. Haute Disponibilité avec Corosync et Pacemaker.

<u>Installer Corosync et Pacemaker.</u>

commande: apt install corosync pacemaker crmsh

Utilité : Installe Corosync et Pacemaker, utilisés pour la gestion de clusters et la haute disponibilité.

Générer une clé Corosync.

commande : corosync-keygen

Utilité : Génère une clé nécessaire à la configuration du cluster.

Sauvegarder et modifier la configuration de Corosync.

commande : cp /etc/corosync/corosync.conf /etc/corosync/corosync.conf.save

Utilité : Génère une clé nécessaire à la configuration du cluster.


Cloner la machine Maître en Esclave et la configurer.

Modifiez le fichier pour ajouter un deuxième nœud et configurer le quorum.

commande: nano /etc/corosync/corosync.conf

Utilité : Modifie la configuration pour adapter le cluster à vos besoins, notamment pour

ajouter un nœud supplémentaire et configurer le quorum.



Commande de configuration de la ressource IP virtuelle (VIP).

commande : crm configure primitive IPFailover ocf:heartbeat:IPaddr2 params ip=172.31.4.80 cidr\_netmask=21

nic=eth0 iflabel=VIP

Vérification de la configuration de la ressource.

commande : crm status

Ajouter des options de monitoring à la ressource.

commande : crm configure edit IPFailover

<u>Modifiez les paramètres de la ressource pour inclure des options de monitoring.</u>

commande : primitive IPFailover ocf:heartbeat:IPaddr2 \ params ip="172.31.4.80" cidr\_netmask="255.255.248.0" \ nic="eth0" op monitor interval="30s" timeout="20s"

<u>Déplacer la ressource sur le nœud maitre.</u>

commande : crm resource move IPFailover zouaoui-maitre

Commande de configuration de la ressource Web.

commande:

## crm configure

crm(live)configure# primitive serviceWeb ocf:heartbeat:nginx configfile=/etc/nginx/nginx.conf op monitor interval=10s op start timeout=40s op stop timeout=60s crm(live)configure# commit crm(live)configure# quit

Commande pour grouper les ressources.

commande:

### crm configure

crm(live)configure# group servWP IPFailover serviceWeb meta migration-threshold="5"

crm(live)configure# commit crm(live)configure# quit

Vérifier l'état des ressources et de leur statut.

commande : crm status

```
root@zouaoui-maitre:~# crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2024-11-14 23:42:51 +01:00)
Cluster Summary:
    * Stack: corosync
    * Current DC: zouaoui-esclave (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
    * Last updated: Thu Nov 14 23:42:51 2024
    * Last change: Thu Nov 14 21:12:55 2024 by root via cibadmin on zouaoui-maitre
    * 2 nodes configured
    * 2 resource instances configured

Node List:
    * Online: [ zouaoui-esclave zouaoui-maitre ]

Full List of Resources:
    * Resource Group: servWP:
    * IPFailover (ocf:heartbeat:IPaddr2): Started zouaoui-maitre
    * serviceWeb (ocf:heartbeat:nginx): Started zouaoui-maitre
```

