浙江水学

本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础 实验名称: 使用三层交换机组网 名: 姓 学 院: 计算机学院 系: 计算机系 专 业: 信息安全 学 号: 指导教师: 张泉方

2020年10月31日

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口:
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口:
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。

Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机:
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。


五、 实验数据记录和处理

拓扑图:

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。



2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)


结果截图 (两个 PC 之间 Ping 不通):

```
PC1> ping 10.0.2.1
host (10.0.2.1) not reachable
```

```
PC2> ping 10.0.1.1
host (10.0.1.1) not reachable
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

配置截图:



配置后的结果截图:

Port	^ VLAN	Type			
0	1	dot1q			
1	1	access			
2	2	access			
3	1				
4	1	access			
5	1	access			
6	1	access			
500	2				

4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口

所属的 VLAN (命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 R1(config)#:

R1#config terminal

R1(config)#interface f0/0.1

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1

R1(config-subif)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface f0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2

R1(config-subif)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface f0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#exit

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC1> ip 10.0.1.1 255.255.255.0 10.0.1.2 Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.2

PC2> ip 10.0.2.1 255.255.255.0 10.0.2.2 Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.2.1 255.255.255.0 gateway 10.0.2.2
```

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

结果截图(换成你自己的):

```
PC1> ping 10.0.1.2

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=29.427 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=11.040 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.538 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.038 ms

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.457 ms

PC2> ping 10.0.2.2

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.843 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=6.964 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.612 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.235 ms

84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.235 ms

85 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=47.965 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

结果截图(2台PC能互相Ping通):

```
PC1> ping 10.0.2.1
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.548 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=13.389 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.357 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.137 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.344 ms

PC2> ping 10.0.1.1
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.705 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.119 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.252 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.147 ms
84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.327 ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

结果截图:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2

C 10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

```
Current configuration: 1559 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
!
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
```


```
!
ip tcp synwait-time 5
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 2
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/2
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface Serial0/3
 no ip address
```

```
shutdown
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
!
no cdp log mismatch duplex
!
control-plane
line con 0
```

```
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
end
```

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#vlan database

Switch2(vlan)#vlan 2

Switch2(vlan)#exit

Switch2#config terminal

Switch2(config)#interface f1/2

Switch2(config-if)#switchport access vlan 2

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#exit

配置的结果(换成你自己的,命令 show vlan 或者 show vlan-switch):

Switch2#show vlan-switch													
VLAN	Name				Stat	tus E	Ports						
1	default				act:	E E	Fa1/0, Fa1/1, Fa1/3, Fa1/4 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8 Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15						
2	VLAN0002				act:	ive E							
1002	fddi-default				act:	ive							
1003	3 token-ring-default					active							
1004	4 fddinet-default					active							
1005	5 trnet-default active												
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	No Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2			
1	enet	100001	1500						1002	1003			
2	enet	100002	1500						0	0			
1002	fddi	101002	1500						1	1003			
1003	tr	101003	1500	1005	0			srb	1	1002			
1004	fdnet	101004	1500			1	ibm		0	0			
1005	trnet	101005	1500			1	ibm		0	0			

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#config terminal

Switch2(config)#interface vlan 1

Switch2(config-if)#ip address 10.0.1.5 255.255.255.0

Switch2(config)#exit

Switch2(config-if)#interface vlan 2

Switch2(config-if)#ip address 10.0.2.5 255.255.255.0

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#exit

- 4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)
- 5. 按照前述拓扑图,给 PC3、PC4 配置 IP 地址,并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC3> ip 10.0.1.3 255.255.255.0 10.0.1.5
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.1.3 255.255.255.0 gateway 10.0.1.5
PC4> ip 10.0.2.4 255.255.255.0 10.0.2.5
Checking for duplicate address...
PC1: 10.0.2.4 255.255.255.0 gateway 10.0.2.5
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

结果截图(换成你自己的):

PC3 能 Ping 通自己的 VLAN 接口地址:

```
PC3> ping 10.0.1.5
84 bytes from 10.0.1.5 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.017 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp_seq=2 ttl=255 time=2.104 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.847 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.748 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.039 ms
```

PC4 能 Ping 通自己的 VLAN 接口地址:

```
PC4> ping 10.0.2.5
84 bytes from 10.0.2.5 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.320 ms
84 bytes from 10.0.2.5 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.109 ms
84 bytes from 10.0.2.5 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.144 ms
84 bytes from 10.0.2.5 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.763 ms
84 bytes from 10.0.2.5 icmp_seq=5 ttl=255 time=10.529 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

结果截图 (PC3、PC4 能互相 Ping 通):

```
PC3> ping 10.0.2.4

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.257 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.247 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.694 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.950 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.973 ms

PC4> ping 10.0.1.3

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.774 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.774 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.564 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.396 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.952 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图:

PC1→PC4 能 Ping 通

```
PC1> ping 10.0.2.4

10.0.2.4 icmp_seq=1 timeout

10.0.2.4 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.280 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.477 ms

84 bytes from 10.0.2.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.901 ms
```

PC2→PC3 Ping 不通

```
PC2> ping 10.0.1.3
host (10.0.2.2) not reachable
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#config terminal

Switch2(config)#interface f1/0

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#exit

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

结果截图(换成你自己的):

PC2→PC3 能 Ping 通

```
PC2> ping 10.0.1.3

10.0.1.3 icmp_seq=1 timeout

10.0.1.3 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.387 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=34.903 ms

84 bytes from 10.0.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=12.567 ms
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

结果截图(换成你自己的):

```
Switch2#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.2.0 is directly connected, Vlan2

C 10.0.1.0 is directly connected, Vlan1
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

(此处示例是截图形式,应换成文本形式)

```
Current configuration: 1922 bytes
!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption
!

hostname Switch2
!

boot-start-marker

boot-end-marker
!
```

```
!
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
no ip domain lookup
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 shutdown\\
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/0
```

```
no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/1
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
ļ
interface Serial0/2
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
interface Serial0/3
 no ip address
 shutdown
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet1/0
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet1/1
interface FastEthernet1/2
 switchport access vlan 2
interface FastEthernet1/3
interface FastEthernet1/4
interface FastEthernet1/5
interface FastEthernet1/6
interface FastEthernet1/7
interface FastEthernet1/8
```

```
interface FastEthernet1/9
interface FastEthernet1/10
interface FastEthernet1/11
interface FastEthernet1/12
interface FastEthernet1/13
interface FastEthernet1/14
interface FastEthernet1/15
interface FastEthernet2/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface Vlan1
 ip address 10.0.1.5 255.255.255.0
!
interface Vlan2
 ip address 10.0.2.5 255.255.255.0
!
ip forward-protocol nd
ļ
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp log mismatch duplex
ļ
```

```
control-plane
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
line aux 0
    exec-timeout 0 0
    privilege level 15
    logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 10
privilege level 15
    logging synchronous
line vty 0 4
    login
!
!
end
```

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?

路由器处于网络层,具有路由功能,可以将识别 IP 地址并转发。

- 二层交换机属于数据链路层设备,可以识别数据包中的 MAC 地址信息,根据 MAC 地址进行转发,并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。三层交换机将路由技术与交换技术合二为一,所以端口不可以配置 IP 地址。
- 2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗? 在 VLAN 虚拟局域网中,通常是一个物理接口对应一个 VLAN。在多个 VLAN 的网络

上,无法使用单台路由器的一个物理接口实现 VLAN 间通信,同时路由器有其物理局限性,不可能带有大量的物理接口。子接口可以打破物理接口的局限性,它允许一个路由器的单个物理接口通过划分多个子接口的方式,实现多个 VLAN 间的路由和通信。

使用物理接口也可以。

- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? VLAN 的 IP
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通 连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC? 不在同一个 VLAN 中
- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了? 需要一段时间建立路由表,寻找目标 PC 的地址。
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?
 - 三层交换机转发速率比路由器快。

路由器查找路由表是通过基于软件的CPU来查找,比二层交换机查找MAC地址表用的ASIC硬件芯片来得慢,另外路由器还得对数据进行拆封,解封动作,还改写了数据帧。

七、讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

有时候第一次 Ping 会有几个 timeout,但是第二次 Ping 同一个地址就会比较快地 Ping 通,是因为需要一段时间建立路由表,寻找目标 PC 的地址。

在应该 Ping 通的地方 Ping 不通时,怎么快速寻找解决方案和出错的原因。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

- 1. part1 两台 PC 不能 Ping 通各自的路由器子接口地址,经过检查是由于配置的时候 f0/0 端口是默认 关闭的没有打开,需要通过 no shutdown 命令开启;
- 2. part2 在删除 R1 后需要重新配置 PC1 和 PC2 的默认路由器地址为与 PC3 和 PC4 相同,而且在配置不同 VLAN 接口的 IP 地址时,要注意 exit,否则不会报错但是配置无效。
- 3. 由于这个神奇软件,本实验最好是在一段连续时间完成,否则断网之类的会遇到一些意想不到的问题只能重来。

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策:

可以对实验原理结合操作演示做一些讲解,在实验报告中提示一下某些需要注意的坑点,比如 part2 的 PC1 和 PC2 默认路由器地址需要改变等。

把 GNS 3 Guide 的内容直接插入到本实验报告模板里,会更有效率和有助于操作。