
Tree 需求文档

概述

树图(英文∶ tree)是一种树状结构的结构图表。一般只有一个根节点,根节点有多个子节点,子节点也有子节点。子节点和父节点的关系表示包含或从属等关系。

原型设计

标号	图表元素	元素名	具体要求(包括边界情况)
1	图表标题	title	 标题文本自适应图表宽度 标题不计入 chart padding 中 如果外部容器宽高减去 padding 值后发现无法插入标题,且 isScrolling 为 false,则标题不显示
2	节点	node	 节点不允许出现重叠 数据是树形的,而且每个节点的子节点数量是随机 节点不允许越过边界 子节点都是有顺序的,子节点按照逆时针排序
3	文本	text	每个节点的名称 name名称要显示完全不能遮挡叶子结点的文本位于节点后方,非叶子节点位于上方
4	连接线	link	可以设置颜色,宽度是一条光滑曲线连接父节点与子节点
5	提示框	tooltip	• 鼠标悬停在相应节点的文本上时显示该节点的值



配置需求

图表元素	配置项	配置要求
	titleIsShow	是否显示 title,默认值 false
	titleBackground	title 背景色,无配置使用默认值 #000
	titlePosition	title 位置, top 、bottom、left、right,默认 top
	titleTextMaxLength	title 标题长度,默认值 20
title	titleTextPosition	title 文字对齐方式,可选项:left、center、 right,默认 center
	titleFontSize	title 文字字号,默认值 16
	titleFontFamily	title 文字字体,默认值 Arial
	titleFontColor	title 文字颜色,默认值 #000
	leafNodeFill	叶子节点的填充色,默认值#80C67D
node	nonLeafNodeFill	非叶子节点的填充色,默认值#FFFFFF
node	nodeSize	节点的大小,默认值 5
	nodeBorderWidth	节点的边框宽度,默认值 2
	textShow	是否显示节点的文本,默认 true
text	textFontColor	text 文字颜色,默认值#000000
	textFontFamily	text 文字字体,默认值 Arial
	linkStrokeColor	连接线颜色,默认值#000000
link	linkStrokeOpacity	连接线透明度,默认值 0.8
	linkStrokeWidth	连接线宽度,默认值 2
	tooltiplsShow	是否显示提示框,详细信息,默认显示 true, tooltip 要求不能越界
tooltip	tooltipColor	内部颜色,默认值 #eee
	tooltipBorder	边框粗细,默认值 '1px solid'
	tooltipBorderRadius	边框圆角弧度,默认值 0

功能需求


注: 仅适用于根据配置需求显示的图表元素。

一、展示细节信息

hover 触发

图表 元素	元素 名	功能要求
文本	text	用户能够将鼠标悬浮在某一个叶子节点的 text 上,该 text 将显示一个 tooltip 展示细节信息,位置跟随鼠标位置,显示信息包括:text, 数据值

其他图表元素无该功能需求。




二、收起和展开非叶子节点


click 触发

图表	元素	功能要求
----	----	------

元素	名	
节点	node	点击非叶子节点,可以展开或收起此非叶子节点的所有子节点,同时整棵树的布局发生变化,使调整后的各元素不会互相遮挡,如下图。

其他图表元素无该功能需求。





三、放大缩小和移动

用户可以用鼠标拖动该树图, 改变其在页面的位置, 还可以缩放树图的大小

