


# 作業系統(Operating Systems)

Course 2: Computer-System Structures(電腦系統結構)

授課教師:陳士杰

國立聯合大學 資訊管理學系






- CPU與I/O的運作方式
- 硬體資源的保護 (Hardware Resource Protection)
  - 基礎設施 (前題): 雙模式運作 (Dual Mode)、特權指令 (Privileged Instructions)
  - I/O保護 (I/O Protection)
  - 記憶體保護 (Memory Protection)
  - CPU保護 (CPU Protection)
- Interrupt 處理程序、種類
- Interrupt vs. Trap



### ■電腦系統的操作

- 每一個Device Controller負責一個特定型態的裝置。
- I/O devices 和 CPU 可以<u>同時執行並競爭Memory</u>。
- 每一個Device Controller有自已的<u>local buffer</u> (暫存器)
- 在電腦系統中,發生一個事件時,通常是由硬體或軟體產生中斷 (Interrupt)來通知。
- 近代的作業系統是中斷驅動 (Interrupt Driven) 式。








### |中斷 (Interrupt)

- 中斷 (Interrupt) 是電腦架構中一個重要的部份,每個電腦的設計均擁有自已的中斷技術。
- 在0.S. Area內會存在 :
  - 中斷向量表 (Interrupt Vector)
  - 一組中斷服務程式 (Interrupt Service Routine; ISR)








- 1) <u>0.S.要求系統 (CPU)暫停目前Process的執行</u>,同時保存其當時執行的狀態。
- 2) 根據Interrupt ID去查詢Interrupt Vector, 以便可以 找到相對應ISR之起始位址。
- 3) Jump to 相對應的ISR之起始位址,系統<u>執行ISR</u>。
- 4) ISR執行完畢,<u>將控制權交回給0.S.</u>。
- 5) Resume原先中斷前的Process之執行(原則上)。









#### External Interrupt

- ■由CPU以外的週邊設備所引發。
  - e.g. Machine Check, I/O Complete, Device Error.

#### Internal Interrupt

- 由CPU本身所引發。
  - e.g. Overflow, 除以O, 執行到illegal Instruction.

#### Software Interrupt

- 當User Process於執行過程中,若需要0.S.提供服務時,則User Process會發出此中斷通知0.S.,提供所指定的Service,亦稱Trap(陷阱)。
  - e.g. System Call.





#### Interrupt v.s. Trap


#### Interrupt

- Hardware-Generated Interrupt.
  - I/O device 發出 "I/O Complete"中斷

#### Trap

- **Software-Generated Interrupt.** 
  - User Process需要0.S.提供時會發出
  - 當有錯誤的數學運算 (Arithmetic Errors) 發生時 (e.g., 除0)









## ■CPU與I/O的運作方式


- Polling I/0 (詢問式I/0)
- Interrupt I/0 (中斷式I/0)
- DMA





### Polling I/O (詢問式I/O)

● 也可以稱Busy Waiting I/O、Programmed I/O。



- General Register: 供CPU設定I/O命令, 即接收命令之用。
  - Buffer Register: 資料在傳送時, 暫存資料之用。

#### ● Polling I/O執行步驟:

- 1) 工作P<sub>1</sub>發出I/O Request (向0.S.請求)
- 2) 由0.S.透過CPU來設定I/O command to general register
- 3) I/0運作
- 4)  $P_1$  wait for I/O complete
- 5) CPU切給P<sub>2</sub>執行
- 6) CPU會不斷去詢問I/O Device其I/O運作之結果完成與否



- CPU設定完I/O Command後, CPU雖然會將其切換給其它的 Process執行, 然而在執行的過程中, CPU仍需耗費大部份 時間來監控I/O運作的執行。所以CPU雖然看起來很busy, 但實際對Process之執行進度助益不大。
  - CPU並未全部投入在Process的執行, 浪費許多Polling Time
- ∴ 對Process的Throughput (產能)無益。






### Interrupt I/O (中斷式I/O)

- Interrupt I/O執行步驟 (前①~⑤同Polling I/O):
  - 6) I/O完成後, Controller會發出 "I/O Complete" Interrupt通知O.S.
  - 7) 暫停目前的Process  $(P_2)$ 的執行 (會保留相關資料)
  - 8) O.S.會根據Interrupt ID, 查詢Interrupt Vector, 取出對應的Interrupt Service Routine (ISR) 之起始位址
  - 9) 執行相對應的ISR
  - 10) ISR完成後, 0.S.通知P<sub>1</sub>其I/0 Request已完成 (Complete), 將P<sub>1</sub>的 Wait state改成Ready state
  - 11) 恢復P<sub>1</sub>的執行 (依據CPU排班法則挑選Process執行)










### DMA (Direct Memory Access) 直接記憶體存取

- DMA Controller負責Memory 與I/O Device之間的資料傳輸, 傳輸過程中不需CPU的參與或監督,故可再增加CPU Utilization (利用度)與Throughput (產能) (∵CPU有更多的時間投入在Process的執行上)。
- 通常用在高速的<u>Block-Transfer</u> I/O Device (e.g., Disk)。
- DMA也會發出中斷,只是<u>發出的時間點</u>與Interrupt I/O不同。





### 第②步只作I/O command的設定嗎?






#### CPU設定DMA Controller的運作有哪些

- I/O Command (e.g., r/w)
- Physical Device Location (e.g., Track, Sector)
- Memory Location
- Counter (表示: 傳輸量的大小)
  - 傳輸量到達了之後才會發出中斷。



#### 有無DMA Controller的區別







### CPU與DMA之間對Memory的運作方式

DMA與CPU之間對Memory都是以Interleaving (交替)的方式運行。此時所採用的技術稱為 "Cycle" (週期偷取)。

# What is Cycle Stealing?





● 機器指令的執行週期有5個Stages:

IF: Instruction Fetch

**DE:** Decode

FO: Fetch Operand

IF DE FO EX WM

**EX: Execution** 

**WM: Write Result to Memory** 

哪些Stage會做Memory Access:

■ 一定會:IF Stage

■ 不一定會: FO Stage, WM Stage



● FO與WM這兩個Stage, CPU有可能不會去對Memory 進行存取, DMA Controller可以去steal (偷) 這兩個 Stage的時間進行Memory與I/O Devices 之間的資料 傳輸, 且不會影響到對Memory的存取與指令的執 行。

### CPU若與DMA發生Memory Conflict (衝突) 時如何處置?






### CPU與DMA發生Memory Conflict時之處理

- 萬一CPU與DMA Controller同時欲爭取Memory的使用而發生Memory Conflict時,此時0.S.會給予DMA Controller較高的優先權。
  - 由<u>資源服務要求較少</u>的行程優先服務,可以得到<u>較少</u>的平均等待時間 (由0.S.來判斷)。
    - 因為CPU一直在RUN,所以CPU對Memory的需求量很高。
    - 而DMA對Memory的需求量較少,因為它只在有需要時才執行。



#### 分配資源通則



#### • 例外:

■ 以Real Time System 來說,CPU要給CPU Bound Job較高的優先權。






## ■儲存體結構 (Storage Structure)

- 主記憶體 (Main Memory)
  - CPU唯一能夠直接存取的外接儲存區域。
  - 容量小,具揮發性 (Volatile)。
- ●輔助儲存體 (Secondary Storage)
  - 為主記憶體的擴展, 具非揮發性 (Nonvolatile) 的大容量記憶體。



### 儲存體裝置的階層 (Storage Hierarchy)

- 速度
- 成本
- 容量
- 揮發性



- 為何要談Storage Hierarchy?
  - 兼顧Access Speed與Cost之平衡。



### 暫存器 (Storage Hierarchy)

- Program Counter (PC; 程式計數器)
  - 暫存下一條指令所在之Memory Address
- Instruction Register (IR; 指令暫存器)
  - 暫存由Memory中取出的指令, 以便待會供Control Unit 解碼
- Memory Data Register (MDR; 記憶體資料暫存器)
  - 暫存欲取出或存入Memory的data或intermediate results (中間結果)之用
- Memory Address Register (MAR; 記憶體位址暫存器)
  - 暫存欲取出或存入Memory的data或intermediate results (中間結果)所在之
    Memory Address
- Process Status Word (PSW; 行程狀態字元)
  - 記錄ALU執行指令後的狀態 (ex: 是正或負, 是否為O, 有無overflow, ...)
- ✿ Base Register/Limit Register (基底暫存器/限制暫存器)
  - Base Register: 記錄Program執行的起始位置
  - Limit Register: 記錄Program所需記憶體大小



### 快取記憶體 (Cache Memory)

- 目的: 改善CPU對主記憶體之存取速度。
- 作法:
  - 將記憶體中經常被存取的區域之內容置於Cache Memory中。CPU 未來存取指令或資料時,會先到Cache Memory中尋找。若Hit(命中),則無須到Memory中存取;否則才會到Memory中存取。
- 若Cache Memory Hit Ratio高,則Performance佳。
  - □ 快取記憶體的設計是用來<u>節省資料收尋的時間</u>。然而,快取記憶體的容量加倍,並不代表速度也會加倍,是跟資料命中率有很大的關係,也就是有多少次數能準確找出資料。
- 在硬體系統中, 快取記憶體分為兩種:

  - L1快取比L2快取記憶體快, 所以CPU找尋資料時, 會先從L1快取尋 找, 找不到再從L2記憶體尋找, 最後才到主記憶體裡 (RAM) 尋找。




#### Cache Memory之更新策略

#### Write Through

- Def: 一旦Cache內容更新, 立刻寫回Memory
- 優點: Cache與主記憶體內容一致
- 缺點: 耗時, 喪失使用Cache memory之好處 (尤其是Write指令很頻繁時)

#### Write Back

- Def: 當Cache 內容要被置換出去時, 才將更改後的內容寫回主記憶體中
- 優點:節省時間
- 缺點: Cache與主記憶體內容可能不一致





- 在多重處理器 (Multiprocessor) 的環境下,由於不同的行程 與處理器都能夠並行地執行同一個工作,如果有一個正 在處理的資料被更新,則更新後的資料一致性問題則是 一個重大的考驗。而這個問題在分散式 (Distributed) 作業 環境下更是一個常見的問題。
- 由於快取記憶體的容量有限制,所以快取記憶體管理的 策略是必要(第9章)



### 主記憶體 (Main Memory)


● 主要可區分成下列兩種:

RAM ROM

Random Access Memory	Read Only Memory		
資料可隨意存取	資料只能唯讀,不能重寫入		
Power off, 資料隨即消失 (揮發性)	Power off, 資料仍存在 (非揮發性)		
容量大	容量小		




#### ● 市面上的RAM有:




Synchronize DRAM (SDRAM)

168pin DIMM RAM Model



**Direct Rambus DRAM** 



Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM)


#### ● ROM可分成:

- PROM (Programmable ROM): 只允許使用者寫入一次資料, 即無法更改。
- EPROM (Erasable PROM): 允許使用者多次寫入, 可用紫外線照射使其內部資料消失。
- EEPROM (Electrically EPROM): 利用電流的方式消除資料。
- Flash Memory or Flash ROM: 具低耗電性,可透過BIOS廠商提供的更新程式來更改資料,凡支援隨插即用的電腦都必須使用Flash Memory來儲存BIOS。



### 磁碟 (Magnetic disks)

- 磁碟的每個Disk,都被邏輯性地 劃分成數個磁軌(Tracks),而每個 磁軌又被劃分出數個磁區 (sectors)。
- 磁碟裝置和電腦間資料傳送是由磁碟控制器來決定。要完成一個磁碟的IO動作,電腦利用訊息的方式將命令傳送到磁碟控制器中,由磁碟控制器操作磁碟機的硬體,以完成這個命令。
- 在磁碟控制器中,通常會有一個 內附的暫存器,磁碟機的資料傳 送是將資料從磁碟表面移到暫存 器中,再由暫存器將資料傳送到 電腦。





### 磁碟存取時間 (Disk Access Time)

- 磁碟存取時間 (Disk Access Time)是由下列三個時間的加總:
  - 尋找時間 (Seek Time): 將Read/Write Head移到指定Track上方所花的時間。
  - □ 旋轉潛伏時間 (Rotational Latency Time): 將欲Access的Sector轉到 Read/Write Head下方所花的時間。
  - 傳輸時間 (Transfer Time): 資料在Disk及Memory之間的傳輸時間。
- 上述三者以Seek Time 耗時最多(∵是機器動作)。




Level	1	2	3	4
Name	registers	cache	main memory	disk storage
Typical size	< 1 KB	> 16 MB	> 16 GB	> 100 GB
Implementation technology	custom memory with multiple ports, CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS DRAM	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 – 25	80 – 250	5,000.000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5000 - 10,000	1000 – 5000	20 – 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	CD or tape






- 當User Process發出I/O Request 後, 系統的控制權多久會交 還給User Process?
  - 闡 即: User Process 可不可以繼續往下執行?
- 有兩種架構:
  - Synchronous I/O structure (同步I/O架構)
  - Asynchronous I/O structure (非同步I/O架構)





# 同步I/O結構 (Synchronous I/O Structure)

- 是當I/O完成運作後才會將控 制權交還給User Process。
- Process可藉由Busy Waiting Loop 或特殊的Wait指令來達到等待 的目的。
- 討論:
  - **優點**:在一段時間內<u>只有一個I/0</u> <u>請求產生</u>。∴當I/0 Complete 中 斷產生時, 0.S.即知是由何種 Device發出。
  - **□ 缺點:**不支援<u>並行的I/0處理</u>。








## 非同步I/O結構 (Asynchronous I/O structure)

- 立刻將控制權交還給UserProcess, 不需空等I/O運作完成。
- 在一段時間內可有多個I/ORequest同時發生。
- 0.S.必須有一個 "Device Status Table"以記錄各種Device的位
   址、使用狀況和位於某Device 的I/0請求之執行狀況。





## 装置狀態表 (Device-Status Table)

裝置:讀卡機一號 狀態: 閒置 印表機要求 裝置:印表機三號 位址:38546 狀態:忙碌 長度:1372 裝置:磁碟一號 狀態:閒置 裝置:磁碟二號 狀態: 閒置 磁碟三號要求 磁碟三號要求 裝置:磁碟三號 檔案:xxx 檔案:yyy 狀態: 忙碌 指令:讀取 指令:寫入 位址: 03458 位址: 43046 長度:20000 長度:500





# ■硬體保護 (Hardware Protection)

- 基礎設施(前題):
  - 雙模式運作 (Dual-Mode Operation)
  - 特權指令 (Privileged Instruction)
- 三種硬體保護
  - I/O 保護 (I/O Protection)
    - 防止User Program 直接使用I/O設備
  - 記憶體保護 (Memory Protection)
    - 防止User Program
       誤用記憶體空間
       (如:系統區域、其它Program
       所在區域)
  - CPU保護 (CPU Protection)
    - 防止User Program無限期佔用CPU





## 實施Protection的前題

- 系統必須提供Dual-Mode運作。
- 必須將<u>會引起系統危害的指令</u>,設定為特權指令 (Privileged Instruction)。





## 雙模式運作 (Dual-Mode Operation)

- 系統運作的狀態可分為兩種:
  - Monitor Mode (監督模式)
    - <u>0.S.的System Process可以執行的狀態</u>。在此模式下, 0.S.掌控 對系統的控制權, 只有0.S.的工作才可運行, User Program不允 許在此Mode下運作。
    - 又稱 Supervisor Mode、System Mode 或是 Kernel Mode
    - 在此Mode下,才<u>有權利執行特權指令 (Privileged Instruction)</u>
  - User Mode (使用者模式)
    - User Program 在此模式下允許被執行,即User Program可執行時 的系統狀態
    - 在此模式下,不能執行特權指令,否則會引起 "illegal instruction error",產生錯誤中斷 (Trap), 0.S.會強迫Process中止



## 硬體對Dual-Mode製作的支援

● Dual-Mode需要硬體的額外支援, 即提供一個模式 位元 (Mode Bit) 用以區分此兩種模式, 通常

■ 0:表示Monitor Mode

■ 1:表示User Mode



#### Dual-Mode的目的

- 對重要的 H.W. Resource 實施 Protection, 將可能會 引起系統危害的指令設定成特權指令。
- 由於User在User Mode下無法執行特權指令,故可 <u>防止User Program執行這些特權指令,對系統或是</u> <u>其它User Program造成危害</u>。





## 特權指令的種類

- I/0指令
- 與記憶體管理有關的暫存器之修改指令
- 與Timer設定有關的指令
- Enable/Disable Interrupt 指令
- 系統停止 (Halt) 指令
- 從使用者模式改變到監督模式的指令







## ■I/O保護 (I/O Protection)

- 防止User Program在執行時,直接使用I/O Device。User
   Program必須透過0.S.提出I/O Request,再由0.S.控制I/O運作,並將I/O Result告知User Program。
- 執行流程:
  - 發出 I/O Request, 即System Call, 會伴隨一些Trap, 以轉換Modes
  - 執行相對應的I/O服務
  - I/0回傳結果給0.S.
  - 0.S.再將結果回傳給User Program














#### I/O保護的作法

- 必須靠下列機制配合實現:
  - 系統必須提供Dual Mode運作。
  - 所有I/O指令皆設為特權指令。
  - 必須保護<u>Interrupt Vector及ISR所在的Memory Area</u>不被 User Program更改,以防止User Program在Monitor Mode 下,取得對系統的控制權。




## 若User Program可更改Interrupt Vector



(此時User Program在Monitor Mode 下執行)



## 若User Program可更改ISR



(此時User Program亦可在Monitor Mode 下執行)





# ■記憶體保護 (Memory Protection)

● 保護執行中的程式(或0.S.)不會被其它程式所干擾。

#### **Monitor Area的保護**:

• 保護Monitor (0.S.) 所在的區域不被User Program修改。

#### ■ <u>各個User Area的保護</u>:

 對各個User Program所在的Memory Area進行保護,以防止User Program之間企圖更改其它User Program所在的Memory Area。






## Monitor Area保護的作法

- 有兩種作法:
  - 使用Fence Register
  - 讓Monitor Area與User Area往相反方向增長




## 方法一:使用Fence Register

● Fence Register (界限暫存器)是用來記錄0.S.的大小 (Limit)。





User Program執行時,對於欲存取的Memory Address做下列的檢查流程:



● 需將會修改或設定Fence Register的指令設為特權指令。



- 若0.S.所在的區域大小動態改變,會造成User
   Process 的執行起始位置有所改變,此時所有的
   User Program皆須重新定址。
- 需靠Dynamic Binding支援,且Execution Performance 變差。(ch. 8)

為什麼O.S.所在的區域大小會改變?




- 0.S.通常有許多的錯誤處理程序,但不會一次就 全部載入到記憶體中。
- 當有一個錯誤發生,而0.S.在記憶體中查不到對應的處理程序時,就會利用Dynamic Loading的方式(即: Load on Call) 從Disk中載入相對應的處理程序,所以0.S.的大小會改變。





#### 方法二: Monitor Area與User Area往反向增長


- Monitor Area:由低往高擺。
- User Area:由高往低擺。






# 各個User Area的保護

- 使用一套Register來實作:
  - 🛮 Base Register (基底暫存器)
  - Limit Register (限制暫存器)
- Base Register用來記錄UserProgram的起始位址。
- Limit Register用來記錄UserProgram的大小。





User Program執行時,對於欲存取的Memory Address做下列的檢查流程:



需將會修改或設定Base/Limit Register的指令設為特權指令。





## ■CPU保護 (CPU Protection)

- 防止User Program長期 (甚至無窮) 霸佔CPU而不釋放之狀況。
- 0.S.會規定出一個User Program使用CPU time的合理最大值。 一旦Process獲取CPU控制權時,會將此值設定給<u>Timer(計時</u>器),隨著Process的執行,Timer值會逐漸遞減直到Timer值為0。此時,Timer會發出一個"Time Out"的Interrupt通知0.S., 0.S.此時可以強迫Process放棄CPU。
- Timer值之設定更改指令須設為特權指令。





- CPU Protection
- Time Sharing System
  - 即:製作R-R Scheduling
- DMA Controller設定中,傳輸量 (Counter) 大小的設定
- 時鐘 (Clock; 即系統時間)



# 補充






## 補 1. Dynamic Binding 簡介

## ● Binding (繋結)

#### Def:

- 決定程式執行的起始位置。即:程式要在記憶體的哪個地方開始執行。
- 當程式執行的起始位置決定了,則連帶地程式內的資料或變數之所處記憶體位置也就決定了。
- Binding的時期可能有三個:
  - Compiling Time (編輯時期)
  - Loading Time (載入時期)
  - Execution Time (執行時期)





■ Def: 在Execution Time才決定程式執行的起始位址,表示 在程式執行期間,可任意變更其起始位址

