

《Rust语言与内存安全设计》 第13讲智能指针(续)

课程负责人: 陈文清 助理教授 chenwq95@mail.sysu.edu.cn


2023年11月22日



- 引用——安全的指针
- 原始指针
- 智能指针
 - > Box<T>
 - > Rc<T>
 - > Arc<T>
 - > Cell<T>
 - > RefCell<T>



- 引用 (Reference) ——安全的指针
 - ▶ 类似C语言中的指针,通过 "&" 或 "&mut" 符号;



➤ String和 &str (字符串切片)



■ 原始指针 (Raw Pointers)

- ▶与引用一样,原始指针可以是不可变的或可变的,分别写为*const T和 mut T;
- ▶ 星号(*) 不是解引用运算符; 它是类型名的一部分
- ➤ Unsafe Rust

- 允许同时拥有mutable和immutable 借用
- 并不能保证能指向valid memory
- 允许空指针
- 没有实现自动的内存清理;
- (关于unsafe rust之后会详细展开)

```
fn main() {
    let mut num = 5;
    let r1 = &num as *const i32;
    let r2 = &mut num as *mut i32;

    unsafe{
        *r2 = *r2 + 1;
    }
    println!("{:?}", r1);
    println!("{:?}", r2);
    println!("{:?}", num);
}
```




- ▶ 智能指针是一种类似于指针的数据结构,同时具有附加的元数据和功能。
- ➤ 智能指针通常使用结构体实现。与普通结构体不同,智能指针实现了 Deref 和 Drop 特性。



- ➤ Drop Trait允许你自定义在智能指针实例超出作用域时运行的代码。(执行 drop 方法)
- ➤ Deref Trait允许智能指针结构体的实例表现得像一个引用,这样你可以编写代码以处理引用或智能指针。(解引用)



- ➤ Box<T>: Boxes allow you to store data on the heap rather than the stack.
- ▶ 例: 创建一个递归链表





```
fn main() {
    let result = heap();
}

fn heap() -> Box<i32> {
    let b = Box::new(23);
    b
}
```

▶ 回顾关于heap和stack上为Box<T>分配内存的案例

Box<T>


- 具有指向堆内存块的唯一指针
- Box<T>有哪些局限性?

Rc<T>

- 如果我想拥有指向同一堆内存块的多个指针,该怎么办?
- 回想一下借用规则:可以有多个不可变引用,或者最多有一个可变引用。
- Rc <T>允许你对堆内存块拥有多个不可变引用(即我们不能修改这块内存)
 - 我们为什么需要这个?
 - 答: Rust 的借用检查规则!
- 注意:如果你创建了引用循环,可能会导致内存泄漏! (如果你需要引用循环,你需要将其他智能指针类型加入到组合中)

Example: Adding Multiple Views to Our List

- 如果我们希望我们的链表能够相互"相交",以便它们可以在数据结构不可变的情况下共享某些部分,该怎么办?(这是函数数据结构中常见的范式)
- 这可以让我们看到数据结构的"历史"!
- 这些有时被称为持久的数据结构;
- Playground示例
 - 开始
 - 结束



图片: https://doc.rust-lang.org/book/ch15-04-rc.html



- ➤ Rc<T>: Reference Counted Smart Pointer (引用计数智能指针,用于单线程)。
- ➤ Arc<T>: Atomic Reference Counting Smart Pointer(原子引用计数智能指针,用于多线程,在之后多线程课程中介绍)。



- ➤ Rc<T>: Reference Counted Smart Pointer (引用计数智能指针,用于单线程)。
 - ➤ 通过使用 Rust 类型 Rc<T> 来明确启用多所有权;
 - ▶ 想象 Rc<T> 就像家庭房间里的一台电视。
 - ▶ 当有人进来看电视时,他们打开它。
 - > 其他人可以进入房间并观看电视。
 - > 当最后一个人离开房间时,他们关闭电视,因为它不再被使用。



■ 智能指针 (Smart Pointers)

> Rc<T>

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
   Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
fn main() {
   let a = Cons(5, Box::new(Cons(10,
Box::new(Nil)));
   let b = Cons(3, Box::new(a));
    let c = Cons(4, Box::new(a));
```

```
enum List {
    Cons(i32, Rc<List>),
    Nil,
use std::rc::Rc;
use crate::List::{Cons, Nil};
fn main() {
   let a = Rc::new(Cons(5,
Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil))));
    let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
    let c = Cons(4, Rc::clone(\&a));
```

W H T WARE ENGINEERS

■ 智能指针 (Smart Pointers)

> Rc<T>

```
fn main() {
   let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
   println!("count after creating a = {}", Rc::strong_count(&a));
   let b = Cons(3, Rc::clone(\&a));
    println!("count after creating b = {}", Rc::strong_count(&a));
        let c = Cons(4, Rc::clone(\&a));
        println!("count after creating c = {}", Rc::strong_count(&a));
   println!("count after c goes out of scope = {}", Rc::strong_count(&a));
```

```
count after creating a = 1
count after creating b = 2
count after creating c = 3
count after c goes out of scope = 2
```

注意:上述引用为 immutable references.

help: trait `DerefMut` is required to modify through a dereference, but it is not implemented for `Rc<T>`



■ 课堂练习



■ 智能指针 (Smart Pointers)

- ➤ Cell<T>与RefCell<T>
 - ➤ 借用规则存在很多限制,比如不能同时存在2个mutable borrow;
 - ▶ 但当与引用计数结合时,其限制过于严格;
 - ▶ 因此Rust提供"内部可变性",通过Cell<T>与RefCell<T>实现;
 - Neither Cell<T> nor RefCell<T> are thread safe

cannot assign to data in an `Rc`
trait `DerefMut` is required to modify through a
dereference, but it is not implemented for
`Rc<List>` rustc(E0594)



- > Cell<T>
 - ➤ In this example, you can see that Cell<T> enables mutation inside an immutable struct (可以看到Cell<T>允许在一个不可变的结构体内开启内部可变性).

8

```
use std::cell::Cell;
struct SomeStruct {
    regular_field: u8,
    special_field: Cell<u8>,
fn main(){
    let my_struct = SomeStruct {
        regular_field: 0,
        special_field: Cell::new(1),
    };
    let new_value = 100;
    // ERROR: `my_struct` is immutable
    // my_struct.regular_field = new_value;
    // WORKS: although `my_struct` is immutable, `special_field` is a `Cell`,
    // which can always be mutated
    my_struct.special_field.set(new_value);
    assert_eq!(my_struct.special_field.get(), new_value);
```

8

```
use std::cell::Cell;
struct SomeStruct {
    regular_field: u8,
    special_field: Cell<u8>,
fn main(){
    let my_struct = SomeStruct {
        regular_field: 0,
        special_field: Cell::new(1),
    };
    let new_value = 100;
    // ERROR: `my_struct` is immutable
    // my_struct.regular_field = new_value;
    // WORKS: although `my_struct` is immutable, `special_field` is a `Cell`,
    // which can always be mutated
    my_struct.special_field.set(new_value);
    assert_eq!(my_struct.special_field.get(), new_value);
```



- > RefCell<T>
 - > A mutable memory location with dynamically checked borrow rules.
 - ➤ Cell<T> implements interior mutability by moving values in and out of the Cell<T>.

 To use references instead of values, one must use the RefCell<T> type.
 - Many shared smart pointer types, including Rc<T> and Arc<T>, can only be borrowed with &, not &mut. Without cells it would be impossible to mutate data inside of these smart pointers at all.



- > RefCell<T>
 - ▶ 具有"动态检查的借用规则的"可变内存位置。
 - ➤ Cell<T>通过在Cell<T>中移动值来实现内部可变性。要使用引用而不是值,必须使用RefCell<T>类型。
 - ▶ 许多共享的智能指针类型,包括Rc<T>和Arc<T>,只能通过&而不是&mut进行借用。如果没有Cell,在这些智能指针内部是无法修改数据的。

RefCell<T>

- RefCell 通过提供内部可变性,让你能够"欺骗"编译器
- 也就是说, 你可以共享对 Cell 的引用, 但你可以改变它里面的内容!
- 它的new函数不进行堆分配
- 这仍然是安全的,因为它将在"运行时"强制执行借用规则(但这现在是一个额外的成本)
- (try_)borrow/borrow_mut

借用规则:

- 1. 在任意给定时刻,只能拥有一个可变引用或任意数量的不可变引用(而不是两者)。
- 2. 引用必须总是有效的。

RefCell<T>

- RefCell 通过提供内部可变性,让你能够"欺骗"编译器
- 也就是说, 你可以共享对 Cell 的引用, 但你可以改变它里面的内容!
- 它的new函数不进行堆分配
- 这仍然是安全的,因为它将在"运行时"强制执行借用规则(但这现在是一个额外的成本)
- (try_)borrow/borrow_mut
- 常见模式: Rc<RefCell<T>>
- 在更复杂的数据结构中,你会经常看到这种情况,其中多个指针指向同一块数据,这需要支持可变性



■ 智能指针 (Smart Pointers)

借用规则的一个推论是当有一个不可变值时,不能可变地借用它。例如,如下代码不能编译:

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &mut x;
}
```

如果尝试编译,会得到如下错误:



■ 智能指针 (Smart Pointers)

借用规则的一个推论是当有一个不可变值时,不能可变地借用它。例如,如下代码不能编译:

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &mut x;
}
```

如果尝试编译,会得到如下错误:

然而,特定情况下,令一个值在其方法内部能够修改自身,而在其他代码中仍视为不可变,是很有用的。值方法外部的代码就不能修改其值了。RefCell<T> 是一个获得内部可变性的方法。



```
► Run | Debug
fn main(){
   let mut x: i32 = 5;
    let y: RefCell<i32> = RefCell::new(10);
    let a: \&mut i32 = \&mut x;
    let mut b: RefMut<'_, i32> = y.borrow_mut();
   *a += 1;
    *b += 1;
    println!("{}, {}", x, *b);
```



■ 智能指针 (Smart Pointers)

- RefCell 在 "运行时"强制执行借用规则(但这现在是一个额外的成本)
- (try_)borrow/borrow_mut

借用规则:

- 1. 在任意给定时刻,只能拥有一个可变引用或任意数量的不可变引用(而不是两者)。
- 2. 引用必须总是有效的。



■ 智能指针 (Smart Pointers)

```
► Run | Debug
fn main(){
    let mut x: i32 = 5;
    let y: RefCell<i32> = RefCell::new(10);
    let a: \&mut i32 = \&mut x;
    let mut b: RefMut<'_, i32> = y.borrow_mut();
    let c: Ref<'_, i32> = y.borrow();
    *a += 1;
    *b += 1;
    println!("{}, {}", *c, *b);
```

Q:上述代码预期的运行结果?



```
▶ Run | Debug
fn main(){
   let mut x: i32 = 5;
   let y: RefCell<i32> = RefCell::new(10);
   let a: \&mut i32 = \&mut x;
    let mut b: RefMut<'_, i32> = y.borrow_mut();
    let c: Ref<'_, i32> = y.borrow();
   *a += 1;
   *b += 1;
    println!("{}, {}", *c, *b);
```



```
struct SomeStruct {
   regular field: u8,
    special_field: RefCell<u8>,
▶ Run | Debug
fn main(){
    let my_struct: SomeStruct = SomeStruct {
        regular_field: 0,
        special field: RefCell::new(1),
   let new value: u8 = 100;
   let mut special_field_ref: RefMut<'_, u8> = my_struct.special_field.borrow_mut();
   *special_field_ref = new_value;
   println!("{:?}", *special_field_ref);
```



■ 智能指针 (Smart Pointers)

- RefCell 在 "运行时"强制执行借用规则(但这现在是一个额外的成本)
- (try_)borrow/borrow_mut

借用规则:

- 1. 在任意给定时刻,只能拥有一个可变引用或任意数量的不可变引用(而不是两者)。
- 2. 引用必须总是有效的。

Rc<RefCell<T>>: 多所有权 + 内部可变性

是否会与借用规则冲突呢?

Rust#[derive(Debug)]

■ 智能指针(S


```
enum List {
   Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
   Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
fn main() {
   let value = Rc::new(RefCell::new(5));
   let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));
   let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(6)), Rc::clone(&a));
   let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(10)), Rc::clone(&a));
   *value.borrow_mut() += 10;
    println!("a after = {:?}", a);
    println!("b after = {:?}", b);
   println!("c after = {:?}", c);
}
a after = Cons(RefCell { value: 15 }, Nil)
b after = Cons(RefCell { value: 6 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
c after = Cons(RefCell { value: 10 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
```



```
#[derive(Debug)]
enum List {
   Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
    Nil,
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
fn main() {
    let value = Rc::new(RefCell::new(5));
    let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));
    let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(6)), Rc::clone(&a));
    let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(10)), Rc::clone(&a));
    *value.borrow_mut() += 10;
    println!("a after = {:?}", a);
    println!("b after = {:?}", b);
    println!("c after = {:?}", c);
a after = Cons(RefCell { value: 15 }, Nil)
b after = Cons(RefCell { value: 6 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
c after = Cons(RefCell { value: 10 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
```

引用循环与内存泄漏





```
引用循环 use std::rc::Rc;
          use std::cell::RefCell;
         use crate::List::{Cons, Nil};
```




```
#[derive(Debug)]
enum List {
   Cons(i32, RefCell<Rc<List>>),
    Nil,
impl List {
    fn tail(&self) -> Option<&RefCell<Rc<List>>> {
        match self {
            Cons(_, item) => Some(item),
            Nil => None,
```

```
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));
    println!("a initial rc count = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("a next item = {:?}", a.tail());
    let b = Rc::new(Cons(10, RefCell::new(Rc::clone(&a))));
    println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("b initial rc count = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("b next item = {:?}", b.tail());
    if let Some(link) = a.tail() {
        *link.borrow_mut() = Rc::clone(&b);
    }
    println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a));
    // Uncomment the next line to see that we have a cycle;
    // it will overflow the stack
    // println!("a next item = {:?}", a.tail());
```









```
fn main() {
   let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));
   println!("a initial rc count = {}", Rc::strong_count(&a));
   println!("a next item = {:?}", a.tail());
   如下页PPT所示
   println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
   println!("b initial rc count = {}", Rc::strong_count(&b));
   println!("b next item = {:?}", b.tail());
   if let Some(link) = a.tail() {
       *link.borrow_mut() = Rc::clone(&b);
   println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&b));
   println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a));
   // Uncomment the next line to see that we have a cycle;
   // it will overflow the stack
   // println!("a next item = {:?}", a.tail());
```





```
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));
    println!("a initial rc count = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("a next item = {:?}", a.tail());
    let b = Rc::new(Cons(10, RefCell::new(Rc::clone(&a))));
    println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("b initial rc count = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("b next item = {:?}", b.tail());
    if let Some(link) = a.tail() {
                                                 因为a.tail()返回的是RefCell
        *link.borrow_mut() = Rc::clone(&b);
                                                 内部可变性的用法,a指向了b
    println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a));
    // Uncomment the next line to see that we have a cycle;
    // it will overflow the stack
    // println!("a next item = {:?}", a.tail());
```







```
41
          // it will overflow the stack
       P · println!("a next item = {:?}", a.tail());
42
43
44
           OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PROBLEMS
                                                 PORTS
 value: Cons(5, RefCell { value: Cons(10, RefCell { value: Cons(5, RefCell {
Cons(10, RefCell { value: Cons(5, RefCell { value: Cons(10, RefCell { value:
 RefCell { value: Cons(10, RefCell { value: Cons(5, RefCell { value: Cons(10
l { value: Cons(5, RefCell { value: Cons(10, RefCell { value: Cons(5, RefCel
e: Cons(10, RefCell { value: Cons(5, RefCell { value: Cons(10, RefCell { val
thread 'main' has overflowed its stack
fatal runtime error: stack overflow
Abort trap: 6
(base) wengingchen-pro:hello cargo $
```

将Rc<T>变为Weak<T>



- Rc::downgrade 代替Rc::clone
 - 通过调用 Rc::downgrade 并传递 Rc<T> 实例的引用来创建其值的**弱引用** (weak reference)
- 不同于将 Rc<T> 实例的 strong_count 加1, 调用 Rc::downgrade 会 将 weak_count 加1
- weak_count 无需计数为 0 就能使 Rc<T> 实例被清理。弱引用并不属于所有权关系。
- 为了使用 Weak<T> 所指向的值,我们必须确保其值仍然有效。为此可以调用 Weak<T> 实例的 upgrade 方法,这会返回 Option<Rc<T>>

将Rc<T>变为Weak<T>



```
fn main() {
    let data: Rc<String> = Rc::new("example".to_string());
   let strong_count: usize = Rc::strong_count(this: &data);
   println!("Strong count: {}", strong_count); // 输出 1
    let weak_count: usize = Rc::weak_count(this: &data):_
                                                           weak_count统计的是
   println!("Weak count: {}", weak_count); // 输出 0
                                                            弱引用数量
   let cloned_data: Rc<String> = Rc::clone(self: &data);
    let new_strong_count: usize = Rc::strong_count(this: &data);
   println!("New strong count: {}", new_strong_count); // 输出 2
   let weak reference: Weak<String> = Rc::downgrade(this: &data);
   let new_weak_count: usize = Rc::weak_count(this: &data);
   println!("New weak count: {}", new_weak_count); // 输出 1
```

小结



- 引用——安全的指针
- 原始指针
- 智能指针
 - > Box<T>
 - > Rc<T>
 - > Arc<T>
 - > Cell<T>
 - > RefCell<T>




作业要求:

- 1.创建二叉树节点结构体:
 - 1. 创建一个二叉树节点结构体类型TreeNode,包含一个整数值和两个子节点(见下页PPT)。
- 2.使用 Rc<T> 管理节点引用:
 - 1. 使用 Rc 来允许多个节点之间共享相同的子节点。
- 3.使用 RefCell <T> 允许动态可变性:
 - 1. 使用 RefCell 来允许在节点中进行动态可变操作,例如修改节点的值。
- 4.实现二叉树功能:
 - 1. 在 main 函数中创建一个简单的二叉树,包含6个节点,其形状见下页PPT
 - 2. 实现二叉树的中序遍历算法,并使用 println! 打印节点值。

5.编写测试用例:


- 1. 编写测试用例,使用 cargo test 进行测试,确保二叉树的基本功能和智能指针的正确使用。
- 2. 测试包括创建节点、连接节点、修改节点值、遍历二叉树等方面。

二叉树的定义如右图:



```
use std::rc::Rc;
use std::cell::RefCell;
#[derive(Debug)]
2 implementations
struct TreeNode {
   value: i32,
    left: Option<Rc<RefCell<TreeNode>>>,
    right: Option<Rc<RefCell<TreeNode>>>,
impl TreeNode {
    fn new(value: i32) -> Rc<RefCell<TreeNode>> {
        Rc::new(RefCell::new(TreeNode {
            value,
            left: None,
            right: None,
        }))
```

```
fn main() {
    // Create a simple binary tree
    let root: Rc<RefCell<TreeNode>> = TreeNode::new(1);
    // to be done
}
```



```
#[cfg(test)]
► Run Tests | Debug
mod tests {
    use super::*;
    #[test]
    ► Run Test | Debug
    fn test_tree_creation() {
        // Create nodes
        // to be done
    #[test]
    ► Run Test | Debug
    fn test_tree_modification() {
        // Create nodes
        // to be done
    #[test]
    ► Run Test | Debug
    fn test_in_order_traversal() {
        // Create nodes
        // to be done
```



2023秋rust课程第三次作业收集(为了简便起见,仅提交一个main.rs文件,把测试用例写到main.rs中)

截止时间: 2023-11-29 23:59

提交地址: https://send2me.cn/20Dhnas1/SkquN551RHXxGw





Q & A

Thanks!