实验 4: 多核、多进程、调度与IPC

薛翔元 (521030910387)

思考题 1: 阅读汇编代码 [kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.s],说明 ChCore 是如何选定主 CPU,并阻塞其他其他 CPU 的执行的。

汇编函数 _start 的前三行代码如下所示。

```
mrs x8, mpidr_el1
and x8, x8, #0xFF
cbz x8, primary
```

该段代码读取 mpidr_ell 寄存器的低 8 位并存入 x8 寄存器中,查阅文档可知该字段为 Aff0 ,表示多核处理器中的核心编号,因此仅有 0 号核心作为 primary CPU,进入 primary 函数进行初始化,其余核心作为 backup CPU,依次进入 wait_for_bss_clear 和 wait_until_smp_enabled 被暂时挂起,等待基本初始化完成后继续执行。

思考题 2: 阅读汇编代码 kernel/arch/aarch64/boot/raspi3/init/start.S, init_c.c 以及 kernel/arch/aarch64/main.c, 解释用于阻塞其他 CPU 核心的 secondary_boot_flag 是物理地址还是虚拟地址,是如何传入函数 enable_smp_cores 中,又是如何赋值的(考虑虚拟地址/物理地址)。

由于进入 _start 函数时 MMU 尚未初始化,因此 secondary_boot_flag 是物理地址,当 init_c 函数调用 start_kernel 函数时,会将 secondary_boot_flag 作为参数传入,进而由 main 函数将其传递给 enable_smp_cores 函数,此时 secondary_boot_flag 仍然是物理地址,因此 enable_smp_cores 函数 使用 phys_to_virt 将其转换为虚拟地址,由于此时地址翻译已经开启,C 语言可以对其正常赋值。

练习题 1: 在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 rr_sched_init 函数,对 rr_ready_queue_meta 进行初始化。在完成填写之后,你可以看到输出 "Scheduler metadata is successfully initialized!" 并通过 Scheduler metadata initialization 测试点。

提示: sched_init 只会在主 CPU 初始化时调用,因此 rr_sched_init 需要对每个 CPU 核心的就绪队列都进行初始化。

利用循环遍历每个 CPU 核心,调用 init_list_head 初始化队列,同时初始化队列长度信息即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 1) */
/* Initial the ready queues (rr_ready_queue_meta) for each CPU core */
unsigned int cpuid;

for (cpuid = 0; cpuid < PLAT_CPU_NUM; cpuid++) {
    init_list_head(&(rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_head));
    rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_len = 0;
}
/* LAB 4 TODO END (exercise 1) */</pre>
```

练习题 2: 在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 __rr_sched_enqueue 函数,将 thread 插入到 cpuid 对应的就绪队列中。在完成填写之后,你可以看到输出 "Successfully enqueue root thread" 并通过 Schedule Enqueue 测试点。

调用 list_append 将线程加入到相应队列中,同时更新队列长度信息即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 2) */
/* Insert thread into the ready queue of cpuid and update queue length */
/* Note: you should add two lines of code. */
list_append(&(thread->ready_queue_node), &(rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_head));
rr_ready_queue_meta[cpuid].queue_len++;
/* LAB 4 TODO END (exercise 2) */
```

练习题 3: 在 kernel/sched/sched.c 中完善 find_runnable_thread 函数,在就绪队列中找到第一个满足运行条件的线程并返回。 在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 __rr_sched_dequeue 函数,将被选中的线程从就绪队列中移除。在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态,你可以看到输出 "Enter Procmgr Root thread (userspace)" 并通过 Schedule Dequeue 测试点。

对于 [find_runnable_thread] 函数,调用 [for_each_in_list] 遍历队列,找到第一个满足条件的线程即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 3) */
/* Tip 1: use for_each_in_list to iterate the thread list */
/*
* Tip 2: Find the first thread in the ready queue that
* satisfies (!thread->thread_ctx->is_suspended &&
* (thread->thread_ctx->kernel_stack_state == KS_FREE
* || thread == current_thread))
*/
for_each_in_list(thread, struct thread, ready_queue_node, thread_list) {
    if (!thread->thread_ctx->is_suspended && (thread->thread_ctx->kernel_stack_state)
== KS_FREE || thread == current_thread)) {
        break;
    }
}
/* LAB 4 TODO END (exercise 3) */
```

对于 __rr_sched_dequeue 函数,调用 list_del 将线程从队列中移除,同时更新队列长度信息即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 3) */
/* Delete thread from the ready queue and upate the queue length */
/* Note: you should add two lines of code. */
list_del(&(thread->ready_queue_node));
rr_ready_queue_meta[thread->thread_ctx->cpuid].queue_len--;
/* LAB 4 TODO END (exercise 3) */
```

练习题 4: 在 kernel/sched/sched.c 中完善系统调用 sys_yield, 使用户态程序可以主动让出 CPU 核心触发线程调度。

此外,请在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 rr_sched 函数,将当前运行的线程重新加入调度队列中。在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态并创建两个线程交替执行,你可以看到输出 "Cooperative Schedluing Test Done!" 并通过 Cooperative Schedluing 测试点。

对于 sys_yield 函数, 调用 sched 函数触发调度即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 4) */
/* Trigger sched */
/* Note: you should just add a function call (one line of code) */
sched();
/* LAB 4 TODO END (exercise 4) */
```

对于 rr_sched 函数, 调用 rr_sched_enqueue 将线程重新加入队列即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 4) */
/* Enqueue current running thread */
/* Note: you should just add a function call (one line of code) */
rr_sched_enqueue(old);
/* LAB 4 TODO END (exercise 4) */
```

练习题 5: 请根据代码中的注释在 [kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/timer.c] 中完善 [plat_timer_init] 函数,初始化物理时钟。需要完成的步骤有:

- 读取 CNTFRQ_ELO 寄存器,为全局变量 cntp_freq 赋值。
- 根据 TICK_MS (由 ChCore 决定的时钟中断的时间间隔,以 ms 为单位,ChCore 默认每 10ms 触发一次时钟中断)和 cntfrq_e10 (即物理时钟的频率) 计算每两次时钟中断之间 system count 的增长量,将其赋值给 cntp_tval 全局变量,并将 cntp_tval 写入 CNTP_TVAL_EL0 寄存器。
- 根据上述说明配置控制寄存器 CNTP_CTL_ELO。

由于启用了时钟中断,但目前还没有对中断进行处理,所以会影响评分脚本的评分,你可以通过运行 ChCore 观察是否有 "Physical Timer was successfully initialized!" 输出来判断是否正确对物理时钟进行初始化。

调用 asm 函数, 利用汇编指令读写寄存器, 正确填写变量 cntp_tval 和 timer_ctl 的值即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
/* Note: you should add three lines of code. */
/* Read system register cntfrq_el0 to cntp_freq*/
asm volatile ("mrs %0, cntfrq_el0":"=r" (cntp_freq));
/* Calculate the cntp_tval based on TICK_MS and cntp_freq */
cntp_tval = cntp_freq * TICK_MS / 1000;
/* Write cntp_tval to the system register cntp_tval_el0 */
asm volatile ("msr cntp_tval_el0, %0"::"r" (cntp_tval));
/* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 5) */
/* Note: you should add two lines of code. */
/* Calculate the value of timer_ctl */
timer_ctl = 0b1;
/* Write timer_ctl to the control register (cntp_ctl_el0) */
asm volatile ("msr cntp_ctl_el0, %0"::"r" (timer_ctl));
/* LAB 4 TODO END (exercise 5) */
```

练习题 6:请在 kernel/arch/aarch64/plat/raspi3/irq/irq.c 中完善 plat_handle_irq 函数,当中断号 irq 为 INT_SRC_TIMER1 (代表中断源为物理时钟) 时调用 handle_timer_irq 并返回。请在 kernel/irq/irq.c 中完善 handle_timer_irq 函数,递减当前运行线程的时间片 budget,并调用 sched 函数触发调度。请在 kernel/sched/policy_rr.c 中完善 rr_sched 函数,在将当前运行线程重新加入就绪队列之前,恢复其调度时间片 budget 为 DEFAULT_BUDGET。

在完成填写之后,运行 ChCore 将可以成功进入用户态并打断创建的自旋线程,让内核和主线程可以拿回 CPU 核心的控制权,你可以看到输出 "Preemptive Schedluing Test Done!" 并通过 Preemptive Scheduling 测试点。

对于 plat_handle_irq 函数,当中断号为 INT_SRC_TIMER1 时调用 handle_timer_irq 函数并返回即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */
/* Call handle_timer_irq and return if irq equals INT_SRC_TIMER1 (physical timer) */
case INT_SRC_TIMER1:
    handle_timer_irq();
    return;
/* LAB 4 TODO END (exercise 6) */
```

对于 handle_timer_irq 函数, 递减当前线程的时间片并调用 sched 函数触发调度即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */
/* Decrease the budget of current thread by 1 if current thread is not NULL */
if (current_thread != NULL) {
    current_thread->thread_ctx->sc->budget--;
}
/* Then call sched to trigger scheduling */
sched();
/* LAB 4 TODO END (exercise 6) */
```

对于 rr_sched 函数,将线程时间片重置为 DEFAULT_BUDGET 即可。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 6) */
/* Refill budget for current running thread (old) */
old->thread_ctx->sc->budget = DEFAULT_BUDGET;
/* LAB 4 TODO END (exercise 6) */
```

练习题 7: 在 user/chcore-libc/musl-libc/src/chcore-port/ipc.c 与 kernel/ipc/connection.c 中实现了大多数 IPC 相关的代码,请根据注释补全 kernel/ipc/connection.c 中的代码。之后运行 ChCore 可以看到 "[TEST] Test IPC finished!" 输出,你可以通过 Test IPC 测试点。

根据注释依次填写变量,完成参数传递即可,其中 arch_set_thread_stack 和 arch_set_thread_next_ip 函数的参数应从对应的 config 结构体中获取。

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Complete the config structure, replace xxx with actual values */
/* Record the ipc_routine_entry */
config->declared_ipc_routine_entry = ipc_routine;

/* Record the registration cb thread */
config->register_cb_thread = register_cb_thread;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Complete the following fields of shm, replace xxx with actual values */
conn->shm.client_shm_uaddr = shm_addr_client;
conn->shm.shm_size = shm_size;
conn->shm.shm_cap_in_client = shm_cap_client;
conn->shm.shm_cap_in_server = shm_cap_server;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/*

* Complete the arguments in the following function calls,

* replace xxx with actual arguments.

*/

/* Note: see how stack address and ip are get in sys_ipc_register_cb_return */
arch_set_thread_stack(target, handler_config->ipc_routine_stack);
arch_set_thread_next_ip(target, handler_config->ipc_routine_entry);

/* see server_handler type in uapi/ipc.h */
arch_set_thread_arg0(target, shm_addr);
arch_set_thread_arg1(target, shm_size);
arch_set_thread_arg2(target, cap_num);
arch_set_thread_arg3(target, conn->client_badge);
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

```
/* LAB 4 TODO BEGIN (exercise 7) */
/* Set target thread SP/IP/arg, replace xxx with actual arguments */
/* Note: see how stack address and ip are get in sys_register_server */
arch_set_thread_stack(register_cb_thread, register_cb_config->register_cb_stack);
arch_set_thread_next_ip(register_cb_thread, register_cb_config->register_cb_entry);
/*
    * Note: see the parameter of register_cb function defined
    * in user/chcore-libc/musl-libc/src/chcore-port/ipc.c
    */
arch_set_thread_arg0(register_cb_thread, server_config->declared_ipc_routine_entry);
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */

/* Complete the server_shm_uaddr field of shm, replace xxx with the actual value */
conn->shm.server_shm_uaddr = server_shm_addr;
/* LAB 4 TODO END (exercise 7) */
```

至此,运行 make gemu 可以正常进入 shell,运行 make grade 可以通过所有测试。

