```
Lab2 Report
```

朱新宇 1120379029

**CSDI** 

2013年4月12日

## JOS Lab2 Report

Part1. 物理内存的页管理

在part1中主要是通过pages来实现对物理内存的管理,操作系统通过pages结构可以以 页为单位标记物理页的状态.

```
struct Page {
    // Next page on the free list.
    struct Page *pp_link;

    // pp_ref is the count of pointers (usually in page table entries)
    // to this page, for pages allocated using page_alloc.
    // Pages allocated at boot time using pmap.c's
    // boot_alloc do not have valid reference count fields.
    uint16_t pp_ref;
};
```

连续的Page数组线性代表了连续的物理页,pmap.h 提供了page2pa, pa2page和page2kva三个函数来处理page,在page2pa中通过传入的page和page的第一个元素地址的差值计算page对应的物理地址,再通过KADDR宏就可以转成kernel virtual address。

存放pages选择放在kernel的后面,也就是通过链接器提供的end获取链接的最后面的位置,然后分配相应的空间。

在实现上则是通过boot\_alloc分配npages\*sizeof(struct Page)的空间

```
static void *
boot alloc(uint32 t n)
      static char *nextfree; // virtual address of next byte of free mem-
ory
      char *result;
      // Initialize nextfree if this is the first time.
      // 'end' is a magic symbol automatically generated by the linker,
      // which points to the end of the kernel's bss segment:
      // the first virtual address that the linker did *not* assign
      // to any kernel code or global variables.
      if (!nextfree) {
            extern char end[];
            nextfree = ROUNDUP((char *) end, PGSIZE);
      }
      // Allocate a chunk large enough to hold 'n' bytes, then update
      // nextfree. Make sure nextfree is kept aligned
      // to a multiple of PGSIZE.
      // LAB 2: Your code here.
      if(n == 0)
```

```
return (void *)nextfree;

result = nextfree;
nextfree += n;
nextfree = ROUNDUP(nextfree, PGSIZE);
return result;
}
```

在分配完空间后需要调用page\_init初始化pages,在初始化时需要做的是标记已经被使用的page,然后用page\_free\_list连接所有空闲的page,我采用从后向前初始化,由于kernel以及pages等已经占用了一部分物理页,所以需要通过boot\_alloc(0)来获取kernel代码空间的最后,从这里到extended memo-ry的开始都是已经被占用的,此外IO hole和第一个页,完成后page\_free\_l-ist指向第一个空闲的page。

```
page_init(void)
    // The example code here marks all physical pages as free.
    // However this is not truly the case. What memory is free?
    // 1) Mark physical page 0 as in use.
          This way we preserve the real-mode IDT and BIOS structures
          in case we ever need them. (Currently we don't, but...)
    //
    // 2) The rest of base memory, [PGSIZE, npages_basemem * PGSIZE)
         is free.
    //
    // 3) Then comes the IO hole [IOPHYSMEM, EXTPHYSMEM), which must
         never be allocated.
    // 4) Then extended memory [EXTPHYSMEM, ...).
    // Some of it is in use, some is free. Where is the kernel
          in physical memory? Which pages are already in use for
    //
          page tables and other data structures?
    //
    // Change the code to reflect this.
    // NB: DO NOT actually touch the physical memory corresponding to
    // free pages!
    size_t i;
    int cnt;
    uint32_t add;
    size_t mile = PADDR(boot_alloc(0)) / PGSIZE;
    page_free_list = NULL;
    pages[0].pp_ref = 1;
    for(i = npages - 1; i >= mile; --i){
    pages[i].pp_ref = 0;
        pages[i].pp_link = page_free_list;
        page_free_list = &pages[i];
    for(i = npages_basemem - 1; i >= 1; --i){
        pages[i].pp_ref = 0;
        pages[i].pp_link = page_free_list;
        page_free_list = &pages[i];
    for(i = npages_basemem; i < mile; ++i)</pre>
        pages[i].pp_ref = 1;
}
```

这时已经完成了pages的构建,然后还需要实现page\_alloc和page\_free来实现对page的分配和释放。

```
struct Page *
page_alloc(int alloc_flags)
    // Fill this function in
    struct Page* result = NULL;
   if(page_free_list){
        result = page_free_list;
        page_free_list = (*result).pp_link;
   }else{
        return NULL;
   if(alloc_flags & ALLOC_ZERO){
        void *add = page2kva(result);
        memset(add, '\0', PGSIZE);
   }
   return result;
page_free(struct Page *pp)
    // Fill this function in
    (*pp).pp_link = page_free_list;
    page_free_list = pp;
```

然后实现page\_alloc\_4pages和page\_free\_4pages,在alloc是通过连续向后取4个page,然后检查地址的差距来确定这4个page是不是连续的。


```
struct Page *
page_alloc_4pages(int alloc_flags)
    struct Page *head = page_free_list;
    struct Page *tail = head;
    struct Page *faketail = NULL;
    size_t i = 0;
    for(; i < 3; ++i)
        head = (*head).pp_link;
    while(head != NULL && head - tail != 3){
        head = (*head).pp_link;
        tail = (*tail).pp_link;
    if(head == NULL)
        return NULL;
    faketail = tail;
    if(alloc_flags & ALLOC_ZERO){
        while(tail != head){
            void *add = page2kva(tail);
            memset(add, '\0', PGSIZE);
            tail = (*tail).pp_link;
        }
        void *add = page2kva(tail);
        memset(add,'\0',PGSIZE);
    // Fill this function
    return faketail;
```

Part2. 虚拟地址内存

在实现虚拟内存时,必须先构建页表以实现地址的映射,由于有两级页表,第一级是page directory,第二级是page ta-

ble,分别对应虚拟地址的10bit长度,其结构可以如下图所示。

下图则表示了从一个virtual address通过二级页表翻译到实际物理内存的过程。



pdt\*是指向page directory的指针,pgdir\_walk作用就是把一个virtual address反映称对 应的pt页表项,如果没有则根据要求创建。在pdt和和pte中存储的都是实际的物理地址。

boot\_map\_region则是映射一片虚拟地址到制定的物理地址。在实现的时候则是通过pgdir\_walk创建对应页表项。

```
pte_t *
pgdir_walk(pde_t *pgdir, const void *va, int create)
    // Fill this function in
    if(!pgdir)
        panic("pgdir is NULL");
    pde_t pde;
    pte_t *ptable;
    pde = pgdir[PDX(va)];
    if( pde & PTE_P ){
        ptable = (pte_t *)KADDR(PTE_ADDR(pde)); //pde is physical address of
            corresponding ptablej
        return &ptable[PTX(va)];
    if(!create)
        return NULL;
    struct Page *newpage = page_alloc(ALLOC_ZERO);
    if(newpage == NULL)
        return NULL;
    ++newpage->pp_ref;
    pgdir[PDX(va)] = page2pa(newpage) | PTE_P | PTE_W | PTE_U;
    return &((pte_t*)page2kva(newpage))[PTX(va)];
```

page\_lookup则实现了从virtual address查找对应的物理内存page,同样是通过pgdir\_walk找到对应的pte,然后通过pa2page转换成对应page。

```
struct Page *
page_lookup(pde_t *pgdir, void *va, pte_t **pte_store)
{
    // Fill this function in
    pte_t *pte = pgdir_walk(pgdir, va, 0);
    if(!pte)
        return NULL;
    if(pte_store){
        *pte_store = pte;
    }
    return pa2page(PTE_ADDR(*pte));
}
```

page\_insert则是实现新建virtual address到physical address的映射。

```
int
page_insert(pde_t *pgdir, struct Page *pp, void *va, int perm)
{
    // Fill this function in
    physaddr_t add = page2pa(pp);
    pte_t *pte = pgdir_walk(pgdir, va, 0);
    if(!pte){
        pte = pgdir_walk(pgdir, va, 1);
        if(!pte)|
            return -E_NO_MEM;
    }else{
        if(*pte & PTE_P)
            page_remove(pgdir,va);
    }
    if(pp == page_free_list)
        page_free_list = page_free_list->pp_link;
    *pte = add | PTE_P | perm;
    pp->pp_ref++;
    return 0;
}
```


page\_lookup则是查找一个virtual address对应的Page。

```
struct Page *
page_lookup(pde_t *pgdir, void *va, pte_t **pte_store)
{
    // Fill this function in
    pte_t *pte = pgdir_walk(pgdir, va, 0);
    if(!pte)
        return NULL;
    if(pte_store){
        *pte_store = pte;
    }
    return pa2page(PTE_ADDR(*pte));
}
```

现在虚拟地址基本已经实现。

## Part3. Kernel Address Space

在实现了基本的虚拟内存后,需要对内核的虚拟地址映射到实际load的物理地址,这就解决了link address和实际加载的内存地址不相符和的原因,之前entry.S中加载了entry\_pgdir这个大页表,可以保证在virtual address完成前,内核空间的代码可以正常运行下图展示了一部分映射的过程



而整个虚拟地址的分布则如下图所示

boot\_map\_region(kern\_pgdir, UPAGES, ROUNDUP(npages \* sizeof(struct Page), PGSIZE), PADDR(pages), PTE\_U | PTE\_P);

boot\_map\_region(kern\_pgdir, KSTACKTOP-KSTKSIZE, KSTKSIZE, PAD-DR(bootstack), PTE\_W);

boot\_map\_region(kern\_pgdir, KERNBASE, ROUNDUP(0xfffffffff-KERNBASE, PGSIZE), 0, PTE\_W);

第一句话映射pages结构到UPAGES,第二句话映射了KernelStack,最后一句话则映射KernelBase到最后的所有内存。

## Ouestion 3:

Pde和pte有U/S和R/W位可以保护内核内存地址的访问,防止来自用户程序的访问。 Oeestion 4:

## Lab2 Report

由于是32位,所以支持4G。
Question 5
 page directory占用了4KB的空间,pages数组占用了4MB,page table占用了4MB
Question 6:
 move \$relocated, %eax
 jmp %eax
 这两句话把EIP转移到KERNELBASE以上,在此之前如在此报告上文中所述,从0开始的一个大页表(4MB)已经映射到了KERNELBASE开始的空间
 movl \$(RELOC(entry\_pgdir)), %eax
 movl %eax, %cr3
 # Turn on paging.