这是道哥的第016篇原创

关注+星标公众号,不错过最新文章





Q IOT物联网小镇

- 一、前言
- 二、八个示例
  - 1. 开胃菜: 修改主调函数中的数据
  - 2. 在被调用函数中,分配系统资源
    - 2.1 错误用法
    - 2.2 正确用法
  - 3. 传递函数指针
  - 4. 指向结构体的指针
  - 5. 函数指针数组
  - 6. 在结构体中使用柔性数组
  - 7. 通过指针来获取结构体中成员变量的偏移量
  - 8. 通过结构体中成员变量的指针,来获取该结构体的指针

三、总结

#### 一、前言

半个月前写的那篇关于指针最底层原理的文章,得到了很多朋友的认可(链接: C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻),特别是对刚学习C语言的小伙伴来说,很容易就从根本上理解指针到底是什么、怎么用,这也让我坚信一句话;用心写出的文章,一定会被读者感受到!在写这篇文章的时候,我列了一个提纲,写到后面的时候,发现已经超过一万字了,但是提纲上还有最后一个主题没有写。如果继续写下去,文章体积就太大了,于是就留下了一个尾巴。

今天,我就把这个尾巴给补上去:主要是介绍<mark>指针在应用程序的编程中,经常使用的技巧</mark>。如果之前的那篇文章勉强算是"道"层面的话,那这篇文章就属于"术"的层面。主要通过8个示例程序来展示在C语言应用程序中,关于指针使用的常见套路,希望能给你带来收获。

记得我在校园里学习C语言的时候,南师大的黄凤良老师花了大半节课的时间给我们解释指针,现在最清楚地记得老师说过的一句话就是: 指针就是地址, 地址就是指针!

#### 二、八个示例

#### 1. 开胃菜: 修改主调函数中的数据

```
// 交换 2 个 int 型数据
void demo1_swap_data(int *a, int *b)
{
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}

void demo1()
{
    int i = 1;
    int j = 2;
    printf("before: i = %d, j = %d \n", i, j);
    demo1_swap_data(&i, &j);
    printf("after: i = %d, j = %d \n", i, j);
}
```

这个代码不用解释了,大家一看就明白。如果再过多解释的话,好像在侮辱智商。

#### 2. 在被调用函数中,分配系统资源

代码的目的是:在被调用函数中,从堆区分配 size 个字节的空间,返回给主调函数中的 pData 指针。

```
void demo2_malloc_heap_error(char *buf, int size)
{
    buf = (char *)malloc(size);
    printf("buf = 0x%x \n", buf);
}
void demo2_malloc_heap_ok(char **buf, int size)
    *buf = (char *)malloc(size);
    printf("*buf = 0x%x \n", *buf);
}
void demo2()
    int size = 1024;
    char *pData = NULL;
    // 错误用法
    demo2_malloc_heap_error(pData, size);
    printf("&pData = 0x%x, pData = 0x%x \n", &pData, pData);
    // 正确用法
    demo2_malloc_heap_ok(&pData, size);
```

```
printf("&pData = 0x%x, pData = 0x%x \n", &pData, pData);
free(pData);
}
```

#### 2.1 错误用法

刚进入被调用函数 demo2\_malloc\_heap\_error 的时候,形参 buff 是一个 char\* 型指针,它的值等于pData 变量的值,也就是说 buff 与 pData 的值相同(都为 NULL),内存模型如图:

(pData) 0x0000\_0100

**NULL** 

(buf) 0x0000\_0200

**NULL** 

在被调用函数中执行 malloc 语句之后,从堆区申请得到的地址空间赋值给 buf,就是说<mark>它就指向了这个新的地址空间,而 pData 里仍然是NULL</mark>,内存模型如下:


(pData) 0x0000\_0100

**NULL** 


从图中可以看到,pData 的内存中一直是 NULL,没有指向任何堆空间。另外,由于形参 buf 是放在函数的栈区的,从被调函数中返回的时候,堆区这块申请的空间就被泄漏了。

#### 2.2 正确用法

刚进入被调用函数 demo2\_malloc\_heap\_error 的时候,形参 buf 是一个 char\* 型的二级指针,就是说 buf 里的值是另一个指针变量的地址,在这个示例中 buf 里的值就是 pData 这个指针变量的地址,内存模型如下:



在被调用函数中执行 malloc 语句之后,从堆区申请得到的地址空间赋值给 \*buf,因为 buf = &pData,所以 \*buf 就相当于是 pData,那么从堆区申请得到的地址空间就赋值 pData 变量,内存模型如下:



从被调函数中返回之后,pData 就正确的得到了一块堆空间,别忘了使用之后要主动释放。

#### 3. 传递函数指针

从上篇文章中我们知道,<mark>函数名本身就代表一个地址</mark>,在这个地址中存储着函数体中定义的一连串指令码,只要给这个地址后面加上一个调用符(小括号),就进入这个函数中执行。在实际程序中,函数名常常作为函数参数来进行传递。

熟悉C++的小伙伴都知道,在标准库中对容器类型的数据进行各种算法操作时,可以传入用户自己的提供的算法函数(如果不传入函数,标准库就使用默认的)。

下面是一个示例代码,对一个 int 行的数组进行排序,排序函数 demo3\_handle\_data 的最后一个参数是一个函数指针,因此需要传入一个具体的排序算法函数。示例中有 2 个候选函数可以使用:

- 1. 降序排列: demo3\_algorithm\_decend;
- 2. 升序排列: demo3\_algorithm\_ascend;

```
typedef int BOOL;
#define FALSE 0
#define TRUE 1
BOOL demo3_algorithm_decend(int a, int b)
    return a > b;
}
BOOL demo3_algorithm_ascend(int a, int b)
    return a < b;
}
typedef BOOL (*Func)(int, int);
void demo3_handle_data(int *data, int size, Func pf)
    for (int i = 0; i < size - 1; ++i)
    {
        for (int j = 0; j < size - 1 - i; ++j)
        {
            // 调用传入的排序函数
            if (pf(data[j], data[j+1]))
            {
                int tmp = data[j];
                data[j] = data[j + 1];
                data[j + 1] = tmp;
            }
        }
    }
}
void demo3()
    int a[5] = \{5, 1, 9, 2, 6\};
    int size = sizeof(a)/sizeof(int);
    // 调用排序函数,需要传递排序算法函数
    //demo3_handle_data(a, size, demo3_algorithm_decend); // 降序排列
    demo3_handle_data(a, size, demo3_algorithm_ascend); // 升序排列
```

```
for (int i = 0; i < size; ++i)
    printf("%d ", a[i]);
printf("\n");
}</pre>
```

这个就不用画图了,函数指针 pf 就指向了传入的那个函数地址,在排序的时候直接调用就可以了。

#### 4. 指向结构体的指针

在嵌入式开发中,指向结构体的指针使用特别广泛,这里以智能家居中的一条控制指令来举例。在一个智能家居系统中,存在各种各样的设备(插座、电灯、电动窗帘等),每个设备的控制指令都是不一样的,因此可以在每个设备的控制指令结构体中的最前面,放置所有指令都需要的、通用的成员变量,这些变量可以称为指令头(指令头中包含一个代表命令类型的枚举变量)。

当处理一条控制指令时,先用一个<mark>通用命令(指令头)的指针</mark>来接收指令,然后根据<mark>命令类型枚举变量</mark>来 区分,把控制指令<mark>强制转换成具体的那个设备的数据结构</mark>,这样就可以获取到控制指令中特定的控制数据了。

本质上,与 Java/C++ 中的接口、基类的概念类似。

```
// 指令类型枚举
typedef enum _CMD_TYPE_ {
   CMD_TYPE_CONTROL_SWITCH = 1,
   CMD_TYPE_CONTROL_LAMP,
} CMD TYPE;
// 通用的指令数据结构(指令头)
typedef struct _CmdBase_ {
   CMD_TYPE cmdType; // 指令类型
   int deviceId; // 设备 Id
} CmdBase:
typedef struct _CmdControlSwitch_ {
   // 前 2 个参数是指令头
   CMD TYPE cmdType;
   int deviceId;
   // 下面都有这个指令私有的数据
   int slot; // 排插上的哪个插口
   int state; // 0:断开, 1:接通
} CmdControlSwitch;
typedef struct _CmdControlLamp_ {
   // 前 2 个参数是指令头
   CMD_TYPE cmdType;
   int deviceId;
   // 下面都有这个指令私有的数据
               // 颜色
   int color;
   int brightness; // 亮度
} CmdControlLamp;
```

```
// 参数是指令头指针
void demo4 control device(CmdBase *pcmd)
   // 根据指令头中的命令类型,把指令强制转换成具体设备的指令
   if (CMD_TYPE_CONTROL_SWITCH == pcmd->cmdType)
   {
       // 类型强制转换
       CmdControlSwitch *cmd = pcmd;
       printf("control switch. slot = %d, state = %d \n", cmd->slot, cmd-
>state);
   }
   else if (CMD_TYPE_CONTROL_LAMP == pcmd->cmdType)
       // 类型强制转换
       CmdControlLamp * cmd = pcmd;
       printf("control lamp. color = 0x%x, brightness = %d \n", cmd-
>color, cmd->brightness);
   }
}
void demo4()
   // 指令1: 控制一个开关
   CmdControlSwitch cmd1 = {CMD_TYPE_CONTROL_SWITCH, 1, 3, 0};
   demo4 control device(&cmd1);
   // 指令2: 控制一个灯泡
   CmdControlLamp cmd2 = {CMD_TYPE_CONTROL_LAMP, 2, 0x112233, 90};
   demo4_control_device(&cmd2);
}
```

#### 5. 函数指针数组

这个示例在上篇文章中演示过,为了完整性,这里再贴一下。

```
int add(int a, int b) { return a + b; }
int sub(int a, int b) { return a - b; }
int mul(int a, int b) { return a * b; }
int divide(int a, int b) { return a / b; }

void demo5()
{
    int a = 4, b = 2;
    int (*p[4])(int, int);
    p[0] = add;
    p[1] = sub;
    p[2] = mul;
    p[3] = divide;
    printf("%d + %d = %d \n", a, b, p[0](a, b));
    printf("%d - %d = %d \n", a, b, p[1](a, b));
    printf("%d * %d = %d \n", a, b, p[2](a, b));
```

```
printf("%d / %d = %d \n", a, b, p[3](a, b));
}
```

#### 6. 在结构体中使用柔性数组

先不解释概念,我们先来看一个代码示例:

```
// 一个结构体, 成员变量 data 是指针
typedef struct _ArraryMemberStruct_NotGood_ {
   int num;
   char *data;
} ArraryMemberStruct_NotGood;
void demo6 not good()
   // 打印结构体的内存大小
   int size = sizeof(ArraryMemberStruct_NotGood);
   printf("size = %d \n", size);
   // 分配一个结构体指针
   ArraryMemberStruct_NotGood *ams = (ArraryMemberStruct_NotGood
*)malloc(size);
   ams->num = 1;
   // 为结构体中的 data 指针分配空间
   ams->data = (char *)malloc(1024);
   strcpy(ams->data, "hello");
   printf("ams->data = %s \n", ams->data);
   // 打印结构体指针、成员变量的地址
   printf("ams = 0x%x \n", ams);
   printf("ams->num = 0x%x \n", &ams->num);
   printf("ams->data = 0x%x \n'', ams->data);
   // 释放空间
   free(ams->data);
   free(ams);
}
```

在我的电脑上, 打印结果如下:

```
size = 8

ams->data = hello

ams = 0x9b03410

ams->num = 0x9b03410

ams->data = 0x9b03420
```

可以看到:该结构体一共有8个字节(int型占4个字节,指针型占4个字节)。

结构体中的 data 成员是一个指针变量,需要单独为它申请一块空间才可以使用。而且在结构体使用之后,需要先释放 data,然后释放结构体指针 ams,顺序不能错。这样使用起来,是不是有点麻烦?

于是,C99 标准就定义了一个语法: flexible array member(柔性数组), 直接上代码(下面的代码如果编译时遇到警告,请检查下编译器对这个语法的支持):

```
// 一个结构体,成员变量是未指明大小的数组
typedef struct _ArraryMemberStruct_Good_ {
   int num;
   char data[];
} ArraryMemberStruct_Good;
void demo6_good()
   // 打印结构体的大小
   int size = sizeof(ArraryMemberStruct_Good);
   printf("size = %d \n", size);
   // 为结构体指针分配空间
   ArraryMemberStruct Good *ams = (ArraryMemberStruct Good *)malloc(size +
1024);
   strcpy(ams->data, "hello");
   printf("ams->data = %s \n", ams->data);
   // 打印结构体指针、成员变量的地址
   printf("ams = 0x%x \n", ams);
   printf("ams->num = 0x%x \n", &ams->num);
   printf("ams->data = 0x%x \n", ams->data);
   // 释放空间
   free(ams);
}
```

打印结果如下:

```
size = 4

ams->data = hello

ams = 0x9b03410

ams->num = 0x9b03410

ams->data = 0x9b03414
```

与第一个例子中有下面几个不同点:

- 1. 结构体的大小变成了 4;
- 2. 为结构体指针分配空间时,除了结构体本身的大小外,还申请了 data 需要的空间大小;
- 3. 不需要为 data 单独分配空间了;
- 4. 释放空间时,直接释放结构体指针即可;

是不是用起来简单多了?!这就是柔性数组的好处。

从语法上来说,柔性数组就是指结构体中最后一个元素个数未知的数组,也可以理解为长度为 0,那么就可以让这个结构体称为可变长的。

前面说过,数组名就代表一个地址,是一个不变的地址常量。在结构体中,数组名仅仅是一个符号而已,只代表一个偏移量,不会占用具体的空间。

另外,柔性数组可以是<mark>任意类型</mark>。这里示例大家多多体会,在很多通讯类的处理场景中,常常见到这种 用法。

#### 7. 通过指针来获取结构体中成员变量的偏移量

这个标题读起来似乎有点拗口,拆分一下:在一个<mark>结构体变量</mark>中,可以利用指针操作的技巧,获取某个成员变量的地址、距离结构体变量的开始地址、之间的偏移量。

在 Linux 内核代码中你可以看到很多地方都利用了这个技巧, 代码如下:

```
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &(((TYPE*)0)->MEMBER))

typedef struct _OffsetStruct_ {
    int a;
    int b;
    int c;
} OffsetStruct;

void demo7()
{
    OffsetStruct os;
    // 打印结构体变量、成员变量的地址
```


```
printf("&os = 0x%x \n", &os);
    printf("\&os->a = 0x%x \n", \&os.a);
   printf("\&os->b = 0x%x \n", \&os.b);
    printf("\&os->c = 0x%x \n'', \&os.c);
   printf("===== \n");
   // 打印成员变量地址,与结构体变量开始地址,之间的偏移量
   printf("offset: a = %d \n", (char *)&os.a - (char *)&os);
   printf("offset: b = %d \n'', (char *)&os.b - (char *)&os);
   printf("offset: c = %d \n", (char *)&os.c - (char *)&os);
   printf("===== \n");
   // 通过指针的强制类型转换来获取偏移量
   printf("offset: a = %d \n", (size_t) &((0ffsetStruct*)0)->a);
    printf("offset: b = %d \n", (size_t) &((OffsetStruct*)0)->b);
   printf("offset: c = %d \n", (size_t) &((OffsetStruct*)0)->c);
   printf("===== \n");
   // 利用宏定义来得到成员变量的偏移量
   printf("offset: a = %d \n", offsetof(OffsetStruct, a));
   printf("offset: b = %d \n", offsetof(OffsetStruct, b));
   printf("offset: c = %d \n", offsetof(OffsetStruct, c));
}
```

先来看打印结果:

```
\&os = 0xffd3a5b0
\cos - > a = 0 \times ffd3a5b0
\cos ->b = 0xffd3a5b4
\cos - c = 0xffd3a5b8
offset: a
offset: b = 4
offset: c = 8
offset: a = 0
offset: b = 4
offset: c = 8
offset: a = 0
offset: b = 4
offset: c = 8
```

前面4行的打印信息不需要解释了,直接看下面这个内存模型即可理解。

(os) 0xffd3\_a5b0 0xffd3\_a5b4 0xffd3\_a5b8



下面这个语句也不需要多解释,就是把<mark>两个地址的值进行相减</mark>,得到距离结构体变量开始地址的<mark>偏移量</mark>,注意:需要把地址强转成 char\* 型之后,才可以相减。

```
printf("offset: a = %d \n", (char *)&os.a - (char *)&os);
```

下面这条语句需要好好理解:


```
printf("offset: a = %d \n", (size_t) &((OffsetStruct*)0)->a);
```

数字 0 看成是一个地址,也就是一个指针。上篇文章解释过,指针就代表内存中的一块空间,至于你把 这块空间里的数据看作是什么,这个随便你,你只要告诉编译器,编译器就按照你的意思去操作这些数 据。

现在我们把 0 这个地址里的数据看成是一个 OffsetStruct 结构体变量(通过强制转换来告诉编译器),这样就得到了一个 OffsetStruct 结构体指针(下图中绿色横线),然后得到该指针变量中的成员变量 a(蓝色横线),再然后通过取地址符 & 得到 a 的地址(橙色横线),最后把这个地址强转成 size\_t 类型(红色横线)。

因为这个结构体指针变量是从 0 地址开始的,因此,成员变量 a 的地址就是 a 距离结构体变量开始地址的偏移量。

上面的描述过程,如果感觉拗口,请结合下面这张图再读几遍:



上面这张图如果能看懂的话,那么最后一种通过宏定义获取偏移量的打印语句也就明白了,无非就是<mark>把代码抽象成宏定义了,方便调用</mark>:

```
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &(((TYPE*)0)->MEMBER))
printf("offset: a = %d \n", offsetof(OffsetStruct, a));
```

可能有小伙伴提出: 获取这个偏移量有什么用啊? 那就请接着看下面的示例 8。

#### 8. 通过结构体中成员变量的指针,来获取该结构体的指针

标题同样比较拗口,直接结合代码来看:

```
typedef struct _0ffsetStruct_ {
   int a;
   int b;
   int c;
} OffsetStruct;
```

假设有一个 OffsetStruct 结构体变量 os,我们只知道 os 中成员变量 c 的地址(指针),那么我们想得到变量 os 的地址(指针),应该怎么做?这就是标题所描述的目的。

下面代码中的宏定义 container\_of 同样是来自于 Linux 内核中的(大家平常没事时多挖掘,可以发现很多好东西)。

```
#define container of(ptr, type, member) ({ \
    const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr); \
    (type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})
void demo8()
   // 下面 3 行仅仅是演示 typeof 关键字的用法
   int n = 1;
   typeof(n) m = 2; // 定义相同类型的变量m
   printf("n = %d, m = %d \n", n, m);
   // 定义结构体变量,并初始化
   OffsetStruct os = \{1, 2, 3\};
   // 打印结构体变量的地址、成员变量的值(方便后面验证)
   printf("&os = 0x%x \n", &os);
   printf("os.a = %d, os.b = %d, os.c = %d \n", os.a, os.b, os.c);
   printf("===== \n");
   // 假设只知道某个成员变量的地址
   int *pc = \&os.c;
   OffsetStruct *p = NULL;
   // 根据成员变量的地址,得到结构体变量的地址
   p = container_of(pc, OffsetStruct, c);
   // 打印指针的地址、成员变量的值
   printf("p = 0x%x \n", p);
   printf("p->a = %d, p->b = %d, p->c = %d \n", p->a, p->b, p->c);
}
```

先看打印结果:

#### 首先要清楚宏定义中参数的类型:

- 1. ptr: 成员变量的指针;
- 2. type: 结构体类型;
- 3. member: 成员变量的名称;

这里的重点就是理解宏定义 container\_of,结合下面这张图,把宏定义拆开来进行描述:

#define container\_of(ptr, type, member) ({ \
const typeof( ((type \*)0)->member ) \*\_\_mptr = (ptr); \
(type \*)( (char \*)\_\_mptr - offsetof(type,member) );})

#### 宏定义中的第1条语句分析:

- 1. 绿色横线: 把数字 0 看成是一个指针, 强转成结构体 type 类型;
- 2. 蓝色横线: 获取该结构体指针中的成员变量 member;
- 3. 橙色横线:利用 typeof 关键字,获取该 member 的类型,然后定义这个类型的一个指针变量 mptr:
- 4. 红色横线: 把宏参数 ptr 赋值给 \_\_mptr 变量;

#### 宏定义中的第2条语句分析:

- 5. 绿色横线:利用 demo7 中的 offset 宏定义,得到成员变量 member 距离结构体变量开始地址的偏移量,而这个成员变量指针刚才已经知道了,就是 \_\_mptr;
- 6. 蓝色横线:把\_mptr 这个地址,减去它自己距离结构体变量开始地址的偏移量,就得到了该结构体变量的开始地址;
- 7. 橙色横线: 最后把这个指针(此时是 char\*型), 强转成结构体 type 类型的指针;

#### 三、总结

上面这8个关于指针的用法掌握之后,再去处理子字符、数组、链表等数据,基本上就是熟练度和工作量的问题了。

希望大家都能用好指针这个神器,提高程序程序执行效率。

面对代码,永无bug;面对生活,春暖花开!祝您好运!

原创不易,如果这篇文章有帮助,请转发、分享给您的朋友,道哥在此表示感谢!

#### 【原创声明】

作者: 道哥(公众号: IOT物联网小镇)

知乎: 道哥 B站: 道哥分享 掘金: 道哥分享 CSDN: 道哥分享

我会把十多年嵌入式开发中的项目实战经验进行输出总结!

如果觉得文章不错,请转发、分享给您的朋友,您的支持是我持续写作的最大动力!

长按下图二维码关注,每篇文章都有干货。![](http://iottown.sewain100.cn/IOTTown\_258.jpg)

转载:欢迎转载,但未经作者同意,必须保留此段声明,必须在文章中给出原文连接。

#### 推荐阅读

- [1] C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- [2] 一步步分析-如何用C实现面向对象编程
- [3] 原来gdb的底层调试原理这么简单
- [4] 生产者和消费者模式中的双缓冲技术
- [5] 关于加密、证书的那些事
- [6] 深入LUA脚本语言, 让你彻底明白调试原理
- [7] 一个printf(结构体变量)引发的血案