```
Procedure Insertion_AVL (x :entier, var A :ptr (nœud_avl))
```

```
Var
T, P:ptr(nœud_avl);
Pile_parent :Pile / / vers ptr(nœud_avl)
Debut
CreerPile(pile_Parent)
Si (A!=nil) alors
  Trouv := faux
 Insert := faux
  Tantque (A !=nil) et (!trouv) et (!Insert)
                                               faire
   Si(x=info(A)) alors trouv :=vrai
   Sinon
      Si \times info(A) alors
        Si(FD(A)=nil) alors
             P:=Cr\acute{e}erNoeud(x);
             Aff_bal(P,0);
             Aff_FD(A,P);
             Aff_bal(A, balance(A)-1) / car insertion à droite de A Insert
            :=vrai ;
       Sinon
             Empiler (Pile_Parent,A) //en empile tous les pères A
             :=FD(A);
      Sinon
        Si(FG(A)=nil) alors
            P:=Cr\acute{e}erNoeud(x);
            Aff_bal(P,0);
           Aff_FG(A,P);
           Aff_bal(A, balance(A)+1) //car insertion à gauche de A
            Insert=vrai;
        Sinon
             Empiler (Pile_Parent,A) //en empile tous les pères
             A := FG(A);
   Ftq
Sinon //A=nil
 A = cr\acute{e}er\_noeud(x);
 Aff_bal(A,0);
Fsi
//chercher le premier antécédent dans la pile_parent Si
(insert) alors
Fin=faux
```

```
Tantque !pile_vide(pile_parent) et !Fin
Dtq
  Dépiler (Pile_parent, T)
 Si\ A=FD(T)\ alors\ aff\_Bal(T,\ balance(T)-1)
              Sinon aff_Bal(T,balance(T)+1)
 Si (balance(T) \le -2) ou (Balance \ge 2) ou balance(T) = 0 alors
          Fin=vrai;
          Si balance(T)!=0 alors
            Dépiler(pile_parent, père)//pour lier T à son père car T change
            Equilibrer (T, père);
          fsi
 Sinon
 A := T; //continuer la recherche de l'antécedent
Ftq
fsi
Fin
Remarque : si balance d'un nœud=0, on arrête la recherche et on fait rien car l'arbre est
équilibré (la balance des nœuds se trouvant au dessus ne changera pas).
Procédure Equilibrer (var A: ptr (nœud_Avl), var pereA: ptr (nœud_Avl))
Var
B,Q:ptr(nœud-Avl);
Debut
Si (balance(A)=-2) alors //deux cas RotG ou DRotG
 si (balance (FD(A)\leq=0) alors //on fait une simple rotation gauche de A B
 :=ROTG(A);
         // Double Rotation gauche de A=RotD(FD(A))+RotG(A)
 Q:=ROTD(FD(A));
   Aff-FD(A,Q)
   B := ROTG(A);
Sinon //RotD ou bien DRotD
Si (balance(A)=2) alors
Si balance (FG(A) \ge 0) alors
   B := ROTD(A);
  sinon
   Q:=ROTG(FG(A));
   Aff-FG(A,Q)
   B:=ROTD(A);
Fsi
Si (pèreA!=nil) alors
Si\ A = FD(pereA)\ alors\ Aff-FD(pereA,B)
                 Sinon Aff-FG(pereA,B);
Fsi
Fin
```

```
Insertion (x:Entier, A:ptr(nœud_Avl, h:entier)
Var: T:ptr(nœud-AVL), h1:entier // h, h1 désignent la variation de hauteur (1,-1,0)
Si (A=nil) alors
  A := cr\acute{e}erNoeud(x)
  Aff-bal(A,0);
  H:=1
Sinon
 Si (x=info(A) alors h := 0
 Sinon
  Si(x>info(A) alors //insertion comme FD(A)
  T := FD(A)
    Inserer(x,T,h1)
   Aff_FD(A,T) //affecter le nouveau T comme fils droit de A, il peut être inchangé ou celui créé
                    ou alors un autre suite à une rotation
    h := -h1 //h1 peut être au retour = 1,-1,0
  sinon
   T := FG(A)
    Inserer(x,T,h1)
  Aff_FG(A,T)
  h:=h1 //pareil
  fsi
fsi
//mis à jour de la balance
                 //si la variation est de 0, les balances des nœuds supérieurs restent
Si(h!=0) alors
                  inchangées
Aff-bal(A, balance(A)+h)
 Si balance(A)=2 ou balance A=-2 alors Equilibrer (A) //A est en E/S
 Si balance (A)=0 alors h:=0 //on changera plus les balances
                  Sinon h := 1
FIN
```

Remarque:

- -Si la balance d'un nœud passe à 0 les nœuds ascendants ne seront pas affectés (leurs balances restent inchangées), exemple le nœud 40 était à 1 et reste à 1 après insertion du 35 car balance du nœud 35 est passée de 1 à 0
- La fonction Equilibrer reste la même mais ne prend pas en compte pere A (le chainage est pris en compte dans l'algorithme recursif Aff-fD(A,T) et Aff-fg(A,T))

