BATA Interface 8 = [17]		단계	분석단계		작성자	박철규		
문서번호	AN-INF-	001	세부단계	COPINO			작성일	2022.07.13
				COPINO				
COPINO	이관					COPINO >	Trigger_	< TOS > GAT_COPINO
COPINO Check	유무 WHEF	SELECT * FROM ONCYCOPI WHERE COPIPDAT = to_char(SYSDATE , 'YYYYMMDD') AND COPICARR = :차량번호 AND (COPIINDT = '' OR COPIINDT IS NULL)						<mark>)만 존재</mark>
COPINO Messa	ge 파라미	오라클 Function Call 함수명: getCopinoErrorMsg(가칭) 파라미터: 차량번호 리턴값: COPINO 에러 사유 or 'NONE' (COPINO 미전송)					생되었는지 조사	
Gate In 통 (Slip 발	행) WHEF AM AM AM AM -:TML	Update ONCYCOPI Set COPINDT = to_char(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), COPINTM = to_char(SYSDATE, 'hh24mi'), COPIFBGB = '1', COPITML = :TML, COPISLIP = :EIR_NO WHERE COPILOCD = :지번 AND COPIGUBN = :반출입구분 AND COPICAID = :차량코드ID AND COPINUM = :관리번호 AND COPISEQN = :순번 AND (COPIINDT = '' OR COPIINDT IS NULL)				TOS	TML CODE, COPISLIP 항목 추가	< COPINO > ONCYCOPI
Gate Out -	- :지반 ON Upda 왕 통과 시 WHEF	번, :반출입 ICYCOPI ate ONC Set COPI COPI RE COPI	입구분, :차량코드ID, :; I 자료 이관 시 TOS에 YCOPI	관리번호, :순번은 서도 저장되어 Update 시 활용 DATE, 'YYYYMMDD'),		тоѕ	_반출기록 Update	< COPINO > ONCYCOPI

㈜영진공사 구축 사업

버젼

2.0

시스템

- :TML , :EIR\_NO는 GAT\_EIR\_MST in TOS 에 있는 자료

DATA Interface 정의서

DATA Interfe	oo 저이서	시스템	㈜영진공사 구축 사업	버젼	2.0				
DATA Interface 정의서		단계	분석단계	작성자	박철규				
문서번호 Al	서번호 AN-INF-002 세부단계 <b>BKG M/D 자료 이관</b>				작성일	2022.07.13			
Booking									
Booking 번호 변환	함수명: <b>C</b> G 파라미터: 예	<b>아클 Function Ca</b> onv_BKG (BKG#, : 약번호 + 순번 in BK opino Booking 번호	- TOS's BKG - 통합정보시 <mark>선사코드, :구분) (가칭)</mark> 위해 BKG		G M/D은 Copino BKG 번호 사용 스템의 Booking M/D를 이관하기 M/D에 있는 BKG 번호를 G 번호로 변환 필요				
Booking 정보 가져오기	mst.RQWC mst.RQWC Conv_BKI '9' AS "FUI 'YOUNGJI 'TOS' AS " mst.RQWC (SELECT s WHERE s AND s mst.RQWC " AS "CALI substr(mst substr(mst substr(dtl.F dtl.RQDTS substr(dtl.F TO_DATE( dtl.RQDTC " AS "DG_ " AS "DG_ " AS "OVE " AS "SOU " AS "SUPD " AS "INPU " AS "INPU " AS "INPU " AS "INPU " AS "UPD	DORNO AS "MSG_IDORNO AS "MSG_IDORNO AS "RCV_SEQN AS "RCV_SEG (BKG#, ", 'C') 'OFNC_KND",'SEQN AS "SENDER", RECEIVER", DBUND AS "CNL", SUBSTYCE TO E MS.F. DVOYA AS "LINE_VL_SIGN", RQWODPOT, 1, 5). RQWOLPOT, 1, 5). RAS "MSG_TYP", D_MSG", D_TAG", CV_TYP", D_MSG", D_TAG", CV_TYP", MSG_SEQ", JT_PSN", ATE_DTE", ATE_DTE ATE ATE ATE ATE ATE ATE ATE ATE ATE A	SEQ", PR_BKG_NO' 와 원본  5, 3) FROM COMMSTND RQWOSHIP ) AS "CNTR_OPR", VD", AS "POD", AS "POU", AS "PVY", ", S "ISO", ", AS "PICKUP_DTE", NT", PLACE(mst.RQWOTEMP, D", , 3, 1), 'R', 'C', NULL) AS "RE_COF",  CYRQDT dtl QDTORNO	Or	NCYRQWO ON( BKG (BKG#, 'C') 터: 예약번호, 순	Booking 번호			

DATA Interface 정의서		12 000			· <del>-</del>					
		단계	분석단계		작성자	박철규				
문서번호 AN-INF-003		세부단계	BKG 기 반출 수량 계산		작성일	2022.07.13				
	Booking									
오라클 Function Call  Booking 번호 변환 함수명: Conv_BKG (BKG#, :선사코드, :구분) (가칭) 파라미터: BKG# in COPINO, :선사코드, 'O' 리턴값: Original BKG# or 'NONE'(해당 BKG 없음)					COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking 반출 Table(IF_BK_CNT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함					
(SELE: FRC bk_ma ( SEL FF WHI IF_BK_CNT Update 시 OSELEC FROM WHEF AN	With bk as (SELECT Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') "BKG" FROM Dual), bk_max as ( SELECT IFB_BKNO "BKNO", IFB_SENDER "SENDER",		B_SENDER "SENDER", AXDATE"  NDER  _BKNO, bk_cnt.IFB_ISO, bk_cnt.IFB_CNT x ax.BKNO _max.SENDER ax.MAXDATE	String Property of the string						
'IFB_SENDER 가 '1510YJ' 이면 영진 CY '1510IF' 이연 타 CY 또는 터미널 (신국제)					* 기 반출수량					

㈜영진공사 구축 사업

버젼

2.0

시스템

DATA Interface 정의서

문서번호	AN-INF-004 세부단계 BKG 반출 Count Update					작성일	2022.07.13			
Booking										
Booking 번호 변환		함수명: <b>C</b> 파라미터: BI	라클 Function Cal Fonv_BKG (BKG#, :산 KG# in COPINO, :선시 Original BKG# or 'NON	<mark>!사코드, :구분) (가칭)</mark> <del>!</del> 코드, 'O'	COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking 반출 Table(IF_BK_CNT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함					
Gate In 통		IFB_I IFB_G IFB_I VALUES (:선사 :ISO, NVL(	DATE, IFB_SENDER,	IFB_RECEIVER, IFB_SEND_YN)  G#, :선사코드, 'O'),  는드시 Null FROM IF_BKG_CNT = Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') :ISO ER = '1510YJ' = B_DATE) G_CNT (NO = Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') O = :ISO ENDER = '1510YJ'), 0) + :반출수량,	TOS  누적 Count 생성  <반출 수량> IF_BK_CNT  BKG 반출 수량 Update  BKG 반출 이력 입력					
Gate Out <sup>등</sup> (반출처	통과 시	IFH_ISO, IFH IFH_VOYAG IFH_DATE, I VALUES ('O',:선사코드 :ISO,:",", (SE W ",:선사항차, :GATE_OUT	IFH_OPER, IFH_BKN H_SIZE, IFH_TYPE, II EE, IFH_VSLSAIL, IFH FH_SENDER, IFH_R ELECT substr(STNDR FROM COMMSTND HERE STNDETGB = AND STNDETCD = - 컨테이너번호,'F' or 'N TIME,'1510YJ', '1510 - COPINO에 있는 모션	FH_VESSEL, _CNTRNO, IFH_FM, ECEIVER, IFH_SEND_YN)  :선사코드, 'O'), KDS, 9, 4)  '808' :모선코드), I', DIF','N')						

㈜영진공사 구축 사업

분석단계

버젼

작성자

2.0

박철규

시스템

단계

DATA Interface 정의서

DATA Interface 정의서		시스템	㈜영진공사 구축 사업	버젼	2.0
		단계	분석단계	작성자	박철규
문서번호	AN-INF-005	세부단계	반출입이력 Update	작성일	2022.07.13

## 반출입이력

## 오라클 StoredProcedure Call

함수명: InOut\_Management(가칭)

파라미터: TMN\_COD, EIR\_NO, EIR\_SEQ,구분 in TOS\_EIR\_HISTORY

\* 구분 : 'S' - Save 'D' - Delete

