	DATA Interfer	ᇫ저이서				· -					
	DATA Interface 정의서		단계	분석단계	작성자	박철규					
l	문서번호 AN-INF-001		세부단계	COPINO		작성일	2022.07.13				
l	COPINO										
	COPINO 이관				< COPINO > ONCYCOPI	Trigger_	< TOS > GAT_COPINO				
	COPINO 유무 Check	WHERE COPICA	ROM ONCYCOPI PDAT = to_char(SY: ARR = :차량번호 NDT = ' ' OR COPIINI	< COPINO > ONCYCOPI							
	COPINO Error Message	함수명: g 파라미터: ㅊ	라클 Function Ca etCopinoErrorMsg(ŀ량번호 :OPINO 에러 사유 or	COPINO 🛮	COPINO 미 존재 시 Error 가 발생되었는지 조사						
Update ONCYCOPI Set COPINDT = to_char(SYSDATE, 'YYYYMMDD'), COPINTM = to_char(SYSDATE, 'hh24mi'), COPIFBGB = '1', COPISLIP = :SLIP# WHERE COPILOCD = :지번 AND COPIGUBN = :반출입구분 AND COPICAID = :차량코드ID AND COPINUM = :관리번호 AND COPISEQN = :순번 AND (COPIINDT = ' ' OR COPIINDT IS NULL)					TOS	TML CODE, COPISLIP 항목 추가	< COPINO > ONCYCOPI				
	Gate Out 통과 시	WHERE COPI	OTDT = to_char(SYS OTTM = to_char(SYS	SDATE, 'YYYYMMDD'), SDATE, 'hh24mi')	Tos	_반출기록 Update	< COPINO > ONCYCOPI				

㈜영진공사 구축 사업

버젼

2.0

시스템

DATA Interface 정의서

DATA Interfa	oo 저이서	시스템	㈜영진공사 구축 사업		버젼	2.0				
DATA Interia	Ce ⊙ ≅ ^	단계	분석단계		작성자	박철규				
문서번호 Al	H				작성일	2022.07.13				
Booking										
Booking 번호 변환	오라클 Function Call 함수명: Conv_BKG (BKG#, :선사코드, :구분) (가칭) 파라미터: 예약번호 + 순번 in BKG, ",'C' 리턴값: Copino Booking 번호			- TOS's BKG M/D은 Copino BKG 번호 사용 - 통합정보시스템의 Booking M/D를 이관하기 위해 BKG M/D에 있는 BKG 번호를 Copino BKG 번호로 변환 필요						
Booking 정보 가져오기	mst.RQWC mst.RQWC Conv_BKI '9' AS "FUI 'YOUNGJI 'TOS' AS " mst.RQWC (SELECT s WHERE s AND s mst.RQWC " AS "CALI substr(mst substr(mst substr(dtl.F dtl.RQDTS substr(dtl.F TO_DATE(dtl.RQDTC " AS "DG_ " AS "DG_ " AS "OVE " AS "SOU " AS "SUPD " AS "INPU " AS "INPU " AS "INPU " AS "INPU " AS "UPD	DORNO AS "MSG_IDORNO AS "MSG_IDORNO AS "RCV_SEQN AS "RCV_SEG (BKG#, ", 'C') 'OFNC_KND",'SEQN AS "SENDER", RECEIVER", DBUND AS "CNL", SUBSTY (STNDETGB = '808' STNDETCD = mst.F. DVOYA AS "LINE_VL_SIGN", RQWODPOT, 1, 5). RQWOLPOT, 1, 5). RATE_PSN", ATE_PSN", ATE_PSN", ATE_DTE", RQWOLPOT, 1, 5). RATE_DTE", 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	SEQ", PR_BKG_NO' 와 원본 5, 3) FROM COMMSTND RQWOSHIP) AS "CNTR_OPR", VD", AS "POD", AS "POU", AS "PVY", ", S "ISO", ", AS "PICKUP_DTE", NT", PLACE(mst.RQWOTEMP, D", , 3, 1), 'R', 'C', NULL) AS "RE_COF", CYRQDT dtl QDTORNO	Or	NCYRQWO ON(BKG (BKG#, 'C') 터: 예약번호, 순	Booking 번호				

I INVIVINTAGE VIV	ו אוי	•			· -					
DATA Interface 정으	-1/1	단계	분석단계			박철규				
문서번호 AN-INF-0	003	세부단계	BKG 기 반출 수량 계산		작성일	2022.07.13				
Booking										
Booking 번호 변환 함수명 파라미 리턴값	: C (터: Bk	아마 _ BKG (BKG#, : KG# in COPINO, :선서 riginal BKG# or 'NON	<mark>선사코드, :구분) (가칭)</mark> 사코드, 'O'	COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking 반출 Table(IF_BK_CNT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함						
(SELE: FRC bk_ma (SEL FF WHI IF_BK_CNT Update 시 OSELEC FROM WHEF AN	With bk as (SELECT Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') "BKG" FROM Dual), bk_max as (SELECT IFB_BKNO "BKNO", IFB_SENDER "SENDER",			String Property of the string						
	'IFB_SENDER 가 ' <mark>1510YJ'</mark> 이면 영진 CY ' <mark>1510IF</mark> ' 이연 타 CY 또는 터미널 (신국제)					* 기 반출수량				

㈜영진공사 구축 사업

버젼

2.0

시스템

DATA Interface 정의서

문서번호	AN-INF-004 세부단계 BKG 반출 Count Update					작성일	2022.07.13			
Booking										
Booking 번호 변환		함수명: C 파라미터: BI	라클 Function Cal Fonv_BKG (BKG#, :산 KG# in COPINO, :선시 Original BKG# or 'NON	<mark>!사코드, :구분) (가칭)</mark> ! 코드, 'O'	COPINO에 있는 Booking 번호로 Booking 반출 Table(IF_BK_CNT)를 사용하기 위해서는 Booking 번호를 변환해 줘야 함					
Gate In 통		INSERT (IFB_OPER, IFB_BKNO, IFB_ISO, IFB_SIZE, IFB_TYPE, IFB_CNT, IFB_DATE, IFB_SENDER, IFB_RECEIVER, IFB_SEND_YN) VALUES (:선사코드, Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O'), :ISO, ", ", SIZE, TYPE 반드시 Null NVL((SELECT IFB_CNT FROM IF_BKG_CNT WHERE IFB_BKNO = Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') AND IFB_ISO = :ISO AND IFB_SENDER = '1510YJ' AND IFB_DATE = (SELECT max(IFB_DATE) FROM IF_BKG_CNT WHERE IFB_BKNO = Conv_BKG(BKG#, :선사코드, 'O') AND IFB_ISO = :ISO AND IFB_SENDER = '1510YJ'), 0) + :반출수량, :변경일시, '1510YJ', '1510IF', :전송여부('N'))			TOS 누적 Count 생성 <반출 수량> IF_BK_CNT BKG 반출 수량 Update BKG 반출 이력 입력					
Gate Out 통과 시 (반출처리)		IFH_ISO, IFH IFH_VOYAG IFH_DATE, I VALUES ('O',:선사코드 :ISO,:",", (SE W ",:선사항차, :GATE_OUT	IFH_OPER, IFH_BKN H_SIZE, IFH_TYPE, II EE, IFH_VSLSAIL, IFH FH_SENDER, IFH_R ELECT substr(STNDR FROM COMMSTND HERE STNDETGB = AND STNDETCD = - 컨테이너번호,'F' or 'N TIME,'1510YJ', '1510 - COPINO에 있는 모션	FH_VESSEL, _CNTRNO, IFH_FM, ECEIVER, IFH_SEND_YN) :선사코드, 'O'), KDS, 9, 4) '808' :모선코드), I', DIF','N')						

㈜영진공사 구축 사업

분석단계

버젼

작성자

2.0

박철규

시스템

단계

DATA Interface 정의서

DATA Interface 정의서		시스템	㈜영진공사 구축 사업	버젼	2.0
		단계	분석단계	작성자	박철규
문서번호	AN-INF-005	세부단계	반출입이력 Update	작성일	2022.07.13

반출입이력

오라클 StoredProcedure Call

함수명: InOut_Management(가칭)

파라미터: TMN_COD, EIR_NO, EIR_SEQ,구분 in TOS_EIR_HISTORY

* 구분 : 'S' - Save 'D' - Delete

