Chapter 50 Appendix

アセットインポートガイド

本書では、これまでも練習のために、本番用メッシュをちょくちょくインポートして使ってきました。しかし、実際の開発では、グレーボックスを完成させて、その修正を凍結^{注1}した頃に、別途制作が進んでいた本番用メッシュが納品されて、利用可能になることがほとんどです。つまり、本番用メッシュはメッシングの直前にプロジェクトにインポートされます。本書でもわずかながら、「メッシング工程の直前に"納品"された体裁」のアセットがあります。手順に従い、アセットのインポートとインテグレーションを行いましょう。

50A.1 = テクスチャのインポート

追加アセットのメッシュは、Nanite 対応のものと Nanite 非対応のものに分かれています。まず初めにこれらのメッシュ用のテクスチャをまとめてインポートし、マテリアルのセットアップを行います。

- **1.** [コンテンツ > Props > Textures] フォルダに、付録データの [Chapter50¥Textures] フォルダに収録されている 画像ファイルをまとめてインポート指定します。
- **2.** 手順1でインポートしたテクスチャのうち、名前が「 \sim RMO」で終わっているテクスチャをリニアスペースに指定します。
- 3. 新しくインポートしたテクスチャセット (3つのテクスチャの組み) ごとに1つのマテリアルインスタンス を作成してください。マテリアルインスタンスの親は [M_Base_Master] を使用し、[コンテンツ> Props > Materials] に保存します。

補足 マテリアルインスタンスの例

例えば、「T_Seesaw_BC」「T_Seesaw_N」「T_Seesaw_RMO」というテクスチャからは、「MI_Seesaw」というマテリアルインスタンスを作ります。

50A.2 ! メッシュのインポート

続いて、メッシュのインポートを行います。前述の通り、メッシュデータはNanite対応のものとそうでないものに分かれており、それぞれインポートオプションの内容が異なるため、注意して手順を進めてください。

- **1.** [コンテンツ > Props] フォルダに、付録データの [Chapter50¥Props] フォルダに収録されている FBX をまとめてインポート指定します。
- 2. FBXインポートオプションのダイアログが起動したら、[デフォルトにリセット]ボタンをクリックします。
- **3.** 8.2.3 項の手順を参考にして、インポートオプションの内容を設定し、[全てインポート] をクリックして一括インポートします。
- **4.** 同じく[コンテンツ> Props] フォルダに、今度は付録データの[Chapter50¥Nanite] フォルダに収録されている FBX をまとめてインポート指定します。
- **5.** FBX インポートオプションのダイアログが起動したら、[Build Nanite] と [Force Front XAxis] にチェックを入れて、[全てインポート]をクリックします。
- 6. 表50A.1を参考にして、インポートしたアセットに適切な単純コリジョンを設定します。

注1 それ以上のゲームの改変を禁止すること。

表50A.1 Nanite用アセットのマテリアルとコリジョン設定の対応表

メッシュ	コリジョン
SM_Framed_Box	ボックス単純化
SM_Pulley	ボックス単純化
SM_Pulley_Bridge	ボックス単純化
SM_Pulley_Head	オートコンベックス
SM_Pulley_Magnet	ボックス単純化

メッシュ	コリジョン
SM_Pulley_Magnet_Rod	ボックス単純化
SM_Pulley_Rail	オートコンベックス
SM_Seesaw	ボックス単純化
SM_SlideFloor	ボックス単純化
SM_SpikeBall	球体単純化

50A.3 マテリアルの割り当て

前項でインポートしたメッシュに50A.1項で準備したマテリアルを割り当てていきましょう。

1. 表50A.2 を参考にして、前項でインポートした スタティックメッシュにマテリアルインスタン スを適用します。

表50A.2 追加アセットのマテリアル設定

メッシュ	マテリアル
SM_Pulley	MI_Pulley
SM_Pulley_Bridge	MI_Pulley_Bridge_Rail
SM_Pulley_Head	MI_Pulley_Head
SM_Pulley_Magnet	MI_Pulley_Magnet
SM_Pulley_Magnet_Rod	MI_Pulley_Magnet
SM_Pulley_Rail	MI_Pulley_Bridge_Rail
SM_Seesaw	MI_Seesaw
SM_SlideFloor	MI_SlideFloor

2. $[SM_SpikeBall]$ には好きなマテリアルを割り当ててください。例えば、 $[エレメント \ 0]$ にスターターコンテンツの $[M_Metal_Burnished_Steel]$ を、 $[エレメント \ 1]$ には定数シェーダで鉄か非金属 (ペイントされた金属)のマテリアルを作って割り当てるとよいでしょう (図 50A.1)。




図50A.1 [SM_SpikeBall]の設定例

3. 同様に [コンテンツ > Kitbash > KSM_Spikes] にも好みのマテリアル^{注2} を割り当てます (図 **50A.2**)。




図50A.2 [KSM_SpikeBall]の設定例


注2 スターターコンテンツに入っている既存のマテリアルでも構いませんし、自作しても構いません。

4. [SM_Framed_Box] では、マテリアルスロットの[エレメント 1] に [MI_Framed_Box_Frame] を、[エレメント 3] に [MI_Framed_Box_Deco] を割り当てます。 [エレメント 2] はメッシングの工程で好きなマテリアルを貼り付けられる"自由帳"として、デフォルトのままにしておきます(図50A.3)



図50A.3 [SM_Framed_Box]の設定

5. [コンテンツ> Environments > SM_Framed_Board] も開いて、[エレメント 0] に [MI_Framed_Box_Frame] を、[エレメント 2] に [MI_Framed_Box_Deco] を割り当てます(図 50A.4)。 [エレメント 1] は"自由帳"として、デフォルトのままにしておきます。



図**50A.4** [SM_Framed_Board]の設定

重要

第50章の手順では、第11章p.143の「通過ノ試練」第2間でセットアップしたローカルコレクション「Decoration」も使います。この「通過ノ試練」をまだ進めていない場合は、以下の手順で進めておいてください。

- 1. コンテンツブラウザの左下にある [コレクション] セクションヘッダの **②**をクリックし、リストから [ローカルコレクション] を選びます。
- 2. 命名モードに入るので、作成されたローカルコレクションに「Decoration」と名付けます。
- **3.** コンテンツブラウザで[コンテンツ> Environment] フォルダを開き、[SM_Tamagaki ~]から始まるスタティックメッシュアセットを複数選択して[コレクション> Architecture]にドラッグ & ドロップします。