数据通信



广域网技术和协议



殷亚凤

yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

广域网技术和协议



- 1. 交换式通信网
- 2. 电路交换
- 3. 分组交换
- 4. 异步传递方式

交換式通信网



•数据源发出的数据经过一个由中间交换结点构成的网络传输到目的地。


- >站点: 需要通信的终接设备,如计算机、终端、电话机等。
- >结点: 提供通信功能的交换设备,它们通过传输链路以某种拓扑结构互相连接在一起。

每个站点都要连接到一个结点上,而这些结点的集合称为通信网络。

交换式通信网



• 在交换式通信网中,数据从一个站点进入网络后,经过由一个结点到另一个节点的交换,最后被传递到目的地。



- ➤某些结点仅仅和其他<u>结点</u>连接; 有些结点或多或少与站点连接。
- ▶结点和结点之间的链路通常是 点对点的专线,采用频分复用 或时分复用。
- ▶网络并非完全连接。

广域网技术和协议



- 1. 交换式通信网
- 2. 电路交换
- 3. 分组交换
- 4. 异步传递方式

电路交换网络




- 电路交换:两个站点之间有一条专用的通信通路。
 - 这条通路由网络结点之间的链路首尾相接形成的链路序列;
 - 每条物理链路上都有该连接专用的逻辑信道。
- 电路交换的通信包括三个步骤:
 - ▶ 电路建立:在能够发送信号之前,首先必须建立一条端到端(站点 到站点)的电路。
 - 数据传送:从源站点发出的信息经过网络传输到目的站点。
 - ▶ 电路断连: 经过一段时间的数据传输之后,连接被终止,通常是由 这两个站点中的某个站点发起的动作。

电路交换网络




- 连接的通路是在数据传输开始之前建立的;
- 连接期间,信道的容量是专用的,即使没有数据传输,所以 电路交换的效率可能非常低;
- 电路交换网络起初是处理话音通信,现在也处理数据通信;
- 电路交换例子:公用电话网,专用小交换机,数据交换等



公共电信网络的组成



- 用户:与网络连接设备。
- 用户线路: 用户和网络之间的链路, 也称用户环路或本地环路。
- 交换局:网络的交换中心,能够支持用户的交换中心称为端局。
- 中继线:交换局之间的干线线路。中继线使用FDM和同步TDM 运载多路话音信号。




- ▶端局负责用户和用户之间, 以及用户和其他交换局之 间的通信量交换;
- ▶其他交换局负责的是端局 之间通信量的路由选择和 交换。

电路交换的概念



• 了解电路交换最好的办法是考察单个电路交换结点的操作过程



- 数字交换机:向其相连的任意一对设备提供透明的信号通路,对于设备而言似乎存在直接连接。
- 网络接口:将数字设备连接到网络上所需的功能及硬件,如数据处理设备、数字电话等。
- ▶ 控制单元: 完成建立连接、维护连接、拆除连接这三类任务。

电路交换结点的要素

电路交换的概念



- 当网络的两个站点之间因所有通路都正在使用而无法建立连接时就发生了阻塞。
- ► <u>阻塞网络</u>:有可能<u>出现阻塞</u>情况的网络
- ▶ 无阻塞网络: 允许<u>所有站点同时建立连接</u>,所有可能的连接 请求都能够被接受,只要对方空闲


• 应用需求

- ▶ 话音通信: 大多数电话通话持续时间并不长,将网络配置成阻塞网络是可接受的
- ▶ 数据处理设备:终端可能会持续连接数小时,要求使用<u>无阻</u> 塞或接近无阻塞的设置。

空分交换



- 空分交换机:信道通路和信号通路之间从物理上被分隔开 (空间分隔)的交换机;
- 每次连接:都需要建立一条经过该交换机的物理通路,该通过完全用于这两个端点之间的信号传送;
- 基本模块:金属交叉点,或可以由控制单元闭合或断开的半导体门电路。




- ▶ 交叉点的数量以相连点数量 的平方数上升;
- ▶ 一个<u>交叉点的损坏</u>使其对应 线路所属的设备无法连接;
- ▶ 交叉点利用率很低。

空分交换



• 多级交换

- >交叉点数量减少;
- >多条通路可通过该网络连接两个端点,从而提供可靠性。




- □更复杂的控制机制
- □可能被阻塞

时分交换




- 时分交换:将低速率的比特流分割成许多小块,然后与其他 比特流一起共享诉率较高的容量。
- 时隙交换 (TSI): 是很多时分交换机的基础构建, 通过对同步TDM时隙流进行操作, 通过时隙对互换实现全双工。



时分交换




• 时隙交换 (TSI) 实现机制




- ▶ 传入的TDM帧被逐 个时隙按顺序写入;
- ▶ 读取时隙读出数据, 构建外出数据帧;
- ▶ 地址存储器指定读取 顺序;
- ►信道I和J交换,实现 全双工连接。


软交换体系结构





呼叫选择路由:在专门的、与物理电路交换硬件相集成的处理器上运行。





(更灵活的方法)

- ▶ 物理交换功能由媒 体网关执行;
- 呼叫处理逻辑位于 媒体网关控制器。

广域网技术和协议



- 1. 交换式通信网
- 2. 电路交换
- 3. 分组交换
- 4. 异步传递方式

电路交换存在的问题




- 当电路交换用于数据连接时,存在以下两个缺点:
- ▶ 在典型的用户/主机数据连接中,线路在大多数时间是空闲的。对于数据连接,电路交换方式是低效的。
- 在电路交换网络中,为传输提供的连接的数据率是恒定的。在连接不同的主计算机和终端时,网络的利用率受到了限制。

分组交换



- 数据以短分组的形式传输;
- 分组长度上限值一般为1000个八位组(字节);
- 更长的报文被分割成一个分组序列;
- 每个分组包含部分用户数据和控制信息;
- 在经过的每个结点上,分组被接收、暂存、传递。



分组交换




- 分组交换与电路交换相比,存在以下优点:
- 线路的效率较高,单条结点到结点的链路在一段时间内可以被许多分组动态地共享;
- 分组交换网络能够完成数据率之间的转换,不同数据率的站点可以互相交换分组;
- ▶ 通信量拥挤时,电路交换中的某些呼叫会被阻塞,而分组交换仍能够被接受,只是传递的时延增长;
- ▶ 能够使用优先级别,在一个结点有多个分组等候时,优先级较高的分组可以先被传输。

分组交换:数据报方式



• 数据报方式

- 被独立对待的一个分组称为一个数据报。
- ▶ 每个<u>分组视为独立</u>的,和其他分组没有关系;
- ▶ 每个结点为分组选择下一个 结点(考虑相邻结点的通信 量信息、线路故障等);
- ► 相同地址的分组可能沿着<u>不</u> 同的路由、失序地到达出口 结点;
- ▶ 出口结点恢复这些分组的顺序,再交付给终点。




分组交换: 虚电路方式



• 虚电路方式

- 在发送任何一个分组之前,建立一条预定的路由。
- ▶ 通信双方之间所有的分组都沿 相同的路由穿过网络;
- ▶ 每个分组含有一个虚电路标识;
- ▶ 结点知道如何<u>引导分组</u>,不需要路由选择判断;
- ► 任何站点都具有到达其他任何 一个站点的多条虚电路,也可 以拥有到达多个站点的<u>多条虚</u> 电路。
- 不是专用信道,线路可以共享。



分组交换




- 数据报方式:传送一个或几个分组
- ▶ 对于小分组更加便捷;
- ▶ 更加灵活,结点可以绕过拥塞区域的路由;
- ▶ 结点出现故障时,可以<u>绕过该故障</u>节点。

- 虚电路方式:适合长时间交换数据
- ▶ 可以使用按序传输;
- ▶ 可以使用差错控制;
- ▶ 传送速度更快。

分组大小



- 假设数据以虚电路方式传输, $X \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow Y$:
- ▶ (a) 每个分组含40个八位组报文 和3个八位组控制信息,即43个 八位组;需要129八位组的传输 时间;
- ▶ (b)减小分组(20个八位组报文和 3个八位组控制信息);通过并 行,总传输为92个八位组时间;
- ▶ (c)减小分组(8个八位组报文和3 个八位组控制信息);通过并行, 总传输为77个八位组时间
- (d) 更小化分组可能导致时延增 加、由于存在固定首部。




(a) **1个**分组的报文

外部网络接口



- 分组交换外部网络接口:在网络和与之相连的设备之间的接口。
- ▶ 提供基于虚电路的服务,使任何用户都能与其他用户建立虚电路的逻辑连接(外部虚电路,两个站点之间通过网络的逻辑连接)。
- ▶ <u>外部虚电路</u> (逻辑信道) 和用于路由的<u>内部虚电路</u> (预定路由) 不同。



电路交换与分组交换的对比




• 传播时延: 信道从一个结点传播到下一个结点所需的时间。

• 传输时延: 发送器向外发送一块数据所需的时间。

• 结点时延: 结点在交换数据时完成必要的处理过程所用的时间。

电路交换与分组交换的对比





广域网技术和协议



- 1. 交换式通信网
- 2. 电路交换
- 3. 分组交换
- 4. 异步传递方式


异步传递方式 ATM



- 异步传递方式是一种交换和复用技术,它采用小的,固定长度的分组,称为信元。
- ▶固定长度分组: 时延变化小, 保证交换和复用功能的高效实现。
- >信元长度小: 打包时延小, 支持对时延无法容忍的交互化音服务。
- ▶面向连接的分组交换技术:提供类似电路交换网络的性能,又提供分组交换网络的灵活性和效率。

ATM 逻辑连接

- ATM的逻辑连接称为虚通路连接(VCC),类似于虚电路,是 ATM网络中最基本的交换单元。
- VCC经由网络在两个端用户之间建立,这条连接传输速率可变、 全双工、长度固定的信元流。
- · 一个虚通道连接(VPC)是一群具有相同断点的VCC。




ATM 逻辑连接



- 虚通道的好处
- ▶ 简化了网络体系结构: 网络运输功能被划分为与单逻辑连接相关的功能部分, 以及与逻辑连接组相关的功能部分。
- ▶提高网络的性能与可靠性:网络与更少且集中的实体打交道。
- ▶减少处理过程并缩短连接建立时间:在现有的虚通道上增加一条新的虚通路只需要很少的处理时间。
- ▶增强的网络服务:虚通道对端用户可见,用户可以定义闭合的用户 群。

ATM 信元





用户-网络接口的信元

网络-网络接口的信元




课本(截止日期: 6.2日晚23:55):

9.1; 9.7; 9.11(a)(b)

提交方式: http://cslabcms.nju.edu.cn (本科教学支撑平台)





提交截止时间 2021年06月2日 星期三 23:55

- 命名: 学号+姓名+第*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。



习题

9.1 设想一个简单的电话网络,由两个端局和一个中间交换局组成,各端局与中间交换局之间使用的是1 MHz全双工中继线路。假设每个话音呼叫分配一条4 kHz的信道。电话机的平均使用率为工作日的每8小时呼叫4次,平均呼叫持续时间为6分钟。10%为长途呼叫。那么一个端局最多能够支持多少部电话?



- 9.7 为交换网络定义如下的参数:
 - N=在两个指定的端系统之间的跳数
 - L=以比特为单位的报文长度
 - B=所有链路上的数据率,以比特每秒(bps)为单位
 - P=固定分组长度,以比特为单位
 - H=额外开销(首部), 比特每分组
 - S=呼叫建立时间(电路交换或虚电路),单位为秒
 - D=每跳的传播时延,单位为秒

 - b. 分别对(a)中的3种技术推导该时延的一般表达式。并且两个两个地比较(一共有3^{个表}达式),在什么条件下它们的时延是相等的。



9.11 ATM设计的一个关键决策在于,是使用固定长度的信元还是可变长度的信元。让我们从 效率的角度来考虑这个决定。定义传输效率为

信息八位组的数量

信息八位组的数量+额外开销八位组的数量

a. 考虑使用固定长度的分组。在这种情况下,额外开销由首部八位组组成。定义如下变量:

L=信元的数据字段长度,单位为八位组

H=信元的首部长度,单位为八位组

X=作为一个报文传输的信息八位组的数量

推导N的表达式。提示:表达式中需要使用 $\lceil \bullet \rceil$ 运算符,其中 $\lceil Y \rceil$ 为大于或等于Y的最小整数。

- b. 如果信元具有可变的长度,那么额外开销由首部决定,再加上为信元定界的标志,或首部中附加的长度字段。用Hv表示为使用变长信元所需的附加开销八位组。用X,H和Hv推导N的表达式。
- C. 令L-48, *H-5*, *HV-2*。分别为固定长度和可变长度的信元画出*N*与报文长度的关系曲线。对得到的结果加以说明。

总结



问题?



yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

