数据通信



信号编码技术



殷亚凤

yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

信号编码技术



1. 数字数据,数字信号

2. 数字数据,模拟信号

3. 模拟数据, 数字信号

4. 模拟数据,模拟信号

性能: 带宽与效率



• 传输带宽

- ASK与 PSK 带宽与比特率直接相关

$$B_T = (1+r)R \qquad 0 < r < 1$$

- FSK对于低频载波,带宽主要与数据率相关;而对高频载波,带宽则取决于调制频率相对于载波频率的偏移

$$B_T = 2\Delta F + (1+r)R$$
 $\Delta F = f_2 - f_c = f_c - f_1$

- 随着E_b/N₀的增加,比特差错率会降低
 - 相同差错率时,DPSK和BPSK的E_b/N₀比ASK和BFSK高3dB

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{E_b / T_b}{n_0 B} \right)$$

性能: 带宽与效率



	r = 0	r = 0.5	r = 1
ASK	1.0	0.67	0.5
多值 FSK			
M=4, L=2	0.5	0.33	0.25
M = 8, L = 3	0.375	0.25	0.1875
M = 16, L = 4	0.25	0.167	0.125
M = 32, L = 5	0.156	0.104	0.078
PSK	1.0	0.67	0.5
多值 PSK			
M=4, L=2	2.00	1.33	1.00
M=8, L=3	3.00	2.00	1.50
M = 16, L = 4	4.00	2.67	2.00
M = 32, L = 5	5.00	3.33	2.50

带宽有效率 (R/B_T)

$$B_T = (1+r)R$$
 $0 < r < 1$

$$B_T = 2\Delta F + (1+r)R$$


$$B_T = 2\Delta F + (1+r)R$$
 $\Delta F = f_2 - f_c = f_c - f_1$

$$B_T = (\frac{1+r}{b})R = \frac{1+r}{\log_2 M} \quad R$$

$$B_T = \frac{(1+r)M}{\log_2 M} \quad R$$

MFSK和MPSK 比特差错率





正交调幅QAM




$$S(t) = d_1(t)\cos(2\pi f_c t) + d_2(t)\sin(2\pi f_c t)$$

- ► ASK 和 PSK 的组合
- ▶ QPSK的扩展,在同样的载波频率上发送两个不同的信号
 - 使用两个载波,具有90°偏移
 - · 每个载波通过 ASK 调制
 - 在同样的传输媒体发送两个独立的信号
- ▶ QAM 常用于ADSL(非对称数字用户线路)和无线模拟信号 传输

QAM 调制




$$S(t) = d_1(t)\cos(2\pi f_c t) + d_2(t)\sin(2\pi f_c t)$$



QAM 解调







- $y_1(t)=s(t)\cos 2pf_ct=d_1(t)\cos^2 2pf_ct+d_2(t)\sin 2pf_ct\cos 2pf_ct$
- $y_2(t)=s(t)\sin 2pf_ct=d_1(t)\cos 2pf_ct\sin 2pf_ct+d_2(t)\sin^2 2pf_ct$
- 提示:利用三角恒等式和低通滤波解习题5.17

QAM: QPSK+MASK






4-QAM , 8-QAM 星座图



8-QAM



16-QAM, 32-QAM 星座图

信号编码技术



1. 数字数据, 数字信号

2. 数字数据,模拟信号


3. 模拟数据, 数字信号

4. 模拟数据,模拟信号

模拟数据数字化



- >数字化: 把模拟数据转变成数字数据
 - 直接使用NRZ-L编码技术传输:模拟数据→数字信号
 - 通过转换使用非NRZ-L编码传输:模拟数据→数字信号
 - 模拟数据转化为数字数据, 再转换为模拟信号



◆ 话音数据 → 数字化 → 模拟信号

模拟数据数字化



>编解码器:将模拟数据转换成可传输的数字形式,或相应地将数字信号恢复成原始模拟信号


- >编解码器使用的主要两种技术:
 - 脉码调制
 - 增量调制

脉码调制



> 采样定理:


- 如果一个信号f(t)以固定的时间间隔并以高于信号最大主频率两倍的速率进行采样,那么这些样本就包含了原始信号中的所有信息。根据这些样本,通过使用低通滤波,就可以重建函数f(t)。
- 例如 4000Hz 音频数据要求采样8000个样本/秒



脉码调制



• 脉码调制:采样、量化、编码




脉码调制



▶采样:对模拟信号(脉幅调制/PAM样本)采样


>量化:每个脉幅调制样本被近似地量化为一个整数值

>编码: 为每个样本赋予一个二进制码



脉码调制举例





量化噪声



• 在脉码调制中,接收端再生模拟信号时,用量化 PAM脉冲来再生原始信号,原始信号被近似,而 不能完全准确地重新恢复,这个影响被称为量化 误差或量化噪声: (n为比特数)


$$SNR_{dB} = 20 \lg 2^n + 1.76 dB = 6.02n + 1.76 dB$$

• 用于量化的比特数每增加1比特, 信噪比就增加6dB, 即增加4倍

非线性编码



- 等间距量化: 导致无论信号电平是多少,每个样本的绝对误差都相等,结果振幅较低的地方失真较严重。
- 非线性编码:在信号振幅值较低时量化的次数较多,而在信号振幅值较高时量化的次数较少,则信号的整体失真就可大幅度降低。



压缩-扩展:压扩过程是指对信号的密度范围进行压缩,在压缩时输入的弱信号比强信号获得的增益要大,在输出端执行相反的过程。


增量调制



- ▶输入的模拟信号用一个阶梯函数来近似
 - 在每个采样周期上升或下降一个步长值
- ▶增量调制通过近似一个模拟信号的导数,而不是振幅值,产生一个数据流:
 - 具有二进制行为,即在每个采样时刻,函数上升或下降 一个恒定的步长值δ
 - 输出可以用一个样本对应一个二进制值表示
 - 1表示上升, 0表示下降


增量调制举例





增量调制





量化值

1个时 间单位 的时延

接收

>编码器:

预测误差 $e_k = m_k - m_k'$ 被量化成两个电平 $+\delta n - \delta$ 。 δ 值称为量化台阶。这就是说,量化器输出信号 r_k 只取两个值+ δ 或一 δ 。因此, r_k 可以用一个二进制符号表示。例如,用"1"表示" $+\delta$ ",及用"0"表示" $-\delta$ "。

> 译码器:

译码器由"延迟相加电路"组成,它和编码器中的相同。

脉码调制(PCM)和增量调制(DM)

- > DM和PCM相比实现简单,在数据率相同的条件下 PCM具有较好的信噪比
- > PCM编码表示话音数据, 需要更多的带宽
 - 话音带宽 4kHz, 128 级量化 (7 bit)
 - 数据率 8000 x 7 = 56kbps
 - 数字信号传输带宽 56/2=28kHz
- ▶对于代表数字数据的模拟信号数字化时, PCM比 DM更可取

信号编码技术



1. 数字数据,数字信号

2. 数字数据,模拟信号

3. 模拟数据, 数字信号

4. 模拟数据,模拟信号


模拟调制系统



- 》将数据信号与载波信号合并的过程
- ▶ 为什么调制模拟信号?
 - 高频信号更适于有效信号传输(如 天线长度要求)
 - 允许使用频分复用
 - 扩展信号带宽,提高系统抗干扰能力,还可实现传输带与信噪比之间的转换
- >模拟数据调制技术
 - 调幅
 - 调频
 - 调相



幅度调制是用调制信号去控制高频载波的振幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。



时域表示式

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos \omega_c t = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

m(t) 一调制信号; A_0 一直流分量。




幅度调制是用调制信号去控制高频载波的振幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。

时域表示式

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos \omega_c t = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

m(t) — 调制信号; A_0 — 直流分量。





幅度调制是用调制信号去控制高频载波的振幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。

时域表示式


$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)]\cos \omega_c t = A_0 \cos \omega_c t + \underline{m(t)}\cos \omega_c t$$

$$m(t)$$
 — 调制信号; A_0 — 直流分量。

归一化的载波和输入信号

$$s(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$$

 n_a = 输入信号与载波振幅比 (调制系数 n_a < 1)



M(f)



归一化的载波和输入信号

$$s(t) = [1 + n_a x(t)] \cos 2\pi f_c t$$


双边带载波传输:

$$s(t) = [1 + n_a \cos 2\pi f_m t] \cos 2\pi f_c t$$

$$= \cos 2\pi f_c t$$

$$+ \frac{n_a}{2} \cos 2\pi (f_m - f_c) t$$

 $+\frac{n_a}{2}\cos 2\pi(f_m+f_c)t$



包含

- (1) 载波频率
- (2) 一对频率成分,分别与载波 f_c 偏移 f_m Hz

DSB调制



- AM信号中,载波分量不携带信息,可以将载波抑制,减少功率消耗(抑制载波双边带调制DSB-SC, 简称DSB)
- 时域表示式: 无直流分量 A_0

$$s_{DSB}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

• 频谱: 无载频分量

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

DSB调制




• 时域表示式: 无直流分量 A_0

$$s_{DSB}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

• 频谱: 无载频分量

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

• 曲线:



DSB调制



- 时域表示式: 无直流分量 A_0 $s_{DSB}(t) = m(t)\cos \omega_c t$
- 频谱: 无载频分量

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

- 特点:
 - 1. 调制效率 100%
 - 2. 节省载波功率
 - 3. 缺点:不能用包络检波,需要使用相干解调,较复杂 无法从载波中提取同步信息

DSB解调



- 时域表示式: 无直流分量 A_0 $s_{DSB}(t) = m(t)\cos \omega_c t$
- DSB相干解调

$$S_{m}(t) \longrightarrow S_{p}(t) \longrightarrow LPF$$

$$c(t) = \cos \omega_{c} t$$

$$s_{p}(t) = s_{m}(t) \cos \omega_{c} t$$

$$= \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t) \cos 2\omega_{c} t$$

$$s_{d}(t) = \frac{1}{2}m(t) \propto m(t)$$



- 单边带调制(SSB)
 - ▶ 原理:

双边带信号两个边带中的任意一个都包含了调制信号频谱M(w)的所有频谱成分,因此仅传输其中一个边带即可。这样既节省发送功率,还可节省一半传输频带,这种方式称为单边带调制。

▶产生SSB信号的方法: 滤波法和相移法。



· 滤波法及SSB信号的频域表示

- 滤波法的原理方框图 - 用边带滤波器,滤除不要的边带:

$$m(t)$$
 $S_{DSB}(t)$ $H(\omega)$ $S_{SSB}(t)$ 载波 $c(t)$

图中, H(ω)为单边带滤波器的传输函数, 若它具有如下理想高通特性, 则可滤除下边带:

$$H(\omega) = H_{USB}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| > \omega_c \\ 0, & |\omega| \le \omega_c \end{cases}$$


若具有如下理想低通特性: $H(\omega) = H_{LSB}(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| \ge \omega_c \end{cases}$ 则可滤除上边带。





· 滤波法及SSB信号的频域表示

- 滤波法的原理方框图 - 用边带滤波器,滤除不要的边

带:









· SSB信号的解调

SSB信号的解调和DSB一样,不能采用简单的包络检波,因为SSB信号也是抑制载波的已调信号,它的包络不能直接反映调制信号的变化,所以仍需采用相干解调。

• SSB信号的性能

SSB信号的实现比AM、DSB要复杂,但SSB调制方式在 传输信息时,不仅可节省发射功率,而且它所占用的频带 宽度比AM、DSB减少了一半。它目前已成为短波通信中一 种重要的调制方式。




• 角度调制信号的一般表达式为:


$$s_m(t) = A\cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

式中,A — 载波的恒定振幅 $[\omega_{c}t + \varphi(t)] = \theta(t) - 信号的瞬时相位$ $\varphi(t)$ — 瞬时相位偏移

$$d[\omega_c t + \varphi(t)]/dt = \omega(t)$$
 一瞬时角频率 $d\varphi(t)/dt$ 一瞬时频率偏移







• PM-调相

$$S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$$
$$\varphi(t) = n_p m(t)$$

• FM-调频

$$S(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + \varphi(t)]$$
$$\varphi'(t) = n_f m(t)$$

频率可以被定义为信号相位的变 化速率

$$s_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + n_p m(t)]$$

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + n_f \int m(\tau) d\tau]$$



- 调频FM与调相PM之间的关系
 - 由于频率和相位之间存在微分与积分的关系,所以FM与 PM之间是可以相互转换的。
 - 比较下面两式


$$s_{PM}(t) = A\cos[\omega_c t + n_p m(t)]$$

$$s_{FM}(t) = A\cos[\omega_c t + n_f \int m(\tau) d\tau]$$

- 如果将调制信号先微分,而后进行调频,则得到的是调相 波,这种方式叫间接调相;同样,如果将调制信号先积分, 而后进行调相,则得到的是调频波,这种方式叫间接调频。



- FM与PM之间的关系
 - 如果将调制信号先微分,而后进行调频,则得到的是调相波,这种方式叫间接调相;同样,如果将调制信号先积分,而后进行调相,则得到的是调频波,这种方式叫间接调频。



特点与应用



- AM: 优点是接收设备简单;缺点是功率利用率低,抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。
- DSB调制:优点是功率利用率高,且带宽与AM相同,但设备较复杂。应用较少,一般用于点对点专用通信。
- SSB调制: 优点是功率利用率和频带利用率都较高, 抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM, 而带宽只有AM的一半; 缺点是发送和接收设备都复杂。SSB常用于频分多路复用系统中。
- FM: FM的抗干扰能力强,广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低,存在门限效应。



课本(截止日期: 习题课前/4月21日晚23:55):

5. 12; 5. 16; 5. 17; 5. 21; 5. 23(a)(b)(c); 5. 25

提交方式: http://cslabcms.nju.edu.cn (本科教学支撑平台)

▼第6周04月05日-04月11日		
主题		
数据通信作业-第5章(2)		

多有京大學 计算机 本科教学支撑平			
	提交截止时间	2021年04月21日 星期三 23:55	

- 命名: 学号+姓名+第*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。




- 5.11 假设有一个比特序列为01100,请将此数据分别用振幅键控(ASK)、二进制频移键控(BFSK)和二进制相移键控(BPSK)编码。
- 5.12 一个正弦波用于两种不同的信号传输机制: (a) PSK; (b) QPSK。信号元素的持续时间为 10⁻⁵ s。如果接收到信号形式如下:

 $s(t) = 0.0025 \sin(2\pi 10^6 t + \theta) \text{ V}$

并且假设在接收器处测得噪声功率为 $2.5 \times 10^8 \,\mathrm{W}$,分别计算这两种情况下的 E_b/N_o (dB)。



- 分别计算在ASK和FSK情况下的带宽。假设FSK使用的两个频率分别力量
- 5.16 假设电话线路信道经过均衡后允许带通数据在600~3000 Hz的频率范围内传输。有效的 带宽为2400 Hz。当r=1时,分别计算数据率为2400 bps的QPSK和数据率为4800 bps的8 相位的多值信号所要求的带宽大小。电话线信道能否满足它们的要求?
- 5.17 图5.25所示的QAM解调器对应于图5.14中的QAM调制器。说明这种设置确实能够恢复信 号 $d_1(t)$ 和 $d_2(t)$,这两个信号结合后又可以恢复原始的输入信号。





	7
2000	4
	R

第5章 信号编码技术

- 考虑这样一个声音信号,它的频谱成分在300~3000 Hz之间。假设使用每秒7000个样本
 - a. 当SNR = 30 dB时,需要多少个单位量化值?
 - h 所要求的数据率是多少?

- 一个PCM编码器接收到的信号具有10 V的满标(full-scale)电压,并且使用均匀量化生 成8比特编码。最大归一量化电压为1-2-8。试求: a. 归一步长值; b. 实际步长值(V); c. 实际最大量化电平(V); 4 中 (bh///) 中, c. 头际分析中, L. 口分记分析率。
- 5.24 假设对图5.26所示的模拟波形进行增量调制,调制时的采样周期及步长值在图中以网格 表示。并且图中还显示了第一个DM输出以及在这个周期中的阶梯函数。请画出其余的 阶梯函数和DM输出,并指出存在斜率计裁现多的区域



- (5.25) 脉位调制(PPM)是一种通过数字输入值来确定窄脉冲的时钟相对位置的编码方案。此方法多应用于光通信系统,如光纤、红外局域网和红外遥控。这些系统对效率的要求很高,但很少或不存在外部干扰。传输采用的是强度调制机制,即信号存在则对应于二进制1,信号不存在则对应于二进制0。
 - a. IEEE 802.11的1 Mbps红外标准使用了16-PPM机制。其中每4个数据位视为一组,被映 射成一个16-PPM符号,每个符号是一个16比特的二进制串。这个16比特二进制串由 15个0和一个1组成,因此根据二进制1在串中的位置就能对0~15之间的某个值进行 编码。
 - a1. 此传输的周期(比特与比特之间的时间)是多少? 对于相应的红外脉冲传输:
 - a2. 脉冲(1值)与脉冲之间的平均时间间隔是多少?相应的脉冲传输平均速率是多少?
 - a3. 相邻脉冲之间的最小时间间隔是多少?
 - a4. 脉冲与脉冲之间的最大时间间隔是多少?
 - b. 对2 Mbps红外标准使用的4-PPM机制重复a题。在这种机制中,每两个数据位被视为一组,映射成一个4比特的序列。

总结



问题?



yafeng@nju.edu.cn
http://cs.nju.edu.cn/yafeng/
Room 901, Building of CS

