11-音视频同步基础

- 11 音视频同步基础
 - 11.1 音视频同步策略
 - 11.2 音视频同步概念
 - 11.3 FFmpeg中的时间单位
 - 11.4 音视频时间换算的问题
 - 11.5 不同结构体的time_base/duration分析
 - 11.6 不同结构体的PTS/DTS分析
 - 11.6 ffplay中PTS的转换流程分析

Video Frame PTS的获取

Audio Frame PTS的获取

《FFmpeg/WebRTC/RTMP音视频流媒体高级开发教程》 - Darren老师: QQ326873713

课程链接: https://ke.qq.com/course/468797?tuin=137bb271

11 音视频同步基础

由于音频和视频的输出不在同一个线程,而且,也不一定会同时解出同一个pts的音频帧和视频帧。更有甚者,编码或封装的时候可能pts还是不连续的,或有个别错误的。因此,在进行音频和视频的播放时,需要对音频和视频的播放速度、播放时刻进行控制,以实现音频和视频保持同步,即所谓的音视频同步。

在ffplay中,音频(audio)和视频(video)有各自的输出线程,其中音频的输出线程是sdl的音频输出回调线程,video的输出线程是程序的主线程。

11.1 音视频同步策略

音视频的同步策略,一般有如下几种:

- 以音频为基准,同步视频到音频(AV_SYNC_AUDIO_MASTER)
 - 视频慢了则丢掉部分视频帧(视觉->画面跳帧)
 - 。 视频快了则继续渲染上一帧
- 以视频为基准,同步音频到视频(AV SYNC VIDEO MASTER)
 - 音频慢了则加快播放速度(或丢掉部分音频帧,丢帧极容易听出来断音)
 - 。 音频快了则放慢播放速度(或重复上一帧)
 - 。 音频改变播放速度时涉及到重采样

- 以外部时钟为基准,同步音频和视频到外部时钟(AV_SYNC_EXTERNAL_CLOCK)
 - 。 前两者的综合, 根据外部时钟改变播放速度
- 视频和音频各自输出,即不作同步处理(FREE RUN)

由于人耳对于声音变化的敏感度比视觉高,因此,一般采样的策略是将视频同步到音频,即对画面进行适当的丢帧或重复以追赶或等待音频。

特殊地,有时候会碰到一些特殊封装(或者有问题的封装),此时就不作同步处理,各自为主时钟,进行播放。

在ffplay中实现了上述前3种的同步策略。由 sync 参数控制:

```
1 { "sync", HAS_ARG | OPT_EXPERT, { .func_arg = opt_sync }, "set audio-
video sync. type (type=audio/video/ext)", "type" },
```

比如

ffplay source.200kbps.768x320.flv -sync video 设置以video master

11.2 音视频同步概念

在深入代码了解其实现前,需要先简单了解下一些结构体和概念。读者也可以选择在后文阅读中回头查阅本节。

- DTS (Decoding Time Stamp): 即解码时间戳,这个时间戳的意义在于告诉播放器该在什么时候解码这一帧的数据。
- PTS (Presentation Time Stamp): 即显示时间戳,这个时间戳用来告诉播放器该在什么时候显示这一帧的数据。
- timebase 时基: pts的值的真正单位
- ffplay中的pts, ffplay在做音视频同步时使用秒为单位,使用double类型去标识pts, 在ffmpeg内部不会用浮点数去标记pts。
- Clock 时钟

当视频流中没有 B 帧时,通常 DTS 和 PTS 的顺序是一致的。但存在B帧的时候两者的顺序就不一致了。

(1) pts是presentation timestamp的缩写,即显示时间戳,用于标记一个帧的呈现时刻,它的单位由timebase决定。timebase的类型是结构体AVRational(用于表示分数):

```
1 typedef struct AVRational{
2  int num; ///< Numerator</pre>
```

```
int den; ///< Denominator
A } AVRational;</pre>
```

如 timebase={1, 1000}表示千分之一秒(毫秒),那么pts=1000,即为pts*1/1000 = 1秒,那么这一帧就需要在第一秒的时候呈现。

```
将AVRatioal结构转换成double
```

```
static inline double av_q2d(AVRational a) {
    return a.num / (double) a.den;
}
计算时间戳
timestamp(秒) = pts * av_q2d(st->time_base)
计算帧时长
```

time(秒) = st->duration * av q2d(st->time base)

不同时间基之间的转换

int64_t av_rescale_q(int64_t a, AVRational bq, AVRational cq)

在ffplay中,将pts转化为秒,一般做法是: pts * av q2d(timebase)

(2) 在做同步的时候,我们需要一个"时钟"的概念,音频、视频、外部时钟都有自己独立的时钟,各自 set各自的时钟,以谁为基准(master), 其他的则只能get该时钟进行同步,ffplay定义的结构体是Clock:

```
1 typedef struct Clock {
2 double pts;
                // 时钟基础, 当前帧(待播放)显示时间戳,播放后,
  当前帧变成上一帧
3 // 当前pts与当前系统时钟的差值, audio、video对于该值是独立的
4 double pts_drift; // clock base minus time at which we upd
 ated the clock
    // 当前时钟(如视频时钟)最后一次更新时间,也可称当前时钟时间
6 double last updated; // 最后一次更新的系统时钟
                      // 时钟速度控制,用于控制播放速度
7 double speed;
   //播放序列,所谓播放序列就是一段连续的播放动作,一个seek操作会启动一段新的播
 放序列
9 int serial; // clock is based on a packet with this
  serial
                       // = 1 说明是暂停状态
10
    int paused;
```

- 11 // 指向packet_serial
- int *queue_serial; /* pointer to the current packet queue s
 erial, used for obsolete clock detection */
- 13 } Clock;

这个时钟的工作原理是这样的:

- 1. 需要不断"对时"。对时的方法 set_clock_at(Clock *c, double pts, int serial, double time), 需要用pts、serial、time(系统时间)进行对时。
- 2. 获取的时间是一个估算值。估算是通过对时时记录的pts_drift估算的。pts_drift是最精<mark>华的设计,一</mark> 定要理解。

可以看这个图来帮助理解:




图中央是一个时间轴(time是一直在按时间递增),从左往右看。首先我们调用 set_clock 进行一次对时,假设这时的 pts 是落后时间 time 的,那么计算 pts_drift = pts - time,<mark>计算出pts和time</mark>的相对差值。

接着,过了一会儿,且在下次对时前,通过 get_clock 来查询时间,因为set_clock时的 pts 已经过时,不能直接拿set_clock时的pts当做这个时钟的时间。不过我们前面计算过 pts_drift,也就是 pts 和 time 的差值,所以我们可以通过当前时刻的时间来估算当前时刻的pts: pts = time + pts_drift。

一般time会取CLOCK_MONOTONIC(单调递增的时钟),即系统开机到现在的时间.

ffplay使用ffmpeg提供的av_gettime_relative()函数。 再来一个图



11.3 FFmpeg中的时间单位

AV_TIME_BASE

- 定义#define AV_TIME_BASE 1 000 000
- ffmpeg中的内部计时单位(时间基)

AV_TIME_BASE_Q

- 定义#define AV_TIME_BASE_Q (AVRational){1, AV_TIME_BASE}
- ffmpeg内部时间基的分数表示,实际上它是AV_TIME_BASE的倒数


时间基转换公式

- timestamp(ffmpeg内部时间戳) = AV_TIME_BASE * time(秒)
- time(秒) = AV_TIME_BASE_Q * timestamp(ffmpeg内部时间戳)

11.4 音视频时间换算的问题

- 标准时间 秒 (seconds)
- 标准时间 微秒 (microsecond)
- 自定义时间单位 (a/b 秒)
- 以音频AAC音频帧举例,如果pts以1/采样率为单位,比如44.1khz,则时间单位是1/44100,因此PTS表示:

- 第一帧 PTS1 = 0
- 第二帧 PTS2 = 1024
- 第三帧 PTS2 = 2048
- 播放的时候要将PTS换算成秒的单位,则PTS1 = 0 *1/44100, PTS2 = 1024*1/44100, PTS3 = 2048*1/44100= 0.046439



11.5 不同结构体的time_base/duration分析

ffmpeg存在多个时间基准(time_base),对应不同的阶段(结构体),每个time_base具体的值不一样,ffmpeg提供函数在各个time_base中进行切换。

- AVFormatContext
 - o duration:整个码流的时长,获取正常时长的时候要除以AV TIME BASE,得到的结果单位是秒
- AVStream
 - time_base: 单位为秒,比如AAC音频流,他**可能**是{1,44100} TS流,按{1,90khz}
 - duration:表示该数据流的时长,以AVStream->time_base 为单位

AVStream的time base是在demuxer或者muxer内设置的,以TS,FLV,MP4为例子:

TS

o avpriv_set_pts_info(st, 33, 1, 90000) (mpegts.c和mpegtsenc.c)

FLV

- avpriv_set_pts_info(st, 32, 1, 1000) (flvdec.c)
- o avpriv_set_pts_info(s->streams[i], 32, 1, 1000) (flvenc.c)

MP4

- avpriv_set_pts_info(st, 64, 1, sc->time_scale); (mov.c)
- avpriv_set_pts_info(st, 64, 1, track->timescale); (movenc.c)

11.6 不同结构体的PTS/DTS分析

不同结构体下, pts和dts使用哪个time_base来表示?

AVPacket

pts: 以AVStream->time_base为单位dts: 以AVStream->time_base为单位

• duration: 以AVStream->time_base为单位

AVFrame

• pts: 以AVStream->time_base为单位

• pkt_pts和pkt_dts: 拷贝自AVPacket, 同样以AVStream->time_base为单位

• duration: 以AVStream->time_base为单位

11.6 ffplay中PTS的转换流程分析

```
typedef struct Frame {
    AVFrame *frame;
    AVSubtitle sub;
    int serial;
   double pts;
                          /* 时间戳 */
   double duration;
                          /* 该帧持续时间 *,
    int64_t pos;
                          /* byte position of the frame in the input file */
    int width:
    int height;
    int format;
    AVRational sar;
    int uploaded;
    int flip_v;
} Frame:
```

大家注意到没有, ffplay在重新封装AVFrame的时候自己也有pts和duration两个变量

- 为什么需要这两个变量? 而且是浮点型的。
- 这两个变量的单位又是什么? (秒)

Video Frame PTS的获取

PTS校正

```
frame->pts = frame->best_effort_timestamp;
```

这里为什么不用AVFrame中的pts来直接计算呢?其实大多数情况下AVFrame的pts和best_effort_timestamp值是一样的

```
/**
  * frame timestamp estimated using various heuristics, in stream time base
  * - encoding: unused
  * - decoding: set by libavcodec, read by user.
  */
int64_t best_effort_timestamp;
```

Audio Frame PTS的获取

ffplay有3次对于Audio的pts进行转换

第一次 将其由AVStrean->time_base转换为 (1/采样率)

frame->pts = av_rescale_q(frame->pts, d->avctx->pkt_timebase, tb);

第二次 将其由(1/采样率)转换为秒

af->pts = (frame->pts == AV_NOPTS_VALUE) ? NAN : frame->pts * av_q2d(tb);

第三次 根据实际拷贝给sdI的数据长度做调整

```
    audio_pts = is->audio_clock -
        (double)(2 * is->audio_hw_buf_size + is->audio_write_buf_size) / is-
>audio_tgt.bytes_per_sec;
```