ffplay播放器-4数据读取线程

4数据读取线程


- 4.1 准备工作
 - 1 avformat_alloc_context 创建上下文
 - 2 ic->interrupt_callback
 - 3 avformat_open_input()打开媒体文件
 - 4 avformat_find_stream_info()
 - 5 检测是否指定播放起始时间
 - 6 查找查找AVStream
 - 7 通过AVCodecParameters和av_guess_sample_aspect_ratio计算出显示窗口的宽、高
 - 8 stream_component_open()
- 4.2 For循环读取数据
 - 1. 检测是否退出
 - 2. 检测是否暂停/继续
 - 3. 检测是否需要seek
 - 4. 检测video是否为attached_pic
 - 5. 检测队列是否已经有足够数据
 - 6. 检测码流是否已经播放结束
 - 7. 使用av_read_frame读取数据包
 - 8. 检测数据是否读取完毕
 - 9. 检测是否在播放范围内
 - 10. 到这步才将数据插入对应的队列
- 4.3 退出线程处理

课后作业

音视频流媒体高级开发教程 - Darren老师: QQ326873713

课程链接: https://ke.qq.com/course/468797?tuin=137bb271

4 数据读取线程



从ffplay框架分析我们可以看到,ffplay有专门的线程read_thread()读取数据,且在调用av_read_frame 读取数据包之前需要做例如打开文件,查找配置解码器,初始化音视频输出等准备阶段,主要包括三大步骤:

- 准备工作
- For循环读取数据
- 退出线程处理

一 准备工作

- 1. avformat_alloc_context 创建上下文
- 2. ic->interrupt callback.callback = decode interrupt cb;
- 3. avformat_open_input</mark>打开媒体文件
- 4. avformat_find_stream_info 读取媒体文件的包获取更多的stream信息
- 5. 检测是否指定播放起始时间,如果指定时间则seek到指定位置avformat_seek_file
- 6. 查找查找AVStream, 讲对应的index值记录到st_index[AVMEDIA_TYPE_NB];
 - a. 根据用户指定来查找流<mark>avformat_match_stream_specifier</mark>
 - b. 使用<mark>av_find_best_stream</mark>查找流
- 7. 从待处理流中获取相关参数,设置显示窗口的宽度、高度及宽高比
- 8. stream_component_open打开音频、视频、字幕解码器,并创建相应的解码线程以及进行对应输出参数的初始化。

二 For循环读取数据

1. 检测是否退出

- 2. 检测是否暂停/继续
- 3. 检测是否需要seek
- 4. 检测video是否为attached_pic
- 5. 检测队列是否已经有足够数据
- 6. 检测码流是否已经播放结束
 - a. 是否循环播放
 - b. 是否自动退出
- 7. 使用av read frame读取数据包
- 8. 检测数据是否读取完毕
- 9. 检测是否在播放范围内
- 10. 到这步才将数据插入对应的队列

三 退出线程处理

- 1. 如果解复用器有打开则关闭avformat close input
- 2. 调用SDL_PushEvent发送退出事件FF_QUIT_EVENT
- 3. 消耗互斥量wait_mutex

4.1 准备工作

准备工作主要包括以下步骤:

- 1. avformat alloc context 创建上下文
- 2. ic->interrupt_callback.callback = decode_interrupt_cb;
- 3. avformat open input打开媒体文件
- 4. avformat_find_stream_info 读取媒体文件的包获取更多的stream信息
- 5. 检测是否指定播放起始时间,如果指定时间则seek到指定位置avformat seek file
- 6. 查找查找AVStream, 讲对应的index值记录到st index[AVMEDIA TYPE NB];
 - a. 根据用户指定来查找流avformat match stream specifier
 - b. 使用av find best stream查找流
- 7. 通过AVCodecParameters和av_guess_sample_aspect_ratio计算出显示窗口的宽、高
- 8. stream_component_open打开音频、视频、字幕解码器,并创建相应的解码线程以及进行对应输出参数的初始化。

1 avformat_alloc_context 创建上下文

调用avformat_alloc_context创建解复用器上下文

- 1 // 1. 创建上下文结构体,这个结构体是最上层的结构体,表示输入上下文
- 2 ic = avformat_alloc_context();

```
1 is->ic = ic; // videoState的ic指向分配的ic
```

2 ic->interrupt_callback

```
1 /* 2.设置中断回调函数,如果出错或者退出,就根据目前程序设置的状态选择继续check或者直接退出 */
2 /* 当执行耗时操作时(一般是在执行while或者for循环的数据读取时),会调用interrupt_callback.callback
3 * 回调函数中返回1则代表ffmpeg结束耗时操作退出当前函数的调用
4 * 回调函数中返回0则代表ffmpeg内部继续执行耗时操作,直到完成既定的任务(比如读取到既定的数据包)
5 */
6 ic->interrupt_callback.callback = decode_interrupt_cb;
7 ic->interrupt_callback.opaque = is;
```

interrupt_callback用于ffmpeg内部在执行耗时操作时检查调用者是否有退出请求,避免用户退出请求没有及时响应。

怎么去测试在哪里触发?

在ubuntu使用gdb进行调试:我们之前讲的在ubuntu下编译ffmpeg,在 lqf@ubuntu:~/ffmpeg_sources/ffmpeg-4.2.1目录下有ffplay_g,我们可以通过 gdb ./ffplay_g来播放视频,然后在decode_interrupt_cb打断点。

avformat_open_input的触发

```
0x000000000068cd9c in read packet wrapper (size=<optimized out>,
       buf=<optimized out>, s=0x7fffd00011c0) at libavformat/aviobuf.c:
   535
      fill buffer (s=0x7fffd00011c0) at libavformat/aviobuf.c:584
11 #5
      avio read (s=s@entry=0x7fffd00011c0, buf=0x7fffd0009710 "",
12 #6
13
       size=size@entry=2048) at libavformat/aviobuf.c:677
      0\times000000000006b7780 in av probe input buffer2 (pb=0\times7fffd00011c0,
14 #7
       fmt=0 \times 7fffd0000948,
15
       filename=filename@entry=0x31d50e0 "source.200kbps.768x320.flv",
16
       logctx=logctx@entry=0x7fffd0000940, offset=offset@entry=0,
17
18
       max_probe_size=1048576) at libavformat/format.c:262
      0\times00000000007b631d in init input (options=0\times7fffdd9bcb50,
19 #8
       filename=0x31d50e0 "source.200kbps.768x320.flv", s=0x7fffd000094
20
   0)
21
       at libavformat/utils.c:443
22 #9
      avformat open input (ps=ps@entry=0x7fffdd9bcbf8,
       filename=0x31d50e0 "source.200kbps.768x320.flv", fmt=<optimized
   out>,
```

可以看到是在libavformat/avio.c:374行有触发到

```
362: static inline int retry_transfer_wrapper(URLContext *h, uint8_t *buf,
                                              int size, int size min,
364:
                                              int (*transfer_func)(URLContext *h,
                                                                   uint8 t *buf,
                                                                   int size))
367: {
        int ret, len;
        int fast retries = 5;
        int64 t wait since = 0;
371:
372:
        len = 0;
        while (len < size min) {
            if (ff_check_interrupt(&h->interrupt_callback))
374:
                return AVERROR_EXII;
```

avformat_find_stream_info的触发

```
1 #0 decode_interrupt_cb (ctx=0x7ffff7e36040) at fftools/ffplay.c:2715
2 #1  0x00000000007b25bc in avformat_find_stream_info (ic=0x7fffd0000094
0,
3     options=0x0) at libavformat/utils.c:3693
4 #2  0x00000000004a6ea9 in read_thread (arg=0x7ffff7e36040)
```

从该调用栈可以看出来 avformat_find_stream_info也会触发ic->interrupt_callback的调用,具体可以看代码(libayformat/utils.c:3693行)

```
3691:
3692:
3693:
3694:
3695:
3696:
3697:
3698:
for (;;) {
   int analyzed_all_streams;
   if (ff_check_interrupt(&ic->interrupt_callback))
        ret = AVERROR_EXIT;
        av_log(ic, AV_LOG_DEBUG, "interrupted\n");
        break;
}

if (ff_check_interrupt(&ic->interrupt_callback))
        ret = AVERROR_EXIT;
        av_log(ic, AV_LOG_DEBUG, "interrupted\n");
        break;
}
```

av_read_frame的触发

```
1 #0
       decode_interrupt_cb (ctx=0x7ffff7e36040) at fftools/ffplay.c:271
   5
      0\times00000000007d99b7 in ff check interrupt (cb=0\times7fffd00014b0)
 2 #1
       at libavformat/avio.c:667
 4 #2
       retry_transfer_wrapper (transfer_func=0x7dd950 <file_read>, size
   min=1,
       size=32768, buf=0 \times 7fffd0009710 "FLV\001\005", h=0 \times 7fffd0001480)
       at libavformat/avio.c:374
 7 #3 ffurl_read (h=0x7fffd0001480, buf=0x7fffd0009710 "FLV\001\005",
   size=32768)
       at libavformat/avio.c:411
 9 #4 0x00000000068cd9c in read packet wrapper (size=<optimized out>,
10
       buf=<optimized out>, s=0x7fffd00011c0) at libavformat/aviobuf.c:
   535
11 #5 fill buffer (s=0x7fffd00011c0) at libavformat/aviobuf.c:584
12 #6 avio_read (s=s@entry=0x7fffd00011c0, buf=0x7fffd00dbf6d "\177",
   size=45,
       size@entry=90) at libavformat/aviobuf.c:677
13
14 #7 0 \times 000000000007a99d5 in append packet chunked (s=0 \times 7fffd00011c0,
15
       pkt=pkt@entry=0x7fffdd9bca00, size=size@entry=90)
       at libavformat/utils.c:293
16
      0x00000000007aa969 in av_get_packet (s=<optimized out>,
17 #8
18
       pkt=pkt@entry=0x7fffdd9bca00, size=size@entry=90)
       at libavformat/utils.c:317
19
      0 \times 000000000006b350a in fly read packet (s=0 \times 7fffd0000940,
20 #9
       pkt=0x7fffdd9bca00) at libavformat/flvdec.c:1295
21
22 #10 0x0000000007aad6d in ff_read_packet (s=s@entry=0x7fffd0000940,
       pkt=pkt@entry=0x7fffdd9bca00) at libavformat/utils.c:856
23
24 ---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
```

这里的触发和avformat_open_input一致、大家可以自行跟踪调用栈。

3 avformat_open_input()打开媒体文件

函数原型:

/**

- * Open an input stream and read the header. The codecs are not opened.
- * The stream must be closed with avformat_close_input().

*

- * @param ps Pointer to user-supplied AVFormatContext (allocated by avformat_alloc_context).
- * May be a pointer to NULL, in which case an AVFormatContext is allocated by this
- * function and written into ps.
- * Note that a user-supplied AVFormatContext will be freed on failure.
- * @param url URL of the stream to open.
- * @param fmt If non-NULL, this parameter forces a specific input format.
- * Otherwise the format is autodetected.
- * @param options A dictionary filled with AVFormatContext and demuxer-private options.
- * On return this parameter will be destroyed and replaced with a dict containing
- * options that were not found. May be NULL.

*

* @return 0 on success, a negative AVERROR on failure.

^

* @note If you want to use custom IO, preallocate the format context and set its pb field.

*/

int avformat_open_input(AVFormatContext **ps, const char *url, ff_const59 AVInputFormat
*fmt, AVDictionary **options);

avformat_open_input用于打开输入文件(对于RTMP/RTSP/HTTP网络流也是一样,在ffmpeg内部都抽象为URLProtocol,这里描述为文件是为了方便与后续提到的AVStream的流作区分),读取视频文件的基本信息。

需要提到的两个参数是fmt和options。通过fmt可以强制指定视频文件的封装,options可以传递额外参数给封装(AVInputFormat)。

主要代码:

```
1 //特定选项处理
 2 if (!av_dict_get(format_opts, "scan_all_pmts", NULL, AV_DICT_MATCH_C
  ASE)) {
      av_dict_set(&format_opts, "scan_all_pmts", "1", AV_DICT_DONT_OVE
  RWRITE):
      scan all pmts set = 1;
5 }
6 /* 3.打开文件,主要是探测协议类型,如果是网络文件则创建网络链接等 */
7 err = avformat_open_input(&ic, is->filename, is->iformat, &format_op
  ts):
 8 if (err < 0) {
      print_error(is->filename, err);
     ret = -1;
10
11 goto fail;
12 }
13 if (scan_all_pmts_set)
      av_dict_set(&format_opts, "scan_all_pmts", NULL, AV_DICT_MATCH_C
  ASE):
15
16 if ((t = av_dict_get(format_opts, "", NULL, AV_DICT_IGNORE_SUFFIX)))
17
      av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Option %s not found.\n", t->key);
      ret = AVERROR OPTION NOT FOUND;
18
19
      goto fail;
20 }
```

scan_all_pmts是mpegts的一个选项,表示扫描全部的ts流的"Program Map Table"表。这里在没有设定该选项的时候,强制设为1。最后执行avformat_open_input。

```
使用gdb跟踪options的设置,在av_opt_set打断点
(gdb) b av_opt_set
(gdb) r
#0 av_opt_set_dict2 (obj=obj@entry=0x7fffd0000940,
options=options@entry=0x7fffdd9bcb50, search_flags=search_flags@entry=0)
```

```
at libavutil/opt.c:1588
#1 0x0000000011c6837 in av opt set dict (obj=obj@entry=0x7fffd0000940,
options=options@entry=0x7fffdd9bcb50) at libavutil/opt.c:1605
#2 0x0000000007b5f8b in avformat_open_input (ps=ps@entry=0x7fffdd9bcbf8,
filename=0x31d23d0 "source.200kbps.768x320.flv", fmt=<optimized out>,
options=0x2e2d450 <format opts>) at libavformat/utils.c:560
#3 0x0000000004a70ae in read thread (arg=0x7ffff7e36040)
at fftools/ffplay.c:2780
(gdb) I
1583
1584 if (!options)
1585 return 0;
1586
1587 while ((t = av_dict_get(*options, "", t, AV_DICT_IGNORE_SUFFIX))) {
1588 ret = av opt set(obj, t->key, t->value, search flags);
1589 if (ret == AVERROR OPTION NOT FOUND)
1590 ret = av_dict_set(\&tmp, t->key, t->value, 0);
1591 if (ret < 0) {
1592 av log(obj, AV LOG ERROR, "Error setting option %s to value %s.\n", t->key, t->value);
(gdb) print **options
$3 = {count = 1, elems = 0x7fffd0001200}
(gdb) print (*options)->elems
$4 = (AVDictionaryEntry *) 0x7fffd0001200
(gdb) print *((*options)->elems)
$5 = {key = 0x7fffd0001130 "scan all pmts", value = 0x7fffd0001150 "1"}
(gdb)
参数的设置最终都是设置到对应的解复用器,比如:
 mpegts.c
                176: static const AVOption options [] = {
                       MPEGTS_OPTIONS,
                       {"fix_teletext_pts", "try to fix pts values of dvb teletext streams", offsetof
{ .i64 = 1}, 0, 1, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM },
{"ts_packetsize", "output option carrying the raw packet size", offsetof(MpegI
                178:
                       {\\ i64 = 0\}, 0, 0, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM | AV_OPT_FLAG_EXPORT | AV_OPT_FL
{\\ "scan_all_pmts", \\ "scan and combine all PMTs", offsetof(MpegTSContext, scan_al
                       {.io4 = -i}, -i, 1, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM },
{"skip_unknown_pmt", "skip_PMTs for programs not advertised in the PAT", offse
                        (.i64 = 0), 0, 1, AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM ), 

("skip_changes", "skip_changing / adding_streams / programs", offsetof(MpegTSC
                189:
                         {.i64 = 0), 0, 1, 0 },
"skip_clear", "skip_clearing programs", offsetof(MpegTSContext, skip_clear),
                         \{.164 = 0\}, 0, 1, 0\},
                        { NULL },
                193: }:
```

flvdec.c

```
1357: #define OFFSET(x) offsetof(FLVContext, x)
1358: #define VD AV_OPT_FLAG_VIDEO_PARAM | AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
1359: static const AVOption options[] = {
1360: { "flv_metadata", "Allocate streams according to the onMetaData array", OFFSET(trust_metadata), AV_OPT_TYPE
1361: { "flv_full_metadata", "Dump full metadata of the onMetaData", OFFSET(#ump_full_metaData), AV_OPT_TYPE_BOOL
1362: { "flv_ignore_prevtag", "Ignore the Size of previous tag", OFFSET(trust_datasize), AV_OPT_TYPE_BOOL, { .i64
1363: { "missing_streams", "", OFFSET(missing_streams), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, 0xfF, VD | AV_OPT_FLAG_
1364: { NULL }
1365: };
```

4 avformat_find_stream_info()

在打开了文件后,就可以从AVFormatContext中读取流信息了。一般调用avformat_find_stream_info获取完整的流信息。为什么在调用了avformat_open_input后,仍然需要调用avformat_find_stream_info才能获取正确的流信息呢?看下注释:

/**

- * Read packets of a media file to get stream information. This
- * is useful for file formats with no headers such as MPEG. This
- * function also computes the real framerate in case of MPEG-2 repeat
- * frame mode.
- * The logical file position is not changed by this function;
- * examined packets may be buffered for later processing.

*

- * @param ic media file handle
- * @param options If non-NULL, an ic.nb_streams long array of pointers to
- * dictionaries, where i-th member contains options for
- * codec corresponding to i-th stream.
- * On return each dictionary will be filled with options that were not found.
- * @return >=0 if OK, AVERROR xxx on error

*

- * @note this function isn't guaranteed to open all the codecs, so
- * options being non-empty at return is a perfectly normal behavior.

*

- * @todo Let the user decide somehow what information is needed so that
- * we do not waste time getting stuff the user does not need.

*/

int avformat_find_stream_info(AVFormatContext *ic, AVDictionary **options);

该函数是通过读取媒体文件的部分数据来分析流信息。在一些缺少头信息的封装下特别有用,比如说 MPEG(里应该说ts更准确)(FLV文件也是需要读取packet 分析流信息)。而被读取用以分析流信息的数据可能被缓存,供av_read_frame时使用,在播放时并不会跳过这部分packet的读取。

5 检测是否指定播放起始时间

如果指定时间则seek到指定位置avformat_seek_file。可以通过 ffplay -ss 设置起始时间,时间格式hh:mm:ss, 比如 ffplay -ss 00:00:30 test.flv 则是从30秒的起始位置开始播放。


具体调用流程,可以在opt_seek 函数打断点进行测试

```
1 { "ss", HAS_ARG, { .func_arg = opt_seek }, "seek to a given position
  in seconds", "pos" },
2 { "t", HAS_ARG, { .func_arg = opt_duration }, "play \"duration\" sec
  onds of audio/video", "duration" },
```

```
1 /* if seeking requested, we execute it */
2 /* 5. 检测是否指定播放起始时间 */
3 if (start time != AV NOPTS VALUE) {
      int64 t timestamp;
5
     timestamp = start_time;
7
     /* add the stream start time */
     if (ic->start time != AV NOPTS VALUE)
9
          timestamp += ic->start time;
      // seek的指定的位置开始播放
10
ret = avformat_seek_file(ic, -1, INT64_MIN, timestamp, INT64_MAX
   , 0);
12 if (ret < 0) {
         av log(NULL, AV LOG WARNING, "%s: could not seek to position
  %0.3f\n",
                is->filename, (double)timestamp / AV_TIME_BASE);
14
15 }
16 }
```

6 查找查找AVStream

一个媒体文件,对应有0~n个音频流、0~n个视频流、0~n个字幕流,比如这里我们用了2_audio.mp4是有2个音频流,1个视频流



具体现在那个流进行播放我们有两种策略:

- 1. 在播放起始指定对应的流
- 2. 使用缺省的流进行播放

1 在播放起始指定对应的流

可以通过

- -ast n 指定音频流(比如我们在看电影时,有些电影可以支持普通话和英文切换,此时可以用该命令进行选择)
- -vst n 指定视频流
- -vst n 指定字幕流

讲对应的index值记录到st index[AVMEDIA TYPE NB];

2 使用缺省的流进行播放

如果我们没有指定,则ffplay主要是通过 av find best stream 来选择,其原型为:

```
1 /**
 2 * Find the "best" stream in the file.
3 * The best stream is determined according to various heuristics as
   the most
4 * likely to be what the user expects.
5 * If the decoder parameter is non-NULL, av find best stream will fi
  nd the
 6 * default decoder for the stream's codec; streams for which no deco
  der can
7 * be found are ignored.
9 * @param ic
                            media file handle
10 * @param type
                            stream type: video, audio, subtitles, et
 C .
11 * @param wanted_stream_nb user-requested stream number,
                            or −1 for automatic selection
12 *
13 * @param related_stream try to find a stream related (eg. in the
  same
14 *
                             program) to this one, or -1 if none
15 * @param decoder_ret
                            if non-NULL, returns the decoder for the
                            selected stream
16 *
17 * @param flags
                            flags; none are currently defined
18 * @return the non-negative stream number in case of success,
             AVERROR STREAM NOT FOUND if no stream with the requested
19 *
 type
            could be found,
20 *
21 *
             AVERROR DECODER NOT FOUND if streams were found but no d
  ecoder
22 * @note If av_find_best_stream returns successfully and decoder_re
  t is not
           NULL, then *decoder_ret is guaranteed to be set to a valid
23 *
  AVCodec.
24 */
25 int av find best stream(AVFormatContext *ic,
                         enum AVMediaType type, //要选择的流类型
26
                         int wanted_stream_nb, //目标流索引
27
                         int related_stream,
                                                //相关流索引
```

```
AVCodec **decoder_ret,

int flags);
```

具体代码流程

```
1 //根据用户指定来查找流
2 for (i = 0; i < ic->nb streams; i++) {
      AVStream *st = ic->streams[i];
      enum AVMediaType type = st->codecpar->codec type;
      st->discard = AVDISCARD ALL;
     if (type >= 0 && wanted_stream_spec[type] && st_index[type] == -
  1)
          if (avformat_match_stream_specifier(ic, st, wanted_stream_sp
  ec[type]) > 0)
 8
              st index[type] = i;
9 }
10 for (i = 0; i < AVMEDIA TYPE NB; <math>i++) {
if (wanted stream spec[i] && st index[i] == -1) {
          av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Stream specifier %s does not mat
12
  ch any %s stream\n", wanted_stream_spec[i], av_get_media_type_string
  (i)):
13
          st index[i] = INT MAX;
14 }
15 }
16 //利用av find best stream选择流,
17 if (!video disable)
18
      st index[AVMEDIA TYPE VIDE0] =
      av find best stream(ic, AVMEDIA TYPE VIDEO,
19
                           st index[AVMEDIA TYPE VIDE0], -1, NULL, 0);
20
21 if (!audio disable)
      st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDI0] =
22
      av find best stream(ic, AVMEDIA TYPE AUDIO,
23
24
                           st index[AVMEDIA TYPE AUDIO],
                           st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDE0],
25
                          NULL, 0);
26
27 if (!video_disable && !subtitle_disable)
       st index[AVMEDIA TYPE SUBTITLE] =
28
29
      av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE,
```

```
st_index[AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE],
(st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] >= 0 ?

st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] :
    st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDEO]),

NULL, 0);
```

- 如果用户没有指定流,或指定部分流,或指定流不存在,则主要由av find best stream发挥作用。
- 如果指定了正确的wanted stream nb, 一般情况都是直接返回该指定流, 即用户选择的流。
- 如果指定了相关流,且未指定目标流的情况,会在相关流的同一个节目中查找所需类型的流,但一般结果,都是返回该类型第1个流。

7 通过AVCodecParameters和av_guess_sample_aspect_ratio计算出显示窗口的宽、高

```
1 //7 从待处理流中获取相关参数,设置显示窗口的宽度、高度及宽高比
     if (st index[AVMEDIA TYPE VIDE0] >= 0) {
2
         AVStream *st = ic->streams[st index[AVMEDIA TYPE VIDE0]];
3
         AVCodecParameters *codecpar = st->codecpar;
4
5
         /*根据流和帧宽高比猜测帧的样本宽高比。
         * 由于帧宽高比由解码器设置,但流宽高比由解复用器设置,因此这两者可能不相
6
  等。
         * 此函数会尝试返回待显示帧应当使用的宽高比值。
7
         * 基本逻辑是优先使用流宽高比(前提是值是合理的), 其次使用帧宽高比。
         * 这样,流宽高比(容器设置,易于修改)可以覆盖帧宽高比。
9
10
         AVRational sar = av_guess_sample_aspect_ratio(ic, st, NULL);
11
        if (codecpar->width) {
12
            // 设置显示窗口的大小和宽高比
13
            set_default_window_size(codecpar->width, codecpar->heigh
14
  t, sar);
        }
15
     }
16
```

具体流程如上所示,这里实质只是设置了default_width、default_height变量的大小,没有真正改变窗口的大小。真正调整窗口大小是在视频显示调用video_open()函数进行设置。

8 stream_component_open()

经过以上步骤,文件打开成功,且获取了流的基本信息,并选择音频流、视频流、字幕流。接下来就可以 所选流对应的解码器了。

```
1 /* open the streams */
 2
      /* 5.打开视频、音频解码器。在此会打开相应解码器,并创建相应的解码线程。 */
 3
      if (st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] >= 0) {
          stream component open(is, st index[AVMEDIA TYPE AUDIO]);
5
      }
7
      ret = -1;
      if (st index[AVMEDIA TYPE VIDE0] >= 0) {
 8
          ret = stream_component_open(is, st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDE0]
  );
10
      }
11
      if (is->show mode == SHOW MODE NONE) {
          //选择怎么显示,如果视频打开成功,就显示视频画面,否则,显示音频对应的频谱
12
  冬
13
          is->show mode = ret >= 0 ? SHOW MODE VIDEO : SHOW MODE RDFT;
14
      }
15
      if (st index[AVMEDIA TYPE SUBTITLE] >= 0) {
16
          stream_component_open(is, st_index[AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE]);
17
      }
18
```

音频、视频、字幕等流都要调用stream_component_open,他们直接有共同的流程,也有差异化的流程,差异化流程使用switch进行区分。具体原型

```
int stream_component_open(VideoState *is, int stream_index);
stream index
```

看下 stream component open .函数也比较长,逐步分析:

```
1 /* 为解码器分配一个编解码器上下文结构体 */
2 avctx = avcodec_alloc_context3(NULL);
3 if (!avctx)
4 return AVERROR(ENOMEM);
```

```
/* 将码流中的编解码器信息拷贝到新分配的编解码器上下文结构体 */
ret = avcodec_parameters_to_context(avctx, ic->streams[stream_in dex]->codecpar);
if (ret < 0)
goto fail;
// 设置pkt_timebase
avctx->pkt_timebase = ic->streams[stream_index]->time_base;
```

先是通过 avcodec_alloc_context3 分配了解码器上下文 AVCodecContex, 然后通过 avcodec parameters to context 把所选流的解码参数赋给 avctx, 最后设了 time base.

补充: avcodec_parameters_to_context<mark>解码时用,</mark>avcodec_parameters_from_context则用于编码。

```
1 /* 根据codec id查找解码器 */
2
      codec = avcodec_find_decoder(avctx->codec_id);
      switch(avctx->codec type){// 获取指定的解码器名字,如果没有设置则为NULL
         case AVMEDIA_TYPE_AUDIO : is->last_audio_stream
                                                           = strea
  m index;
             forced codec name = audio codec name; break; // 获取指
  定的解码器名字
        case AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE: is->last_subtitle_stream = strea
  m index;
             forced_codec_name = subtitle_codec_name; break; // 获取指
  定的解码器名字
       case AVMEDIA_TYPE_VIDEO : is->last_video_stream = strea
  m index;
            forced_codec_name = video_codec_name; break; // 获取指
10
  定的解码器名字
11 }
12
     }
if (forced_codec_name)
          codec = avcodec_find_decoder_by_name(forced_codec_name);
14
     if (!codec) {
15
16
         if (forced_codec_name) av_log(NULL, AV_LOG_WARNING,
                                      "No codec could be found with
17
   name '%s'\n", forced_codec_name);
                               av log(NULL, AV LOG WARNING,
18
          else
```

```
"No decoder could be found for
  codec %s\n", avcodec_get_name(avctx->codec_id));

ret = AVERROR(EINVAL);

goto fail;
}
```

这段主要是通过 avcodec_find_decoder 找到所需解码器(AVCodec)。如果用户有指定解码器,则设置 forced_codec_name,并通过 avcodec_find_decoder_by_name 查找解码器。找到解码器后,就可以通过 avcodec_open2 打开解码器了。(forced_codec_name对应到音频、视频、字幕不同的传入的解码器名字,如果有设置,比如ffplay -acodec aac xx.flv, 此时audio_codec_name被设置为"aac",则相应的forced_codec_name为"aac")

最后,是一个大的switch-case:

```
1 switch (avctx->codec_type) {
 2
      case AVMEDIA TYPE AUDIO:
 3
          sample rate = avctx->sample rate;
4
          nb channels
                       = avctx->channels;
 5
          channel_layout = avctx->channel_layout;
 6
7
          /* prepare audio output 准备音频输出*/
          if ((ret = audio_open(is, channel_layout, nb_channels, sampl
  e_rate, &is->audio_tgt)) < 0)
9
              goto fail;
          is->audio hw buf size = ret;
10
11
          is->audio_src = is->audio_tgt;
12
          is->audio buf size = 0;
          is->audio buf index = 0;
13
14
          /* init averaging filter 初始化averaging滤镜, 非audio master时
15
  使用 */
16
          is->audio_diff_avg_coef = exp(log(0.01) / AUDIO_DIFF_AVG_NB
  );
17
          is->audio_diff_avg_count = 0;
          /* 由于我们没有精确的音频数据填充FIFO,故只有在大于该阈值时才进行校正音频
18
  同步*/
19
          is->audio_diff_threshold = (double)(is->audio_hw_buf_size) /
  is->audio_tgt.bytes_per_sec;
20
```

```
is->audio_stream = stream_index; // 获取audio的stream索引
21
          is->audio st = ic->streams[stream index]; // 获取audio的stre
22
  am指针
23
          // 初始化ffplay封装的音频解码器
          decoder init(&is->auddec, avctx, &is->audiog, is->continue r
24
  ead thread);
          if ((is->ic->iformat->flags & (AVFMT_NOBINSEARCH | AVFMT_NOG
  ENSEARCH | AVFMT NO BYTE SEEK)) && !is->ic->iformat->read seek) {
              is->auddec.start pts = is->audio st->start time;
26
              is->auddec.start_pts_tb = is->audio_st->time_base;
27
28
          }
          // 启动音频解码线程
29
          if ((ret = decoder start(&is->auddec, audio thread, "audio d
30
  ecoder", is)) < 0)</pre>
31
              goto out;
32
          SDL PauseAudioDevice(audio dev, 0);
33
          break;
34 case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:
         is->video_stream = stream_index; // 获取video的stream索引
          is->video st = ic->streams[stream index];// 获取video的stream
  指针
37
          // 初始化ffplay封装的视频解码器
          decoder init(&is->viddec, avctx, &is->videog, is->continue r
  ead thread);
39
         // 启动视频频解码线程
         if ((ret = decoder_start(&is->viddec, video_thread, "video_d
40
  ecoder", is)) < 0)
41
             goto out;
42
          is->queue_attachments_req = 1; // 使能请求mp3、aac等音频文件的封
  面
43
          break:
      case AVMEDIA TYPE SUBTITLE: // 视频是类似逻辑处理
44
          is->subtitle_stream = stream_index;
45
          is->subtitle st = ic->streams[stream index];
46
47
48
          decoder init(&is->subdec, avctx, &is->subtitleq, is->continu
  e_read_thread);
          if ((ret = decoder start(&is->subdec, subtitle thread, "subt
  itle_decoder", is)) < 0)</pre>
          goto out;
```

即根据具体的流类型,作特定的初始化。但不论哪种流,基本步骤都包括了ffplay封装的解码器的初始化和 启动解码器线程:

- decoder_init 初始化解码器
 - d->avctx = avctx; 绑定对应的解码器上下文
 - d->queue = queue; 绑定对应的packet队列
 - o d->empty_queue_cond = empty_queue_cond; 绑定VideoState的continue_read_thread, 当解码线程没有packet可读时唤醒read_thread赶紧读取数据
 - d->start_pts = AV_NOPTS_VALUE; 初始化start_pts
 - d->pkt_serial = -1; 初始化pkt_serial
- decoder_start启动解码器
 - packet_queue_start 启用对应的packet 队列
 - SDL_CreateThread 创建对应的解码线程

需要注意的是,对应音频而言,这里还初始化了输出参数,这块在讲音频输出的时候再重点展开。

以上是准备的工作,我们再来看for循环。

4.2 For循环读取数据

主要包括以下步骤:

- 1. 检测是否退出
- 2. 检测是否暂停/继续
- 3. 检测是否需要seek
- 4. 检测video是否为attached_pic
- 5. 检测队列是否已经有足够数据
- 6. 检测码流是否已经播放结束
 - a. 是否循环播放
 - b. 是否自动退出
- 7. 使用av read frame读取数据包
- 8. 检测数据是否读取完毕
- 9. 检测是否在播放范围内
- 10. 到这步才将数据插入对应的队列

1. 检测是否退出

```
1 // 1 检测是否退出
2 if (is->abort_request)
3 break;
```

当退出事件发生时,调用do_exit() -> stream_close() -> 将is->abort_request置为1。退出该for循环,并最终退出该线程。

2. 检测是否暂停/继续

这里的暂停、继续只是对网络流有意义

```
1 // 2 检测是否暂停/继续
2 if (is->paused != is->last_paused) {
3    is->last_paused = is->paused;
4    if (is->paused)
5       is->read_pause_return = av_read_pause(ic); // 网络流的时候有用
6    else
7    av_read_play(ic);
8 }
```

比如rtsp

av_read_pause

```
1 /* pause the stream */
2 static int rtsp_read_pause(AVFormatContext *s)
3 {
4    RTSPState *rt = s->priv_data;
5    RTSPMessageHeader reply1, *reply = &reply1;
6
7    if (rt->state != RTSP_STATE_STREAMING)
8        return 0;
```

```
9 else if (!(rt->server type == RTSP SERVER REAL && rt->need subsc
  ription)) {
         ff_rtsp_send_cmd(s, "PAUSE", rt->control_uri, NULL, reply, N
10
  ULL);
11
         if (reply->status code != RTSP STATUS OK) {
12
              return ff_rtsp_averror(reply->status_code, -1);
13
          }
14
      }
     rt->state = RTSP STATE PAUSED;
15
     return 0;
16
17 }
```

av_read_play

```
1 static int rtsp_read_play(AVFormatContext *s)
2 {
3    RTSPState *rt = s->priv_data;
4    RTSPMessageHeader reply1, *reply = &reply1;
5    .....
6    ff_rtsp_send_cmd(s, "PLAY", rt->control_uri, cmd, reply, NULL);
7    ....
8    rt->state = RTSP_STATE_STREAMING;
9    return 0;
10 }
```

3. 检测是否需要seek

```
1 // 3 检测是否seek
2 if (is->seek_req) { // 是否有seek请求
3    int64_t seek_target = is->seek_pos;
4    int64_t seek_min = is->seek_rel > 0 ? seek_target - is->seek_rel + 2: INT64_MIN;
5    int64_t seek_max = is->seek_rel < 0 ? seek_target - is->seek_rel - 2: INT64_MAX;
6    // FIXME the +-2 is due to rounding being not done in the correct direction in generation
```

```
// of the seek pos/seek rel variables
      // 修复由于四舍五入,没有再seek pos/seek rel变量的正确方向上进行
      ret = avformat_seek_file(is->ic, -1, seek_min, seek_target, seek
9
  _max, is->seek_flags);
      if (ret < 0) {</pre>
10
11
          av_log(NULL, AV_LOG_ERROR,
                 "%s: error while seeking\n", is->ic->url);
12
13
      } else {
          /* seek的时候,要把原先的数据情况,并重启解码器, put flush pkt的目的是
14
  告知解码线程需要
15
                  * reset decoder
                  */
16
          if (is->audio stream >= 0) { // 如果有音频流
17
              packet_queue_flush(&is->audioq); // 清空packet队列数据
18
19
              // 放入flush pkt, 用来开起新的一个播放序列, 解码器读取到flush_pk
  t也清空解码器
              packet_queue_put(&is->audioq, &flush_pkt);
20
21
          }
          if (is->subtitle stream >= 0) { // 如果有字幕流
22
23
              packet queue flush(&is->subtitleg); // 和上同理
24
              packet_queue_put(&is->subtitleq, &flush_pkt);
25
          }
          if (is->video stream >= 0) { // 如果有视频流
26
27
              packet_queue_flush(&is->videoq); // 和上同理
              packet_queue_put(&is->videoq, &flush_pkt);
28
29
          }
          if (is->seek flags & AVSEEK FLAG BYTE) {
30
              set clock(&is->extclk, NAN, 0);
31
          } else {
32
33
              set clock(&is→extclk, seek target / (double)AV TIME BAS
  E, 0);
34
          }
      }
      is->seek reg = 0;
      is->queue attachments reg = 1;
37
      is->eof = 0;
39
      if (is->paused)
          step to next frame(is); // 如果本身是pause状态的则显示一帧继续暂停
40
41 }
```

主要的seek操作通过avformat_seek_file完成(该函数的具体使用在播放控制seek时做详解)。根据avformat_seek_file的返回值,如果seek成功,需要:

- 1. 清除PacketQueue的缓存,并放入一个flush_pkt。放入的flush_pkt可以让PacketQueue的serial增 1,以区分seek前后的数据(PacketQueue函数的分析),该flush_pkt也会触发解码器重新刷新解码 器缓存avcodec_flush_buffers(),以避免解码时使用了原来的buffer作为参考而出现马赛克。
- 2. 同步外部时钟。在后续音视频同步的课程中再具体分析。

```
这里还要注意:如果播放器本身是pause的状态,则 if (is->paused) step_to_next_frame(is); // 如果本身是pause状态的则显示一帧继续暂停
```

4. 检测video是否为attached_pic

```
1 // 4 检测video是否为attached_pic
 2 if (is->queue_attachments_req) {
 3 // attached pic 附带的图片。比如说一些MP3, AAC音频文件附带的专辑封面, 所以
  需要注意的是音频文件不一定只存在音频流本身
      if (is->video_st && is->video_st->disposition & AV_DISPOSITION_A
  TTACHED_PIC) {
          AVPacket copy = { 0 };
 5
          if ((ret = av_packet_ref(&copy, &is->video_st->attached_pic)
  ) < \emptyset
7
              qoto fail;
          packet queue put(&is->videog, &copy);
 8
          packet_queue_put_nullpacket(&is->videoq, is->video_stream);
      }
10
      is->queue attachments req = 0;
11
12 }
```

AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC 是一个标志。如果一个流中含有这个标志的话,那么就是说这个流是*.mp3等文件中的一个 Video Stream 。并且该流只有一个 AVPacket ,也就是 attached_pic 。这个 AVPacket 中所存储的内容就是这个*.mp3等文件的封面图片。因此,也可以很好的解释了文章开头提到的为什么 st->disposition & AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC 这个操作可以决定是否可以继续向缓冲区中添加 AVPacket 。

5. 检测队列是否已经有足够数据

音频、视频、字幕队列都不是无限大的,如果不加以限制一直往队列放入packet,那将导致队列占用大量的内存空间,影响系统的性能,所以必须对队列的缓存大小进行控制。

PacketQueue默认情况下会有大小限制,达到这个大小后,就需要等待10ms,以让消费者——解码线程能有时间消耗。

```
1 // 5 检测队列是否已经有足够数据
 2 /* if the queue are full, no need to read more */
3 /* 缓存队列有足够的包,不需要继续读取数据 */
4 if (infinite buffer<1 && // 缓冲区不是无限大
      (is->audioq.size + is->videoq.size + is->subtitleq.size > MAX_QU
  EUE SIZE
              || (stream has enough packets(is->audio st, is->audio st
  ream, &is->audiog) &&
                  stream_has_enough_packets(is->video_st, is->video_st
  ream, &is->videog) &&
 8
                  stream has enough packets(is->subtitle st, is->subti
  tle stream, &is->subtitleg)))) {
9
      /* wait 10 ms */
      SDL LockMutex(wait mutex);
10
11
      // 如果没有唤醒则超时10ms退出,比如在seek操作时这里会被唤醒
12
      SDL_CondWaitTimeout(is->continue_read_thread, wait_mutex, 10);
      SDL_UnlockMutex(wait_mutex);
13
14 continue;
15 }
```

缓冲区满有两种可能:

- 1. audioq, videoq, subtitleq三个PacketQueue的总字节数达到了MAX_QUEUE_SIZE(15M,为什么是15M?这里只是一个经验计算值,比如4K视频的码率以50Mbps计算,则15MB可以缓存2.4秒,从这么计算实际上如果我们真的是播放4K片源,15MB是偏小的数值,有些片源比较坑同一个文件位置附近的pts差值超过5秒,此时如果视频要缓存5秒才能做同步,那15MB的缓存大小就不够了)
- 2. 音频、视频、字幕流都已有够用的包(stream_has_enough_packets), 注意: 3者要同时成立

第一种好理解,看下第二种中的stream_has_enough_packets:

```
1 static int stream_has_enough_packets(AVStream *st, int stream_id, Pac
ketQueue *queue) {
2    return stream_id < 0 || // 没有该流
3         queue->abort_request || // 请求退出
4         (st->disposition & AV_DISPOSITION_ATTACHED_PIC) || // 是ATT
```

有这么几种情况包是够用的:

- 1. 流没有打开(stream_id < 0),没有相应的流返回逻辑true
- 2. 有退出请求 (queue->abort_request)
- 3. 配置了AV DISPOSITION ATTACHED PIC
- 4. packet队列内包个数大于MIN_FRAMES(>25),并满足PacketQueue总时长为0或总时长超过1s

思路:

- 总数据大小
- 每个packet队列的情况。



6. 检测码流是否已经播放结束

非暂停状态才进一步检测码流是否已经播放完毕(注意: 数据播放完毕和码流数据读取完毕是两个概念。)

PacketQueue和FrameQueue都消耗完毕,才是真正的播放完毕

```
1 // 6 检测码流是否已经播放结束
2 if (!is->paused // 非暂停
3 && // 这里的执行是因为码流读取完毕后 插入空包所致
4 (!is->audio_st // 没有音频流
```

```
|| (is->auddec.finished == is->audiog.serial // 或者音频播放完毕
           && frame queue nb remaining(&is->sampg) == 0))
 6
      && (!is->video st // 没有视频流
 7
          || (is->viddec.finished == is->videoq.serial // 或者视频播放完
 8
  毕
9
              && frame queue nb remaining(&is->pictg) == 0))) {
                             // a 是否循环播放
10
      if (loop != 1
          & (!loop | | --loop)) {
11
          stream seek(is, start time != AV NOPTS VALUE ? start time :
12
  0, 0, 0);
   } else if (autoexit) { // b 是否自动退出
13
          ret = AVERROR EOF;
14
15
          goto fail;
      }
16
17 }
```

这里判断播放已完成的条件需要同时满足满足:

- 1. 不在暂停状态
- 2. 音频未打开;或者打开了,但是解码已解完所有packet,自定义的解码器(decoder)serial等于 PacketQueue的serial,并且FrameQueue中没有数据帧

```
PacketQueue.serial -> packet.serail -> decoder.pkt_serial decoder.finished = decoder.pkt_serial
```

is->auddec.finished == is->audioq.serial 最新的播放序列的packet都解码完毕 frame_queue_nb_remaining(&is->sampq) == 0 对应解码后的数据也播放完毕

3. 视频未打开;或者打开了,但是解码已解完所有packet,自定义的解码器(decoder)serial等于 PacketQueue的serial,并且FrameQueue中没有数据帧。

在确认目前码流已播放结束的情况下,用户有两个变量可以控制播放器行为:

- 1. loop: 控制播放次数(当前这次也算在内,也就是最小就是1次了),0表示无限次
- 2. autoexit: 自动退出,也就是播放完成后自动退出。

loop条件简化的非常不友好,其意思是:如果loop==1,那么已经播了1次了,无需再seek重新播放;如果loop不是1,==0,随意,无限次循环;减1后还大于0(--loop),也允许循环

a. 是否循环播放

如果循环播放,即是将文件seek到起始位置 stream_seek(is, start_time != AV_NOPTS_VALUE ? start_time : 0, 0, 0); ,这里讲的的起始位置不一定是从头开始,具体也要看用户是否指定了起始播放位置

b. 是否自动退出

如果播放完毕自动退出

7. 使用av_read_frame读取数据包

读取数据包很简单,但要注意传入的packet, av_read_frame不会释放其数据,而是每次都重新申请数据。

```
1 // 7.读取媒体数据,得到的是音视频分离后、解码前的数据
2 ret = av_read_frame(ic, pkt); // 调用不会释放pkt的数据,都是要自己去释放
```

8. 检测数据是否读取完毕

```
1 // 8 检测数据是否读取完毕
 2 if (ret < 0) {</pre>
     if ((ret == AVERROR_EOF || avio_feof(ic->pb))
         && !is->eof)
          // 插入空包说明码流数据读取完毕了,之前讲解码的时候说过刷空包是为了从解码
  器把所有帧都读出来
7
        if (is->video stream >= 0)
 8
             packet queue put nullpacket(&is->videoq, is->video strea
  m);
        if (is->audio stream >= 0)
9
10
             packet_queue_put_nullpacket(&is->audioq, is->audio_strea
  m);
      if (is->subtitle stream >= 0)
11
12
             packet_queue_put_nullpacket(&is->subtitleq, is->subtitle
  stream);
13
         is->eof = 1: // 文件读取完毕
     }
14
15
     if (ic->pb && ic->pb->error)
         break:
16
    SDL LockMutex(wait mutex);
17
      SDL_CondWaitTimeout(is->continue_read_thread, wait_mutex, 10);
18
19
      SDL UnlockMutex(wait mutex);
      continue; // 继续循环 保证线程的运行,比如要seek到某个位置播放可以继
20
  续响应
```

```
21 } else {
22   is->eof = 0;
23 }
```

数据读取完毕后,放对应音频、视频、字幕队列插入"空包",以通知解码器冲刷buffer,将缓存的所有数据都解出来frame并去出来。

然后继续在for{}循环,直到收到退出命令,或者loop播放,或者seek等操作。

9. 检测是否在播放范围内

播放器可以设置: -ss 起始位置, 以及 -t 播放时长

```
1 // 9 检测是否在播放范围内
2 /* check if packet is in play range specified by user, then queue, o
  therwise discard */
3 stream start time = ic->streams[pkt->stream index]->start time;// 获
  取流的起始时间
4 pkt_ts = pkt->pts == AV_NOPTS_VALUE ? pkt->dts : pkt->pts;// 获取pack
  et的时间戳
5 // 这里的duration是在命令行时用来指定播放长度
6 pkt in play range = duration == AV NOPTS VALUE ||
      (pkt_ts - (stream_start_time != AV_NOPTS_VALUE ? stream_start_ti
  me : 0)) *
                  av q2d(ic->streams[pkt->stream index]->time base) -
     (double)(start time != AV NOPTS VALUE ? start time : 0) / 100000
9
    <= ((double)duration / 1000000);
10
```

从流获取的参数

- **stream_start_time**:是从当前流AVStream->start_time获取到的时间,如果没有定义具体的值则默认为AV_NOPTS_VALUE,即该值是无效的;那stream_start_time有意义的就是0值;
- pkt_ts: 当前packet的时间戳, pts有效就用pts的, pts无效就用dts的;

ffplay播放的参数

duration: 使用"-t value"指定的播放时长,默认值AV_NOPTS_VALUE,即该值无效不用参考 start_time: 使用"-ss value"指定播放的起始位置,默认AV_NOPTS_VALUE,即该值无效不用参考

pkt_in_play_range的值为0或1。

- 当没有指定duration播放时长时,很显然duration == AV_NOPTS_VALUE的逻辑值为1,所以 pkt_in_play_range为1;
- 当duration被指定 (-t value) 且有效时, 主要判断

```
实质就是当前时间戳 pkt_ts - start_time 是否 < duration,这里分为:
stream_start_time是否有效:有效就用实际值,无效就是从0开始
start_time 是否有效,有效就用实际值,无效就是从0开始
即是pkt_ts - stream_start_time - start_time < duration (为了简单,这里没有考虑时间单位)
```

10. 到这步才将数据插入对应的队列

```
1 // 10 将音视频数据分别送入相应的queue中
2 if (pkt->stream_index == is->audio_stream && pkt_in_play_range) {
      packet_queue_put(&is->audioq, pkt);
4 } else if (pkt->stream index == is->video stream && pkt in play rang
  е
 5
              && !(is->video_st->disposition & AV_DISPOSITION_ATTACHED
  PIC)) {
              //printf("pkt pts:%ld, dts:%ld\n", pkt->pts, pkt->dts);
 6
              packet queue put(&is->videog, pkt);
 8 } else if (pkt->stream_index == is->subtitle_stream && pkt_in_play_r
  ange) {
      packet_queue_put(&is->subtitleq, pkt);
10 } else {
11 av_packet_unref(pkt);// 不入队列则直接释放数据
12 }
```

这里的代码就很直白了,将packet放入到对应的PacketQueue

4.3 退出线程处理

主要包括以下步骤:

- 1. 如果解复用器有打开则关闭avformat_close_input
- 2. 调用SDL_PushEvent发送退出事件FF_QUIT_EVENT
 - a. 发送的FF_QUIT_EVENT退出播放事件由event_loop()函数相应,收到FF_QUIT_EVENT后调用 do_exit()做退出操作。
- 3. 消耗互斥量wait_mutex

课后作业

- seek怎么做
- 数据播放完毕和码流数据读取完毕
- 循环播放
- 指定播放位置