

Deutsch



FUJITSU Software BS2000

# CRTE

C-Bibliotheksfunktionen für POSIX-Anwendungen

Referenzhandbuch

Stand der Beschreibung:  
CRTE V10.0B00/V11.0B00

## **Kritik... Anregungen... Korrekturen...**

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentären zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an  
[manuals@ts.fujitsu.com](mailto:manuals@ts.fujitsu.com) senden.

## **Nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Dokumentationserstellung**

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt.

cognitas. Gesellschaft für Technik-Dokumentation mbH  
[www.cognitas.de](http://www.cognitas.de)

## **Copyright und Handelsmarken**

Copyright © 2018 Fujitsu Technology Solutions GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

---

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>23</b>
1.1	Zielsetzung und Zielgruppen des Handbuchs	25
1.2	Konzept des Handbuchs	25
1.3	Konzept der POSIX-Dokumentation	26
1.4	Änderungen gegenüber dem Vorgänger-Handbuch	28
1.5	Darstellungsmittel	29
<b>2</b>	<b>Die C-Programmierschnittstelle</b>	<b>31</b>
2.1	Systemvoraussetzungen	31
2.2	Bestandteile der C-Bibliothek	32
2.2.1	Include-Dateien	32
2.2.2	Funktionen und Makros	33
2.2.3	Unterstützung von DVS- und UFS-Dateien > 2 GB	34
2.2.4	POSIX-Thread-Unterstützung in der C-Laufzeitbibliothek	36
2.2.5	IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik	37
2.2.5.1	Erzeugen von IEEE-Gleitpunktzahlen via Compiler-Option	38
2.2.5.2	C-Bibliotheksfunktionen, die IEEE-Gleitpunktzahlen unterstützen	39
2.2.5.3	Steuerung von Originalfunktionen auf die zugehörigen IEEE-Varianten	40
2.2.5.4	Explizite Konvertierung von Gleitpunktzahlen	41
2.2.6	ASCII-Codierung	42
2.2.6.1	Erzeugen von ASCII-Zeichen und -Zeichenketten via Compiler-Option	42
2.2.6.2	C-Bibliotheksfunktionen, die ASCII-Codierung unterstützen	43
2.2.6.3	Steuerung von Originalfunktionen auf die zugehörigen ASCII-Varianten	45
2.2.6.4	Expliziter Wechsel zwischen EBCDIC- und ASCII-Codierung	46
2.2.7	Funktionen, die IEEE und ASCII-Codierung unterstützen	47
2.2.8	Langzeichen und Multibyte-Zeichen	47
2.2.9	Zeitfunktionen	49
2.2.10	Einstellen der Zeitzone für POSIX-Zeitfunktionen	50
2.2.11	Umfang der unterstützten C-Bibliothek	50

<b>2.3</b>	<b>Wahl der Funktionalität</b>	73
2.3.1	Um POSIX-Funktionalität erweiterter Funktionsumfang	73
2.3.2	BS2000-Funktionalität	75
2.3.3	Wahl des Dateisystems und der Systemumgebung	75
2.3.3.1	Verknüpfung der Ein-/Ausabeströme	75
2.3.3.2	Umgebungsvariable PROGRAM_ENVIRONMENT	76
2.3.3.3	Syntax im Quellprogramm	77
<b>2.4</b>	<b>Portabilität</b>	78
<b>2.5</b>	<b>Namensraum</b>	79
<b>2.6</b>	<b>Zeichensätze</b>	80
2.6.1	Portabler Zeichensatz	80
2.6.2	Zeichenklassen	85
<b>2.7</b>	<b>Lokalität</b>	86
2.7.1	Vordefinierte Lokalitäten	88
2.7.1.1	Lokalitätsdateien	88
2.7.1.2	POSIX- oder C-Lokalität	89
2.7.1.3	V1CTYPE	91
2.7.1.4	V2CTYPE	92
2.7.1.5	GERMANY	92
2.7.1.6	De.EDF04F und De.EDF04F@euro	93
2.7.2	Benutzerspezifische Lokalitäten	103
<b>2.8</b>	<b>Umgebungsvariablen</b>	104
<b>2.9</b>	<b>Dateibearbeitung</b>	107
2.9.1	Datenströme	110
2.9.1.1	Pufferung von Datenströmen	110
2.9.1.2	Datei und Datenstrom trennen	110
2.9.1.3	Standard-Ein-/Ausabeströme	111
2.9.2	Interaktion von Dateideskriptoren und Datenströmen	112
2.9.3	Unterstützung von Dateisystemen in ASCII	114
2.9.4	BS2000-Dateibearbeitung	114
2.9.4.1	BS2000-Systemdateien	115
2.9.4.2	Zwischenraumzeichen	118
2.9.4.3	Katalogisierte Plattendateien (SAM, ISAM, PAM)	119
2.9.4.4	Standardwerte und zulässige Modifikationen der Dateiattribute	120
2.9.4.5	K- und NK-Blockformat	124
2.9.4.6	K- und NK-ISAM-Dateien	124
2.9.4.7	Unterstützung der Zugriffsmethode DIV	126
2.9.4.8	Hinweise zur stromorientierten Ein-/Ausgabe	126
2.9.4.9	Hinweise zur satzorientierten Ein-/Ausgabe	127
2.9.5	Last Byte Pointer (LBP)	129
2.9.6	Temporäre PAM-Dateien im virtuellen Speicher (INCORE-Dateien)	131

---

<b>2.10</b>	<b>Allgemeine Terminalschnittstelle</b>	<b>131</b>
2.10.1	Terminal-Gerätedatei öffnen	131
2.10.2	Prozessgruppen	132
2.10.2.1	Das steuernde Terminal	132
2.10.2.2	Zugriffssteuerung für Terminals	132
2.10.2.3	Eingaben verarbeiten und Daten lesen	133
2.10.2.4	Standard-Eingabeverarbeitung	134
2.10.2.5	Besondere Eingabeverarbeitung	135
2.10.2.6	Daten schreiben und Ausgaben verarbeiten	137
2.10.2.7	Sonderzeichen	137
2.10.2.8	Verbindung abbrechen	139
2.10.2.9	Terminal-Gerätedatei schließen	139
2.10.3	Einstellbare Parameter	140
2.10.3.1	Die Struktur termios	140
2.10.3.2	Eingabemodi	140
2.10.3.3	Ausgabemodi	142
2.10.3.4	Steuermodi	144
2.10.3.5	Lokalmodi	146
2.10.3.6	Steuerzeichen	148
2.10.4	Blockterminalunterstützung	149
2.10.5	Unterstützung der BS2000-Console	149
<b>2.11</b>	<b>Prozesssteuerung</b>	<b>150</b>
2.11.1	Signale	150
2.11.2	Interprozesskommunikation	151
2.11.2.1	Allgemeine Beschreibung	151
2.11.2.2	Gemeinsam nutzbarer Speicher	155
2.11.3	Contingency- und STXIT-Routinen	156
2.11.3.1	Die C-Bibliotheksfunktionen alarm(), raise(), signal()	157
2.11.3.2	STXIT-Contingency-Routinen	157
2.11.3.3	Ereignisgesteuerte Routinen	157
2.11.3.4	Freie Verwendung von Contingency-Routinen	158
2.11.3.5	Freie Verwendung von STXIT-Contingency-Routinen	160
<b>2.12</b>	<b>Threadsichere C-Laufzeitbibliothek durch Unterstützung von POSIX-Threads</b>	<b>161</b>
<b>2.13</b>	<b>Programmierhinweise</b>	<b>163</b>
2.13.1	Returnwerte und Ergebnisparameter	163
2.13.2	Fehlerbehandlung	165
2.13.3	Testmöglichkeiten	166

<b>3</b>	<b>Funktionen und Variablen thematisch . . . . .</b>	<b>167</b>
3.1	Dateibearbeitung . . . . .	167
3.2	Ein-/Ausgabe . . . . .	171
3.3	Prozesse . . . . .	173
3.4	Unterstützung von POSIX-Threads . . . . .	178
3.5	Speicherverwaltung und Speicheroperationen . . . . .	183
3.6	Systemumgebung . . . . .	184
3.7	Zeichen und Zeichenketten . . . . .	185
3.8	Umwandlung von Größen . . . . .	189
3.9	Reguläre Ausdrücke . . . . .	190
3.10	Zeitfunktionen . . . . .	190
3.11	Mathematische Funktionen . . . . .	192
3.12	Such- und Sortierverfahren . . . . .	194
3.13	Terminalschnittstelle und Datenübertragung . . . . .	195
3.14	Datenbankfunktionen . . . . .	195
3.15	Listenbearbeitung . . . . .	196
3.16	Makros für die POSIX-IO . . . . .	196
<b>4</b>	<b>Funktionen und Variablen alphabetisch . . . . .</b>	<b>197</b>
	a64l, l64a - Konvertierung einer Zeichenkette in 32-Bit-Integerzahl . . . . .	199
	abort - Prozess abbrechen . . . . .	201
	abs - ganzzahligen Absolutwert berechnen . . . . .	202
	access, faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen . . . . .	203
	acos - Arcuscosinus berechnen . . . . .	205
	acosh, asinh, atanh - inverse Hyperbelfunktionen . . . . .	206
	advance - Muster mit regulärem Ausdruck vergleichen . . . . .	207
	alarm - Alarmsignal steuern . . . . .	208
	altzone - Variable für Zeitzone (Erweiterung) . . . . .	210
	ascii_to_ebcdic - ASCII- zu EBCDIC-Zeichenketten konvertieren (Erweiterung) . . . . .	210
	asctime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln . . . . .	211
	asctime_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln . . . . .	213
	asin - Arcussinus berechnen . . . . .	214
	asinh - inverse Hyperbel-Sinusfunktion . . . . .	214

assert - Diagnosemeldungen ausgeben . . . . .	215
atan - Arcustangens berechnen . . . . .	215
atan2 - Arcustangens von x/y berechnen . . . . .	216
atanh - inverse Hyperbel-Tangensfunktion . . . . .	216
atexit - Prozessendefunktion registrieren . . . . .	217
atof - Zeichenkette in Gleitpunktzahl umwandeln . . . . .	218
atoi - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln . . . . .	219
atol - Zeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln . . . . .	220
atoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (long long int) . . . . .	221
basename - letztes Element eines Pfadnamens zurückgeben . . . . .	222
bcmp - Speicherbereiche vergleichen . . . . .	223
bcopy - Speicherbereich kopieren . . . . .	223
brk, sbrk - Größe des Datensegments verändern . . . . .	224
bs2cmd - BS2000-Kommandos via CMD-Makro ausführen . . . . .	226
bs2exit - Programm mit MONJV beenden (BS2000) . . . . .	230
bs2fstat - BS2000-Dateinamen aus Katalog ermitteln (BS2000) . . . . .	231
bs2system - BS2000-Kommando ausführen (Erweiterung) . . . . .	232
bsd_signal - vereinfachte Signalbehandlung . . . . .	233
bsearch - sortierten Vektor binär durchsuchen . . . . .	234
btowc - (ein-byte) Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln . . . . .	235
bzero - Speicher mit X'00' initialisieren . . . . .	236
cabs - Absolutwert einer komplexen Zahl berechnen (BS2000) . . . . .	236
calloc - Speicherbereich zuweisen . . . . .	237
catclose - Meldungskatalog schließen . . . . .	238
catgets - Meldung lesen . . . . .	239
catopen - Meldungskatalog öffnen . . . . .	240
cbrt - Kubikwurzel . . . . .	242
cdisco - Contingency-Routine abmelden (BS2000) . . . . .	243
ceil, ceilf, ceil - Gleitpunktzahl aufrunden . . . . .	244
cenaco - Contingency-Routine definieren (BS2000) . . . . .	245
cfgetispeed - Eingabe-Baudrate ermitteln . . . . .	247
cfgetospeed - Ausgabe-Baudrate ermitteln . . . . .	247
cfsetspeed - Eingabe-Baudrate festlegen . . . . .	248
cfsetospeed - Ausgabe-Baudrate festlegen . . . . .	249
chdir - aktuelles Dateiverzeichnis wechseln . . . . .	250
chmod, fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern . . . . .	252
chown, fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern . . . . .	255
chroot - Root-Verzeichnis ändern . . . . .	258
clearerr - Dateiende- und Fehlerkennzeichen zurücksetzen . . . . .	260
clock - CPU-Zeitverbrauch eines Prozesses ermitteln . . . . .	261
clock_gettime, clock_gettime64 - Zeitangabe einer spezifizierten Uhr . . . . .	262
close - Datei schließen . . . . .	263
closedir - Dateiverzeichnis schließen . . . . .	265
closelog, openlog, setlogmask, syslog - Systemprotokoll steuern . . . . .	266

compile - regulären Ausdruck übersetzen . . . . .	269
confstr - Zeichenketten-Wert einer Systemvariablen ermitteln . . . . .	270
cos - Cosinus berechnen . . . . .	272
cosh - Cosinus hyperbolicus berechnen . . . . .	272
cputime - CPU-Zeitverbrauch einer Task ermitteln (BS2000) . . . . .	273
creat - neue Datei erzeugen oder vorhandene überschreiben . . . . .	274
crypt - Zeichenkette algorithmisch verschlüsseln . . . . .	279
cxit - STXIT-Routine definieren (BS2000) . . . . .	280
ctermid - Pfadname für steuerndes Terminal erzeugen . . . . .	284
ctime, ctime64 - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln . . . . .	285
ctime_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln . . . . .	286
cuserid - Benutzerkennung ermitteln . . . . .	287
_DATE_ - Makro für Übersetzungsdatum . . . . .	288
daylight - Sommerzeitvariable . . . . .	288
dbm_clearerr, dbm_close, dbm_delete, dbm_error, dbm_fetch, dbm_firstkey, dbm_nextkey, dbm_open, dbm_store - Funktionen zur Verwaltung von dbm-Datenbasen . . . . .	289
difftime, difftime64 - Differenz zwischen zwei Kalenderdaten berechnen . . . . .	293
dirfd - Dateideskriptor extrahieren . . . . .	293
dirname - Vaterverzeichnis zu einem Pfadnamen liefern . . . . .	294
div - ganze Zahl dividieren . . . . .	296
drand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 generieren . . . . .	297
dup, dup2 - Dateideskriptor duplizieren . . . . .	299
ebcdic_to_ascii - EBCDIC- zu ASCII-Zeichenketten konvertieren (Erweiterung) . . . . .	301
ecvt, fcvt, gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln . . . . .	302
_edt - EDT aufrufen (BS2000) . . . . .	304
encrypt - Zeichenkette blockweise verschlüsseln . . . . .	304
endrent, getrent, setrent - Gruppenverwaltung . . . . .	305
endpwent, getpwent, setpwent - Benutzerkatalog verwalten . . . . .	307
endutxent, getutxent, getutxid, getutxline, pututxline, setutxent - utmpx-Einträge verwalten . . . . .	309
environ - externe Variable für die Umgebung . . . . .	312
epoll_create - epoll-Objekt generieren . . . . .	313
epoll_ctl - epoll-Objekt verwalten . . . . .	314
epoll_wait - Warten auf Ereignisse (epoll-Objekt) . . . . .	317
erand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 mit Startwert generieren . . . . .	319
erf, erfc - Fehlerfunktion und komplementäre Fehlerfunktion anwenden . . . . .	320
errno - Variable für Fehlernummer . . . . .	321
exec: execl, execv, execle, execve, execlp, execvp - Datei ausführen . . . . .	322
exit, _exit - Prozess beenden . . . . .	327
exp - Exponentialfunktion anwenden . . . . .	331
expm1 - Exponentialfunktionen berechnen . . . . .	331
faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen . . . . .	332
fabs - Absolutwert einer Gleitpunktzahl berechnen . . . . .	332

fattach - einem Objekt im Namensraum des Dateisystems einen Dateideskriptor unter STREAMS zuordnen . . . . .	333
fchdir - aktuelles Dateiverzeichnis ändern . . . . .	335
fchmod - Dateizugriffsrechte ändern . . . . .	336
fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern . . . . .	338
fchown - Eigentümer oder Gruppe einer Datei ändern . . . . .	339
fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern . . . . .	340
fclose - Datenstrom schließen . . . . .	341
fcntl - offene Datei steuern . . . . .	343
fcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln . . . . .	349
FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - Makros für synchrones I/O-Multiplexen . . . . .	349
fdelrec - Satz in ISAM-Datei löschen (BS2000) . . . . .	350
fdetach - Zuordnung zu einer STREAMS-Datei aufheben . . . . .	351
fdopen - Datenstrom mit Dateideskriptor verbinden . . . . .	353
fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen . . . . .	355
feof - Datenstrom auf Dateiende kennzeichen prüfen . . . . .	355
ferror - Datenstrom auf Fehlerkennzeichen prüfen . . . . .	356
fflush - Datenstrom leeren . . . . .	357
ffs - erstes gesetztes Bit suchen . . . . .	360
fgetc - Byte aus Datenstrom lesen . . . . .	361
fgetpos - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln . . . . .	363
fgets - Zeichenkette aus Datenstrom lesen . . . . .	365
fgetwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen . . . . .	367
fgetws - Langzeichenkette aus Datenstrom lesen . . . . .	369
_FILE_- - Makro für Quelldateinamen . . . . .	370
fileno - Dateideskriptor ermitteln . . . . .	370
flocate - Lese-/Schreibzeiger in ISAM-Datei positionieren (BS2000) . . . . .	371
flockfile, ftrylockfile, funlockfile - Funktionen zum Sperren der Standardein-/ausgabe . . . . .	373
floor, floorf, floorl- Gleitpunktzahl abrunden . . . . .	375
fmod - Divisionsrest einer Gleitpunktzahl berechnen . . . . .	375
fmtmsg - Meldung auf stderr und/oder die Systemkonsole ausgeben . . . . .	376
fopen - Datenstrom öffnen . . . . .	381
fork - neuen Prozess erzeugen . . . . .	389
fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln . . . . .	392
fprintf, printf, sprintf - formatiert in Ausgabestrom schreiben . . . . .	393
fputc - Byte in Datenstrom schreiben . . . . .	408
fputs - Zeichenkette in Datenstrom schreiben . . . . .	410
fputwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben . . . . .	411
fputws - Langzeichenkette in Datenstrom schreiben, . . . . .	413
fread - Daten binär einlesen . . . . .	414
free - reservierten Speicherbereich freigeben . . . . .	416
freopen - Datenstrom leeren und neu öffnen . . . . .	417
frexp - Gleitpunktzahl (double) in Mantisse und Exponent zerlegen . . . . .	420

fscanf, scanf, sscanf - formatiert lesen . . . . .	421
fseek - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren . . . . .	433
fsetpos - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren . . . . .	438
fstat, fstatat - Status einer offenen Datei abfragen . . . . .	440
fstatvfs, statvfs - Dateisystem-Informationen lesen . . . . .	444
fsync - Dateiänderungen synchronisieren . . . . .	447
ftell - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln . . . . .	448
ftime, ftime64 - Datum und Uhrzeit ausgeben . . . . .	450
ftok - Interprozesskommunikation . . . . .	452
ftruncate, truncate - Datei auf angegebene Länge setzen . . . . .	453
ftrylockfile - Sperren der Standardeingabe/-ausgabe . . . . .	455
ftw - Dateibaum durchwandern . . . . .	456
futimesat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen . . . . .	458
funlockfile - Sperren der Standardeingabe/-ausgabe . . . . .	460
fwide - Orientierung einer Datei festlegen . . . . .	460
fwprintf, swprintf, fwprintf, vswprintf, vwprintf, wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	461
fwrite - Daten binär ausgeben . . . . .	468
fwscanf, swscanf, wscanf - formatiert lesen . . . . .	471
gamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen . . . . .	478
garbcoll - Speicherbereich an das System freigeben (BS2000) . . . . .	479
gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln . . . . .	479
getc - Byte aus Datenstrom lesen . . . . .	480
getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - Standardeingabe/-ausgabe mit expliziter Sperrung durch den Client . . . . .	482
getchar - Byte aus Standard-Eingabestrom lesen . . . . .	483
getchar_unlocked - Standardeingabe mit expliziter Sperrung durch den Client . . . . .	484
getcontext, setcontext - Benutzerkontext anzeigen oder ändern . . . . .	485
getcwd - Pfadnamen des aktuellen Dateiverzeichnisses ermitteln . . . . .	487
getdate - Zeit und Datum in Benutzerformat umwandeln . . . . .	489
getdents - Verzeichniseinträge umwandeln . . . . .	494
getdtablesize - Größe der Deskriptor-Tabelle abrufen . . . . .	496
getegid - effektive Gruppennummer eines Prozesses ermitteln . . . . .	496
getenv - Wert einer Umgebungsvariablen ermitteln . . . . .	497
geteuid - effektive Benutzernummer eines Prozesses ermitteln . . . . .	498
getgid - reale Gruppennummer eines Prozesses ermitteln . . . . .	498
getgrent - Gruppendatei-Eintrag bestimmen . . . . .	498
getgrgid - Gruppendateieintrag für Gruppennummer ermitteln . . . . .	499
getgrgid_r - Gruppendateieintrag für eine Gruppen-ID threadsicher ermitteln . . . . .	500
getgrnam - Gruppendateieintrag für Gruppenname ermitteln . . . . .	501
getgrnam_r - Gruppendateieintrag für Gruppenname threadsicher ermitteln . . . . .	502
getgroups - zusätzliche Gruppennummern ermitteln . . . . .	503
gethostid - Kennung des aktuellen Rechners abfragen . . . . .	504
gethostname - Name des aktuellen Rechners abfragen . . . . .	504

getitimer, setitimer - lesen bzw. setzen . . . . .	505
getlogin - Benutzerkennung ermitteln . . . . .	507
getlogin_r - Benutzerkennung threadsicher ermitteln . . . . .	508
getmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen . . . . .	509
getopt, optarg, optind, opterr, getopt - Kommandooptionen syntaktisch analysieren . . . . .	512
getpagesize - aktuelle Seitengröße ausgeben . . . . .	515
getpass - Zeichenkette ohne Echo lesen . . . . .	516
getpgid - Prozessgruppennummer lesen . . . . .	517
getpgmname - Programmnamen ermitteln . . . . .	518
getpgrp - Prozessgruppennummer ermitteln . . . . .	518
getpid - Prozessnummer ermitteln . . . . .	519
getpmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen . . . . .	519
getppid - Vaterprozessnummer ermitteln . . . . .	519
getpriority, setpriority - Prozesspriorität abrufen bzw. setzen . . . . .	520
getpwent - Benutzerdaten aus dem Benutzerkatalog lesen . . . . .	522
getpwnam - Benutzername ermitteln . . . . .	523
getpwnam_r - Benutzernamen threadsicher ermitteln . . . . .	524
getpwuid - Benutzernummer ermitteln . . . . .	525
getpwuid_r - Benutzernummer threadsicher ermitteln . . . . .	526
getrlimit, setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel ermitteln bzw. setzen . . . . .	527
getrusage - Informationen über die Verwendung von Betriebsmitteln abfragen . . . . .	531
gets - Zeichenkette aus Standard-Eingabestrom lesen . . . . .	532
getsid - Prozessgruppen-ID lesen . . . . .	534
getsubopt - Unteroptionen aus einer Zeichenkette heraustrennen . . . . .	535
gettimeofday, gettimeofday64 - Datum und Uhrzeit lesen . . . . .	536
gettsn - TSN ermitteln (BS2000) . . . . .	537
getuid - reale Benutzernummer ermitteln . . . . .	537
getutxent, getutxid, getutxline - auf utmpx-Eintrag zugreifen . . . . .	538
getw - Maschinenwort aus Datenstrom lesen . . . . .	539
getwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen . . . . .	541
getwchar - Langzeichen aus Standard-Eingabestrom lesen . . . . .	542
getwd - Pfadname des aktuellen Arbeitsverzeichnisses abfragen . . . . .	543
gmatch - Muster global vergleichen (Erweiterung) . . . . .	543
gmtime, gmtime64 - Datum und Uhrzeit in UTC umwandeln . . . . .	544
gmtime_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in UTC umwandeln . . . . .	546
grantpt - Zugriff auf das Slave-Pseudoterminal erlauben . . . . .	547
hsearch, hcreate, hdestroy - Hash-Tabelle verwalten . . . . .	548
hypot - euklidischen Abstand berechnen . . . . .	550
iconv - Zeichen umwandeln . . . . .	551
iconv_close - Deskriptor für Zeichenumwandlung freigeben . . . . .	553
iconv_open - Deskriptor für Zeichenumwandlung erzeugen . . . . .	554
ilogb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln . . . . .	555
index - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln . . . . .	555
initgroups - Gruppenzugriffslisten initialisieren . . . . .	556

initstate, random, setstate, srandom - Pseudozufallszahlen generieren . . . . .	557
insque, remque - Element in Queue einfügen oder aus Queue entfernen . . . . .	559
ioctl - Geräte und STREAMS steuern . . . . .	560
isalnum - auf alphanumerisches Zeichen prüfen . . . . .	577
isalpha - auf alphabetisches Zeichen prüfen . . . . .	578
isascii - auf 7-Bit ASCII-Zeichen prüfen . . . . .	579
isastream - Dateideskriptor testen . . . . .	580
isatty - auf Verbindung zu einem Terminal prüfen . . . . .	581
iscntrl - auf Steuerzeichen prüfen . . . . .	582
isdigit - auf Dezimalziffer prüfen . . . . .	583
isebcdic - auf EBCDIC-Zeichen prüfen (BS2000) . . . . .	584
isgraph - auf darstellbares Zeichen prüfen . . . . .	585
islower - auf Kleinbuchstaben prüfen . . . . .	586
isnan - auf NaN (not a number) prüfen . . . . .	586
isprint - auf druckbares Zeichen prüfen . . . . .	587
ispunct - auf Sonderzeichen prüfen . . . . .	588
isspace - auf Zwischenraumzeichen prüfen . . . . .	589
isupper - auf Großbuchstaben prüfen . . . . .	590
iswalnum - auf alphanumerisches Langzeichen prüfen . . . . .	591
iswalpha - auf alphabetisches Langzeichen prüfen . . . . .	592
iswcntrl - auf Steuerlangzeichen prüfen . . . . .	593
iswctype - Langzeichen auf Klasse prüfen . . . . .	594
iswdigit - auf dezimales Langzeichen prüfen . . . . .	596
iswgraph - auf darstellbares Langzeichen prüfen . . . . .	597
iswlower - auf Kleinbuchstaben-Langzeichen prüfen . . . . .	598
iswprint - auf druckbares Langzeichen prüfen . . . . .	599
iswpunct - auf Sonderlangzeichen prüfen . . . . .	600
iswspace - auf Zwischenraum-Langzeichen prüfen . . . . .	601
iswupper - auf Großbuchstaben-Langzeichen prüfen . . . . .	602
iswdx digit - auf Hexadezimal-Langzeichen prüfen . . . . .	603
isxdigit - auf Hexadezimal-Ziffer prüfen . . . . .	604
j0, j1, jn - Besselfunktionen der ersten Art anwenden . . . . .	605
jrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen -231 und 231 mit Startwert generieren . .	605
kill - Signal an Prozess oder Prozessgruppe senden . . . . .	606
killpg - Signal an Prozessgruppe senden . . . . .	609
l64a - 32-Bit-Integerzahl in Zeichenkette umwandeln . . . . .	610
labs - ganzzahligen Absolutwert (long) berechnen . . . . .	610
lchown - Eigentümer/Gruppe einer Datei ändern . . . . .	611
lcong48 - Pseudo-Zufallszahlen (signed long int) generieren . . . . .	613
ldexp - Exponent einer Gleitpunktzahl laden . . . . .	613
ldiv - ganze Zahl (long) dividieren . . . . .	614
lfind - Eintrag in linearer Datentabelle finden . . . . .	614
lgamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen . . . . .	615
__LINE__ - Makro für aktuelle Quellprogramm-Zeilenummer . . . . .	615

link, linkat - Verweis auf eine Datei erzeugen . . . . .	616
llabs - Absolutbetrag einer ganzen Zahl (long long int) . . . . .	619
lldiv - Division mit ganzen Zahlen (long long int) . . . . .	620
llrint, llrintf, llrintl - auf nächste ganze Zahl runden (long long int) . . . . .	621
llround, llroundf, llroundl - auf nächste ganze Zahl runden (long long int) . . . . .	622
loc1, loc2 - Zeiger beim Vergleich von regulären Ausdrücken verwenden . . . . .	623
localeconv - Lokalitätskomponenten ändern . . . . .	624
localtime, localtime64 - Datum und Uhrzeit in Ortszeit umwandeln . . . . .	629
localtime_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln . . . . .	631
lockf - Dateiabschnitt sperren . . . . .	632
locs - Vergleich von regulären Ausdrücken in Zeichenketten anhalten . . . . .	636
log - natürlichen Logarithmus berechnen . . . . .	636
log10 - Logarithmus zur Basis 10 berechnen . . . . .	637
log1p - natürlichen Logarithmus berechnen . . . . .	637
logb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln . . . . .	638
_longjmp, _setjmp - Nicht lokaler Sprung (ohne Signalmaske) . . . . .	639
longjmp - nichtlokalen Sprung ausführen . . . . .	640
lrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 231 generieren . . . . .	642
lrint, lrintf, lrintl - auf nächste ganze Zahl runden (long int) . . . . .	643
lround, lroundf, lroundl - auf nächste ganze Zahl runden (long int) . . . . .	644
lsearch, lfind - linear suchen und aktualisieren . . . . .	645
lseek - Lese-/Schreibzeiger in Datei auf aktuellen Wert positionieren . . . . .	646
lstat - Dateistatus abfragen . . . . .	651
major - höherwertige Komponente der Gerätenummer ermitteln (Erweiterung) . . . . .	653
makecontext, swapcontext - Benutzerkontext einrichten . . . . .	654
makedev - formatierte Gerätenummer ermitteln (Erweiterung) . . . . .	655
malloc - Speicherbereich zuweisen . . . . .	656
mblen - Anzahl der Bytes eines Multibyte-Zeichens ermitteln . . . . .	657
mbrlen - Restlänge eines Multibyte-Zeichens ermitteln . . . . .	657
mbrtowc - Multibyte-Zeichen vervollständigen und in Langzeichen umwandeln . . . . .	658
mbsinit - auf „initial conversion“ Zustand überprüfen . . . . .	659
mbsrtowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln . . . . .	660
mbstowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln . . . . .	661
mbtowc - Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln . . . . .	662
memalloc - Speicherbereich zuweisen (BS2000) . . . . .	663
memccpy - Bytes im Speicher kopieren . . . . .	664
memchr - Byte im Speicher finden . . . . .	665
memcmp - Bytes im Speicher vergleichen . . . . .	666
memcpy - Bytes im Speicher kopieren . . . . .	667
memfree - Speicherbereich freigeben (BS2000) . . . . .	668
memmove - Bytes von überlappenden Speicherbereichen kopieren . . . . .	669
memset - Speicherbereich initialisieren . . . . .	670
minor - niedrigerwertige Komponente der Gerätenummer ermitteln (Erweiterung) . . . . .	671
mkdir, mkdirat - Dateiverzeichnis erzeugen . . . . .	672

mkfifo, mkfifoat - FIFO-Datei erzeugen . . . . .	675
mknod, mknodat - Dateiverzeichnis, Gerätedatei oder Textdatei erzeugen . . . . .	677
mkstemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen . . . . .	681
mktemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen (Erweiterung) . . . . .	682
mtime, mtime64 - Ortszeit in Zeit seit Epochewert umwandeln . . . . .	684
mmap - Speicherseiten abbilden . . . . .	687
modf - Gleitkommazahl in ganzzahligen und gebrochenen Teil zerlegen . . . . .	691
mount - Dateisystem einhängen (Erweiterung) . . . . .	692
mprotect - Zugriffsschutz für Speicherabbildung ändern . . . . .	694
mrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen -231 und 231 generieren . . . . .	695
msgctl - Steueroperationen für Nachrichten liefern . . . . .	696
msgget - Nachrichten-Warteschlange ermitteln . . . . .	698
msgrcv - Nachricht aus Warteschlange empfangen . . . . .	700
msgsnd - Nachricht an Warteschlange senden . . . . .	703
msync - Speicher synchronisieren . . . . .	705
munmap - Abbildung von Speicherseiten aufheben . . . . .	707
nanosleep - aktuellen Thread suspendieren . . . . .	708
nextafter - nächste darstellbare Gleitpunktzahl . . . . .	709
nftw - Dateibaum durchwandern . . . . .	710
nice - Priorität eines Prozesses ändern . . . . .	713
nl_langinfo - Lokalitätswerte ermitteln . . . . .	714
nrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 231 mit Startwert generieren . . . . .	714
offsetof - Abstand einer Strukturkomponente zum Strukturbeginn liefern (BS2000) . . . . .	715
open, openat - Datei öffnen . . . . .	716
opendir, fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen . . . . .	726
openlog - System Logging . . . . .	728
optarg, opterr, optind, optopt - Variablen für Kommandooptionen . . . . .	728
pathconf, fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln . . . . .	729
pause - Prozess bis zum Empfang eines Signals anhalten . . . . .	732
pclose - Pipe-Strom schließen . . . . .	733
perror - Meldung auf Standard-Fehlerausgabe ausgeben . . . . .	734
pipe - Pipe erzeugen . . . . .	735
poll - STREAMs-Ein-/Ausgabe multiplexen . . . . .	736
popen - Pipe-Strom von oder zu einem Prozess öffnen . . . . .	739
pow - Potenzfunktion anwenden . . . . .	741
printf - formatiert in Standard-Ausgabestrom schreiben . . . . .	742
ptsname - Name eines Pseudoterminals . . . . .	742
putc, putc_unlocked - Byte in Datenstrom schreiben . . . . .	743
putchar - Byte threadsicher in Standard-Ausgabestrom schreiben . . . . .	744
putchar_unlocked - Byte threadsicher in Standard-Ausgabestrom schreiben . . . . .	744
putenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen . . . . .	745
putmsg, putpmsg - Nachricht auf eine STREAMS-Datei senden . . . . .	746
putpwent - Benutzer in Benutzerkatalog eintragen (Erweiterung) . . . . .	749
puts - Zeichenkette in Standard-Ausgabestrom schreiben . . . . .	750

pututxline - utmpx-Eintrag schreiben . . . . .	751
putw - Maschinenwort in Datenstrom schreiben . . . . .	752
putwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben . . . . .	753
putwchar - Langzeichen in Standard-Ausgabestrom schreiben . . . . .	754
qsort - Datentabelle sortieren . . . . .	755
raise - Signal an aufrufenden Prozess senden . . . . .	756
rand - Pseudo-Zufallszahlen (int) generieren . . . . .	758
rand_r - Pseudo-Zufallszahlen (int) threadsicher generieren . . . . .	758
random - Pseudo-Zufallszahlen erzeugen . . . . .	759
read - Bytes aus Datei lesen . . . . .	760
readdir - aus Dateiverzeichnis lesen . . . . .	763
readdir_r - aus Dateiverzeichnis threadsicher lesen . . . . .	765
readlink, readlinkat - Inhalt eines symbolischen Verweises lesen . . . . .	766
readv - vektorielles Lesen aus einer Datei . . . . .	768
realloc - Speicherbereich verändern . . . . .	770
realpath - echten Dateinamen/Pfadnamen ausgeben . . . . .	771
re_comp, re_exec - Übersetzen und Ausführen regulärer Ausdrücke . . . . .	773
regcmp, regex - regulären Ausdruck übersetzen und ausführen . . . . .	776
regcomp, regexec, regerror, regfree - Reguläre Ausdrücke interpretieren . . . . .	779
regexp: advance, compile, step, loc1, loc2, locs - reguläre Ausdrücke bearbeiten . . . . .	785
remainder - Rest bei Division . . . . .	793
remove - Datei löschen . . . . .	794
remque - Element aus Queue entfernen . . . . .	795
rename, renameat - Dateiname ändern . . . . .	796
rewind - Lese-/Schreibzeiger auf Datenstrom-Anfang positionieren . . . . .	800
rewinddir - Lese-/Schreibzeiger auf Dateiverzeichnisstrom-Anfang positionieren . . . . .	801
rindex - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln . . . . .	802
rint, rintf, rintl - auf nächste ganze Zahl runden . . . . .	803
rmdir - Dateiverzeichnis löschen . . . . .	804
round, roundf, roundl - auf nächste ganze Zahl runden . . . . .	806
sbrk - Größe des Datensegments verändern . . . . .	807
scalb - laden Exponent einer basisunabhängigen Gleitpunktzahl . . . . .	807
scanf - formatiert aus Standard-Eingabestrom lesen . . . . .	808
seed48 - Startwert (int) für Pseudo-Zufallszahlen setzen . . . . .	808
seekdir - Lese-/Schreibzeiger in Dateiverzeichnisstrom positionieren . . . . .	809
select - synchrones I/O Multiplexen . . . . .	810
semctl - Semaphor-Steueroperationen anwenden . . . . .	812
semget - Semaphorkennzahl ermitteln . . . . .	815
semop - Semaphor-Operationen durchführen . . . . .	817
setbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen . . . . .	821
setcontext - Benutzerkontext ändern . . . . .	822
setenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen . . . . .	823
setgid - Gruppennummer eines Prozesses setzen . . . . .	824
setrent - Schreib-/Lesezeiger auf den Anfang der Gruppendatei zurücksetzen . . . . .	825

setgroups - Gruppennummern schreiben . . . . .	825
setitimer - Intervall-Timer setzen . . . . .	826
_setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen (ohne Signalmaske) . . . . .	826
setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen . . . . .	827
setkey - Codierschlüssel setzen . . . . .	829
setlocale - Lokalität ändern oder ermitteln . . . . .	830
setlogmask - Log Priority Mask setzen . . . . .	834
setpgid - Prozessgruppennummer für Auftragssteuerung setzen . . . . .	835
setpgrp - Prozessgruppennummer einstellen . . . . .	836
setpriority - Prozesspriorität setzen . . . . .	836
setpwent - Zeiger zum Durchsuchen des Benutzerkatalogs löschen . . . . .	836
setregid - reale und effektive Gruppennummer setzen . . . . .	837
setreuid - reale und effektive Benutzernummer setzen . . . . .	838
setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel setzen . . . . .	839
setsid - Sitzung erzeugen und Prozessgruppennummer setzen . . . . .	840
setstate - Pseudozufallszahlen . . . . .	841
setuid - Benutzernummer setzen . . . . .	841
setutxent - Zeiger auf utmpx-Datei zurücksetzen . . . . .	842
setvbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen . . . . .	843
shmat - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anhängen . . . . .	845
shmctl - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich steuern . . . . .	847
shmdt - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich abhängen . . . . .	849
shmget - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anlegen . . . . .	850
sigaction - Signalbehandlung ermitteln oder ändern . . . . .	852
sigaddset - Signal einer Signalmenge hinzufügen . . . . .	861
sigaltstack - alternativen Stack eines Signals setzen/lesen . . . . .	862
sigdelset - Signal aus Signalmenge löschen . . . . .	864
sigemptyset - leere Signalmenge initialisieren . . . . .	865
sigfillset - Signalmenge mit allen Signalen initialisieren . . . . .	866
sighold, sigignore - Signal in der Signalmaske hinzufügen / SIG_IGN für ein Signal anmelden . . . . .	866
siginterrupt - Verhalten von Systemaufrufen bei Unterbrechungen ändern . . . . .	867
sigismember - auf Element einer Signalmenge prüfen . . . . .	868
siglongjmp - nichtlokalen Sprung durch Signal ausführen . . . . .	869
signal - Signalbehandlung ermitteln oder ändern . . . . .	870
signgam - Variable für Vorzeichen von Igamma . . . . .	873
sigpause - Signal aus Signalmaske entfernen und Prozess deaktivieren . . . . .	873
sigpending - blockierte Signale ermitteln . . . . .	874
sigprocmask - blockierte Signale ermitteln oder ändern . . . . .	875
sigrelse - Signal aus Signalmaske entfernen . . . . .	877
sigset - Signalbehandlung ändern . . . . .	877
sigsetjmp - Marke für nichtlokalen Sprung durch Signal setzen . . . . .	878
sigstack - alternativen Stack für Signal setzen oder abfragen . . . . .	880
sigsuspend - auf Signal warten . . . . .	882

sin - Sinus berechnen . . . . .	883
sinh - Sinus hyperbolicus berechnen . . . . .	883
sleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten . . . . .	884
snprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette . . . . .	886
sprintf - formatiert in Zeichenkette schreiben . . . . .	887
sqrt - Quadratwurzel berechnen . . . . .	887
srand - Pseudo-Zufallszahlen (int) mit Startwert generieren . . . . .	887
srandom - Pseudo-Zufallszahlen . . . . .	888
srand48 - Startwert (double) für Pseudo-Zufallszahlen setzen . . . . .	888
sscanf - formatiert aus Zeichenkette lesen . . . . .	888
stat - Dateistatus abfragen . . . . .	889
statvfs - Dateisystem-Informationen lesen . . . . .	893
_ _STDC_ _ - Makro für ANSI-Konformität . . . . .	893
_ _STDC_VERSION_ _ - Amendment 1 konform? . . . . .	893
stderr, stdin, stdout - Variablen für Standard-Ein-/Auszabe-Ströme . . . . .	894
step - reguläre Ausdrücke vergleichen . . . . .	895
strcasecmp, strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung . . . . .	895
strcat - zwei Zeichenketten zusammenfügen . . . . .	896
strchr - Zeichenkette nach Zeichen durchsuchen . . . . .	896
strcmp - zwei Zeichenketten vergleichen . . . . .	897
strcoll - Zeichenketten nach Sortierreihenfolge vergleichen . . . . .	898
strcpy - Zeichenkette kopieren . . . . .	899
strcspn - Länge einer komplementären Teilzeichenkette ermitteln . . . . .	900
strdup - Zeichenkette kopieren . . . . .	901
strerror - Meldungstext ermitteln . . . . .	902
strfill - Teilzeichenkette kopieren (BS2000) . . . . .	903
strfmon - Monetären Wert in Zeichenkette umwandeln . . . . .	905
strftime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln . . . . .	909
strlen - Länge einer Zeichenkette ermitteln . . . . .	913
strlower - Zeichenkette in Kleinbuchstaben umwandeln (BS2000) . . . . .	913
strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung . . . . .	914
strncat - zwei Teilzeichenketten zusammenfügen . . . . .	914
strncmp - zwei Teilzeichenketten vergleichen . . . . .	915
strncpy - Teilzeichenkette kopieren . . . . .	916
strnlen - Länge einer Zeichenkette bis zu einer Maximallänge ermitteln . . . . .	917
strupr - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln . . . . .	918
strptime - Zeichenkette in Datum und Uhrzeit umwandeln . . . . .	919
strrchr - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln . . . . .	923
strspn - Länge einer Teilzeichenkette berechnen . . . . .	924
strstr - Teilzeichenkette in Zeichenkette suchen . . . . .	924
strtod - Zeichenkette in Gleitkommazahl (double) umwandeln . . . . .	925
strtok - Zeichenkette in Tokens zerlegen . . . . .	927

strtok_r - Zeichenkette threadsicher in Tokens zerlegen . . . . .	928
strtol - Zeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln . . . . .	929
strtoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (long long int) . . . . .	931
strtoul - Zeichenkette in ganze Zahl (unsigned long) umwandeln . . . . .	933
strtoull - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (unsigned long long) . . . . .	935
strupper - Zeichenkette in Großbuchstaben umwandeln (BS2000) . . . . .	937
strxfrm - Zeichenkette abhängig von LC_COLLATE umwandeln . . . . .	938
swab - Bytes austauschen . . . . .	939
swapcontext - Benutzerkontext wechseln . . . . .	939
swprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	939
swscanf - formatiert lesen . . . . .	939
symlink, symlinkat - symbolischen Verweis auf eine Datei erzeugen . . . . .	940
sync - Superblock aktualisieren . . . . .	943
sysconf - numerischen Wert einer Systemvariablen ermitteln . . . . .	944
sysfs - Information über Dateisystemtyp abfragen (Erweiterung) . . . . .	948
syslog - Meldung loggen . . . . .	949
system - Systemkommando ausführen . . . . .	950
tan - Tangens berechnen . . . . .	953
tanh - Tangens hyperbolicus berechnen . . . . .	953
tcdrain - auf Übertragung einer Ausgabe warten . . . . .	954
tcflow - Datenübertragung anhalten oder erneut starten . . . . .	955
tcflush - nicht übertragene Daten verwerfen . . . . .	956
tcgetattr - Terminalparameter ermitteln . . . . .	957
tcgetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer ermitteln . . . . .	958
tcgetsid - Sitzungsnummer des angegebenen Terminals ermitteln . . . . .	959
tcsendbreak - serielle Datenübertragung unterbrechen . . . . .	960
tcsetattr - Terminalparameter setzen . . . . .	961
tcsetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer setzen . . . . .	963
tdelete - Knoten aus Binärbaum löschen . . . . .	964
tell - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers ermitteln (BS2000) . . . . .	965
telldir - Position des Lese-/Schreibzeigers im Dateiverzeichnisstrom ermitteln . . . . .	966
tempnam - Pfadnamen für temporäre Datei erzeugen . . . . .	967
tfind - Knoten in Binärbaum suchen . . . . .	969
_TIME_ - Makro für Übersetzungszeitpunkt . . . . .	969
time, time64 - Zeit seit Epochewert ermitteln . . . . .	970
times - Prozesszeit ermitteln . . . . .	971
timezone - Variable für Differenz zwischen Ortszeit und UTC . . . . .	972
tmpfile - temporäre Datei erzeugen . . . . .	973
tmpnam - Basisnamen für temporäre Datei erzeugen . . . . .	974
toascii - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln . . . . .	976
toebcdic - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln (BS2000) . . . . .	977
_tolower - Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln . . . . .	977
tolower - Zeichen in Kleinbuchstaben umwandeln . . . . .	978
_toupper - Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln . . . . .	978

toupper - Zeichen in Großbuchstaben umwandeln . . . . .	978
towctrans - Langzeichen abbilden . . . . .	979
towlower - Langzeichen in Kleinbuchstaben umwandeln . . . . .	979
towupper - Langzeichen in Großbuchstaben umwandeln . . . . .	980
truncate - Datei auf angegebene Länge setzen . . . . .	980
tsearch, tfind, tdelete, twalk - binäre Suchbäume bearbeiten . . . . .	981
ttynname - Pfadnamen eines Terminals ermitteln . . . . .	983
ttynname_r - Pfadnamen eines Terminals threadsicher ermitteln . . . . .	984
ttyslot - Eintrag des aktuellen Benutzers in der utmp-Datei finden . . . . .	985
twalk - Binärbaum durchlaufen . . . . .	986
tzname - Feldvariable für Zeitzonen-Zeichenketten . . . . .	986
tzset - Information für Zeitzonenenumwandlung setzen . . . . .	987
ualarm - Intervall Timer setzen . . . . .	988
ulimit - Prozessgrenzen ermitteln oder setzen . . . . .	989
umask - Schutzbitmaske abfragen und setzen . . . . .	990
umount - Dateisystem aushängen (Erweiterung) . . . . .	991
uname - Basisdaten über das aktuelle Betriebssystem ermitteln . . . . .	992
ungetc - Byte in Eingabestrom zurückstellen . . . . .	993
ungetwc - Langzeichen in Eingabestrom zurückstellen . . . . .	995
unlink, unlinkat - Verweis löschen . . . . .	996
unlockpt - Lock von Master/Slave Pseudoterminalpaar aufheben . . . . .	999
unsetenv - Umgebungsvariable entfernen . . . . .	1000
usleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten . . . . .	1001
utime - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkte setzen . . . . .	1002
utimes - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen . . . . .	1004
utimensat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen . . . . .	1006
va_arg - variable Argumentliste abarbeiten . . . . .	1008
va_end - variable Argumentliste abschließen . . . . .	1010
va_start - variable Argumentliste initialisieren . . . . .	1011
valloc - auf Seitengrenze ausgerichteten Speicher anfordern . . . . .	1012
vfork - neuen Prozess im virtuellen Speicher erzeugen . . . . .	1013
vfprintf, vprintf, vsprintf - variable Argumentliste formatiert schreiben . . . . .	1014
vfwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	1015
vprintf - Formatierte Ausgabe auf Standardausgabe . . . . .	1016
vsnprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette . . . . .	1017
vsprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette . . . . .	1018
vswprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	1020
vwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	1020
wait, waitpid - auf Halt oder Ende eines Kindprozesses warten . . . . .	1021
wait3 - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten . . . . .	1025
waitid - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten . . . . .	1026
wcrtomb - Langzeichen in Multibyte-Zeichen umwandeln . . . . .	1028
wcscat - zwei Langzeichenketten zusammenfügen . . . . .	1029
wcschr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen . . . . .	1030

wcscmp - zwei Langzeichenketten vergleichen . . . . .	1031
wcscoll - zwei Langzeichenketten gemäß LC_COLLATE vergleichen . . . . .	1032
wcscpy - Langzeichenkette kopieren . . . . .	1033
wcscspn - Länge einer komplementären Langzeichenteilkette ermitteln . . . . .	1034
wcsftime - Datum und Uhrzeit in Langzeichenkette umwandeln . . . . .	1035
wcslen - Länge einer Langzeichenkette ermitteln . . . . .	1036
wcsncat - zwei Langzeichenteilketten zusammenfügen . . . . .	1037
wcsncmp - zwei Langzeichenteilketten vergleichen . . . . .	1038
wcsncpy - Langzeichenteilkette kopieren . . . . .	1039
wcspbrk - erstes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln . . . . .	1040
wcsrchr - letztes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln . . . . .	1041
wcsrtombs - Langzeichenkette in Multibyte-Zeichenkette umwandeln . . . . .	1042
wcsspn - Länge einer Langzeichenteilkette ermitteln . . . . .	1043
wcsstr - erstes Vorkommen einer Langzeichenkette suchen . . . . .	1044
wcstod - Langzeichenkette in Gleitkommazahl (double) umwandeln . . . . .	1045
wcstok - Langzeichenkette in Langzeichenteilkette zerlegen . . . . .	1047
wcstol - Langzeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln . . . . .	1048
wcstoll - Langzeichenkette in ganze Zahl (long long) umwandeln . . . . .	1050
wcstombs - Langzeichenkette in Zeichenkette umwandeln . . . . .	1052
wcstoul - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long) umwandeln . . . . .	1053
wcstoull - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long long) umwandeln . . . . .	1055
wcswcs - Langzeichenteilkette in Langzeichenkette ermitteln . . . . .	1057
wcswidth - Spaltenanzahl einer Langzeichenkette ermitteln . . . . .	1058
wcsxfrm - Langzeichenkette transformieren . . . . .	1059
wctob - Langzeichen in (1-Byte) Multibyte-Zeichen umwandeln . . . . .	1060
wctomb - Langzeichen in Zeichen umwandeln . . . . .	1061
wctrans - Abbildung zwischen Langzeichen definieren . . . . .	1062
wctype - Langzeichenklasse definieren . . . . .	1063
wcwidth - Spaltenanzahl eines Langzeichens ermitteln . . . . .	1064
wmemchr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen . . . . .	1065
wmemcmp - zwei Langzeichenketten vergleichen . . . . .	1066
wmemcpy - Langzeichenkette kopieren . . . . .	1066
wmemmove - Langzeichenkette in überlappendenden Bereich kopieren . . . . .	1067
wmemset - erste <i>n</i> Langzeichen in Langzeichenkette setzen . . . . .	1067
wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben . . . . .	1068
write - Bytes in Datei schreiben . . . . .	1069
writev - in Datei schreiben . . . . .	1075
wscanf - formatiert lesen . . . . .	1076
y0, y1, yn - Besselfunktionen der zweiten Art anwenden . . . . .	1077

<b>5</b>	<b>Anhang: KR- und ANSI-Funktionalität . . . . .</b>	<b>1079</b>
	<hr/>	
	<b>Fachwörter . . . . .</b>	<b>1083</b>
	<hr/>	
	<b>Literatur . . . . .</b>	<b>1121</b>
	<hr/>	
	<b>Stichwörter . . . . .</b>	<b>1123</b>

## Inhalt

---

---

# 1 Einleitung

Die in diesem Handbuch beschriebene C-Programmierschnittstelle besteht aus über 500 Funktionen, Makros und externen Variablen. Dazu gehören alle im ANSI-Standard definierten und alle vom X/Open Portability Guide Issue 4 Version 2 - kurz **XPG4 Version 2** genannte - geforderten Funktionen. Zusätzlich wird die optionale Funktionsgruppe „Encryption“ des XPG4 unterstützt sowie zahlreiche Erweiterungen.

Diese C-Programmierschnittstelle ist Bestandteil der C-Laufzeitbibliothek (BS2000). Die C-Laufzeitbibliothek ist Bestandteil des Common Runtime Environment **CRTE**. Das POSIX-Subsystem muss geladen sein, um die volle Funktionalität der in diesem Handbuch beschriebenen C-Bibliotheksfunktionen zu erhalten.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Schnittstellen stehen ab CRTE V10.0B bzw. V11.0B und ab BS2000/OSD-BC V10.0 zur Verfügung.

Die C-Bibliotheksfunktionen erlauben die komfortable Programmierung vieler Aufgaben, für die die Sprache C selbst keine höheren Sprachmittel vorsieht. Beispiele für solche Programmieraufgaben sind:

- Verarbeitung von Dateien (Öffnen, Schließen, Positionieren, Lesen, Schreiben etc.)
- Verarbeitung von einzelnen Zeichen oder Zeichenketten (Suchen, Ändern, Kopieren, Löschen etc.)
- Dynamische Speicherverwaltung (Speicherbereiche anlegen, freigeben etc.)
- Zugriff auf das Betriebssystem
- Einsatz mathematischer Funktionen

Alle Funktionen im Nachschlageteil „Funktionen und Variablen alphabetisch“, die nicht in der Überschrift als Erweiterungen gekennzeichnet sind (siehe nächster Abschnitt), verhalten sich konform zu den oben genannten Standards. Funktionalitätserweiterungen einzelner Funktionen oder bis zum Branding noch vorhandene Einschränkungen werden in der Beschreibung explizit gekennzeichnet.

### Erweiterungen

Zusätzlich zu den erwähnten internationalen Standards unterstützt die C-Bibliothek die Funktionen der C-Laufzeitbibliothek (siehe auch Handbuch „C-Bibliotheksfunktionen“ [6]) und zusätzliche Erweiterungen, die auf vielen UNIX-Systemen unterstützen werden. Die Erweiterungen der bisherigen C-Bibliothek (BS2000) sind in den Überschriften des Nachschlageteils mit *BS2000* gekennzeichnet. Die neu hinzugekommenen Erweiterungen sind in den Überschriften des Nachschlageteils mit *Erweiterung* gekennzeichnet. Diese explizite Kennzeichnung der Erweiterungen soll die Programmierung von portablen Programmen unterstützen.

Funktionen für Ein-/Ausgabe, Signalbehandlung und Lokalität unterstützen Erweiterungen, die mit den C-Laufzeitbibliothek-Vorgängern kompatibel sind. Insbesondere ist der Zugriff sowohl auf das Datenverwaltungssystem von BS2000 (DVS) als auch auf das XPG4 Version 2-konforme POSIX-Dateisystem möglich (siehe Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).

Als zusätzliche Erweiterungen stehen zur Verfügung:

- 64-Bit-Funktionen zur NFS V3.0-Unterstützung
- Funktionen zur POSIX-Thread-Unterstützung in der C-Laufzeit-Bibliothek

### Einschränkungen

In dieser Version der C-Laufzeitbibliothek gibt es folgende Einschränkung gegenüber XPG4 Version 2:

Wenn die Umgebung (externe Variable `environ`) durch `putenv()` neu eingerichtet wird, ist als Dateisystem das DVS voreingestellt. Der Anwender muss `PROGRAM-ENVIRONMENT` explizit auf `SHELL` setzen (siehe [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#) und die Handbücher „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]).

Weitere Detail-Einschränkungen sind in den Funktionsbeschreibungen ausgewiesen.

## 1.1 Zielsetzung und Zielgruppen des Handbuchs

Das Handbuch richtet sich an C-Programmierer, die folgende Aufgaben erledigen wollen:

- C-Programme von UNIX-Plattformen ins POSIX-Subsystem portieren
- C-Programme für XPG4 Version 2-konforme Umgebungen (POSIX-Subsystem) im BS2000 schreiben
- C-Programme erstellen, die sowohl auf ein XPG4 Version 2-konformes Dateisystem als auch auf das DVS zugreifen können

Voraussetzungen für die Arbeit mit diesem Handbuch sind Kenntnisse der Programmiersprache C und der Betriebssysteme POSIX-Subsystem und BS2000.

## 1.2 Konzept des Handbuchs

Das Handbuch gliedert sich in einen konzeptionellen Teil, einen Nachschlageteil und einen Verzeichnisteil.

Der konzeptionelle Teil umfasst anschließend an die Einleitung folgende Kapitel:

- eine allgemeine Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften der C-Bibliothek und grundsätzliche Besonderheiten über die Interaktionen zwischen den Betriebssystemen
- eine thematische Gliederung der im Nachschlageteil aufgeführten Funktionen, Makros und externen Variablen

Der Nachschlageteil enthält die Beschreibungen der einzelnen, alphabetisch sortierten Funktionen, Makros und Variablen.

Der Verzeichnisteil enthält neben dem Stichwortverzeichnis ein Fachwort- und ein Literaturverzeichnis.

### Dokumentation des CRTE und des C-Entwicklungssystems

In den C- und C++-Benutzerhandbüchern (Handbücher „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]) ist ausführlich dargestellt, wie beim Übersetzen, beim Binden und beim Ablauf eines C/C++-Programms auf die CRTE-Bibliothek zugegriffen wird.

Im Benutzerhandbuch „CRTE“ [7] finden Sie allgemeine Hinweise und Bindebeispiele für die gemeinsame Laufzeitumgebung von C, C++ und COBOL85/COBOL2000.

### Readme-Datei

Funktionelle Änderungen der aktuellen Produktversion und Nachträge zu diesem Handbuch entnehmen Sie bitte ggf. der produktspezifischen Readme-Datei.

Readme-Dateien stehen Ihnen online bei dem jeweiligen Produkt zusätzlich zu den Produkthandbüchern unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> zur Verfügung. Alternativ finden Sie Readme-Dateien auch auf der Softbook-DVD.

#### *Informationen unter BS2000/*

Wenn für eine Produktversion eine Readme-Datei existiert, finden Sie im BS2000-System die folgende Datei:

SYSRME.<product>.<version>.<lang>

Diese Datei enthält eine kurze Information zur Readme-Datei in deutscher oder englischer Sprache (<lang>=D/E). Die Information können Sie am Bildschirm mit dem Kommando /SHOW-FILE oder mit einem Editor ansehen.

Das Kommando /SHOW-INSTALLATION-PATH INSTALLATION-UNIT=<product> zeigt, unter welcher Benutzerkennung die Dateien des Produkts abgelegt sind.

#### *Ergänzende Produkt-Informationen*

Aktuelle Informationen, Versions-, Hardware-Abhängigkeiten und Hinweise für Installation und Einsatz einer Produktversion enthält die zugehörige Freigabemitteilung. Solche Freigabemitteilungen finden Sie online unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>.

## 1.3 Konzept der POSIX-Dokumentation

Für das Kennenlernen und Arbeiten mit dem POSIX-Subsystem im BS2000 steht Ihnen folgende Dokumentation zur Verfügung:

- Eine Einführung in das Arbeiten mit dem POSIX-Subsystem im Handbuch „POSIX - Grundlagen für Anwender und Systemverwalter“ [1]. Darüber hinaus werden die Verwaltungsaufgaben beschrieben, die im Zusammenhang mit dem POSIX-Subsystem anfallen. Des Weiteren erfahren Sie, mit welchen BS2000-Softwareprodukten Sie das POSIX-Subsystem nutzen können.
- Eine vollständige Beschreibung der POSIX-Kommandos, mit denen Sie in der POSIX-Shell arbeiten können, finden Sie im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2].

- Das Handbuch „POSIX-Kommandos des C- und C++-Compilers“ [5] liefert eine Einführung in die C/C++-Programmentwicklung in POSIX-Shell-Umgebung, beschreibt das Übersetzen und Binden von C- und C++-Programmen mit den POSIX-Kommandos cc, c89 und CC und zeigt, wie Sie den globalen C- und C++-Listengenerator mit dem POSIX-Kommando ccxref steuern.
- Das Handbuch „POSIX V1.1A Sockets/XTI für POSIX“ wendet sich an C- und C++-Programmierer, die mit SOCKETS- bzw. XTI-Funktionen Kommunikationsanwendungen auf der Basis der POSIX-Schnittstelle entwickeln.
- „NFS V3.0 / NFS V1.2C Network File System“

### **POSIX-Dokumentation im BS2000-Umfeld**

Im BS2000 werden Softwareprodukte funktionell erweitert, so dass Sie auch mit diesen Produkten die POSIX-Funktionalität nutzen können.

Eine Reihe von Dienstprogrammen ermöglichen den Zugriff auf das POSIX-Dateisystem. So können Sie z.B. mit dem EDT Dateien des POSIX-Dateisystems bearbeiten.

Durch die Erweiterung des CRTE gemäß dem XPG4-Standard können Sie mit den C-Bibliotheksfunktionen unabhängig vom ausführenden Betriebssystem portable C-Programme schreiben.

Als Grundlage für den Zugriff auf die POSIX-Funktionalität aus anderen Softwareprodukten wird die Kenntnis des Handbuchs „POSIX - Grundlagen für Anwender und Systemverwalter“ vorausgesetzt.

## 1.4 Änderungen gegenüber dem Vorgänger-Handbuch

Gegenüber dem Vorgänger-Handbuch wurde die Beschreibung um die folgenden Gruppen von Funktionen erweitert:

- Neue Funktionen der sogenannten `epoll`-Gruppe. Diese stellen einen skalierbaren Mechanismus zur Benachrichtigung über I/O-Ereignisse dar. Sie sind damit eine Alternative zu den bisherigen POSIX-Funktionen `select()` und `poll()`.

`epoll_create`  
    `epoll`-Objekt generieren

`epoll_ctl`  
    `epoll`-Objekt verwalten

`epoll_wait`  
    Warten auf Ereignisse (`epoll`-Objekt)

- Weitere neue Funktionen

`dirfd`  
    Extrahieren des Dateideskriptors aus einem `DIR`-Objekt

`clock_gettime`, `clock_gettime64`  
    Funktionen zur Ermittlung der Zeit einer spezifizierten Uhr. Es wird nur die systemweite Echtzeituhr, `CLOCK_REALTIME`, unterstützt.

- Geänderte Funktion

`strptime`  
    Die Einschränkung, dass zwischen zwei Konvertierungs-Spezifikationen ein Zwischenraum-Zeichen oder ein nicht-alphanumerisches Zeichen stehen muss, entfällt.

## 1.5 Darstellungsmittel

Die Darstellung der Anweisungsformate und Benutzereingaben in diesem Handbuch richtet sich nach folgenden Regeln:

dicktengleich	Kennzeichnung von Namen, die zum Sprachumfang von C und der C-Bibliothek gehören. Kennzeichnung der Querverweise unter „Fachwörter“ auf andere Fachwörter. Darstellung von Beispielen, Ein- und Ausgaben.
GROSS	Kennzeichnung von nicht implementierungsabhängigen symbolischen Konstanten (z.B. HUGE_VAL), symbolischen Namen von Signalen (z.B. SIGABRT) und Fehlernummern (z.B. EDOM).
{GROSS}	Kennzeichnung von implementierungsabhängigen symbolischen Konstanten, die in der Include-Datei limits.h definiert sind (z.B. {INT_MAX}).
<i>kursiv</i>	Kennzeichnung von beispielhaften Namen für Parameter in Benutzereingaben.
[ ]	Kennzeichnung von syntaktischen Einheiten, die Sie verwenden können, aber nicht müssen. Die Klammern selbst dürfen Sie nicht angeben.
...	In Syntaxangaben Kennzeichnung für die Wiederholung der vorhergehenden syntaktischen Einheit.
	In Beispielen Kennzeichnung für eine Auslassung von Programmcode.
■	Dieses Zeichen wird verwendet, um auf ein zwingendes Leerzeichen explizit hinzuweisen und damit Missverständnisse zu vermeiden. Im Allgemeinen gilt ein Zwischenraum als Leerzeichen.
	Trennzeichen für alternative Angaben. Sie müssen sich für eine der nebenstehenden Angaben entscheiden. Den senkrechten Strich selbst dürfen Sie nicht angeben.
<b>[Taste]</b>	Tastendarstellung.
<b>[Taste1] + [Taste2]</b>	Darstellung von Tasten, die gleichzeitig gedrückt werden müssen.
<b>[Taste1] [Taste2]</b>	Darstellung von Tasten, die hintereinander gedrückt werden müssen.

Strukturmittel, die im Nachschlageteil eingesetzt werden, um die Funktionsbeschreibungen zu gliedern, finden Sie zu Beginn des Kapitels „[Funktionen und Variablen alphabetisch](#)“ auf [Seite 197](#) beschrieben.



---

## 2 Die C-Programmierschnittstelle

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Systemvoraussetzungen die C-Programmierschnittstelle benötigt, welche Bestandteile sie hat und was bei ihrem Einsatz zu beachten ist.

### 2.1 Systemvoraussetzungen

Die folgende Tabelle listet die Softwarereprodukte auf, die für die Unterstützung der vollständigen Funktionalität der C-Bibliothek notwendig sind, wie sie mit CRTE V10.0B00/V11.0B00 zur Verfügung gestellt wird und in diesem Handbuch beschrieben ist.

Produkt	Relevante Bestandteile
BS2000/OSD-BC ab V10.0 bzw. V11.0	<ul style="list-style-type: none"><li>– Betriebssystem</li><li>– Include-Dateien für POSIX-Funktionen</li></ul>
C/C++ ab V3.2	C- und C+-Compiler für POSIX-Subsystem und BS2000
CRTE V10.0B00/V11.0B00	<ul style="list-style-type: none"><li>– Include-Dateien für BS2000-Funktionen</li><li>– Laufzeitmodule der C-Bibliotheksfunktionen</li></ul>
POSIX-BC ab V10.0 bzw. V11.0	<ul style="list-style-type: none"><li>– POSIX-Dateisystem</li><li>– Basis-Shell</li><li>– POSIX-HEADER V10.0B000/V11.0B00</li></ul>
SDF-P	Variablenstruktur SYSPOSIX für die Initialisierung der Laufzeitumgebung

Die Kommandos des **POSIX-Subsystems**, das die Produkte POSIX-BC und POSIX-SH umfasst, sind im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2] beschrieben. Die Kommandos des Produktes POSIX-SH erhöhen den Komfort der Arbeit in der POSIX-Shell. Sie sind jedoch nicht Systemvoraussetzung für das Übersetzen, Binden und Starten von C-Programmen.

## 2.2 Bestandteile der C-Bibliothek

Die Programmschnittstelle der C-Laufzeitbibliothek unterstützt über 500 vordefinierte Funktionen (siehe auch Tabelle auf [Seite 51ff.](#)). Diese Funktionen liegen entweder als Quellprogrammteile (Makros) oder als bereits übersetzte Programmteile (Module) vor. Die Deklarationen der Funktionen, die Definitionen von Konstanten, Datentypen und Makros sowie die Funktionsmakros selbst stehen in den Include-Dateien.

### 2.2.1 Include-Dateien

Die Include-Dateien für die C-Programmierschnittstelle werden mit zwei verschiedenen Produkten ausgeliefert:

Include-Dateien für POSIX-Funktionen werden als Komponente POSIX HEADER mit dem Produkt POSIX-BC ausgeliefert, Include-Dateien für BS2000-Funktionen mit CRTE (siehe auch Tabelle auf [Seite 31](#)).

Sie werden bei der Übersetzung auf Grund der Präprozessoranweisung `#include` in das Programm kopiert. Wie dies geschieht, ist ausführlich in den C- und C++-Benutzerhandbüchern dargestellt.

In einer Include-Datei sind deklariert bzw. definiert:

- Funktionen bzw. entsprechende Makros
- externe Variablen
- symbolische Konstanten und Datentypen

Für den Aufruf von C-Bibliotheksfunktionen aus C++-Quellen enthalten die Include-Dateien für alle Funktionen und Daten extern "C"-Deklarationen.

Im POSIX-Subsystem sind die Include-Dateien in den Standard-Dateiverzeichnissen `/usr/include` und `/usr/include/sys` abgelegt.

Im BS2000 stehen die Include-Dateien als PLAM-Bibliothekselemente vom Typ S in den Bibliotheken `$.SYSLIB.CRTE` (für BS2000-Funktionen) und `$.SYSLIB.POSIX-HEADER` (für POSIX-Funktionen).

Include-Anweisungen, in denen die Namen der Include-Elemente Schrägstriche (/) für Verzeichnisse enthalten, werden vom Compiler auch im Falle von PLAM-Bibliotheks-elementen akzeptiert. Jeder Schrägstrich in Namen von benutzereigenen und Standard-Include-Elementen wird intern zur Suche in PLAM-Bibliotheken in einen Punkt (.) umgewandelt.

In Quellprogrammen, die z.B. aus dem POSIX oder UNIX ins BS2000 portiert werden, müssen die Schrägstriche nicht in Punkte umgewandelt werden.

In Quellprogrammen, die aus der BS2000-Umgebung in das POSIX-Filesystem kopiert werden, müssen die Punkte nicht in Schrägstriche umgewandelt werden. Dies gilt jedoch nur für die Standard-Include-Elemente und nicht für benutzerdefinierte Include-Dateien.

### Include-Datei iso646.h

Die Include-Datei `iso646.h` enthält die folgenden 11 Makros, die zu den jeweils dahinterstehenden Schreibweisen expandiert werden und damit alternative Schreibweisen für die Operatoren darstellen:

and	<code>&amp;&amp;</code>	compl	<code>~</code>	or_eq	<code> =</code>
and_eq	<code>&amp;=</code>	not	<code>!</code>	xor	<code>^</code>
bitand	<code>&amp;</code>	not_eq	<code>!=</code>	xor_eq	<code>^=</code>
bitor	<code> </code>	or	<code>  </code>		

## 2.2.2 Funktionen und Makros

Die meisten Bibliotheksfunktionen sind als C-Funktionen, manche als Makros realisiert. Einige Bibliotheksfunktionen sind sowohl als Funktion als auch als Makro realisiert.

Gibt es eine Bibliotheksfunktion in beiden Varianten, wird für den Aufruf standardmäßig die Makrovariante generiert. Ein Funktionsaufruf wird dann generiert, wenn der Name in Klammern () eingeschlossen oder mit der `#undef`-Anweisung aufgehoben wird. Welche Ausführung Sie jeweils wählen, hängt davon ab, ob und welche Aspekte (Performance, Programmgröße, Einschränkungen) jeweils für das Programm relevant sind.

Eine **Funktion** ist ein nur einmal vorhandener, übersetzter Programmteil (Modul) und wird zum Ablaufzeitpunkt wie ein externes Unterprogramm behandelt. Für jeden Funktionsaufruf ist bei Programmablauf ein Organisationsaufwand notwendig; z.B. das Verwalten der lokalen, dynamischen Daten einer Funktion im Laufzeitstack, Sichern der Registerinhalte, Rücksprungadressen etc.

Gesteuert über die Compileroption `OPTIMIZATION` können einige Bibliotheksfunktionen inline generiert werden. In diesem Fall wird der Funktionscode direkt in die Aufrufstelle eingesetzt, und es entfallen die o.g. Verwaltungsaktivitäten.

Derzeit können folgende Funktionen inline generiert werden: `strcpy()`, `strcmp()`, `strlen()`, `strcat()`, `memcpy()`, `memcmp()`, `memset()`, `abs()`, `fabs()`, `labs()` (siehe auch Handbücher „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]).

Ein **Makro** ist ein mit der `#define`-Anweisung definierter Quellprogrammteil. Mit jedem Makro-Aufruf wird bei der Übersetzung der Makro-Name im Programm durch den Inhalt des aufgerufenen Makros ersetzt.

Die Benutzung eines Makros kann zu einer besseren Performance bei Programmablauf führen, da die Verwaltungsaktivitäten des Laufzeitsystems (siehe Funktion) entfallen. Andererseits wird das übersetzte Programm durch die Makroauflösungen größer.

Bei der Benutzung eines Makros ist außerdem auf Folgendes zu achten:

- Makronamen können anderen Funktionen nicht als Argument übergeben werden, wenn diese einen Zeiger auf eine Funktion als Argument verlangen.
- Inkrement-/Dekrement- oder zusammengesetzte Zuweisungsoperatoren für Makro-Argumente können zu unerwünschten Nebeneffekten führen.
- Die Include-Datei, die die Makrodefinition enthält, muss auf jeden Fall in das Programm eingefügt werden.

### 2.2.3 Unterstützung von DVS- und UFS-Dateien > 2 GB

Für die Bearbeitung von Dateisystemen, die Dateien > 2 Gigabyte (GB) enthalten, gibt es jeweils eine 64-Bit-Variante zu den nachfolgend aufgelisteten 32-Bit-C-Bibliotheksfunktionen. Die 64-Bit-Funktionen unterscheiden sich von den korrespondierenden 32-Bit-Funktionen durch das Suffix „64“ im Namen.

creat:	creat64
fgetpos:	fgetpos64
fopen:	fopen64
freopen:	freopen64
fseek:	fseek64
fseeko:	fseeko64
fsetpos:	fsetpos64
ftell:	ftell64
ftello:	ftello64
lseek:	lseek64
open:	open64
tmpfile:	tmpfile64

#### 32-Bit- und 64-Bit-C/C++-Bibliotheksfunktionen

Zwischen der 32-Bit-Variante einer Funktion und der zugehörigen 64-Bit-Variante besteht kein funktionaler Unterschied. Abweichungen gibt es nur hinsichtlich der Datentypen für Parameter und Rückgabewerte, falls diese einen Offset oder eine Dateiposition spezifizie-

ren, da für die Bearbeitung von Dateien > 2 GB auch Offset- und Rückgabewerte > 2 GB möglich sein müssen. So gibt es z.B. neben dem 32-Bit-Datentyp `off_t` den 64-Bit-Datentyp `off64_t`.

Die Übersetzungsumgebung stellt alle expliziten 64-Bit-Funktionen und -Typen zusätzlich zu den 32-Bit-Funktionen und Typen zur Verfügung. Damit kann ein Programm, je nach Bedarf, beide Schnittstellen verwenden.



- Die 64-Bit-Funktionen stehen nur in ANSI-Funktionalität zur Verfügung.
- Da die meisten Namen der 64-Bit-Funktionen, auf 8 Zeichen gekürzt, CRTE-weit nicht mehr eindeutig sind, müssen Sourcen, die 64-Bit-Funktionen nutzen wollen, als LLMs generiert werden.

## 64-Bitschnittstelle nutzen

Für die Nutzung der 64-Bit-Schnittstelle stehen Ihnen zwei Alternativen zur Verfügung, zwischen denen Sie mithilfe des Defines `_FILE_OFFSET_BITS` wählen können:

- 64-Bit-Funktionen transparent nutzen (`_FILE_OFFSET_BITS 64`)
- 64-Bit-Funktionen explizit aufrufen (`_FILE_OFFSET_BITS 32`)



- Das Define `_FILE_OFFSET_BITS` muss vor dem ersten Include auf eine Include-Datei gesetzt werden.
- Die automatische Ersetzung durch die 64-Bit-Funktionen können Sie wahlweise via Namens-Defines oder Makro-Defines durchführen lassen.

### *64-Bit-Funktionen transparent nutzen (`_FILE_OFFSET_BITS 64`)*

Das Define `_FILE_OFFSET_BITS 64` ermöglicht die transparente Nutzung der 64-Bit-Schnittstelle, da die im Source-Code notierten 32-Bit-Funktionen bei der Übersetzung automatisch durch die zugehörigen 64-Bit-Varianten ersetzt werden (Ausnahme `fseek` und `ftell`, siehe unten). Außerdem stellt die Übersetzungsumgebung Datentypen in der passenden Größe bereit. So ist beispielsweise der Datentyp `off_t` als `long long` deklariert.

Mit dem Präprozessor-Define `_MAP_NAME` wählen Sie, ob die Abbildung auf die 64-Bit-Funktionen via Namens-Define-Technik oder via Makro-Define-Technik erfolgen soll.

Ein Programm kann sowohl Dateien > 2 GB als auch Dateien  $\leq$  2 GB bearbeiten. Die transparente Nutzung der 64-Bit-Funktionen ermöglicht es, dass Programme, die bisher ausschließlich für Dateien  $\leq$  2 GB vorgesehen waren, ohne Anpassungen im Source-Code auch Dateien > 2 GB bearbeiten können.



Bei den Funktionen `fseek` und `ftell` ist die automatische Ersetzung durch `fseek64` bzw. `ftell64` nicht möglich. Verwenden Sie deshalb bitte die Funktionen `fseeko` bzw. `ftello`, wenn Sie die automatische Ersetzung wünschen.

#### 64-Bit-Funktionen explizit aufrufen

Wenn das Define `_FILE_OFFSET_BITS 32` gesetzt ist oder wenn `_FILE_OFFSET_BITS` nicht definiert ist, müssen Sie für die Bearbeitung von Dateien > 2 GB die 64-Bit-Varianten der oben genannten Dateibearbeitungsfunktionen verwenden:

- Falls Sie versuchen, eine Datei > 2 GB mit einer 32-Bit-Variante zu bearbeiten, führt dies zum Abbruch.
- Mit den 64-Bit-Varianten können Sie jedoch auch Dateien  $\leq$  2 GB bearbeiten.



Die 64-Bit-Funktionen können explizit nur dann genutzt werden, wenn vorher das Define `_LARGEFILE64_SOURCE 1` gesetzt wird (Prototyp-Generierung und weitere Defines).

#### 2.2.4 POSIX-Thread-Unterstützung in der C-Laufzeitbibliothek

CRTE bietet Unterstützung von POSIX-Threads durch neue Header-Dateien und Funktionen. In diesem Handbuch wird die neue Funktionalität beschrieben, die sich aus der POSIX-Thread-Unterstützung ergibt.

## 2.2.5 IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik

Die IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik wird auf folgende Weise unterstützt:

- Es gibt eine Compiler-Option des C/C++-Compilers, mit der Gleitpunktzahlen im IEEE-Format erzeugt werden können (siehe [Seite 38](#)).
- Zu jeder Bibliotheksfunktion im C-Laufzeitsystem, die mit Gleitpunktzahlen arbeitet oder Gleitpunktzahlen zurückliefert, gibt es eine Variante für die Bearbeitung von IEEE-Gleitpunktzahlen sowie ein Makro-Define, das die Standard-Variante (/390-Variante) der Funktion auf die zugehörige IEEE-Variante abbildet (siehe [Seite 39](#)).

Per Compiler-Option können Sie die komplette IEEE-Funktionalität aktivieren: Der C/C++-Compiler erzeugt dann in allen Modulen Gleitpunktzahlen im IEEE-Format und stellt automatisch die passenden IEEE-Funktionen zur Bearbeitung der IEEE-Gleitpunktzahlen bereit.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellte IEEE-Funktionalität modifiziert zu nutzen:

- Mithilfe des Präprozessor-Defines `_IEEE_SOURCE` können Sie festlegen, ob die Bibliotheksfunktionen für /390-Gleitpunkt-Arithmetik auf die zugehörige IEEE-Varianten abgebildet werden (siehe [Seite 40](#)).
- Mithilfe von Konvertierungsfunktionen können Sie Gleitpunktzahlen explizit vom /390-Format in das IEEE-Format konvertieren (siehe [Seite 41](#)).

### Hinweise zur Nutzung der IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik

Bei Nutzung der IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik ist Folgendes zu beachten:

- IEEE-Gleitpunkt-Operationen unterscheiden sich semantisch von den entsprechenden /390-Gleitpunkt-Operationen, z.B. beim Runden. So wird im IEEE-Format standardmäßig "Round to Nearest" angewendet anstatt "Round to Zero" wie im /390-Format.
- In Fehler- und Ausnahmefällen (z.B. Argument nicht im zulässigen Wertebereich) unterscheiden sich die Reaktionen der IEEE-Funktionen von denen der /390-Funktionen, z.B. liefern einige Funktionen den Wert `NaN` zurück.
- Inkludieren Sie für jede in Ihrem Programm verwendete C-Bibliotheksfunktion, die mit Gleitpunktzahlen arbeitet, die zugehörige Include-Datei. Andernfalls können diese Funktionen die Gleitpunktzahlen nicht korrekt verarbeiten.  
Insbesondere müssen Sie für die Funktion `printf` die Include-Datei `<stdio.h>` mit `#include <stdio.h>` inkludieren.

### 2.2.5.1 Erzeugen von IEEE-Gleitpunktzahlen via Compiler-Option

Für Gleitpunktzahlen erzeugt der C/C++-Compiler wahlweise Code im /390-Format oder im IEEE-Format. Das gewünschte Format legen Sie mit der FP-ARITHMETICS-Klausel der Compiler-Option MODIFY-MODULE-PROPERTIES fest.

```
MODIFY-MODULE-PROPERTIES      -
...
FP-ARITHMETICS= {*390-FORMAT}, -
LOWER-CASE-NAMES=*YES,          -
SPECIAL-CHARACTERS=*KEEP,      -
...
```

**FP-ARITHMETICS=\*390-FORMAT**

Der Compiler erzeugt Code für Konstanten und Arithmetik-Operationen im /390-Format. \*390-FORMAT ist Standard.

**FP-ARITHMETICS=\*IEEE-FORMAT**

Der Compiler erzeugt Code für Konstanten und Arithmetik-Operationen im IEEE-Format. Außerdem wird das Präprozessor-Define `_IEEE` auf 1 gesetzt. Sofern nicht das Präprozessor-Define `_IEEE_SOURCE` auf 0 gesetzt ist (siehe [Seite 40](#)), werden die Original-/390-Bibliotheksfunktionen automatisch auf die zugehörigen IEEE-Funktionen gesteuert.

**LOWER-CASE-NAMES=\*YES**

**SPECIAL-CHARACTERS=\*KEEP**

Durch diese Angaben verhindern Sie, dass

- die Namen der IEEE-Funktionen (siehe [Seite 39](#)) auf acht Zeichen gekürzt werden,
- in den Funktionsnamen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt und die Zeichen „\_“ durch „\$“ ersetzt werden.

In POSIX legen Sie das IEEE-Format mit der folgenden Option fest:

`-K ieee_floats`

Für die korrekte Verarbeitung der IEEE-Funktionsnamen spezifizieren Sie:

`-K llm_keep`  
`-K llm_case_lower`

### 2.2.5.2 C-Bibliotheksfunktionen, die IEEE-Gleitpunktzahlen unterstützen

Im C-Laufzeitsystem gibt es zu jeder Funktion, die mit Gleitpunktzahlen arbeitet oder eine Gleitpunktzahl zurückliefert,

- eine Implementierung der Funktion mit /390-Arithmetik,
- eine Implementierung der Funktion mit IEEE-Arithmetik,
- ein Makro-Define, das die Originalfunktion (/390-Funktion) auf die zugehörige IEEE-Funktion abbildet.

Prototyp einer IEEE-Funktion und zugehöriges Define sind in derselben Include-Datei abgelegt, in der auch die korrespondierende Originalfunktion deklariert ist. Dies hat den Vorteil, dass, außer ggf. <ieee\_390.h> (siehe [Seite 41](#)), für die Nutzung der IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik keine zusätzlichen Include-Dateien benötigt werden.

#### Namen der IEEE-Funktionen

Die Namen der IEEE-Funktionen sind nach folgender Syntax aufgebaut:

`__originalfunktion_ieee()`

Dabei ist für *originalfunktion* der Name der Originalfunktion einzusetzen.

Die IEEE-Variante von `sin()` beispielsweise lautet `_sin_ieee()`.

#### C-Bibliotheksfunktionen, zu denen es eine IEEE-Funktion gibt

<code>acos()</code>	<code>asin()</code>	<code>atan()</code>	<code>atan2()</code>	<code>atof()</code>
<code>ceil()</code>	<code>cos()</code>	<code>cosh()</code>	<code>difftime()</code>	<code>difftime64()</code>
<code>ecvt()</code>	<code>ecvt_r()</code>	<code>erf()</code>	<code>erfc()</code>	<code>exp()</code>
<code>fabs()</code>	<code>fcvt()</code>	<code>fcvt_r()</code>	<code>floor()</code>	<code>fprintf()</code>
<code>frexp()</code>	<code>fscanf()</code>	<code>gamma()</code>	<code>gcvt()</code>	<code>hypot()</code>
<code>j0()</code>	<code>j1()</code>	<code>jn()</code>	<code>ldexp()</code>	<code>llrint()</code>
<code>llrintf()</code>	<code>llrintl()</code>	<code>llround()</code>	<code>llroundf()</code>	<code>llroundl()</code>
<code>log()</code>	<code>log10()</code>	<code>lrint()</code>	<code>lrintf()</code>	<code>lrintl()</code>
<code>lround()</code>	<code>lroundf()</code>	<code>lroundl()</code>	<code>modf()</code>	<code>pow()</code>
<code>printf()</code>	<code>rint()</code>	<code>rintf()</code>	<code>rintl()</code>	<code>round()</code>
<code>roundf()</code>	<code>roundl()</code>	<code>scanf()</code>	<code>sin()</code>	<code>sinh()</code>
<code>snprintf()</code>	<code>sprintf()</code>	<code>sqrt()</code>	<code>sscanf()</code>	<code>strtod()</code>
<code>tan()</code>	<code>tanh()</code>	<code>vfprintf()</code>	<code>vprintf()</code>	<code>vsnprintf()</code>
<code>vsprintf()</code>	<code>y0()</code>	<code>y1()</code>	<code>yn()</code>	

### 2.2.5.3 Steuerung von Originalfunktionen auf die zugehörigen IEEE-Varianten

Mit dem Präprozessor-Define `_IEEE_SOURCE` legen Sie fest, ob die Original-Bibliotheks-funktionen (/390-Funktionen) für Gleitpunkt-Arithmetik auf die zugehörigen IEEE-Varianten abgebildet werden. Die Prototypen der IEEE-Funktionen werden in jedem Fall generiert.

`_IEEE_SOURCE` kann folgende Werte annehmen:

#### **\_IEEE\_SOURCE == 0**

Die /390-Funktionen werden nicht auf die korrespondierenden IEEE-Varianten abgebildet. Die parallele Verwendung von /390- und IEEE-Funktionen ist somit möglich. Diese Einstellung gilt unabhängig von den Einstellungen des Compilers (Define `_IEEE`, siehe [Seite 38](#)).

#### **\_IEEE\_SOURCE == 1**

Die /390-Funktionen werden auf die korrespondierenden IEEE-Varianten abgebildet. Die parallele Verwendung von /390- und IEEE-Funktionen ist nicht möglich. Diese Einstellung gilt unabhängig von den Einstellungen des Compilers (Define `_IEEE`, siehe [Seite 38](#)).

Mit dem Präprozessor-Define `_MAP_NAME` können Sie wählen, ob die Abbildung der /390-Funktionen auf die IEEE-Funktionen via Namens-Define-Technik oder via Makro-Define-Technik erfolgen soll.



Wenn Sie die Abbildung der Originalfunktionen auf die zugehörigen IEEE-Funktionen via Präprozessor-Define steuern wollen, müssen Sie die Funktionsdeklarationen der Standard-Include-Dateien verwenden, d.h. Sie müssen die Standard-Include-Dateien inkludieren.

#### **\_IEEE\_SOURCE ist nicht definiert**

In diesem Fall wird in Abhängigkeit vom Compiler-Schalter (Define `_IEEE`, siehe [Seite 38](#)) wie folgt verfahren:

#### **\_IEEE == 0 oder \_IEEE nicht definiert**

Die /390-Funktionen werden nicht auf die korrespondierenden IEEE-Varianten abgebildet.

#### **\_IEEE == 1**

Die /390-Funktionen werden auf die korrespondierenden IEEE-Varianten abgebildet.



Die Steuerung der Originalfunktionen auf die zugehörigen IEEE-Varianten setzt voraus, dass die Compiler-Option MODIFY-MODULE-PROPERTIES mit den folgenden Angaben spezifiziert wird:

```
MODIFY-MODULE-PROPERTIES      -
...
LOWER-CASE-NAMES=*YES,          -
SPECIAL-CHARACTERS=*KEEP,      -
...
```

Dadurch wird verhindert, dass

- die Namen der IEEE-Funktionen (siehe [Seite 39](#)) auf acht Zeichen gekürzt werden,
- in den Funktionsnamen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt und die Zeichen „\_“ durch „\$“ ersetzt werden.

In POSIX spezifizieren Sie zu diesem Zweck:

```
-K l1m_keep
-K l1m_case_lower
```

#### 2.2.5.4 Explizite Konvertierung von Gleitpunktzahlen

Neben den in den vorhergehenden Abschnitten genannten Compiler- und Laufzeitsystem-Erweiterungen für die IEEE-Unterstützung stehen auch Funktionen zur expliziten Konvertierung von Gleitpunktzahlen zwischen /390- und IEEE-Format zur Verfügung.

Folgende Konvertierungsfunktionen sind in der Include-Datei `<ieee_390.h>` deklariert:

```
extern float float2ieee(float num);
extern float ieee2float(float num);

extern double double2ieee(double num);
extern double ieee2double(double num);
```

Ausführlich beschrieben sind Konvertierungsfunktionen im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“ auf Seite 197](#).

## 2.2.6 ASCII-Codierung

Neben der standardmäßigen EBCDIC-Codierung von Zeichen und Zeichenketten wird auch die ASCII-Codierung von Zeichen und Zeichenketten unterstützt:

- Es gibt eine Compiler-Option des C/C++-Compilers, mit der Zeichen und Zeichenketten im ASCII-Format erzeugt werden können (siehe [Seite 42](#)).
- Zu jeder Bibliotheksfunktion im C-Laufzeitsystem, die mit Zeichen oder Zeichenketten arbeitet oder ein Zeichen bzw. eine Zeichenkette zurückliefert, gibt es eine Variante für die Bearbeitung von ASCII-Zeichen(ketten) sowie ein Makro-Define, das die EBCDIC-Variante der Funktion auf die zugehörige ASCII-Variante abbildet (siehe [Seite 45](#)).

Per Compiler-Option können Sie die komplette ASCII-Funktionalität aktivieren: Der C/C++-Compiler erzeugt dann in allen Modulen Zeichen und Zeichenketten im ASCII-Format und stellt automatisch die passenden ASCII-Funktionen zur Bearbeitung der ASCII-Zeichen(ketten) bereit.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, die zur Verfügung gestellte ASCII-Funktionalität modifiziert zu nutzen:

- Mithilfe des Präprozessor-Defines `_ASCII_SOURCE` können Sie festlegen, ob die Bibliotheksfunktionen für EBCDIC-Darstellung auf die zugehörigen ASCII-Varianten abgebildet werden (siehe [Seite 45](#)).
- Mithilfe von Konvertierungsfunktionen können Sie ASCII-Zeichen und -Zeichenketten explizit vom EBCDIC-Format in das ASCII-Format konvertieren (siehe [Seite 46](#)).

### 2.2.6.1 Erzeugen von ASCII-Zeichen und -Zeichenketten via Compiler-Option

Code für Zeichen und Zeichenketten erzeugt der C/C++-Compiler wahlweise im EBCDIC-Format (Standard) oder ASCII-Format. Das gewünschte Format legen Sie mit der Option LITERAL-ENCODING der Compiler-Anweisung MODIFY-SOURCE-PROPERTIES fest.

MODIFY-SOURCE-PROPERTIES ..., LITERAL-ENCODING=\*NATIVE|\*ASCII-FULL

LITERAL-ENCODING=\*NATIVE

Der Compiler erzeugt Code für Zeichen und Zeichenketten im EBCDIC-Format.  
\*NATIVE ist Standard.

LITERAL-ENCODING=\*ASCII-FULL

Der Compiler erzeugt Code für Zeichen und Zeichenketten im ASCII-Format.  
Außerdem wird das Präprozessor-Define `_LITERAL_ENCODING_ASCII` auf 1 gesetzt.  
Sofern nicht das Präprozessor-Define `_ASCII_SOURCE` auf 0 gesetzt ist (siehe [Seite 45](#)), werden die EBCDIC-Bibliotheksfunktionen somit automatisch auf die zugehörigen ASCII-Funktionen gesteuert.

In POSIX legen Sie die ASCII-Codierung mit der folgenden Option fest:

`-K literal_encoding_ascii_full`

**i** Wenn Sie ASCII-Unterstützung nutzen wollen, müssen Sie die Compiler-Anweisung **MODIFY-MODULE-PROPERTIES** mit den folgenden Angaben spezifizieren:

MODIFY-MODULE-PROPERTIES	-
...	-
LOWER-CASE-NAMES=*YES,	-
SPECIAL-CHARACTERS=*KEEP,	-
...	-

Dadurch wird verhindert, dass

- die Namen der ASCII-Funktionen (siehe [Seite 44](#)) auf acht Zeichen gekürzt werden,
- in den Funktionsnamen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt und die Zeichen „\_“ durch „\$“ ersetzt werden.

In POSIX spezifizieren Sie zu diesem Zweck:

`-K llm_keep`  
`-K llm_case_lower`

### Parameterübergabe, Umgebungsvariablen und globale Variable *tzname*

Die Option LITERAL-ENCODING legt auch das Format fest, in dem diese Zeichenketten an die main-Funktion übergeben werden. Bei LITERAL-ENCODING= \*ASCII-FULL werden die genannten Zeichenketten also standarmäßig im ASCII-Format an die main-Funktion übergeben. Sie können Anwendungen, die ins BS2000 portiert oder ursprünglich als EBCDIC-Anwendungen erstellt wurden, somit ohne Eingriffe in den Source-Code als ASCII-Anwendungen produzieren.

#### 2.2.6.2 C-Bibliotheksfunktionen, die ASCII-Codierung unterstützen

Zu jeder Bibliotheksfunktion im C-Laufzeitsystem, die mit Zeichen und/oder Zeichenketten arbeitet oder ein Zeichen bzw. eine Zeichenkette zurückliefert (z.B. `printf`), gibt es

- eine Implementierung der Funktion für die Bearbeitung von Zeichen und/oder Zeichenketten im EBCDIC-Format,
- eine Implementierung der Funktion für die Bearbeitung von Zeichen und/oder Zeichenketten im ASCII-Format,
- ein Makro-Define, das die Originalfunktion (EBCDIC-Format) auf die zugehörige ASCII-Funktion abbildet.

Prototyp einer ASCII-Funktion und zugehöriges Define sind in derselben Include-Datei abgelegt, in der auch die korrespondierende Originalfunktion deklariert ist. Dies hat den Vorteil, dass, außer ggf. `<ascii_ebcdic.h>` (siehe Seite 46), für die Nutzung der ASCII-Codierung von Zeichen und Zeichenketten keine zusätzlichen Include-Dateien benötigt werden.

### Namen der ASCII-Funktionen

Die Namen der ASCII-Funktionen sind nach folgender Syntax aufgebaut:

`__originalfunktion_ascii()`

Dabei ist für `originalfunktion` der Name der Originalfunktion einzusetzen.

Die ASCII-Variante von `printf()` beispielsweise lautet `__printf_ascii()`.

### C-Bibliotheksfunktionen, zu denen es eine ASCII-Funktion gibt

<code>asctime_r()</code>	<code>asctime()</code>	<code>assert()</code>	<code>atof()</code>
<code>atoi()</code>	<code>atol()</code>	<code>atoll()</code>	<code>basename()</code>
<code>bs2exit()</code>	<code>bs2fstat()</code>	<code>creat()</code>	<code>creat64()</code>
<code>ctime_r()</code>	<code>ctime()</code>	<code>ctime64()</code>	<code>ecvt_r()</code>
<code>ecvt()</code>	<code>faccessat()</code>	<code>fchownat()</code>	<code>fcvt_r()</code>
<code>fdopen()</code>	<code>fgetc()</code>	<code>fgets()</code>	<code>fopen()</code>
<code>fopen64()</code>	<code>fprintf()</code>	<code>fputc()</code>	<code>fputs()</code>
<code>fread()</code>	<code>freopen()</code>	<code>freopen64()</code>	<code>fscanf()</code>
<code>fstatat()</code>	<code>fstatat64()</code>	<code>futimesat()</code>	<code>fwrite()</code>
<code>gcvt()</code>	<code>getc_unlocked()</code>	<code>getenv()</code>	<code>getpgmname()</code>
<code>gets()</code>	<code>gettsn()</code>	<code>isalnum()</code>	<code>isalpha()</code>
<code>isascii()</code>	<code>iscntrl()</code>	<code>isdigit()</code>	<code>isgraph()</code>
<code>islower()</code>	<code>isprint()</code>	<code>ispunct()</code>	<code>isspace()</code>
<code>isupper()</code>	<code>linkat()</code>	<code>localeconv()</code>	<code>mkfifoat()</code>
<code>mknod()</code>	<code>mknodat()</code>	<code>mktemp()</code>	<code>open()</code>
<code>open64()</code>	<code>openat()</code>	<code>openat64()</code>	<code>perror()</code>
<code>printf()</code>	<code>remove()</code>	<code>rename()</code>	<code>renameat()</code>
<code>scanf()</code>	<code>setenv()</code>	<code>setlocale()</code>	<code>snprintf()</code>
<code>sprintf()</code>	<code>sscanf()</code>	<code>strerror()</code>	<code>strlower()</code>
<code>strptime()</code>	<code>strtod()</code>	<code>strtol()</code>	<code>strtoll()</code>
<code>strtoul()</code>	<code>strtoull()</code>	<code>strupper()</code>	<code>symlinkat()</code>

tmpnam()	tolower()	toupper()	ungetc()
unlinkat()	unsetenv()	utimensat()	vfprintf()
vsnprintf()	vsprintf()		

### 2.2.6.3 Steuerung von Originalfunktionen auf die zugehörigen ASCII-Varianten

Mit dem Präprozessor-Define `_ASCII_SOURCE` legen Sie fest, ob die Original-Bibliotheks-funktionen (EBCDIC-Funktionen) für Zeichen-/Zeichenketten-Verarbeitung auf die zugehörigen ASCII-Varianten abgebildet werden. Die Prototypen der ASCII-Funktionen werden in jedem Fall generiert.

`_ASCII_SOURCE` kann folgende Werte annehmen:

#### **`_ASCII_SOURCE == 0`**

Die EBCDIC-Funktionen werden nicht auf die korrespondierenden ASCII-Varianten abgebildet. Die parallele Verwendung von EBCDIC- und ASCII-Funktionen ist somit möglich. Diese Einstellung gilt unabhängig von den Einstellungen des Compilers (Define `_ASCII`, siehe [Seite 42](#)).

#### **`_ASCII_SOURCE == 1`**

Die EBCDIC-Funktionen werden auf die korrespondierenden ASCII-Varianten abgebildet. Die parallele Verwendung von EBCDIC- und ASCII-Funktionen ist nicht möglich. Diese Einstellung gilt unabhängig von den Einstellungen des Compilers (Define `_LITERAL_ENCODING_ASCII`, siehe [Seite 42](#)).

Mit dem Präprozessor-Define `_MAP_NAME` können Sie wählen, ob die Abbildung der EBCDIC-Funktionen auf die ASCII-Funktionen via Namens-Define-Technik oder via Makro-Define-Technik erfolgen soll.



Wenn Sie die ASCII-Funktionen via Präprozessor-Define nutzen wollen, müssen Sie die Funktionsdeklarationen der Standard-Include-Dateien verwenden, d.h. Sie müssen die Standard-Include-Dateien inkludieren.

#### **`_ASCII_SOURCE` ist nicht definiert**

In diesem Fall wird in Abhängigkeit von den Einstellungen des Compilers (Define `_LITERAL_ENCODING_ASCII`, siehe [Seite 42](#)) wie folgt verfahren:

**`LITERAL_ENCODING_ASCII == 0` oder**

**`LITERAL_ENCODING_ASCII` nicht definiert**

Die Originalfunktionen werden nicht auf die korrespondierenden ASCII-Varianten abgebildet.

**`LITERAL_ENCODING_ASCII == 1`**

Die Originalfunktionen werden auf die korrespondierenden ASCII-Varianten abgebildet.



**Die Steuerung der EBCDIC-Funktionen auf die zugehörigen ASCII-Funktionen setzt voraus, dass die Compiler-Option MODIFY-MODULE-PROPERTIES mit den folgenden Angaben spezifiziert wird:**

```
MODIFY-MODULE-PROPERTIES      -
...
LOWER-CASE-NAMES=*YES,          -
SPECIAL-CHARACTERS=*KEEP,      -
...
```

Dadurch wird verhindert, dass

- die Namen der ASCII-Funktionen (siehe [Seite 44](#)) auf acht Zeichen gekürzt werden,
- in den Funktionsnamen Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt und die Zeichen „\_“ durch „\$“ ersetzt werden.

In POSIX spezifizieren Sie zu diesem Zweck:

```
-K lm_keep
-K lm_case_lower
```

#### 2.2.6.4 Expliziter Wechsel zwischen EBCDIC- und ASCII-Codierung

Neben den in den vorhergehenden Abschnitten genannten Compiler- und Laufzeitsystem-Erweiterungen für die ASCII-Unterstützung gibt es Funktionen zur expliziten Konvertierung von Zeichen und Zeichenketten zwischen EBCDIC- und ASCII-Darstellung. Dies ermöglicht das Mischen von EBCDIC- und ASCII-Darstellung innerhalb eines Moduls. Die Konvertierungsfunktionen sind in der Include-Datei `<ascii_ebcdic.h>` deklariert.

Folgende Konvertierungsfunktionen und Daten stehen zur Verfügung:

```
char *_a2e(char *str);
char *_e2a(char *str);

char *_a2e_n(char *str, size_t n);
char *_e2a_n(char *str, size_t n);

char *_a2e_max(char *str, size_t n);
char *_e2a_max(char *str, size_t n);

char *_a2e_dup(const char *str);
char *_e2a_dup(const char *str);

char *_a2e_dup_n(const char *str, size_t n);
char *_e2a_dup_n(const char *str, size_t n);
```

Ausführlich beschrieben sind Konvertierungsfunktionen im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“ auf Seite 197](#).

## 2.2.7 Funktionen, die IEEE und ASCII-Codierung unterstützen

Die Include-Dateien `<stdio.h>` und `<stdlib.h>` des C-Laufzeitsystems enthalten einige Funktionen, die sowohl IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik, als auch ASCII-Codierung unterstützen.

Die Originalfunktionen (/390, EBCDIC) werden auf die korrespondierenden ASCII/IEEE-Funktionen abgebildet, wenn die Präprozessor-Defines `_IEEE_SOURCE` (siehe [Seite 40](#)) und `_ASCII_SOURCE` (siehe [Seite 45](#)) gleichzeitig auf den Wert 1 gesetzt sind.

### Namen der ASCII/IEEE-Funktionen

Die Namen dieser ASCII/IEEE-Funktionen sind nach folgender Syntax aufgebaut:

`__originalfunktion_ascii_ieee()`

Dabei ist für `originalfunktion` der Name der Originalfunktion einzusetzen.

Die ASCII/IEEE-Variante von `printf()` beispielsweise lautet `__printf_ascii_ieee()`.

### C-Bibliotheksfunktionen, zu denen es eine ASCII/IEEE-Funktion gibt :

<code>atof()</code>	<code>ecvt()</code>	<code>ecvt_r()</code>	<code>fcvt()</code>	<code>fcvt_r()</code>
<code>fprintf()</code>	<code>fscanf()</code>	<code>gcvt()</code>	<code>fprintf()</code>	<code>fscanf()</code>
<code>gcvt()</code>	<code>printf()</code>	<code>scanf()</code>	<code>snprintf()</code>	<code>sprintf()</code>
<code>sscanf()</code>	<code>srtod()</code>	<code>vfprintf()</code>	<code>vsnprintf()</code>	<code>vsprintf()</code>

## 2.2.8 Langzeichen und Multibyte-Zeichen

Langzeichen und Multibyte-Zeichen wurden definiert, um das ursprüngliche „Zeichen“-Konzept der Computersprachen zu erweitern, das die Zuordnung eines Zeichens zu einem Byte Speicherplatz vorsah. Diese Zuordnung reichte jedoch für Sprachen wie zum Beispiel Japanisch nicht aus, da die Darstellung eines Zeichens in diesen Sprachen mehr als ein Byte Speicherplatz erfordert. Aus diesem Grunde wurde das Zeichen-Konzept um Multibyte-Zeichen und Langzeichen erweitert. Multibyte-Zeichen stellen Zeichen des erweiterten Zeichensatzes in zwei, drei oder mehr Bytes dar.

Multibyte-Zeichenketten können „Shift-Sequenzen“ enthalten, die die Bedeutung der nachfolgenden Multibyte-Codes verändern. Shift-Sequenzen können zum Beispiel umschalten zwischen verschiedenen Interpretationsmodi: Die ein-byte Shift-Sequenz `0200` kann festlegen, dass nachfolgende Byte-Paare als japanische Zeichen interpretiert werden, bzw. die Shift-Sequenz `0201`, dass nachfolgende Byte-Paare als Zeichen des ISO-Latin-1-Zeichensatzes interpretiert werden.

## Programmier-Modell

Programme, die mit Multibyte-Zeichen arbeiten, können mit Hilfe der Amendment 1-Funktionen ebenso leicht realisiert werden, wie Programme, die das traditionelle Zeichenkonzept verwenden.

Dabei werden Multibyte-Zeichen oder -Zeichenketten, die aus einer externen Datei eingelesen werden, intern in ein `wchar_t`-Objekt oder ein Feld vom Typ `wchar_t` eingelesen. Bei dieser Leseoperation werden die Multibyte-Zeichen in das entsprechende Langzeichen konvertiert.

Die `wchar_t`-Objekte können anschließend durch `iswxxx`-Funktionen, `wcstod`, `wmemcmp` usw. bearbeitet werden.

Die resultierenden `wchar_t`-Objekte werden dann durch Ausgabefunktionen wie `putwchar`, `fputws` usw. ausgegeben.

Bei der Ausgabe werden die Langzeichen in die entsprechenden Multibyte-Zeichen konvertiert.

## Hinweise zu Langzeichen

Ein Langzeichen ist definiert als der Codewert eines Objekts vom Typ `wchar_t` (binär kodierter Integerwert), der einem Element des erweiterten Character-Sets entspricht.

Das Null-Langzeichen hat den Codewert Null.

Das Dateiende-Kriterium in Langzeichen-Dateien ist `WEOF`.

Langzeichenkonstanten werden in der Form `L“langzeichenkette“` geschrieben.

## Hinweise zu dieser Implementierung

In dieser Version der C-Laufzeitbibliothek werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t`, der intern auf den Typ `long` abgebildet wird.

Multibyte-Zeichen haben entsprechend auch immer die Länge 1 Byte.

## 2.2.9 Zeitfunktionen

Die Zeitfunktionen, die beim Einsatz der C-Bibliotheksfunktionen ohne POSIX verwendet werden, d.h. wenn der POSIX-Bindeschalter nicht eingebunden ist, unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten von den Zeitfunktionen, die im POSIX/UNIX-Bereich verwendet werden:

- Zeitangaben sind streng lokalzeitbezogen; bei der Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit „springen“ die Zeitangaben. Speziell durch den Rücksprung bei der Winterzeitumstellung können negative Zahlen und Zeitdifferenzen auftreten, die bei der Weiterverarbeitung zu unerwarteten Resultaten führen.
- Die Funktion `gmtime` ist wie `localtime` implementiert.

**Aus diesen Gründen wird den Anwendern empfohlen, ihre Programme auf die POSIX-Zeitfunktionen umzustellen.**

Die POSIX-Zeitfunktionen werden automatisch verwendet, wenn der POSIX-Bindeschalter eingebunden wird; für ihre Verwendung muss kein POSIX-Subsystem vorhanden sein. Ist allerdings das POSIX-Subsystem vorgeladen, bewirkt das Einbinden des POSIX-Bindeschalters, dass sich das Programm mit dem POSIX-Subsystem konnektiert.

Wenn Sie den POSIX-Bindeschalter einbinden, werden zudem die POSIX-Funktionen verwendet, wie sie im Handbuch „C-Bibliotheksfunktionen für POSIX“ beschrieben sind, z. B. auch bei Ein-/Ausgabefunktionen; insbesondere werden Dateinamen, die nicht explizit als BS2000-Dateinamen gekennzeichnet sind, als POSIX-UFS-Dateinamen interpretiert.

Wenn Ihr Programm nur die POSIX-Zeitfunktionen benutzen soll, müssen Sie den TIME-Bindeschalter verwenden.

Zum Inkludieren steht Ihnen dazu die Bibliothek

- `SYSLNK.CRTE.TIME`.

zur Verfügung.

Wenn Sie den TIME-Bindeschalter nicht verwenden, verhalten sich alle bestehenden Programme und Prozeduren wie bisher.

## 2.2.10 Einstellen der Zeitzone für POSIX-Zeitfunktionen

Die POSIX-Zeitfunktionen werten für die Bestimmung der Zeitzone die Variable TZ aus.

Sie können die Zeitzone vor dem Programmstart über die SYSPOSIX-Variable setzen.  
Ist die Variable beim Programmstart nicht gesetzt, dann initialisiert die C-Laufzeitbibliothek die Variable mit der für Deutschland gültigen Zeitzone, indem sie TZ auf den Wert MET-1DST,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00 setzt.

Wollen Sie für die Installation generell eine andere als die deutsche Zeitzone einstellen, bietet Ihnen CRTE die Prozedur ICXTZ in der Bibliothek SINPRC.CRTE.023 an:

ICXTZ,(TZ='zeitzonennangaben')

## 2.2.11 Umfang der unterstützten C-Bibliothek

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die unterstützten C-Bibliotheksfunktionen.

### Legende

x in der Spalte „Andere Standards“ bedeutet:

Funktion, die von einem neueren Standard als XPG5 gefordert wird.

In der Spalte „XPG5“ bedeuten:

- x Funktion, die von XPG5 gefordert wird, die nur mit POSIX-BC ablauffähig und portabel in Hinblick auf XPG5-konforme Systeme ist.
- xx Funktion, die mit derselben Funktionalität schon in der bisherigen BS2000-Bibliothek vorhanden war.
- d Funktion, die zusätzlich außer POSIX-Dateien auch BS2000-Dateien bearbeiten kann.
- a Funktion, die zusätzlich um die Funktionalität der bisherigen C-(BS2000)-Bibliotheksfunktion erweitert ist.
- y Funktion, die von XPG5 gefordert wird und die portabel in Hinblick auf XPG5-konforme Systeme ist. Funktion ist auch ohne POSIX-BC ablauffähig.

In der Spalte „XPG4 Version 2“ bedeuten:

- x Funktion, die von XPG4 Version 2 gefordert wird, die nur mit POSIX-BC ablauffähig und portabel in Hinblick auf XPG4 Version 2-konforme Systeme ist.
- xx Funktion, die mit derselben Funktionalität schon in der bisherigen BS2000-Bibliothek vorhanden war.
- d Funktion, die zusätzlich außer POSIX-Dateien auch BS2000-Dateien bearbeiten kann.
- a Funktion, die zusätzlich um die Funktionalität der bisherigen C-(BS2000)-Bibliotheksfunktion erweitert ist.
- y Funktion, die von XPG4 Version 2 gefordert wird und die portabel in Hinblick auf XPG4 Version 2-konforme Systeme ist. Funktion ist auch ohne POSIX-BC ablauffähig.

x in der Spalte „Erweiterung“ oder „BS2000“ bedeutet:

Erweiterung, die nur mit POSIX-BC ablauffähig ist (*Erweiterung*) oder die es schon in der bisherigen C-Bibliothek (*BS2000*) gab.

x in Spalte „ANSI“ bedeutet

Funktionen, die weder in XPG4 Version 2 enthalten sind, noch eine BS2000-Erweiterung darstellen, sondern gemäß dem ANSI-C-Standard (`__STDC_VERSION 199901L`) implementiert wurden.

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
a64l()		y	y			
abort()		xa	xa			
abs()		xx	xx			
access()		x	x			
acos()		xx	xx			
acosh()		x	x			
advance()		x	x			
alarm()		xa	xa			
altzone				x		
ascii_to_ebcdic()				y		
asctime_r()		y				
asctime()		xx	xx			
asin()		xx	xx			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
asinh()		x	x			
assert()		xx	xx			
atan()		xx	xx			
atan2()		xx	xx			
atanh()		x	x			
atexit()		xx	xx			
atof()		xx	xx			
atoi()		xx	xx			
atol()		xx	xx			
atoll()						x
basename()		x	x			
bcmp()		x	x			
bcopy()		x	x			
brk()		x	x			
bs2cmd()				x	x	
bs2exit()					x	
bs2fstat()					x	
bs2system()				x	(system())	
bsd_signal()		x	x			
bsearch()		xx	xx			
btowc()		y				
bzero()		x	x			
cabs()					x	
calloc()		xx	xx			
catclose()		x	x			
catgets()		x	x			
catopen()		x	x			
cbrt()		x	x			
cdisco()					x	
ceil()		xx	xx			
ceilf()						x
ceill()						x

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
cenaco()					x	
cgetispeed()		x	x			
cgetospeed()		x	x			
cfsetispeed()		x	x			
cfsetospeed()		x	x			
chdir()		x	x			
chmod()		x	x			
chown()		x	x			
chroot()		x	x			
clearerr()		xxd	xxd			
clock()		xa	xa			
clock_gettime()		y				
close()		xxd	xxd			
closedir()		x	x			
closelog()		x	x			
compile()		x	x			
confstr()		x	x			
cos()		x	xx			
cosh()		xx	xx			
cputime()					x	
creat()		xxd	xxd			
crypt()		x	x			
cxit()					x	
ctermid()		x	x			
ctime_r()		y				
ctime()		xa	xa			
cuserid()		x	x			
__DATE__			xx			
daylight		x	x			
dbm_clearerr()		x	x			
dbm_close()		x	x			
dbm_delete()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
dbm_error()		x	x			
dbm_fetch()		x	x			
dbm_firstkey()		x	x			
dbm_nextkey()		x	x			
dbm_open()		x	x			
dbm_store()		x	x			
difftime()		xx	xx			
dirfd()	x					
dirname()		x	x			
div()		xx	xx			
drand48()		x	x			
dup()		x	x			
dup2()		x	x			
ebcdic_to_ascii()				y		
ecvt()		xx	xx			
_edt()					x	
encrypt()		x	x			
endgrent()		x	x			
endpwent()		x	x			
endutxent()		x	x			
environ		x	x			
epoll_create()	x					
epoll_ctl()	x					
epoll_wait()	x					
erand48()		x	x			
erf()		xx	xx			
erfc()		xx	xx			
errno		xx	xx			
exec1()		x	x			
execle()		x	x			
execlp()		x	x			
execv()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
execve()		x	x			
execvp()		x	x			
exit()		xx	xx			
_exit()		xx	xx			
exp()		xx	xx			
expml()		y	y			
fabs()		xx	xx			
faccessat()		x				
fattach()		x	x			
fchdir()		x	x			
fchmod()		x	x			
fchmodat()		x				
fchown()		x	x			
fchownat()		x				
fclose()		xxd	xxd			
fcntl()		x	x			
fcvt()		xx	xx			
FD_CLR()			x			
FD_ISSET()			x			
FD_SET()			x			
FD_ZERO()			x			
fdelrec()						x
fdetach()		x	x			
fdopen()		xxd	xxd			
fdopendir()		x				
feof()		xxd	xxd			
ferror()		xxd	xxd			
fflush()		xxd	xxd			
ffs()		x	x			
fgetc()		xxd	xxd			
fgetpos()		xxd	xxd			
fgets()		xxd	xxd			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
fgetwc()		yd	yd			
fgetws()		yd	yd			
__FILE__			xx			
fileno()		xxd	xxd			
flocate()					x	
flockfile()		y				
floor()		xx	xx			
floorf()						x
floorl()						x
fmod()		xx	xx			
fmtmsg()		x	x			
fopen()		xxd	xxd			
fork()		x	x			
fpathconf()		x	x			
fprintf()		xxd	xxd			
fputc()		xxd	xxd			
fputs()		xxd	xxd			
fputwc()		yd	yd			
fputws()		yd	yd			
fread()		xxd	xxd			
free()		xx	xx			
freopen()		xxd	xxd			
frexp()		xx	xx			
fscanf()		xxd	xxd			
fseek()		xxd	xxd			
fsetpos()		xxd	xxd			
fstat()		xd	xd			
fstatat()		x				
fstatvfs()		x	x			
fsync()		x	x			
ftell()		xxd	xxd			
ftello()		yd	yd			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
ftime()		xa	xa			
ftok()		x	x			
ftruncate()		x	x			
ftrylockfile()		y				
ftw()		x	x			
funlockfile()		y				
futimesat()		x				
fwide()		y				x
fwprintf()		y				x
fwrite()		xxd	xxd			x
fwscanf()		y				
gamma()		xx	xx			
garbcoll()						x
gcvt()		xx	xx			
getc_unlocked()		yd				
getc()		xxd	xxd			
getchar_unlocked()		yd				
getchar()		xxd	xxd			
getcontext()		x	x			
getcwd()		x	x			
getdate()		x	x			
getdents()					x	
getdtabsize()		x	x			
getegid()		x	x			
getenv()		xx	xx			
geteuid()		x	x			
getgid()		x	x			
getgrent()		x	x			
getgrgid_r()		x				
getgrgid()		x	x			
getgrnam_r()		x				
getgrnam()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
getgroups()		x	x			
gethostid()		y	y			
getitimer()		x	x			
getlogin_r()		y				
getlogin()		xx	xx			
getmsg()		x	x			
getopt()		x	x			
getpagesize()		x	x			
getpass()		x	x			
getpgid()		x	x			
getpgmname()					x	
getpggrp()		x	x			
getpid()		x	x			
getpmsg()		x	x			
getppid()		x	x			
getpriority()		x	x			
getpwent()		x	x			
getpwnam_r()		x				
getpwnam()		x	x			
getpwuid_r()		x				
getpwuid()		x	x			
getrlimit()		x	x			
getrusage()		x	x			
gets()		xxd	xxd			
getsid()		x	x			
getsockopt()		x	x			
gettmeofday()		x	x			
gettsn()					x	
getuid()		x	x			
getutxent()		x	x			
getutxid()		x	x			
getutxline()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
getw()		xxd	xxd			
getwc		yd	yd			
getwchar()		yd	yd			
getwd()		x	x			
gmatch()				x		
gmtime_r()		xa				
gmtime()		xa	xa			
grantpt()		x	x			
hcreate()		x	x			
hdestroy()		x	x			
hsearch()		x	x			
hypot()		xx	xx			
iconv_close()		x	x			
iconv_open()		x	x			
iconv()		x	x			
ilogb()		y	y			
index()		xx	xx			
initgroups()				x		
initstate()		x	x			
insque()		x	x			
ioctl()		x	x			
isalnum()		xx	xx			
isalpha()		xx	xx			
isascii()		xx	xx			
isastream()		x	x			
isatty()		x	x			
iscntrl()		xx	xx			
isdigit()		xx	xx			
isebcdic()					x	
isgraph()		xx	xx			
islower()		xx	xx			
isnan()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
isprint()		XX	XX			
ispunct()		XX	XX			
isspace()		XX	XX			
isupper()		XX	XX			
iswalnum()		X	X			
iswalpha()		X	X			
iswcntrl()		X	X			
iswctype()		X	X			
iswdigit()		X	X			
iswgraph()		X	X			
iswlower()		X	X			
iswprint()		X	X			
iswpunct()		X	X			
iswspace()		X	X			
iswupper()		X	X			
iswdxdigit()		X	X			
isxdigit()		XX	XX			
j0()		XX	XX			
j1()		XX	XX			
jn()		XX	XX			
jrand48()		X	X			
kill()		xa	xa			
killpg()		X	X			
l64a()		y	y			
labs()		XX	XX			
lchown()		X	X			
lcng48()		X	X			
ldexp()		XX	XX			
ldiv()		XX	XX			
lfind()		X	X			
lgamma()		X	X			
__LINE__			XX			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
link()		x	x			
linkat()		x				
llabs()						x
lldiv()						x
llrint()						x
llrintf()						x
llrintl()						x
llround()						x
llroundf()						x
llroundl()						x
loc1		x	x			
loc2		x	x			
localeconv()		xx	xx			
localtime_r()		xa				
localtime()		xa	xa			
lockf()		x	x			
locs		x	x			
log()		xx	xx			
log10()		xx	xx			
log1p()		y	y			
logb()		y	y			
longjmp()		xx	xx			
_longjmp()		y	y			
lrand48()		x	x			
lrint()						x
lrintf()						x
lrintl()						x
lround()						x
lroundf()						x
lroundl()						x
lsearch()		x	x			
lseek()		xxd	xxd			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
lstat()		x	x			
major()				x		
makecontext()		x	x			
makedev()				x		
malloc()		xx	xx			
mblen()		xx	xx			
mbrlen()		y				x
mbrtowc()		y				x
mbsinit()		y				x
mbsrtowcs()		y				x
mbstowcs()		xx	xx			
mbtowc()		xx	xx			
memalloc()					x	
memccpy()		x	x			
memchr()		xx	xx			
memcmp()		xx	xx			
memcpy()		xx	xx			
memfree()					x	
memmove()		xx	xx			
memset()		xx	xx			
minor()				x		
mkdir()		x	x			
mkdirat()		x				
mkfifo()		x	x			
mkfifoat()		x				
mknod()		x	x			
mknodat()		x				
mkstemp()		x	x			
mktemp()		xa	xa			
mktimes()		xa	xa			
mmap()		x	x			
modf()		xx	xx			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
mount()				x		
mprotect()		x	x			
mrand48()		x	x			
msgctl()		x	x			
msgget()		x	x			
msgrecv()		x	x			
msgsnd()		x	x			
msync()		x	x			
munmap()		x	x			
nanosleep()		y				
nextafter()		y	y			
nftw()		x	x			
nice()		x	x			
nl_langinfo()		x	x			
nrand48()		x	x			
offsetof()					x	
open()		xxd	xxd			
openat()		x				
opendir()		x	x			
openlog()		x	x			
optarg		x	x			
opterr		x	x			
optint		x	x			
optopt		x	x			
pathconf()		x	x			
pause()		x	x			
pclose()		x	x			
perror()		xxd	xxd			
pipe()		x	x			
poll()		x	x			
popen()		x	x			
pow()		xx	xx			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
printf()		xxd	xxd			
ptsname()		x	x			
putc_unlocked()		yd				
putc()		xxd	xxd			
putchar_unlocked()		yd				
putchar()		xxd	xxd			
putenv()		x	x			
putmsg()		x	x			
putpmsg()		x	x			
putpwent()				x		
puts()		xxd	xxd			
pututxline()		x	x			
putw()		xxd	xxd			
putwc()		yd	yd			
putwchar()		yd	yd			
qsort()		xx	xx			
raise()		xa	xa			
rand_r()		y				
rand()		xx	xx			
random()		x	x			
re_cmp()		x	x			
re_exec()		x	x			
read()		xxd	xxd			
readdir_r()		x				
readdir()		x	x			
readlink()		x	x			
readlinkat()		x				
readv()		x	x			
realloc()		xx	xx			
realpath()		x	x			
regcmp()		x	x			
regcomp()		x				

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
regerror()		x				
regex()		x	x			
regexec()		x				
regfree()		x				
remainder()		y	y			
remove()		xxd	xxd			
remque()		x	x			
rename()		xxd	xxd			
renameat()		x				
rewind()		xxd	xxd			
rewinddir()		x	x			
rindex()		xx	xx			
rint()		y	y			
rintf()						x
rintl()						x
rmdir()		x	x			
round()						x
roundf()						x
roundl()						x
sbrk()		x	x			
scalb()		y	y			
scanf()		xxd	xxd			
seed48()		x	x			
seekdir()		x	x			
select()		x	x			
semctl()		x	x			
semget()		x	x			
semop()		x	x			
setbuf()		xxd	xxd			
setcontext()		x	x			
setenv()	x					
setgid()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
setgrent()		x	x			
setgroups()	x					
setitimer()		x	x			
setjmp()		xx	xx			
_setjmp		y	y			
setkey()		x	x			
setlocale()		xa	xa			
setlogmask()		x	x			
setpgid()		x	x			
setpgrp()		x	x			
setpriority()		x	x			
setpwent()		x	x			
setregid()		x	x			
setreuid()		x	x			
setrlimit()		x	x			
setsid()		x	x			
setstate()		x	x			
setuid()		x	x			
setutxent()		x	x			
setvbuf()		xxd	xxd			
shmat()		x	x			
shmctl()		x	x			
shmdt()		x	x			
shmget()		x	x			
sigaction()		x	x			
sigaddset()		x	x			
sigdelset()		x	x			
sigemptyset()		x	x			
sigfillset()		x	x			
sighold()		x	x			
sigignore()		x	x			
siginterrupt()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
sigismember()		x	x			
siglongjmp()		x	x			
signal()		xa	xa			
signalstack()		x	x			
signgam		x	x			
sigpause()		x	x			
sigpending()		x	x			
sigprocmask()		x	x			
sigrelse()		x	x			
sigset()		x	x			
sigsetjmp()		x	x			
sigstack()		x	x			
sigsuspend()		x	x			
sin()		xx	xx			
sinh()		xx	xx			
sleep()		xa	xa			
snprintf()					x	
sprintf()		xx	xx			
sqrt()		xx	xx			
srand()		xx	xx			
srand48()		x	x			
srandom()		x	x			
sscanf()		xx	xx			
stat()		xd	xd			
statvfs()		x	x			
__STDC__			xx			
__STDC_VERSION__						x
stderr		xx	xx			
stdin		xx	xx			
stdout		xx	xx			
step()		x	x			
strcasecmp()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
strcat()		xx	xx			
strchr()		xx	xx			
strcmp()		xx	xx			
strcoll()		xa	xa			
strcpy()		xx	xx			
strcspn()		xx	xx			
strdup()		x	x			
strerror()		xx	xx			
strfill()					x	
strftime()		xa	xa			
strlen()		xx	xx			
strlower()					x	
strncasecmp()		x	x			
strncat()		xx	xx			
strncmp()		xx	xx			
strncpy()		xx	xx			
strnlen()	x					
strupbrk()		xx	xx			
strrchr()		xx	xx			
strspn()		xx	xx			
strstr()		xx	xx			
strtod()		xa	xa			
strtok_r()		y				
strtok()		xx	xx			
strtol()		xx	xx			
strtoll()						x
strtoul()		xx	xx			
strtoull()						x
strupper()					x	
strxfrm()		xa	xa			
swab()		x	x			
swapcontext()		x	x			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
swprintf()		y				x
scanf()		y				x
symlink()		x	x			
symlinkat()		x				
sync()		x	x			
sysconf()		x	x			
sysfs()				x		
syslog()		x	x			
system()		xa	xa			
tan()		xx	xx			
tanh()		xx	xx			
tcdrain()		x	x			
tcflow()		x	x			
tcflush()		x	x			
tcgetattr()		x	x			
tcgetpgrp()		x	x			
tcgetsid()		x	x			
tcsendbreak()		x	x			
tcsetattr()		x	x			
tcsetpgrp()		x	x			
tdelete()		x	x			
tell()					x	
telldir()		x	x			
tempnam()		x	x			
tfind()		x	x			
__TIME__			xx			
time()		xa	xa			
times()		x	x			
timezone		x	x			
tmpfile()		xxd	xxd			
tmpnam()		xxd	xxd			
toascii()		xx	xx			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
toebcdic()					x	
tolower()		xa	xa			
_tolower()		x	x			
toupper()		xa	xa			
_toupper()		x	x			
towctrans()		x				x
towlower()		x	x			
towupper()		x	x			
truncate()		x	x			
tsearch()		x	x			
ttynname_r()		x				
ttynname()		x	x			
ttyslot()		x	x			
twalk()		x	x			
tzname		x	x			
tzset()		x	x			
ualarm()		x	x			
ulimit()		x	x			
umask()		x	x			
umount()				x		
uname()		x	x			
ungetc()		xxd	xxd			
ungetwc()		x	x			
unlink()		xxd	xxd			
unlinkat()		x				
unlockpt()		x	x			
unsetenv()	x					
usleep()		x	x			
utime()		x	x			
utimensat()		x				
utimes()		x	x			
va_arg()		xx	xx			

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
va_end()		xx	xx			
va_start()		xx	xx			
valloc()		y	y			
vfork()		x	x			
vfprintf()		xxd	xxd			
vfwprintf		y				x
vprintf()		xxd	xxd			
vsnprintf()		y			x	
vsprintf()		xx	xx			
vswprintf()		y				x
vwprintf()		y				x
wait()		x	x			
wait3()		x	x			
waitid()		x	x			
waitpid()		x	x			
wcrtomb()		y				
wcsncat()			x			
wcschr()			x			
wcscmp()			x			
wcsccoll		x	x			
wcsncpy()		x	x			
wcsncspn()		x	x			
wcsftime		x	x			
wcslen()		x	x			
wcsncat()		x	x			
wcsncmp()		x	x			
wcsncpy()		x	x			
wcspbrk()		x	x			x
wcsrchr()		x	x			x
wcsltomb()		x				x
wcsspn()		x	x			
wcsstr()		x				

Funktion	Andere Standards	XPG5	XPG4 Version 2	Erweiterungen		ANSI
				Erweiterung	BS2000	
wcstod()		x	x			x
wcstok()		x	x			
wcstol()		x	x			
wcstoll()						x
wcstombs()		xx	xx			
wcstoul()		x	x			
wcstoull()						x
wcswcs()		x	x			
wcswidth()		x	x			
wcsxfrm		x	x			
wctob()		y				x
wctomb()		xx	xx			
wctrans()		y				x
wctype()		x	x			
wcwidth()		x	x			
wmemchr()		y				x
wmemcmp()		y				x
wmemcpy()		y				x
wmemmove()		y				x
wmemset()		y				x
wprintf()		y				x
write()		xxd	xxd			
writev()		x	x			
wscanf()		y				x
y0()		xx	xx			
y1()		xx	xx			
yn()		xx	xx			

## 2.3 Wahl der Funktionalität

Es besteht die Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen Funktionsumfängen zu wählen. Dabei wird im Folgenden zwischen dem um die POSIX-Funktionalität erweiterten Funktionsumfang und dem im BS2000 (ohne POSIX) zur Verfügung stehenden Funktionsumfang unterschieden, der die BS2000-Funktionalität darstellt.

Diejenigen C-Bibliotheksfunktionen, die die BS2000-Funktionalität zur Verfügung stellen, bilden die Basis der Bibliothek.

Zusätzlich stellen Ihnen die weiteren Funktionen der C-Bibliothek die POSIX-Funktionalität zur Verfügung. Sie können also bei Wahl der erweiterten Funktionalität alle Funktionen der Bibliothek nutzen, d.h. sowohl die BS2000- als auch die zusätzlichen XPG4 Version 2-konformen Funktionen.

Für eine kleine Zahl von Funktionen gibt es im BS2000 und in POSIX unterschiedliche Ausprägungen. Dabei handelt es sich zum einen um Funktionen für die Ein-/Ausgabe und Dateizugriffe (eine Auflistung dieser Funktionen finden Sie auf [Seite 108](#)), zum anderen um Zeitfunktionen, Signalbearbeitungs- und Unterbrechungs-Funktionen sowie die Funktionen `clock()` und `system()`.

Im folgenden ist für beide Varianten des Funktionsumfanges beschrieben, welche Ausprägung jeweils verwendet wird.

### 2.3.1 Um POSIX-Funktionalität erweiterter Funktionsumfang

Wenn Sie ein Programm in der **POSIX-Shell** übersetzen, binden und starten (siehe auch Handbuch „C/C++ POSIX-Kommandos des C- und C++- bzw. C/C++-Compilers“), stehen alle Funktionen der C-Bibliothek zur Verfügung, wie sie im Folgenden aufgelistet sind. Dieser Funktionsumfang wird im Folgenden um **POSIX-Funktionalität** erweiterter Funktionsumfang genannt:

- alle XPG4 Version 2-konformen Funktionen (in der Tabelle auf [Seite 51](#) ff. in der Spalte „XPG4 Version 2“ mit x, y und xx gekennzeichnet)
- alle Funktionen, die als Erweiterung gekennzeichnet sind (in der Tabelle auf [Seite 51](#) ff. in den Spalten „Erweiterung“ und „BS2000“ mit x gekennzeichnet)
- bei den Funktionen, die mit xa gekennzeichnet sind, wird die XPG4 Version 2-konforme Funktionalität zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um folgende Funktionsgruppen:
  - die Zeitfunktionen `clock()`, `ctime()`, `ctime_r()`, `ftime()`, `gmtime()`, `localtime()`, `mktme()`, `time()`
  - die Funktionen zur Prozesssteuerung `abort()`, `alarm()`, `_exit()`, `kill()`, `raise()`, `signal()`

- bei den Funktionen, die in der Tabelle mit xd gekennzeichnet sind, besteht die Möglichkeit, im Einzelfall auf BS2000- oder auf POSIX-Dateien zuzugreifen. Dies kann gesteuert werden, wie es im [Abschnitt „Wahl des Dateisystems und der Systemumgebung“ auf Seite 75](#) beschrieben ist. Zu dieser Gruppe gehört auch die Funktion `system()`, da sie wie die Dateizugriffsfunktionen auf Quellprogrammebene gesteuert werden kann.

Intern wird ein Programm, das in der POSIX-Shell gestartet wurde, mit `fork()` und einer `exec()`-Funktion gestartet und hat damit einen Vaterprozess.

Sie erhalten den um die POSIX-Funktionalität erweiterten Funktionsumfang ebenfalls, wenn Sie das Programm in der **BS2000-Kommandoebene** übersetzen, binden und starten. Dabei müssen Sie jedoch Folgendes beachten:

1. Beim Übersetzen muss Folgendes beachtet werden:
  - a) Zusätzlich zur Bibliothek `$.SYSLNK.C RTE` muss die Bibliothek `$.SYSLIB.POSIX-HEADER` angegeben werden, damit die richtigen Include-Dateien gefunden werden (Option `STD-INCLUDE-LIBRARY`).
  - b) Das Define `_OSD_POSIX` muss gesetzt werden. Dazu wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    - Im Quellcode vor der ersten `#include`-Anweisung Folgendes angeben:

```
#define _OSD_POSIX
```
    - Beim Übersetzungslauf die Option `SOURCE-PROPERTIES` setzen:

```
SOURCE-PROPERTIES=PAR(DEFINE=_OSD_POSIX)
```
2. Beim Binden muss der Bindeschalter `$.SYSLNK.C RTE.POSIX` vorrangig vor der Bibliothek `$.SYSLNK.C RTE` bzw. `$.SYSLNK.C RTE.PARTIAL-BIND` eingebunden werden.

Dieses Programm, das auf der BS2000-Kommandoebene übersetzt, gebunden und gestartet wurde, läuft in einer Task und hat damit keinen Vaterprozess.

### 2.3.2 BS2000-Funktionalität

Wenn Sie in Ihrem Programm nur die BS2000-Funktionalität verwenden wollen, übersetzen Sie das Programm und binden nur die Bibliothek `$.SYSLNK.CRTE` dazu. Die Umgebungsvariable `PROGRAM-ENVIRONMENT= 'SHELL'` darf nicht gesetzt sein.

Wenn Sie nur die BS2000-Funktionalität verwenden ist es sinnvoll, mit dem Handbuch „C-Bibliotheksfunktionen“ [6] zu arbeiten.

Bei Wahl der BS2000-Funktionalität wird nur ein Teil der Bibliothek unterstützt:

- alle XPG4 Version 2-konformen Funktionen, die auch von der bisherigen C-Bibliothek (BS2000) unterstützt wurden (in der Tabelle auf [Seite 51](#) ff. in der Spalte „XPG4“ mit xx gekennzeichnet)
- alle Funktionen, die als Erweiterung mit *BS2000* gekennzeichnet sind (in der Tabelle auf [Seite 51](#) ff. in der Spalte „BS2000“ mit x gekennzeichnet)
- bei den Funktionen, die mit xa gekennzeichnet sind, wird nur die BS2000-Funktionalität zur Verfügung gestellt
- bei den Funktionen, die in der Tabelle mit xd gekennzeichnet sind, kann nur auf BS2000-Dateien zugegriffen werden.

### 2.3.3 Wahl des Dateisystems und der Systemumgebung

Für alle Ein-/Ausgabe- und Dateizugriffsfunktionen, die sowohl POSIX- als auch BS2000-Dateien bearbeiten können und bei denen ein Pfadname als Argument angegeben werden muss, können Sie im Quellcode einzeln festlegen, welcher Dateityp bearbeitet werden soll. Mit der Wahl des Dateityps legen Sie automatisch fest, mit welcher Funktionalität die jeweilige Funktion aufgerufen wird. Dies geschieht zum einen über die Umgebungsvariable `PROGRAM_ENVIRONMENT`, zum anderen durch Einhalten einer bestimmten Syntax auf Quellprogrammebene.

#### 2.3.3.1 Verknüpfung der Ein-/Ausgabeströme

Wenn Sie beim Binden des Programms den POSIX-Bindeschalter angegeben haben und POSIX aktiv ist, werden die Standard-Ein-/Ausgabeströme `stdin`, `stdout` und `stderr` über POSIX geöffnet.

In Batchjobs, Prozeduren oder falls die Umgebungsvariable `PROGRAM_ENVIRONMENT` nicht auf SHELL gesetzt ist, werden die Standard-Ein-/Ausgabeströme über POSIX mit den BS2000-Systemdateien (`SYSDTA`, `SYSOUT`) verknüpft, sonst mit dem Terminal.

Ohne POSIX werden die Standard-Ein-/Ausgabeströme `stdin`, `stdout` und `stderr` direkt mit den BS2000-Systemdateien (`SYSDTA`, `SYSOUT`) verknüpft.

### 2.3.3.2 Umgebungsvariable PROGRAM\_ENVIRONMENT

Mit der Umgebungsvariablen PROGRAM\_ENVIRONMENT kann im BS2000 eingestellt werden, ob Dateinamen oder im Funktionsaufruf `system()` angegebene Kommandos, die kein BS2000- oder POSIX-Präfix haben, als BS2000- oder POSIX-Datei bzw. Kommando interpretiert werden.

Auf der BS2000-Kommandoebene ist PROGRAM\_ENVIRONMENT nicht gesetzt. Zum Setzen der Umgebungsvariablen siehe [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

Beim Start der POSIX-Shell wird PROGRAM\_ENVIRONMENT automatisch auf den Wert SHELL gesetzt, d.h. Dateinamen und Kommandos, die nicht mit "/BS2/" beginnen, werden als POSIX-Dateinamen bzw. -Kommandos interpretiert.

Dateinamen bzw. Kommandos, die den Syntaxregeln der entsprechenden Umgebung widersprechen, werden mit einer Fehlermeldung quittiert.

Existiert die angegebene Datei oder das angegebene Kommando in der gewählten Umgebung nicht, wird dies ebenfalls gemeldet.

#### Explizite Kennzeichnung von Dateinamen als POSIX oder BS2000

Beginnt der Dateiname mit einem Schrägstrich (/), wird der Dateiname als absoluter Pfadname einer POSIX-Datei interpretiert.

Ist der Dateiname in der Form `*POSIX(name)` angegeben, wird er ebenfalls als POSIX-Dateiname interpretiert.

Beginnt der Dateiname mit /BS2/, wird der auf /BS2/ folgende Dateiname als BS2000-Dateiname interpretiert.

#### Explizite Kennzeichnung von Kommandos

Beginnt das im Funktionsaufruf `system()` angegebene Kommando mit /BS2/, wird das auf /BS2/ folgende Kommando als BS2000-Kommando interpretiert.

Ist das Kommando in der Form `*POSIX(kommando)` angegeben, wird es als POSIX-Kommando interpretiert.

### 2.3.3.3 Syntax im Quellprogramm

Wenn eine POSIX-Datei bearbeitet werden soll, geben Sie entweder den absoluten Pfadnamen der Datei an (siehe auch Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]) oder Sie kennzeichnen den Namen mit `*POSIX(dateiname)`.

Wenn eine BS2000-Datei bearbeitet werden soll, kennzeichnen Sie den Dateinamen mit `/BS2/`. Sobald auf eine BS2000-Datei zugegriffen wird, gilt die BS2000-Funktionalität der entsprechenden Funktion. Wenn sie von der XPG4 Version 2-Funktionalität abweicht, ist dies am linken Rand der Beschreibung mit *BS2000* gekennzeichnet.




Bild 1: Steuermöglichkeiten auf Quellcodeebene

Die Funktion `system()` kann auf dieselbe Weise gesteuert werden, nur wird statt eines Dateinamens ein Kommando für die gewünschte Systemumgebung angegeben.

## 2.4 Portabilität

Anwender, die Programme schreiben wollen, die gemäß XPG4-Standard Version 2 portabel sind, müssen das Makro `_XOPEN_SOURCE` setzen und ebenfalls das Makro `_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` auf den Wert 1. Auf diese Weise werden die vom XPG-Standard Version 2 geforderten und ausdrücklich zugelassenen Bezeichner sichtbar gemacht. Diese Makros müssen gesetzt werden, bevor die erste Include-Datei eingebunden wird. Dies kann entweder beim Übersetzungslauf durch Angabe der entsprechenden Compiler-Option erfolgen oder im Quellcode mit `#define`-Anweisungen.

XPG4 Version 2-definierte Bezeichner sind nur dann nicht definiert, wenn die `#undef`-Anweisung angegeben wird (siehe auch [Abschnitt „Funktionen und Makros“ auf Seite 33](#)). Diese `#undef`-Anweisungen müssen nach den `#include`-Anweisungen aufgerufen werden.

Wenn das Makro `_XOPEN_SOURCE` auf 500 gesetzt ist, werden nur die vom XPG4 Version 2-Standard ausdrücklich zugelassenen Bezeichner sichtbar gemacht. Das Makro `_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` wird in dieser Konstellation ignoriert. Wird das Makro `_XOPEN_SOURCE` nicht auf den Wert 500 gesetzt, aber das Makro `_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` auf 1, so sind nur die im erweiterten XPG4 Version 2-Standard enthaltenen Bezeichner sichtbar.

`_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` kann beim Übersetzungslauf definiert werden. Um also maximale Portabilität zu unterstützen, sollte in Anwendungen sichergestellt werden, dass `_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` auf 1 gesetzt ist, indem entweder eine Compileroption benutzt oder eine `#define`-Anweisung vor der ersten `#include`-Anweisung in den Quellcode eingetragen wird.

Anwendungen, die Funktionalität verwenden, die in diesem Handbuch als Erweiterung gekennzeichnet ist (markiert mit *BS2000* oder *Erweiterung*), sind nicht streng XPG4 Version 2- oder ISO C-konform.

Um Programme zu schreiben, die gemäß XPG5-Standard portabel sind, muss das Makro `_XOPEN_SOURCE` auf den Wert 500 gesetzt werden. Das Makro `_XOPEN_SOURCE_EXTENDED` wird in dieser Konstellation ignoriert. In dieser Implementierung sind nicht alle im XPG5-Standard enthaltenen Funktionsgruppen und Include-Dateien realisiert (z.B. gibt es keine asynchrone Ein-/Ausgabe und keine Echtzeitfunktionen). Die entsprechenden Funktionstest-Makros sind in der Include-Datei `<unistd.h>` auf den Wert -1 gesetzt.

## 2.5 Namensraum

Alle Bezeichner, die in diesem Handbuch erwähnt werden, außer `environ`, werden in mindestens einer Include-Datei definiert (siehe auch [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“ auf Seite 197](#)). Wenn `_XOPEN_SOURCE` definiert ist, definiert oder deklariert jede Include-Datei Bezeichner, die möglicherweise mit Bezeichnern der Anwendung in Konflikt geraten. Die Bezeichnermenge, die für die Anwendung sichtbar ist, besteht aus den Bezeichnern, die über die `#include`-Anweisung eingebunden werden, und den zusätzlichen Bezeichnern, die von der Implementierung reserviert sind (siehe auch Handbücher „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]).

## 2.6 Zeichensätze

Die C-Laufzeitbibliothek unterstützt den portablen Zeichensatz von XPG4 Version 2 und in dieser Version als kodierten Zeichensatz nur EBCDIC.

### 2.6.1 Portable Zeichensatz

Jede unterstützte Lokalität bezieht sich auf den portablen Zeichensatz. Er besteht aus 128 Zeichen (7-Bit-Code). Die folgende Tabelle gibt für jedes Zeichen des portablen Zeichensatzes den symbolischen Namen, die zugehörige Glyphe, den Klassennamen der POSIX-Lokalität, die Kodierung im ASCII- und im EBCDIC-Format an:

symbolischer Name	Glyphe	Klasse der POSIX-Lokalität	ASCII		EBCDIC
			dez	hex	hex
<NUL>		control	0	00	00
<SOH>		control	1	01	01
<STX>		control	2	02	02
<ETX>		control	3	03	03
<EOT>		control	4	04	37
<ENQ>		control	5	05	2D
<ACK>		control	6	06	2E
<alert>		control	7	07	2F
<backspace>		control	8	08	16
<tab>		control space blank	9	09	05
<newline>		control space	10	0A	15
<vertical-tab>		control space	11	0B	0B
<form-feed>		control space	12	0C	0C
<carriage-return>		control space	13	0D	0D
<SO>		control	14	0E	0E
<SI>		control	15	0F	0F
<DLE>		control	16	10	10
<DC1>		control	17	11	11
<DC2>		control	18	12	12
<DC3>		control	19	13	13
<DC4>		control	20	14	3C
<NAK>		control	21	15	3D

symbolischer Name	Glyph	Klasse der POSIX-Lokalität	ASCII		EBCDIC
			dez	hex	hex
<SYN>		control	22	16	32
<ETB>		control	23	17	26
<CAN>		control	24	18	18
<EM>		control	25	19	19
<SUB>		control	26	1A	3F
<ESC>		control	27	1B	27
<IS4>		control	28	1C	1C
<IS3>		control	29	1D	1D
<IS2>		control	30	1E	1E
<IS1>		control	31	1F	1F
<space>		space blank	32	20	40
<exclamation-mark>	!	punct	33	21	5A
<quotation-mark>	"	punct	34	22	7F
<number-sign>	#	punct	35	23	7B
<dollar-sign>	\$	punct	36	24	5B
<percent-sign>	%	punct	37	25	6C
<ampersand>	&	punct	38	26	50
<apostrophe>	'	punct	39	27	7D
<left-parenthesis>	(	punct	40	28	4D
<right-parenthesis>	)	punct	41	29	5D
<asterisk>	*	punct	42	2A	5C
<plus-sign>	+	punct	43	2B	4E
<comma>	,	punct	44	2C	6B
<hyphen>	-	punct	45	2D	60
<period>	.	punct	46	2E	4B
<slash>	/	punct	47	2F	61
<zero>	0	digit xdigit	48	30	F0
<one>	1	digit xdigit	49	31	F1
<two>	2	digit xdigit	50	32	F2
<three>	3	digit xdigit	51	33	F3
<four>	4	digit xdigit	52	34	F4
<five>	5	digit xdigit	53	35	F5

symbolischer Name	Glyph	Klasse der POSIX-Lokalität	ASCII		EBCDIC
			dez	hex	hex
<six>	6	digitxdigit	54	36	F6
<seven>	7	digitxdigit	55	37	F7
<eighth>	8	digitxdigit	56	38	F8
<nine>	9	digitxdigit	57	39	F9
<colon>	:	punct	58	3A	7A
&ltsemicolon>	:	punct	59	3B	5E
<less-than-sign>	<	punct	60	3C	4C
<equals-sign>	=	punct	61	3D	7E
<greater-than-sign>	>	punct	62	3E	6E
<question-mark>	?	punct	63	3F	6F
<commercial-at>	@	punct	64	40	7C
<A>	A	upperxdigit	65	41	C1
<B>	B	upperxdigit	66	42	C2
<C>	C	upperxdigit	67	43	C3
<D>	D	upperxdigit	68	44	C4
<E>	E	upperxdigit	69	45	C5
<F>	F	upperxdigit	70	46	C6
<G>	G	upper	71	47	C7
<H>	H	upper	72	48	C8
<I>	I	upper	73	49	C9
<J>	J	upper	74	4A	D1
<K>	K	upper	75	4B	D2
<L>	L	upper	76	4C	D3
<M>	M	upper	77	4D	D4
<N>	N	upper	78	4E	D5
<O>	O	upper	79	4F	D6
<P>	P	upper	80	50	D7
<Q>	Q	upper	81	51	D8
<R>	R	upper	82	52	D9
<S>	S	upper	83	53	E2
<T>	T	upper	84	54	E3
<U>	U	upper	85	55	E4

symbolischer Name	Glyphen	Klasse der POSIX-Lokalität	ASCII		EBCDIC
			dez	hex	hex
<V>	V	upper	86	56	E5
<W>	W	upper	87	57	E6
<X>	X	upper	88	58	E7
<Y>	Y	upper	89	59	E8
<Z>	Z	upper	90	5A	E9
<left-square-bracket>	[	punct	91	5B	BB
<backslash>	\	punct	92	5C	BC
<right-square-bracket>	]	punct	93	5D	BD
<circumflex>	^	punct	94	5E	6A
<underscore>	_	punct	95	5F	6D
<grave-accent>	—	punct	96	60	4A
<a>	a	lower xdigit	97	61	81
<b>	b	lower xdigit	98	62	82
<c>	c	lower xdigit	99	63	83
<d>	d	lower xdigit	100	64	84
<e>	e	lower xdigit	101	65	85
<f>	f	lower xdigit	102	66	86
<g>	g	lower	103	67	87
<h>	h	lower	104	68	88
<i>	i	lower	105	69	89
<j>	j	lower	106	6A	91
<k>	k	lower	107	6B	92
<l>	l	lower	108	6C	93
<m>	m	lower	109	6D	94
<n>	n	lower	110	6E	95
<o>	o	lower	111	6F	96
<p>	p	lower	112	70	97
<q>	q	lower	113	71	98
<r>	r	lower	114	72	99
<s>	s	lower	115	73	A2
<t>	t	lower	116	74	A3
<u>	u	lower	117	75	A4

symbolischer Name	Glyphe	Klasse der POSIX-Lokalität	ASCII		EBCDIC
			dez	hex	hex
<v>	v	lower	118	76	A5
<w>	w	lower	119	77	A6
<x>	x	lower	120	78	A7
<y>	y	lower	121	79	A8
<z>	z	lower	122	7A	A9
<left-curly-bracket>	{	punct	123	7B	FB
<vertical-line>		punct	124	7C	4F
<right-curly-bracket>	}	punct	125	7D	FD
<tilde>	~	punct	126	7E	FF
<DEL>	DEL	control	127	7F	07

Der EBCDIC-Zeichensatz ist ein 8-Bit-Code und umfasst insgesamt 256 Zeichen. Die verschiedenen Varianten des EBCDIC-Zeichensatzes finden Sie im Handbuch „XHCS“ [13].

Die symbolischen Namen des portablen Zeichensatzes werden für die Zuordnung der Zeichensatzkodierung in einer Zeichensatztabelle verwendet.

### Langzeichensatz

Alle Langzeichensätze in einem Prozess bestehen aus Zeichen mit der gleichen Bitanzahl. **Langzeichen** sind nicht zu verwechseln mit **Multibyte-Zeichen**, die aus einer variablen Anzahl von Bytes bestehen können.

In der C-Laufzeitbibliothek werden zwar Funktionen unterstützt, die **Multibyte-Zeichen** behandeln, die tatsächliche Länge eines **Multibyte-Zeichen** beträgt in dieser Version jedoch immer ein Byte (= 8 Bit), da für den Langzeichensatz nur EBCDIC zur Verfügung steht.

## 2.6.2 Zeichenklassen

In der vorherigen Tabelle sind den Zeichen des portablen Zeichensatzes Zeichenklassen zugeordnet, wie sie in der POSIX-Lokalität für die Kategorie `LC_CTYPE` definiert sind. Darüber hinaus sind weitere Zeichenklassen definiert, die Ober- und Untermengen dieser Zeichenklassen darstellen:

Zeichenklasse	Umfang
alpha	upper + lower
blank	Untermenge von space: <blank> und <tab>
cntrl	Steuerzeichen
digit	Dezimalzeichen
graph	alpha + digit + punct + space
lower	Kleinbuchstaben
print	alpha + digit + punct
punct	Interpunktionszeichen
space	Zwischenraumzeichen
tolower	Abbildung von Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben
toupper	Abbildung von Kleinbuchstaben auf Großbuchstaben
upper	Großbuchstaben
xdigit	Zeichenumfang für Hexadezimalzeichen: digit + A-F + a-f

## 2.7 Lokalität

Die Lokalität ist eine Untermenge der Festlegungen für die Laufzeitumgebung. Durch die Lokalität wird das Verhalten von C-Programmen in Bezug auf landesspezifische Konventionen, Normen und Sprachen beeinflusst. Die Lokalität besteht aus einer oder mehreren Kategorien. In XPG4 Version 2-konformen Umgebungen werden folgende Kategorien unterstützt:

- LC\_ALL Beeinflusst alle Werte der aktuellen Lokalität.
- LC\_COLLATE Beeinflusst die Sortierreihenfolge von Zeichen. Jedes Zeichen wird im Verhältnis zu einem anderen Zeichen durch ein Gewicht definiert. Dies hat Auswirkung auf das Verhalten von `strcoll()` und `strxfrm()`.
  - Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_COLLATE`.
  - Im BS2000 heißt die entsprechende Tabelle `COLL/uscol`.
- LC\_CTYPE Beeinflusst die Zuordnung von Zeichen zu Zeichenklassen, die Zuordnung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und andere Zeicheneigenschaften.
  - Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_CTYPE`.
  - Im BS2000 gibt es 3 Tabellen für alle EBCDIC-Zeichen:

Die Klassifizierungstabelle `TYPE/ustyp` ordnet jedes EBCDIC-Zeichen einer bestimmten Zeichenklasse zu. Diese Klasse wird durch folgende Werte dargestellt:

Zeichenklasse	Assembler-Kodierung	C-Kodierung
Großbuchstabe (upper)	X'01'	_U
Kleinbuchstabe (lower)	X'02'	_L
Dezimalziffer (digit)	X'04'	_N
Zwischenraum (space)	X'08'	_S
Sonderzeichen (punct)	X'10'	_P
Steuerzeichen (cntrl)	X'20'	_C
Hexadezimalzeichen (xdigit)	X'40'	_X

Die C-Werte sind in der Include-Datei `ctype.h` definiert.

Die Tabellen für die Umwandlung von Groß- in Kleinbuchstaben `LOWER/uslow` bzw. von Klein- in Großbuchstaben `UPPER/usupp` geben für jedes Zeichen von X'00' bis X'FF' das Ergebniszichen der Umwandlung an. Diese Tabellen werden von den Makros `toupper()` und `tolower()` zur

Umwandlung in Groß- bzw. Kleinbuchstaben verwendet. Die Tabelle braucht nur für die Zeichen belegt sein, die in der Klassifizierungstabelle als Groß- bzw. Kleinbuchstaben klassifiziert sind.

- LC\_MESSAGES** Beeinflusst die Formate von Meldungen.  
 Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_MESSAGES`.  
 Diese Kategorie wird durch die BS2000-Funktionalität nicht unterstützt.
- LC\_MONETARY** Beeinflusst die Formate von monetären Werten.  
 Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_MONETARY`.
- LC\_NUMERIC** Beeinflusst die Darstellung von nichtmonetären numerischen Werten bei formatierter Ein-/Auszabe (`fprintf()`, `fscanf()`) und bei der Umwandlung von Zeichenketten (`atof()`, `strtod()`), sowie die von `localeconv()` gelieferten Werte.  
 Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_NUMERIC`.
- LC\_TIME** Beeinflusst die Darstellung von Datum und Uhrzeit beim Aufruf von `strftime()`.  
 Im POSIX-Subsystem heißt die entsprechende Beschreibungsdatei `/usr/lib/locale/locale/LC_TIME`.

Diese Lokalitätskategorien sind auch als Umgebungsvariablen definiert.

Die XPG4 Version 2-konformen Kommandos (z.B. POSIX-Kommandos) werden in ihrem Verhalten durch die aktuelle Lokalität beeinflusst (siehe [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#) und Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]). Mit den C-Bibliotheksfunktionen `setlocale()` und `localeconv()` kann die aktuelle Lokalität zur Laufzeit eines C-Programms geändert werden, andere C-Bibliotheksfunktionen werden von der aktuellen Lokalität beeinflusst:

<code>atof()</code>	<code>isalnum()</code>	<code>isalpha()</code>	<code>isascii()</code>	<code>iscntrl()</code>
<code>isdigit()</code>	<code>isgraph()</code>	<code>islower()</code>	<code>isprint()</code>	<code>ispunct()</code>
<code>isspace()</code>	<code>isupper()</code>	<code>isxdigit()</code>	<code>localeconv()</code>	<code>setlocale()</code>
<code>strcoll()</code>	<code>strftime()</code>	<code>strtod()</code>	<code>strxfrm()</code>	<code>tolower()</code>
<code>toupper()</code>	<code>wctomb()</code>	<code>wcstombs()</code>		

Die C-Laufzeitbibliothek stellt einige vordefinierte Lokalitäten zur Verfügung (siehe [Abschnitt „Vordefinierte Lokalitäten“ auf Seite 88](#)). Der Benutzer kann aber auch eigene Lokalitäten definieren (siehe [Abschnitt „Benutzerspezifische Lokalitäten“ auf Seite 103](#)).

Für die Unterstützung des Euros stellt Ihnen CRTE die vordefinierten Lokalitäten De.EDF04F und De.EDF04F@euro zur Verfügung. Diese beiden Lokalitäten unterscheiden sich nur in der Kategorie LC\_MONETARY, die für die Lokalität De.EDF04F die deutsche Mark (DM) darstellt, für die Lokalität De.EDF04F@euro den Euro.

Wenn der Wert einer Lokalitätsumgebungsvariablen mit einem Schrägstrich (/) beginnt, wird er als Pfadname für die Lokalitätsdefinition interpretiert.

Anwendungen können die aktuelle Lokalität durch einen `setlocale`-Aufruf ändern, d.h. mit einer anderen vordefinierten Lokalität besetzen. Wird die Funktion mit einer leeren Zeichenkette für `locale` aufgerufen, wird der Wert der Umgebungsvariablen ausgewertet, die durch das `category`-Argument angegeben ist:

```
setlocale(LC_ALL, "");
```

In diesem Fall werden alle Kategorien durch die entsprechenden Umgebungsvariablen bestimmt. Wenn die Umgebungsvariable nicht gesetzt ist oder eine leere Zeichenkette enthält, wird die Umgebung ausgewertet (siehe auch [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)).

## 2.7.1 Vordefinierte Lokalitäten

In der C-Laufzeitbibliothek sind folgende Lokalitäten vordefiniert:

Lokalität	für BS2000-Funktionalität	für XPG4 Version 2-Funktionalität
POSIX	x	x
C	x	x
GERMANY	x	-
V1CTYPE	x	-
De.EDF04F	x	
De.EDF04F@euro	x	
V2CTYPE	x	-

Die vordefinierten Lokalitäten werden einem Programmmodul beim Binden hinzugefügt. Bei einem `setlocale`-Aufruf wird ein Zugriffszeiger auf die angegebene Lokalität gesetzt. Sie ist damit die aktuelle Lokalität für den Prozess.

### 2.7.1.1 Lokalitätsdateien

Im POSIX-Dateisystem sind die Lokalitäten, die für die XPG4 Version 2-Funktionalität vordefiniert sind, im Dateiverzeichnis `/usr/lib/locale` abgelegt und zwar gemäß folgender Konvention: `/usr/lib/locale/locale/category`.

### 2.7.1.2 POSIX- oder C-Lokalität

Alle XPG4 Version 2-konformen Systeme unterstützen die POSIX-Lokalität, die auch als C-Lokalität bekannt ist. Für C-Programme ist die POSIX-Lokalität bei Programmstart die voreingestellte Lokalität, wenn `setlocale()` nicht aufgerufen wird.

Es gibt die POSIX-Lokalitäten C, De, De.EDF04F, De\_DE.EDF04, De.EDF04@euro, De\_DE.EDF04@EU, En\_US.EDF04 oder POSIX. Für die POSIX-Lokalität sind die einzelnen Kategorien wie folgt definiert:

**LC\_COLLATE** Die Sortierreihenfolge entspricht für die in der [Tabelle auf Seite 80](#) angegebenen Zeichen der dort angegebenen Reihenfolge. Dies betrifft nur die Funktionen `strcoll()` und `strxfrm()`.

**LC\_CTYPE** Die Klassifizierung entspricht der EBCDIC-Definition der einzelnen Zeichen (EBCDIC.DF.03-IRV, internationale Version).

**LC\_NUMERIC** Die in `localeconv()` definierten Komponenten haben folgende Werte:

localeconv-Komponente	Wert der POSIX-Lokalität
decimal_point	"<period>"
thousands_sep	""
grouping	""

**LC\_MESSAGES** Die in `langinfo.h` definierten Konstanten haben folgende Werte:

langinfo-Konstante	Wert
YESEXPR	"^ [yY] "
NOEXPR	"^ [nN] "
YESSTR	"yes"
Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.	
NOSTR	"no"
Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.	

**LC\_MONETARY** Die in `localeconv()` definierten Komponenten haben folgende Werte:

localeconv-Komponente	Wert
int_curr_symbol	""
currency_symbol	""
mon_decimal_point	""
mon_thousands_sep	""
mon_grouping	""
positive_sign	""

localeconv-Komponente	Wert
negative_sign	""
int_frac_digits	{CHAR_MAX}
frac_digits	{CHAR_MAX}
p_cs_precedes	{CHAR_MAX}
n_cs_precedes	{CHAR_MAX}
p_sep_by_space	{CHAR_MAX}
n_sep_by_space	{CHAR_MAX}
p_sign_pos	{CHAR_MAX}
n_sign_pos	{CHAR_MAX}

LC\_TIME

Die in langinfo.h definierten Konstanten haben folgende Werte:

langinfo-Konstante	Wert
D_T_FMT	"%a %b %e %H:%M:%S %Y"
D_FMT	"%m/%d/%y"
T_FMT	"%H:%M:%S"
AM_STR	"AM"
PM_STR	"PM"
T_FMT_AMPM	"%I :%M :%S %p"
DAY_1	"Sunday"
DAY_2	"Monday"
DAY_3	"Tuesday"
DAY_4	"Wednesday"
DAY_5	"Thursday"
DAY_6	"Friday"
DAY_7	"Saturday"
ABDAY_1	"Sun"
ABDAY_2	"Mon"
ABDAY_3	"Tue"
ABDAY_4	"Wed"
ABDAY_5	"Thu"
ABDAY_6	"Fri"
ABDAY_7	"Sat"
MON_1	"January"
MON_2	"February"

langinfo-Konstante	Wert
MON_3	"March"
MON_4	"April"
MON_5	"May"
MON_6	"June"
MON_7	"July"
MON_8	"August"
MON_9	"September"
MON_10	"October"
MON_11	"November"
MON_12	"December"
ABMON_1	"Jan"
ABMON_2	"Feb"
ABMON_3	"Mar"
ABMON_4	"Apr"
ABMON_5	"May"
ABMON_6	"Jun"
ABMON_7	"Jul"
ABMON_8	"Aug"
ABMON_9	"Sep"
ABMON_10	"Oct"
ABMON_11	"Nov"
ABMON_12	"Dec"

### 2.7.1.3 V1CTYPE

Diese Lokalität wird mit "V1CTYPE" oder LC\_C\_V1CTYPE bezeichnet. Sie entspricht im Wesentlichen der Lokalität "C". Es gibt nur bezüglich der Klassifizierung von Zeichen (Kategorie LC\_CTYPE) folgende Unterschiede:

In der Lokalität "V1CTYPE" gehören die Zeichen X'8B', X'8C', X'8D' zur Zeichenklasse lower, die Zeichen X'AB', X'AC', X'AD' zur Zeichenklasse upper und die Zeichen X'00' und X'D0' zur Zeichenklasse punct. In der Lokalität "C" gehören diese Zeichen zur Zeichenklasse cntrl.

### 2.7.1.4 V2CTYPE

Diese Lokalität wird mit "V2CTYPE" oder LC\_C\_V2CTYPE bezeichnet. Sie entspricht im Wesentlichen der Lokalität "C". Es gibt nur bezüglich der Sortierreihenfolge von Zeichen (Kategorie LC\_COLLATE) den folgenden Unterschied: Die Sortierreihenfolge entspricht der des EBCDIC-Zeichensatzes.

### 2.7.1.5 GERMANY

Für den deutschen Sprachraum steht eine länderspezifische Lokalität zur Verfügung. Diese Lokalität wird mit "GERMANY" oder LC\_C\_GERMANY bezeichnet. In Abweichung zur POSIX-Lokalität gelten folgende Werte:

LC\_CTYPE Die Zeichen ä (X'FB'), ö (X'4F'), ü (X'FD'), ß (X'FF') gehören zur Zeichenklasse lower.

Die Zeichen Ä (X'BB'), Ö (X'BC') und Ü (X'BD') gehören zur Zeichenklasse upper.

Beim Umwandeln von Kleinbuchstaben in Großbuchstaben (toupper(), strupper()) bleibt das Zeichen ß (X'FF') unverändert.

LC\_MONETARY Internationales Währungssymbol (int\_curr\_symbol): "EUR"

Lokales Währungssymbol (currency\_symbol): "€"

Dezimalpunkt (mon\_decimal\_point): ","

LC\_TIME Für Wochentags- und Monatsnamen wird die deutsche Sprache verwendet.

Die Datumsdarstellung entspricht den im deutschen Sprachraum üblichen Konventionen:

*wochentagsname, tag. monatsname jahr*

Beispiel:

Donnerstag, 25. Juli 1991

### 2.7.1.6 De.EDF04F und De.EDF04F@euro

Diese beiden Lokalitäten unterstützen die Bearbeitung von Dateien und Texten, die das Euro-Zeichen enthalten.

Die zugrundeliegenden Konvertierungstabellen sind in beiden Lokalitäten kompatibel auf einen 8-Bit Code erweitert, der auch das Euro-Zeichen enthält. Die Konvertierungstabellen basieren dabei auf dem ASCII-Code ISO 8859-15 bzw. dem EBCDIC-Code EDF04F. Die beiden Lokalitäten unterscheiden sich nur in der Kategorie LC\_MONETARY.

#### LC\_CTYPE

Zu welcher Basisklasse jedes Zeichen gehört, ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<NUL>		control	00	00
<SOH>		control	01	01
<STX>		control	02	02
<ETX>		control	03	03
<EOT>		control	04	37
<ENQ>		control	05	2D
<ACK>		control	06	2E
<alert>		control	07	2F
<backspace>		control	08	16
<tab>		control space blank	09	05
<newline>		control space	0A	15
<vertical-tab>		control space	0B	0B
<form-feed>		control space	0C	0C
<carriage-return>		control space	0D	0D
<SO>		control	0E	0E
<SI>		control	0F	0F
<DLE>		control	10	10
<DC1>		control	11	11
<DC2>		control	12	12
<DC3>		control	13	13
<DC4>		control	14	3C
<NAK>		control	15	3D
<SYN>		control	16	32
<ETB>		control	17	26
<CAN>		control	18	18

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<EM>		control	19	19
<SUB>		control	1A	3F
<ESC>		control	1B	27
<IS4>		control	1C	1C
<IS3>		control	1D	1D
<IS2>		control	1E	1E
<IS1>		control	1F	1F
<space>		space blank	20	40
<exclamation-mark>	!	punct	21	5A
<quotation-mark>	"	punct	22	7F
<number-sign>	#	punct	23	7B
<dollar-sign>	\$	punct	24	5B
<percent-sign>	%	punct	25	6C
<ampersand>	&	punct	26	50
<apostrophe>	,	punct	27	7D
<left-parenthesis>	(	punct	28	4D
<right-parenthesis>	)	punct	29	5D
<asterisk>	*	punct	2A	5C
<plus-sign>	+	punct	2B	4E
<comma>	,	punct	2C	6B
<hyphen>	-	punct	2D	60
<period>	.	punct	2E	4B
<slash>	/	punct	2F	61
<zero>	0	digit xdigit	30	F0
<one>	1	digit xdigit	31	F1
<two>	2	digit xdigit	32	F2
<three>	3	digit xdigit	33	F3
<four>	4	digit xdigit	34	F4
<five>	5	digit xdigit	35	F5
<six>	6	digit xdigit	36	F6
<seven>	7	digit xdigit	37	F7
<eight>	8	digit xdigit	38	F8
<nine>	9	digit xdigit	39	F9

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
colon	:	punct	3A	7A
<semicolon>	;	punct	3B	5E
<less-than-sign>	<	punct	3C	4C
<equals-sign>	=	punct	3D	7E
<greater-than-sign>	>	punct	3E	6E
<question-mark>	?	punct	3F	6F
<commercial-at>	@	punct	40	7C
<A>	A	upper xdigit	41	C1
<B>	B	upper xdigit	42	C2
<C>	C	upper xdigit	43	C3
<D>	D	upper xdigit	44	C4
<E>	E	upper xdigit	45	C5
<F>	F	upper xdigit	46	C6
<G>	G	upper	47	C7
<H>	H	upper	48	C8
<I>	I	upper	49	C9
<J>	J	upper	4A	D1
<K>	K	upper	4B	D2
<L>	L	upper	4C	D3
<M>	M	upper	4D	D4
<N>	N	upper	4E	D5
<O>	O	upper	4F	D6
<P>	P	upper	50	D7
<Q>	Q	upper	51	D8
<R>	R	upper	52	D9
<S>	S	upper	53	E2
<T>	T	upper	54	E3
<U>	U	upper	55	E4
<V>	V	upper	56	E5
<W>	W	upper	57	E6
<X>	X	upper	58	E7
<Y>	Y	upper	59	E8
<Z>	Z	upper	5A	E9

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<left-square-bracket>	[	punct	5B	BB
<backslash>	\	punct	5C	BC
<right-square-bracket>	]	punct	5D	BD
<circumflex>	^	punct	5E	6A
<underscore>	_	punct	5F	6D
<grave-accent>	`	punct	60	4A
<a>	a	lower xdigit	61	81
<b>	b	lower xdigit	62	82
<c>	c	lower xdigit	63	83
<d>	d	lower xdigit	64	84
<e>	e	lower xdigit	65	85
<f>	f	lower xdigit	66	86
<g>	g	lower	67	87
<h>	h	lower	68	88
<i>	i	lower	69	89
<j>	j	lower	6A	91
<k>	k	lower	6B	92
<l>	l	lower	6C	93
<m>	m	lower	6D	94
<n>	n	lower	6E	95
<o>	o	lower	6F	96
<p>	p	lower	70	97
<q>	q	lower	71	98
<r>	r	lower	72	99
<s>	s	lower	73	A2
<t>	t	lower	74	A3
<u>	u	lower	75	A4
<v>	v	lower	76	A5
<w>	w	lower	77	A6
<x>	x	lower	78	A7
<y>	y	lower	79	A8
<z>	z	lower	7A	A9
<left-curly-bracket>	{	punct	7B	FB

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<vertical-line>		punct	7C	4F
<right-curly-bracket>	}	punct	7D	FD
<tilde>	~	punct	7E	FF
<DEL>	DEL	control	7F	07
<sc00>			80	20
<sc01>			81	21
<sc02>			82	22
<sc03>			83	23
<sc04>			84	24
<sc05>		control	85	25
<sc06>			86	06
<sc07>			87	17
<sc08>			88	28
<sc09>			89	29
<sc0a>			8A	2A
<sc0b>			8B	2B
<sc0c>			8C	2C
<sc0d>			8D	09
<sc0e>			8E	0A
<sc0f>			8F	1B
<sc10>			90	30
<sc11>			91	31
<sc12>			92	1A
<sc13>			93	33
<sc14>			94	34
<sc15>			95	35
<sc16>			96	36
<sc17>			97	08
<sc18>			98	38
<sc19>			99	39
<sc1a>			9A	3A
<sc1b>			9B	3B
<sc1c>			9C	04

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<sc1d>			9D	14
<sc1e>			9E	3E
<sc1f>			9F	5F
<nnbsp>	NBSP		A0	41
<revexcl>	¡	punct	A1	AA
<cent>	¢	punct	A2	B0
<pound>	£	punct	A3	B1
<euro>	€	punct	A4	9F
<yen>	¥	punct	A5	B2
<CARON-S>	Š	upper	A6	D0
<section>	§	punct	A7	B5
<caron-s>	š	lower	A8	79
<copyright>	©	punct	A9	B4
<fem-ord>	ª	punct	AA	9A
<ang_q_l>	«	punct	AB	8A
<not>	¬	punct	AC	BA
<shy>	SHY	punct	AD	CA
<register>	®	punct	AE	AF
<macron>	—	punct	AF	A1
<degree>	°	punct	B0	90
<plu-min>	±	punct	B1	8F
<sup-two>	²	punct	B2	EA
<sup-three>	³	punct	B3	FA
<CARON-Z>	Ž	upper	B4	BE
<micro>	µ	punct	B5	A0
<pilcrow>	¶	punct	B6	B6
<mid-dot>	·	punct	B7	B3
<caron-z>	ž	lower	B8	9D
<sup-one>	¹	punct	B9	DA
<mas-ord>	º	punct	BA	9B
<ang-q-r>	»	punct	BB	8B
<OE>	Œ	upper	BC	B7
<oe>	œ	lower	BD	B8

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<DIA-Y>	Ý	upper	BE	B9
<revquest>	¿	punct	BF	AB
<GRAVE-A>	À	upper	C0	64
<ACUTE-A>	Á	upper	C1	65
<CIRC-A>	Â	upper	C2	62
<TILDE-A>	Ã	upper	C3	66
<DIA-A>	Ä	upper	C4	63
<RING-A>	Å	upper	C5	67
<AE>	Æ	upper	C6	9E
<CEDIL-C>	Ç	upper	C7	68
<GRAVE-E>	È	upper	C8	74
<ACUTE-E>	É	upper	C9	71
<CIRC-E>	Ê	upper	CA	72
<DIA-E>	Ë	upper	CB	73
<GRAVE-I>	Ì	upper	CC	78
<ACUTE-I>	Í	upper	CD	75
<CIRC-I>	Î	upper	CE	76
<DIA-I>	Ï	upper	CF	77
<ETH>	Ð	upper	D0	AC
<TILDE_N>	Ñ	upper	D1	69
<GRAVE-O>	Ò	upper	D2	ED
<ACUTE-O>	Ó	upper	D3	EE
<CIRC-O>	Ô	upper	D4	EB
<TILDE_O>	Õ	upper	D5	EF
<DIA-O>	Ö	upper	D6	EC
<multiply>	×	punct	D7	BF
<SLASH-O>	Ø	upper	D8	80
<GRAVE-U>	Ù	upper	D9	E0
<ACUTE-U>	Ú	upper	DA	FE
<CIRC-U>	Û	upper	DB	DD
<DIA-U>	Ü	upper	DC	FC
<ACUTE-Y>	Ý	upper	DD	AD
<THORN>	Þ	upper	DE	8E

Symbolischer Name	Glyphe	Klasse (n)	ASCII	EBCDIC
<sharp-s>	ß	lower	DF	59
<grave-a>	à	lower	E0	44
<acute-a>	á	lower	E1	45
<circ-a>	â	lower	E2	42
<tilde-a>	ã	lower	E3	46
<dia-a>	ä	lower	E4	43
<ring-a>	å	lower	E5	47
<ae>	æ	lower	E6	9C
<cedil-c>	ç	lower	E7	48
<grave-e>	è	lower	E8	54
<acute-e>	é	lower	E9	51
<circ-e>	ê	lower	EA	52
<dia-e>	ë	lower	EB	53
<grave-i>	ì	lower	EC	58
<acute-i>	í	lower	ED	55
<circ-i>	î	lower	EE	56
<dia-i>	ĩ	lower	EF	57
<eth>	ð	lower	F0	8C
<tilde-n>	ñ	lower	F1	49
<grave-o>	ò	lower	F2	CD
<acute-o>	ó	lower	F3	CE
<circ-o>	ô	lower	F4	CB
<tilde-o>	õ	lower	F5	CF
<dia-o>	ö	lower	F6	CC
<divide>	÷	punct	F7	E1
<slash-o>	ø	lower	F8	70
<grave-u>	ù	lower	F9	C0
<acute-u>	ú	lower	FA	DE
<circ-u>	û	lower	FB	DB
<dia-u>	ü	lower	FC	DC
<acute-y>	ý	lower	FD	8D
<thorn>	þ	lower	FE	AE
<dia-y>	ÿ	lower	FF	DF

Die weiteren Klassen sind definiert wie folgt:

alpha	Das Zeichen gehört zur Klasse upper oder lower.
alnum	Das Zeichen gehört zur Klasse alpha oder digit.
print	Das Zeichen gehört zur Klasse alnum oder punct oder es handelt sich um das Zeichen <space>.
graph	Das Zeichen gehört zur Klasse alnum oder punct.

Die Abbildungen toupper und tolower zeigen das gewohnte Verhalten:  
 <XYZ> wird zu <xyz> und <xyz> wird zu <XYZ>.

#### LC\_COLLATE

Für die Sortierreihenfolge werden analog zu der Implementierung unter UNIX nur die Zeichen des 7-bit-Codes sowie die im Deutschen verwendeten Umlaute berücksichtigt. Die Umlaute werden ihrem Basisvokal gleichgestellt; in ihrem Sekundärgewicht folgen die Umlaute auf den jeweiligen Basisvokal.

Das Zeichen 'ß' hat den ASCII-Wert X'DF' (EBCDIC: X'59').

Ansonsten entspricht die Reihenfolge der des ASCII-Zeichensatzes.

#### LC\_NUMERIC

decimal_point:	"."
thousand_sep:	"."
grouping:	0;0

#### LC\_TIME

Für Wochentags- und Monatsnamen wird die deutsche Sprache verwendet.

Die abgekürzten Wochentagsnamen sind: So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa.

Die abgekürzten Monatsnamen sind: Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez.

am\_pm: "AM", "PM"

Datums- und Zeitdarstellung (%c) d\_t\_fmt: "%a %d.%h.%Y, %T, %Z"

Datumsdarstellung (%x) d\_fmt: "%d.%m.%y"

Zeitdarstellung (%X) t\_fmt: "%T %Z"

12-Stunden-Zeitdarstellung (%r) t\_fmt\_ampm: "%T:%M:%S:%p"

time\_fmt: "%H.%M:%S"

day\_fmt: "&d.%m"

full\_day: "%a %e.%b"

ar\_date: "%b %d %H:%M %Y"

last\_date: "%a %e.%b %H:%M"

```

ls_date: "%h %e %H:%M"
ls_date2: "%h %e %Y"
ps_date: "%d.%b"
su_date: "%d.%m %H:%M"
tar_date: "%e.%b %H:%M %Y"
diff_date: "%a %e.%b.%Y, %T"

```

## LC\_MESSAGES

yesstring	"ja"
nostr	"nein"
quitstr	"abbrechen"
noexpr	"^[_N]"
yesexpr	"^[_J]"
quitexpr	"^[_A]"

## LC\_MONETARY

Element	De.EDF04F	De.EDF04F@euro
int_curr_symbol	"DEM"	"EUR"
currency_symbol	"DM"	"€"
mon_decimal_point	"."	"."
mon_thousands_sep	"."	"."
mon_grouping	3;3	3;3
positive_sign	""	""
negativ_sign	"_"	"_"
int_frac_digits	2	2
frac_digits	2	2
p_cs_precedes	0	0
p_sep_by_space	1	1
n_cs_precedes	0	0
n_sep_by_space	1	1
p_sign_posn	1	1
n_sign_posn	1	1

## 2.7.2 Benutzerspezifische Lokalitäten

Der Benutzer kann eigene Lokalitäten definieren.

Dazu stellt die Bibliothek `$.SYSLNK.CRTE` zwei Quellprogrammelemente (Typ S) mit den Namen `USLOCC` und `USLOCA` bereit. `USLOCC` ist ein C-Quellprogramm, `USLOCA` ist ein Assembler-Quellprogramm. Die beiden Quellprogramme sind für die Erzeugung von benutzerspezifischen Lokalitäten gleichwertig.

Die Quellprogramme legen die Daten für die einzelnen Lokalitätskategorien fest und sind mit den Daten der POSIX-Lokalität vorbelegt (siehe [Abschnitt „POSIX- oder C-Lokalität“ auf Seite 89](#)). Diese Daten können auf die gewünschten Werte geändert werden.

Außerdem sind in den Quellprogrammen folgende Änderungen vorzunehmen:

- In den Quellprogrammen ist eine Adressstabelle mit dem Namen `USERLOC` definiert. Dieser Name muss auf einen vom Benutzer festzulegenden Namen geändert werden. Dieser Name muss ein gültiger Entryname sein.
- Im C-Quellprogramm braucht dazu nur der Name `USERLOC` mit einer `#define`-Anweisung modifiziert zu werden. Im Assembler-Quellprogramm muss der Name `USERLOC` in der Definitionszeile der Tabelle und in der `ENTRY`-Anweisung modifiziert werden.
- Der vom Benutzer modifizierte Name wird beim Aufruf von `setlocale()` als *locale*-Argument zur Kennzeichnung der benutzerspezifischen Lokalität verwendet.

Die modifizierten Quellprogramme können mit dem C/C++-Compiler bzw. mit dem Assembler (auch `ASSGEN`) übersetzt werden. Wird das Modul nicht in der Bibliothek `$.SYSLNK.CRTE`, sondern in einer anderen PLAM-Bibliothek abgelegt, muss diese Bibliothek vor Start des C-Programms mit folgendem ADD-FILE-LINK-Kommando zugewiesen werden:

```
/ADD-FILE-LINK LINK-NAME=IC@LOCAL,FILE-NAME=bibliothek
```

## 2.8 Umgebungsvariablen

Die Umgebungsvariablen - auch Shell-Variablen genannt -, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, beeinflussen das Verhalten von Kommandos, Funktionen und Anwendungen. Es gibt Umgebungsvariablen, die nur für die Kommandos von Interesse sind (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2] unter dem Stichwort „Shell-Variable“). Wenn ein Prozess mit der Ausführung beginnt, stellen die `exec`-Funktionen einen Vektor von Zeichenketten zur Verfügung, der **Umgebung** genannt wird (siehe `exec`). Auf diesen Vektor wird durch die folgende externe Variable gezeigt:

```
extern char **environ;
```

Entsprechend dem XPG4 Version 2-Standard haben diese Zeichenketten die Form `"name=value"`, z.B. `"PATH=/sbin:/usr/sbin"`.

Anwendungen können eigene Umgebungsvariablen definieren, wobei die Namenskonventionen eingehalten werden müssen (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

### Vorbesetzung der Umgebungsvariablen vom BS2000 aus

Sie haben die Möglichkeit, Umgebungsvariablen vom BS2000 aus vorzubesetzen, indem Sie eine SDF-P-Variablenstruktur mit dem Namen `SYSPOSIX` als Struktur definieren (siehe Handbuch „SDF-P“ [9]). Wenn die Variable `SYSPOSIX.name` den Wert `value` hat, wird die Zeichenkette `"name=value"` in den globalen Datenbereich des Programms geschrieben, wobei jedoch nur Variablen vom Typ String berücksichtigt werden.

Die SDF-P-Variablenstruktur kann über den Parameter `Scope` als Prozedur oder Task deklariert werden. Taskvariablen werden immer gefunden, Prozedurvariablen überschreiben die Taskvariablen eventuell.

Auf der BS2000-Kommandoebene können nur Großbuchstaben für Variablennamen verwendet werden. Bindestriche in Namen der SDF-P-Variablen werden in Unterstriche umgewandelt. Aus `SYSPOSIX.LC-NAME` wird also z.B. die Zeichenkette `"LC_NAME=..."`.

### Umgebungsvariablen für die Internationalisierung

Ein internationalisiertes Programm macht keine festen Annahmen über die Umgebung, in der es abläuft. Es ermittelt die konkrete Umgebung, in der es abläuft, aus Umgebungsvariablen.

So wird z.B. die Umgebung für die Darstellung von Ausgaben aus den Umgebungsvariablen `LANG` und `LC_xxx` ermittelt, während die Funktionen zur Bearbeitung von Meldungskatalogen die Umgebungsvariable `NLSPATH` auswerten.

Folgende Umgebungsvariablen für die Internationalisierung werden unterstützt:

LANG	Bestimmt die Lokalität für sprach- und kulturspezifische Eigenheiten und den kodierten Zeichensatz, wenn LC_ALL oder andere Umgebungsvariablen für die Lokalität nicht definiert sind. LANG kann von Anwendungen z.B. für das Format von Fehlermeldungen, Sortierreihenfolgen oder Datumsdarstellungen genutzt werden. Der Wert der Umgebungsvariablen hat folgendes Format:  <code>LANG=sprache[_gebiet[.zeichensatz]]</code>
	Ein Benutzer aus Österreich, der Deutsch spricht und ein Terminal mit dem ISO 8859/1-Zeichensatz verwendet, stellt die Variable LANG auf den folgenden Wert:  <code>LANG=De_A.88591</code>
	Auf diese Weise sollte es einem Benutzer möglich sein, entsprechende Meldungskataloge zu finden, vorausgesetzt, sie existieren.
	Besondere Sprach-Operationen werden zur Laufzeit durch den Aufruf von <code>setlocale()</code> initialisiert. Normalerweise werden die Sprach-Anforderungen des Benutzers, wie durch die Umgebungsvariable LANG angegeben, durch den nachfolgenden Aufruf von <code>setlocale()</code> zur internationalen Umgebung des Programms gebunden:
	<code>setlocale (LC_ALL, "");</code>
LC_ALL	Auf X/Open-Systemen ist diese Form eines Aufrufs von <code>setlocale()</code> definiert, um die internationale Umgebung des Programms aus den zugehörigen Umgebungsvariablen zu initialisieren. LC_ALL spricht die gesamte internationale Umgebung des Programms an und LANG stellt die notwendigen Voreinstellungen zur Verfügung, wenn eine oder mehrere der kategorie-spezifischen Variablen nicht gesetzt oder gleich der leeren Zeichenkette sind.
LC_COLLATE	Diese Kategorie gibt die verwendete Sortierfolge an. Die diesbezüglichen Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die von dem Kommando <code>colltbl()</code> erzeugt wird. Diese Umgebungsvariable beeinflusst <code>strcoll()</code> und <code>strxfrm()</code> .
LC_CTYPE	Diese Kategorie legt die Klassifikation von Zeichen, die Umwandlung von Zeichen und die Größe von Multibyte-Zeichen fest. Die diesbezüglichen Informationen werden in einer Datenbank gespeichert, die von dem Kommando <code>chrtbl()</code> erzeugt wird. Die Standardvereinbarung für C entspricht der 7-Bit-Zeichenmenge. Diese Umgebungsvariable wird von <code>ctype()</code> , <code>mbchar()</code> und vielen Kommandos verwendet, z.B. die Kommandos <code>cat</code> , <code>ed</code> , <code>ls</code> und <code>vi</code> .

- LC\_MESSAGES Diese Kategorie gibt die Sprache an, die vom Meldungskatalog verwendet wird. Zum Beispiel kann eine Anwendung je einen Meldungskatalog mit französischen Meldungen und mit deutschen Meldungen haben.
- LC\_MONETARY Diese Kategorie spezifiziert die Währungssymbole und Trennzeichen für eine bestimmte Umgebung. Diese Umgebungsvariable wird von `localeconv()` verwendet.
- LC\_NUMERIC Diese Kategorie gibt die Trennzeichen für Dezimalstellen und Tausenderstellen an. Diese Umgebungsvariable wird von `localeconv()`, `printf()` und `strtod()` verwendet.
- LC\_TIME Diese Kategorie spezifiziert Datums- und Zeitformate.
- NLSPATH Die Umgebungsvariable NLSPATH liefert sowohl die Position von Meldungskatalogen in der Form eines Suchpfads, als auch die Namenskonventionen, die mit den Meldungskatalogen verknüpft sind. Zum Beispiel:
- ```
NLSPATH=/nlslib/%L/%N.cat:/nlslib/%N/%L
```
- Das Metazeichen % zeigt ein Substitutionsfeld an, wobei %L die aktuelle Einstellung der Umgebungsvariablen LANG (siehe unten) ersetzt und %N den Wert des Parameters *name* ersetzt, der an `catopen()` übergeben wird. Im obigen Beispiel sucht `catopen()` daher zuerst in `/nlslib/$LANG/name.cat` und dann in `/nlslib/name/$LANG` nach dem angegebenen Meldungskatalog.
- NLSPATH wird üblicherweise systemweit eingestellt (z.B. in `/etc/profile`) und macht daher die Positionierungs- und Namenskonventionen für die Meldungskataloge sowohl für die Programme als auch für die Benutzer transparent.

Der komplette Satz der Metazeichen umfasst folgende Symbole:

| Metazeichen | Bedeutung                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| %N          | Wert des Namensparameters, der an <code>catopen()</code> übergeben wird |
| %L          | Wert von LANG                                                           |
| %l          | Wert des Sprachenelements aus LANG                                      |
| %t          | Wert des Landelements aus LANG                                          |
| %c          | Wert des Zeichensatzelements aus LANG                                   |
| %%          | das Zeichen %                                                           |

Das Verhalten der Sprachinformations-Funktion `n1_langinfo()` wird ebenfalls durch die Belegungen dieser Umgebungsvariablen beeinflusst (siehe auch `langinfo.h`).

LC\_COLLATE, LC\_CTYPE, LC\_MONETARY, LC\_NUMERIC und LC\_TIME sind so definiert, dass sie ein zusätzliches Feld *@modifikator* akzeptieren, welches es dem Benutzer erlaubt, einen besonderen Fall eines Umgebungsdatums innerhalb einer speziellen Kategorie auszuwählen (zum Beispiel, um das Wörterbuch entgegengesetzt zur Sortierreihenfolge der Zeichen zu definieren). Die Syntax dieser Umgebungsvariablen lautet daher:

```
[sprache[_gebiet[.zeichensatz]]][@modifikator]]
```

Wenn zum Beispiel ein Benutzer mit dem System in französisch kommunizieren will, aber deutsche Textdateien sortieren muss, so könnten LANG und LC\_COLLATE möglicherweise folgendermaßen definiert sein:

```
LANG=Fr_FR  
LC_COLLATE=De_DE
```

Dies könnte noch erweitert werden, um zum Beispiel die Wörterbuch-Sortierung durch die Verwendung des Felds *@modifikator* auszuwählen:

```
LC_COLLATE=De_DE@dict
```

Zur Laufzeit werden diese Werte zur internationalen Umgebung des Programms gebunden, indem `setlocale()` aufgerufen wird.

## 2.9 Dateibearbeitung

Mit den C-Bibliotheksfunktionen kann bei Verwendung der POSIX-Funktionalität prinzipiell sowohl auf POSIX- bzw. UFS-Dateien als auch auf BS2000-Dateien zugegriffen werden. Die Übersetzungsumgebung stellt ferner explizite 64-Bit-Funktionen und Typen zusätzlich zu den 32-Bit-Funktionen und Typen zur Verfügung. Die Verwendung der 64-Bit-Schnittstelle ist erforderlich, um Dateien > 2 GB bearbeiten zu können. Siehe hierzu auch [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 51](#).

Im Folgenden werden die Dateibearbeitungs-Funktionen in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob sie sowohl POSIX- als auch BS2000-Dateien oder nur POSIX-Dateien bearbeiten können. Funktionen, die nur POSIX-Dateien bearbeiten, setzen explizit `errno`, wenn statt einer POSIX-Datei eine BS2000-Datei angegeben wurde.

Im Anschluss an diese Funktionsgruppierung folgt eine Beschreibung der POSIX-Dateibearbeitung. Die Besonderheiten der BS2000-Dateibearbeitung werden weiter unten beschrieben.

## Funktionen für POSIX- und BS2000-Dateien

Mit den C-Bibliotheksfunktionen der folgenden Tabelle können sowohl POSIX- als auch BS2000-Dateien bearbeitet werden.

|             |            |             |              |             |
|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| btowc()     | creat()    | clearerr()  | close()      | creat()     |
| fclose()    | fcntl()    | fdopen()    | feof()       | ferror()    |
| fflush()    | fgetc()    | fgetwc()    | fgetws()     | fgetpos()   |
| fgets()     | fgetwc()   | fgetws()    | fileno()     | fopen()     |
| freopen()   | fprintf()  | fputc()     | fputs()      | fputwc()    |
| fputws()    | fread()    | freopen()   | fscanf()     | fseek()     |
| fsetpos()   | fstat()    | fstatvfs()  | ftell()      | ftruncate() |
| fwide()     | fwprintf() | fwscanf()   | fwrite()     | getc()      |
| getchar()   | getdents() | getrlimit() | gets()       | getw()      |
| getwc()     | getwchar() | iswalnum()  | iswalpha()   | iswcntrl()  |
| iswctype()  | iswdigit() | iswgraph()  | iswlower()   | iswprint()  |
| iswpunct()  | iswspace() | iswupper()  | iswdxdigit() | lockf()     |
| lseek()     | lstat()    | mktemp()    | mmap()       | open()      |
| perror()    | printf()   | putc()      | putchar()    | puts()      |
| putw()      | putwc()    | putwchar()  | read()       | readdir()   |
| remove()    | rename()   | rewind()    | scanf()      | setbuf()    |
| setrlimit() | setvbuf()  | swscanf()   | swprintf()   | stat()      |
| statvfs()   | tmpfile()  | tmpnam()    | towctrans()  | towlower()  |
| towupper()  | truncate() | ungetc()    | ungetwc()    | unlink()    |
| vfprintf()  | vprintf()  | vswprintf() | vwfprintf()  | wcrtomb()   |
| wcscat()    | wcschr()   | wcscmp()    | wcscoll()    | wcscpy()    |
| wcscspn()   | wcsftime() | wcscat()    | wcslen()     | wcsncat()   |
| wcsncmp()   | wcsncpy()  | wcspbrk()   | wcsrchr()    | wcsrtombs() |
| wcsspn()    | wcsstr()   | wctob()     | wcstod()     | wcstok()    |
| wcstol()    | wcstoul()  | wcsxfrm()   | wctrans()    | wctype()    |
| write()     |            |             |              |             |

## Funktionen, die BS2000-Dateien abweisen

Die folgenden Funktionen bearbeiten nur POSIX-Dateien (siehe auch Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]). Alle diese Funktionen - außer sync() - setzen errno gleich EINVAL, wenn versucht wird, auf BS2000-Dateien zuzugreifen.

|             |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| access()    | chmod()      | chown()       | dup()        |
| dup2()      | faccessat()  | fchmod()      | fchmodat()   |
| fchown()    | fchownat()   | fcntl()       | fdopendir()  |
| fpathconf() | fstatat()    | fsync()       | futimesat()  |
| isatty()    | link()       | linkat()      | mkdirat()    |
| mkfifo()    | mkfifoat()   | mknod()       | mknodat()    |
| openat()    | pathconf()   | readlink()    | readlinkat() |
| renameat()  | symlink()    | symlinkat()   | sync() *)    |
| sysfs()     | tcdrain()    | tcflow()      | tcflush()    |
| tcgetattr() | tcgetpgrp()  | tcsendbreak() | tcsetattr()  |
| tcsetpgrp() | tempnam() *) | unlinkat()    | utime()      |
| utimensat() |              |               |              |

\*) sync() hat auf BS2000-Dateien keine Wirkung.

tempnam() setzt errno auf EINVAL, wenn PROGRAM-ENVIRONMENT nicht gesetzt ist.

Bei Standardströmen funktionieren diese Funktionen mit Einschränkungen, wenn sie vom POSIX-Subsystem mit den BS2000-SYSFILE-Managementdateien verknüpft wurden (siehe nächster Abschnitt „Datenströme“).

## Funktionen, die nur auf POSIX-Dateien zugreifen

Die Funktionen der folgenden Liste greifen immer auf POSIX-Dateien zu, unabhängig davon, welche Funktionalität (POSIX oder BS2000) gewählt wurde, denn sie sind nicht als BS2000-Funktionen vorhanden.

|             |           |            |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| chdir()     | chroot()  | closedir() | ftw()     |
| getcwd()    | getpass() | mkdir()    | opendir() |
| pclose()    | pipe()    | popen()    | readdir() |
| rewinddir() | rmdir()   | seekdir()  | telldir() |
| ttynname()  | umount()  | umask()    |           |

## 2.9.1 Datenströme

Ein Datenstrom wird mit einer externen Datei - das kann auch ein physikalisches Gerät sein - verbunden, wenn eine Datei **geöffnet** wird. Dies ist auch der Fall, wenn eine neue Datei **erzeugt** wird. Wird eine existierende Datei erzeugt, wird der ursprüngliche Inhalt verworfen, wenn es notwendig ist. Wenn eine Datei Positionierungsanforderungen unterstützt (z.B. eine Plattendatei, aber kein Terminal), wird ein **Lese-/Schreibzeiger**, der mit dem Datenstrom verbunden ist, an den Anfang der Datei (Bytenummer Null) positioniert, solange die Datei nicht im Anfügemodus geöffnet wurde. In letzterem Fall wird der Lese-/Schreibzeiger entweder an den Anfang oder an das Ende der Datei positioniert. Der Lese-/Schreibzeiger erleichtert nachfolgenden Lese-, Schreib- und Positionierungsanforderungen ein Positionieren in der Datei. Alle Eingaben werden behandelt, als ob durch aufeinander folgende `fgetc`-Aufrufe Bytes gelesen werden würden. Alle Ausgaben werden behandelt, als ob durch aufeinander folgende `fputc`-Aufrufe Bytes geschrieben werden würden.

### 2.9.1.1 Pufferung von Datenströmen

Wenn ein Datenstrom **nicht gepuffert** ist, werden die Bytes direkt ans System durchgereicht. Andernfalls können die Bytes als Block akkumuliert und übertragen werden. Wenn ein Datenstrom **voll gepuffert** ist, werden die Bytes als Block übertragen, sobald der Puffer voll ist. Wenn ein Datenstrom **zeilenweise gepuffert** ist, werden die Bytes als Block übertragen, sobald ein Neue-Zeile-Zeichen auftritt. Des Weiteren werden Bytes als Block übertragen, wenn ein Puffer voll ist und Eingaben von einem nicht gepufferten Datenstrom oder einem zeilenweise gepufferten Datenstrom, der die Byte-Übertragung erfordert, angefordert werden. Die Unterstützung dieser Charakteristika kann durch `setbuf()` und `setvbuf()` veranlasst werden.

### 2.9.1.2 Datei und Datenstrom trennen

Eine Datei kann von einem steuernden Datenstrom getrennt werden, indem sie **geschlossen** wird. Ausgabeströme werden **geleert**, d.h. alle noch nicht geschriebenen Pufferinhalte werden übertragen, bevor der Datenstrom von der Datei getrennt wird. Der Wert eines Zeigers auf ein `FILE`-Objekt ist nach dem Schließen der Datei, einschließlich der Standard-Datenströme, nicht definiert.

Eine Datei kann anschließend vom selben oder einem anderen Programm wieder geöffnet und ihre Inhalte verändert werden, wenn der Lese-/Schreibzeiger an den Anfang positioniert werden kann. Wenn die `main`-Funktion zu ihrem ursprünglichen Aufruf zurückkehrt oder die `exit`-Funktion aufgerufen wird, werden alle Ausgabeströme geleert und alle offenen Dateien geschlossen, bevor das Programm beendet wird. Andere Methoden der Programmbeendigung, wie z.B. ein `abort`-Aufruf, schließen offene Dateien nicht zuverlässig.

Die Adresse des `FILE`-Objekts, die verwendet wird, um einen Datenstrom zu steuern, kann signifikant sein; die Kopie eines `FILE`-Objekts muss nicht unbedingt auf den Speicherplatz des Originals zugreifen.

### 2.9.1.3 Standard-Ein-/Ausgabeströme

Beim Programmstart sind drei Datenströme vordefiniert, die also nicht explizit geöffnet werden müssen:

- **Standard-Eingabe**, um konventionelle Eingaben zu lesen
- **Standard-Ausgabe**, um konventionelle Ausgaben zu schreiben
- **Standard-Fehlerausgabe**, um Diagnoseausgaben zu schreiben

Der geöffnete Standard-Fehlerausgabestrom ist nicht voll gepuffert. Die Standard-Ein-/Ausgabeströme sind nur dann voll gepuffert, wenn der Strom nicht mit einem interaktiven Gerät in Verbindung steht. Ansonsten wird zeilenweise gepuffert.

Die Standard-Ein-/Ausgabeströme werden je nach Funktionalität (siehe [Abschnitt „Wahl des Dateisystems und der Systemumgebung“ auf Seite 75](#)) mit POSIX- oder BS2000-Daten verbunden.

Wenn auf das DVS zugegriffen wird, wird folgende Beziehung hergestellt:

|                |         |
|----------------|---------|
| stdin          | SYSDTA  |
| stdout, stderr | SYSSOUT |

In diesem Fall ist das Verhalten kompatibel zu vorhergehenden Versionen der C-Laufzeitbibliothek (siehe auch [Abschnitt „BS2000-Systemdateien“ auf Seite 115](#)).

Funktionen, die nur POSIX-Funktionalität verwenden, können in diesem Fall nicht auf stdin, stdout oder stderr angewendet werden.

Wenn auf das POSIX-Dateisystem zugegriffen wird, werden die Standard-Ein-/Ausgabe-Ströme in der Regel mit /dev/tty verbunden (siehe auch [Abschnitt „Verknüpfung der Ein-/Ausgabeströme“ auf Seite 75](#)).

Im Batch-Modus wird in jedem Fall mit SYSFILE verknüpft, da kein Terminal vorhanden ist. In Sohnprozessen kann auf Ein-/Ausgabe-Ströme, die mit SYSFILE verknüpft wurden, nicht mehr zugegriffen werden, auch wenn die Verknüpfung über POSIX erfolgt ist.

Wird die Verknüpfung der Standard-Ein-/Ausgabeströme durch die Wahl der POSIX-Funktionalität mit der Umgebungsvariablen gesteuert, kann man die Verknüpfung durch Veränderung der Variablen mit `putenv()` beeinflussen: Wird mit einer `exec`-Funktion ein Programm neu gestartet, werden bei der C-Laufzeitinitialisierung die Umgebungsvariablen neu ausgewertet und mit der `exec`-Funktion gestarteten Programm entsprechend neu verknüpft.

## 2.9.2 Interaktion von Dateideskriptoren und Datenströmen

Auf eine Dateibeschreibung kann über einen Dateideskriptor zugegriffen werden, der durch `open()` oder `pipe()` erzeugt worden ist oder über einen Datenstrom, der durch `fopen()` oder `popen()` erzeugt worden ist. Sowohl ein Dateideskriptor als auch ein Datenstrom wird ein **Verweis** auf die Dateibeschreibung genannt; auf eine Dateibeschreibung können mehrere Verweise zeigen.

Verweise können durch konkrete Benutzeraktionen erzeugt oder gelöscht werden, ohne die zu Grunde liegende Dateibeschreibung zu beeinflussen. Funktionen, die solche Verweise erzeugen, sind z.B. `fcntl()`, `dup()`, `fdopen()`, `fileno()` und `fork()`. Diese Verweise können zumindest mit den Funktionen `fclose()`, `close()` und den `exec`-Funktionen wieder gelöscht werden.

Wird ein Dateideskriptor niemals in einer Operation verwendet, welche die Dateiposition beeinflusst (d.h. `read()`, `write()` oder `lseek()`), so gilt dieser Dateideskriptor nicht als Verweis. Er kann aber zu einem solchen werden, z.B. als Ergebnis von `fdopen()`, `dup()` oder `fork()`. Ein Dateideskriptor, der einem Datenstrom zu Grunde liegt, ist niemals eine solche Ausnahme, gleichgültig ob er durch `fopen()` oder `fdopen()` erzeugt wurde, solange er nicht direkt von der Anwendung benutzt wird, um die Dateiposition zu beeinflussen. `read()` und `write()` beeinflussen die Dateiposition implizit; `lseek()` beeinflusst sie explizit.

Das Ergebnis von Funktionsaufrufen, die nur mit einem Verweis arbeiten (dem **aktiven Verweis**), kann im Nachschlageteil nachgelesen werden. Wenn jedoch zwei oder mehr Verweise benutzt werden und einer davon ein Datenstrom ist, werden deren Aktionen so koordiniert, wie dies im folgenden Abschnitt „Aktionen“ beschrieben wird.

Ein Verweis, der ein Datenstrom ist, gilt dann als geschlossen, wenn entweder die Funktion `fclose()` oder die Funktion `freopen()` für diesen ausgeführt wird (das Ergebnis von `freopen()` ist dann ein neuer Datenstrom, der kein Verweis auf dieselbe Dateibeschreibung sein kann, auf die sein vorheriger Wert verwiesen hat), oder wenn der Prozess, zu dem dieser Datenstrom gehört, mit `exit()` oder `abort()` beendet wird. Ein Dateideskriptor wird durch `close()`, `_exit()` oder eine der `exec`-Funktionen mit für diesen Dateideskriptor gesetztem `FD_CLOEXEC`-Bit geschlossen.

Damit ein Verweis zum aktiven Verweis wird, müssen zwischen der letzten Verwendung des ersten, zurzeit aktiven Verweises, und der ersten Verwendung des zweiten, zukünftig aktiven Verweises die unten beschriebenen Aktionen erfolgen. Dadurch wird der zweite Verweis zum aktiven Verweis. Alle die Dateiposition für den ersten Verweis beeinflussenden Aktivitäten der Anwendung müssen solange unterbunden werden, bis dieser wieder der aktive Verweis ist. Für eine Funktion zur Bearbeitung eines Datenstroms, die eine zu Grunde deliegende Funktion aufruft, die ihrerseits die Position in der Datei verändert, wird angenommen, dass die aufrufende Funktion zur Bearbeitung des Datenstroms selbst die Dateiposition verändert. Die jeweils zu Grunde liegenden Funktionen werden unten beschrieben.

Die Verweise müssen nicht im selben Prozess vorhanden sein, damit diese Regeln Anwendung finden.

## Aktionen

Wenn nach der Ausführung der jeweiligen Aktionen der Verweis noch offen ist, kann ihn die Anwendung schließen.

- Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, ist für den **ersten Verweis** keine Aktion notwendig:
  - Der Verweis ist ein Dateideskriptor oder ein ungepufferter Datenstrom.
  - Die einzige weitere auszuführende Aktion für einen Verweis ist das Schließen.
  - Der Verweis ist ein zeilengepufferter Datenstrom und die letzte Aktion hat denselben Effekt auf die zugehörige Datei wie `fputs()`.
  - Der Verweis ist ein zum Lesen geöffneter Datenstrom und `feof()` liefert TRUE.
- Wenn keine der oben aufgelisteten Bedingungen zutrifft, muss in folgenden Fällen `fflush()` ausgeführt oder der Datenstrom geschlossen werden:
  - Wenn es sich um einen zum Schreiben oder Anfügen geöffneten Datenstrom handelt, der nicht gleichzeitig zum Lesen geöffnet ist.
  - Wenn der Datenstrom auf eine Art geöffnet ist, die das Lesen gestattet, und wenn die zu Grunde liegende Dateibeschreibung auf ein Gerät verweist, das positionieren kann.
- In allen anderen Fällen ist das Ergebnis undefiniert.

Für den **zweiten** Verweis gilt Folgendes:

Wenn ein vorher aktiver Verweis von einer Funktion verwendet wurde, welche die Datei-position ausdrücklich veränderte, außer wie oben für den ersten Verweis benötigt, dann muss die Anwendung, je nach Art des Verweises, eine der Funktionen `lseek()` oder `fseek()` ausführen, um an die entsprechende Position zu positionieren.

Wenn der aktive Verweis aufhört, zugreifbar zu sein, bevor die Anforderungen für den ersten Verweis erfüllt sind, dann geht die Dateibeschreibung in einen undefinierten Zustand über. Dies kann dann der Fall sein, wenn eine Funktion `fork()` oder `exit()` ausgeführt wird.

Die `exec`-Funktionen sorgen dafür, dass auf alle Datenströme, die zum Zeitpunkt ihres Aufrufs offen sind, nicht mehr zugegriffen werden kann, gleichgültig, welche Datenströme oder Dateideskriptoren für das Speicherabbild des neuen Prozesses zur Verfügung stehen.

Die C-Laufzeitbibliothek stellt sicher, dass eine Anwendung, auch wenn sie aus mehreren Prozessen besteht, stets korrekte Ergebnisse liefert, d.h. dass beim Schreiben keine Daten verlorengehen oder doppelt geschrieben werden, dass alle Daten in der richtigen Reihenfolge geschrieben werden (außer bei einer entsprechenden Änderung durch das Positionieren) und dass beim sequenziellen Lesen alle Daten gefunden werden, sofern nach den oben angeführten Regeln vorgegangen wird. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Verweise verwendet werden. Werden die oben aufgeführten Regeln nicht befolgt, dann ist das Ergebnis undefiniert.

Siehe auch Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

### 2.9.3 Unterstützung von Dateisystemen in ASCII

Es können Dateisysteme in das POSIX-Dateisystem gemountet werden, die auf Rechnern liegen, die üblicherweise nicht mit dem EBCDIC, sondern mit dem ASCII-Zeichensatz arbeiten. Um diese Interaktion zu vereinfachen, wird bei Textdateien in der C-Bibliothek automatisch konvertiert.

Damit automatisch konvertiert wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Datei muss mit `fopen()`, `fdopen()` oder `freopen()` geöffnet worden und damit mit einem Datenstrom verbunden sein.
- Der Modus „b“ für binär darf nicht angegeben sein.
- `fstat()` liefert nicht das Bit BS2000-Dateisystem (.
- Die Umgebungsvariable `IO_CONVERSION` hat den Wert "YES".

Für die Fälle, bei denen die automatische Konvertierung nicht greift, werden die Funktionen `ascii_to_ebcdic()` und `ebcdic_to_ascii()` zur Verfügung gestellt.

### 2.9.4 BS2000-Dateibearbeitung

Mit den Ein-/Ausgabefunktionen von CRTE können außer POSIX-Dateien auch folgende Dateiarten verarbeitet werden:

- die BS2000-Systemdateien SYSDTA, SYSOUT und SYSLST,
- katalogisierte Plattendateien mit den Zugriffsmethoden SAM, ISAM und PAM,
- temporäre PAM-Dateien (INCORE).

Im C-BS2000 wird einerseits zwischen Binär- und Textdateien unterschieden, andererseits zwischen strom- und satzorientierter Ein-/Ausgabe.

Folgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen, in denen die verschiedenen Dateiaarten verarbeitet werden können:

|               | <b>Textdatei<br/>Strom-Ein-/Ausgabe</b> | <b>Binärdatei<br/>Strom-Ein-/Ausgabe</b> | <b>Binärdatei<br/>Satz-Ein-/Ausgabe</b> |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Systemdateien | X                                       |                                          |                                         |
| INCORE        |                                         | X                                        |                                         |
| SAM           | X                                       | X                                        | X                                       |
| ISAM          | X                                       |                                          | X                                       |
| PAM           |                                         | X                                        | X                                       |

Es können (inkl. `stdin`, `stdout` und `stderr`) maximal 256 Dateien gleichzeitig geöffnet sein.

#### 2.9.4.1 BS2000-Systemdateien

Den Datenströmen entsprechen im BS2000 die Systemdateien. Deren Funktionalität ist relevant, wenn eine Funktion mit BS2000-Funktionalität aufgerufen wurde.

#### **SYSDTA**

Ein C-Programm kann SYSDTA folgendermaßen verwenden:

- Mit einer Öffnungsfunktion (`fopen()`, `freopen()`, `open()`) wird eine Datei mit dem Namen "(SYSDTA)" oder "(SYSTEM)" zum Lesen geöffnet. Der von der Öffnungsfunktion gelieferte Dateizeiger dient dann als Argument einer anschließenden Eingabefunktion.

*Beispiel*

```
FILE *fp;
fp = fopen("(SYSDTA)", "r");
fgetc(fp);
```

- Bei Eingabefunktionen wird als Dateiargument der Dateizeiger `stdin` bzw. der Dateideskriptor 0 angegeben.

*Beispiele*

```
fgetc(stdin);
read(0, buf, n);
```

- Es werden Eingabefunktionen benutzt, die standardmäßig von `stdin` lesen (z.B. `scanf()`, `getchar()`, `gets()`).

Soll die Eingabe nicht vom Terminal aus erfolgen, sondern aus einer katalogisierten Datei, kann dies auf zweierlei Weise geschehen:

1. Wurde mit **PARAMETER-PROMPTING=YES** (in der Compiler-Option **RUNTIME-OPTIONS**) eine Parameterzeile angefordert, kann in dieser Parameterzeile die Standardeingabe (**Dateizeiger stdin** bzw. **Dateideskriptor 0**) auf eine katalogisierte Datei umgewiesen werden (siehe auch C- und C++-Benutzerhandbücher).

Diese Umlenkung wirkt sich **nicht** auf Dateien aus, die mit dem Namen "**(SYSDTA)**" bzw. "**(SYSTEM)**" geöffnet werden. Die Eingabe aus Dateien dieses Namens wird nach wie vor vom Terminal erwartet.

2. Vor Programmstart mit dem Kommando **ASSIGN-SYSDTA dateiname**.

Bei allen Eingabefunktionen werden die Eingabedaten dann aus der zugewiesenen Datei erwartet.

Bei der Zuweisung mit dem **ASSIGN-SYSDTA**-Kommando ist Folgendes zu beachten:

- Nach Programmablauf steht der interne Satzzeiger hinter dem zuletzt gelesenen Satz bzw. auf Dateiende. Soll die Datei in einem weiteren Programmlauf wieder ab Dateianfang eingelesen werden, muss vor dem Programmstart ein neues **ASSIGN-SYSDTA**-Kommando abgesetzt werden.
- Wurde **PARAMETER-PROMPTING=YES** (in der **RUNTIME-OPTIONS**-Option) gewählt, so wird der erste Satz der zugewiesenen Datei als Parameterzeile für die **main**-Funktion interpretiert.

## Hinweis

Ist im C-Programm kein anderes Endekriterium vereinbart, lässt sich die **EOF**-Bedingung bei Eingaben am Terminal folgendermaßen erreichen: K2-Taste drücken und die Kommandos **EOF** und **RESUME-PROGRAM** eingeben.

## SYSOUT

Ein C-Programm kann **SYSOUT** folgendermaßen verwenden:

- Mit einer Öffnungsfunktion (**fopen()**, **freopen()**, **open()**) wird eine Datei mit dem Namen "**(SYSOUT)**" oder "**(SYSTEM)**" zum Schreiben geöffnet. Der von der Öffnungsfunktion gelieferte Dateizeiger dient dann als Argument einer anschließenden Ausgabefunktion.

*Beispiel*

```
FILE *fp;  
fp = fopen("(SYSTEM)", "w");  
fputc(fp);
```

- Bei Ausgabefunktionen wird als Dateiargument der Dateizeiger `stdout` bzw. der Dateideskriptor 1 angegeben.

#### *Beispiele*

```
fputc(stdout);  
write(1, buf, n);
```

- Bei Ausgabefunktionen wird als Dateiargument der Dateizeiger `stderr` bzw. der Dateideskriptor 2 angegeben.
- Es werden Ausgabefunktionen benutzt, die standardmäßig auf `stdout/stderr` schreiben, z.B. `printf()`, `puts()`, `putchar()` bzw. `perror()`.

Wurde mit `PARAMETER-PROMPTING=YES` (in der Compiler-Option `RUNTIME-OPTIONS`) eine Parameterzeile angefordert, kann in dieser Parameterzeile die Standardausgabe (Dateizeiger `stdout` bzw. Dateideskriptor 1) und die Standard-Fehlerausgabe (Dateizeiger `stderr` bzw. Dateideskriptor 2) auf eine katalogisierte Datei umgewiesen werden (siehe auch C- und C++-Benutzerhandbücher).

Diese Umlenkung wirkt sich **nicht** auf Dateien aus, die mit dem Namen "`(SYSOUT)`" bzw. "`(SYSTEM)`" geöffnet wurden.

## **SYSLST**

Ein C-Programm kann SYSLST folgendermaßen verwenden:

- Mit einer Öffnungsfunktion (`fopen()`, `freopen()`, `open()`) wird eine Datei mit dem Namen "`(SYSLST)`" zum Schreiben geöffnet. Der von der Öffnungsfunktion gelieferte Dateizeiger dient als Argument einer anschließenden Ausgabefunktion.

#### *Beispiel*

```
FILE *fp;  
fp = fopen("(SYSLST)", "w");  
fprintf(fp, "\t TEXT \n");
```

- Wurde mit `PARAMETER-PROMPTING=YES` (in der Compiler-Option `RUNTIME-OPTIONS`) eine Parameterzeile angefordert, kann in dieser Parameterzeile die Standardausgabe bzw. die Standard-Fehlerausgabe auf SYSLST umgelenkt werden (siehe auch C- und C++-Benutzerhandbücher).

Diese Umlenkung wirkt sich **nicht** auf Dateien aus, die mit dem Namen "`(SYSOUT)`" geöffnet wurden.

Standardmäßig werden SYSLST-Dateien automatisch bei Taskende (LOGOFF) ausgedruckt.

Sollen die Daten nicht automatisch auf den Drucker, sondern in eine katalogisierte Datei ausgegeben werden, muss vor Programmablauf SYSLST umgelenkt werden. Dies geschieht mit dem Kommando `ASSIGN-SYSLST dateiname`.

### 2.9.4.2 Zwischenraumzeichen

Die Steuerzeichen für Zwischenraum sowie das Steuerzeichen '\b' (vgl. Tabelle unten) werden von allen Ausgabefunktionen ausgewertet, die in Textdateien schreiben und als Argument das Steuerzeichen entweder als Zeichenkonstante (beginnend mit \) oder als numerischen EBCDIC-Wert erhalten. Die dezimalen bzw. hexadezimalen Werte der Steuerzeichen finden Sie in den C- und C++-Benutzerhandbüchern (EBCDIC-Tabelle).

In der folgenden Tabelle bedeutet:

- X Steuerzeichen wird in die entsprechende Wirkung umgesetzt.
- leer Steuerzeichen wird als Textzeichen (EBCDIC-Wert) in die Datei geschrieben.

| Ausgabemedium  | \ n | \ t | \ f | \ v | \ r | \ b |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SAM/ISAM       | X   | X   |     |     |     |     |
| SYSPUT/SYSTERM | X   | X   | X   |     |     |     |
| SYSLST         | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

#### Tabulator (\t)

Das Tabulatorzeichen wird in die entsprechende Anzahl Leerzeichen umgesetzt. Die Tabulatorpositionen haben einen Acht-Spalten-Abstand (1, 9, 17, ...). Statt des Tabulatorzeichens werden die entsprechenden Leerzeichen eingelesen.

Bei SAM- und ISAM-Dateien wird das Tabulatorzeichen nur im Übersetzungsmodus KERNIGHAN-RITCHIE standardmäßig in Leerzeichen umgesetzt, im ANSI-Modus dagegen nicht (siehe `fopen()`, `freopen()`).

#### Zeilenvorschub (\n)

Das Neue-Zeile-Zeichen wird in einen Zeilenwechsel (Satzwechsel) umgesetzt. Anschließende Lesefunktionen liefern dann für einen Satzwechsel ein Neue-Zeile-Zeichen.

#### Seitenvorschub (\f)

SYSLST: Es wird ein Seitenvorschub durchgeführt, die folgenden Daten werden auf einer neuen Seite ausgegeben.

SYSPUT, SYSTERM zum Schreiben: Am Terminal wird die Meldung please acknowledge ausgegeben.

#### Vertikaler Tabulator (\v)

Es wird eine entsprechende Anzahl von Leerzeilen ausgegeben, um die nächste Zeilen-Tabulatorposition zu erreichen. Diese Tabulatorpositionen haben einen Acht-Zeilen-Abstand (1, 9, 17, ...).

### Wagenrücklauf (\r)

Es wird ohne Zeilenvorschub an den Beginn der aktuellen Zeile positioniert, d.h. die folgenden Daten werden in die gleiche Zeile geschrieben. Damit lässt sich z.B. eine Unterstreichung erzielen.

### Zeichen rücksetzen (\b)

Das nachfolgende Zeichen wird auf die Position des vorhergehenden Zeichens geschrieben. Damit kann z.B. ein Buchstabe mit einem Akzent versehen werden.  
\b zählt nicht im engeren Sinne zu den Zwischenraumzeichen (vgl. isspace()) sondern zu den Steuerzeichen (vgl. iscntrl()).

Die Verwendung von \r und \b ist nur sinnvoll bei Druckern mit Überdruckfunktion.

#### 2.9.4.3 Katalogisierte Plattendateien (SAM, ISAM, PAM)

C-Programme verarbeiten katalogisierte Plattendateien mit den Zugriffsmethoden SAM, ISAM und PAM.

Beim Öffnen einer bereits existierenden Datei werden die Zugriffsmethode und andere Dateiattribute dem Katalogeintrag entnommen.

Beim Neuanlegen einer Datei gelten je nach C-Dateiart (Binärdatei, Textdatei, stromorientierte oder satzorientierte Ein-/Ausgabe) Standardwerte der C-Laufzeitbibliothek. Diese Werte können mit einem ADD-FILE-LINK-Kommando vor Aufruf des Programms geändert werden. Dazu muss bei den Öffnungsfunktionen (open(), creat(), fopen(), freopen()) ein Linkname angegeben ("link=linkname") und dieser Linkname im ADD-FILE-LINK-Kommando mit dem Namen der katalogisierten Datei verknüpft werden.

Es sind nicht alle möglichen Dateiattribute kombinierbar. Kombinationen, die weder funktional noch aus Performancegründen nötig sind, werden von den Ein-/Ausgabefunktionen der C-Laufzeitbibliothek nicht unterstützt.

Im folgenden erhalten Sie Informationen

- zu den Standardwerten sowie den möglichen Modifikationen der Dateiattribute,
- zum K- und NK-Blockformat,
- zur strom- und satzorientierten Verarbeitung von Plattendateien,
- zum Last Byte Pointer (LBP).

#### 2.9.4.4 Standardwerte und zulässige Modifikationen der Dateiattribute

Mit den Ein-/Ausgabe-Funktionen der C-Laufzeitbibliothek können Plattendateien mit den in den folgenden Tabellen aufgeführten Dateiattributen verarbeitet werden. Die Standardattribute, die das Laufzeitsystem einsetzt, wenn der Benutzer keine Angaben im ADD-FILE-LINK-Kommando bzw. bei den Öffnungsfunktionen macht, sind jeweils unterstrichen.

##### Erläuterungen zu den folgenden Tabellen

- Die maximale Anzahl Datenbytes in den Tabellen gibt die Anzahl der Zeichen an, die vom C-Programm in einen Satz bzw. Block abgelegt werden (feste Satzlänge) oder maximal abgelegt werden können (variable Satzlänge).
- Die Größe des logischen Blocks (BLKSIZE) ist abhängig von Art und Format des Datenträgers:  
K- und NK2-Platten: Standardblock (2048 Bytes) oder ein ganzzahliges Vielfaches eines Standardblocks (maximal 16 Standardblöcke).  
NK4-Platten: Mindestens zwei Standardblöcke (4096 Bytes) oder ein ganzzahliges Vielfaches davon (2, 4, 6, 8 Standardblöcke).
- Zum Blockformat (BLKCTRL) und zur maximalen Anzahl Datenbyte beachten Sie auch [Abschnitt „K- und NK-Blockformat“ auf Seite 124](#). Insbesondere finden Sie dort Hinweise, wie bei NK-ISAM-Dateien Überlaufblöcke vermieden werden können, die dann entstehen, wenn beim Schreiben der Sätze die volle Länge einer Übertragungseinheit (RECSIZE=BLKSIZE) ausgenutzt wird.
- Bei Dateien mit variabler Satzlänge (RECFORM=V) zählt in C generell das 4 Byte lange Satzlängenfeld nicht zu den Satzdaten. Die maximale Anzahl Datenbytes reduziert sich deshalb um 4 Bytes.

- Bei Dateien mit RECFORM=U legt RECSIZE (RECORD-SIZE-Parameter im ADD-FILE-LINK-Kommando) das Register fest, in dem die Länge eines Satzes übergeben wird. Dieses Register ist fest vorgegeben (R4) und darf nicht geändert werden.

| FCB-TYPE                  | REC-FORM | BLKCTRL  | BLKSIZE (STD,n)    | RECSIZE (r byte)           | Max. Anzahl Datenbytes |
|---------------------------|----------|----------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>SAM</u> <sup>1)</sup>  | <u>V</u> | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$ | $4 \leq r \leq n^*2048-4$  | RECSIZE - 4            |
|                           |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$ | $4 \leq r \leq n^*2048-16$ | RECSIZE - 4            |
|                           |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$ |                            |                        |
|                           | <u>U</u> | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$ |                            | BLKSIZE                |
|                           |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$ |                            | BLKSIZE - 16           |
|                           |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$ |                            |                        |
| <u>ISAM</u> <sup>2)</sup> | <u>V</u> | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$ | $12 \leq r \leq n^*2048$   | RECSIZE - 12           |
|                           |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$ | $12 \leq r \leq n^*2048$   | RECSIZE - 12           |
|                           |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$ |                            |                        |

- 1) SAM-Dateien werden nur im KR-Modus (vgl. SOURCE-PROPERTIES-Option in den Handbüchern „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]) standardmäßig erstellt. Im ANSI-Modus werden standardmäßig ISAM-Dateien erstellt.
- 2) Der Standardwert für die Schlüsselposition ist 5, für die Schlüssellänge 8. Diese Werte können nicht modifiziert werden. Auf die Schlüssel kann der Benutzer nicht zugreifen; sie werden von der C-Laufzeitbibliothek erzeugt und verwaltet: Beim Neuerstellen einer ISAM-Datei erhält der erste Satz den Schlüssel "00010000", bei jedem weiteren Satz wird der Schlüssel um die Schrittweite 100 erhöht.

| FCB-TYPE   | REC-FORM | BLKCTRL  | BLKSIZE (STD, $n$ ) | RECSIZE (r byte)           | Max. Anzahl Datenbytes |
|------------|----------|----------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>SAM</u> | F        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  | $1 \leq r \leq n^*2048$    | RECSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  | $1 \leq r \leq n^*2048-16$ | RECSIZE                |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            | V        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  | $4 \leq r \leq n^*2048-4$  | RECSIZE - 4            |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  | $4 \leq r \leq n^*2048-16$ | RECSIZE - 4            |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            | U        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE - 16           |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
| <u>PAM</u> |          | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE - 12           |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            |          | NO(2K)   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | NO(4K)   | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
| <u>SAM</u> | V        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  | $4 \leq r \leq n^*2048-4$  | RECSIZE - 4            |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  | $4 \leq r \leq n^*2048-16$ | RECSIZE - 4            |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            | F        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  | $1 \leq r \leq n^*2048$    | RECSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  | $1 \leq r \leq n^*2048-16$ | RECSIZE                |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            | U        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE - 16           |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
| <u>PAM</u> |          | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE - 12           |
|            |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |
|            |          | NO(2K)   | $1 \leq n \leq 16$  |                            | BLKSIZE                |
|            |          | NO(4K)   | $2 \leq n \leq 16$  |                            |                        |

| FCB-TYPE           | REC-FORM | BLKCTRL  | BLKSIZE (STD, <i>n</i> ) | RECSIZE ( <i>r</i> byte)  | Max. Anzahl Datenbytes |
|--------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ISAM <sup>1)</sup> | V        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$       | $5 \leq r \leq n^*2048$   | RECSIZE - 4            |
|                    |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$       | $5 \leq r \leq n^*2048$   | RECSIZE - 4            |
|                    |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$       |                           |                        |
|                    | F        | PAMKEY   | $1 \leq n \leq 16$       | $1 \leq r \leq n^*2048-4$ | RECSIZE                |
|                    |          | DATA(2K) | $1 \leq n \leq 16$       | $1 \leq r \leq n^*2048-4$ | RECSIZE                |
|                    |          | DATA(4K) | $2 \leq n \leq 16$       |                           |                        |

- <sup>1)</sup> Die Standardattribute für Schlüsselposition (bei Satzformat V = 5, bei F = 1) und Schlüssellänge (8) können modifiziert werden, und zwar die Schlüsselposition bis auf maximal 32767 und die Schlüssellänge bis auf maximal 255.

Außerdem können Mehrfachschlüssel vereinbart werden (DUP-KEY=Y). Standardmäßig gilt DUP-KEY=N.

Im Gegensatz zur stromorientierten Ein-/Ausgabe gehören die ISAM-Schlüssel zu den Satzdaten, die vom C-Programm geschrieben bzw. beim Lesen an das C-Programm geliefert werden.

### 2.9.4.5 K- und NK-Blockformat

Das BS2000 unterstützt Datenträger, die unterschiedlich formatiert sind:

- **Key-Datenträger** für das Abspeichern von Dateien, in denen die Blockkontrollinformation in einem separaten Feld ("Pamkey") pro 2 Kbyte-Datenblock steht. Diese Dateien besitzen das Blockformat PAMKEY.
- **Non-Key-Datenträger** für Dateien, in denen keine separaten Pamkey-Felder existieren, sondern die Blockkontrollinformation entweder fehlt (Blockformat NO) oder im jeweiligen Datenblock untergebracht ist (Blockformat DATA).

Zusätzlich werden NK-Datenträger nach der Mindestgröße der Übertragungseinheit (Transfer Unit) unterschieden. NK2-Datenträger haben die bisherige Transfer Unit von 2 Kbyte. NK4-Datenträger haben eine Transfer Unit von 4 Kbyte.

Das Blockformat wird durch den Operanden BLOCK-CONTROL-INFO des ADD-FILE-LINK-Kommandos gesteuert. Die ausführliche Beschreibung des BLOCK-CONTROL-INFO-Operanden der verschiedenen Datei- und Datenträgerstrukturen sowie der Umstellung von K-Dateiformat auf NK-Dateiformat finden sich im Handbuch „DVS-Einführung“ [11].

Wird beim Neuerstellen einer Datei kein ADD-FILE-LINK-Kommando verwendet oder BLOCK-CONTROL-INFO=BY-PROGRAM angegeben, gelten Standardwerte der C-Lauffzeitbibliothek. Diese Werte hängen ab vom Plattentyp, der vom Systemverwalter angebbaren CLASS2-OPTION und von der Zugriffsmethode:

| Dateiorganisation | CLASS2-OPTION BLKCTRL=NONKEY |           |           |           |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | nicht angegeben              |           | angegeben |           |
|                   | K-Platte                     | NK-Platte | K-Platte  | NK-Platte |
| SAM               | PAMKEY                       | DATA      | DATA      | DATA      |
| ISAM              | PAMKEY                       | DATA      | DATA      | DATA      |
| PAM               | PAMKEY                       | NO        | NO        | NO        |

### 2.9.4.6 K- und NK-ISAM-Dateien

ISAM-Dateien im K-Format, die die maximale Satzlänge ausnützen, werden im NK-Format länger als der nutzbare Bereich des Datenblocks. Sie können im NK-Format behandelt werden, da das DVS Verlängerungen von Datenblöcken, sog. Überlaufblöcke, bildet.

Die Bildung von Überlaufblöcken bringt folgende Probleme mit sich:

- die Überlaufblöcke erhöhen den Platzbedarf auf der Platte und damit die Zahl der Ein-/Ausgaben während der Dateibearbeitung,
- der ISAM-Schlüssel darf in keinem Fall in einem Überlaufblock liegen.

Überlaufblöcke können vermieden werden, wenn man dafür sorgt, dass der längste Satz der Datei nicht länger ist, als der bei NK-ISAM-Dateien nutzbare Bereich eines logischen Blockes.

### Für Datensätze nutzbarer Bereich bei NK-ISAM-Dateien

Die folgende Tabelle stellt dar, wie man bei ISAM-Dateien errechnen kann, wieviel Platz pro logischem Block für Datensätze zur Verfügung steht.

| Dateiformat | RECORD-FORMAT | maximaler nutzbarer Bereich                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-ISAM      | VARIABLE      | BUF-LEN                                                                                                                                                          |
|             | FIXED         | BUF-LEN - (s*4)<br>wobei s = Anzahl der Sätze pro logischem Block                                                                                                |
| NK-ISAM     | VARIABLE      | BUF-LEN - (n*16) - 12 - (s*2)<br>(auf nächste durch 4 teilbare Zahl abgerundet)<br>wobei n = Blockungsfaktor<br>s = Anzahl der Sätze pro logischem Block         |
|             | FIXED         | BUF-LEN - (n*16) - 12 - (s*2) - (s*4)<br>(auf nächste durch 4 teilbare Zahl abgerundet)<br>wobei n = Blockungsfaktor<br>s = Anzahl der Sätze pro logischem Block |

### Zur Erläuterung der Formeln

Bei NK-ISAM-Dateien enthält jede PAM-Seite eines logischen Blocks jeweils 16 Byte Verwaltungsinformation. Der logische Block enthält zusätzlich weitere 12 Byte Verwaltungsinformation und pro Satz einen 2 Byte langen Satzpointer.

Bei RECORD-FORMAT=FIXED ist pro Satz ein 4 Byte langes Satzlängenfeld zwar vorhanden, wird aber nicht zur Satzlänge gerechnet. Deshalb müssen in diesen Fällen pro Satz jeweils 4 Byte abgezogen werden.

### Beispiel: maximale Satzlänge einer NK-ISAM-Datei (feste Satzlänge)

Dateivereinbarung:

```
/ADD-FILE-LINK ...,RECORD-FORMAT=FIXED,BUFFER-LENGTH=STD(SIZE=2),
BLOCK-CONTROL-INFO=WITHIN-DATA-BLOCK
```

maximale Satzlänge nach der Formel:

$4096 - (2*16) - 12 - 1*2 - 1*4 = 4046$ , abgerundet auf die nächste durch vier teilbare Zahl: 4044 (byte).

#### 2.9.4.7 Unterstützung der Zugriffsmethode DIV

Die Zugriffsart DIV (DATA IN VIRTUAL) eignet sich insbesondere für die Bearbeitung von unstrukturierten Datenströmen, wie sie in C-Programmen (u.a. aus UNIX portierten) häufig vorkommen.

Mit DIV können NK-PAM-Dateien verarbeitet werden, die keine Datenverwaltungsinformationen enthalten (BLOCK-CONTROL-INFO=NO) und die auf gemeinschaftlicher Platte (Public) liegen.

Wenn wiederholt auf Daten zugegriffen wird, die bereits durch einen vorangegangenen Zugriff in ein „Fenster“ eingelesen wurden, kann sich ein beachtlicher Performance-Gewinn ergeben.

Weitere Hintergrundinformationen zur Zugriffsart DIV finden Sie im Handbuch „DVS Assembler-Schnittstelle“.

Das C-Laufzeitsystem führt die stromorientierte Ein-/Ausgabe auf NK-PAM-Dateien ohne Datenverwaltungsinformationen generell mit der Zugriffsart DIV durch. Bei NK-PAM-Dateien, die für satzorientierte Ein-/Ausgabe geöffnet werden, ist die Verwendung von DIV nicht möglich.

#### 2.9.4.8 Hinweise zur stromorientierten Ein-/Ausgabe

##### Binärdateien (SAM)

Standardmäßig wird mit fester Satzlänge (F) gearbeitet. Beim Schließen der Datei wird der letzte Satz mit binären Nullen (falls nötig) aufgefüllt. Wird diese Datei neuerlich geöffnet, und es werden Daten an das Ende der Datei geschrieben, wird stets ein neuer Satz begonnen. Das Weiterschreiben erfolgt also hinter den binären Nullen.

Wird mit variabler Satzlänge gearbeitet (V oder U), kann das Weiterschreiben bytebezogen erfolgen. Allerdings sind durch die variablen Satzlängen beim Positionieren (z.B. mit fseek(), ftell()) Performanceverluste in Kauf zu nehmen.

##### Binärdateien (PAM)

Um bei PAM-Dateien ein bytebezogenes Fortschreiben (nach einem Schließen und neuerlichem Öffnen) zu ermöglichen, schreibt das C-Laufzeitsystem Verwaltungsdaten an das Ende der Datei. Diese Daten werden zum Zeitpunkt des Öffnens oder Schließens konsistent verwaltet. Aus diesem Grund ist ein simultanes Bearbeiten einer PAM-Datei durch verschiedene Tasks nicht möglich, sofern eine der beteiligten Tasks die Datei verlängert. Außerdem setzt das C-Laufzeitsystem keine Sperren. Werden Daten von mehreren Anwendern verändert, kann dies zu inkonsistenten Zuständen führen.

## Textdateien (SAM, ISAM)

Werden SAM- oder ISAM-Dateien im Update-Modus verarbeitet, darf beim Ändern bereits existierender Sätze die ursprüngliche Satzlänge nicht geändert werden. Das heißt, ein Neue-Zeile-Zeichen (\n) darf nicht in ein anderes Zeichen geändert werden oder umgekehrt.

### 2.9.4.9 Hinweise zur satzorientierten Ein-/Ausgabe

Satzorientierte Ein-/Ausgabe ist für SAM-, ISAM- und PAM-Dateien möglich.

Mit den Funktionen fopen() bzw. freopen() muss die Datei stets im Binärmodus und mit dem Zusatz type=record geöffnet werden.

Mit den Funktionen creat() bzw. open() muss die Datei stets im Binärmodus und der Angabe 0\_RECORD eröffnet werden.

Ein-/Ausgabefunktionen, die Zeichen oder Zeichenketten (bis \n) einlesen oder ausgeben, sind bei satzorientierter Ein-/Ausgabe nicht anwendbar.

## Verfügbare Ein-/Ausgabefunktionen

Folgende Funktionen stehen zur Verarbeitung von Dateien mit STREAM-Ein-/Ausgabe zur Verfügung:

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| creat(), fopen(),<br>freopen(), open() | Öffnen                                     |
| close(), fclose()                      | Schließen                                  |
| fread(), read()                        | Lesen                                      |
| fwrite(), write()                      | Schreiben                                  |
| fsetpos(), fgetpos()                   | Positionieren auf ermittelte Position      |
| fseek(), lseek()                       | Positionieren auf Dateianfang/Dateiende    |
| rewind()                               | Positionieren auf Dateianfang              |
| flocate()                              | explizit Positionieren in einer ISAM-Datei |
| fdelrec()                              | Löschen eines Satzes in einer ISAM-Datei   |

Außerdem sind folgende Funktionen zur Dateiverwaltung bzw. Fehlerbehandlung unverändert anwendbar:

feof(), perror(), clearerr(), unlink(), remove(), rename()

Alle hier nicht aufgeführten Ein-/Ausgabefunktionen stehen für die satzorientierte Ein-/Ausgabe nicht zur Verfügung und werden mit einem Fehler-Returnwert abgewiesen.

Die beiden Makros `getc()` und `putc()` haben jedoch aus Performancegründen keine Prüfung. Das Verhalten ist undefiniert, wenn diese Makros auf Dateien mit satzorientierter Ein-/Ausgabe angewendet werden.

### Verarbeitung einer Datei in satz- und stromorientierter Ein-/Ausgabe

Es ist möglich, eine Datei, die mit satzorientierter Ein-/Ausgabe erstellt wurde, für stromorientierte Ein-/Ausgabe zu öffnen und umgekehrt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei stromorientierter Ein-/Ausgabe nicht alle Dateiattribute unterstützt werden, die bei satzorientierter Ein-/Ausgabe möglich sind.

#### FCBTYPE einer neu zu erstellenden Datei

Der FCBTYPE einer neu zu erstellenden Datei kann folgendermaßen festgelegt werden:

- Angabe in einem ADD-FILE-LINK-Kommando und Verwendung des LINK-Namens bei den Funktionen `fopen()` bzw. `freopen()`.
- Angabe des `forg`-Parameters bei den Funktionen `fopen()` bzw. `freopen()`, und zwar:
  - `forg=seq`: Es wird eine SAM-Datei erstellt
  - `forg=key`: Es wird eine ISAM-Datei erstellt.

Es gibt folgende Einschränkungen für den FCBTYPE einer Datei und die Angaben bei `fopen()` bzw. `freopen()`:

- Bei Angabe von `type=record` muss die Datei den FCBTYPE SAM, PAM oder ISAM haben.
- Bei Angabe von `forg=seq` muss die Datei den FCBTYPE SAM oder PAM haben.
- Bei Angabe von `forg=key` muss die Datei den FCBTYPE ISAM haben.
- Die Angabe des Anfügemodus "a" ist für ISAM-Dateien unzulässig. Die Position bestimmt sich aus dem Schlüssel im Satz.

Es gibt folgende Einschränkungen für den FCBTYPE einer Datei und die Angaben bei `creat()` bzw. `open()`:

- Bei Angabe von `O-RECORD` muss die Datei den FCBTYPE SAM, PAM oder ISAM haben.

### Mehrfachschlüssel bei ISAM-Dateien

Standardmäßig sind für ISAM-Dateien keine Mehrfachschlüssel zugelassen. Durch die Angabe von DUP-KEY=Y in einem ADD-FILE-LINK-Kommando können jedoch Mehrfachschlüssel verwendet werden.

## 2.9.5 Last Byte Pointer (LBP)

Im BS2000 ist die Länge einer PAM-Datei unabhängig von ihrem Inhalt immer ein ganzzahliges Vielfaches eines PAM-Blocks. Ab BS2000 OSD/BC V10.0 enthält der Katalogeintrag für PAM-Dateien den Eintrag Last Byte Pointer (LBP), in dem die echte Länge der Datei in Bytes hinterlegt werden kann. Dadurch können insbesondere auch Dateien, die auf einem Netzwerkserver (NAS) abgelegt sind, von allen darauf zugreifenden Systemen (auch UNIX) bytegenau gelesen und geschrieben werden.

Diese Funktionalität steht ggf. auch ab BS2000/OSD V8.0 zur Verfügung.

Bisher wurde die Länge einer PAM-Datei mit einer Hilfskonstruktion ermittelt, indem das eigentliche Ende der Datei durch einen speziellen Marker gekennzeichnet wurde. Auf diese Hilfskonstruktion kann bei Nutzung des LBP verzichtet werden.

Von dieser Schnittstelle sind alle C-Laufzeitfunktionen betroffen, die PAM-Dateien öffnen.

Die Funktionen `fopen()`, `freopen()`, `open()` und `creat()` werden daher um den *lbp*-Schalter erweitert. Näheres finden Sie in den Beschreibungen der entsprechenden Funktionen.

Beim Öffnen oder Lesen bestehender Dateien verhalten sich diese Funktionen unabhängig vom *lbp*-Schalter folgendermaßen:

- Ist der LBP der Datei ungleich 0, wird er ausgewertet. Ein eventuell vorhandener Marker wird ignoriert.
- Ist der LBP = 0, wird nach einem Marker gesucht und die Dateilänge daraus ermittelt. Falls kein Marker gefunden wird, wird das Ende des letzten vollständigen Blocks als Dateiende betrachtet.

Beim Schließen von Dateien, die verändert oder neu erstellt wurden, hängt das Verhalten vom *lbp*-Schalter beim Öffnen der Datei bzw. von der Umgebungsvariablen `LAST_BYTE_POINTER` ab.

## Umgebungsvariable LAST\_BYTE\_POINTER

Die Umgebungsvariable LAST\_BYTE\_POINTER hat den Zweck, dass bestehende Programme den LBP nutzen können, ohne dass in sie eingegriffen werden muss. Festgebundene Programme müssen dann lediglich mit dem aktuellen CRTE neu gebunden werden. Für Programme, die mit PARTIAL-BIND oder CRTE-BASYS gebunden sind, genügt es, wenn das aktuelle CRTE bzw. CRTE-BASYS installiert ist.

Falls eine der betroffenen Funktionen ohne *lbp*-Schalter aufgerufen wird, hängt ihr Verhalten vom Inhalt der Umgebungsvariablen LAST\_BYTE\_POINTER ab:

LAST\_BYTE\_POINTER=YES

Die Funktionen `fopen()` und `freopen()` verhalten sich so, als ob im Parameter `art 1bp=yes` angegeben wäre.

Die Funktionen `open()` und `creat()` verhalten sich so, als ob im Parameter `modus O_LBP` angegeben wäre.

Beim Öffnen wird geprüft, ob LBP-Unterstützung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, so schlägt die betroffene Funktion fehl und `errno` wird auf ENOSYS gesetzt.

Beim Schließen einer Datei, die verändert oder neu erstellt wurde, wird kein Marker geschrieben (auch wenn einer vorhanden war) und ein gültiger LBP gesetzt. Auf diese Weise können Dateien mit Marker auf LBP ohne Marker umgestellt werden.

Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

LAST\_BYTE\_POINTER=NO

Die Funktionen `fopen`, `fopen64` und `freopen`, `freopen64` verhalten sich so, als ob im Parameter `art 1bp=no` angegeben wäre.

Die Funktionen `open()` und `creat()` verhalten sich so, als ob im Parameter `modus O_NOLBP` angegeben wäre.

Beim Schließen einer Datei, die **neu erstellt** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Es wird ein Marker geschrieben. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Beim Schließen einer Datei, die **verändert** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Ein Marker wird nur dann geschrieben, wenn vorher bereits ein Marker vorhanden war. Falls die Datei beim Öffnen einen gültigen LBP besaß, wird kein Marker geschrieben, da in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass kein Marker vorhanden ist. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt, verhalten sich die Funktionen so, als ob sie den Wert NO hätte.

Näheres zur Verwendung von Umgebungsvariablen im BS2000 finden Sie im [Abschnitt „Umgebungsvariablen“](#).

## 2.9.6 Temporäre PAM-Dateien im virtuellen Speicher (INCORE-Dateien)

Wird mit den Funktionen `fopen()`, `freopen()` oder `open()` der Dateiname "(INCORE)" angegeben, wird eine temporäre PAM-Datei im virtuellen Speicher angelegt. Diese Datei „lebt“ nur für die Dauer eines Programmablaufs.

INCORE-Dateien müssen zuerst zum Schreiben geöffnet werden, bevor auf sie lesend zugegriffen werden kann (vgl. `fopen()`, `freopen()`, `open()`).

INCORE-Dateien werden als Binärdateien verarbeitet.

## 2.10 Allgemeine Terminalschnittstelle

Dieser Abschnitt beschreibt eine allgemeine Terminalschnittstelle, die zur Steuerung der seriellen Kommunikationsschnittstellen angeboten wird. Dies sind lokal angeschlossene, asynchrone Leitungen.

Diese Schnittstelle wird auf BS2000-Blockterminals nur eingeschränkt unterstützt.

### 2.10.1 Terminal-Gerätedatei öffnen

Wenn eine Gerätedatei für ein Terminal geöffnet wird, dann wartet der Prozess normalerweise solange, bis eine Verbindung hergestellt wurde. In der Praxis öffnen Anwendungen solche Dateien nur sehr selten; diese Dateien werden von speziellen Programmen geöffnet und werden dann zur Standardeingabe, Standardausgabe und Standardfehlerausgabe von Anwendungen.

Wie unter `open()` beschrieben, bewirkt das Öffnen einer Gerätedatei für ein Terminal ohne gesetztes `O_NONBLOCK`-Bit, dass der Prozess blockiert, bis das Terminal bereit ist. Wenn der `CLOCAL`-Modus nicht eingeschaltet ist, dann bedeutet dies, dass gewartet wird, bis eine Verbindung aufgebaut ist. Wenn der `CLOCAL`-Modus für das Terminal eingeschaltet oder das Bit `O_NONBLOCK` beim Aufruf von `open()` angegeben ist, dann liefert `open()` einen Dateideskriptor, ohne auf den Aufbau einer Verbindung zu warten.

## 2.10.2 Prozessgruppen

Ein Terminal kann einer Vordergrund-Prozessgruppe zugeordnet sein. Diese Vordergrund-Prozessgruppe spielt eine besondere Rolle bei der Behandlung von Eingabezeichen, die Signale erzeugen, wie dies im [Abschnitt „Sonderzeichen“ auf Seite 137](#) behandelt wird.

Die Vordergrund-Prozessgruppe eines Terminals kann von einem Prozess gesetzt oder abgefragt werden, wenn die in diesem Abschnitt angegebenen Anforderungen hinsichtlich der Zugriffsrechte erfüllt sind; siehe auch `tcgetpgrp()` und `tcsetpgrp()`. Die Terminalschnittstelle hilft bei dieser Zuteilung, indem sie den Zugriff auf das Terminal für solche Prozesse einschränkt, die nicht in der aktuellen Prozessgruppe sind (siehe auch [Abschnitt „Zugriffssteuerung für Terminals“ auf Seite 132](#)).

### 2.10.2.1 Das steuernde Terminal

Ein Terminal kann zu einem Prozess als sein steuerndes Terminal gehören. Jeder Prozess einer Sitzung, der ein steuerndes Terminal besitzt, besitzt dasselbe steuernde Terminal. Ein Terminal kann für höchstens eine Sitzung das steuernde Terminal sein. Als steuerndes Terminal reserviert der Sitzungsleiter die erste offene Terminal-Gerätedatei. Wenn ein Sitzungsleiter, der kein steuerndes Terminal besitzt, die Terminal-Gerätedatei ohne gesetztes `O_NOCTTY`-Bit öffnet, die noch nicht einer Sitzung zugeordnet ist (siehe auch `open()`), kann dieses Terminal das steuernde Terminal des Sitzungsleiters werden. Wenn ein Prozess, der kein Sitzungsleiter ist, die Terminal-Gerätedatei öffnet, oder wenn die Option `O_NOCTTY` beim Aufruf von `open()` verwendet wird, wird das Terminal nicht zum steuernden Terminal für den Prozess. Wenn ein steuerndes Terminal einer Sitzung zugeordnet wird, dann wird dessen Vordergrund-Prozessgruppe gleich der Prozessgruppe des Sitzungsleiters gesetzt.

Das steuernde Terminal wird von einem Sohnprozess durch einen `fork`-Aufruf geerbt. Ein Prozess gibt sein steuerndes Terminal auf, wenn er eine neue Sitzung durch die Funktion `setsid()` erzeugt oder wenn alle Dateideskriptoren, die dem steuernden Terminal zugeordnet waren, geschlossen wurden.

Wenn ein steuernder Prozess beendet wird, dann wird das steuernde Terminal von der aktuellen Sitzung gelöst, was einem neuen Sitzungsleiter erlaubt, dieses für sich zu reservieren. Nachfolgende Zugriffe auf dieses Terminal durch andere Prozesse aus der früheren Sitzung können verweigert werden, wobei Versuche, auf das Terminal zuzugreifen, behandelt werden, als sei ein Verbindungsabbruch bei einem Modem festgestellt worden.

### 2.10.2.2 Zugriffssteuerung für Terminals

Wenn ein Prozess in der Vordergrund-Prozessgruppe seines steuernden Terminals ist, dann ist ihm das Lesen von diesem Terminal erlaubt, so wie dies im [Abschnitt „Eingaben verarbeiten und Daten lesen“ auf Seite 133](#) beschrieben ist. Für die Implementierungen, die Auftragssteuerung (job control) unterstützen, verursacht jeder Versuch eines Prozesses

aus einer Hintergrund-Prozessgruppe, von seinem steuernden Terminal zu lesen, dass seiner Prozessgruppe das Signal SIGTTIN gesendet wird, sofern nicht einer der folgenden Fälle zutrifft:

- Der lesende Prozess ignoriert oder blockiert das Signal SIGTTIN.
- Die Prozessgruppe des lesenden Prozesses ist verwaist.

In diesen Fällen liefert die Funktion `read()` das Ergebnis `-1`, wobei `errno` gleich `EIO` gesetzt ist und kein Signal gesendet wird. Die voreingestellte Signalaktion für SIGTTIN ist, den Prozess anzuhalten, dem dieses Signal gesendet wird (siehe auch `signal.h`).

Wenn ein Prozess in der Vordergrund-Prozessgruppe seines steuernden Terminals ist, dann sind Schreiboperationen erlaubt, wie dies im [Abschnitt „Daten schreiben und Ausgaben verarbeiten“ auf Seite 137](#) beschrieben ist. Versuche eines Prozesses aus einer Hintergrund-Prozessgruppe, auf sein steuerndes Terminal zu schreiben, verursachen, dass der Prozessgruppe das Signal SIGTTOU gesendet wird, sofern nicht einer der folgenden Spezialfälle gegeben ist:

- Wenn `TOSTOP` nicht gesetzt oder `TOSTOP` gesetzt ist und der Prozess das Signal SIGTTOU ignoriert oder blockiert, darf der Prozess auf das Terminal schreiben und das Signal SIGTTOU wird nicht gesendet.
- Wenn `TOSTOP` gesetzt ist, die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses verwaist ist und der schreibende Prozess das Signal SIGTTOU nicht blockiert, dann liefert die Funktion `write()` das Ergebnis `-1`, wobei `errno` gleich `EIO` gesetzt ist und kein Signal gesendet wird.

Bestimmte Aufrufe von Funktionen, die Parameter des Terminals setzen, werden auf dieselbe Art behandelt wie Aufrufe von `write()`, ausser dass `TOSTOP` ignoriert wird; d.h. deren Wirkung ist dieselbe wie die eines Schreibversuchs auf das Terminal, wenn `TOSTOP` gesetzt ist (siehe auch [Abschnitt „Lokalmodi“ auf Seite 146](#), `tcdrain()`, `tcflow()`, `tcflush()`, `tcsendbreak()` und `tcsetattr()`).

### 2.10.2.3 Eingaben verarbeiten und Daten lesen

Ein Terminal, das einer Gerätedatei zugeordnet ist, kann im Vollduplexbetrieb arbeiten, so dass es jederzeit möglich ist, Zeichen einzugeben, auch bei laufender Ausgabe. Im POSIX-Subsystem wird der Vollduplexbetrieb für Terminals von TIAM simuliert.

Jeder Gerätedatei eines Terminals ist ein **Eingabepuffer** zugeordnet, in den die eingehenden Daten durch das System gespeichert werden, bevor sie vom Prozess gelesen werden können. Die Eingabe geht verloren, wenn die Eingabepuffer des Systems voll sind oder wenn eine Eingabezeile die zulässige Höchstzahl `{MAX_INPUT}` für die Eingabe von Zeichen überschreitet (siehe `limits.h`). `{MAX_INPUT}` muss größer oder gleich `{_POSIX_MAX_CANON}` sein. Dieser Wert ist mit `pathconf()` abfragbar.

Es sind zwei generelle Arten von Eingabeverarbeitung verfügbar, je nachdem, ob die Gerätdatei für das Terminal im **Standard-Eingabemodus** oder im **besonderen Eingabemodus** arbeitet. Diese Modi sind in den nächsten beiden Abschnitten „Standard-Eingabeverarbeitung“ und „Besondere Eingabeverarbeitung“ beschrieben. Zusätzlich werden Eingabezeichen entsprechend der Einstellung der Komponenten `c_iflag` (siehe auch [Abschnitt „Eingabemodi“ auf Seite 140](#)) und `c_lflag` (siehe auch [Abschnitt „Lokalmodi“ auf Seite 146](#)) verarbeitet. Diese Verarbeitung kann das lokale Echo einschließen. Dies bedeutet, dass Eingabezeichen sofort nach ihrem Empfang an das entsprechende Terminal zurückgesendet werden. Dies ist besonders nützlich für Terminals, die im Vollduplexbetrieb arbeiten.

Wenn das Bit `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, werden Leseanforderungen solange blockiert, bis Daten verfügbar sind oder ein Signal eintrifft. Wenn das Bit `O_NONBLOCK` gesetzt ist, dann wird die Leseanforderung auf eine der folgenden Arten ohne Warten beendet:

- Sind genügend Daten verfügbar, um die konkrete Anforderung zu erfüllen, dann kehrt die Funktion `read()` erfolgreich zurück und liefert als Ergebnis die Anzahl der gelesenen Bytes.
- Wenn nicht genügend Daten verfügbar sind, um die konkrete Anforderung zu erfüllen, dann kehrt die Funktion `read()` erfolgreich zurück. Dabei hat sie so viele Daten wie möglich gelesen. Sie liefert als Ergebnis die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes zurück.
- Sind keine Daten verfügbar, dann liefert die Funktion `read()` den Wert -1, wobei `errno` gleich `EAGAIN` gesetzt ist.

Wann Daten verfügbar sind, hängt davon ab, ob die Standard- oder die besondere Eingabeverarbeitung aktiv ist. Die folgenden Abschnitte „Standard-Eingabeverarbeitung“ und „Besondere Eingabeverarbeitung“ beschreiben jeden dieser Eingabeverarbeitungs-Modi.

#### 2.10.2.4 Standard-Eingabeverarbeitung

Bei der Standard-Eingabeverarbeitung werden Eingaben von einem Terminal zeilenweise bearbeitet. Eine Zeile wird begrenzt durch ein Neue-Zeile-Zeichen (`LF`), ein Dateiende- oder Zeilenende-Zeichen. Für mehr Informationen zu `EOF` und `EOL` siehe auch [Abschnitt „Sonderzeichen“ auf Seite 137](#). Dies bedeutet, dass ein lesendes Programm so lange angehalten wird, bis eine vollständige Zeile eingegeben wurde. Ebenso besteht die Eingabe aus maximal einer Zeile, gleichgültig, wie viele Zeichen in dem Leseaufruf angefordert wurden. Es muss jedoch nicht eine ganze Zeile auf einmal gelesen werden; es kann eine beliebige Anzahl Zeichen in einem Leseaufruf angefordert werden (auch nur 1 Zeichen), ohne dass Daten verloren gehen.

{MAX\_CANON}, die maximale Anzahl von Bytes in einer Zeile (siehe `limits.h`), muss größer oder gleich {\_POSIX\_MAX\_CANON} sein. Wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist das Verhalten des Systems undefiniert. Wenn {MAX\_CANON} nicht definiert ist, dann gibt es keine solche Grenze (siehe auch `pathconf()`). Beide Konstanten haben für BS2000-Blockterminals keine Wirkung, weil die Ein-/Ausgabe dort von TIAM gesteuert wird.

Die Verarbeitung von ERASE- und KILL-Zeichen geschieht dann, wenn eines der Sonderzeichen ERASE und KILL gelesen wird (siehe [Abschnitt „Sonderzeichen“ auf Seite 137](#)). Die Verarbeitung dieser Zeichen betrifft den Eingabepuffer, der noch nicht durch ein Neue-Zeile-Zeichen (LF), ein Dateiende- oder ein Zeilenende-Zeichen begrenzt wurde. Diese noch nicht begrenzten Daten bilden die aktuelle Zeile. Das Löschzeichen ERASE löscht das zuletzt eingegebene Zeichen der aktuellen Zeile, sofern ein solches nach dem Zeilenanfang vorhanden ist. Das Löschzeichen KILL entfernt die gesamte aktuelle Eingabezeile, sofern eine solche vorhanden ist. Dabei kann wahlweise die Ausgabe eines neuen Neue-Zeile-Zeichens erfolgen. Die Zeichen ERASE und KILL haben keine Wirkung, wenn sich keine Daten in der aktuellen Zeile befinden. Die Löschzeichen selbst werden nicht im Eingabepuffer abgelegt. Beide Zeichen wirken unmittelbar bei Betätigen der entsprechenden Taste, unabhängig von eventuell eingegebenen Backspace- oder Tabulatorzeichen. Sie können auch direkt als Konstante eingegeben werden, indem man ihnen das Escape-Zeichen \ voranstellt. Das Escape-Zeichen selbst wird nicht gelesen. Die Löschzeichen können geändert werden.

#### 2.10.2.5 Besondere Eingabeverarbeitung

Diese Art der Eingabeverarbeitung wird nur von zeichenorientierten Terminals, nicht aber von Blockterminals unterstützt.

Bei der besonderen Eingabeverarbeitung werden die Eingabezeichen nicht zu Zeilen zusammengefasst und eine Verarbeitung von ERASE- und KILL-Zeichen findet nicht statt. Die Werte der Elemente MIN und TIME des Vektors `c_cc` werden verwendet, um zu entscheiden, wie der Prozess die Zeichen erhalten soll. Das `O_NONBLOCK`-Bit (siehe auch `open()` oder `fcntl()`) hat Vorrang vor den Festlegungen im Vektor `c_cc`. Wenn daher `O_NONBLOCK` gesetzt ist, kehrt `read()` sofort zurück, unabhängig von den MIN- und TIME-Werten. Außerdem kann `read()`, wenn keine Daten vorhanden sind, entweder 0 oder -1 zurückgeben und in letzterem Fall `errno` gleich `EAGAIN` setzen.

MIN gibt die Mindestanzahl an Zeichen (maximal 255) an, die bei einer erfolgreich ausgeführten Funktion `read()` empfangen werden sollten (d.h. die dann dem Benutzer zurückgeliefert werden). TIME ist ein Timer (eine Zeitüberwachung) auf Zehntelsekunden-Basis für schubweise und geringe Datenübertragungen. Wenn MIN größer als {MAX\_INPUT} ist, dann ist nicht festgelegt, wie die Anforderung behandelt wird. Die folgenden Absätze beschreiben die vier möglichen Kombinationen von MIN und TIME sowie ihre Wechselwirkung:

### 1. Fall: MIN > 0, TIME > 0

In diesem Fall dient TIME als zeichenorientierter Timer und wird nach dem ersten empfangenen Zeichen aktiviert. Bei jedem neuen Zeichen wird TIME zurückgesetzt; sobald ein Zeichen empfangen wird, wird TIME gestartet. Werden MIN Zeichen empfangen, bevor der Timer TIME abgelaufen ist, so wird der Leseauftrag erfüllt. Läuft der Timer TIME ab, bevor MIN Zeichen empfangen wurden, so werden die bis zu diesem Zeitpunkt empfangenen Zeichen an den Benutzer übergeben. Es wird immer mindestens ein Zeichen zurückgeliefert, wenn TIME abläuft, da der Timer erst nach dem Empfang des ersten Zeichens aktiviert wird. In diesem Fall blockiert die Leseoperation solange, bis entweder der MIN- und TIME-Mechanismus durch den Empfang des ersten Bytes aktiviert wird oder ein Signal eintrifft.

### 2. Fall: MIN > 0, TIME = 0

Da TIME den Wert 0 hat, ist die Zeitüberwachung wirkungslos und nur MIN ist signifikant. In diesem Fall blockiert die Leseoperation solange, bis MIN Zeichen empfangen wurden oder bis ein Signal eintrifft. Ein Programm, das diesen Fall nutzt, um Datensätze von einem Terminal zu lesen, kann bei einer Leseoperation beliebig lange blockieren (d.h. auch unendlich lange).

### 3. Fall: MIN = 0, TIME > 0

Da MIN gleich 0 ist, dient TIME nicht mehr als zeichenorientierter Timer, sondern als Zeitüberwachung für die gesamte Leseoperation, die bei der Bearbeitung des `read()`-Aufrufs aktiviert wird (Standardbehandlung). In diesem Fall wird eine Leseoperation ausgeführt, sobald entweder ein Zeichen empfangen wird oder der Timer TIME abläuft. Wenn innerhalb des Zeitraums von  $\text{TIME} * 0,1$  Sekunden nach dem Aufruf von `read()` kein Byte empfangen wird, dann liefert die Funktion `read()` das Ergebnis 0 und hat keine Daten gelesen.

### 4. Fall: MIN = 0, TIME = 0

In diesem Fall wird sofort die geforderte Anzahl von zu lesenden Zeichen zurückgeliefert oder, wenn nicht so viele verfügbar sind, die Anzahl der aktuell verfügbaren Zeichen. Es wird nicht auf eine weitere Eingabe gewartet. Sind keine Eingabezeichen verfügbar, dann liefert die Funktion `read()` den Wert 0 als Ergebnis und hat keine Daten gelesen.

### 2.10.2.6 Daten schreiben und Ausgaben verarbeiten

Wenn ein Prozess Bytes in eine Gerätedatei für ein Terminal schreibt, dann werden diese Bytes gemäß den Einstellungen in `c_oflag` verarbeitet (siehe [Abschnitt „Ausgabemodi“ auf Seite 142](#)). Das System kann einen Puffer-Mechanismus bieten, der so arbeitet, dass alle Bytes, die ein Aufruf von `write()` geschrieben hat, nach dessen Beendigung zur Übertragung zum jeweiligen Gerät anstehen, aber noch nicht notwendigerweise auch schon vollständig übertragen wurden (siehe dazu `write()`, Auswirkungen von `write()` mit gesetztem `O_NONBLOCK`).

### 2.10.2.7 Sonderzeichen

Die unten beschriebenen Sonderzeichen werden bei der Initialisierung einer Task durch eine Vortask den Programmtasten zugeordnet. Ihnen sind bei der Ein-/Ausgabe bestimmte Sonderfunktionen zugeordnet. In den Fällen, in denen die Zuordnung von Zeichen und Funktion nicht verändert werden darf, ist das entsprechende Zeichen in Klammern angegeben:

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTR  | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit <code>ISIG</code> gesetzt ist. Es erzeugt ein Unterbrechungssignal (interrupt) <code>SIGINT</code> , das an alle Prozesse in der Vordergrund-Prozessgruppe des Terminals abgesetzt wird. Wenn das Bit <code>ISIG</code> gesetzt ist, dann wird das Zeichen nach der Verarbeitung verworfen. Damit werden im Normalfall alle diese Prozesse abgebrochen. Man kann jedoch Vorkehrungen treffen, dass das Signal ignoriert wird oder ein Sprung an eine vorher vereinbarte Adresse erfolgt (siehe <code>sigaction()</code> bzw. <code>signal()</code> ).                                              |
| QUIT  | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit <code>ISIG</code> gesetzt ist. Es erzeugt das Signal <code>SIGQUIT</code> für alle Prozesse in der Vordergrund-Prozessgruppe, die dem Terminal zugeordnet ist. Wenn <code>ISIG</code> gesetzt ist, dann wird das Zeichen <code>QUIT</code> nach der Verarbeitung verworfen. Es wird fast genauso behandelt wie das Unterbrechungssignal <code>SIGINT</code> , mit einer Ausnahme: Hat der empfangende Prozess keine anderen Vorkehrungen getroffen, so wird er nicht nur abgebrochen, sondern es wird auch ein Speicherabzug ( <code>core</code> ) erzeugt (siehe auch <code>sigaction()</code> ). |
| ERASE | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit <code>ICANON</code> gesetzt ist. Es löscht das vorhergehende Zeichen, allerdings nicht über den Zeilenanfang – d.h. ein NL-, EOF- oder EOL-Zeichen – hinaus (vgl. Abschnitt „Standard-Eingabeverarbeitung“). Wenn <code>ICANON</code> gesetzt ist, dann wird das Zeichen <code>ERASE</code> nach der Verarbeitung verworfen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KILL  | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit ICANON gesetzt ist. Es löscht die gesamte Zeile vom letzten NL-, EOF- oder EOL-Zeichen ab. Wenn ICANON gesetzt ist, dann wird das Zeichen KILL nach der Verarbeitung verworfen.<br>Dieses Zeichen wird auf den BS2000-Blockterminals nicht unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EOF   | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit ICANON gesetzt ist. Beim Empfang von EOF werden alle noch nicht gelesenen Zeichen sofort an das Programm übergeben, ohne auf ein NL-Zeichen zu warten; das EOF-Zeichen wird verworfen. Sind keine Zeichen vorhanden, d.h. das EOF-Zeichen steht am Zeilenanfang, so liefert <code>read()</code> den Wert 0 zurück. Das Ergebnis 0 bei einer Leseoperation ist die Standardanzeige für das Dateiende. Wenn ICANON gesetzt ist, dann wird das Zeichen EOF nach der Verarbeitung verworfen.                                                                                                                        |
| NL    | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit ICANON gesetzt ist. NL ist das normale Zeilen-Begrenzungszeichen \n. Es kann nicht geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EOL   | Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit ICANON gesetzt ist. EOL ist ein zusätzliches Zeilen-Begrenzungszeichen und hat dieselbe Funktion wie NL. Es wird normalerweise nicht verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUSP  | Wenn ein X/Open-kompatibles System Auftragssteuerung unterstützt (siehe auch <a href="#">Abschnitt „Steuerzeichen“ auf Seite 148</a> ), dann wird das Sonderzeichen SUSP bei der Eingabe erkannt. Wenn das Bit ISIG gesetzt ist, dann verursacht der Empfang des Zeichens SUSP, dass das Signal SIGTSTP an alle Prozesse in der Vordergrund-Prozessgruppe gesendet wird, die dem Terminal zugeordnet ist. Dann wird das Zeichen ebenfalls nach der Verarbeitung verworfen. Dieses Zeichen hat im POSIX-Subsystem keine Wirkung, da hier die Auftragssteuerung nicht unterstützt wird.                                                                                         |
| STOP  | Sonderzeichen für die Eingabe und für die Ausgabe, das erkannt wird, wenn eines der Bits IXON (für die Ausgabe) oder IXOFF (für die Eingabe) gesetzt ist. STOP kann dazu verwendet werden, eine Ausgabe vorübergehend anzuhalten. Damit kann man an Terminals verhindern, dass die Ausgabe vom Bildschirm verschwindet, bevor man sie lesen konnte. Wenn IXON gesetzt ist, dann wird das Zeichen STOP nach der Verarbeitung verworfen. Solange die Ausgabe angehalten wird, werden weitere STOP-Zeichen ignoriert und nicht gelesen. Das Zeichen STOP kann nicht geändert und nicht entwertet werden.<br>Dieses Zeichen wird auf den BS2000-Blockterminals nicht unterstützt. |
| START | Sonderzeichen für die Eingabe und für die Ausgabe, das erkannt wird, wenn eines der Bits IXON (für die Eingabe) oder IXOFF (für die Ausgabe) gesetzt ist. Das Zeichen START dient dazu, eine mit dem STOP-Zeichen angehaltene Ausgabe fortzusetzen. Solange die Ausgabe läuft, werden nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

folgende START-Zeichen ignoriert und nicht gelesen. Wenn IXON gesetzt ist, dann wird das Zeichen START nach der Verarbeitung verworfen. Das Zeichen START kann nicht geändert und nicht entwertet werden. Dieses Zeichen wird auf den RS2000-Blockterminals nicht unterstützt.

**CR** Sonderzeichen für die Eingabe, das erkannt wird, wenn das Bit ICANON gesetzt ist; es entspricht dem Zeichen \r. Wenn ICANON und ICRNL gesetzt sind und IGNCR nicht, dann wird dieses Zeichen in das Zeichen NL umgesetzt und hat dieselbe Wirkung wie das Zeichen NL. Das Zeichen CR kann nicht geändert werden.

Die Werte für INTR, QUIT, ERASE, KILL, EOF, EOL und SUSP (nur für Auftragssteuerung) können vom Benutzer geändert werden.

Wenn zwei oder mehr Sonderzeichen denselben Wert haben, dann ist das Verhalten der Funktion undefiniert, die bei Empfang dieses Zeichens ausgeführt wird.

Die ERASE-, KILL- und EOF-Zeichen können durch ein vorangestelltes \ (Escape-Zeichen) entwertet werden; in diesem Fall wird die ihnen zugeordnete Funktion nicht ausgeführt.

Da der Anwender die Tastaturbelegung jederzeit überschreiben kann, kann die voreingestellte, XPG4 Version 2-konforme Tastenbelegung auf BS2000-Kommandoebene mit /RESTORE-CONTROL-KEYS wiederhergestellt werden.

### **2.10.2.8 Verbindung abbrechen**

Beim Verschwinden des Carrier-Signals (modem disconnect) an der Schnittstelle für ein steuerndes Terminal, wird, wenn in `c_cflag` CLOCAL nicht gesetzt ist (siehe [Abschnitt „Steuermodi“ auf Seite 144](#)), das Signal für den Verbindungsabbruch SIGHUP an den steuernden Prozess gesendet, der diesem Terminal zugeordnet ist. Dadurch wird der steuernde Prozess abgebrochen, sofern keine anderen Vorkehrungen getroffen wurden (siehe `exit()`). Alle nachfolgenden Leseoperationen von diesem Terminal liefern dann die Anzeige für Dateiende. Damit können Prozesse, die Eingaben von einem Terminal lesen und auf Dateiende prüfen, nach einem Verbindungsabbruch entsprechend beendet werden. Jede nachfolgende Schreiboperation mit `write()` auf dieses Terminal liefert das Ergebnis -1, und `errno` ist dann gleich EIO gesetzt, bis die Datei geschlossen wird.

### 2.10.2.9 Terminal-Gerätedatei schließen

Wenn der letzte Prozess eine Gerätedatei für ein Terminal schließt, dann werden alle noch anstehenden Ausgaben an dieses Gerät gesendet und alle noch nicht gelesenen Eingaben verworfen. Wenn HUPCL in den Steuermodi gesetzt ist und die Kommunikations-Schnittstelle eine Verbindungsabbruch-Funktion unterstützt, dann führt die Terminalschnittstelle einen Verbindungsabbruch aus.

## 2.10.3 Einstellbare Parameter

### 2.10.3.1 Die Struktur termios

Programme, die Ein- und Ausgabe-Kennzeichen für Terminals steuern müssen, können dies über die Struktur `termios`, die in der Include-Datei `termios.h` definiert ist. Zu den Komponenten dieser Struktur gehören:

| Komponententyp        | Vektorgröße | Komponentenname      | Beschreibung  |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| <code>tcflag_t</code> |             | <code>c_iflag</code> | Eingabemodi   |
| <code>tcflag_t</code> |             | <code>c_oflag</code> | Ausgabemodi   |
| <code>tcflag_t</code> |             | <code>c_cflag</code> | Steuermodi    |
| <code>tcflag_t</code> |             | <code>c_lflag</code> | Lokalmodi     |
| <code>cc_t</code>     | NCCS        | <code>c_cc[]</code>  | Sonderzeichen |

Die Datentypen `tcflag_t` und `cc_t` sind in der Include-Datei `termios.h` definiert. Sie sind dort als `unsigned` definiert.

### 2.10.3.2 Eingabemodi

Die Komponente `c_iflag` beschreibt die grundlegende Eingabesteuerung des Terminals:

| Maskenname                                                                       | Beschreibung                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>BRKINT</code>                                                              | Signal SIGINT bei break senden                          |
| <code>ICRNL</code>                                                               | CR bei Eingabe in NL umwandeln                          |
| <code>IGNBRK</code>                                                              | break ignorieren                                        |
| <code>IGNCR</code>                                                               | CR ignorieren                                           |
| <code>IGNPAR</code>                                                              | Zeichen mit Paritätsfehler ignorieren                   |
| <code>INLCR</code>                                                               | NL bei Eingabe in CR umwandeln                          |
| <code>INPCK</code>                                                               | Paritätsprüfung für Eingabe aktivieren                  |
| <code>ISTRIP</code>                                                              | 8. Bit des Eingabezeichens löschen                      |
| <code>IXOFF</code>                                                               | START/STOP-Eingabesteuerung aktivieren                  |
| <code>IXON</code>                                                                | START/STOP-Ausgabesteuerung aktivieren                  |
| <code>PARMRK</code>                                                              | Paritätsfehler markieren                                |
| <code>IUCLC</code><br>Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt. | Bei Eingabe Groß- in Kleinbuchstaben umwandeln.         |
| <code>IXANY</code>                                                               | Fortsetzung der Ausgabe durch beliebiges Eingabezeichen |

Im Zusammenhang mit der asynchronen Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle ist ein `break` als eine Folge von 0-Bits definiert, deren Übertragung länger dauert, als für die Übertragung eines Bytes notwendig ist. Die gesamte Folge von 0-Bits wird als ein einziges `break` interpretiert, auch wenn es sich dabei um eine Folge handelt, die mehrere Bytes lang ist. In anderen Zusammenhängen als der asynchronen seriellen Datenübertragung ist die Bedeutung eines `break` nicht festgelegt.

Bei gesetztem `IGNBRK` wird ein in der Eingabe auftretendes `break` ignoriert, d.h. nicht in den Eingabepuffer eingetragen und deshalb von keinem Prozess gelesen. Bei gesetztem `BRKINT` dagegen erzeugt ein `break` ein einzelnes Unterbrechungssignal `SIGINT` und sowohl die Ein- als auch die Ausgabepuffer werden gelöscht. Wenn weder `IGNBRK` noch `BRKINT` gesetzt ist, dann wird ein `break` als einzelnes Zeichen `\0` gelesen, wenn `PARMRK` gesetzt ist, dann als `\377, \0, \0`.

Ist `IGNPAR` gesetzt, dann wird jedes Byte mit einem Zeichen- oder Paritätsfehler ungleich einem `break` ignoriert.

Wenn `PARMRK` gesetzt und `IGNPAR` nicht gesetzt ist, dann wird jedes Byte mit einem Rahmen- oder Paritätsfehler, welches ungleich einem `break` ist, als eine Folge von drei Zeichen weitergegeben: `\377, \0` und `X`, wobei `\377` und `\0` ein 2 Byte langes Kennzeichen für jede dieser Sequenzen ist und `X` dem fehlerhaften Zeichen entspricht. Um Zweifelsfälle auszuschließen wird, wenn `ISTRIP` nicht gesetzt ist, ein gültiges Zeichen `\377` als `\377, \377` an die Anwendung ausgeliefert. Wenn weder `PARMRK` noch `IGNPAR` gesetzt ist, dann wird ein Rahmen- oder Paritätsfehler, der ungleich einem `break` ist, als ein einzelnes Zeichen `\0` an die Anwendung weitergegeben.

Bei gesetztem `INPCK` wird die Paritätsprüfung bei der Eingabe aktiviert. Bei nicht gesetztem `INPCK` wird die eingabeseitige Paritätsprüfung deaktiviert. Damit kann das Paritätsbit bei der Ausgabe ohne Berücksichtigung von eventuellen Paritätsfehlern bei der Eingabe erzeugt werden.

## Hinweis

Ob die Paritätsprüfung bei der Eingabe aktiviert oder deaktiviert ist, hängt nicht davon ab, ob die Paritäts-Erkennung aktiviert oder deaktiviert ist (siehe auch [Abschnitt „Steuерmodi“ auf Seite 144](#)). Wenn die Paritätserkennung aktiviert, die Paritätsprüfung bei der Eingabe jedoch deaktiviert ist, dann erkennt zwar die Hardware, mit der das Terminal verbunden ist, das Paritätsbit, aber die Terminal-Gerätedatei überprüft nicht, ob dieses Bit korrekt gesetzt ist.

Bei gesetztem `INLCR` wird ein empfangenes NL-Zeichen (Zeilenvorschub) in ein CR-Zeichen (Wagenrücklauf) umgewandelt. Bei gesetztem `IGNCR` wird ein empfangenes CR-Zeichen ignoriert (nicht gelesen). Ist dagegen `IGNCR` nicht gesetzt und `ICRNL` gesetzt, so wird ein empfangenes CR-Zeichen in ein NL-Zeichen umgewandelt.

Bei gesetztem `IUCLC` wird ein empfangener Großbuchstabe in den entsprechenden Kleinbuchstaben umgewandelt. (Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.)

Bei gesetztem IXON wird die Ausgabesteuerung mit START/STOP aktiviert. Bei Empfang eines STOP-Zeichens wird die Ausgabe angehalten und bei Empfang eines START-Zeichens fortgesetzt. Die Steuerzeichen für START und STOP werden bei einer Leseoperation nicht gelesen, führen jedoch die Funktionen der Flusssteuerung aus, wenn IXON gesetzt ist. Ist IXON nicht gesetzt, dann werden START- und STOP-Zeichen gelesen. Bei gesetztem IXANY wird die angehaltene Ausgabe durch die Eingabe eines beliebigen Zeichens fortgesetzt.

Bei gesetztem IXOFF ist die Eingabe-Flusssteuerung aktiviert. Das System überträgt STOP-Zeichen, um das Terminal zu veranlassen, keine weiteren Daten mehr zu übertragen, wenn dies notwendig ist, um ein Überlaufen des Eingabepuffers zu verhindern (nicht mehr als {MAX\_INPUT} Byte sind erlaubt). Es überträgt START-Zeichen, um das Terminal zu veranlassen, die Übertragung von Daten wieder aufzunehmen, sobald dies wieder ohne Gefahr eines Überlaufs des Eingabepuffers möglich ist.

Der Anfangswert für die Eingabemodi nach `open()` ist, dass kein Bit gesetzt ist.

### 2.10.3.3 Ausgabemodi

Die Komponente `c_oflag` gibt an, wie die Ausgaben der Terminalschnittstelle behandelt werden. Sie wird durch bitweises inklusives Oder der folgenden Masken erzeugt, die sich bitweise unterscheiden. Die Maskennamen in der folgenden Tabelle sind in `termios.h` definiert:

| Maskename                         | Beschreibung                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPOST                             | Ausgaben nachbearbeiten                                                                                                                     |
| OLCUC                             | Bei Ausgabe Klein- in Großbuchstaben umwandeln. Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.                                  |
| ONLCR                             | Bei Ausgabe NL in CR-NL umwandeln                                                                                                           |
| OCRNL                             | Bei Ausgabe CR in NL umwandeln                                                                                                              |
| ONOCR                             | CR in Spalte 0 nicht ausgeben                                                                                                               |
| ONLRET                            | NL übernimmt CR-Funktion                                                                                                                    |
| OFILL                             | Füllzeichen für Verzögerung verwenden                                                                                                       |
| OFDEL                             | Das Füllzeichen ist DEL (sonst NUL)                                                                                                         |
| NLDLY<br>NL0<br>NL1               | Zeilenvorschub-(NL-)Verzögerungen auswählen:<br>NL-Zeichen Typ 0<br>NL-Zeichen Typ 1                                                        |
| CRDLY<br>CR0<br>CR1<br>CR2<br>CR3 | Wagenrücklauf-(CR-)Verzögerungen auswählen:<br>CR-Verzögerung Typ 0<br>CR-Verzögerung Typ 1<br>CR-Verzögerung Typ 2<br>CR-Verzögerung Typ 3 |

| Maskenname                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABDLY<br>TAB0<br>TAB1<br>TAB2<br>TAB3 | Horizontaltabulator-Verzögerungen auswählen:<br>Horizontaltabulator-Verzögerung Typ 0<br>Horizontaltabulator-Verzögerung Typ 1<br>Horizontaltabulator-Verzögerung Typ 2<br>Tabulatorexpansion zu Leerzeichen |
| BSDLY<br>BS0<br>BS1                    | Backspace-Verzögerungen auswählen:<br>Backspace-Verzögerung Typ 0<br>Backspace-Verzögerung Typ 1                                                                                                             |
| VTDLY<br>VT0<br>VT1                    | Vertikaltabulator-Verzögerungen auswählen:<br>Vertikaltabulator-Verzögerung Typ 0<br>Vertikaltabulator-Verzögerung Typ 1                                                                                     |
| FFDLY<br>FF0<br>FF1                    | Seitenvorschub-Verzögerungen auswählen:<br>Seitenvorschub-Verzögerung Typ 0<br>Seitenvorschub-Verzögerung Typ 1                                                                                              |

Wenn **OPOST** gesetzt ist, dann werden Ausgabedaten gemäß den übrigen Bits von **c\_oflag** nachbearbeitet, damit die Textzeilen so verändert werden, dass sie korrekt am Terminal erscheinen, andernfalls werden die Zeichen ohne Änderung übertragen.

Bei gesetztem **OLCUC** wird ein Kleinbuchstabe vor der Übertragung in den entsprechenden Großbuchstaben umgewandelt. Diese Funktion wird oft zusammen mit **IUCLC** bei den Eingabemodi verwendet. Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.

Bei gesetztem **ONLCR** wird das NL-Zeichen (Zeilenvorschub) als das Zeichenpaar CR-NL (Wagenrücklauf-Zeilenvorschub) übertragen. Bei gesetztem **OCRNL** wird das CR-Zeichen als NL-Zeichen übertragen. Bei gesetztem **ONOCR** wird ein CR-Zeichen in Spalte 0 (erste Stelle in der Zeile) nicht übertragen. Bei gesetztem **ONLRET** wird angenommen, dass das NL-Zeichen die Wagenrücklauf-Funktion übernimmt; der Spaltenzeiger wird auf 0 gesetzt und die spezifischen Wagenrücklauf-Verzögerungen werden verwendet. Ist **ONLRET** nicht gesetzt, so wird angenommen, dass das NL-Zeichen nur die Zeilenvorschub-Funktion hat; der Spaltenzeiger bleibt dann unverändert. Der Spaltenzeiger wird ferner auf 0 gesetzt, wenn das CR-Zeichen übertragen wird.

Die Verzögerungs-Bits geben an, für wie lange die Übertragung angehalten wird, damit bestimmte mechanische oder sonstige Bewegungen bei der Übertragung bestimmter Zeichen am Terminal ausgeführt werden können. In allen Fällen bedeutet 0: keine Verzögerung. Bei gesetztem **OFILL** wird die zeitliche Verzögerung durch die Übertragung von Füllzeichen erreicht. Dies ist bei Terminals mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit nützlich, die nur eine minimale Verzögerung benötigen. Bei gesetztem **OFDEL** wird **DEL** als Füllzeichen verwendet, sonst **NUL**.

Ist eine Seitenvorschub- oder Vertikaltabulator-Verzögerung angegeben, so dauert diese etwa 2 Sekunden.

Eine Zeilenvorschub-Verzögerung dauert etwa 0,10 Sekunden. Bei gesetztem ONLRET werden statt der Zeilenvorschub-Verzögerungen die Wagenrücklauf-Verzögerungen verwendet. Bei gesetztem OFILL werden zwei Füllzeichen übertragen.

Bei den Wagenrücklauf-Verzögerungen ist Typ 1 abhängig von der aktuellen Spaltenposition, Typ 2 dauert etwa 0,10 Sekunden, Typ 3 etwa 0,15 Sekunden. Bei gesetztem OFILL werden bei Typ 1 zwei Füllzeichen übertragen, bei Typ 2 vier.

Bei den Horizontaltabulatoren-Verzögerungen ist Typ 1 abhängig von der aktuellen Spaltenposition, Typ 2 dauert etwa 0,10 Sekunden, Typ 3 gibt an, dass Tabulatoren zu Leerzeichen expandiert werden sollen. Bei gesetztem OFILL werden für jede Verzögerung zwei Füllzeichen übertragen.

Die Backspace-Verzögerung dauert etwa 0,05 Sekunden. Bei gesetztem OFILL wird ein Füllzeichen übertragen.

Die tatsächlichen Verzögerungen hängen von der Leitungsgeschwindigkeit und der Systemauslastung ab.

Der Anfangswert für die Ausgabemodi (Wert von c\_oflag) nach einem Aufruf von open( ) ist, dass kein Bit gesetzt ist.

#### 2.10.3.4 Steuermodi

Die unten beschriebenen Steuermodi haben für BS2000-Rechner keine Bedeutung.

Die Komponente c\_cflag beschreibt die hardwaremäßige Steuerung des Terminals, dabei werden für zeichenorientierte Terminals folgende Elemente unterstützt:

| Maskenname | Beschreibung                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLOCAL     | Zustand von Modem ignorieren                                                                 |
| CREAD      | Empfänger zulassen                                                                           |
| CSIZE      | Anzahl der Bits je Byte:<br>CS5<br>5 Bits<br>CS6<br>6 Bits<br>CS7<br>7 Bits<br>CS8<br>8 Bits |
| CSTOPB     | 2 Stopbits senden (sonst 1)                                                                  |
| HUPCL      | Bei letztem close() Verbindung abbauen                                                       |
| PARENB     | Parität zulassen                                                                             |
| PARODD     | ungerade Parität zulassen                                                                    |

Zusätzlich werden die Ein- und Ausgabeaudraten in der Struktur `termios` abgespeichert. Die folgenden Werte werden unterstützt:

| Name   | Beschreibung                 |
|--------|------------------------------|
| B0     | Verbindung abbauen (Hang Up) |
| B50    | 50 Baud                      |
| B75    | 75 Baud                      |
| B110   | 110 Baud                     |
| B134   | 134.5 Baud                   |
| B150   | 150 Baud                     |
| B200   | 200 Baud                     |
| B300   | 300 Baud                     |
| B600   | 600 Baud                     |
| B1200  | 1200 Baud                    |
| B1800  | 1800 Baud                    |
| B2400  | 2400 Baud                    |
| B4800  | 4800 Baud                    |
| B9600  | 9600 Baud                    |
| B19200 | 19200 Baud                   |
| B38400 | 38400 Baud                   |

Die folgenden Schnittstellen stehen für das Ermitteln und Setzen der Werte für Ein- und Ausgabeaudraten in der Struktur `termios` zur Verfügung:  
`cfgetispeed()`, `cfgetospeed()`, `cfsetispeed()` und `cfsetospeed()`.

Mit den `C_SIZE`-Bits wird die Anzahl der Bits je Byte sowohl für die Übertragung als auch für den Empfang angegeben. Darin ist das Paritätsbit, sofern vorhanden, nicht enthalten. Bei gesetztem `CSTOPB` werden zwei Stopbits verwendet (sonst eins). Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 110 Baud werden z.B. normalerweise zwei Stopbits verwendet.

Bei gesetztem `CREAD` wird der Empfänger aktiviert. Ist `CREAD` nicht gesetzt, werden keine Zeichen empfangen.

Bei gesetztem `PARENB` wird die Paritätserkennung und die Paritätserzeugung aktiviert, d.h. jedes Zeichen erhält ein Paritätsbit. In diesem Fall gibt das `PARODD`-Bit an, dass eine ungerade Parität verwendet wird (sonst wird eine gerade Parität verwendet).

Bei gesetztem `HUPCL` wird die Verbindung abgebaut, wenn der letzte Prozess, der diese Leitung benutzt, die Verbindung schließt oder sich beendet. Das heißt, das Data-Terminal-Ready-Signal (`DTR`) wird zurückgesetzt. Dadurch wird die Verbindung abgebrochen.

Bei gesetztem `CLOCAL` wird angenommen, dass es sich bei der bestehenden Leitung um eine lokale, direkte Verbindung ohne Modemsteuerung handelt. Die Verbindung hängt dann nicht von den Leitungssignalen ab. Ansonsten wird eine Modemsteuerung angenommen und die Melde-Signale werden überwacht.

Unter normalen Umständen wartet ein Aufruf der Funktion `open()` auf das Ende des Verbindungsaufbaus. Wenn jedoch das Bit `O_NONBLOCK` beim Aufruf von `open()` angegeben wird oder das Bit `CLOCAL` gesetzt ist, dann kehrt die Funktion `open()` sofort zurück, ohne auf die Verbindung zu warten.

Wenn das Objekt, für das die Steuermodi gesetzt sind, keine asynchrone serielle Verbindung ist, können einige der Modi ignoriert werden; wird z.B. der Versuch unternommen, die Baudrate für eine Netzverbindung zu einem Terminal an einem anderen Rechner zu setzen, kann die Baudrate für die Verbindung zwischen Terminal und Rechner, mit dem sie direkt verbunden ist, gesetzt werden oder nicht.

Der Anfangswert für die Steuermodi (Wert von `c_cflag`) nach einem Aufruf von `open()` ist, dass kein Bit gesetzt ist.

#### 2.10.3.5 Lokalmodi

Die Komponente `c_lflag` der Struktur wird verwendet, um verschiedene Funktionen zu steuern:

| Maskenname | Beschreibung                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECHO       | Echo-Funktion aktivieren                                                                                         |
| ECHOE      | ERASE-Zeichen als BS-SP-BS ausgeben ("Echo") (korrigierender Backspace)                                          |
| ECHOK      | NL-Zeichen nach KILL-Zeichen ausgeben ("Echo")                                                                   |
| ECHONL     | NL-Zeichen ausgeben ("Echo")                                                                                     |
| ICANON     | Standard-Eingabeverarbeitung aktivieren (zeilenorientierte Eingabe mit Behandlung von ERASE- und KILL-Zeichen)   |
| IEXTEN     | Erweiterte Funktionen aktivieren                                                                                 |
| ISIG       | Signalaktivierung                                                                                                |
| NOFLSH     | Leeren der Ein- und Ausgabepuffer nach INTERRUPT oder QUIT von Tastatur deaktivieren                             |
| TOSTOP     | Signal SIGTTOU bei Ausgabe für Hintergrund-Prozessgruppe senden                                                  |
| XCASE      | Standardmäßige Darstellung von Groß-/Kleinbuchstaben. Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt. |

Bei gesetztem `ECHO` werden eingegebene Zeichen so, wie sie empfangen wurden, wieder auf den Bildschirm ausgegeben. Ist `ECHO` nicht gesetzt, dann werden Eingabezeichen nicht angezeigt.

Sind ICANON und ECHOE gesetzt, so wird das ERASE-Zeichen als die Folge Backspace-Leerzeichen-Backspace zurückgeliefert, wodurch das letzte Zeichen, sofern vorhanden, auf dem Bildschirm gelöscht wird. Ist ECHOE gesetzt und ECHO nicht, so wird das ERASE-Zeichen als SP BS zurückgeliefert.

Bei gesetztem ECHOK und ICANON wird nach dem KILL-Zeichen ein NL-Zeichen auf den Bildschirm ausgegeben und damit angezeigt, dass die Zeile gelöscht wird, oder die Zeile wird vom Bildschirm gelöscht.

Wenn ECHONL und ICANON gesetzt sind, dann wird ein NL-Zeichen auch dann ausgegeben, wenn ECHO nicht gesetzt ist. Dies ist bei Terminals im lokalen Echo-Modus (sog. Halbduplexbetrieb) nützlich. Ein EOF-Zeichen wird nur dann auf den Bildschirm ausgegeben, wenn es entwertet ist. Da das EOT-Zeichen (Ende der Übertragung) standardmäßig als EOF-Zeichen verwendet wird, kann man auf diese Weise eine Verbindungsauflösung durch Terminals, die sich bei Empfang von EOT abmelden, verhindern.

Bei gesetztem ISIG wird bei jedem eingegebenen Zeichen geprüft, ob es sich um eins der Steuerzeichen INTR, QUIT oder SUSP (nur bei Auftragssteuerung) handelt. Ist dies der Fall, so wird die dazugehörige Funktion ausgeführt. Ist ISIG nicht gesetzt, so wird diese Prüfung nicht durchgeführt. D.h., diese Sonderfunktionen für die Eingabe können nur bei gesetztem ISIG durchgeführt werden. Sie können aber auch einzeln ausgeschaltet werden, indem man ihnen einen unwahrscheinlichen oder unmöglichen Wert als Steuerzeichen zuordnet (z.B. 0377).

Bei gesetztem ICANON wird die Standard-Eingabeverarbeitung aktiviert. Dies aktiviert die Funktionen zur Behandlung von ERASE- und KILL-Zeichen. Die Eingabezeichen werden zeilenweise zusammengefasst, das Ende einer Zeile wird mit NL, EOF oder EOL angegeben, so wie dies im [Abschnitt „Standard-Eingabeverarbeitung“ auf Seite 134](#) beschrieben wurde.

Ist ICANON nicht gesetzt, werden Leseaufträge direkt aus dem Eingabepuffer bedient. Dies geschieht erst dann, wenn mindestens MIN Zeichen empfangen wurden oder wenn der Timer TIME abgelaufen ist (siehe [Abschnitt „Besondere Eingabeverarbeitung“ auf Seite 135](#)). Die Angabe des TIME-Wertes erfolgt in Zehntelsekunden. Bei gesetztem NOFLSH findet die normalerweise nach Empfang der Zeichen QUIT, INTR und SUSP (nur für Auftragssteuerung) durchgeführte Löschung der Ein- und Ausgabepuffer nicht statt.

Der Anfangswert für die Lokalmodi (Wert von c\_local) nach einem Aufruf von open( ) ist, dass kein Bit gesetzt ist.

### 2.10.3.6 Steuerzeichen

Die Werte der Steuerzeichen werden durch den Vektor `c_cc` definiert. Die Namen für die jeweiligen Indizes in diesem Vektor sowie die Beschreibungen jedes Vektorelements sowohl für die Standard-Eingabeverarbeitung als auch für die besondere Eingabeverarbeitung werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Indexname im  |                  | Beschreibung  |
|---------------|------------------|---------------|
| Standardmodus | besonderer Modus |               |
| VEOF          |                  | EOF-Zeichen   |
| VEOL          |                  | EOL-Zeichen   |
| VERASE        |                  | ERASE-Zeichen |
| VINTR         | VINTR            | INTR-Zeichen  |
| VKILL         |                  | KILL-Zeichen  |
|               | VMIN             | Wert für MIN  |
| VQUIT         | VQUIT            | QUIT-Zeichen  |
| VSUSP         | VSUSP            | SUSP-Zeichen  |
|               | VTIME            | Wert für TIME |
| VSTART        | VSTART           | START-Zeichen |
| VSTOP         | VSTOP            | STOP-Zeichen  |

Die Indexnamen sind Konstanten, die den Index des jeweiligen Elements (Zeichens) im Vektor `c_cc` darstellen. So ist z.B. das Zeichen `c_cc[VSTOP]` sowohl im Standard-Eingabemodus als auch im besonderen Eingabemodus das STOP-Zeichen.

Die Indexnamen sind eindeutig, außer dass `VMIN` und `VTIME` jeweils dieselben Werte wie `VEOF` und `VEOL` haben können.

Implementierungen wie das POSIX-Subsystem, die die Auftragssteuerung nicht unterstützen, können den Wert für das SUSP-Zeichen ignorieren, das im Vektor `c_cc` durch `VSUSP` indiziert wird.

Wenn `{_POSIX_VDISABLE}` für die Terminal-Gerätedatei definiert ist und der Wert eines der änderbaren Sonderzeichen gleich `{_POSIX_VDISABLE}` ist (siehe [Abschnitt „Sonderzeichen“ auf Seite 137](#)), dann wird diese Funktion deaktiviert. Das heißt, kein Eingabezeichen wird als das deaktivierte Sonderzeichen erkannt. Wenn `ICANON` nicht gesetzt ist, dann hat der Wert von `{_POSIX_VDISABLE}` keine besondere Bedeutung für die Einträge mit den Indizes `VMIN` und `VTIME` im Vektor `c_cc`.

## 2.10.4 Blockterminalunterstützung

Das Terminal wird auf die Gerätedatei `/dev/tty` abgebildet. Terminal-Ein-/Ausgabe bedeutet somit Ein-/Ausgabe auf die Gerätedatei `/dev/tty`. Der Eingabepuffer und der Ausgabepuffer für `/dev/tty` ist jeweils 12 264 Byte groß. Es werden nur die Steuerzeichen `\n` (Zeilenende) und `\t` (Tabulator 8-Zeichen-Abstand) umgesetzt.

Die Eingabe von `[EM] [DÜ1]` wird als Zeilenende `\n` interpretiert. Die Tabulatortaste erzeugt kein Tabulatorzeichen `\t`. Die Eingabe vom Terminal wird gepuffert. Wenn Restdaten im Puffer sind, liefert der Aufruf von `read()` nur maximal so viele Bytes zurück, wie im Puffer enthalten sind. Erst wenn der Puffer leer ist, wird der Anwender zur Eingabe vom Terminal aufgefordert.

Die Eingabe kann nicht mit `[K2]` abgebrochen werden. Erst nach dem Einlesen vom Terminal wird in den Systemmodus gewechselt. Das heißt, Sie müssen einmal `[EM] [DÜ1]` eingeben, bevor Sie in den Systemmodus gelangen.

Bei der Ausgabe bewirkt `\n` einen Zeilenvorschub und `\t` einen Tabulator. Alle anderen Steuerzeichen werden nicht umgesetzt, sie werden nur als Schmierzeichen abgebildet. Die Ausgabe erfolgt bei folgenden Ereignissen:

- ein Zeilenende-Zeichen (`\n`) wird erkannt
- der Puffer ist voll
- eine Eingabe vom Terminal erfolgt (abgeschlossen durch `[EM] [DÜ1]` )
- das Programm beendet sich

## 2.10.5 Unterstützung der BS2000-Console

Die Gerätedatei `/dev/console` kann nur zum Schreiben geöffnet werden. Hierzu muss sie mit `open( "/dev/console" )` geöffnet werden. Der Ausgabepuffer für `/dev/console` ist 230 Byte groß.

## 2.11 Prozesssteuerung

Im POSIX-Subsystem findet der Programmablauf in einem Prozess statt, im BS2000 in einer Task. Wird ein Programm in der POSIX-Shell aufgerufen, wird ein Sohnprozess erzeugt. Wird ein Programm von der BS2000-Kommandoschnittstelle aufgerufen, wird kein Prozess erzeugt.

### 2.11.1 Signale

Wenn ein Programm mit dem POSIX-Bindeschalter gebunden wurde, wickelt das C-Laufzeitsystem die Signalbehandlung über die XPG4 Version 2-konformen Möglichkeiten des POSIX-Subsystems ab.

Wenn ein Programm im BS2000 aufgerufen wird, wird die Signalbehandlung über die Mechanismen im BS2000 (STXIT) realisiert.

Mit der Funktion `cstxit()` können jedoch - an der POSIX-Signalbehandlung vorbei - STXIT-Routinen am System angemeldet werden. Trotzdem wird davor gewarnt, diese Möglichkeit zu nutzen.

Ansonsten dürfen POSIX- und STXIT-Signale nicht im selben Programm behandelt werden.

Die Signalbehandlung setzt auf den Funktionen `signal()`, `sigaction()`, `sigprocmask()` und `kill()` auf. Für jedes Signal sind drei Einstellungen möglich (siehe `sigaction()`).

Bei Abbruch des Prozesses wird die Nummer des auslösenden Signals, die Adresse, an der das Programm abgebrochen wird, und die Frage, ob ein Speicherabzug gewünscht wird, ausgegeben.

Alle im POSIX-Subsystem unterstützten Signale sind in der Include-Datei `signal.h` und im entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch beschrieben. Die Signale werden beim Eintritt des zugehörigen Ereignisses generiert.

Es gibt für den Anwender gewisse Einschränkungen:

- Eine angemeldete STXIT-Routine wird immer vor einer angemeldeten Signalbehandlung vom System aufgerufen. Wenn kein Signal angemeldet wurde, wird auch keine angemeldete STXIT-Routine aufgerufen.
- Auf keinen Fall sollen Contingency-Routinen oberhalb von Level 125 angemeldet werden, um damit die implizite TU-Contingency der Signalbehandlung nicht zu unterbrechen.

- Für folgende Signale ist eine Dialogtaste definiert:

| Signal  | Dialogtaste |
|---------|-------------|
| SIGINT  | [INTR]      |
| SIGQUIT | [QUIT]      |
| SIGSTOP | [STOP]      |
| SIGTSTP | [SUSP]      |
| SIGCONT | [START]     |

Die Tasten [STOP] und [START] werden auf Blockterminals nicht unterstützt (siehe auch [Abschnitt „Blockterminalunterstützung“ auf Seite 149](#)).

## 2.11.2 Interprozesskommunikation

Die Funktionen der Interprozesskommunikation beeinflussen andere Dienste. Die betroffenen Funktionen werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

| Beeinflusste Schnittstellen |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| errno                       | execve() | execl() |
| execvp()                    | execle() | exit()  |
| execl()                     | fork()   | execv() |

### 2.11.2.1 Allgemeine Beschreibung

Das Paket Interprozesskommunikation umfasst drei Mechanismen:

- Nachrichten (messages) sind formatgebundene Datenströme, die von Prozessen an beliebige andere Prozesse gesendet werden können (dazu werden folgende Systemaufrufe verwendet: msgget(), msgsnd(), msgrcv(), msgctl()).
- Gemeinsam nutzbare Speicherbereiche (shared memory) erlauben, dass Prozesse Teile ihres virtuellen Adressraumes mit anderen Prozessen teilen (dazu werden folgende Systemaufrufe verwendet: shmget(), shmat(), shmdt(), shmctl()).
- Semaphoren ermöglichen die Synchronisation der Ausführung von Prozessen (dazu werden folgende Systemaufrufe verwendet: semget(), semop(), semctl()).

Die den drei Mechanismen gemeinsamen Aspekte werden nachfolgend beschrieben. Die Beschreibung gliedert sich in die Abschnitte:

- Einrichten eines Kommunikationselements (Nachrichten-Warteschlange, gemeinsam nutzbarer Speicherbereich, Semaphore)
- Datenstrukturen
- Statusinformationen abfragen oder ändern

Dabei steht `xxx` jeweils für `msg`, `sem` oder `shm`.

Jedes Kommunikationselement (Nachrichten-Warteschlange, Gemeinsamer Speicherbereich, Semaphor) wird durch eine positive ganze Zahl identifiziert. Die Nummer wird beim Einrichten des Kommunikationselements `xxxget()` vom System vergeben. Der Benutzer kann zusätzlich einen Zahlenschlüssel als Namen eines von ihm erzeugten Kommunikationselements festlegen.

Zu jedem Mechanismus existiert eine Tabelle, deren Einträge alle Kommunikationselemente des jeweiligen Mechanismus enthalten.

Dabei enthält jeder Eintrag einen vom Benutzer gewählten Zahlenschlüssel als Namen, durch den der Eintrag identifiziert wird.

### **Einrichten eines Kommunikationselements**

Für jeden Mechanismus gibt es einen Systemaufruf `xxxget()`, mit dem ein neues Element erzeugt werden kann oder ein bereits existierendes Element für einen Prozess verfügbar gemacht werden kann. Die Parameter der Systemaufrufe `xxxget()` sind ein vom Benutzer gewählter Zahlenschlüssel `key` als Benutzername und ein Schalter `xxxflg`.

`key` Das Betriebssystem sucht in der zugehörigen Tabelle nach einem Eintrag, der durch den Schlüssel bezeichnet wird. Prozesse können den Systemaufruf `xxxget()` mit dem Schlüssel `IPC_PRIVATE` aufrufen; damit wird sichergestellt, dass ein unbekannter Eintrag zurückgegeben wird.

`xxxflg` Der Schalter beeinflusst, ob und wie auf einen Eintrag zugegriffen werden kann, sowie gegebenenfalls die Zugriffsrechte. Wenn der Schalter `IPC_CREAT` gesetzt wird, wird ein neuer Eintrag erzeugt, falls noch keiner existiert. Die gewünschten Zugriffsrechte werden durch Bit-ODER mit `IPC_CREAT` kombiniert. Für den neuen Eintrag werden dann die neun rechten Bits des Schalters als Zugriffsrechte gesetzt. Die Anordnung der Bits entspricht der von `oflag` im Systemaufruf `open()`, wenngleich nur die Lese- und Schreibberechtigung von Bedeutung sind.

Falls bereits ein Eintrag mit dem angegebenen Schlüssel existiert, müssen die neun rechten Bits des Schalters eine Teilmenge der Zugriffsrechte des Eintrags sein, andernfalls scheitern die Systemaufrufe `xxxget()`. Es können also keine weitergehenden Rechte gefordert werden, als vorhanden

sind. Zum Verändern der Zugriffsrechte muss der Systemaufruf `xxxctl()` abgesetzt werden (s.u.). Wenn der Schalter `IPC_CREAT` zusätzlich durch Bit-ODER mit dem Schalter `IPC_EXCL` kombiniert wird, kehrt `xxxget()` mit einem Fehler zurück, falls für den Schlüssel bereits ein Eintrag existiert. Wenn der Schalter `IPC_CREAT` nicht gesetzt ist, muss bereits ein Eintrag existieren, andernfalls scheitern die Systemaufrufe `xxxget()`.

Die Systemaufrufe `xxxget()` liefern eine vom Betriebssystem ausgewählte eindeutige positive ganze Kennzahl (Systemkennzahl `xxxid`), die in den anderen, dem jeweiligen Mechanismus zugehörigen Systemaufrufen verwendet wird. Die Kennzahlen funktionieren wie die Dateideskriptoren - wie sie z. B. `open()`, `dup()` und `pipe()` liefern -, mit der Ausnahme, dass jeder Prozess, der ihren Wert kennt, sie verwenden kann. D.h. sie müssen nicht vererbt werden, um gültig zu sein. Jeder gemeinsam nutzbare Speicherbereich (shared memory), jede Nachrichtenwarteschlange und jede Semaphorenmenge wird so durch die Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich (`shmid`), die Semaphorenkennzahl (`semid`) bzw. die Warteschlangenkennzahl (`msqid`) identifiziert.

## Datenstrukturen

Jeder Kennzahl ist eine Datenstruktur zugeordnet, die die operationsbezogenen Daten der durchzuführenden oder durchgeföhrten Operationen enthält. Diese Datenstrukturen (`msqid_ds`, `semid_ds`, `shmid_ds`) sind in `sys/shm.h`, `sys/sem.h` und `sys/msg.h` beschrieben. Unter anderem enthalten diese Datenstrukturen die Prozessnummer des letzten Prozesses, der eine Operation durchgeführt hat (Nachricht senden oder empfangen, auf gemeinsamen Speicher zugreifen usw.), und die Zeit des letzten Zugriffs.

Alle Datenstrukturen enthalten Eigentümerinformationen und eine `ipc_perm`-Struktur (siehe `sys/ipc.h`), auf Grund der Prozessen, die IPC-Funktionen verwenden, Schreib-/Lese-rechte (bei Semaphoren Änder-/Leserechte) erteilt oder verweigert werden. Die `ipc_perm`-Struktur enthält die effektive Benutzer- und Gruppennummer des Prozesses, der den Eintrag erstellt hat (`xxx_perm.cuid` und `xxx_perm.cgid`), sowie eine Benutzer- und eine Gruppennummer (`xxx_perm.uid` und `xxx_perm.gid`), die auch durch den Systemaufruf `xxxctl()` gesetzt werden können. Dazu kommt ein Bitfeld von Zugriffsrechten in der Komponente `mode` der `ipc_perm`-Struktur. Die Bits sind wie folgt belegt:

| Bit  | Bedeutung              |
|------|------------------------|
| 0400 | lesen (Eigentümer)     |
| 0200 | schreiben (Eigentümer) |
| 0040 | lesen (Gruppe)         |
| 0020 | schreiben (Gruppe)     |
| 0004 | lesen (Andere)         |
| 0002 | schreiben (Andere)     |

Die Struktur vom Typ `ipc_perm` hat den Namen `shm_perm`, `sem_perm` oder `msg_perm`, je nach verwendetem Mechanismus. Lese- und Schreib-/ Änderungsberechtigungen werden einem Prozess erteilt, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen zutreffen.

- Die effektive Benutzernummer eines Prozesses mit Sonderrechten.
- Die effektive Benutzernummer des Prozesses ist identisch mit `xxx_perm.cuid` oder `xxx_perm.uid` in der der IPC-Kennzahl zugeordneten Datenstruktur, und das entsprechende Bit für Eigentümer in `xxx_perm.mode` ist gesetzt.
- Die effektive Benutzernummer des Prozesses ist nicht identisch mit `xxx_perm.cuid` oder `xxx_perm.uid`, aber die effektive Gruppennummer des Prozesses ist identisch mit `xxx_perm.cgid` oder `xxx_perm.gid` in der der IPC-Kennzahl zugeordneten Datenstruktur, und das entsprechende Bit für Gruppe in `xxx_perm.mode` ist gesetzt.
- Die effektive Benutzernummer des Prozesses ist nicht identisch mit `xxx_perm.cuid` oder `xxx_perm.uid`, und die effektive Gruppennummer des Prozesses ist nicht identisch mit `xxx_perm.cgid` oder `xxx_perm.gid` in der der IPC-Kennzahl zugeordneten Datenstruktur, aber das entsprechende Bit für Andere in `xxx_perm.mode` ist gesetzt.

In allen anderen Fällen wird keine Berechtigung erteilt.

### Statusinformationen abfragen oder ändern

`xxxctl()`

Für jeden Mechanismus gibt es einen Systemaufruf `xxxctl()`, mit dem der Status eines Eintrags abgefragt werden kann, Statusinformation gesetzt oder ein Eintrag aus dem System entfernt werden kann.

- Fragt ein Prozess den Status eines Eintrags ab, so prüft das Betriebssystem, ob der Prozess die Leseberechtigung hat, und kopiert danach Daten aus dem Tabelleneintrag in die vom Benutzer angegebene Struktur.
- Will ein Prozess die Parameter des Eintrags neu setzen, dann prüft das Betriebssystem, ob die effektive Benutzernummer des Prozesses mit der Benutzernummer des Eintrags oder mit der Benutzernummer des Erstellers des Eintrags übereinstimmt bzw. ob die effektive Benutzernummer die eines Prozesses mit Sonderrechten ist. Um Parameter neu zu setzen, ist Schreibberechtigung allein nicht ausreichend. Das Betriebssystem kopiert die vom Benutzer angegebenen Daten in den Tabelleneintrag, setzt dabei die Benutzernummer, die Gruppennummer, die Zugriffsrechte und andere von der Art des Mechanismus abhängige Felder. Nicht verändert werden die Felder mit der Benutzer- und Gruppennummer des Erstellers des Eintrags; dadurch verbleiben dem Ersteller des Eintrags immer Kontrollrechte.
- Will ein Prozess einen Eintrag entfernen, stellt das Betriebssystem sicher, dass die effektive Benutzernummer des Prozesses mit einer der Benutzernummern in der `ipc_perm`-Struktur übereinstimmt. Nachdem ein Eintrag entfernt wurde, ist es nicht mehr möglich, mit der alten Kennzahl auf den Eintrag zuzugreifen.

## Hinweis

Die Verwendung der IPC-Mechanismen verlangt hohe Sorgfalt, da nicht nutzbare oder nicht benötigte IPC-Elemente vom Betriebssystem nicht in allen Fällen erkannt werden. Im Betriebssystem gibt es keine Aufzeichnungen darüber, welche Prozesse auf ein IPC-Element zugreifen - in der Tat kann jeder Prozess auf ein IPC-Element zugreifen, dem die richtige Kennzahl bekannt ist und der zugriffsberechtigt ist, auch wenn er nie einen Systemaufruf `xxxget()` abgesetzt hat. Deshalb kann das Betriebssystem die IPC-Strukturen nicht implizit bereinigen (z.B. bei Prozessende).

Die IPC-Mechanismen sollten nur bei extremen Performance-Anforderungen verwendet werden.

### 2.11.2.2 Gemeinsam nutzbarer Speicher

Für die C-Bibliotheksfunktionen wird gemeinsam nutzbarer Speicherbereich zur Verfügung gestellt (siehe Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10]).

Mit `shmget()` wird gemeinsam nutzbarer Speicherbereich angelegt, in Einheiten zu 1 Mbyte im oberen Adressraum auf 1 Mbyte-Grenze ausgerichtet. Das Argument `size` der Funktion `shmget()` wird entsprechend aufgerundet.

`shmget()` liefert eine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich zurück. `shmat()` legt den gemeinsam nutzbaren Speicherbereich an.

Die Verbindung zum gemeinsam nutzbaren Speicherbereich wird nach einem `shmdt`-Aufruf oder bei Programmende abgebrochen. Die zugehörige Kennzahl für den gemeinsam nutzbaren Speicherbereich wird freigegeben:

- mit `shmctl()`
- nachdem sich der letzte an diesem gemeinsam nutzbaren Speicher beteiligte Prozess mit `shmdt()` abgemeldet hat
- bei Programmende

Erst danach kann dieselbe Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich wieder verwendet werden.

Für den gemeinsam nutzbaren Speicher stehen maximal 150 Kennzahlen im BS2000 zur Verfügung. Pro Programm sind maximal 32 Aufrufe der Funktion `shmat()` möglich.

Um gemeinsam nutzbare Speicherbereiche mit der Steuerfunktion `SHM_LOCK` der Funktion `shmctl()` sperren zu können, muss bei /START-PROGRAM der Operand `RESIDENT-PAGES` angegeben werden.

## 2.11.3 Contingency- und STXIT-Routinen

Dieser Abschnitt gibt Hinweise, wie in C Contingency- bzw. STXIT-Routinen realisiert werden können.

Die für das Verständnis notwendige und ausführliche Beschreibung des Contingency-STXIT-Konzepts sowie der entsprechenden BS2000-Systemmakros finden Sie im Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10].

Die ausführliche Beschreibung der in diesem Abschnitt erwähnten Bibliotheksfunktionen (`signal()`, `raise()`, `alarm()`, `cenaco()`, `cdisco()`, `cstxit()`, `longjmp()`, `setjmp()`) finden Sie im Nachschlageteil dieses Handbuchs.

### Achtung

Die Verwendung einiger C-Bibliotheksfunktionen innerhalb von STXIT-Routinen kann zu undefiniertem Verhalten führen. Die Konsistenz der Bibliotheksfunktionen kann bei asynchronen Unterbrechungen nicht immer gewährleistet werden. Zu undefiniertem Verhalten kommt es, wenn innerhalb der STXIT-Routine die gleiche bzw. eine zur gleichen Gruppe gehörende Bibliotheksfunktion (siehe Auflistung unten) ausgeführt werden soll, die durch das STXIT-Ereignis asynchron unterbrochen wurde.

„Kritische“ C-Bibliotheksfunktionen im Zusammenhang mit asynchronen Unterbrechungen sind:

- Dateizugriffsfunktionen zum Öffnen und Schließen von Dateien:  
`fopen()`, `freopen()`, `open()`, `creat()`, `fclose()`, `close()`
- Alle Dateizugriffs-, Dateiverwaltungs- und Ein-/Ausgabe-Funktionen, die auf die gleiche Datei angewendet werden
- Zufallsgeneratorfunktionen: `rand()`, `srand()`
- Zeitfunktionen: `localtime()`, `gmtime()`
- Funktionen zum An- und Abmelden von Contingency-Routinen: `cenaco()`, `cdisco()`
- `atexit()`
- `strtok()`
- `setlocale()`
- Ein-/Ausgabefunktionen aus der C++-Standardbibliothek

### 2.11.3.1 Die C-Bibliotheksfunktionen `alarm()`, `raise()`, `signal()`

Das Konzept von Contingency-Routinen bzw. STXIT-Contingency-Routinen ist für C-Programme vorrangig durch folgende C-Bibliotheksfunktionen abgedeckt:

- |                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>alarm()</code>  | Signal SIGALRM senden (STXIT-Ereignis RTIMER)                                  |
| <code>raise()</code>  | Signale senden (simulierte STXIT-Ereignisse und benutzerdefinierte Ereignisse) |
| <code>signal()</code> | Signalbearbeitungs-Routinen zuordnen                                           |

### 2.11.3.2 STXIT-Contingency-Routinen

Mit `alarm()`, `raise()` und `signal()` lassen sich folgende STXIT-Ereignisklassen behandeln:

- Programmüberprüfung (PROCHK)
- Intervallzeitgeber CPU-Zeit (TIMER)
- Ende der Programmlaufzeit (RUNOUT)
- nicht behebbarer Programmfehler (ERROR)
- Mitteilung an das Programm (INTR)
- nur im Dialog: BREAK/ESCAPE (ESCPBRK)
- ABEND
- Normale Programmbeendigung (TERM)
- Intervallzeitgeber Realzeit (RTIMER)

Die Ereignisklasse SVC-Unterbrechung wird derzeit nicht unterstützt.

### 2.11.3.3 Ereignisgesteuerte Routinen

Mit `signal()` und `raise()` lassen sich über zwei vom Benutzer definierbare Signale (SIGUSR1, SIGUSR2) zwei ereignisgesteuerte Routinen realisieren.

Die Ereignissteuerung über C-Bibliotheksfunktionen funktioniert nur innerhalb einer Task, d.h. die Kommunikation zwischen verschiedenen Tasks ist nicht möglich.

Diese ereignisgesteuerten Routinen sind deshalb intern nicht als Contingency-Routinen, sondern über eine CALL-Schnittstelle realisiert.

#### 2.11.3.4 Freie Verwendung von Contingency-Routinen

Bei speziellen Anforderungen, die durch `signal()` und `raise()` nicht abgedeckt sind, können die entsprechenden BS2000-Funktionen für Ereignissteuerung frei programmiert werden. Solche Anforderungen sind z.B. eine größere Anzahl von Ereignissen (mit `raise()` und `signal()` lassen sich nur zwei Ereignisse selbst definieren) oder Inter-Task-Kommunikation (mit `raise()` und `signal()` ist Ereignissteuerung nur innerhalb einer Task möglich).

Funktionen zur eigentlichen Ereignissteuerung, wie etwa das Starten der ereignisgesteuerten Verarbeitung (Signale senden und empfangen) müssen in Assembler-Programmteilen mit den entsprechenden BS2000-Makroaufrufen (`POSSIG`, `SOLSIG`, `ENAEI`) realisiert werden.

Die Makros zum Anmelden, Abmelden und Beenden von Contingency-Prozessen (`ENACO`, `DISCO`, `RETC0`) dürfen jedoch nicht im Assembler-Programmteil verwendet werden. Statt dieser Makros müssen die C-Bibliotheksfunktion `cenaco()` bzw. `cdisco()` aufgerufen werden. `cenaco()` und `cdisco()` führen neben dem An- und Abmelden einer Contingency-Routine Aktionen durch, die für die Konsistenz-Sicherung des C-Laufzeitstacks notwendig sind.

Die Contingency-Routine selbst kann sowohl in C als auch in Assembler geschrieben werden. Die Beendigung dieser Routine muss mit einem "normalen" Rücksprung erfolgen (in C mit `return()` bzw. `longjmp()`, in Assembler mit `@EXIT`).

#### Contingency-Routine in C

Der Routine wird bei ihrem Anlauf ein Strukturparameter übergeben, der in der Include-Datei `cont.h` folgendermaßen deklariert ist:

```
struct contp
{
    int      comess;          /* contingency message */
    evcode   indicat;         /* information indicator */
    char     filler[2];       /* reserved for int. use */
    evcode   switchch;        /* event switch */
    int      pcode;           /* post code */
    int      reg4;            /* register 4 */
    int      reg5;            /* register 5 */
    int      reg6;            /* register 6 */
    int      reg7;            /* register 7 */
    int      reg8;            /* register 8 */
};

#define evcode     char
#define _normal    0           /* evceventnormal */
#define _abnormal  4           /* evceventabnormal */
```

```
#define _nmnpsc      0      /* evcnocomessnopostcode */
#define _mnpcl        4      /* evccomessnopostcode */
#define _nmplc        8      /* evcnocomesspostcode */
#define _mplc         12     /* evccomesspostcode */
#define _etnm          0      /* evcelapsedtimenocomess */
#define _etm           4      /* evcelapsedtimecomess */
#define _disnm         16     /* evceventdisablednocomess */
#define _dism          20     /* evceventdisabledcomess */
```

Wenn der oben beschriebene Strukturparameter ausgewertet werden soll, muss die C-Routine einen formalen Parameter für eine Struktur vom Typ `contp` vorsehen und ist dann etwa folgendermaßen aufgebaut:

```
#include <cont.h>

void controut (struct contp contpar)
{
    ...
    return ...;
}
```

Die C-Routine kann auf eine der folgenden zwei Arten beendet werden:

- mit der `return`-Anweisung. Dann wird das Programm an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
- durch Aufruf der Funktion `longjmp()`. Dann wird das Programm bei der mit einem `setjmp`-Aufruf definierten Stelle fortgesetzt.

### Contingency-Routine in Assembler

Die Contingency-Routine muss z.B. dann in Assembler geschrieben werden, wenn in ihr weitere BS2000-Makroaufrufe erfolgen sollen (etwa SOLSIG zur Erneuerung der Contingency-Routine).

Ein strukturiertes ILCS-Assemblerprogramm für eine Contingency-Routine hat etwa folgenden Aufbau:

```
PARLIST DSECT
COMESS   DS      F
IND      DS      C
FILLER   DS      CL2
EC       DS      C
...
CONTROUT @ENTR TYP=E,ILCS=YES
USING PARLIST,R1
...
SOLSIG
...
@EXIT
```

In der Contingency-Routine darf der RETCO-Makro nicht aufgerufen werden.  
Die Rückkehr muss mit dem Makro @EXIT erfolgen.

### 2.11.3.5 Freie Verwendung von STXIT-Contingency-Routinen

Bei speziellen Anforderungen, die durch die Funktion `signal()` nicht abgedeckt sind, können STXIT-Contingency-Routinen in C frei programmiert werden. Solche Anforderungen sind z.B. umfangreichere Informationsübergaben oder mehr Fortsetzungs-Steuermöglichkeiten nach Ablauf der STXIT-Contingency-Routine.

Die Definition einer frei programmierten STXIT-Contingency-Routine muss durch Aufruf der C-Bibliotheksfunktion `cstxit()` erfolgen.

Die Ereignisklasse SVC-Unterbrechung kann auch bei Verwendung der `cstxit`-Funktion nicht realisiert werden.

Der STXIT-Contingency-Routine wird bei ihrem Anlauf eine Struktur übergeben, die in der Include-Datei `stxit.h` folgendermaßen deklariert ist:

```
struct stxcontp
{
    int      *intwgthp;      /* pointer to interrupt weight */
    jmp_buf *termlabp;      /* pointer to termination label */
    int      *regsp;         /* pointer to register save area */
};
```

#### Aufbau der STXIT-Contingency-Routine

Um die oben beschriebene Struktur benutzen zu können, muss die Routine einen formalen Parameter für eine Struktur vom Typ `stxcontp` vorsehen und ist dann etwa folgendermaßen aufgebaut:

```
#include <stxit.h>

void stxROUT(stxcontpar)
struct stxcontp stxcontpar;
{
/* ... */}
```

Diese Routine kann auf drei verschiedene Arten beendet werden:

- mit der `return`-Anweisung, das Programm wird an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt,
- durch Aufruf der Funktion `longjmp()` mit einer durch einen `setjmp`-Aufruf versorgten Variablen vom Typ `jmp_buf`, das Programm wird bei der mit einem `setjmp`-Aufruf definierten Stelle fortgesetzt oder
- durch Aufruf der Funktion `longjmp()` mit dem in der `stxcontp`-Struktur übergebenen Termination-Label.

Die Rückkehr aus der STXIT-Contingency-Routine mit einem `longjmp`-Aufruf ist bei der Ereignisklasse TERM nicht möglich, da bei Eintritt des Ereignisses (TERM-SVC) die Einträge für die C-Funktionen einschließlich der `main`-Funktion im C-Laufzeitstack bereits abgebaut sind.

## 2.12 Threadsichere C-Laufzeitbibliothek durch Unterstützung von POSIX-Threads

Programme, die mit den im XPG5-Standard beschriebenen POSIX-Threads arbeiten, setzen voraus, dass die Funktionen des Laufzeitsystems threadsicher sind.

Zur Gewährleistung der Threadsicherheit der C-Laufzeitbibliothek muss der Zugriff auf globale Ressourcen (Dateien, globale Daten aus den C-Globals) verboten bzw. durch einen LOCK geschützt werden, so dass zu jedem Zeitpunkt maximal ein Thread auf diese Ressourcen zugreifen kann. Die Aufrufsstelle der Funktionen ändert sich dadurch nicht. Ein aufrufender Thread-1 kann jedoch durch einen Thread-2 blockiert werden, der die angeforderten Ressourcen gerade belegt. Erst wenn Thread-2 die Ressourcen freigibt, kann Thread-1 auf diese zugreifen.

Mit CRTE wird deshalb zusätzlich eine threadsichere Variante ausgeliefert.

Im Einzelnen wird die Threadsicherheit der Laufzeit-Bibliothek durch folgende Mechanismen realisiert:

- exklusiver Zugriff auf Objekte vom Typ (FILE \*)

Alle Funktionen, die auf Objekte des Typs (FILE \*) zugreifen, verhalten sich so, als würden sie intern die Funktionen `flockfile()` und `funlockfile()` verwenden, um exklusiv in den Besitz dieser (FILE \*) Objekte zu kommen.

- exklusiver Zugriff auf globale Daten, die in den Globals verankert sind  
Funktionen, die auf globale Daten zugreifen, werden durch einen LOCK geschützt.
- `errno` ist thread-spezifisch  
`errno` zählt nicht mehr wie bisher zu den globalen Daten, sondern ist thread-spezifisch. Für jeden Thread eines Prozesses gilt daher, dass der Wert von `errno` nicht durch Funktionsaufrufe oder Wertzuweisungen an `errno` durch einen anderen Thread beeinflusst wird.

- POSIX-Thread-Funktionen

POSIX-Thread-Funktionen realisieren den exklusiven Zugriff auf Objekte vom Typ (FILE\*).

Es gibt folgende Kategorien von POSIX-Thread-Funktionen:

- POSIX-Thread-Funktionen, die reentrant sind (mit ergänzendem „\_r“ im Funktionsnamen)
- POSIX-Thread-Funktionen , die automatisch durch LOCK geschützt sind
- POSIX-Thread-Funktionen zum Sperren und Entsperren von Objekten des Typs (FILE\*)
- POSIX-Thread-Funktionen zur expliziten Sperrung von Clients
- POSIX-Thread-Funktionen mit Wirkung auf den Prozess oder auf einen Thread

Die einzelnen POSIX-Thread-Funktionen sind ausführlich beschrieben im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“](#) (siehe [Seite 197](#)).

- erweiterte Header-Dateien

Die folgenden Header-Dateien enthalten zur Unterstützung der POSIX-Threads zusätzliche Funktionsprototypen, Datentypen und Konstanten:

- <dirent.h>
- <grp.h>
- <pthread.h>
- <pwd.h>
- <sched.h>
- <signal.h>
- <stdio.h>
- <stdlib.h>
- <string.h>
- <time.h>
- <unistd.h>

Einzelne Funktionen sind auch weiterhin nicht threadsicher und dürfen in Programmen mit Multithreading nicht verwendet werden. Bei der Beschreibung dieser Funktionen im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“](#) (siehe [Seite 197](#)) wird darauf hingewiesen.

Es wurden außerdem die Funktionen der Gruppe \_POSIX\_THREAD\_SAVE\_FUNCTIONS aufgenommen. Eine Auflistung dieser Funktionen finden auf [Seite 178](#). Ausführlich beschrieben sind diese Funktionen im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“](#) (siehe [Seite 197](#)).

## 2.13 Programmierhinweise

### 2.13.1 Returnwerte und Ergebnisparameter

#### Returnwert Zeiger

```
<typ> *funct(...)
```

Etliche Funktionen, die einen Zeiger zurückliefern, schreiben ihr Ergebnis in einen C-internen Datenbereich, der bei jedem Aufruf einer solchen Funktion überschrieben wird. Weil dies eine häufige Fehlerquelle ist, wird bei Funktionen vom Datentyp Zeiger auf diesen Umstand hingewiesen.

#### Returnwert void \*

```
void * funct(...)
```

Wenn der Funktionswert einer `void *`-Funktion einer Zeigervariablen zugewiesen wird, sollte der Typ mit dem cast-Operator explizit umgewandelt werden. Beim Aufruf aus C++-Quellen ist die explizite Typumwandlung obligatorisch.

#### Beispiel

```
long *long_ptr;  
. . .  
long_ptr (long *)calloc(20, sizeof(long));
```

#### Returnwert int

```
int funct();
```

Funktionen zur Zeichenbearbeitung haben einen Returnwert vom Typ `int`, da sie `EOF` (`=-1`) zurückliefern können. Wenn die Funktion einen Returnwert vom Typ `char` zurücklieft, läuft ein Programm auf einen Fehler.

## Ergebnisparameter Zeiger

```
<typ1> funct(<typ2> *variable)
```

Ergebnisparameter sind Variablen, deren Inhalt durch die Funktion verändert wird. D.h., in solche Variablen speichert die Funktion ein Ergebnis ab. Ergebnisparameter sind ohne den Zusatz `const` definiert.

Als Argument ist stets die Adresse, d.h. ein Zeiger, zu übergeben. Außerdem müssen Sie vor Aufruf der Funktion den Speicherplatz für das Ergebnis explizit bereitstellen.

Weil man dies häufig vergisst, wird in den jeweiligen Funktionsbeschreibungen darauf hingewiesen.

### *Beispiele*

```
struct timeb tp;      /* Struktur */
ftime(&tp);

char erg;            /* char-Variablen */
scanf("%c", &erg);

char array[10];      /* Zeichenketten-Variablen */
scanf("%s", array);
```

## 2.13.2 Fehlerbehandlung

Es ist im Sinne effektiver Programmierung bei den meisten Funktionsaufrufen vorteilhaft zu prüfen, ob die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde. Dies kann z.B. wie folgt geschehen:

```
if(fct(...) == error result){      /* Abfrage auf Fehler-Returnwert */
    perror("fct:");
    exit(error code); /* Reaktion auf den Fehler, hier z.B. */
}                                     /* Programmbeendigung */
else...
```

Wenn bei der Abarbeitung einer Funktion ein Fehler auftritt, wird dies in den meisten Fällen durch den Returnwert -1 oder den Nullzeiger angezeigt; Einzelheiten sind im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“ auf Seite 197ff](#) zu finden. Sofern dies von der Funktion vorgesehen ist, wird im Fehlerfall zusätzlich die externe Variable `errno` gesetzt. Der Wert dieser Variablen ist nur nach dem Aufruf einer Funktion definiert, für die ausdrücklich angegeben wird, dass sie diese Variable besetzt, und bis zu ihrer Änderung durch einen nachfolgenden Funktionsaufruf. Die Variable `errno` sollte nur dann überprüft werden, wenn dies durch den Wert des Funktionsergebnisses angezeigt oder jeweils im Abschnitt „Hinweis“ für eine Funktion angegeben ist. Keine Bibliotheksfunktion in diesem Handbuch setzt `errno` gleich 0, um einen Fehler anzugeben.

`errno` wird bei erfolgreichen Funktionsaufrufen nicht zurückgesetzt. Bei einigen Funktionen kann nur durch Prüfen von `errno` festgestellt werden, ob die Funktion erfolgreich war.

Auf Grund der in `errno` gesetzten Fehlernummer werden intern Daten aufbereitet, die den Fehler näher spezifizieren. Mit der Funktion `perror()` kann die Fehlermeldung auf die Standard-Ausgabe ausgegeben werden. Diese Fehlermeldung beinhaltet einen kurzen Fehlertext, der den Fehler erläutert.

Wenn bei der Abarbeitung eines Funktionsaufrufs mehr als ein Fehler auftritt, kann ein beliebiger der von der Funktion vorgesehenen Fehler zurückgeliefert werden, da die Reihenfolge ihrer Entdeckung undefiniert ist.

Alle Fehlernummern, auf die `errno` gesetzt werden kann, sowie die dafür vorgesehenen Fehlerinformationen sind in der Include-Datei `errno.h` definiert. Eine vollständige Liste finden Sie in `errno.h`.

Wenn bei einer Funktion verschiedene Arten von Fehlern und damit Fehlernummern möglich sind, kann es sinnvoll sein, die `errno`-Variable auf die Fehlernummer abzufragen, um dann ggf. unterschiedlich darauf reagieren zu können. Jede Fehlernummer wird durch eine in `errno.h` definierte symbolische Konstante repräsentiert, z.B. bedeutet `ERANGE` Überlauffehler.

Eine Abfrage könnte etwa folgendermaßen aussehen, z.B. hier bei der Funktion `signal()`:

```
#include <errno.h>
...
errno = 0;
...
if(signal(sig, fct) == 1){ /* Abfrage des Fehlerergebnisses */
    if (errno == EFAULT)
        ...
    else if(errno == EINVAL)
        ...
}
else...
```

Der Abschnitt „Fehler“ bei jeder Funktionsbeschreibung im [Kapitel „Funktionen und Variablen alphabetisch“ auf Seite 197](#) gibt an, unter welchen Bedingungen ein Fehler auftritt.

### 2.13.3 Testmöglichkeiten

Wenn das Programm mit der Option TEST-SUPPORT=YES übersetzt wird, können Sie alle Möglichkeiten von AID zum Testen Ihrer Programme benutzen (siehe Handbuch "AID - Testen von C/C++Programmen"). Ausnahme: keine Unterstützung von AID beim Zugang zu POSIX über rlogin oder telnet (AID funktioniert nur im Blockterminal-Modus).

---

# 3 Funktionen und Variablen thematisch

In diesem Abschnitt finden Sie eine Zusammenstellung der Funktionen nach thematischen Gesichtspunkten.

## 3.1 Dateibearbeitung

### Dateiverwaltung

- ,[basename - letztes Element eines Pfadnamens zurückgeben](#)“ auf Seite 222
- ,[chdir - aktuelles Dateiverzeichnis wechseln](#)“ auf Seite 250
- ,[chmod, fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern](#)“ auf Seite 252
- ,[chown, fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern](#)“ auf Seite 255
- ,[chroot - Root-Verzeichnis ändern](#)“ auf Seite 258
- ,[clearerr - Dateiende- und Fehlerkennzeichen zurücksetzen](#)“ auf Seite 260
- ,[closedir - Dateiverzeichnis schließen](#)“ auf Seite 265
- ,[creat - neue Datei erzeugen oder vorhandene überschreiben](#)“ auf Seite 274
- ,[,dirfd - Dateideskriptor extrahieren](#)“ auf Seite 293
- ,[dirname - Vaterverzeichnis zu einem Pfadnamen liefern](#)“ auf Seite 294
- ,[,fchdir - aktuelles Dateiverzeichnis ändern](#)“ auf Seite 335
- ,[,fchmod - Dateizugriffsrechte ändern](#)“ auf Seite 336
- ,[,fchown - Eigentümer oder Gruppe einer Datei ändern](#)“ auf Seite 339
- ,[,fcntl - offene Datei steuern](#)“ auf Seite 343
- ,[,FD\\_CLR, FD\\_ISSET, FD\\_SET, FD\\_ZERO - Makros für synchrones I/O-Multiplexen](#)“ auf Seite 349
- ,[,fstat, fstatat - Status einer offenen Datei abfragen](#)“ auf Seite 440
- ,[,fstatvfs, statvfs - Dateisystem-Informationen lesen](#)“ auf Seite 444

, „ftw - Dateibaum durchwandern“ auf Seite 456  
„fwide - Orientierung einer Datei festlegen“ auf Seite 460  
„getcwd - Pfadnamen des aktuellen Dateiverzeichnisses ermitteln“ auf Seite 487  
„getdtablesize - Größe der Deskriptor-Tabelle abrufen“ auf Seite 496  
„getwd - Pfadname des aktuellen Arbeitsverzeichnisses abfragen“ auf Seite 543  
„lchown - Eigentümer/Gruppe einer Datei ändern“ auf Seite 611  
„lstat - Dateistatus abfragen“ auf Seite 651  
„link, linkat - Verweis auf eine Datei erzeugen“ auf Seite 616  
„mkdir, mkdirat - Dateiverzeichnis erzeugen“ auf Seite 672  
„mknod, mknodat - Dateiverzeichnis, Gerätedatei oder Textdatei erzeugen“ auf Seite 677  
„mkstemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen“ auf Seite 681  
„mktemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen (*Erweiterung*)“ *auf Seite 682*  
„nftw - Dateibaum durchwandern“ auf Seite 710  
„opendir, fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen“ auf Seite 726  
„readlink, readlinkat - Inhalt eines symbolischen Verweises lesen“ auf Seite 766  
„remove - Datei löschen“ auf Seite 794  
„rename, renameat - Dateiname ändern“ auf Seite 796  
„rewinddir - Lese-/Schreibzeiger auf Dateiverzeichnisstrom-Anfang positionieren“ auf Seite 801  
„rmdir - Dateiverzeichnis löschen“ auf Seite 804  
„seekdir - Lese-/Schreibzeiger in Dateiverzeichnisstrom positionieren“ auf Seite 809  
„stat - Dateistatus abfragen“ auf Seite 889  
„statvfs - Dateisystem-Informationen lesen“ auf Seite 893  
„symlink, symlinkat - symbolischen Verweis auf eine Datei erzeugen“ auf Seite 940  
„sync - Superblock aktualisieren“ auf Seite 943  
„telldir - Position des Lese-/Schreibzeigers im Dateiverzeichnisstrom ermitteln“ auf Seite 966  
„tempnam - Pfadnamen für temporäre Datei erzeugen“ auf Seite 967  
„tmpfile - temporäre Datei erzeugen“ auf Seite 973  
„tmpnam - Basisnamen für temporäre Datei erzeugen“ auf Seite 974

- „umask - Schutzbitmaske abfragen und setzen“ auf Seite 990
- „unlink, unlinkat - Verweis löschen“ auf Seite 996
- „utime - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkte setzen“ auf Seite 1002

### Dateizugriff

- „access, faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen“ auf Seite 203
- „bs2fstat - BS2000-Dateinamen aus Katalog ermitteln (BS2000)“ [auf Seite 231](#)
- „close - Datei schließen“ auf Seite 263
- „dup, dup2 - Dateideskriptor duplizieren“ auf Seite 299
- „faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen“ (siehe access auf Seite 203)
- „fattach - einem Objekt im Namensraum des Dateisystems einen Dateideskriptor unter STREAMS zuordnen“ auf Seite 333
- „fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern“ (siehe chmod auf Seite 252)
- „fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern“ (siehe chmod auf [Seite 255](#))
- „fclose - Datenstrom schließen“ auf Seite 341
- „fdelrec - Satz in ISAM-Datei löschen (BS2000)“ [auf Seite 350](#)
- „fdetach - Zuordnung zu einer STREAMS-Datei aufheben“ auf Seite 351
- „fdopen - Datenstrom mit Dateideskriptor verbinden“ auf Seite 353
- „fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen“ (siehe opendir auf [Seite 726](#))
- „feof - Datenstrom auf Dateiendezeichen prüfen“ auf Seite 355
- „ferror - Datenstrom auf Fehlerkennzeichen prüfen“ auf Seite 356
- „fflush - Datenstrom leeren“ auf Seite 357
- „fgetpos - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln“ auf Seite 363
- „fileno - Dateideskriptor ermitteln“ auf Seite 370
- „flocate - Lese-/Schreibzeiger in ISAM-Datei positionieren (BS2000)“ [auf Seite 371](#)
- „fopen - Datenstrom öffnen“ auf Seite 381
- „freopen - Datenstrom leeren und neu öffnen“ auf Seite 417
- „fseek - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren“ auf Seite 433
- „fsetpos - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren“ auf Seite 438

„fsync - Dateiänderungen synchronisieren“ auf Seite 447  
„ftell - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln“ auf Seite 448  
„ftruncate, truncate - Datei auf angegebene Länge setzen“ auf Seite 453  
„futimesat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen“ auf Seite 458  
„ioctl - Geräte und STREAMS steuern“ auf Seite 560  
„lockf - Dateiabschnitt sperren“ auf Seite 632  
„lseek - Lese-/Schreibzeiger in Datei auf aktuellen Wert positionieren“ auf Seite 646  
„isastream - Dateideskriptor testen“ auf Seite 580  
„open, openat - Datei öffnen“ auf Seite 716  
„rewind - Lese-/Schreibzeiger auf Datenstrom-Anfang positionieren“ auf Seite 800  
„truncate - Datei auf angegebene Länge setzen“ auf Seite 980  
„select - synchrones I/O Multiplexen“ auf Seite 810  
„tell - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers ermitteln (BS2000)“ auf Seite 965  
„utimes - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen“ auf Seite 1004  
„utimensat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen“ auf Seite 1006

#### **64-Bit-Funktionen zur Unterstützung von NFS V3.0**

„creat64 - neue Datei erzeugen oder vorhandene überschreiben“ auf [Seite 274](#)  
„fcntl64 - offene Datei steuern“ auf [Seite 343](#)  
„fgetpos64 - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln“ auf [Seite 363](#)  
„fopen64 - Datenstrom öffnen“ auf [Seite 381](#)  
„freopen64 - Datenstrom leeren und neu öffnen“ auf [Seite 417](#)  
„fseek64 - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren“ auf [Seite 433](#)  
„fsetpos64 - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren“ auf [Seite 438](#)  
„fstat64 - Status einer offenen Datei abfragen“ auf [Seite 440](#) (auch fstatat64)  
„fstatvfs64, statvfs64 - Dateisystem-Informationen lesen“ auf [Seite 444](#)  
„ftell64 - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln“ auf [Seite 448](#)  
„ftruncate64, truncate64 - Datei auf angegebene Länge setzen“ auf [Seite 453](#)

„getdents64 - Verzeichniseinträge umwandeln“ auf [Seite 494](#)  
„getrlimit64, setrlimit64 - Grenzwert für ein Betriebsmittel ermitteln bzw. setzen“ auf [Seite 527](#)  
„lockf64 - Dateiabschnitt sperren“ auf [Seite 632](#)  
„lseek64 - Lese-/Schreibzeiger in Datei auf aktuellen Wert positionieren“ auf [Seite 646](#)  
„lstat64 - Dateistatus abfragen“ auf [Seite 651](#)  
„mmap64 - Speicherseiten abbilden“ auf [Seite 687](#)  
„open64 - Datei öffnen“ auf [Seite 1004](#)  
„readdir64 - aus Dateiverzeichnis lesen“ auf [Seite 763](#)  
„setrlimit64 - Grenzwert für ein Betriebsmittel setzen“ auf [Seite 839](#)  
„stat64 - Dateistatus abfragen“ auf [Seite 889](#)  
„statvfs64 - Dateisystem-Informationen lesen“ auf [Seite 893](#)

## 3.2 Ein-/Ausgabe

„fgetc - Byte aus Datenstrom lesen“ auf [Seite 361](#)  
„fgets - Zeichenkette aus Datenstrom lesen“ auf [Seite 365](#)  
„fgetwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen“ auf [Seite 367](#)  
„fgetws - Langzeichenkette aus Datenstrom lesen“ auf [Seite 369](#)  
„fprintf, printf, sprintf - formatiert in Ausgabestrom schreiben“ auf [Seite 393](#)  
„fputc - Byte in Datenstrom schreiben“ auf [Seite 408](#)  
„fputs - Zeichenkette in Datenstrom schreiben“ auf [Seite 410](#)  
„fputwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben“ auf [Seite 411](#)  
„fputws - Langzeichenkette in Datenstrom schreiben.“ auf [Seite 413](#)  
„fread - Daten binär einlesen“ auf [Seite 414](#)  
„fscanf, scanf, sscanf - formatiert lesen“ auf [Seite 421](#)  
„fwprintf, swprintf, vfwprintf, vswprintf, vwprintf, wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf [Seite 461](#)  
„fwrite - Daten binär ausgeben“ auf [Seite 468](#)  
„fwscanf, swscanf, wscanf - formatiert lesen“ auf [Seite 471](#)

,[getc - Byte aus Datenstrom lesen](#)“ auf Seite 480  
,[getc\\_unlocked, getchar\\_unlocked, putc\\_unlocked, putchar\\_unlocked - Standardeingabe-/ausgabe mit expliziter Sperrung durch den Client](#)“ auf Seite 482  
,[getmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen](#)“ auf Seite 509  
, [getopt, optarg, optind, opterr, optopt - Kommandooptionen syntaktisch analysieren](#)“ auf Seite 512  
,[getpass - Zeichenkette ohne Echo lesen](#)“ auf Seite 516  
,[getpmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen](#)“ auf Seite 519  
,[gets - Zeichenkette aus Standard-Eingabestrom lesen](#)“ auf Seite 532  
,[getw - Maschinenwort aus Datenstrom lesen](#)“ auf Seite 539  
,[getwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen](#)“ auf Seite 541  
,[getwchar - Langzeichen aus Standard-Eingabestrom lesen](#)“ auf Seite 542  
, [optarg, optarg, optind, optopt - Variablen für Kommandooptionen](#)“ (siehe getopt auf Seite 512)  
,[poll - STREAMs-Ein-/Ausgabe multiplexen](#)“ auf Seite 736  
,[printf - formatiert in Standard-Ausgabestrom schreiben](#)“ (siehe fprintf auf Seite 393)  
,[putc, putc\\_unlocked - Byte in Datenstrom schreiben](#)“ auf Seite 743  
,[putchar - Byte threadsicher in Standard-Ausgabestrom schreiben](#)“ auf Seite 744  
,[putmsg, putpmsg - Nachricht auf eine STREAMS-Datei senden](#)“ auf Seite 746  
,[puts - Zeichenkette in Standard-Ausgabestrom schreiben](#)“ auf Seite 750  
,[putw - Maschinenwort in Datenstrom schreiben](#)“ auf Seite 752  
,[putwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben](#)“ auf Seite 753  
,[putwchar - Langzeichen in Standard-Ausgabestrom schreiben](#)“ auf Seite 754  
,[read - Bytes aus Datei lesen](#)“ auf Seite 760  
,[readv - vektorielles Lesen aus einer Datei](#)“ auf Seite 768  
,[readdir - aus Dateiverzeichnis lesen](#)“ auf Seite 763  
,[readdir\\_r - aus Dateiverzeichnis threadsicher lesen](#)“ auf Seite 765  
,[readlink, readlinkat - Inhalt eines symbolischen Verweises lesen](#)“ auf Seite 766  
,[scanf - formatiert aus Standard-Eingabestrom lesen](#)“ (siehe fscanf auf Seite 421)  
,[setbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen](#)“ auf Seite 821

„setvbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen“ auf Seite 843  
„snprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette“ auf Seite 886  
„sprintf - formatiert in Zeichenkette schreiben“ auf Seite 887  
„sscanf - formatiert aus Zeichenkette lesen“ (siehe fscanf auf Seite 421)  
„stderr, stdin, stdout - Variablen für Standard-Ein-/Ausgabe-Ströme“ auf Seite 894  
„swprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf Seite 939  
„swscanf - formatiert lesen“ auf Seite 939  
„ungetc - Byte in Eingabestrom zurückstellen“ auf Seite 993  
„ungetwc - Langzeichen in Eingabestrom zurückstellen“ auf Seite 995  
„va\_arg - variable Argumentliste abarbeiten“ auf Seite 1008  
„va\_end - variable Argumentliste abschließen“ auf Seite 1010  
„va\_start - variable Argumentliste initialisieren“ auf Seite 1011  
„vfprintf, vprintf, vsprintf - variable Argumentliste formatiert schreiben“ auf Seite 1014  
„vwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf Seite 1015  
„vprintf - Formatierte Ausgabe auf Standardausgabe“ auf Seite 1016  
„vsnprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette“ auf Seite 1017  
„vsprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette“ auf Seite 1018  
„vwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf Seite 1020  
„vwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf Seite 1020  
„wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben“ auf Seite 1068  
„write - Bytes in Datei schreiben“ auf Seite 1069  
„writev - in Datei schreiben“ auf Seite 1075  
„wscanf - formatiert lesen“ auf Seite 1076

### 3.3 Prozesse

#### Prozessverwaltung

„cdisco - Contingency-Routine abmelden (BS2000)“ auf Seite 243  
„cenaco - Contingency-Routine definieren (BS2000)“ auf Seite 245

,[cxit - STXIT-Routine definieren \(BS2000\)](#) „[auf Seite 280](#)

,[cuserid - Benutzerkennung ermitteln](#)“ auf Seite 287

,[endrent, getrent, setrent - Gruppenverwaltung](#)“ auf Seite 305

,[endpwent, getpwent, setpwent - Benutzerkatalog verwalten](#)“ auf Seite 307

,[endutxent, getutxent, getutxid, getutxline, pututxline, setutxent - utmpx-Einträge verwalten](#)“ auf Seite 309

,[\\_FILE\\_ - Makro für Quelldateinamen](#)“ auf Seite 370

,[getdtablesize - Größe der Deskriptor-Tabelle abrufen](#)“ auf Seite 496

,[getegid - effektive Gruppennummer eines Prozesses ermitteln](#)“ auf Seite 496

,[geteuid - effektive Benutzernummer eines Prozesses ermitteln](#)“ auf Seite 498

,[getgid - reale Gruppennummer eines Prozesses ermitteln](#)“ auf Seite 498

,[getgrgid - Gruppendateieintrag für Gruppennummer ermitteln](#)“ auf Seite 499

,[getgrgid\\_r - Gruppendateieintrag für eine Gruppen-ID threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 500

,[getgrnam - Gruppendateieintrag für Gruppenname ermitteln](#)“ auf Seite 501

,[getgrnam\\_r - Gruppendateieintrag für Gruppenname threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 502

,[getgroups - zusätzliche Gruppennummern ermitteln](#)“ auf Seite 503

,[gethostid - Kennung des aktuellen Rechners abfragen](#)“ auf Seite 504

,[gethostname - Name des aktuellen Rechners abfragen](#)“ auf Seite 504

,[getlogin - Benutzerkennung ermitteln](#)“ auf Seite 507

,[getlogin\\_r - Benutzerkennung threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 508

,[getpgmname - Programmnamen ermitteln](#)“ auf Seite 518

,[getpgid - Prozessgruppennummer lesen](#)“ auf Seite 517

,[getpgrp - Prozessgruppennummer ermitteln](#)“ auf Seite 518

,[getpid - Prozessnummer ermitteln](#)“ auf Seite 519

,[getppid - Vaterprozessnummer ermitteln](#)“ auf Seite 519

,[getpriority, setpriority - Prozesspriorität abrufen bzw. setzen](#)“ auf Seite 520

,[getpwnam - Benutzername ermitteln](#)“ auf Seite 523

,[getpwnam\\_r - Benutzernamen threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 524

,[getpwuid - Benutzernummer ermitteln](#)“ auf Seite 525

, „getsid - Prozessgruppen-ID lesen“ auf Seite 534  
, „gettsn - TSN ermitteln (BS2000)“ auf Seite 537  
, „getuid - reale Benutzernummer ermitteln“ auf Seite 537  
, „getutxent, getutxid, getutxline - auf utmpx-Eintrag zugreifen“ auf Seite 538  
, „\_\_LINE\_\_ - Makro für aktuelle Quellprogramm-Zeilenummer“ auf Seite 615  
, „setgid - Gruppennummer eines Prozesses setzen“ auf Seite 824  
, „setpgid - Prozessgruppennummer für Auftragssteuerung setzen“ auf Seite 835  
, „setpgrp - Prozessgruppennummer einstellen“ auf Seite 836  
, „setregid - reale und effektive Gruppennummer setzen“ auf Seite 837  
, „setreuid - reale und effektive Benutzernummer setzen“ auf Seite 838  
, „setsid - Sitzung erzeugen und Prozessgruppennummer setzen“ auf Seite 840  
, „setuid - Benutzernummer setzen“ auf Seite 841  
, „\_\_STDC\_\_ - Makro für ANSI-Konformität“ auf Seite 893  
, „\_\_STDC\_VERSION\_\_ - Amendment 1 konform?“ auf Seite 893  
, „ttyslot - Eintrag des aktuellen Benutzers in der utmp-Datei finden“ auf Seite 985  
, „ulimit - Prozessgrenzen ermitteln oder setzen“ auf Seite 989

## Prozesssteuerung und Signale

, „abort - Prozess abbrechen“ auf Seite 201  
, „alarm - Alarmsignal steuern“ auf Seite 208  
, „atexit - Prozessendefunktion registrieren“ auf Seite 217  
, „bs2exit - Programm mit MONJV beenden (BS2000)“ auf Seite 230  
, „bsd\_signal - vereinfachte Signalbehandlung“ auf Seite 233  
, „exec: execl, execv, execle, execve, execlp, execvp - Datei ausführen“ auf Seite 322  
, „exit, \_\_exit - Prozess beenden“ auf Seite 327  
, „fork - neuen Prozess erzeugen“ auf Seite 389  
, „kill - Signal an Prozess oder Prozessgruppe senden“ auf Seite 606  
, „killpg - Signal an Prozessgruppe senden“ auf Seite 609  
, „\_\_longjmp, \_\_setjmp - Nicht lokaler Sprung (ohne Signalmaske)“ auf Seite 639  
, „longjmp - nichtlokalen Sprung ausführen“ auf Seite 640

- „nice - Priorität eines Prozesses ändern“ auf Seite 713
- „pause - Prozess bis zum Empfang eines Signals anhalten“ auf Seite 732
- „raise - Signal an aufrufenden Prozess senden“ auf Seite 756
- „\_setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen (ohne Signalmaske)“ auf Seite 826
- „setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen“ auf Seite 827
- „sigaction - Signalbehandlung ermitteln oder ändern“ auf Seite 852
- „sigaddset - Signal einer Signalmenge hinzufügen“ auf Seite 861
- „sigaltstack - alternativen Stack eines Signals setzen/lesen“ auf Seite 862
- „sigdelset - Signal aus Signalmenge löschen“ auf Seite 864
- „sigemptyset - leere Signalmenge initialisieren“ auf Seite 865
- „sigfillset - Signalmenge mit allen Signalen initialisieren“ auf Seite 866
- „sighold, sigignore - Signal in der Signalmaske hinzufügen / SIG\_IGN für ein Signal anmelden“ auf Seite 866
- „siginterrupt - Verhalten von Systemaufrufen bei Unterbrechungen ändern“ auf Seite 867
- „sigismember - auf Element einer Signalmenge prüfen“ auf Seite 868
- „siglongjmp - nichtlokalen Sprung durch Signal ausführen“ auf Seite 869
- „signal - Signalbehandlung ermitteln oder ändern“ auf Seite 870
- „sigpause - Signal aus Signalmaske entfernen und Prozess deaktivieren“ auf Seite 873
- „sigpending - blockierte Signale ermitteln“ auf Seite 874
- „sigprocmask - blockierte Signale ermitteln oder ändern“ auf Seite 875
- „sigrelse - Signal aus Signalmaske entfernen“ auf Seite 877
- „sigset - Signalbehandlung ändern“ auf Seite 877
- „sigsetjmp - Marke für nichtlokalen Sprung durch Signal setzen“ auf Seite 878
- „sigstack - alternativen Stack für Signal setzen oder abfragen“ auf Seite 880
- „sigsuspend - auf Signal warten“ auf Seite 882
- „sleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten“ auf Seite 884
- „wait, waitpid - auf Halt oder Ende eines Kindprozesses warten“ auf Seite 1021
- „vfork - neuen Prozess im virtuellen Speicher erzeugen“ auf Seite 1013
- „wait3 - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten“ auf Seite 1025
- „waitid - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten“ auf Seite 1026

## Interprozesskommunikation

- , „ftok - Interprozesskommunikation“ auf Seite 452
- , „mkfifo, mkfifoat - FIFO-Datei erzeugen“ auf Seite 675
- , „msgctl - Steueroperationen für Nachrichten liefern“ auf Seite 696
- , „msgget - Nachrichten-Warteschlange ermitteln“ auf Seite 698
- , „msgrcv - Nachricht aus Warteschlange empfangen“ auf Seite 700
- , „msgsnd - Nachricht an Warteschlange senden“ auf Seite 703
- , „pclose - Pipe-Strom schließen“ auf Seite 733
- , „pipe - Pipe erzeugen“ auf Seite 735
- , „popen - Pipe-Strom von oder zu einem Prozess öffnen“ auf Seite 739
- , „semctl - Semaphor-Steueroperationen anwenden“ auf Seite 812
- , „semget - Semaphorkennzahl ermitteln“ auf Seite 815
- , „semop - Semaphor-Operationen durchführen“ auf Seite 817
- , „shmat - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anhängen“ auf Seite 845
- , „shmctl - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich steuern“ auf Seite 847
- , „shmdt - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich abhängen“ auf Seite 849
- , „shmget - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anlegen“ auf Seite 850

## Diagnose und Meldungen

- , „assert - Diagnosemeldungen ausgeben“ auf Seite 215
- , „catclose - Meldungskatalog schließen“ auf Seite 238
- , „catgets - Meldung lesen“ auf Seite 239
- , „catopen - Meldungskatalog öffnen“ auf Seite 240
- , „closelog, openlog, setlogmask, syslog - Systemprotokoll steuern“ auf Seite 266
- , „errno - Variable für Fehlernummer“ auf Seite 321
- , „fmtmsg - Meldung auf stderr und/oder die Systemkonsole ausgeben“ auf Seite 376
- , „perror - Meldung auf Standard-Fehlerausgabe ausgeben“ auf Seite 734
- , „strerror - Meldungstext ermitteln“ auf Seite 902

## 3.4 Unterstützung von POSIX-Threads

### Reentrant POSIX-Thread-Funktionen (Gruppe \_POSIX\_THREAD\_SAVE\_FUNCTIONS)

Bei diesen Funktionen mit Suffix „\_r“ im Funktionsnamen handelt es sich um die reentrant Variante der entsprechenden Funktion ohne Suffix „\_r“. Da diese Funktionen auch für das Arbeiten ohne Threads nützlich sind, werden sie auch in der nicht threadfesten Variante des CRTE (\$.\$SYSLNK.CRTE) ausgeliefert.

- ,[asctime\\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 213
- ,[ctime\\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 286
- ,[getgrgid\\_r - Gruppendateieintrag für eine Gruppen-ID threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 500
- ,[getgrnam\\_r - Gruppendateieintrag für Gruppenname threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 502
- ,[getlogin\\_r - Benutzerkennung threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 508
- ,[getpwnam\\_r - Benutzernamen threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 524
- ,[gmtime\\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in UTC umwandeln](#)“ auf Seite 546
- ,[localtime\\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 631
- ,[rand\\_r - Pseudo-Zufallszahlen \(int\) threadsicher generieren](#)“ auf Seite 758
- ,[readdir\\_r - aus Dateiverzeichnis threadsicher lesen](#)“ auf Seite 765
- ,[strtok\\_r - Zeichenkette threadsicher in Tokens zerlegen](#)“ auf Seite 928
- ,[ttynname\\_r - Pfadnamen eines Terminals threadsicher ermitteln](#)“ auf Seite 984

Bei der Arbeit mit Threads sind diese Funktionen anstelle der korrespondierenden Funktionen, die kein Suffix „\_r“ enthalten, zu verwenden. Der Einsatz der genannten Funktionen ist jedoch auch in einer Nicht-Thread-Umgebung vorteilhaft.

### POSIX-THREAD-Funktionen zum Sperren und Entsperren von Objekten des Typs (FILE\*)

- ,[flockfile, ftrylockfile, funlockfile - Funktionen zum Sperren der Standardein-/ausgabe](#)“ auf Seite 373

## POSIX-Thread-Funktionen zur expliziten Sperrung von Clients

Die folgenden Funktionen sind identisch zu den entsprechenden Funktionen ohne „\_unlocked“ im Namen:

[„getc\\_unlocked, getchar\\_unlocked, putc\\_unlocked, putchar\\_unlocked - Standardeingabe-/ausgabe mit expliziter Sperrung durch den Client“ auf Seite 482](#)

Der Anwender muss hierbei selbst die Threadsicherheit garantieren, indem er die verwendeten Objekte des Typs (FILE\*) durch den Aufruf der Funktionen flockfile bzw. ftrylockfile sperrt und durch Aufruf der Funktion funlockfile entsperrt.

## POSIX-Thread-Funktionen mit Wirkung auf den Prozess oder auf einen Thread

Mit der Realisierung der POSIX-Threads ist zu unterscheiden zwischen

- Funktionen, die sich (wie bisher) auf den Prozess und damit auf alle zum Prozess gehörenden Threads auswirken, und
- Funktionen, die sich nur auf einen speziellen Thread beziehen

Bei Signalen ist ebenfalls zu unterscheiden, ob sie an den (gesamten) Prozess oder an einen bestimmten Thread geschickt werden.

Es handelt sich um folgende Funktionen::

[„abort - Prozess abbrechen“ auf Seite 201](#)

[„alarm - Alarmsignal steuern“ auf Seite 208](#)

[„atexit - Prozessendefunktion registrieren“ auf Seite 217](#)

[„exit, \\_exit - Prozess beenden“ auf Seite 327](#)

[„fcntl - offene Datei steuern“ auf Seite 343](#)

[„fork - neuen Prozess erzeugen“ auf Seite 389](#)

[„getcontext, setcontext - Benutzerkontext anzeigen oder ändern“ auf Seite 485](#)

[„getpid - Prozessnummer ermitteln“ auf Seite 519](#)

[„getrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel ermitteln“ auf Seite 527](#)

[„getpriority - Prozesspriorität abrufen“ auf Seite 520](#)

[„kill - Signal an Prozess oder Prozessgruppe senden“ auf Seite 606](#)

[„lockf - Dateiabschnitt sperren“ auf Seite 632](#)

[„msgrcv - Nachricht aus Warteschlange empfangen“ auf Seite 700](#)

[„msgsnd - Nachricht an Warteschlange senden“ auf Seite 703](#)

- „nice - Priorität eines Prozesses ändern“ auf Seite 713
- „open, openat - Datei öffnen“ auf Seite 716
- „pause - Prozess bis zum Empfang eines Signals anhalten“ auf Seite 732
- „raise - Signal an aufrufenden Prozess senden“ auf Seite 756
- „read - Bytes aus Datei lesen“ auf Seite 760
- „semop - Semaphor-Operationen durchführen“ auf Seite 817
- „setcontext - Benutzerkontext ändern“ auf Seite 822
- „setlocale - Lokalität ändern oder ermitteln“ auf Seite 830
- „sigaction - Signalbehandlung ermitteln oder ändern“ auf Seite 852
- „sigpause - Signal aus Signalmaske entfernen und Prozess deaktivieren“ auf Seite 873
- „sigpending - blockierte Signale ermitteln“ auf Seite 874
- „sigsetjmp - Marke für nichtlokalen Sprung durch Signal setzen“ auf Seite 878
- „sigsuspend - auf Signal warten“ auf Seite 882
- „sleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten“ auf Seite 884
- „usleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten“ auf Seite 1001
- „wait, waitpid - auf Halt oder Ende eines Kindprozesses warten“ auf Seite 1021
- „wait3 - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten“ auf Seite 1025
- „waitid - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten“ auf Seite 1026
- „write - Bytes in Datei schreiben“ auf Seite 1069

Bei folgenden Funktionen wird beim EPIPE-Fehler das Signal SIGPIPE nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet:

- „fclose - Datenstrom schließen“ auf Seite 341
- „fflush - Datenstrom leeren“ auf Seite 357
- „fputc - Byte in Datenstrom schreiben“ auf Seite 408
- „fputwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben“ auf Seite 411
- „fseek - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren“ auf Seite 433
- „write - Bytes in Datei schreiben“ auf Seite 1069

## Funktionen, die nicht threadsicher sind

Alle Funktionen, die in der C-Laufzeitbibliothek definiert sind, werden threadsicher ausgeliefert. Eine Ausnahme bilden lediglich die folgenden Funktionen:

- ,[asctime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 211 <sup>1</sup>
- ,[basename - letztes Element eines Pfadnamens zurückgeben](#)“ auf Seite 222
- ,[brk, sbrk - Größe des Datensegments verändern](#)“ auf Seite 224
- ,[chroot - Root-Verzeichnis ändern](#)“ auf Seite 258
- ,[ctime, ctime64 - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 285 <sup>1</sup>
- ,[cuserid - Benutzerkennung ermitteln](#)“ auf Seite 287
- ,[dbmclearerr - Funktion zur Verwaltung von dbm-Datenbasen](#)“ auf Seite 289
- ,[dirname - Vaterverzeichnis zu einem Pfadnamen liefern](#)“ auf Seite 294
- ,[ecvt, fcvt, gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 302
- ,[endrent, getrent, setrent - Gruppenverwaltung](#)“ auf Seite 305
- ,[endpwent, getpwent, setpwent - Benutzerkatalog verwalten](#)“ auf Seite 307
- ,[endutxent, getutxent, getutxid, getutxline, pututxline, setutxent - utmpx-Einträge verwalten](#)“ auf Seite 309
- ,[fcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 349
- ,[gamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen](#)“ auf Seite 478
- ,[gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 479
- ,[getdtablesize - Größe der Deskriptor-Tabelle abrufen](#)“ auf Seite 496
- ,[getenv - Wert einer Umgebungsvariablen ermitteln](#)“ auf Seite 497
- ,[getrent - Gruppendatei-Eintrag bestimmen](#)“ auf Seite 498
- ,[getpwent - Benutzerdaten aus dem Benutzerkatalog lesen](#)“ auf Seite 522
- ,[getutxent, getutxid, getutxline - auf utmpx-Eintrag zugreifen](#)“ auf Seite 538
- ,[getgrgid - Gruppendateieintrag für Gruppennummer ermitteln](#)“ auf Seite 499 <sup>1</sup>
- ,[getgrnam - Gruppendateieintrag für Gruppenname ermitteln](#)“ auf Seite 501 <sup>1</sup>
- ,[getlogin - Benutzerkennung ermitteln](#)“ auf Seite 507 <sup>1</sup>
- ,[getpagesize - aktuelle Seitengröße ausgeben](#)“ auf Seite 515
- ,[getpass - Zeichenkette ohne Echo lesen](#)“ auf Seite 516

<sup>1</sup> reentrant Funktion (Extension „\_r“) nutzen

- „getpwnam - Benutzername ermitteln“ auf Seite 523<sup>1</sup>
- „getw - Maschinenwort aus Datenstrom lesen“ auf Seite 539
- „initstate - Pseudozufallszahl generieren“ auf Seite 557<sup>2</sup>
- „localtime, localtime64 - Datum und Uhrzeit in Ortszeit umwandeln“ auf Seite 629<sup>1</sup>
- „longjmp - nichtlokalen Sprung ausführen“ auf Seite 640<sup>3</sup>
- „ptsname - Name eines Pseudoterminals“ auf Seite 742
- „putenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen“ auf Seite 745
- „pututxline - utmpx-Eintrag schreiben“ auf Seite 751
- „putw - Maschinenwort in Datenstrom schreiben“ auf Seite 752
- „rand - Pseudo-Zufallszahlen (int) generieren“ auf Seite 758<sup>2</sup>
- „random - Pseudo-Zufallszahlen erzeugen“ auf Seite 759<sup>2</sup>
- „readdir - aus Dateiverzeichnis lesen“ auf Seite 763<sup>3</sup>
- „sbrk - Größe des Datensegments verändern“ auf Seite 807
- „setgrent - Schreib-/Lesezeiger auf den Anfang der Gruppdatei zurücksetzen“ auf Seite 825
- „setpwent - Zeiger zum Durchsuchen des Benutzerkatalogs löschen“ auf Seite 836
- „setutxent - Zeiger auf utmpx-Datei zurücksetzen“ auf Seite 842
- „siglongjmp - nichtlokalen Sprung durch Signal ausführen“ auf Seite 869<sup>3</sup>
- „signgam - Variable für Vorzeichen von Igamma“ auf Seite 873
- „sigprocmask - blockierte Signale ermitteln oder ändern“ auf Seite 875<sup>4</sup>
- „sigset - Signalbehandlung ändern“ auf Seite 877
- „strtok - Zeichenkette in Tokens zerlegen“ auf Seite 927<sup>1</sup>
- „ttynname - Pfadnamen eines Terminals ermitteln“ auf Seite 983<sup>1</sup>
- „ttyslot - Eintrag des aktuellen Benutzers in der utmp-Datei finden“ auf Seite 985
- „wait3 - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten“ auf Seite 1025

<sup>1</sup> reentrant Funktion (Extension „\_r“) nutzen

<sup>2</sup> reentrant Funktion rand\_r() nutzen

<sup>3</sup> Das Ergebnis eines Aufrufs dieser Funktionen ist undefiniert, wenn die Struktur jmp\_buf nicht im aufrufenden Thread initialisiert wurde.

<sup>4</sup> Funktion pthread\_sigmask nutzen

Hinweis Wenn Sie irgendeine der `_POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS` oder `_POSIX_THREADS` Schnittstellen benutzen, müssen Sie die Funktionen `ctermid()` und `tmpnam()` mit einem Parameter ungleich dem Nullzeiger aufrufen, um threadsicher zu sein. Andernfalls wird das Ergebnis in einen internen statischen Bereich geschrieben, was zu undefiniertem Verhalten führen kann.

## 3.5 Speicherverwaltung und Speicheroperationen

- ,[`bcmpl - Speicherbereiche vergleichen` auf Seite 223](#)
- ,[`bcopyl - Speicherbereich kopieren` auf Seite 223](#)
- ,[`brkl, sbrkl - Größe des Datensegments verändern` auf Seite 224](#)
- ,[`bzzerol - Speicher mit X'00' initialisieren` auf Seite 236](#)
- ,[`callocl - Speicherbereich zuweisen` auf Seite 237](#)
- ,[`freel - reservierten Speicherbereich freigeben` auf Seite 416](#)
- ,[`garbcoll - Speicherbereich an das System freigeben \(BS2000\)` “ \*auf Seite 479\*](#)
- ,[`mallocl - Speicherbereich zuweisen` auf Seite 656](#)
- ,[`memalloc - Speicherbereich zuweisen \(BS2000\)` “ \*auf Seite 663\*](#)
- ,[`memchrl - Byte im Speicher finden` auf Seite 665](#)
- ,[`memcmpl - Bytes im Speicher vergleichen` auf Seite 666](#)
- ,[`memfree - Speicherbereich freigeben \(BS2000\)` “ \*auf Seite 668\*](#)
- ,[`memmove - Bytes von überlappenden Speicherbereichen kopieren` auf Seite 669](#)
- ,[`memsetl - Speicherbereich initialisieren` auf Seite 670](#)
- ,[`mmapl - Speicherseiten abbilden` auf Seite 687](#)
- ,[`mprotectl - Zugriffsschutz für Speicherabbildung ändern` auf Seite 694](#)
- ,[`msyncl - Speicher synchronisieren` auf Seite 705](#)
- ,[`munmapl - Abbildung von Speicherseiten aufheben` auf Seite 707](#)
- ,[`offsetof - Abstand einer Strukturkomponente zum Strukturbeginn liefern \(BS2000\)` auf Seite 715](#)
- ,[`reallocl - Speicherbereich verändern` auf Seite 770](#)
- ,[`swabl - Bytes austauschen` auf Seite 939](#)
- ,[`valloc - auf Seitengrenze ausgerichteten Speicher anfordern` auf Seite 1012](#)

## 3.6 Systemumgebung

- ,[bs2cmd - BS2000-Kommandos via CMD-Makro ausführen](#)“ auf Seite 226
- ,[bs2system - BS2000-Kommando ausführen \(Erweiterung\)](#)“ *auf Seite 232*
- ,[confstr - Zeichenketten-Wert einer Systemvariablen ermitteln](#)“ auf Seite 270
- ,[\\_edt - EDT aufrufen \(BS2000\)](#)“ *auf Seite 304*
- ,[environ - externe Variable für die Umgebung](#)“ auf Seite 312
- ,[fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln](#)“ (siehe pathconf auf [Seite 729](#))
- ,[getcontext, setcontext - Benutzerkontext anzeigen oder ändern](#)“ auf Seite 485
- ,[getenv - Wert einer Umgebungsvariablen ermitteln](#)“ auf Seite 497
- ,[getpagesize - aktuelle Seitengröße ausgeben](#)“ auf Seite 515
- ,[getrlimit, setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel ermitteln bzw. setzen](#)“ auf Seite 527
- ,[getrusage - Informationen über die Verwendung von Betriebsmitteln abfragen](#)“ auf Seite 531
- ,[initgroups - Gruppenzugriffslisten initialisieren](#)“ auf Seite 556
- ,[localeconv - Lokalitätskomponenten ändern](#)“ auf Seite 624
- ,[makecontext, swapcontext - Benutzerkontext einrichten](#)“ auf Seite 654
- ,[mount - Dateisystem einhängen \(Erweiterung\)](#)“ *auf Seite 692*
- ,[nl\\_langinfo - Lokalitätswerte ermitteln](#)“ auf Seite 714
- ,[pathconf, fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln](#)“ auf Seite 729
- ,[putenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen](#)“ auf Seite 745
- ,[setenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen](#)“ auf Seite 823
- ,[setgroups - Gruppennummern schreiben](#)“ auf Seite 825
- ,[setlocale - Lokalität ändern oder ermitteln](#)“ auf Seite 830
- ,[setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel setzen](#)“ auf Seite 839
- ,[sysconf - numerischen Wert einer Systemvariablen ermitteln](#)“ auf Seite 944
- ,[sysfs - Information über Dateisystemtyp abfragen \(Erweiterung\)](#)“ auf Seite 948
- ,[system - Systemkommando ausführen](#)“ auf Seite 950
- ,[umount - Dateisystem aushängen \(Erweiterung\)](#)“ auf Seite 991
- ,[uname - Basisdaten über das aktuelle Betriebssystem ermitteln](#)“ auf Seite 992

„unsetenv - Umgebungsvariable entfernen“ auf Seite 1000

## 3.7 Zeichen und Zeichenketten

### Einzelne Zeichen bearbeiten

„ffs - erstes gesetztes Bit suchen“ auf Seite 360

„isalnum - auf alphanumerisches Zeichen prüfen“ auf Seite 577

„isalpha - auf alphabetisches Zeichen prüfen“ auf Seite 578

„isascii - auf 7-Bit ASCII-Zeichen prüfen“ auf Seite 579

„iscntrl - auf Steuerzeichen prüfen“ auf Seite 582

„isdigit - auf Dezimalziffer prüfen“ auf Seite 583

„isebcdic - auf EBCDIC-Zeichen prüfen (BS2000)“ auf Seite 584

„isgraph - auf darstellbares Zeichen prüfen“ auf Seite 585

„islower - auf Kleinbuchstaben prüfen“ auf Seite 586

„isprint - auf druckbares Zeichen prüfen“ auf Seite 587

„ispunct - auf Sonderzeichen prüfen“ auf Seite 588

„isspace - auf Zwischenraumzeichen prüfen“ auf Seite 589

„isupper - auf Großbuchstaben prüfen“ auf Seite 590

„iswalnum - auf alphanumerisches Langzeichen prüfen“ auf Seite 591

„iswalpha - auf alphabetisches Langzeichen prüfen“ auf Seite 592

„iswcntrl - auf Steuerlangzeichen prüfen“ auf Seite 593

„iswctype - Langzeichen auf Klasse prüfen“ auf Seite 594

„iswdigit - auf dezimales Langzeichen prüfen“ auf Seite 596

„iswgraph - auf darstellbares Langzeichen prüfen“ auf Seite 597

„iswlower - auf Kleinbuchstaben-Langzeichen prüfen“ auf Seite 598

„iswprint - auf druckbares Langzeichen prüfen“ auf Seite 599

„iswpunct - auf Sonderlangzeichen prüfen“ auf Seite 600

„iswspace - auf Zwischenraum-Langzeichen prüfen“ auf Seite 601

„iswupper - auf Großbuchstaben-Langzeichen prüfen“ auf Seite 602

,[iswxdigit - auf Hexadezimal-Langzeichen prüfen](#)“ auf Seite 603  
,[isxdigit - auf Hexadezimal-Ziffer prüfen](#)“ auf Seite 604  
,[mblen - Anzahl der Bytes eines Multibyte-Zeichens ermitteln](#)“ auf Seite 657  
,[mbrlen - Restlänge eines Multibyte-Zeichens ermitteln](#)“ auf Seite 657  
,[mbsinit - auf „initial conversion“ Zustand überprüfen](#)“ auf Seite 659  
,[wctype - Langzeichenklasse definieren](#)“ auf Seite 1063  
,[wcwidth - Spaltenanzahl eines Langzeichens ermitteln](#)“ auf Seite 1064

### **Zeichenketten bearbeiten**

,[a64l, l64a - Konvertierung einer Zeichenkette in 32-Bit-Integerzahl](#)“ auf Seite 199  
,[ascii\\_to\\_ebcdic - ASCII- zu EBCDIC-Zeichenketten konvertieren \(Erweiterung\)](#) “ [auf Seite 210](#)  
,[crypt - Zeichenkette algorithmisch verschlüsseln](#)“ auf Seite 279  
,[ebcdic\\_to\\_ascii - EBCDIC- zu ASCII-Zeichenketten konvertieren \(Erweiterung\)](#) “ [auf Seite 301](#)  
,[encrypt - Zeichenkette blockweise verschlüsseln](#)“ auf Seite 304  
,[getsubopt - Unteroptionen aus einer Zeichenkette heraustrennen](#)“ auf Seite 535  
,[index - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln](#)“ auf Seite 555  
,[rindex - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln](#)“ auf Seite 802  
,[setkey - Codierschlüssel setzen](#)“ auf Seite 829  
,[strcasecmp, strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung](#)“ auf Seite 895  
,[strcat - zwei Zeichenketten zusammenfügen](#)“ auf Seite 896  
,[strchr - Zeichenkette nach Zeichen durchsuchen](#)“ auf Seite 896  
,[strcmp - zwei Zeichenketten vergleichen](#)“ auf Seite 897  
,[strcoll - Zeichenketten nach Sortierreihenfolge vergleichen](#)“ auf Seite 898  
,[strcpy - Zeichenkette kopieren](#)“ auf Seite 899  
,[strcspn - Länge einer komplementären Teilzeichenkette ermitteln](#)“ auf Seite 900  
,[strup - Zeichenkette kopieren](#)“ auf Seite 901  
,[strfill - Teilzeichenkette kopieren \(BS2000\)](#)“ auf Seite 903  
,[strlen - Länge einer Zeichenkette ermitteln](#)“ auf Seite 913

- „strlower - Zeichenkette in Kleinbuchstaben umwandeln (BS2000)“ auf Seite 913
- „strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung“ auf Seite 914
- „strncat - zwei Teilzeichenketten zusammenfügen“ auf Seite 914
- „strnlen - Länge einer Zeichenkette bis zu einer Maximallänge ermitteln“ auf Seite 917
- „strcmp - zwei Teilzeichenketten vergleichen“ auf Seite 915
- „strncpy - Teilzeichenkette kopieren“ auf Seite 916
- „strpbrk - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln“ auf Seite 918
- „strrchr - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln“ auf Seite 923
- „strspn - Länge einer Teilzeichenkette berechnen“ auf Seite 924
- „strstr - Teilzeichenkette in Zeichenkette suchen“ auf Seite 924
- „strtok - Zeichenkette in Tokens zerlegen“ auf Seite 927
- „strtok\_r - Zeichenkette threadsicher in Tokens zerlegen“ auf Seite 928
- „strupr - Zeichenkette in Großbuchstaben umwandeln (BS2000)“ auf Seite 937
- „strxfrm - Zeichenkette abhängig von LC\_COLLATE umwandeln“ auf Seite 938
- „towctrans - Langzeichen abbilden“ auf Seite 979
- „wcscat - zwei Langzeichenketten zusammenfügen“ auf Seite 1029
- „wcschr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen“ auf Seite 1030
- „wcscmp - zwei Langzeichenketten vergleichen“ auf Seite 1031
- „wcscoll - zwei Langzeichenketten gemäß LC\_COLLATE vergleichen“ auf Seite 1032
- „wcscspn - Länge einer komplementären Langzeichenteilkette ermitteln“ auf Seite 1034
- „wcslen - Länge einer Langzeichenkette ermitteln“ auf Seite 1036
- „wcsncat - zwei Langzeichenteilketten zusammenfügen“ auf Seite 1037
- „wcsncmp - zwei Langzeichenteilketten vergleichen“ auf Seite 1038
- „wcsncpy - Langzeichenteilkette kopieren“ auf Seite 1039
- „wcspbrk - erstes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln“ auf Seite 1040
- „wcsrchr - letztes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln“ auf Seite 1041
- „wcspn - Länge einer Langzeichenteilkette ermitteln“ auf Seite 1043

- „wcsstr - erstes Vorkommen einer Langzeichenkette suchen“ auf Seite 1044
- „wcstok - Langzeichenkette in Langzeichenteilkette zerlegen“ auf Seite 1047
- „wcswcs - Langzeichenteilkette in Langzeichenkette ermitteln“ auf Seite 1057
- „wcswidth - Spaltenanzahl einer Langzeichenkette ermitteln“ auf Seite 1058
- „wctrans - Abbildung zwischen Langzeichen definieren“ auf Seite 1062
- „wmemchr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen“ auf Seite 1065
- „wmemcmp - zwei Langzeichenketten vergleichen“ auf Seite 1066
- „wmemcpy - Langzeichenkette kopieren“ auf Seite 1066
- „wmemmove - Langzeichenkette in überlappenden Bereich kopieren“ auf Seite 1067
- „wmemset - erste n Langzeichen in Langzeichenkette setzen“ auf Seite 1067

### **Zeichen und Zeichenketten umwandeln**

- „btowc - (ein-byte) Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln“ auf Seite 235
- „iconv - Zeichen umwandeln“ auf Seite 551
- „iconv\_close - Deskriptor für Zeichenumwandlung freigeben“ auf Seite 553
- „iconv\_open - Deskriptor für Zeichenumwandlung erzeugen“ auf Seite 554
- „mbtowc - Multibyte-Zeichen vervollständigen und in Langzeichen umwandeln“ auf Seite 658
- „mbsrtowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln“ auf Seite 660
- „mbstowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln“ auf Seite 661
- „mbtowc - Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln“ auf Seite 662
- „strftime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 909
- „strptime - Zeichenkette in Datum und Uhrzeit umwandeln“ auf Seite 919
- „\_tolower - Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln“ auf Seite 977
- „\_tolower - Zeichen in Kleinbuchstaben umwandeln“ auf Seite 978
- „\_toupper - Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln“ auf Seite 978
- „\_toupper - Zeichen in Großbuchstaben umwandeln“ auf Seite 978
- „towlower - Langzeichen in Kleinbuchstaben umwandeln“ auf Seite 979
- „towupper - Langzeichen in Großbuchstaben umwandeln“ auf Seite 980
- „wcrtomb - Langzeichen in Multibyte-Zeichen umwandeln“ auf Seite 1028

,[wcsrtombs - Langzeichenkette in Multibyte-Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 1042  
,[wcstombs - Langzeichenkette in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 1052  
,[wcsxfrm - Langzeichenkette transformieren](#)“ auf Seite 1059  
,[wctob - Langzeichen in \(1-Byte\) Multibyte-Zeichen umwandeln](#)“ auf Seite 1060

## 3.8 Umwandlung von Größen

,[atof - Zeichenkette in Gleitpunktzahl umwandeln](#)“ auf Seite 218  
,[atoi - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln](#)“ auf Seite 219  
,[atol - Zeichenkette in ganze Zahl \(long\) umwandeln](#)“ auf Seite 220  
,[atoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln \(long long int\)](#)“ auf Seite 221  
,[ecvt, fcvt, gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 302  
,[fcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 349  
,[gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 479  
,[getdents - Verzeichniseinträge umwandeln](#)“ auf Seite 494  
,[getsubopt - Unteroptionen aus einer Zeichenkette heraustrennen](#)“ auf Seite 535  
,[l64a - 32-Bit-Integerzahl in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 610  
,[strftime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 909  
,[strtod - Zeichenkette in Gleitkommazahl \(double\) umwandeln](#)“ auf Seite 925  
,[strtol - Zeichenkette in ganze Zahl \(long\) umwandeln](#)“ auf Seite 929  
,[strtoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln \(long long int\)](#)“ auf Seite 931  
,[strtoul - Zeichenkette in ganze Zahl \(unsigned long\) umwandeln](#)“ auf Seite 933  
,[strtoull - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln \(unsigned long long\)](#)“ auf Seite 935  
,[toascii - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln](#)“ auf Seite 976  
,[toebcdic - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln \(BS2000\)](#)“ auf Seite 977  
,[wcsftime - Datum und Uhrzeit in Langzeichenkette umwandeln](#)“ auf Seite 1035  
,[wcstod - Langzeichenkette in Gleitkommazahl \(double\) umwandeln](#)“ auf Seite 1045  
,[wcstol - Langzeichenkette in ganze Zahl \(long\) umwandeln](#)“ auf Seite 1048  
,[wcstoll - Langzeichenkette in ganze Zahl \(long long\) umwandeln](#)“ auf Seite 1050

, „wcstoul - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long) umwandeln“ auf Seite 1053  
„wcstoull - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long long) umwandeln“ auf Seite 1055

## 3.9 Reguläre Ausdrücke

, „advance - Muster mit regulärem Ausdruck vergleichen“ auf Seite 207  
„compile - regulären Ausdruck übersetzen“ auf Seite 269  
„loc1, loc2 - Zeiger beim Vergleich von regulären Ausdrücken verwenden“ auf Seite 623  
„locs - Vergleich von regulären Ausdrücken in Zeichenketten anhalten“ auf Seite 636  
„re\_comp, re\_exec - Übersetzen und Ausführen regulärer Ausdrücke“ auf Seite 773  
„regcmp, regex - regulären Ausdruck übersetzen und ausführen“ auf Seite 776  
„regcomp, regexec, regerror, regfree - Reguläre Ausdrücke interpretieren“ auf Seite 779  
„regexp: advance, compile, step, loc1, loc2, locs - reguläre Ausdrücke bearbeiten“ auf Seite 785  
„step - reguläre Ausdrücke vergleichen“ auf Seite 895

## 3.10 Zeitfunktionen

, „asctime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 211  
„asctime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 213  
„clock - CPU-Zeitverbrauch eines Prozesses ermitteln“ auf Seite 261  
„clock\_gettime, clock\_gettime64 - Zeitangabe einer spezifizierten Uhr“ auf Seite 262  
„cpu\_time - CPU-Zeitverbrauch einer Task ermitteln (BS2000)“ auf Seite 273  
„ctime, ctime64 - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 285  
„ctime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 286  
„\_\_DATE\_\_ - Makro für Übersetzungsdatum“ auf Seite 288  
„daylight - Sommerzeitvariable“ auf Seite 288  
„difftime, difftime64 - Differenz zwischen zwei Kalenderdaten berechnen“ auf Seite 293  
„gmtime, gmtime64 - Datum und Uhrzeit in UTC umwandeln“ auf Seite 544

- „`gmtime_r` - Datum und Uhrzeit threadsicher in UTC umwandeln“ auf Seite 546
- „`ftime, ftime64` - Datum und Uhrzeit ausgeben“ auf Seite 450
- „`getdate` - Zeit und Datum in Benutzerformat umwandeln“ auf Seite 489
- „`getitimer, setitimer` - lesen bzw. setzen“ auf Seite 505
- „`gettimeofday, gettimeofday64` - Datum und Uhrzeit lesen“ auf Seite 536
- „`localtime, localtime64` - Datum und Uhrzeit in Ortszeit umwandeln“ auf Seite 629
- „`localtime_r` - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln“ auf Seite 631
- „`mktime, mktime64` - Ortszeit in Zeit seit Epochewert umwandeln“ auf Seite 684
- „`_TIME_` - Makro für Übersetzungszeitpunkt“ auf Seite 969
- „`time, time64` - Zeit seit Epochewert ermitteln“ auf Seite 970
- „`timezone` - Variable für Differenz zwischen Ortszeit und UTC“ auf Seite 972
- „`tzname` - Feldvariable für Zeitzonen-Zeichenketten“ auf Seite 986
- „`tzset` - Information für Zeitzonenumwandlung setzen“ auf Seite 987
- „`ualarm` - Intervall Timer setzen“ auf Seite 988
- „`usleep` - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten“ auf Seite 1001

## 3.11 Mathematische Funktionen

### Arithmetik mit ganzen Zahlen

- ,[abs - ganzzahligen Absolutwert berechnen](#)“ auf Seite 202
- ,[dirname - Vaterverzeichnis zu einem Pfadnamen liefern](#)“ auf Seite 294
- ,[labs - ganzzahligen Absolutwert \(long\) berechnen](#)“ auf Seite 610
- ,[ldiv - ganze Zahl \(long\) dividieren](#)“ auf Seite 614
- ,[llabs - Absolutbetrag einer ganzen Zahl \(long long int\)](#)“ auf Seite 619
- ,[lldiv - Division mit ganzen Zahlen \(long long int\)](#)“ auf Seite 620
- ,[llrint, llrintf, llrintl - auf nächste ganze Zahl runden \(long long int\)](#)“ auf Seite 621
- ,[llround, llroundf, llroundl - auf nächste ganze Zahl runden \(long long int\)](#)“ auf Seite 622
- ,[lrint, lrintf, lrintl - auf nächste ganze Zahl runden \(long int\)](#)“ auf Seite 643
- ,[lround, lroundf, lroundl - auf nächste ganze Zahl runden \(long int\)](#)“ auf Seite 644
- ,[rint, rintf, rintl - auf nächste ganze Zahl runden](#)“ auf Seite 803
- ,[round, roundf, roundl - auf nächste ganze Zahl runden](#)“ auf Seite 806

### Arithmetik mit Gleitkommazahlen

- ,[cabs - Absolutwert einer komplexen Zahl berechnen \(BS2000\)](#)“ *auf Seite 236*
- ,[ceil, ceilf, ceill - Gleitpunktzahl aufrunden](#)“ auf Seite 244
- ,[cbrt - Kubikwurzel](#)“ auf Seite 242
- ,[erf, erfc - Fehlerfunktion und komplementäre Fehlerfunktion anwenden](#)“ auf Seite 320
- ,[exp - Exponentialfunktion anwenden](#)“ auf Seite 331
- ,[expm1 - Exponentialfunktionen berechnen](#)“ auf Seite 331
- ,[fabs - Absolutwert einer Gleitpunktzahl berechnen](#)“ auf Seite 332
- ,[floor, floorf, floorl - Gleitpunktzahl abrunden](#)“ auf Seite 375
- ,[fmod - Divisionsrest einer Gleitpunktzahl berechnen](#)“ auf Seite 375
- ,[frexp - Gleitpunktzahl \(double\) in Mantisse und Exponent zerlegen](#)“ auf Seite 420
- ,[gamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen](#)“ auf Seite 478
- ,[hypot - euklidischen Abstand berechnen](#)“ auf Seite 550
- ,[ilogb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln](#)“ auf Seite 555

- „isnan - auf NaN (not a number) prüfen“ auf Seite 586
- „j0, j1, jn - Besselfunktionen der ersten Art anwenden“ auf Seite 605
- „ldexp - Exponent einer Gleitpunktzahl laden“ auf Seite 613
- „lgamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen“ auf Seite 615
- „log - natürlichen Logarithmus berechnen“ auf Seite 636
- „log10 - Logarithmus zur Basis 10 berechnen“ auf Seite 637
- „log1p - natürlichen Logarithmus berechnen“ auf Seite 637
- „logb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln“ auf Seite 638
- „modf - Gleitkommazahl in ganzzahligen und gebrochenen Teil zerlegen“ auf Seite 691
- „nextafter - nächste darstellbare Gleitpunktzahl“ auf Seite 709
- „pow - Potenzfunktion anwenden“ auf Seite 741
- „remainder - Rest bei Division“ auf Seite 793
- „rint, rintf, rintl - auf nächste ganze Zahl runden“ auf Seite 803
- „scalb - laden Exponent einer basisunabhängigen Gleitpunktzahl“ auf Seite 807
- „signgam - Variable für Vorzeichen von Igamma“ auf Seite 873
- „sqrt - Quadratwurzel berechnen“ auf Seite 887
- „y0, y1, yn - Besselfunktionen der zweiten Art anwenden“ auf Seite 1077

### **Trigonometrische, hyperbolische und Arcus-Funktionen**

- „acos - Arcuscosinus berechnen“ auf Seite 205
- „acosh, asinh, atanh - inverse Hyperbelfunktionen“ auf Seite 206
- „asin - Arcussinus berechnen“ auf Seite 214
- „atan - Arcustangens berechnen“ auf Seite 215
- „atan2 - Arcustangens von x/y berechnen“ auf Seite 216
- „cos - Cosinus berechnen“ auf Seite 272
- „cosh - Cosinus hyperbolicus berechnen“ auf Seite 272
- „sin - Sinus berechnen“ auf Seite 883
- „sinh - Sinus hyperbolicus berechnen“ auf Seite 883
- „tan - Tangens berechnen“ auf Seite 953
- „tanh - Tangens hyperbolicus berechnen“ auf Seite 953

## Zufallszahlen

,[drand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 generieren](#)“ auf Seite 297

,[erand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 mit Startwert generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[initstate, random, setstate, srandom - Pseudozufallszahlen generieren](#)“ auf Seite 557

,[jrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen -2<sup>31</sup> und 2<sup>31</sup> mit Startwert generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[lcong48 - Pseudo-Zufallszahlen \(signed long int\) generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[lrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 2<sup>31</sup> generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[mrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen -2<sup>31</sup> und 2<sup>31</sup> generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[nrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 2<sup>31</sup> mit Startwert generieren](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[random - Pseudo-Zufallszahlen erzeugen](#)“ auf Seite 759

,[seed48 - Startwert \(int\) für Pseudo-Zufallszahlen setzen](#)“ auf Seite 808“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

,[srand - Pseudo-Zufallszahlen \(int\) mit Startwert generieren](#)“ auf Seite 887

,[srand48 - Startwert \(double\) für Pseudo-Zufallszahlen setzen](#)“ (siehe drand48 auf [Seite 297](#))

## 3.12 Such- und Sortierverfahren

,[bsearch - sortierten Vektor binär durchsuchen](#)“ auf Seite 234

,[hsearch, hcreate, hdestroy - Hash-Tabelle verwalten](#)“ auf Seite 548

,[lfind - Eintrag in linearer Datentabelle finden](#)“ (siehe lsearch auf [Seite 645](#))

,[lsearch, lfind - linear suchen und aktualisieren](#)“ auf Seite 645

,[qsort - Datentabelle sortieren](#)“ auf Seite 755

,[tdelete - Knoten aus Binärbaum löschen](#)“ (siehe tsearch auf [Seite 981](#))

,[tfind - Knoten in Binärbaum suchen](#)“ (siehe tsearch auf [Seite 981](#))

,[tsearch, tfind, tdelete, twalk - binäre Suchbäume bearbeiten](#)“ auf Seite 981

„twalk - Binärbaum durchlaufen“ auf Seite 986

„wcscoll - zwei Langzeichenketten gemäß LC\_COLLATE vergleichen“ auf Seite 1032

### 3.13 Terminalschnittstelle und Datenübertragung

„cfgetispeed - Eingabe-Baudrate ermitteln“ auf Seite 247

„cfgetospeed - Ausgabe-Baudrate ermitteln“ auf Seite 247

„cfsetispeed - Eingabe-Baudrate festlegen“ auf Seite 248

„cfsetospeed - Ausgabe-Baudrate festlegen“ auf Seite 249

„ctermid - Pfadname für steuerndes Terminal erzeugen“ auf Seite 284

„grantpt - Zugriff auf das Slave-Pseudoterminal erlauben“ auf Seite 547

„isascii - auf 7-Bit ASCII-Zeichen prüfen“ auf Seite 579

„ptsname - Name eines Pseudoterminals“ auf Seite 742

„tcdrain - auf Übertragung einer Ausgabe warten“ auf Seite 954

„tcflow - Datenübertragung anhalten oder erneut starten“ auf Seite 955

„tcflush - nicht übertragene Daten verworfen“ auf Seite 956

„tcgetattr - Terminalparameter ermitteln“ auf Seite 957

„tcgetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer ermitteln“ auf Seite 958

„tcgetsid - Sitzungsnummer des angegebenen Terminals ermitteln“ auf Seite 959

„tcsendbreak - serielle Datenübertragung unterbrechen“ auf Seite 960

„tcsetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer setzen“ auf Seite 963

„ttynname - Pfadnamen eines Terminals ermitteln“ auf Seite 983

„ttynname\_r - Pfadnamen eines Terminals threadsicher ermitteln“ auf Seite 984

„unlockpt - Lock von Master/Slave Pseudoterminalpaar aufheben“ auf Seite 999

### 3.14 Datenbankfunktionen

„dbm\_clearerr, dbm\_close, dbm\_delete, dbm\_error, dbm\_fetch, dbm\_firstkey, dbm\_nextkey, dbm\_open, dbm\_store - Funktionen zur Verwaltung von dbm-Datenbasen“ auf Seite 289

## 3.15 Listenbearbeitung

„insque, remque - Element in Queue einfügen oder aus Queue entfernen“ auf Seite 559

## 3.16 Makros für die POSIX-IO

Bei Funktionen der C-Bibliothek, die mit Dateien arbeiten, muss vor der Ausführung der eigentlichen Funktionalität zunächst ermittelt werden, ob es sich um eine Datei im POSIX-Dateisystem oder um eine BS2000-Datei handelt. Wenn Sie schon genau wissen, dass Sie nur mit Dateien aus dem POSIX-Dateisystem arbeiten, könnte dieser Aufwand eingespart und somit eine bessere Performance erzielt werden. Mit CRTE wird deshalb für folgende Makros eine spezielle Makrovariante für die Arbeit mit Dateien des POSIX-Dateisystems ausgeliefert:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| getc (p):     | Zeichen aus einer Datei einlesen     |
| getchar():    | Zeichen von Standardeingabe einlesen |
| putc(x, p):   | Zeichen in Datei schreiben           |
| putchar(x)    | Zeichen auf Standardausgabe ausgeben |
| clearerr (p): | Dateiende- und Fehlerflag löschen    |
| feof(p):      | Test auf Dateiende                   |
| ferror(p):    | Test auf Dateifehler                 |
| fileno(p):    | Dateideskriptor ermitteln            |

Die Makros sind wie bisher im Header <stdio.h> enthalten. Damit die POSIX-spezifische Ausprägung generiert wird, muss der Anwender das Define \_\_POSIX\_MACROS setzen, bevor er <stdio.h> einbindet.

---

# 4 Funktionen und Variablen alphabetisch

Dieses Kapitel enthält in alphabetischer Reihenfolge die Beschreibungen aller Funktionen bzw. Makros und externen Variablen, die vom C-Laufzeitsystem sowohl im POSIX-Subsystem als auch im BS2000 unterstützt werden.

## Strukturmittel

Nach der Überschrift, die den jeweiligen symbolischen Namen und eine stichwortartige Beschreibung der Funktionalität enthält, folgen immer dieselben Unterabschnitte:

**Definition** Syntax des Funktionsaufrufs oder der Variablen Deklaration und der Include-Datei, in der die jeweilige Schnittstelle definiert bzw. deklariert ist.

Eine Syntaxzeile kann zusätzlich wie folgt gekennzeichnet sein:

*Optional*

Eine so gekennzeichnete Include-Anweisung muss in neu erstelltem Quellcode nicht angegeben werden. Aus bestehendem Quellcode muss sie nicht gelöscht werden. Das Ende eines so gekennzeichneten Abschnittes wird durch die Endemarke □ markiert.

## Beschreibung

Beschreibung der Funktionalität einer Funktion bzw. eines Makros oder einer externen Variablen und Erläuterung der anzugebenden Argumente.

**Returnwert** Aufzählung und Beschreibung der möglichen Returnwerte einer Funktion.

Nicht jede Funktion liefert einen Returnwert zurück. In solchen Fällen und bei der Beschreibung von externen Variablen gibt es keinen Abschnitt „Returnwert“.

**Fehler** Aufzählung und Beschreibung der symbolischen Fehlernummern, die bei einem fehlerhaften Aufruf oder Ablauf einer Funktion in der externen Variablen `errno` abgelegt werden.

Nicht jede Funktion legt bei einem Fehler auch eine Fehlernummer in `errno` ab. In solchen Fällen und bei der Beschreibung von externen Variablen gibt es keinen Abschnitt „Fehler“.

**Hinweis** Begriffserklärungen, Informationen über das Zusammenwirken mit anderen Funktionen oder Tipps für die Anwendung. Dieser Abschnitt kann fehlen.

Siehe auch Querverweise auf Funktionsbeschreibungen, Include-Dateien, Abschnitte im Konzept-Kapitel oder andere Handbücher.

Nicht weiter gekennzeichnete Textabschnitte beschreiben XPG4-konforme Implementierungen. Für Abweichungen vom Standard gibt es folgende Kennzeichnungen:

#### *BS2000*

Informationen über Erweiterungen des C-Laufzeitsystems, die sich auf Funktionalität beziehen im Zusammenhang mit dem Zugriff auf das DVS und auf C-Laufzeitversionen bis V2.1C (BS2000-Funktionalität). Das Ende eines so gekennzeichneten Abschnittes wird durch die Endemarke □ markiert.

Wenn eine Funktion eine Erweiterung ist, die aus der bisherigen C-Bibliothek (BS2000) übernommen wurde, ist sie in der Überschrift mit (*BS2000*) gekennzeichnet.

#### *Erweiterung*

Informationen über Erweiterungen des C-Laufzeitsystems. Das Ende eines so gekennzeichneten Abschnittes wird durch die Endemarke □ markiert.

Wenn eine Funktion eine Erweiterung ist, wie sie auf vielen UNIX-Systemen unterstützt wird, ist sie mit (*Erweiterung*) gekennzeichnet.

#### *Einschränkung*

Informationen über derzeitige Einschränkungen des C-Laufzeitsystems gegenüber dem XPG4. Das Ende eines so gekennzeichneten Abschnittes wird durch die Endemarke □ markiert.

## a64l, l64a - Konvertierung einer Zeichenkette in 32-Bit-Integerzahl

Definition #include <stdlib.h>

```
long a64l (const char *s);
char *l64a (long value);
```

### Beschreibung

Diese Funktionen werden zum Verwalten von Zahlen verwendet, die in ASCII-Zeichen zur Basis 64 gespeichert sind. Diese Zeichen definieren eine Notation, mit der lange ganze Zahlen durch maximal sechs Zeichen dargestellt werden können; jedes Zeichen stellt eine 'Ziffer' in einer Schreibweise gemäß Basis 64 dar.

Die für die Darstellung von 'Ziffern' verwendeten Zeichen sind . für 0, / für 1, 0 bis einschließlich 9 für 2-11, A bis einschließlich Z für 12-37 und a bis einschließlich z für 38-63.

a64l() erwartet einen Zeiger auf eine mit Null-Byte abgeschlossene Basis-64-Darstellung und gibt den entsprechenden long-Wert zurück. Wenn die Zeichenkette, auf die s zeigt, mehr als sechs Zeichen enthält, verwendet a64l() die ersten sechs Zeichen. War die übergebene Zeichenkette leer, ist der Returnwert 0L.

a64l() durchläuft die Zeichenkette von links nach rechts (mit der kleinsten signifikanten Ziffer links) und decodiert jedes Zeichen als 6-Bit Zahl zur Basis 64. Wenn der Typ long mehr als 32 Bit enthält, erhält das Resultat ein Vorzeichen. Das Verhalten von a64l() ist undefined, wenn s der Nullzeiger ist oder wenn die Zeichenkette, auf die s zeigt, nicht durch einen vorhergehenden Aufruf von 164a() erzeugt wurde.

164a() erwartet ein long-Argument und gibt einen Zeiger auf die entsprechende Basis-64-Darstellung zurück. Wenn das Argument 0 ist, gibt 164a() einen Zeiger auf eine Nullzeichenkette zurück. Das Verhalten von 164a() ist undefined, wenn der Wert des Arguments negativ ist.

Returnwert a64l():

Ganzzahliger Wert vom Typ long

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben.

0L für leere Zeichenketten.

undefiniert falls s der Nullzeiger ist oder wenn die Zeichenkette nicht durch einen vorhergehenden Aufruf von 164a() erzeugt wurde. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

l64a():

Zeiger auf eine Zeichenkette mit der Basis-64-Darstellung  
für *value* > 0

Zeiger auf leere Zeichenkette  
für *value* = 0  
undefiniert für *value* < 0

Fehler a64l() schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Das Resultat ist nicht darstellbar.

Hinweis Der von l64a() zurückgegebene Wert ist ein Zeiger in einen statischen Puffer, dessen Inhalt bei jedem Aufruf überschrieben wird.

Wenn der Typ long mehr als 32 Bit enthält, belegt das Ergebnis von a64l(l64a(1)) die 32 niederwertigen Bits.

Siehe auch strtoul(), stdlib.h

## abort - Prozess abbrechen

Definition 

```
#include <stdlib.h>
void abort(void);
```

### Beschreibung

Wenn die Funktion mit POSIX-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich XPG5-konform, wie folgt:

- Wenn das Signal SIGABRT nicht abgefangen wird und die Signalbehandlung nicht zurückkehrt, bewirkt `abort()` eine anormale Prozessbeendigung: Das Signal SIGABRT wird an den aufrufenden Prozess gesendet, als ob `raise()` mit SIGABRT aufgerufen worden wäre. Vor dem Prozessabbruch werden offene Datenströme und Meldungskatalog-Deskriptoren geschlossen, als ob `fclose()` aufgerufen worden wäre. Anschließend werden die für SIGABRT voreingestellten Signalaktionen durchgeführt (siehe `signal.h`).
- Der Status, den `abort()` an die Funktionen `wait()` oder `waitpid()` liefert, ist der eines Prozesses, der durch das Signal SIGABRT beendet wurde. Wenn das Signal SIGABRT blockiert oder ignoriert wird, setzt sich `abort()` darüber hinweg.
- Prozessendefunktionen, die mit `atexit()` registriert wurden, werden nicht aufgerufen.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Abbrechen des Prozesses und damit aller seiner Threads.
- BS2000  
Wenn die Funktion mit BS2000-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich abweichend, wie folgt:
  - Wenn das Programm keine Signalbehandlungsfunktion vorsieht oder wenn eine solche Funktion zur Unterbrechungsstelle zurückkehrt, wird der Prozess mit `_exit(-1)` abgebrochen. □

Hinweis Das Abfangen des Signals ist deshalb vorgesehen, damit der Anwendungsprogrammierer einen Prozess mit portablen Mitteln abbrechen kann. Damit ist er unabhängig von störenden Einflüssen proprietärer Bibliotheksfunktionen.

Wenn SIGABRT weder abgefangen noch ignoriert wird und das aktuelle Dateiverzeichnis das Schreibrecht hat, kann auch ein Speicherabzug erzeugt werden.

Siehe auch `atexit()`, `exit()`, `kill()`, `raise()`, `signal()`, `stdlib.h`, [Abschnitt „Signale“ auf Seite 150](#).

## **abs - ganzzahligen Absolutwert berechnen**

Definition    `#include <stdlib.h>`  
              `int abs(int i);`

Beschreibung  
    `abs()` berechnet den Absolutwert einer ganzen Zahl *i*.

Returnwert    Absolutwert für *i* bei Erfolg.

Hinweis    Der Absolutwert der betragsmäßig größten darstellbaren negativen Zahl ist nicht darstellbar. Wird als Argument *i* die betragsmäßig größte negative Zahl ( $-2^{31}$ ) als Parameter angegeben, wird das Programm mit Fehler beendet.

Siehe auch    `cabs()`, `fabs()`, `labs()`, `stdlib.h`.

**access, faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen**

Definition #include <unistd.h>

```
int access(const char *path, int amode);
int faccessat(int fd, const char *path, int amode, int flag);
```

**Beschreibung**

`access()` prüft die Zugriffsrechte der durch das Argument *path* angegebenen Datei entsprechend dem Bitmuster in *amode*. Dabei wird die reale Benutzernummer an Stelle der effektiven und die reale Gruppennummer an Stelle der effektiven verwendet.

Für *amode* können folgende symbolische Konstanten angegeben werden:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| R_OK | Leserecht prüfen          |
| W_OK | Schreibrecht prüfen       |
| X_OK | Durchsuchrecht prüfen     |
| F_OK | Existenz der Datei prüfen |

Der Wert von *amode* ist entweder das bitweise Inklusiv-ODER der zu prüfenden Zugriffsrechte ( R\_OK, W\_OK , X\_OK ) oder die Prüfung auf Existenz F\_OK (siehe auch unistd.h).

**Erweiterung**

Für *amode* können zusätzliche Werte gültig sein, z.B. wenn ein System erweiterte Zugriffssteuerung hat. □

Ein Prozess mit besonderen Rechten kann zwar Dateien durchsuchen, ohne dass das Bit für das Durchsuchtrecht gesetzt ist, es wird aber bei Abfrage von X\_OK kein Erfolg gemeldet.

Die Funktion `faccessat()` ist äquivalent zu der Funktion `access()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die Datei, deren Zugriffsrechte geprüft werden sollen, nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht. Wurde der Dateideskriptor ohne O\_SEARCH geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit O\_SEARCH geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Im Parameter *flag* kann der Wert AT\_EACCESS übergeben werden, der im Header fnctl.h definiert ist. In diesem Fall wird für die Prüfung die effektive statt der realen Benutzer- und Gruppennummer verwendet.

Wenn der Funktion `faccessat()` für den Parameter *fd* der Wert AT\_FDCWD übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                 | Geforderter Zugriff ist erlaubt.                                                                                                                                                                                    |
|            | -1                                                                | Zugriff ist nicht erlaubt, <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                               |
| Fehler     | access() und faccessat() schlagen fehl, wenn gilt:                |                                                                                                                                                                                                                     |
|            | EACCES                                                            | Die Schutzbiteinstellung der Datei erlaubt den geforderten Zugriff nicht, oder für eine Komponente des Pfades existiert kein Durchsuchrecht.                                                                        |
|            | <i>Erweiterung</i>                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|            | EFAULT                                                            | <i>path</i> ist eine ungültige Adresse.                                                                                                                                                                             |
|            | EINTR                                                             | Während des access–Systemaufrufs wurde ein Signal abgefangen. □                                                                                                                                                     |
|            | EINVAL                                                            | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                                                                                                                                                               |
|            | ELOOP                                                             | Die maximale Anzahl der symbolischen Verweise in <i>path</i> ist überschritten, oder die maximale Anzahl der symbolischen Verweise ist durch MAXSYMLINKS in der Include-Datei <code>sys/param.h</code> beschrieben. |
|            | ENAMETOOLONG                                                      | Die Länge des Arguments <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX} oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX}.                                                                                         |
|            | ENOENT                                                            | Das Argument <i>path</i> zeigt auf den Namen einer nicht existierenden Datei oder auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                      |
|            | ENOTDIR                                                           | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                               |
|            | EROFS                                                             | Schreibzugriff wurde für eine Datei auf einem Nur-Lesen-Dateisystem angefordert.                                                                                                                                    |
|            | <b>Zusätzlich schlägt faccessat() fehl, wenn gilt:</b>            |                                                                                                                                                                                                                     |
|            | EACCES                                                            | Der Parameter <i>fd</i> wurde nicht mit O_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                                    |
|            | EBADF                                                             | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor.         |
|            | ENOTDIR                                                           | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                 |
|            | EINVAL                                                            | Der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                   |
| Hinweis    | access() und faccessat() werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt. |                                                                                                                                                                                                                     |
| Siehe auch | chmod(), stat(), fcntl.h, unistd.h.                               |                                                                                                                                                                                                                     |

## acos - Arcuscosinus berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double acos(double x);`

### Beschreibung

`acos()` ist die Umkehrfunktion zu `cos()` und berechnet zu einer Gleitpunktzahl  $x$  aus dem Intervall  $[-1.0, +1.0]$  den entsprechenden Winkel im Bogenmaß.

Returnwert `arcuscosinus(x)`  
bei Erfolg. Es wird eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` aus  $[0, \pi]$  zurückgegeben.

0 wenn  $x$  außerhalb des Bereichs  $[-1.0, +1.0]$  liegt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `acos()` schlägt fehl, wenn gilt:

EDOM Der Wert von  $x$  liegt nicht im Intervall  $[-1.0, +1.0]$ .

Hinweis Um einen Fehler sicher abzufangen, sollte `errno` vor Aufruf von `acos()` auf 0 gesetzt werden. Ist nach der Ausführung  $errno \neq 0$ , so ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `asin()`, `atan()`, `atan2()`, `cos()`, `sin()`, `tan()`, `math.h`.

## acosh, asinh, atanh - inverse Hyperbelfunktionen

Definition #include <math.h>

```
double acosh (double x);
double asinh (double x);
double atanh (double x);
```

Beschreibung

acosh(), asinh() und atanh() berechnen jeweils den inversen Hyperbel-Kosinus, den inversen Hyperbel-Sinus bzw. den inversen Hyperbel-Tangens zum Argument  $x$ .

Returnwert acosh():

Arch( $x$ ) bei Erfolg.

0.0 falls  $x < 1.0$ . errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

asinh() :

Arsh( $x$ ) Die Funktion ist immer erfolgreich.

atanh():

Arth( $x$ ) bei Erfolg.

0.0 falls  $|x| > 1.0$ . errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler acosh() schlägt fehl, wenn gilt:

EDOM  $x < 1.0$ .

atanh() schlägt fehl, wenn gilt:

EDOM  $|x| > 1.0$ .

Siehe auch cosh(), sinh(), tanh(), math.h.

**advance - Muster mit regulärem Ausdruck vergleichen**

Definition    `#include <regexp.h>`  
              `int advance(const char *string, const char *exbuf);`

Beschreibung  
    Siehe `regexp()`.

Hinweis    Diese Funktion wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.

## alarm - Alarmsignal steuern

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

`#include <signal.h>` □

`unsigned int alarm(unsigned int seconds);`

### Beschreibung

`alarm()` veranlasst das System, dem aufrufenden Prozess das Signal SIGALRM zu senden, nachdem die Zeitspanne *seconds* in Echtzeit-Sekunden vergangen ist (siehe auch `signal.h`).

Wenn *seconds* gleich 0 ist, wird eine evtl. vorangegangene Alarmanforderung gelöscht.

Alarmanforderungen werden nicht auf den Stack geschrieben: Nur SIGALRM kann auf diese Art erzeugt werden. Wenn das Signal SIGALRM noch nicht erzeugt wurde, dann verursacht der Aufruf eine Neufestsetzung des Zeitpunkts, zu dem SIGALRM erzeugt wird.

Wechselwirkungen zwischen `alarm()` und den Funktionen `setitimer()`, `ualarm()` oder `usleep()` sind undefiniert.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Ein SIGALRM-Signal wird für den Prozess generiert, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.  
*BS2000*
- Wenn das Signal nicht abgefangen wird (siehe auch `signal()`), wird das Programm mit `exit(-1)` beendet. □

Returnwert Restzeit in Sekunden, bis SIGALRM erzeugt worden wäre

wenn es einen vorangegangenen `alarm`-Aufruf mit Restzeit in der Alarmuhr gegeben hat.

0 wenn es keinen vorangegangenen `alarm`-Aufruf gegeben hat.

`alarm()` ist immer erfolgreich.

**Hinweis** `fork()` löscht anstehende Alarmanforderungen im Sohnprozess. Ein neues Prozessabbild, das durch eine der `exec`-Funktionen erzeugt wurde, übernimmt die bis zu einem Alarmsignal verbleibende Zeit der Alarmuhr aus dem alten Prozessabbild.

Vergabeverzögerungen für den Prozessor können verhindern, dass der Prozess das Signal sofort nach seiner Erzeugung behandelt.

*BS2000*

SIGALRM entspricht der STXIT-Ereignisklasse RTIMER (Intervallzeitgeber Realzeit). □

**Siehe auch** `exec()`, `fork()`, `getitimer()`, `pause()`, `sigaction()`, `ualarm()`, `usleep()`, `signal.h`, `unistd.h`, [Abschnitt „Signale“ auf Seite 150](#).

**altzone - Variable für Zeitzone** (*Erweiterung*)

Definition    `#include <time.h>`  
              `extern long int altzone;`

**Beschreibung**

Die externe Variable `altzone` beinhaltet die Differenz in Sekunden zwischen UTC (Universal Time Coordinated, 1. Januar 1970) und der alternativen Zeitzone.  
`altzone` ist standardmäßig 0 (UTC).  
`altzone` wird von `tzset()` gesetzt.

Siehe auch `asctime()`, `ctime()`, `daylight`, `environ`, `gmtime()`, `localtime()`, `setlocale()`, `time.h`, `tzname`, `tzset()`.

**ascii\_to\_ebcdic - ASCII- zu EBCDIC-Zeichenketten konvertieren**  
(*Erweiterung*)

Definition    `int ascii_to_ebcdic(char *in, char *out);`

**Beschreibung**

`ascii_to_ebcdic` konvertiert ASCII- zu EBCDIC-Zeichenketten. Dabei ist `in` die Eingabezeichenkette im ASCII-Code und `out` die Ausgabezeichenkette im EBCDIC-Code. Der Puffer muss vom Aufrufer zur Verfügung gestellt werden.

Die Zeichen der Eingabezeichenkette werden als ASCII-Zeichen interpretiert und in die entsprechenden Zeichen des EBCDIC-Code umgesetzt.

Returnwert    0                      bei Erfolg.  
                  1                      bei Fehler.

Siehe auch `ebcdic_to_ascii`.

## asctime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln

**Definition** #include <time.h>  
 char \*asctime(const struct tm \**timeptr*);

### Beschreibung

asctime() wandelt eine gemäß der Struktur tm (s.u.) aufgeschlüsselte Zeitangabe in eine EBCDIC-Zeichenkette um. Dabei wird nicht überprüft, ob es sich um eine sinnvolle Zeitangabe handelt, d.h. ob z.B. die angegebene Tageszahl zum angegebenen Monat passt. Ein Fehler liegt nur dann vor, wenn sich die eingegebenen Daten nicht im Zielformat darstellen lassen. So sind z.B. die kleinste darstellbare Jahreszahl -999 und die größte darstellbare Jahreszahl 9999.

Mit \**timeptr* gibt man diese Struktur gemäß der Include-Datei time.h an:

```
struct tm
{
    int    tm_sec;          /* Sekunden [0,61] */
    int    tm_min;          /* Minuten [0,59] */
    int    tm_hour;         /* Stunden [0,23] */
    int    tm_mday;         /* Tag des Monats [1,31] */
    int    tm_mon;          /* Monate ab Jahresbeginn [0,11]*/
    int    tm_year;         /* Jahre seit 1900 */
    int    tm_wday;         /* Wochentag [0,6] Sonntag=0 */
    int    tm_yday;         /* Tage seit dem 1. Januar [0,365] */
    int    tm_isdst;        /* Sommerzeitanzeige (immer 0) */
};
```

asctime() ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion asctime\_r().

**Returnwert** Zeiger auf die erzeugte EBCDIC-Zeichenkette

bei Erfolg. Die Ergebniszzeichenkette hat die Länge 26 (einschließlich Nullbyte) und das Format einer Datumsangabe mit Uhrzeit in Englisch:

*wochentag monat tag std:min:sek jahr*

z.B. Thu Jun 30 15:20:54 1994\n\0

EOVEFLOW im Fehlerfall NULL und errno.

**Hinweis** Die Funktionen asctime(), ctime(), ctime64(), gmtime(), gmtime64(), localtime() und localtime64() schreiben ihre Ergebnisse in denselben C-internen Datenbereich, so dass der Aufruf einer dieser Funktionen das vorherige Ergebnis einer der anderen Funktionen überschreibt.

Eine Struktur vom Typ `tm` wird von den Funktionen `gmtime()` und `localtime()` geliefert. Diese Funktionen werden aus Kompatibilitätsgründen weiter angeboten. Sie unterstützen weder lokalisierte Daten- noch Zeitformate, d.h. regionale Besonderheiten der Darstellung des Datums oder von Zeitangaben. Um portabel zu sein, sollten Anwendungen statt dessen die Funktion `strftime()` benutzen.

Siehe auch `asctime_r()`, `clock()`, `ctime()`, `difftime()`, `gmtime()`, `localtime()`, `mktime()`, `strftime()`, `time()`, `utime()`, `time.h`.

**asctime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln**

Definition #include <time.h>

```
char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);
```

**Beschreibung**

asctime\_r() wandelt den Zeitwert, auf den *tm* zeigt, in genau dieselbe Zeitform wie asctime() um und schreibt das Ergebnis in den Datenbereich, auf den *buf* zeigt (mit zu- mindest 26 Bytes).

Returnwert Zeiger auf die Zeichenkette, auf die *buf* zeigt,  
bei Erfolg.

EOVEFLOW im Fehlerfall NULL und errno.

Siehe auch asctime(), ctime(), ctime\_r(), localtime(), localtime\_r(), time().

## asin - Arcussinus berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double asin(double x);`

Beschreibung

`asin()` ist die Umkehrfunktion zu `sin()` und berechnet zur Gleitpunktzahl  $x$  aus dem Intervall  $[-1.0, +1.0]$  den entsprechenden Winkel im Bogenmaß.

Returnwert `arcussinus(x)` bei Erfolg. Es wird eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` aus  $[-\pi/2, +\pi/2]$  zurückgegeben.

0.0 für Werte von  $x$  außerhalb des Intervalls  $[-1.0, +1.0]$ . `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

0.0 bei Resultatunterlauf.

Fehler `asin()` schlägt fehl, wenn gilt:

EDOM Der Wert von  $x$  liegt nicht im Intervall  $[-1.0, +1.0]$ .

Hinweis Um einen Fehler sicher abzufangen, sollte `errno` vor Aufruf von `asin()` auf 0 gesetzt werden. Ist nach der Ausführung  $\text{errno} \neq 0$ , so ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `acos()`, `atan()`, `atan2()`, `cos()`, `isnan()`, `sin()`, `tan()`, `math.h`.

## asinh - inverse Hyperbel-Sinusfunktion

Definition `#include <math.h>`  
`double asinh (double x);`

Beschreibung

Siehe `acosh()`.

## assert - Diagnosemeldungen ausgeben

**Definition**

```
#include <assert.h>
void assert(int expression);
```

**Beschreibung**

assert() ist als Makro realisiert. Es stellt fest, ob der Ausdruck *expression* an einer bestimmten Programmstelle falsch (0) ist. Im Fehlerfall schreibt assert() einen Kommentar über den fehlgeschlagenen Aufruf auf stderr und ruft abort() auf. Die Meldung enthält den Argumenttext, den Quelldateinamen (\_ \_FILE\_ \_) und die Zeilenummer (\_ \_LINE\_ \_).

**Hinweis** assert-Aufrufe werden nicht ausgeführt, wenn NDEBUG definiert wird. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

- beim Compileraufruf durch eine Präprozessor-Option (siehe C- und C++-Benutzerhandbücher)
- im Quellcode durch die Präprozessoranweisung `#define NDEBUG vor der Anweisung #include <assert.h>`

Siehe auch `abort()`, `_ _FILE_ _`, `_ _LINE_ _`, `stderr()`, `assert.h`.

## atan - Arcustangens berechnen

**Definition**

```
#include <math.h>
double atan(double x);
```

**Beschreibung**

atan() ist die Umkehrfunktion zu tan() und berechnet zur Gleitpunktzahl *x* den entsprechenden Winkel im Bogenmaß.

**Returnwert** `arcustangens(x)`  
bei Erfolg. Es wird eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` aus dem Intervall  $[-\pi/2, +\pi/2]$  zurückgegeben.

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan2()`, `cos()`, `sin()`, `tan()`, `math.h`.

## atan2 - Arcustangens von x/y berechnen

Definition `#include <math.h>`

```
double atan2(double x, double y);
```

Beschreibung

`atan2()` berechnet den Arcustangens von  $x/y$ . Die Vorzeichen der beiden Argumente bestimmen den Ergebnisquadranten.

$x$  ist der Dividend des Ausdrucks, dessen Arcustangens berechnet werden soll.

$y$  ist der Divisor des Ausdrucks, dessen Arcustangens berechnet werden soll.

Returnwert `arcustangens(x/y)`

wenn beide Argumente ungleich 0.0 sind.

Es wird eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` aus dem Intervall  $[-\pi/2, +\pi/2]$  zurückgegeben.

$-\pi/2$  bzw.  $+\pi/2$

wenn der Divisor 0.0 ist, abhängig vom Vorzeichen des Dividenden.

0

wenn der Dividend 0.0 ist.

$\pi/2$

wenn beide Argumente gleich 0.0 sind. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugezeigen.

Fehler `atan2()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EDOM` Beide Argumente sind gleich 0.0.

Hinweis Um einen Fehler sicher abzufangen, sollte `errno` vor Aufruf von `atan2()` auf 0 gesetzt werden. Ist nach der Ausführung  $errno \neq 0$ , so ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan()`, `cos()`, `sin()`, `tan()`, `math.h`.

## atanh - inverse Hyperbel-Tangensfunktion

Definition `#include <math.h>`

```
double atanh (double x);
```

Beschreibung

Siehe `acosh()`.

## atexit - Prozessendefunktion registrieren

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int atexit(void (*func) (void));
```

Beschreibung

Mit `atexit()` wird eine Funktion `func()` registriert, die bei normaler Prozessbeendigung ohne Argumente aufgerufen werden soll. Registrierte Funktionen werden in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Registrierung aufgerufen. Wird eine Funktion mehrmals registriert, wird sie auch mehrmals aufgerufen.

Die mit `atexit()` registrierten Funktionen werden nur aufgerufen, wenn der Prozess auf eine der folgenden Arten "normal" beendet wird:

- expliziter Aufruf von `exit()`
- Beendigung der `main`-Funktion ohne expliziten `exit`-Aufruf  
*BS2000*
- Prozessbeendigung durch das C-Laufzeitsystem mit `exit(-1)`, das heißt bei Auftritt eines `raise`-Signals (nicht `SIGABRT`), das entweder nicht oder durch die voreingestellte Signalbehandlung über `SIG_DFL` behandelt wird (siehe `signal()`). □

Es können bis zu 40 Funktionen registriert werden.

Nach dem erfolgreichen Aufruf einer `exec`-Funktion sind die vorher mit `atexit()` registrierten Funktionen nicht mehr registriert.

Returnwert 0 bei erfolgreicher Registrierung der Funktion.

≠ 0 bei Fehler.

Hinweis Damit alle registrierten Funktionen aufgerufen werden, muss der Anwender sicherstellen, dass registrierte Funktionen zurückkehren.

Die Funktion `sysconf()` liefert den Wert von `ATEXIT_MAX` zurück, der angibt, wie viele Funktionen insgesamt registriert werden können. Es gibt jedoch keine Möglichkeit (außer durch Mitzählen) herauszufinden, wie viele Funktionen bereits registriert wurden.

Siehe auch `bs2exit()`, `exit()`, `signal()`, `stdlib.h`.

## atof - Zeichenkette in Gleitpunktzahl umwandeln

Definition `#include <stdlib.h>`  
`double atof(const char *str);`

### Beschreibung

`atof()` wandelt eine EBCDIC-Zeichenkette, auf die `str` zeigt, in eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` um. Die umzuwandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[tab\ldots] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] [digit\ldots] [.][digit\ldots] [\left\{ \begin{array}{l} E \\ e \end{array} \right\}] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] digit\ldots]$$

Für `tab` sind alle Zwischenraumzeichen zulässig (siehe Definition bei `isspace()`).

Die Funktion `atof(str)` unterscheidet sich von `strtod(str,(char**)NULL)` nur durch die Fehlerbehandlung.

Returnwert Gleitpunktzahl vom Typ `double`  
 für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen, der im zulässigen Gleitpunktbereich liegt.

### Erweiterung

|          |                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.                                                                           |
| HUGE_VAL | für Zeichenketten, deren Zahlenwert außerhalb des zulässigen Gleitpunktbereichs liegt. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

Fehler `atof()` schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Returnwert verursacht einen Über- oder Unterlauf. □

Hinweis `atof()` ist vollständig enthalten in `strtod()`. Die Funktion wird jedoch weiterhin angeboten, da sie in vielen existierenden Anwendungen eingesetzt ist.  
 Das Dezimalzeichen in der umzuwandelnden Zeichenkette wird durch die Lokalität (Kategorie `LC_NUMERIC`) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt.

`atof()` erkennt auch Zeichenketten, die mit Ziffern beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. `atof()` schneidet den Ziffernteil ab, wandelt ihn gemäß obiger Beschreibung um und ignoriert den Rest.

Siehe auch `atoi()`, `atol()`, `strtod()`, `strtol()`, `strtoul()`, `stdlib.h`.

## atoi - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln

**Definition** #include <stdlib.h>  
 int atoi(const char \*str);

### Beschreibung

atoi() wandelt die EBCDIC-Zeichenkette, auf die *str* zeigt, in eine ganze Zahl um. Die umzuandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

[*tab* ...] [ $\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right\}$ ] *digit*...

Für *tab* sind alle Zwischenraumzeichen zulässig (siehe isspace()).

Die Funktion atoi(str) unterscheidet sich von strtol(str,(char\*\*)NULL) nur durch die Fehlerbehandlung.

**Returnwert** Ganzzahliger Wert vom Typ int

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen, der im zulässigen Integerbereich liegt.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.

INT\_MAX bzw. INT\_MIN  
 bei Überlauf, abhängig vom Vorzeichen.

### Hinweis

atoi() ist vollständig enthalten in strtol(). Die Funktion wird jedoch weiterhin angeboten, da sie in vielen existierenden Anwendungen eingesetzt ist.

atoi() erkennt auch Zeichenketten, die mit Ziffern beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. atoi() schneidet den Ziffernteil ab, wandelt ihn gemäß obiger Beschreibung um und ignoriert den Rest.

**Siehe auch** atof(), atol(), strtod(), strtol(), strtoul(), stdlib.h.

## atol - Zeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln

Definition `#include <stdlib.h>`

```
long int atol(const char *str);
```

Beschreibung

`atol()` wandelt eine EBCDIC-Zeichenkette, auf die `str` zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ `long` um. Die umzuwandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[tab\ldots] [ \left. \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right\} ] digit\ldots$$

Für `tab` sind alle Steuerzeichen für "Zwischenraum" zulässig (siehe Definition bei `isspace()`).

Die Funktion `atol(str)` unterscheidet sich von `strtol(str,(char**)NULL,10)` nur durch die Fehlerbehandlung.

Returnwert Ganzzahliger Wert vom Typ `long`

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.

`LONG_MAX` bzw. `LONG_MIN`  
bei Überlauf, abhängig vom Vorzeichen.

Hinweis

`atol()` ist vollständig enthalten in `strtol()`. Die Funktion wird jedoch weiterhin angeboten, da sie in vielen existierenden Anwendungen eingesetzt ist.

`atol()` erkennt auch Zeichenketten, die mit Ziffern beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. `atol()` schneidet den Ziffernteil ab, wandelt ihn gemäß obiger Beschreibung um und ignoriert den Rest.

Siehe auch `atof()`, `atoi()`, `strtod()`, `strtol()`, `strtoul()`, `stdlib.h`.

## atoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (long long int)

Definition `#include <stdlib.h>`

```
long long int atoll(const char *s);
```

Beschreibung

`atoll()` wandelt eine EBCDIC-Zeichenkette, auf die `s` zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ `long long int` um. Die umzuwandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[tab\ldots] [\left\{ \begin{array}{c} + \\ - \end{array} \right\}] digit\ldots$$

Für `tab` sind alle Steuerzeichen für „Zwischenraum“ zulässig (siehe Definition bei `isspace()`).

Returnwert Ganzzahliger Wert vom Typ `long long int`

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.

`LLONG_MAX` bzw. `LLONG_MIN`  
bei Überlauf, abhängig vom Vorzeichen.

Hinweis `atoll()` erkennt auch Zeichenketten, die mit Ziffern beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. `atoll()` schneidet den Ziffernteil ab, wandelt ihn gemäß obiger Beschreibung um und ignoriert den Rest.

Ist `zg` ein Nullzeiger und `base` gleich 10, unterscheidet sich `atoll()` von der Funktion `strtoll()` nur durch die Fehlerbehandlung.

`atoll(s)` entspricht `strtoll(s, (char **)NULL, 10)`.

Siehe auch `atof()`, `atoi()`, `atol()`, `strtod()`, `strtol()`, `stroll()`, `strtoul()`, `stroull()`

## basename - letztes Element eines Pfadnamens zurückgeben

Definition `#include <libgen.h>`

```
char *basename (char *path);
```

Beschreibung

Wenn man `basename()` einen Zeiger auf eine mit Null beendete Zeichenkette übergibt, die einen Pfadnamen enthält, gibt `basename()` einen Zeiger auf das letzte Element von *path* zurück. Abschließende /-Zeichen (Schrägstriche) werden gelöscht.

Wenn die übergebene Zeichenkette nur aus dem Zeichen '/' besteht, wird ein Zeiger auf die Zeichenkette '/' zurückgegeben.

Wenn *path* oder `*path` null ist, wird ein Zeiger auf die Zeichenkette '.' zurückgegeben.

`basename()` ist nicht reentrant.

Returnwert Zeiger auf die letzte Komponente von *path*.

Beispiel Eingabezeichenkette Ausgabezeiger

|          |     |
|----------|-----|
| /usr/lib | lib |
| /usr/    | usr |
| /        | /   |

Hinweis `basename()` arbeitet auf der übergebenen Zeichenkette. Die Zeichenkette wird ggf. verändert, indem abschließende Schrägstriche ('/') durch '\0' überschrieben werden.

Siehe auch `dirname()`, `libgen.h`.

## **bcmp - Speicherbereiche vergleichen**

Definition `#include <strings.h>`  
`int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);`

Beschreibung `bcmp()` vergleicht die ersten  $n$  Byte ab der Adresse im Speicher, auf die  $s1$  zeigt, mit dem über  $s2$  adressierten Speicherbereich. Es wird vorausgesetzt, dass beide Bereiche im Speicher mindestens  $n$  Byte lang sind.

Returnwert 0 Alle  $n$  Byte sind gleich, oder  $n=0$ .  
 $\neq 0$  Die beiden Speicherbereiche unterscheiden sich.

Hinweis Portable Anwendungen sollten statt `bcmp()` die Funktion `memcmp()` verwenden.

Siehe auch `memcmp()`, `strings.h`.

## **bcopy - Speicherbereich kopieren**

Definition `#include <strings.h>`  
`void bcopy(const void *s1, const void *s2, size_t n);`

Beschreibung `bcopy()` kopiert  $n$  Byte ab der Adresse im Speicher, auf die  $s1$  zeigt, in den über  $s2$  adressierten Speicherbereich. Sich überlagernde Bereiche werden korrekt bearbeitet.

Hinweis Portable Anwendungen sollten statt `bcopy()` die Funktion `memmove()` verwenden.  
Die beiden folgenden Funktionsaufrufe sind nahezu äquivalent (Achtung: die Reihenfolge der Argumente  $s1$  und  $s2$  ist vertauscht!):  
$$\text{bcopy}(s1, s2, n) \cong \text{memmove}(s2, s1, n)$$

Siehe auch `memmove()`, `strings.h`.

## brk, sbrk - Größe des Datensegments verändern

Definition #include <unistd.h>

```
int brk(void *addr);
void *sbrk(int incr);
```

### Beschreibung

brk() und sbrk() werden zum dynamischen Ändern des Speicherplatzes verwendet, der dem Datensegment des aufrufenden Prozesses zugewiesen ist (vgl. exec). Die Änderung wird durch Rücksetzen des Speichergrenzwerts ('break value') des Prozesses und Zuweisen eines entsprechenden Bereichs vorgenommen. Der Speichergrenzwert ('break value') ist die erste nicht belegte Adresse oberhalb des Datensegments. Der Umfang des zugewiesenen Speicherplatzes erhöht sich mit der Vergrößerung des Speichergrenzwerts. Neu zugewiesener Speicherplatz wird auf null gesetzt. Wenn jedoch derselbe Speicherplatz demselben Prozess wieder zugewiesen wird, ist sein Inhalt undefiniert.

brk() setzt den Grenzwert auf *addr* und ändert den zugewiesenen Platz entsprechend.

sbrk() fügt *incr* Bytes zum Grenzwert hinzu und ändert den zugewiesenen Platz entsprechend. *incr* kann negativ sein. In diesem Fall wird der Umfang des zugewiesenen Speicherplatzes verringert. Der aktuelle Speichergrenzwert wird von sbrk() zurückgegeben.

Wenn eine Anwendung zusätzlich weitere Funktionen zur Speicherbereichsverwaltung einsetzt, wie z.B. malloc(), mmap() oder free(), ist das Verhalten von brk() und sbrk() undefined. Alle anderen Funktionen können diese weiteren Speicherverwaltungsfunktionen problemlos verwenden.

brk() und sbrk() sind nicht reentrant.

Returnwert brk():

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 0  | bei Erfolg.                                               |
| -1 | bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

sbrk():

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| vorheriger Speichergrenzwert | bei Erfolg.                                               |
| (void*)-1                    | bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

Fehler

brk() und sbrk() sind erfolglos und ändern den zugewiesenen Speicherplatz nicht, wenn gilt:

ENOMEM

Eine derartige Änderung würde dazu führen, dass mehr Speicherplatz zugewiesen wird, als durch die systembedingte maximale Prozessgröße zulässig ist (siehe ulimit()).

Hinweis Die Funktionen `brk()` und `sbrk()` wurden in speziellen Fällen benötigt, wo keine andere Speicherverwaltungsfunktion dieselben Möglichkeiten geboten hätte. Jetzt wird jedoch die Funktion `mmap()` empfohlen, da sie problemlos gleichzeitig mit allen anderen Speicher-verwaltungsfunktionen eingesetzt werden kann.

Der Zeiger, der von `sbrk()` zurückgegeben wird, ist nicht für jede weitere Verwendung passend ausgerichtet.

Siehe auch `exec()`, `malloc()`, `mmap()`, `ulimit()`, `unistd.h`.

## bs2cmd - BS2000-Kommandos via CMD-Makro ausführen

Definition #include <bs2cmd.h>

```
int bs2cmd(const char *cmd, bs2cmd_rc *rc, int maxoutput, int flag  
[, int *outbuflen, char *outbuf [, int *errbuflen, char *errbuf]]);
```

Mit `bs2cmd()` kann ein BS2000-Kommando via CMD-Makro des BS2000 ausgeführt werden. Dabei können nur Kommandos verwendet werden, für die der CMD-Makro zugelassen ist. Insbesondere macht es keinen Sinn, Kommandos auszuführen, die zum Entladen des aufrufenden Programms führen, da die Schnittstelle keine Vorkehrungen enthält, mit denen dies verhindert werden kann.

Die Kommando-Ausgaben können optional gepuffert werden. In diesem Fall ist die Schnittstelle auch von einer rlogin-Task ohne SYSFILE-Umgebung nutzbar.

Parameter const char \*cmd

Dieser Parameter enthält das auszuführende Kommando oder eine Kommandoliste, in der die einzelnen Kommandos durch Semikolon getrennt angegeben werden. Bis auf Zeichenfolgen, die in Apostrophe eingeschlossen sind, werden alle Zeichen in cmd vor dem Aufruf in Großbuchstaben umgewandelt.

bs2cmd\_rc \*rc

*rc* ist ein Zeiger auf eine Struktur `bs2cmd_rc`, die Rückkehr-Informationen enthält.

Die Struktur `bs2cmd_rc` ist wie folgt aufgebaut:

```
typedef struct bs2cmd rc {  
    unsigned char subcode2;  
    unsigned char subcode1;  
    unsigned short maincode;  
    unsigned short progrc;  
    char cmdmsg[8];  
} bs2cmd rc;
```

Falls beim Aufruf von `bs2cmd` an *rc* der NULL-Zeiger übergeben wird, werden keine Rückkehr-Informationen bereitgestellt.

int maxoutput

Dieser Parameter spezifiziert die Größe des anzulegenden Puffers für die Kommando-Ausgabe in Bytes. Bei der Wahl der Puffergröße ist zu beachten, dass zusätzlich zur eigentlichen Kommando-Ausgabe auch Verwaltungsinformationen ausgegeben werden.

Folgende Konstanten können angegeben werden:

BS2CMD\_DEFAULT

Es wird ein Standard-Puffer von 256 KB verwendet.

**BS2CMD\_NOBUFFER**

Die Ausgaben werden nicht gepuffert. Unter rlogin-Tasks können mit dieser Einstellung Kommandos, die Ausgaben erzeugen, nur dann ausgeführt werden, wenn der Anwender einen Puffer bereitstellt (Angabe BS2CMD\_FLAG\_USER\_BUFFER im Parameter *flag*).

Wenn der Puffer zu klein für die anstehenden Ausgaben gewählt wird, dann bricht die Kommando-Ausführung ab.

int flag

Dieser Parameter spezifiziert die Konfigurationsflags für die Schnittstelle. Derzeit können Sie die folgenden Flags oder Kombinationen von Flags (mit "|" verknüpft) angeben:

**BS2CMD\_FLAG\_STRIP**

Die Druckersteuerzeichen in der Kommando-Ausgabe werden vor der Ausgabe entfernt.

**BS2CMD\_FLAG\_SPLIT**

Die Kommando-Ausgaben werden auf stdout und stderr aufgeteilt. Meldungen werden nach stderr ausgegeben.

**BS2CMD\_FLAG\_USER\_BUFFER**

bs2cmd wird mit einer variablen Parameterliste aufgerufen. Es werden die Parameter der variablen Parameterliste ausgewertet. Diese Parameter müssen vollständig angegeben werden, andernfalls ist das Verhalten der Funktion bs2cmd undefiniert.

Parameter der variablen Parameterliste:

Die folgenden Parameter ermöglichen Kommando-Ausgaben in einen vom Anwender bereitgestellten Speicherbereich, wenn im Parameter *flag* BS2CMD\_FLAG\_USER\_BUFFER angegeben ist.

int \*outbuflen

Länge des Speicherbereichs für stdout- Ausgaben. Nach Ausführung von bs2cmd steht in *outbuflen* die aktuelle Anzahl der nach *outbuf* geschriebenen Bytes oder -1, falls *outbuf* zu klein für die Ausgaben ist.

char \*outbuf

Adresse des Speicherbereichs fuer stdout-Ausgaben.

int \*errbuflen

Länge des Speicherbereichs für stderr- Ausgaben. Nach Ausführung von bs2cmd steht in *errbuflen* die aktuelle Anzahl der nach *errbuf* geschriebenen Bytes oder -1, falls *errbuf* zu klein fuer die Ausgaben ist.

\**errbuflen* ist nur dann relevant, wenn im Parameter *flag* BS2CMD\_FLAG\_SPLIT angegeben ist.

char \*errbuf

spezifiziert die Adresse des Speicherbereichs fuer stderr- Ausgaben. \**errbuf* ist nur dann relevant, wenn BS2CMD\_FLAG\_SPLIT im Parameter *flag* gesetzt ist.

#### Hinweise

Die Meldungen werden, durch \n abgeschlossen, in den vom Anwender übergebenen Speicherbereich geschrieben. Abhängig von den Angaben im Parameter *flag* werden die Meldungen mit oder ohne Druckersteuerzeichen entweder nur nach *outbuf* geschrieben oder auf *outbuf* und *errbuf* verteilt.

Wenn die Größe der übergebenen Speicherbereiche dafür ausreicht, wird die Ausgabe durch \0 abgeschlossen.

Das \0 Byte wird bei der zurückgegebenen Länge nicht mitgerechnet.

Reicht die Größe der Speicherbereiche für die anfallenden Daten nicht aus, dann wird der Returnwert -1 zurückgeliefert und in *errno* der Wert EFBIG gesetzt. Um unterscheiden zu können, ob einer der benutzereigenen Speicherbereiche oder der interne Zwischenpuffer zu klein ist, wird in *outbuflen* bzw. *errbuflen* der Wert -1 eingetragen, wenn *outbuf* bzw. *errbuf* zu klein ist.

Wenn für *maxoutput* der Wert BS2CMD\_NOBUFFER und gleichzeitig für *flag* der Wert BS2CMD\_FLAG\_USER\_BUFFER angegeben ist, dann erfolgt keine interne Zwischenpufferung. Die Kommandoausgaben werden in diesem Fall direkt an den vom Anwender bereitgestellten Puffer *outbuf* geleitet. Der Aufbau der Ausgaben nach *outbuf* ist im Handbuch "Makroaufrufe an den Ablaufteil" beschrieben.



#### Achtung!

Im beschriebenen Fall muss die Adresse des Speicherbereichs auf Wortgrenze ausgerichtet sein. Bei Ausrichtungsfehler wird *errno* auf den Wert EFAULT gesetzt.

Wenn keine Zwischenpufferung erfolgt, können die flag-Werte BS2CMD\_FLAG\_STRIP und BS2CMD\_FLAG\_SPLIT nicht berücksichtigt werden. Eine Angabe dieser Werte wird ignoriert.

|            |          |                                                                                                                                         |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | maincode | bei erfolgreicher Ausführung des Kommandos. <code>errno</code> wird nicht gesetzt.                                                      |
|            | -1       | bei Fehler. <code>errno</code> wird auf einen der folgenden Werte gesetzt:                                                              |
|            | EINVAL   | Eines der Argumente hat einen unzulässigen Wert, z.B. ein leeres Kommando oder eine negative Puffergröße.                               |
|            | ENOMEM   | Der Speicherplatz für die anzulegenden Puffer reicht nicht aus.                                                                         |
|            | EFAULT   | Nach der Kommando-Ausführung ist der Inhalt des Ausgabe-Puffers nicht interpretierbar oder Ausrichtungsfehler bei <code>outbuf</code> . |
|            | EFBIG    | Die Größe des Ausgabe-Puffers reicht nicht aus für die anfallenden Ausgaben.                                                            |
|            |          | Im Fehlerfall ist der Inhalt der Benutzerpuffer undefiniert.                                                                            |

## bs2exit - Programm mit MONJV beenden (BS2000)

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void bs2exit(int status, const char *monjv_rcode);
```

Beschreibung

`bs2exit()` beendet das aufrufende Programm. Vorher werden alle vom Programm geöffneten Dateien geschlossen und folgende Meldungen auf `stderr` ausgegeben:

- "CCM0998 used CPU-time *t* seconds", falls in der RUNTIME-Option CPU-TIME=YES gesetzt ist.
- "CCM0999 exit *status*", falls *status* ≠ EXIT\_SUCCESS (Wert 0) ist.
- "CCM0999 exit FAILURE", falls *status* = EXIT\_FAILURE (Wert 9990888) ist.
- "EXC0732 ABNORMAL PROGRAMM TERMINATION. ERROR CODE NRT0101"

Die Zustandsanzeige der Monitor-Jobvariablen (1. - 3. Byte) wird entsprechend dem Argument *status* wie bei der Funktion `exit()` auf den Wert "\$A" gesetzt, falls *status* = EXIT\_FAILURE. Bei allen anderen Werten für *status* steht „\$T“ in der Monitor-Jobvariablen.

Zusätzlich lässt sich mit *monjv\_rcode* die Rückkehranzeige von MONJV (4. - 7. Byte) versorgen. Für *monjv\_rcode* kann ein Zeiger auf eine 4 Byte lange Information (Rückkehranzeige) angegeben werden, die bei Programmbeendigung in MONJV aufgenommen wird.

Inhalt und Auswertung des Arguments *status* sind identisch mit `exit()`.

Hinweis

Bei der Programmbeendigung mit `bs2exit()` werden die mit `atexit()` registrierten Beendigungs Routinen nicht aufgerufen (siehe `exit()`).

Um Monitor-Jobvariablen versorgen und abfragen zu können, muss das C-Programm mit folgendem Kommando gestartet werden:

```
/START-PROG programm,MONJV=monjvname
```

Der Inhalt der Jobvariablen lässt sich dann z.B. mit folgendem Kommando abfragen:

```
/SHOW-JV JV-NAME(monjvname)
```

Weitere Informationen zur Ablaufüberwachung mit MONJV finden Sie im Handbuch "Jobvariablen".

Siehe auch `exit()`, `_exit()`.

## **bs2fstat - BS2000-Dateinamen aus Katalog ermitteln (BS2000)**

Definition #include <stdlib.h>

```
int bs2fstat(const char *pattern, void (*function)(const char *filename, int len));
```

### Beschreibung

bs2fstat liefert den vollqualifizierten Dateinamen (:catid:\$userid.dateiname) von Dateien, die das Auswahlkriterium *pattern* erfüllen, sowie die Länge des jeweiligen Dateinamens inklusive des abschließenden Nullbytes (\0).

Für jede gefundene Datei ruft bs2fstat eine vom Benutzer bereitzustellende Funktion *function* auf und über gibt an diese als aktuelle Argumente den jeweiligen Dateinamen *filename* (Zeichenkette char \*) und die Namenslänge *len* (ganze Zahl).

const char \**pattern* ist eine Zeichenkette, die das Auswahlkriterium für einen oder mehrere Dateinamen angibt.

*pattern* ist ein voll- oder teilqualifizierter Dateiname mit Wildcard-Syntax.

Außerdem können aus Kompatibilitätsgründen weitere Parameter angegeben werden, die die Auswahl der Dateien beeinflussen, z.B:

Datei- und Katalogeigenschaften (FCBTYPE, SHARE etc.)

Erstellungs- und Zugriffsdatum (CRDATE, EXDATE etc.)

Diese Parameter müssen in der Syntax des ISP-Kommandos FSTAT angegeben werden.

Beispielsweise liefert das Muster "\*,.crdate=today" die Namen aller Dateien, die am jeweils heutigen Tag erstellt bzw. verändert wurden.

void (\**function*)(const char \**filename*, int *len*) ist eine vom Benutzer bereitzustellende Funktion mit den Parametern *filename* (Dateiname) und *len* (Namenslänge). Diese Parameter werden von bs2fstat bei jedem Funktionsaufruf mit aktuellen Werten versorgt. Die Funktionsaufrufe erfolgen durch bs2fstat automatisch (in einer while-Schleife).

Returnwert 0 bei Erfolg.

DMS-Fehlermeldungscode  
bei Fehler.

Hinweis Das Kennzeichen für DMS-Fehlermeldungen kann nur außerhalb der benutzereigenen Funktion *function* abgefragt werden, da bei erfolgloser Suche die Funktion nicht aufgerufen wird.

Siehe auch system(), stdio.h.

**bs2system - BS2000-Kommando ausführen (Erweiterung)**

Definition 

```
#include <stdlib.h>
int bs2system(const char *command);
```

Beschreibung  
bs2system( ) führt das BS2000-Kommando aus, das in der Zeichenkette *command* steht.

Returnwert 0                        wenn das BS2000-Kommando erfolgreich ausgeführt wurde (Returnwert des entsprechenden BS2000-Kommandos: 0).  
-1                                wenn das BS2000-Kommando nicht erfolgreich ausgeführt wurde (Returnwert des BS2000-Kommandos: Fehlercode ≠ 0).  
undefiniert                        wenn nach dem BS2000-Kommando nicht in das Programm zurückverzweigt wird (siehe auch Hinweis).

Hinweis                        bs2system( ) übergibt die Zeichenkette *command* unverändert dem BS2000-Kommandoprozessor MCLP als Eingabe (siehe auch Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10]). Es erfolgt keine Umsetzung in Großbuchstaben. Deshalb muss das BS2000-Kommando in Großbuchstaben angegeben werden; es kann maximal 2048 Zeichen lang sein und muss nicht mit dem System-Schrägstrich (/) angegeben werden.

Nach einigen BS2000-Kommandos (START-PROG, LOAD-PROG, CALL-PROCEDURE, DO, HELP-SDF) wird nicht in das aufrufende Programm zurückverzweigt. Wenn ein Programm vorzeitige Programmbeendigungen zulässt, sollte es vor dem bs2system-Aufruf die Puffer leeren (fflush()) bzw. die Dateien schließen.

Siehe auch system(), stdlib.h.

## bsd\_signal - vereinfachte Signalbehandlung

**Definition**

```
#include <signal.h>
void (*bsd_signal(int sig, void (*func)(int))) (int);
```

**Beschreibung**

Die Funktion `bsd_signal()` stellt eine teilkompatible Schnittstelle für Programme bereit, die für historische Systemschnittstellen geschrieben wurden (siehe unten „Hinweis“).

Der Funktionsaufruf `bsd_signal(sig, func)` wirkt, als ob er folgendermaßen implementiert wäre:

```
void (*bsd_signal(int sig, void (*func)(int)))(int)
{
    struct sigaction act, oact;

    act.sa_handler = func;
    act.sa_flags = SA_RESTART;
    sigemptyset(&act.sa_mask);
    sigaddset(&act.sa_mask, sig);
    if (sigaction(sig, &act, &oact) == -1)
        return(SIG_ERR);
    return(oact.sa_handler);
}
```

Die Ereignisbehandlungsfunktion sollte folgendermaßen deklariert werden:

```
void handler(int sig);
```

Dabei steht `sig` für die Signumnummer. Das Verhalten ist nicht definiert, wenn `func` eine Funktion ist, die mehr als ein Argument oder ein Argument eines anderen Typs hat.

**Returnwert** Die vorausgegangene Aktion für `sig`  
bei Erfolg.

`SIG_ERR` bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** Siehe `sigaction()`.

**Hinweis** Diese Funktion ist ein direkter Ersatz für die BSD-Funktion `signal()` für einfache Anwendungen, für die eine Signalbehandlungsfunktion mit einem Argument installiert wird. Falls eine BSD-Signalbehandlungsfunktion installiert wird, die mehr als ein Argument erwartet, muss die Anwendung dahingehend geändert werden, dass sie `sigaction()` verwendet. Die Funktion `bsd_signal()` unterscheidet sich insofern von `signal()`, als das Flag `SA_RESTART` gesetzt ist und `SA_RESETHAND` gelöscht ist, wenn `bsd_signal()` verwendet wird. Der Status dieser Flags ist für `signal()` nicht angegeben.

**Siehe auch** `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigemptyset()`, `signal()`, `signal.h`.

## bsearch - sortierten Vektor binär durchsuchen

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nel,
              size_t width, int (*compar) (const void *, const void *));
```

### Beschreibung

`bsearch()` ist eine binäre Suchfunktion. `bsearch()` durchsucht *nel* Elemente eines Vektors *base* nach dem Wert im Datenelement *key*. Jedes Vektorelement ist *width* Bytes lang.

`compar()` ist eine vom Benutzer bereitzustellende Vergleichsfunktion, die von `bsearch()` jeweils mit zwei Argumenten aufgerufen wird, einem Zeiger auf *key* und einem Zeiger auf ein Vektorelement.

`compar()` muss eine ganze Zahl liefern, die kleiner, gleich oder größer als null ist, je nachdem, ob das erste Argument kleiner, gleich oder größer als das zweite Argument ist. Der Vektor muss die Elemente in der folgenden Reihenfolge enthalten: erst alle Elemente, die kleiner als *key* sind, dann alle Elemente, die gleich und schließlich alle Elemente, die größer als *key* sind.

Returnwert Zeiger auf das gesuchte Element

bei Erfolg. Wenn das gesuchte Element mehrmals vorhanden ist, ist nicht festgelegt, auf welches Element der Zeiger zeigt.

Nullzeiger wenn kein Element gefunden wurde.

### Hinweis

Die Zeiger auf *key* und das Element am Anfang des Vektors sollten vom Typ „Zeiger-auf-Element“ sein.

Die Vergleichsfunktion muss nicht jedes Byte vergleichen, deshalb können die Elemente zusätzlich zu den Vergleichswerten beliebige Daten enthalten.

In der Praxis sind die Elemente des Vektors meist entsprechend der Vergleichsfunktion sortiert.

Wenn die Anzahl von Elementen im Vektor kleiner als die für den Vektor reservierte Größe ist, sollte *nel* die kleinere Zahl sein.

*BS2000*

Wird für die Sortierung des Vektors z.B. die Funktion `qsort()` verwendet, ist es sinnvoll, dieselbe Vergleichsfunktion `compar()` zu verwenden, die von `bsearch()` benutzt wird. Die aktuellen Argumente von `qsort()` sind dann Zeiger auf zwei zu vergleichende Vektorelemente. □

Siehe auch `hsearch()`, `lsearch()`, `qsort()`, `tsearch()`, `stdlib.h`.

## btowc - (ein-byte) Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln

Definition

```
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

wint_t btowc(int c);
```

Beschreibung

btowc() konvertiert das Multibyte-Zeichen *c*, das aus einem Byte besteht und sich im „initial shift“-Zustand befinden muss, in ein Langzeichen.

Returnwert Langzeichen bei Erfolg.

WEOF falls *c* den Wert EOF enthält oder (unsigned char)*c* kein gültiges (1-Byte) Multibyte-Zeichen im „initial shift“-Zustand darstellt.

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Multibyte-Zeichen unterstützt.

Der Shift-Zustand des Multibyte-Zeichens wird ignoriert.

Siehe auch mbLEN(), mbtowc(), wcstombs(), wctomb()

## bzero - Speicher mit X'00' initialisieren

Definition `#include <strings.h>`  
`void bzero(void *s, size_t n);`

Beschreibung `bzero()` überschreibt  $n$  Bytes ab der Adresse, auf die  $s$  zeigt, mit X'00'.

Hinweis Portable Anwendungen sollten statt `bzero()` die Funktion `memset()` verwenden.

Siehe auch `memset()`, `strings.h`.

## cabs - Absolutwert einer komplexen Zahl berechnen (BS2000)

Definition `#include <math.h>`  
`double cabs(_ _complex z);`

Beschreibung `cabs()` berechnet den Absolutwert der komplexen Zahl  $z$ .  
`struct (_ _complex z)` ist eine komplexe Zahl  $z$  mit Realteil  $x$  und Imaginärteil  $y$ .  
`_ _complex` ist ein in `math.h` vordefinierter Typ:  
`#typdef struct{double x, y;} _ _complex`

Returnwert Absolutbetrag der komplexen Zahl  $z$  bei Erfolg.  
Programmabbruch bei Überlauf (Signal SIGFPE).

Siehe auch `abs()`, `fabs()`, `labs()`, `sqrt()`, `math.h`.

## calloc - Speicherbereich zuweisen

**Definition**

```
#include <stdlib.h>
void *calloc(size_t nelem, size_t elsize);
```

**Beschreibung**

`calloc()` beschafft zur Ausführungszeit ungenutzten Speicherplatz für einen Vektor mit *nelem* Elementen, wobei jedes Element *elsize* Byte beansprucht. `calloc()` initialisiert jedes Element des neuen Vektors mit binären Nullen.

`calloc()` ist Teil eines C-spezifischen Speicherverwaltungspaketes, das angeforderte und wieder freigegebene Speicherbereiche intern verwaltet. Neue Anforderungen werden zuerst aus bereits verwalteten Bereichen zu erfüllen versucht, dann erst vom Betriebssystem.

*nelem* ist ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der Vektorelemente angibt.

*elsize* ist ein ganzzahliger Wert, der die Größe eines Vektorelementes angibt.

Wenn Speicherbereiche durch aufeinander folgende Aufrufe von `calloc()` zugewiesen wurden, so ist die Anordnung dieser Bereiche im Speicher undefiniert. Der Zeiger, der bei erfolgreicher Allokierung zurückgegeben wird, ist auf Doppelwortgrenze ausgerichtet, so dass er einem Zeiger auf jeden Typ von Objekt zugewiesen werden kann. Nach der Zuweisung kann auf das Objekt oder auf einen Vektor solcher Objekte in dem neu zugewiesenen Speicherbereich zugegriffen werden (bis der Bereich explizit freigegeben oder erneut zugewiesen wird).

**Returnwert** Zeiger auf den neuen Speicherplatz

falls *nelem* und *elsize* ungleich 0 sind und genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Nullzeiger      wenn der Speicherplatz für die Anforderung nicht ausreicht. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `calloc()` schlägt fehl, wenn gilt:

`ENOMEM`      Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.

**Hinweis** Der neue Datenbereich beginnt auf Doppelwortgrenze.

Um sicherzugehen, dass Sie die richtige Größe für ein Vektorelement anfordern, sollten Sie für die Berechnung von *elsize* den Operator `sizeof` verwenden.

Wird die Länge des zur Verfügung gestellten Speicherbereiches beim Schreiben überschritten, führt dies zu schwer wiegenden Fehlern im Arbeitsspeicher.

`calloc()` ist unterbrechungssicher, d.h. die Funktion kann in Signalbehandlungs- und Contingency-Routinen verwendet werden.

**Siehe auch** `free()`, `malloc()`, `realloc()`, `stdlib.h`.

## catclose - Meldungskatalog schließen

Definition `#include <nl_types.h>`  
`int catclose(nl_catd catd);`

### Beschreibung

`catclose()` schließt den Meldungskatalog, der durch den Meldungskatalog-Deskriptor *catd* identifiziert wird. Wenn ein Dateideskriptor verwendet wird, um den Typ `nl_catd` zu definieren, wird auch dieser Dateideskriptor geschlossen.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `catclose()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EBADF` Der Meldungskatalog-Deskriptor ist ungültig.  
`EINTR` `catclose()` wurde durch ein Signal unterbrochen.

Siehe auch `catgets()`, `catopen()`, `nl_types.h`, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#).

## **catgets - Meldung lesen**

Definition `#include <nl_types.h>`  
`char *catgets(nl_catd catd, int set_id, int msg_id, const char *s);`

### Beschreibung

`catgets()` versucht, die Meldung *msg\_id* in der Menge *set\_id* aus dem Meldungskatalog zu lesen, der durch *catd* identifiziert wird.

*catd* ist ein Meldungskatalog-Deskriptor, der durch einen vorausgegangenen Aufruf von `catopen()` erzeugt wurde.

*s* zeigt auf eine voreingestellte Meldungszeichenkette, die geliefert wird, wenn `catgets()` die angegebene Meldung nicht lesen kann.

Returnwert Zeiger auf einen internen Pufferbereich, der die mit X'00' abgeschlossene Meldung enthält bei Erfolg.

*s* bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `catgets()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EBADF` Der Meldungskatalog-Deskriptor ist zum Lesen ungültig.

`EINTR` Die Leseoperation wurde durch ein Signal unterbrochen, und keine Daten wurden übertragen.

Siehe auch `catopen()`, `nl_types.h`, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#).

## catopen - Meldungskatalog öffnen

Definition #include <nl\_types.h>

```
nl_catd catopen(const char *name, int oflag);
```

### Beschreibung

catopen() öffnet einen Meldungskatalog und liefert einen Meldungskatalog-Deskriptor zurück.

*name* gibt den Namen des zu öffnenden Meldungskatalogs an. Wenn *name* einen Schrägstrich / enthält, wird *name* als absoluter Pfadname interpretiert. Andernfalls wird die Umgebungsvariable NLSPATH ausgewertet, wobei *name* für %N eingesetzt wird (siehe auch [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#)).

Wenn die Umgebungsvariable NLSPATH nicht existiert oder der Meldungskatalog unter irgendeiner in NLSPATH definierten Pfadkomponente nicht geöffnet werden kann, wird der voreingestellte Pfad verwendet (siehe nl\_types.h).

Wenn *oflag* gleich NL\_CAT\_LOCALE ist, wird diese Voreinstellung durch die Kategorie LC\_MESSAGES bestimmt.

Wenn *oflag* 0 ist, wird nur die Umgebungsvariable LANG ausgewertet unabhängig vom Inhalt der Kategorie LC\_MESSAGES (siehe auch [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)).

Ein Meldungskatalog-Deskriptor bleibt in einem Prozess so lange gültig, bis ihn der Prozess oder ein erfolgreicher Aufruf einer exec-Funktion schließt. Eine Änderung in der Kategorie LC\_MESSAGES kann existierende offene Kataloge ungültig machen.

Wenn ein Dateideskriptor benutzt wird, um Meldungskatalog-Deskriptoren zu definieren, wird das Bit FD\_CLOEXEC gesetzt (siehe auch fcntl.h).

Returnwert Meldungskatalog-Deskriptor

bei Erfolg. Dieser kann nun von catgets() und catclose() verwendet werden.

(nl\_catd) -1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler       | catopen() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EACCES       | Eine Komponente des Meldungskatalog-Pfadpräfixes darf nicht durchsucht werden,<br>oder der Meldungskatalog darf nicht gelesen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EMFILE       | Der Prozess verwendet mehr als {OPEN_MAX} Dateideskriptoren gleichzeitig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENAMETOOLONG | Die Länge des Meldungskatalog-Pfadnamens überschreitet {PATH_MAX},<br>oder eine Komponente des Pfadnamens ist größer als {NAME_MAX}<br>oder die Auflösung eines symbolischen Verweises erzeugt ein Zwischenergebnis, das länger ist als {PATH_MAX}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENFILE       | Zu viele Dateinamen sind aktuell im System offen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENOENT       | Der Meldungskatalog existiert nicht,<br>oder <i>name</i> weist auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ENOMEM       | Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Meldungskatalog-Pfadnamens ist kein Verzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweis      | catopen() verwendet <code>malloc()</code> , um Speicherplatz für die internen Pufferbereiche zu reservieren. catopen() schlägt fehl, wenn nicht genügend Speicherplatz für die Unterbringung dieser Puffer verfügbar ist.<br><br>Portable Anwendungen müssen berücksichtigen, dass Meldungskatalog-Deskriptoren nach dem Aufruf einer exec-Funktion nicht mehr gültig sind.<br><br>Jede Anwendung muss den zugehörigen Meldungskatalog in einem der durch DEF_NLSPATH voreingestellten Dateiverzeichnisse so ablegen, dass er bei der Ersetzung von %N durch <i>name</i> gefunden wird (siehe auch <code>n1_types.h</code> ). |
| Siehe auch   | <code>catclose()</code> , <code>catgets()</code> , <code>fcntl.h</code> , <code>n1_types.h</code> , <a href="#">Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86</a> und <a href="#">Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## cbrt - Kubikwurzel

Definition `#include <math.h>`  
`double cbrt (double x);`

Beschreibung  
cbrt() gibt die Kubikwurzel von  $x$  zurück.

Returnwert Kubikwurzel von  $x$   
bei Erfolg.

Siehe auch `math.h`.

## cdisco - Contingency-Routine abmelden (BS2000)

**Definition**

```
#include <cont.h>

void cdisco(struct enacop *enacopar);
```

**Beschreibung**

cdisco() meldet eine mit cenaco() definierte Contingency-Routine (TU bzw. P1) ab. Ausführliche Informationen zu Contingency-Routinen finden Sie im [Abschnitt „Contingency- und STXIT-Routinen“ auf Seite 156](#) und im Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10].

Die Struktur enacop ist wie folgt in cont.h definiert:

```
struct enacop
{
    char resrv1 [7];           /* reserved for int. use */
    char coname [54];          /* name of cont. routine */
    char resrv2 [15];          /* reserved for int. use */
    char level;                /* priority of cont.rout. */
    int (*econt)();             /* start adr of cont.rout. */
    int comess;                /* contingency message */
    char coidret [4];           /* contingency identifier */
    errcod secind;             /* secondary indicator */
    char resrv3 [2];           /* reserved for int. use */
    errcod rcode1;              /* return code */
};

#define errcod     char
#define _norm      0      /* normterm */
#define _abnorm    4      /* abnormend */
#define _enabled   4      /* codefenabled */
#define _preven    12     /* coprevenabled */
#define _parerr    16     /* coparerror */
#define _maxexc   24     /* comaxexceed */
```

cdisco() wertet nur die Strukturkomponente coidret (Kurzkennung des Contingency-Prozesses) aus.

Strukturkomponenten, die von cdisco() versorgt werden:

- secind "Secondary Indicator", wie er nach Ausführung des ENACO-Makros im höchswertigen Byte des Register 15 abgelegt wird (Werte 4 oder 20).
- rcode1 "Return Code", wie er nach Ausführung des ENACO-Makros im niedrigstwertigen Byte des Register 15 abgelegt wird (Werte 0 oder 4).

Siehe auch cenaco().

## ceil, ceilf, ceill - Gleitpunktzahl aufrunden

Definition #include <math.h>

```
double ceil(double x);
float ceilf(float x);
long double ceill(long double x);
```

Beschreibung

ceil(), ceilf() und ceill runden eine Gleitpunktzahl  $x$  nach oben ganzzahlig auf.

Returnwert Kleinste ganze Zahl vom Typ double bzw. float bzw. long double (größer oder gleich  $x$ ) bei Erfolg.

HUGE\_VAL bei Überlauf.  
errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler ceil() schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Überlauf, der Returnwert ist zu groß.

Hinweis Der ganzzahlige Wert, der von ceil() bzw. ceilf() bzw. ceill() als double bzw. float bzw. long double zurückgegeben wird, kann nicht immer als int oder long int dargestellt werden. Das Ergebnis sollte stets überprüft werden, bevor es einer Variablen vom Typ int zugewiesen wird, um einen Integer-Überlauf abfangen zu können.

Um sicherzugehen, dass kein Fehler aufgetreten ist, sollte errno vor Aufruf von ceil(), ceilf() und ceill() auf 0 gesetzt werden. Ist nach der Ausführung errno ≠ 0, so ist ein Fehler aufgetreten.

Das Ergebnis von ceil(), ceilf und ceill() kann nur überlaufen, wenn für die Darstellung der Gleitpunktzahlen gilt: DBL\_MANT\_DIG > DBL\_MAX\_EXP.

Siehe auch abs(), fabs(), floor(), floorf, floorl(), isnan(), math.h.

## cenaco - Contingency-Routine definieren (BS2000)

**Definition**

```
#include <cont.h>

void cenaco(struct enacop *enacopar);
```

**Beschreibung**

cenaco() definiert eine Contingency-Routine (TU bzw. P1), d.h. eine vom Anwender geschriebene Routine wird damit als Contingency-Routine angemeldet. Ausführliche Informationen zu Contingency-Routinen finden Sie im [Abschnitt „Contingency- und STXIT-Routinen“ auf Seite 156](#) und im Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10].

Die Struktur enacop ist wie folgt in cont.h definiert:

```
struct enacop
{
    char resrv1 [7];           /* reserved for int. use */
    char coname [54];          /* name of cont. routine */
    char resrv2 [15];          /* reserved for int. use */
    char level;                /* priority of cont.rout. */
    int (*econt)();            /* start adr of cont.rout. */
    int comess;                /* contingency message */
    char coidret [4];           /* contingency identifier */
    errcod secind;             /* secondary indicator */
    char resrv3 [2];           /* reserved for int. use */
    errcod rcode1;              /* return code */
};

#define errcod      char
#define _norm       0      /* normterm */
#define _abnorm     4      /* abnormend */
#define _enabled    4      /* codefenabled */
#define _preven    12      /* coprevenabled */
#define _parerr    16      /* coparerror */
#define _maxexc   24      /* comaxexceed */
```

Einige Strukturkomponenten müssen bzw. können Sie vor dem cenaco-Aufruf selbst versorgen, in anderen Einträgen legt cenaco() während des Ablaufs Informationen ab.

Einträge, die vom Anwender versorgt werden:

- coname Name des Contingency-Prozesses. Der Name ist max. 54 Byte lang (ohne Nullbyte), muss in Großbuchstaben geschrieben und mit mindestens einem Leerzeichen abgeschlossen werden (ein Nullbyte unmittelbar hinter dem eigentlichen Namen wird vom System nicht als Endekriterium erkannt). Für die Versorgung von coname eignet sich z.B. die Funktion `strfill()`. Die Versorgung ist obligatorisch.
- level Prioritätsstufe des Contingency-Prozesses. Die Versorgung ist obligatorisch. Es sind Werte von 1 - 126 zulässig.
- econt Startadresse der Contingency-Routine. Die Versorgung ist obligatorisch.
- comess Contingency-Message. Die Versorgung ist fakultativ. Der Wert wird als Parameter an die Contingency-Routine übergeben.

Einträge, die von cenaco() versorgt werden:

- coidret Kurzkennung des Contingency-Prozesses. Diese Kurzkennung muss in weiteren Makros (z.B. SOLSIG) zur Bezeichnung des Contingency-Prozesses verwendet werden.
- secind "Secondary Indicator", wie er nach Ausführung des ENACO-Makros im höchswertigen Byte des Register 15 abgelegt wird (Werte 4 oder 20).
- rkode1 "Return Code", wie er nach Ausführung des ENACO-Makros im niedrigswertigen Byte des Register 15 abgelegt wird (Werte 0 oder 4).

Hinweis Es können maximal 255 Contingency-Routinen definiert werden.

Siehe auch `cdisco()`, `cstxit()`, `signal()`, `alarm()`, `raise()`, `sleep()`.

## **cfgetispeed - Eingabe-Baudrate ermitteln**

Definition `#include <termios.h>`  
`speed_t cfgetispeed(const struct termios *termios_p);`

Beschreibung

`cfgetispeed()` ermittelt die Eingabe-Baudrate aus der `termios`-Struktur, auf die `termios_p` zeigt. `cfgetispeed()` gibt nur den Wert aus der `termios`-Datenstruktur zurück.

*Erweiterung*

Da verschiedene Baudraten von der Hardware nicht unterstützt werden, ist es nur relevant, ob dieser Wert gleich null oder ungleich null ist. Weitere Details siehe `tcsetattr()`. □

Returnwert Eingabe-Baudrate vom Typ `speed_t`  
bei Erfolg.

Siehe auch `cfgetospeed()`, `cfsetispeed()`, `cfsetospeed()`, `tcgetattr()`, `termios.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## **cfgetospeed - Ausgabe-Baudrate ermitteln**

Definition `#include <termios.h>`  
`speed_t cfgetospeed(const struct termios *termios_p);`

Beschreibung

`cfgetospeed()` ermittelt die Ausgabe-Baudrate aus der `termios`-Struktur, auf die `termios_p` zeigt. `cfgetospeed()` gibt nur den Wert aus der `termios`-Datenstruktur zurück.

Returnwert Ausgabe-Baudrate vom Typ `speed_t`  
bei Erfolg.

*Erweiterung*

Da verschiedene Baudraten von der Hardware nicht unterstützt werden, ist es nur relevant, ob dieser Wert gleich null oder ungleich null ist. Weitere Details siehe `tcsetattr()`. □

Siehe auch `cfgetispeed()`, `cfsetispeed()`, `cfsetospeed()`, `tcgetattr()`, `termios.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## cfsetispeed - Eingabe-Baudrate festlegen

Definition `#include <termios.h>`  
`int cfsetispeed(struct termios *termios_p, speed_t speed);`

### Beschreibung

`cfsetispeed()` setzt die Eingabe-Baudrate in der `termios`-Struktur, auf die `termios_p` zeigt, auf den Wert von `speed`.

`cfsetispeed()` hat keinen Einfluss auf Hardware-Baudraten, solange nicht ein nachfolgender erfolgreicher Aufruf von `tcsetattr()` mit derselben `termios`-Struktur erfolgt ist.

### Erweiterung

Es wird nur der betreffende Wert in der `termios`-Struktur geändert. Da verschiedene Baudraten von der Hardware nicht unterstützt werden, ist es nur relevant, ob dieser Wert gleich null oder ungleich null ist. Es können jedoch die unter `termios.h` definierten Baudraten angegeben und in der `termios`-Struktur gespeichert werden. Werden Baudraten angegeben, die nicht in `termios.h` definiert sind, erfolgt keine Speicherung. Es wird -1 zurückgegeben und `errno` erhält den Wert `EINVAL`. Weitere Details siehe `tcsetattr()`.

Wird die Eingabe-Baudrate auf null gesetzt, erhält sie den Wert der Ausgabe-Baudrate. Versuche, nicht unterstützte Hardware-Baudraten einzustellen, werden ignoriert. Dies gilt sowohl für die Änderung von Baudraten, die nicht von der Hardware unterstützt werden, als auch für die Einstellung von Eingabe- und Ausgabe-Baudraten auf unterschiedliche Werte, wenn die Hardware dies nicht unterstützt. □

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `cfsetispeed()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EINVAL` `speed` entspricht keiner gültigen Baudrate (z. B. 9999) oder der Wert von `speed` liegt nicht im zulässigen Wertebereich, der in `termios.h` definiert ist.

Siehe auch `cfgetispeed()`, `cfgetospeed()`, `cfsetospeed()`, `tcsetattr()`, `termios.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## **cfsetospeed - Ausgabe-Baudrate festlegen**

Definition #include <termios.h>

```
int cfsetospeed (struct termios *termios_p, speed_t speed);
```

Beschreibung

cfsetospeed() setzt die Ausgabe-Baudrate in der termios-Struktur, auf die *termios\_p* zeigt, auf den Wert von *speed*.

cfgetospeed() hat keinen Einfluss auf Hardware-Baudraten, solange nicht ein nachfolgender erfolgreicher Aufruf von tcsetattr() mit derselben termios-Struktur erfolgt ist.

### *Erweiterung*

Es wird nur der betreffende Wert in der termios-Struktur geändert. Da verschiedene Baudraten von der Hardware nicht unterstützt werden, ist es nur relevant, ob dieser Wert gleich null oder ungleich null ist. Es können jedoch die unter termios.h definierten Baudraten angegeben und in der termios-Struktur gespeichert werden. Werden Baudraten angegeben, die nicht in der termios.h definiert sind, erfolgt keine Speicherung. Es wird -1 zurückgegeben und errno erhält den Wert EINVAL. Weitere Details siehe tcsetattr(). Die Null-Baudrate B0 wird benutzt, um die Verbindung zu beenden. Falls B0 angegeben wird, werden die Kontroll-Leitungen des Modems nicht länger angesprochen, wodurch üblicherweise die Verbindung beendet wird. □

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler cfsetospeed() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL *speed* entspricht keiner gültigen Baudrate oder der Wert von *speed* liegt nicht im zulässigen Wertebereich, der in termios.h definiert ist.

Siehe auch cfgetispeed(), cfgetospeed(), cfsetispeed(), tcsetattr(), termios.h, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## chdir - aktuelles Dateiverzeichnis wechseln

Definition `#include <unistd.h>`  
`int chdir(const char *path);`

### Beschreibung

`chdir()` macht das Verzeichnis, auf das *path* verweist, zum aktuellen Dateiverzeichnis. Dies ist der Startpunkt für Pfadsuchen nach Pfadnamen, die nicht mit / beginnen. *path* zeigt auf den Pfadnamen eines Verzeichnisses.

Returnwert 0 bei Erfolg. Das angegebene Verzeichnis ist nun das aktuelle Arbeitsverzeichnis.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `chdir()` schlägt fehl, wenn gilt:

- |                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES                                                                                                                                                              | Für eine Komponente des Pfadnamens gibt es kein Durchsuchrecht.                                |
| Erweiterung                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| EFAULT                                                                                                                                                              | <i>path</i> ist eine ungültige Adresse.                                                        |
| EINTR                                                                                                                                                               | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>chdir()</code> abgefangen.                    |
| EIO                                                                                                                                                                 | Während des Lesens im oder Schreibens in das Dateisystem trat ein Ein- oder Ausgabefehler auf. |
| ELoop                                                                                                                                                               | Während der Übersetzung von <i>path</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □       |
| ENAMETOOLONG                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| Die Länge von <i>path</i> ist größer als {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> ist größer als {NAME_MAX}, während {POSIX_NO_TRUNC} aktiv ist. |                                                                                                |
| ENOENT                                                                                                                                                              | Eine Komponente von <i>path</i> existiert nicht oder ist ein leerer Pfadname.                  |
| ENOTDIR                                                                                                                                                             | Eine Komponente des Pfadnamens ist kein Dateiverzeichnis.                                      |

**Hinweis** Die Änderung des aktuellen Dateiverzeichnisses wirkt für die Dauer des aktuellen Programmes (bzw. der aktuellen Shell). Wird ein Programm oder eine Shell neu gestartet, dann ist wieder das Home-Verzeichnis als aktuelles Dateiverzeichnis eingestellt.

Um ein Verzeichnis zum aktuellen Dateiverzeichnis zu machen, muss ein Prozess Ausführungsrechte (Suchen) für das Verzeichnis haben.

`chdir()` wirkt nur in dem jeweils aktiven Prozess und nur bis zur Beendigung des aktiven Programms.

`chdir()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `chroot()`, `fchdir()`, `getcwd()`, `unistd.h`.

## chmod, fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern

Definition #include <sys/stat.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int chmod(const char *path, mode_t mode);
int fchmodat(int fd, const char *path, mode_t mode, int flag);
```

### Beschreibung

chmod() ändert S\_ISUID, S\_ISGID und die Schutzbits der Datei, die durch *path* angesprochen wird, in die entsprechenden Bits von *mode* um. Dazu muss die effektive Benutzernummer des Prozesses zum Eigentümer der Datei passen oder Sonderrechte besitzen.

S\_ISUID, S\_ISGID und die Schutzbits einer Datei werden in sys/stat.h beschrieben.

Wenn der aufrufende Prozess keine Sonderrechte besitzt und die Gruppennummer der Datei nicht zur effektiven Gruppennummer oder einer der weiteren passt und die Datei eine normale Datei ist, dann wird das Bit S\_ISGID (Setze Gruppennummer bei Ausführung) in den Zugriffsrechten der Datei bei einer erfolgreichen Rückkehr von chmod() gelöscht.

Im C-Laufzeitsystem wird chmod() auch für offene Dateien ausgeführt. Andere X/Open-kompatible Systeme können für diesen Fall andere Vorgaben definieren.

Bei erfolgreicher Beendigung markiert chmod() das Feld st\_ctime der Datei zum Aktualisieren.

Die Funktion fchmodat() ist äquivalent zu der Funktion chmod(), außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die zu änderte Datei nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht. Wurde der Dateideskriptor ohne O\_SEARCH geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit O\_SEARCH geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Im Parameter *flag* kann der Wert AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW übergeben werden, der im Header fnctl.h definiert ist. Falls *path* einen symbolischen Verweis bezeichnet, wird der symbolische Verweis geändert.

Wenn der Funktion fchmodat() für den Parameter *fd* der Wert AT\_FDCWD übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|                    |                                                                            |                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert         | 0                                                                          | bei Erfolg. Die Zugriffserlaubnis der angegebenen Datei ist entsprechend gesetzt.                                        |
|                    | -1                                                                         | bei Fehler. Der Dateimodus wird nicht verändert. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.              |
| Fehler             | <code>chmod()</code> und <code>fchmodat()</code> schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                          |
|                    | EACCES                                                                     | Für eine Komponente des Pfadnamen-Anfangs existiert kein Durchsuch-recht.<br>□                                           |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                            |                                                                                                                          |
|                    | EFAULT                                                                     | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum hinaus.                                                               |
|                    | EINTR                                                                      | Ein Signal wurde während der Ausführung des Systemaufrufs abgefangen.<br>□                                               |
|                    | EINVAL                                                                     | Der Wert von <i>mode</i> ist ungültig.<br>Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                          |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                            |                                                                                                                          |
|                    | EIO                                                                        | Ein Ein-/Ausgabe-Fehler trat während des Lesens oder Schreibens im Dateisystem auf.                                      |
|                    | ELOOP                                                                      | Während der Übersetzung von <i>path</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □                                 |
|                    | ENAMETOOLONG                                                               | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX}.       |
|                    | ENOENT                                                                     | <i>path</i> zeigt auf den Namen einer nicht existierenden Datei oder auf die leere Zeichenkette.                         |
|                    | ENOTDIR                                                                    | Eine Komponente von <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                               |
|                    | EPERM                                                                      | Die effektive Benutzernummer entspricht nicht dem Eigentümer der Datei, und der Prozess besitzt auch keine Sonderrechte. |
|                    | EROFS                                                                      | Die genannte Datei befindet sich in einem nur zum Lesen eingehängten Dateisystem.                                        |

Zusätzlich schlägt fchmodat() fehl, wenn gilt:

- |         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Parameter <i>fd</i> wurde nicht mit 0_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                            |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                         |
| EINVAL  | Der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                           |

**Hinweis** chmod() und fchmodat() werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** chown(), fchmod(), mkdir(), mkfifo(), open(), stat(), fcntl.h, sys/types.h, sys/stat.h.

## chown, fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern

Definition #include <unistd.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
int fchownat(int fd, const char *path, uid_t owner, gid_t group, int flag);
```

### Beschreibung

*path* zeigt auf einen Pfadnamen, der eine Datei bezeichnet. Die Benutzer- und Gruppennummer der benannten Datei werden auf die numerischen Werte gesetzt, die in *owner* und *group* enthalten sind.

Nur Prozesse, deren effektive Benutzernummer gleich der Benutzernummer der Datei ist oder die Sonderrechte haben, können die Benutzer- oder Gruppennummer einer Datei ändern. Wenn `{_POSIX_CHOWN_RESTRICTED}` für *path* aktiv ist, dann gilt:

- Die Änderung der Benutzernummer ist auf Prozesse mit Sonderrechten beschränkt.
- Die Änderung der Gruppennummer ist einem Prozess, dessen effektive Benutzernummer gleich der Benutzernummer der Datei ist, der aber keine Sonderrechte hat, nur dann erlaubt, wenn *owner* gleich der Benutzernummer der Datei und *group* entweder gleich der effektiven Benutzernummer des Prozesses oder aber gleich einer seiner weiteren Gruppennummern ist.

Wenn *path* eine normale Datei bezeichnet, dann werden die Bits `S_ISUID` und `S_ISGID` der Datei bei erfolgreicher Rückkehr von `chown()` gelöscht, solange der Aufruf nicht von einem Prozess mit Sonderrechten erfolgte. Ist dies der Fall, werden unter POSIX diese Bits nicht geändert. Wenn `chown()` erfolgreich für eine Datei aufgerufen wird, die keine normale Datei ist, dann können diese Bits gelöscht werden. Diese Bits sind in `sys/stat.h` definiert.

Wenn *owner* oder *group* als `(uid_t)-1` oder `(gid_t)-1` angegeben werden, dann wird die entsprechende Nummer der Datei nicht geändert.

Nach erfolgreicher Beendigung markiert `chown()` das Feld `st_ctime` der Datei zum Aktualisieren.

Die Funktion `fchownat()` ist äquivalent zu der Funktion `chown()` oder `lchown()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die Datei, deren Benutzer- und Gruppennummer geändert werden soll, nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht.

Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Im Parameter *flag* kann der Wert AT\_SYMLINK\_NOFOLLOW übergeben werden, der im Header *fnctl.h* definiert ist. Falls *path* einen symbolischen Verweis bezeichnet, werden die Benutzer- und Gruppennummer des symbolischen Verweises geändert.

Wenn der Funktion *fchownat()* für den Parameter *fd* der Wert AT\_FDCWD übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|            |                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                      | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                             |
|            | -1                     | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                        |
| Fehler     | chown() und fchownat() | schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                               |
|            | EACCES                 | Für eine Komponente von <i>path</i> existiert kein Durchsuchrecht.                                                                                                                                      |
|            | <i>Erweiterung</i>     |                                                                                                                                                                                                         |
|            | EFAULT                 | Es wurde eine ungültige Adresse als Argument übergeben.                                                                                                                                                 |
|            | EINTR                  | Während des chown-Aufrufs wurde ein Signal abgefangen. □                                                                                                                                                |
|            | EINVAL                 | Der Wert der angegebenen Benutzer- oder Gruppennummer wird nicht unterstützt, z.B. wenn der Wert kleiner als 0 ist, oder es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                          |
|            | <i>Erweiterung</i>     |                                                                                                                                                                                                         |
|            | EIO                    | Während des Lesens oder Schreibens im Dateisystem trat ein Ein-/Ausgabebefehler auf.                                                                                                                    |
|            | ELOOP                  | Während der Übersetzung von <i>path</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □                                                                                                                |
|            | ENAMETOOLONG           | Die Länge des Arguments <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Pfadnamen-Komponente ist länger als {NAME_MAX}.                                                                                 |
|            | ENOENT                 | <i>path</i> zeigt auf eine Datei, die nicht existiert oder auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                                 |
|            | ENOTDIR                | Eine Komponente von <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                              |
|            | EPERM                  | Die effektive Benutzernummer passt nicht zum Eigentümer der Datei oder der aufrufende Prozess besitzt keine Sonderrechte, obwohl {_POSIX_CHOWN_RESTRICTED} anzeigt, dass Sonderrechte gefordert werden. |
|            | EROFS                  | Die bezeichnete Datei befindet sich in einem nur zum Lesen eingehängten Dateisystem.                                                                                                                    |

Zusätzlich schlägt `fchownat()` fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Parameter <i>fd</i> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                                                                                 |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor.                                                     |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden, oder der Parameter <i>flag</i> hat den Wert <code>AT_REMOVEDIR</code> und <i>path</i> spezifiziert kein Dateiverzeichnis. |
| EINVAL  | Der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                             |

Hinweis `chown()` und `fchownat()` werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `chmod()`, `fcntl.h`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## chroot - Root-Verzeichnis ändern

Definition 

```
#include <unistd.h>
int chroot(const char *path);
```

### Beschreibung

*path* zeigt auf einen Pfadnamen, der ein Dateiverzeichnis bezeichnet. Die Funktion `chroot()` bewirkt, dass das bezeichnete Dateiverzeichnis zum Root-Verzeichnis wird, dem Anfangspunkt für alle Pfadnamen, die mit dem Zeichen '/' beginnen. Das aktuelle Dateiverzeichnis des Benutzers wird durch `chroot()` nicht beeinflusst.

Der Prozess muss Sonderrechte haben, um das Root-Verzeichnis ändern zu können. Der Eintrag .. im Root-Verzeichnis wird so interpretiert, dass er das Root-Verzeichnis selbst bedeutet. Daher kann .. nicht dazu verwendet werden, auf Dateien außerhalb des beim Root-Verzeichnis beginnenden Unterbaums zuzugreifen.

`chroot()` ist nicht reentrant.

|            |                    |                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                  | bei Erfolg.                                                                                                                                         |
|            | -1                 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                              |
| Fehler     | chroot()           | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                            |
|            | EACCES             | Für eine Komponente von <i>path</i> existiert kein Durchsuchrecht.                                                                                  |
|            | <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                     |
|            | EFAULT             | Es wurde eine ungültige Adresse als Argument übergeben.                                                                                             |
|            | EINTR              | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>chroot()</code> abgefangen.                                                                        |
|            | ELOOP              | Während der Übersetzung von <i>path</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □                                                            |
|            | ENAMETOOLONG       | Die Länge des Arguments <i>path</i> überschreitet <code>{PATH_MAX}</code> , oder eine Pfadnamen-Komponente ist länger als <code>{NAME_MAX}</code> . |
|            | ENOENT             | <i>path</i> zeigt auf den Namen eines Dateiverzeichnisses, das nicht existiert, oder auf die leere Zeichenkette.                                    |
|            | ENOTDIR            | Eine Komponente des Pfadnamens <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                                               |
|            | EPERM              | Die effektive Benutzennummer ist nicht die eines Prozesses mit Sonderrechten.                                                                       |

**Hinweis** `chroot()` wird nur für POSIX-Dateiverzeichnisse ausgeführt.  
`chroot()` wirkt nur im jeweils aktiven Prozess und nur bis zur Beendigung des Prozesses.

**Siehe auch** `chdir()`, `unistd.h`.

## clearerr - Dateiende- und Fehlerkennzeichen zurücksetzen

Definition `#include <stdio.h>`  
`void clearerr(FILE *stream);`

Beschreibung

`clearerr()` setzt das Dateiende- und Fehlerkennzeichen für den Datenstrom, auf den `stream` zeigt, zurück.

*BS2000*

`clearerr()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert.

`clearerr()` ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe anwendbar. □

Hinweis Ob `clearerr()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `feof()`, `ferror()`, `stdio.h`.

## **clock - CPU-Zeitverbrauch eines Prozesses ermitteln**

Definition    `#include <time.h>`  
              `clock_t clock(void);`

### Beschreibung

Je nach Wahl der Funktionalität verhält sich `clock()` unterschiedlich wie folgt (siehe [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#)):

Bei POSIX-Funktionalität gibt `clock()` die seit dem ersten `clock`-Aufruf vergangene CPU-Zeit zurück.

*BS2000*

Bei BS2000-Funktionalität gibt `clock()` die CPU-Zeit seit Programmbeginn zurück. □

Returnwert    Betrag der verbrauchten CPU-Zeit seit dem letzten `clock`-Aufruf  
              bei Erfolg. Beim ersten `clock`-Aufruf ist der Returnwert 0.

*BS2000*

CPU-Zeit seit Programmbeginn  
              bei Erfolg. □

(`clock_t`)-1 wenn die CPU-Zeit nicht verfügbar oder darstellbar ist. Dies gilt für POSIX- und BS2000-Funktionalität.

Hinweis    Der Returnwert von `clock()` wird in zehntausendstel Sekunden definiert. Dies geschieht aus Kompatibilitätsgründen zu Systemen, die CPU-Takte mit hohen Auflösungen haben. Deshalb kann der Returnwert von `clock()` auf manchen Systemen in 0 überlaufen. Auf einem System mit `clock_t`-Werten von 32 Bit geschieht dies nach 2147 Sekunden bzw. 36 Minuten.

Wenn die CPU-Zeit in Sekunden angegeben werden soll, muss der Returnwert von `clock()` durch den Wert des Makros `CLOCKS_PER_SEC` dividiert werden (siehe `time.h`).

Siehe auch `asctime()`, `cputime()`, `ctime()`, `difftime()`, `gmtime()`, `localtime()`, `mktme()`, `strftime()`, `strptime()`, `system()`, `time()`, `times()`, `utime()`, `wait()`, `time.h`, [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#).

## clock\_gettime, clock\_gettime64 - Zeitangabe einer spezifizierten Uhr

Definition #include <time.h>

```
int clock_gettime(clockid_t clk_id,  
                  struct timespec *tp);  
int clock_gettime64(clockid_t clk_id,  
                   struct timespec64 *tp);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `clock_gettime()` und `clock_gettime64()` liefern die Zeit der durch `clk_id` spezifizierten Uhr als Anzahl von Sekunden und Nanosekunden und speichert sie in der Struktur, auf die `tp` zeigt. Es wird nur die systemweite Echtzeituhr, `CLOCK_REALTIME`, unterstützt. Sie liefert die Anzahl der seit dem Stichtag (Epoch) vergangenen Sekunden und Nanosekunden.

Der Stichtag ist der 01.01.1970 00:00:00.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `clock_gettime` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` die angegebene `clk_id` wird nicht unterstützt.

Siehe auch `gettimeofday`

## close - Datei schließen

**Definition**

```
#include <unistd.h>
int close(int fildes) ;
```

**Beschreibung**

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der von einem Systemaufruf `creat()`, `open()`, `dup()`, `fcntl` oder `pipe()` geliefert wurde. `close()` schließt die durch *fildes* angegebene Datei. Alle dem Prozess zugeordneten bestehenden Satzsperren der von *fildes* angegebenen Datei werden aufgehoben.

Wird die Funktion `close()` durch ein Signal unterbrochen, das abgefangen werden soll, dann liefert sie `-1` und setzt `errno` auf `EINTR`; der Zustand von *fildes* ist danach unbestimmt.

Sind alle Dateideskriptoren, die einer Pipe oder einer FIFO-Gerätedatei zugeordnet waren, geschlossen, werden alle Daten verworfen, die noch in dieser Pipe oder FIFO enthalten waren.

Sind alle Dateideskriptoren, die einer Dateibeschreibung zugeordnet waren, geschlossen, wird die Dateibeschreibung freigegeben.

Ist der Verweiszähler der Datei gleich 0, und sind alle Dateideskriptoren zu dieser Datei geschlossen, wird der von dieser Datei belegte Platz freigegeben. Es kann nicht länger darauf zugegriffen werden.

*Erweiterung*

Wenn ein Datenstrom geschlossen wird und für den aufrufenden Prozess vorher registriert wurde, dass ihm ein `SIGPOLL`-Signal (siehe `signal()` und `sigset()`) bei Ereignissen in Zusammenhang mit dieser Datei geschickt wird, wird die Registrierung des aufrufenden Prozesses für Ereignisse in Zusammenhang mit dieser Datei aufgehoben. Das letzte `close()` auf eine Datei bewirkt, dass die zu *fildes* gehörende Datei beseitigt wird. Wenn `O_NDELAY` und `O_NONBLOCK` nicht gesetzt sind und keine Signale für die Datei abgesetzt wurden, wartet `close()` bis zu 15 Sekunden auf jedes Modul und jeden Treiber, damit in der Warteschlange stehende Ausgaben vor Beseitigen der Datei gemacht werden können. Wenn `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` gesetzt wurde oder wenn Signale vorliegen, wartet `close()` nicht auf die Beendigung der Ausgabe und löscht die Datei sofort. □

**Returnwert**

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 0  | bei Erfolg. Die angegebene Datei ist geschlossen.                      |
| -1 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler**

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| close() | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                          |
| EBADF   | <i>fildes</i> ist kein gültiger Dateideskriptor,<br>oder die BS2000-Datei ist in diesem Prozess nicht zugreifbar. |
| EINTR   | <code>close()</code> wurde durch ein Signal unterbrochen.                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis    | <p>Wurde die Datei mit <code>fopen()</code> geöffnet, muss sie statt mit <code>close()</code> mit <code>fclose()</code> geschlossen werden.</p> <p>Bei Beendigung eines Programms (normal oder mit <code>exit()</code>) werden automatisch alle offenen Dateien geschlossen.</p> <p>Ob <code>close()</code> für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.</p> |
| Siehe auch | <code>creat()</code> , <code>dup()</code> , <code>fcntl()</code> , <code>lseek()</code> , <code>open()</code> , <code>read()</code> , <code>tell()</code> , <code>write()</code> , <code>unistd.h</code> .                                                                                                                                                                                                 |

## **closedir - Dateiverzeichnis schließen**

Definition    `#include <dirent.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`int closedir(DIR *dirp);`

### Beschreibung

`closedir()` schließt den Dateiverzeichnisstrom, der durch *dirp* angegeben wird. Nach der Rückkehr zeigt der Wert von *dirp* nicht mehr auf ein zugreifbares Objekt des Typs `DIR`. Der in der `DIR`-Struktur verwendete Dateideskriptor wird geschlossen.

Returnwert    0                bei Erfolg.

                  -1              bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler        `closedir()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF         Das Argument *dirp* bezieht sich nicht auf einen offenen Dateiverzeichnisstrom.

EINTR         `closedir()` wurde von einem Signal unterbrochen.

Hinweis        `closedir()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch    `opendir()`, `dirent.h`, `sys/types.h`.

## closelog, openlog, setlogmask, syslog - Systemprotokoll steuern

Definition #include <syslog.h>

```
void closelog(void)
void openlog(const char *ident, int logopt, int facility);
int setlogmask(int maskpri);
void syslog(int priority, const char *message, ... /* Argumente */);
```

### Beschreibung

syslog() schreibt eine Meldung *message* standardmäßig in die Datei /var/adm/syslog. Optional kann der Systemverwalter für den syslog-Dämon auch andere Protokolldateien festlegen. Einzelheiten zur Funktionsweise und zur Steuerung des syslog-Dämonen finden Sie im Handbuch „POSIX Grundlagen“ [1].

Die Meldung besteht aus einem Meldungskopf und dem Meldungstext. Der Meldungskopf enthält die Angabe des Meldungsgewichts, die Zeitangabe, das Kennzeichen syslog und optional die Prozess-Id.

Der Meldungstext wird aus dem Argument *message* und den darauf folgenden Argumenten erzeugt, als ob diese Argumente an printf() übergeben worden seien, außer dass %m im Formatstring, auf den *message* zeigt, durch die Fehlermeldung ersetzt wird, die dem aktuellen Wert von errno entspricht. Ein nachgestelltes NEWLINE wird ggf. hinzugefügt.

Werte für *priority* werden durch inklusives ODER aus Meldungsgewicht und ggfs. Funktionswert gebildet. Wenn für *facility* keine Funktion angegeben wurde, wird die vordefinierte Standardfunktion verwendet.

Mögliche Werte für das Meldungsgewicht sind:

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOG_EMERG   | Eine „panic“-Bedingung. Diese Bedingung wird normalerweise an alle Benutzer übertragen.                     |
| LOG_ALERT   | Eine Bedingung, die sofort korrigiert werden sollte, beispielsweise eine beschädigte Systemdatenbank.       |
| LOG_CRIT    | Schwerwiegende Bedingung, beispielsweise Festplattenfehler.                                                 |
| LOG_ERR     | Fehler.                                                                                                     |
| LOG_WARNING | Warnmeldungen.                                                                                              |
| LOG_NOTICE  | Bedingungen, bei denen es sich nicht um Fehlerbedingungen handelt, die jedoch spezielle Schritte erfordern. |
| LOG_INFO    | Informationsmeldungen.                                                                                      |
| LOG_DEBUG   | Meldungen mit Informationen, die normalerweise nur beim Testen eines Programms verwendet werden.            |

*facility* gibt an, welche Anwendung oder welche Systemkomponente die Meldung erzeugt hat. Mögliche Werte sind:

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOG_USER   | Von wahlfreien Benutzerprozessen erstellte Meldungen. Dies ist die standardmäßige Funktions-ID, wenn keine andere angegeben ist. |
| LOG_LOCAL0 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL1 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL2 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL3 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL4 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL5 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL6 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |
| LOG_LOCAL7 | Reserviert für lokale Verwendung.                                                                                                |

`openlog()` setzt Prozessattribute, die nachfolgende Aufrufe von `syslog()` steuern. Das Argument *ident* ist eine Zeichenkette, die jeder Meldung vorangestellt wird. *logopt* ist ein Bitfeld, in dem Protokolloptionen angezeigt werden. Werte für *logopt* werden durch bitweises inklusives ODER aus beliebig vielen der folgenden Werte erzeugt. Folgendes sind aktuelle Werte für *logopt*:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOG_PID    | Protokolliert die Prozess-ID mit jeder Meldung. Dies ist nützlich für die Identifizierung spezieller Prozesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LOG_CONS   | Gibt Meldungen auf der Systemkonsole aus, wenn sie nicht in die Protokolldatei (standardmäßig <code>/var/adm/syslog</code> ) geschrieben werden können. Diese Option kann in Prozessen, die nicht über ein Steuerungsterminal verfügen, sicher verwendet werden, da <code>syslog()</code> vor dem Öffnen der Konsole einen Kindprozess erzeugt.                                                                |
| LOG_NDELAY | Öffnet die Protokolldatei (standardmäßig <code>/var/adm/syslog</code> ) bei Ausführung von <code>openlog()</code> . Normalerweise wird das Öffnen verzögert, bis die erste Meldung protokolliert wird. Diese Option ist für Programme nützlich, die bei der Zuordnung von Dateideskriptoren auf die Reihenfolge achten müssen.                                                                                 |
| LOG_ODELAY | Verzögert das Öffnen, bis <code>syslog()</code> aufgerufen wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LOG_NOWAIT | Wartet nicht auf Kindprozesse, die zum Protokollieren von Meldungen auf der Konsole aufgespaltet wurden. Diese Option sollte von Prozessen verwendet werden, die mit Hilfe von SIGCHLD eine Benachrichtigung über das Beenden eines Kindprozesses ausgeben, da <code>syslog()</code> andernfalls möglicherweise durch das Warten auf einen Kindprozess blockiert wird, dessen Endestatus bereits erreicht ist. |

Das Argument *facility* codiert eine Standardfunktion, die allen Meldungen zugeordnet werden soll, die nicht über eine bereits codierte explizite Funktion verfügen. Die Voreinstellung für die Standardfunktion ist LOG\_USER.

Die Funktionen `openlog()` und `syslog()` können Dateideskriptoren zuordnen. Es ist nicht notwendig, `openlog()` vor `syslog()` aufzurufen.

Die Funktion `closelog()` schließt alle offenen Dateideskriptoren, die durch vorhergehende Aufrufe von `openlog()` und `syslog()` zugeordnet wurden.

`setlogmask()` setzt die Protokollprioritätsmaske für den aktuellen Prozess auf `maskpri` und gibt die vorherige Maske zurück. Wenn `maskpri` den Wert 0 hat, wird die aktuelle Protokollprioritätsmaske nicht geändert. Aufrufe von `syslog()` durch den aktuellen Prozess, deren Priorität nicht in `maskpri` angegeben ist, werden zurückgewiesen. Die Maske für eine bestimmte Priorität `pri` wird vom Makro `LOG_MASK(pri)` berechnet. Die Maske für alle Prioritäten bis zu `toppri` einschließlich werden im Makro `LOG_UPTO(toppri)` angegeben. Standardmäßig können alle Prioritäten protokolliert werden.

Symbolische Konstanten, die als Werte für `logopt`, `facility`, `priority` und `maskpri` verwendet werden können, sind in der Include-Datei `syslog.h` definiert.

Returnwert `setlogmask():`

Vorherige Protokollprioritätsmaske.

Siehe auch `printf()`, `syslog.h`.

**compile - regulären Ausdruck übersetzen**

Definition    `#include <regexp.h>`  
              `int compile(char *instring, char *exbuf, const char *endbuf, int eof);`

Beschreibung  
    Siehe `regexp()`.

Hinweis    Diese Funktion wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.

## confstr - Zeichenketten-Wert einer Systemvariablen ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

```
size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);
```

Beschreibung

Mit `confstr()` können die aktuellen Zeichenketten-Werte einer konfigurierbaren Systemvariablen *name* ermittelt werden. Verwendung und Zweck entsprechen `sysconf()`; `confstr()` wird jedoch nur für Zeichenketten-Werte und nicht für numerische Werte verwendet.

Die Implementierung unterstützt nur den Wert `_CS_PATH` für *name*, der in `unistd.h` definiert ist.

Wenn *len* ungleich 0 ist und *name* einen von der Konfiguration definierten Wert hat, kopiert `confstr()` diesen Wert in den Puffer mit *len* Byte, auf den *buf* zeigt. Wenn die zurückzugebende Zeichenkette mehr als *len* Byte hat (einschließlich abschließendem Nullbyte), so schneidet `confstr()` die Zeichenkette auf *len*-1 Byte ab und fügt ein abschließendes Nullbyte an das Ergebnis an. Die Anwendung kann erkennen, dass die Zeichenkette abgeschnitten wurde, wenn sie den von `confstr()` zurückgelieferten Wert mit *len* vergleicht.

Wenn *len* gleich 0 und *buf* ein Nullzeiger ist, gibt `confstr()` den Integer-Wert wie unten definiert zurück. Es wird aber keine Zeichenkette zurückgegeben. Wenn *len* gleich 0, aber *buf* kein Nullzeiger ist, ist kein Returnwert definiert.

Returnwert Puffergröße für den Wert von *name*

wenn *name* einen von der Konfiguration definierten Wert hat. Wenn dieser Returnwert größer als *len* ist, wird die in *buf* zurückgelieferte Zeichenkette abgeschnitten.

0 wenn *name* keinen von der Konfiguration definierten Wert hat. `errno` wird nicht gesetzt.

wenn *name* einen ungültigen Wert hat. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `confstr()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *name* ist ungültig.

Hinweis Eine Anwendung kann zwischen einem ungültigen Wert für *name* und einem Namen unterscheiden, der einer konfigurierbaren Umgebungsvariablen entspricht, die keinen von der Konfiguration definierten Wert hat. Dazu muss abgefragt werden, ob `errno` verändert wurde. Dies entspricht dem Verhalten von `sysconf()`.

Ursprünglich wurde `confstr()` benötigt, um den von der Konfiguration vordefinierten Wert für die Umgebungsvariable `PATH` abzufragen. Da der Benutzer `PATH` erweitern kann, müssen Anwendungen den Wert der vom System zur Verfügung gestellten Umgebungsvariablen `PATH` feststellen können, der den richtigen Suchpfad für die XPG4-Kommandos enthält.

Siehe auch `sysconf()`, `pathconf()`, `unistd.h`.

## cos - Cosinus berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double cos(double x);`

Beschreibung

`cos()` berechnet für die Gleitpunktzahl  $x$ , die den Winkel im Bogenmaß angibt, d.h. die trigonometrische Funktion Cosinus.

Returnwert  $\cos(x)$   
bei Erfolg. Der Returnwert ist eine Gleitpunktzahl im Intervall [-1.0, +1.0].

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan()`, `atan2()`, `sin()`, `tan()`, `math.h`.

## cosh - Cosinus hyperbolicus berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double cosh(double x);`

Beschreibung

`cosh()` berechnet den Cosinus hyperbolicus für die Gleitpunktzahl  $x$ .

Returnwert  $\cosh(x)$  bei Erfolg.  
`HUGE_VAL` bei Überlauf.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler  $\cosh()$  schlägt fehl, wenn gilt:  
`ERANGE` Der Wert von  $x$  verursacht einen Überlauf.

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan()`, `cos()`, `sinh()`, `tanh()`, `math.h`.

**cputime - CPU-Zeitverbrauch einer Task ermitteln (BS2000)**

Definition 

```
#include <stdlib.h>
int cputime(void);
```

Beschreibung 

```
cputime()
```

 liefert den CPU-Zeitverbrauch der aktuellen Task (seit LOGON).

Returnwert CPU-Zeitverbrauch in zehntausendstel Sekunden.

Siehe auch `clock()`, `stdlib.h`, [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#).

## creat - neue Datei erzeugen oder vorhandene überschreiben

Name **creat, creat64**

Definition `#include <fcntl.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
```

```
int creat(const char *path, mode_t mode);
int creat64(const char *path, mode_t mode);
```

*BS2000*

```
int creat(const char *path, int mode);
int creat64(const char *path, int mode);
```

Beschreibung

Wenn POSIX-Dateien erzeugt werden, verhält sich die Funktion XPG-konform wie folgt:

`creat()` erstellt eine neue Datei oder bereitet eine vorhandene Datei vor, neu beschrieben zu werden. Die Datei wird durch den Pfadnamen angegeben, auf den *path* zeigt.

Wenn die Datei vorhanden ist, wird ihre Länge auf 0 abgeschnitten; Modus und Eigentümer bleiben unverändert.

Wenn die Datei nicht existiert, wird die Datei-Eigentümernummer auf die effektive Benutzernummer des Prozesses gesetzt. Die Gruppennummer der Datei wird auf die effektive Gruppennummer des Prozesses gesetzt; wenn aber das S\_ISGID-Bit im übergeordneten Verzeichnis gesetzt ist, dann wird die Gruppennummer der Datei vom übergeordneten Verzeichnis geerbt. Die Zugriffserlaubnis-Bits des Dateimodus werden auf den Wert von *mode* wie folgt geändert:

- Wenn die Gruppennummer der neuen Datei nicht zur effektiven oder einer der zusätzlichen Gruppennummern passt, wird das S\_ISGID-Bit gelöscht.
- Alle Bits, die in der Dateityp-Erstellungsmaske des Prozesses gesetzt sind, werden gelöscht (siehe `umask()`).
- Das Bit für die Sicherung des Textsegments nach der Ausführung wird gelöscht (siehe `chmod()`).

Nach erfolgreicher Beendigung wird ein Dateideskriptor mit reinem Schreibrecht zurückgegeben, und die Datei wird zum Schreiben geöffnet, auch wenn der Modus das Schreiben nicht zulässt. Der Lese-/Schreibzeiger wird auf den Anfang der Datei gesetzt. Die Datei bleibt standardmäßig bei exec-Systemaufrufen geöffnet (siehe `fcntl()`). Eine neue Datei kann mit einem Modus geöffnet werden, der Schreiben nicht zulässt.

Der Aufruf `creat(path, mode)` entspricht dem Aufruf von

`open(path, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, mode)`

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `creat()` und `creat64()`, außer dass in der mit dem Filedescriptor verknüpften Dateibeschreibung das Kennzeichen für eine große Datei hinterlegt wird, dh. es wird das `O_LARGEFILE` Bit gesetzt. Es wird eine Dateikennzahl zurückgegeben, die dazu verwendet werden kann, die Datei über 2GB hinaus zu vergrößern.

#### *BS2000*

Wenn BS2000-Dateien erzeugt werden, ist Folgendes zu beachten:

*path* kann sein:

- jeder gültige BS2000-Dateiname
- "link=*linkname*"  
*linkname* bezeichnet einen BS2000-Linknamen.

*mode*:

In diesem Parameter werden nur der *lbp*-Schalter, der Nosplit-Schalter und die Angabe `O_RECORD` ausgewertet. Alle anderen Angaben in diesem Parameter werden ignoriert. Zur Erstellung von portierbaren Programmen ist *mode* jedoch notwendig, da damit im UNIX-Betriebssystem die Schutzbitvergabe geregelt wird.

#### *lbp-Schalter*

Der *lbp*-Schalter steuert die Behandlung des Last Byte Pointers (LBP). Er ist nur für Binärdateien mit Zugriffsart PAM relevant und kann mit jeder der oben angegebenen Konstanten kombiniert werden. Falls als *lbp*-Schalter `O_LBP` angegeben ist, wird geprüft, ob LBP-Unterstützung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, so schlägt die Funktion `creat()`, `creat64()` fehl und `errno` wird auf ENOSYS gesetzt. Weitere Auswirkungen hat der Schalter erst, wenn die Datei geschlossen wird.

#### `O_NOLBP`

Beim Schließen einer Datei, die neu erstellt wurde, wird kein Marker geschrieben und ein gültiger LBP gesetzt.

Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

#### `O_NOLBP`

Beim Schließen einer Datei, die neu erstellt wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Es wird ein Marker geschrieben. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Wird der *lbp*-Schalter in beiden Varianten angegeben (0\_LBP und 0\_NOLBP), so schlägt die Funktion `creat()`, `creat64` fehl und `errno` wird auf EINVAL gesetzt.

Wird der *lbp*-Schalter nicht angegeben, hängt das Verhalten von der Umgebungsvariablen LAST\_BYTE\_POINTER ab (siehe auch [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)):

LAST\_BYTE\_POINTER=YES

Die Funktion verhält sich so, als ob 0\_LBP angegeben wäre.

LAST\_BYTE\_POINTER=NO

Die Funktion verhält sich so, als ob 0\_NOLBP angegeben wäre.

#### *Nosplit-Schalter*

Dieser Schalter steuert die Verarbeitung von Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, wenn zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist. Er kann mit jeder der anderen Konstanten kombiniert werden.

0\_NOSPLIT

Beim Schreiben mit `write()` werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, auf die maximale Satzlänge gekürzt.

Ist der Schalter nicht angegeben, gilt beim Schreiben Folgendes:

Ein Satz, der länger als die maximale Satzlänge ist, wird in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben.

Zum Eröffnen von Dateien mit satzorientierter Ein-/Ausgabe (Satz-E/A) kann beim Parameter *modus* die Konstante 0\_RECORD angegeben werden. Sie kann grundsätzlich mit jeder anderen Konstanten außer 0\_LBP kombiniert werden.

0\_RECORD

Dieser Schalter bewirkt Folgendes:

- Die Funktion `write()` schreibt einen Satz in die Datei. Bei SAM- und PAM-Dateien wird der Satz an die aktuelle Dateiposition geschrieben. Bei ISAM-Dateien wird der Satz an die Position geschrieben, die dem Schlüsselwert im Satz entspricht. Ist die Anzahl *n* der zu schreibenden Zeichen größer als die maximale Satzlänge, wird nur ein Satz mit maximaler Satzlänge geschrieben. Die restlichen Daten gehen verloren. Bei ISAM-Dateien wird ein Satz nur geschrieben, wenn er mindestens einen vollständigen Schlüssel enthält. Ist bei Dateien mit fester Satzlänge *n* kleiner als die Satzlänge, wird mit binären Nullen aufgefüllt. Beim Update eines Satzes in einer SAM- oder PAM-Datei darf die Länge des Satzes nicht verändert werden. Die Funktion `write()` liefert auch bei Satz-E/A die Anzahl der tatsächlich geschriebenen Zeichen zurück.

Der BS2000-Dateiname bzw. -Linkname kann in Klein- und Großbuchstaben geschrieben werden, er wird automatisch in Großbuchstaben umgesetzt.

Wird eine nicht vorhandene Datei angelegt, wird standardmäßig folgende Datei erzeugt:  
 Bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) eine SAM-Datei mit variabler Satzlänge und Standardblocklänge,  
 bei ANSI-Funktionalität eine ISAM-Datei mit variabler Satzlänge und Standardblocklänge.

Bei Verwendung eines Linknamens lassen sich mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando folgende Dateiattribute ändern: Zugriffsmethode, Satzlänge, Satzformat, Blocklänge und Blockformat.

Wird eine bereits existierende Datei auf die Länge 0 verkürzt, bleiben die Katalogeigenschaften dieser Datei erhalten.

Es können maximal \_NFILE Dateien gleichzeitig geöffnet sein. \_NFILE ist in stdio.h mit 2048 definiert.

|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert         | Dateideskriptor |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                 | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -1                 |                 | bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Es wird keine Datei geöffnet oder modifiziert.                                                                                                                                                                       |
| Fehler             | creat()         | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | EACCES          | <p>Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden.</p> <p>Die Datei ist nicht vorhanden, und das Dateiverzeichnis, in dem die Datei angelegt werden soll, lässt das Schreiben nicht zu.</p> <p>Die Datei ist vorhanden, und die Schreiberlaubnis wird verweigert.</p> |
| <i>Erweiterung</i> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAGAIN             |                 | Die Datei ist vorhanden, obligatorisches Sperren von Dateien und Dateisätzen ist gesetzt, und in der Datei sind noch Dateisatzsperren vorhanden (siehe chmod()).                                                                                                               |
| EEXIST             |                 | 0_CREAT und 0_EXCL sind gesetzt, und der Dateiname existiert schon.                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Erweiterung</i> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFAULT             |                 | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                       |
| EINTR              |                 | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs creat() abgefangen.                                                                                                                                                                                                                 |
| EISDIR             |                 | Die angegebene Datei ist ein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Erweiterung</i> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELoop              |                 | Während der Übersetzung von <i>path</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden.                                                                                                                                                                                         |
| EMFILE             |                 | Der Prozess hat zu viele Dateien geöffnet (siehe getrlimit()).                                                                                                                                                                                                                 |

|            |              |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ENAMETOOLONG | Die Länge des <i>path</i> -Arguments überschreitet {PATH_MAX}, oder eine <i>path</i> -Komponente ist länger als {NAME_MAX}.                      |
|            | ENFILE       | Die Systemdatei-Tabelle ist voll.                                                                                                                |
|            | ENOENT       | Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                              |
|            | ENOSPC       | Das Dateisystem hat keine Indexeinträge mehr.                                                                                                    |
|            | ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfadnamens ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                        |
|            | ENXIO        | Die angegebene Datei ist eine Gerätedatei für ein zeichen- oder blockorientiertes Gerät, und das dieser Datei zugewiesene Gerät existiert nicht. |
|            | EROFS        | Die angegebene Datei steht in einem schreibgeschützten Dateisystem.                                                                              |
|            | ETXTBSY      | Die Datei ist eine reine Programmdatei, die gerade ausgeführt wird.                                                                              |
| Hinweis    |              | Ob eine BS2000- oder eine POSIX-Datei erzeugt wird, hängt von der Programmumgebung ab.                                                           |
| Siehe auch |              | chmod(), close(), dup(), fcntl(), getrlimit(), lseek(), open(), read(), umask(), write(), stat(), fcntl.h, sys/stat.h, sys/types.h.              |

## crypt - Zeichenkette algorithmisch verschlüsseln

Definition `#include <unistd.h>`

```
char *crypt(const char *key, const char *salt);
```

Beschreibung

`crypt()` ist eine Verschlüsselungsfunktion für Zeichenketten. Die Funktion verwendet einen Einweg-Verschlüsselungsalgorithmus mit Variationen, die die Anwendung von Hardware-Implementierungen für eine Schlüsselsuche verhindern sollen.

*key* ist die zu verschlüsselnde Eingabefolge, zum Beispiel das Passwort eines Benutzers.

*salt* ist eine Zeichenkette der Länge zwei aus den Zeichen (a-z, A-Z, 0-9, ., /).

Diese Zeichenkette wird zur Veränderung des Verschlüsselungsalgorithmus auf eine von 4096 verschiedenen Arten verwendet; danach wird die Eingabefolge als Schlüssel zum wiederholten Verschlüsseln einer konstanten Zeichenkette benutzt. Der jeweils zurückgegebene Wert zeigt auf die verschlüsselte Zeichenkette.

Returnwert Zeiger auf verschlüsselte Zeichenkette.

Die ersten beiden Zeichen der verschlüsselten Zeichenkette sind die Zeichen von *salt*.

Nullzeiger bei Fehler.

`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Hinweis Das Ergebnis von `crypt()` zeigt auf statische Daten, die bei jedem Aufruf überschrieben werden.

Siehe auch `encrypt()`, `setkey()`, `unistd.h`.

## cstxit - STXIT-Routine definieren (BS2000)

Definition #include <stxit.h>

```
void cstxit(struct stxitp stxitpar);
```

### Beschreibung

cstxit() definiert eine STXIT-Routine, d.h. eine vom Anwender geschriebene Routine wird damit als STXIT-Routine angemeldet.

Ausführliche Informationen zur Programmierung von STXIT-Routinen finden Sie im [Abschnitt „Contingency- und STXIT-Routinen“ auf Seite 156](#) und im Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10].

Die Struktur stxit ist in stxit.h wie folgt definiert:

```
struct stxitp
{
    addr     bufadr;      /* Adresse der Mitteilung an das Programm (OPINT) */
    enum err_set retcode; /* Returncode */
    struct cont contp;   /* Adresse der STXIT-Routinen */
    struct nest nestp;  /* max. Schachtelungstiefe */
    struct stx  stxp;   /* Steuerung des cstxit-Aufrufs */
    struct diag diagp; /* Diagnosesteuerung */
    struct type typep; /* Parameterübergabe-Modus */
};

struct cont           /* Adresse der STXIT-Routine für */
{                     /* die jeweilige Ereignisklasse */
    int  (*prchk) ();
    int  (*timer) ();
    int  (*opint) ();
    int  (*error) ();
    int  (*runout) ();
    int  (*brkpt) ();
    int  (*abend) ();
    int  (*pterm) ();
    int  (*rtimer) ();
};

struct nest           /* max. Schachtelungstiefe für */
{                     /* die jeweilige Ereignisklasse */
    char prchk;
    char timer;
    char opint;
    char error;
    char runout;
    char brkpt;
};
```

```
char abend;
char pterm;
char rtimer;
char filler;
};

struct stx          /* Steuerung des cstxit-Aufrufs für */
{                  /* die jeweilige Ereignisklasse */
    stx_set prchk;
    stx_set timer;
    stx_set opint;
    stx_set error;
    stx_set runout;
    stx_set brkpt;
    stx_set abend;
    stx_set pterm;
    stx_set rtimer;
    stx_set filler;
};

struct diag         /* Diagnosesteuerung für die */
{                  /* jeweilige Ereignisklasse */
    diag_set prchk;
    diag_set timer;
    diag_set opint;
    diag_set error;
    diag_set runout;
    diag_set brkpt;
    diag_set abend;
    diag_set pterm;
    diag_set rtimer;
    diag_set filler;
};

struct type          /* Parameterübergabe-Modus für */
{                  /* jeweilige Ereignisklasse */
    type_set prchk;
    type_set timer;
    type_set opint;
    type_set error;
    type_set runout;
    type_set brkpt;
    type_set abend;
    type_set pterm;
    type_set rtimer;
    type_set filler;
};

#define stx_set     char
```

```

#define old_stx      0
#define new_stx      4
#define del_stx      8

#define diag_set     char
#define ful_diag     0
#define min_diag     4
#define no_diag      8

#define err_set       char
#define no_err        0
#define par_err       4
#define stx_err       8
#define mem_err       12

#define type_set      char
#define par_opt       0
#define par_std       4

```

#### Steuerung des cstxit-Aufrufs:

Über diese Information wird der Ablauf des cstxit-Aufrufs gesteuert. Es wird festgelegt, welche Aktionen für die jeweilige Ereignisklasse durchgeführt werden.

- old\_stx      Für die entsprechende Ereignisklasse ergibt sich keine Änderung. Eine vorher zugeordnete STXIT-Routine bleibt erhalten. Die restlichen Informationen für diese Ereignisklasse werden nicht ausgewertet.
- new\_stx      Für die entsprechende Ereignisklasse wird eine neue STXIT-Routine zugeordnet. In diesem Fall werden die restlichen Informationen für diese Ereignisklasse ausgewertet. Insbesondere muss die Adresse der Routine im entsprechenden Eintrag von contp stehen.
- del\_stx      Für die entsprechende Ereignisklasse wird die bisher zugeordnete STXIT-Routine gelöscht. Die restlichen Informationen für diese Ereignisklasse werden nicht ausgewertet.

#### Diagnosesteuerung:

- ful\_diag,    Die Parameter zur Diagnosesteuerung werden aus Kompatibilitätsgründen syntaktisch akzeptiert, jedoch wegen der Umstellung auf ILCS nicht mehr ausgewertet. Die angemeldete Routine wird ohne vorhergehende Diagnosemeldung aktiviert.
- min\_diag,
- no\_diag

**Parameterübergabe-Modus:**

- par\_opt Die Parameter werden in den Registern 1-4 übergeben.  
par\_std Die Parameter werden in einer Parameterliste übergeben.  
Für C ist nur dieser Wert zulässig.

**Returncode:**

- no\_err Die STXIT-Routine wurde ordnungsgemäß definiert.  
par\_err Die Parameterstruktur *stxitpar* wurde falsch versorgt.  
stx\_err Fehler beim Anmelden der STXIT-Routine.  
mem\_err Fehler bei der Speicherplatzanforderung (beim Anmelden der STXIT-Routine).

Hinweis Die Parameterstruktur *stxitpar* müssen Sie selbst versorgen.

Für die standardmäßige Initialisierung steht ein in der Include-Datei *stxit.h* definierter Prototyp (*stxit\_pr*) zur Verfügung. Diesen Prototyp können Sie auf eine selbstdefinierte Struktur vom Typ *stxitp* kopieren und brauchen dann nur die Felder für diejenigen Ereignisklassen zu versorgen, bei denen die Zuordnung einer STXIT-Routine geändert werden soll.

Bei der Ereignisklasse INTR ist die Adresse zu versorgen (*stxitpar.bufadr*), bei der die Mitteilung an das Programm bereitgestellt werden soll. Die STXIT-Contingency-Routine kann dann die Mitteilung von dieser Adresse abholen und auswerten.

Siehe auch `alarm()`, `cenaco()`, `raise()`, `signal()`, `sleep()`.

## ctermid - Pfadname für steuerndes Terminal erzeugen

Definition `#include <stdio.h>`

```
char *ctermid(char *s);
```

Beschreibung

`ctermid()` erzeugt eine Zeichenkette, die auf das aktuelle steuernde Terminal des aktuellen Prozesses verweist, wenn sie als Pfadname verwendet wird.

Wenn `s` ein Nullzeiger ist, wird die Zeichenkette in einem internen statischen Bereich gespeichert, dessen Inhalt beim nächsten Aufruf von `ctermid()` überschrieben und dessen Adresse zurückgegeben wird. Andernfalls wird angenommen, dass `s` auf einen Zeichenvektor mit wenigstens `L_ctermid` Elementen zeigt; der Pfadname wird in dieses Feld geschrieben und der Wert von `s` wird zurückgegeben. Die Konstante `L_ctermid` ist in der Include-Datei `stdio.h` definiert.

Returnwert Abweichend vom XPG4 wird immer `/dev/tty` zurückgegeben.

Hinweis Der Unterschied zwischen `ctermid()` und `ttyname()` ist der, dass `ttyname()` als Argument einen Dateideskriptor benötigt und den Pfadnamen des Terminals liefert, das diesem Dateideskriptor zugeordnet ist, `ctermid()` aber eine Zeichenkette (wie z.B. `/dev/tty`) liefert, die auf das aktuelle steuernde Terminal verweist, wenn sie als Pfadname benutzt wird. Daher ist `ttyname()` nur von Nutzen, wenn der Prozess bereits wenigstens eine Datei für ein Terminal geöffnet hat.

Siehe auch `ttyname()`, `stdio.h`.

## ctime, ctime64 - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln

Definition #include <time.h>

```
char *ctime(const time_t *clock);
char *ctime64(const time64_t *clock);
```

Beschreibung

ctime() wandelt die mit *clock* angegebene Zeit in eine lokale Zeitangabe um. Die Funktion gibt einen Zeiger auf eine 26 Zeichen lange Zeichenkette zurück (siehe Returnwert).

Mit *clock* gibt man die Zeit in Sekunden seit 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated, 1. Januar 1970) an.

Ein Aufruf von ctime() hat die gleiche Wirkung wie asctime(localtime(*clock*)).

Ein Aufruf von ctime64() hat die gleiche Wirkung wie asctime64(localtime(*clock*)). Dabei sind das größte und das kleinste darstellbare Datum 31.12.9999 23:59:59 Uhr lokale Zeit und 1.1.1900 00:00:00 Uhr.

ctime() ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion ctime\_r().

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette

bei Erfolg. Die Ergebniszzeichenkette hat die Länge 26 (einschließlich Nullbyte) und das Format einer Datumsangabe mit Uhrzeit in Englisch:

*wochentag monat tag std:min:sek jahr*

z.B. Thu Jun 14 15:20:54 2018\n\0

EOVEFLOW im Fehlerfall NULL und errno.

Hinweis

Die Funktionen asctime(), ctime(), ctime64(), gmtime(), gmtime64(), localtime() und localtime64() schreiben ihre Ergebnisse in denselben C-internen Datenbereich, so dass der Aufruf einer dieser Funktionen das vorherige Ergebnis einer der anderen Funktionen überschreibt.

Siehe auch altzone, asctime(), ctime\_r(), daylight, gmtime(), localtime(), timezone, tzname, tzset(), time.h.

**ctime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln**

Definition #include <time.h>

```
char *ctime_r(const time_t *clock, char *buf);
```

Beschreibung

ctime\_r() wandelt den Zeitwert, auf den *clock* zeigt, in genau dieselbe Zeitform wie ctime() um und schreibt das Ergebnis in den Datenbereich, auf den *buf* zeigt (mit zumindest 26 Bytes).

Returnwert Zeiger auf die Zeichenkette, auf die *buf* zeigt,  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. (*errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.)

Siehe auch asctime(), asctime\_r(), ctime(), localtime(), localtime\_r(), time().

## cuserid - Benutzerkennung ermitteln

**Definition** #include <stdio.h>

```
char *cuserid(char *s);
```

**Beschreibung**

cuserid() erzeugt eine Zeichenkettendarstellung des Namens, der der realen Benutzernummer des aktuellen Prozesses zugeordnet ist (Benutzerkennung).

Wenn *s* der Nullzeiger ist, wird diese Zeichenkette in einem Bereich erzeugt, der statisch sein und daher durch nachfolgende Aufrufe von cuserid() überschrieben werden kann. Die Adresse dieses Bereichs wird zurückgeliefert.

Wenn *s* nicht der Nullzeiger ist, wird vorausgesetzt, dass *s* auf einen Vektor von mindestens  $\{L\_cuserid\}$  Bytes zeigt. Die Zeichenkette der Benutzerkennung wird in diesem Vektor abgelegt. Die symbolische Konstante  $\{L\_cuserid\}$  ist in stdio.h definiert und besitzt einen Wert größer als 0.

cuserid() ist nicht threadsicher.

**Returnwert** *s* wenn *s* kein Nullzeiger ist. Wenn die Benutzerkennung nicht gefunden werden kann, wird *\*s* das Nullbyte zugewiesen.

Adresse des Puffers, der die Benutzerkennung enthält

wenn *s* der Nullzeiger ist und die Benutzerkennung nicht gefunden werden kann.

Nullzeiger wenn *s* der Nullzeiger ist und die Benutzerkennung nicht gefunden werden kann.

**Hinweis** Die Funktionalität von cuserid(), die im POSIX.1-1988-Standard und XPG3 definiert wurde, unterscheidet sich von vorhergehenden Implementierungen und XPG3. Aus ISO POSIX-1-Standard wurde die cuserid-Funktion entfernt. Gemäß XPG4 sind beide Funktionalitäten noch erlaubt, aber gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sie **zukünftig nicht mehr unterstützt** werden.

Die XPG2-Funktionalität kann mit folgender Syntax erreicht werden:

```
getpwuid(getuid())
```

Die XPG3-Funktionalität kann mit folgender Syntax erreicht werden:

```
getpwuid(geteuid())
```

**Siehe auch** getlogin(), getpwnam(), getpwuid(), getuid(), geteuid(), stdio.h, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## **\_\_DATE\_\_ - Makro für Übersetzungsdatum**

Definition **\_\_DATE\_\_**

Beschreibung

Dieses Makro generiert das Übersetzungsdatum einer Quelldatei als Zeichenkette in der Form: "dd Mmm yyyy\0"

Dabei bedeuten:

*dd* Tag (bei Tagen < 10 ohne führende Null)

*Mmm* Monatsname in Englisch (Abkürzung wie bei `asctime()`)

*yyyy* Jahr

Hinweis Dieses Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

Siehe auch `asctime()`, **\_\_TIME\_\_**.

## **daylight - Sommerzeitvariable**

Definition `#include <time.h>`

`extern int daylight;`

Beschreibung

Die externe Variable `daylight` zeigt an, ob die Sommerzeit ausgegeben werden soll. `daylight` ist ungleich null, wenn eine alternative Zeitzone existiert. Die Zeitzonennamen sind in den externen Variablen `tzname` enthalten, die standardmäßig wie folgt gesetzt wird.

```
char *tzname[2] = { "GMT", " " };
```

Die Funktionen `ctime()`, `localtime()`, `gmtime()` und `asctime()` kennen die Eigenarten dieser Konvertierungen für verschiedene Zeitperioden in den Vereinigten Staaten (insbesondere in den Jahren 1974, 1975 und 1987). Sie behandeln die neue Sommerzeit, beginnend mit dem ersten Sonntag im April 1987.

Hinweis Der Systemverwalter muss das Start- und Enddatum der Sommerzeit jährlich ändern, wenn das Format des Julianischen Kalenders verwendet wird.

Siehe auch `altzone`, `asctime()`, `ctime()`, `gmtime()`, `localtime()`, `timezone`, `tzname`, `tzset()`, `time.h`.

**dbm\_clearerr, dbm\_close, dbm\_delete, dbm\_error, dbm\_fetch,  
dbm\_firstkey, dbm\_nextkey, dbm\_open, dbm\_store - Funktionen zur  
Verwaltung von dbm-Datenbasen**

## Definition

```
#include <ndbm.h>

int dbm_clearerr(DBM *db);
void dbm_close(DBM *db);
int dbm_delete(DBM *db, datum key);
int dbm_error(DBM *db);
datum dbm_fetch(DBM *db, datum key);
datum dbm_firstkey(DBM *db);
datum dbm_nextkey(DBM *db);
DBM *dbm_open(const char *file, int open_flags, mode_t file_mode);
int dbm_store(DBM *db, datum key, datum content, int store_mode);
```

## Beschreibung

Diese Funktionen verwalten Paare aus Schlüssel und zugehörigem Inhalt (*key/content*) von mindestens 1024 Byte in einer Datenbasis. Die Funktionen bearbeiten sehr große Datenbasen (mit einer Milliarde Blöcken) und greifen auf ein mit einem Schlüssel versehenes Objekt in einem oder zwei Zugriff(en) auf das Dateisystem zu. Dieses Paket ersetzt die frühere dbm-Bibliothek, die nur jeweils eine Datenbasis verwalten kann.

*key* und *content* werden von der Typdefinition (typedef) *datum* beschrieben. *datum* gibt eine Zeichenkette von *dsize* Byte an, auf die *dptr* zeigt. Sowohl beliebige binäre Daten als auch normale ASCII-Zeichenketten sind zulässig.

Die Datenbasis wird in zwei Dateien gespeichert. Bei einer Datei handelt es sich um ein Verzeichnis mit dem Suffix *.dir*, das eine Bitmaske enthält. Die zweite Datei mit dem Suffix *.pag* enthält die Daten.

*dbm\_open()* öffnet eine Datenbasis. Das Argument *file* muss den Pfadnamen der Datenbank enthalten. Hierdurch werden die Dateien *file.dir* und *file.pag* geöffnet und/oder erstellt, abhängig vom Argument *open\_flags*. Die Bedeutung von *open\_flags* entspricht der von *oflag* der Funktion *open()* (siehe Seite 716), außer dass bei den Dateien der Datenbank, die WRITE-ONLY geöffnet werden, Schreib- **und** Lesezugriff erlaubt ist. *file\_mode* hat dieselbe Bedeutung wie das dritte Argument von *open()*.

*dbm\_open()* gibt einen Zeiger auf eine Struktur vom Typ DBM zurück. Dieser Zeiger muss von allen übrigen Funktionen dieser Gruppe als Argument *db* übergeben werden.

*dbm\_close()* schließt eine Datenbasis.

`dbm_fetch()` liest einen Satz aus der Datenbasis. `key` ist vom Typ `datum` und muss den Wert des entsprechenden Schlüssels des Satzes, der gelesen werden soll, enthalten.

`dbm_store()` schreibt einen Satz in die Datenbasis. `key` ist vom Typ `datum` und muss den Wert des entsprechenden Schlüssels des Satzes, der geschrieben werden soll, enthalten. Unter diesem Schlüssel kann der Satz später wieder gelesen, geändert oder gelöscht werden. `content` ist ebenfalls vom Typ `datum` und enthält den Inhalt des Satzes, der geschrieben werden soll. Das Argument `store_mode` kann entweder `DBM_INSERT` oder `DBM_REPLACE` lauten. Bei `DBM_INSERT` werden nur neue Einträge in die Datenbasis aufgenommen; ein bereits vorhandener Eintrag mit gleichem Schlüssel wird nicht geändert. Bei `DBM_REPLACE` wird ein bestehender Eintrag ersetzt, wenn er den gleichen Schlüssel hat. Bei `DBM_INSERT` dagegen wird ein bestehender Eintrag mit gleichem Schlüssel nicht ersetzt. Wenn der angegebene Schlüssel in der Datenbasis nicht gefunden wird, fügt `dbm_store()` den Satz in die Datenbasis ein, unabhängig davon, ob `store_mode` auf `DBM_INSERT` oder `DBM_REPLACE` gesetzt ist.

`dbm_delete()` löscht einen Satz und den zugehörigen Schlüssel aus der Datenbasis. `key` ist vom Typ `datum` und muss den Wert des entsprechenden Schlüssels des Satzes, der gelöscht werden soll, enthalten.

`dbm_firstkey()` gibt den ersten Schlüssel in der Datenbasis zurück.

`dbm_nextkey()` gibt den jeweils nächsten Schlüssel in der Datenbasis zurück. Um mit `dbm_nextkey()` arbeiten zu können, muss zuvor `dbm_firstkey()` aufgerufen worden sein. Aufeinander folgende Aufrufe von `dbm_nextkey()` geben jeweils den nächsten Schlüssel zurück, bis alle Schlüssel der Datenbasis abgearbeitet sind.

Die Funktion `dbm_error()` gibt die Fehlerbedingung der Datenbank zurück. Das Argument `db` ist ein Zeiger auf eine Datenbankstruktur, die von einem Aufruf von `dbm_open()` zurückgegeben wurde.

Die Funktion `dbm_clearerr()` löscht die Fehlerbedingung der Datenbank. Das Argument `db` ist ein Zeiger auf eine Datenbankstruktur, die von einem Aufruf von `dbm_open()` zurückgegeben wurde.

`dbm_clearerr()` ist nicht threadsicher.

Returnwert dbm\_open( ):

Zeiger auf eine Struktur vom Typ DBM  
bei Erfolg.  
(DBM \*)0 bei Fehler.

dbm\_store( ):

0 bei Erfolg.  
1 falls *flags* den Wert DBM\_INSERT hat und die Datenbasis bereits einen Satz mit dem angegebenen Schlüssel enthält.  
Negativwert bei Fehler.

dbm\_fetch( ):

datum content  
bei Erfolg.  
dptr = Nullzeiger  
falls der angegebene Schlüssel nicht in der Datenbasis gefunden wurde oder bei Fehler.

dbm\_delete( ):

0 bei Erfolg.  
Negativwert bei Fehler.

dbm\_firstkey(), dbm\_nextkey( ):

datum key bei Erfolg.  
dptr = Nullzeiger  
falls das Ende der Datenbasis erreicht ist oder bei Fehler. Im Fehlerfall wird zusätzlich die Fehleranzeige der Datenbasis gesetzt.

dbm\_error( ):

0 wenn die Fehlerbedingung nicht gesetzt ist.  
 $\neq 0$  wenn die Fehlerbedingung gesetzt ist.

dbm\_clearerr( ):

Der Returnwert ist undefiniert.

Hinweis Der folgende Code geht die gesamte Datenbasis durch:

```
for (key = dbm_firstkey(db); key.dptr != NULL; key = dbm_nextkey(db))
```

Die dbm\_-Funktionen, die in dieser Bibliothek zur Verfügung gestellt werden, können keinesfalls mit den Funktionen eines allgemeinen Datenbankverwaltungssystems verglichen werden. Sie ermöglichen keine mehrfachen Suchschlüsselworte pro Eintrag, sie bieten keinen Schutz gegen Mehrfach-Zugriff (d.h. sie sperren keine Sätze oder Dateien) und sie stellen auch nicht die Vielzahl anderer Datenbankfunktionen bereit, die in leistungsstarken Datenbankverwaltungssystemen angeboten werden. Erstellen und Aktualisieren von Datenbasen mit diesen Funktionen geschieht auf Grund der Datenkopien nach Hash-Kollisionen relativ langsam. Die dbm\_-Funktionen sind nützlich für Anwendungen, die ohne viel Aufwand relativ statische Informationen verwalten wollen, die über einen einzigen Schlüssel indiziert werden.

Die *dptr*-Zeiger, die von diesen Funktionen zurückgegeben werden, zeigen auf statischen Speicher, der durch nachfolgende Aufrufe geändert werden kann.

dbm\_delete() stellt den Dateibereich zwar nicht physisch wieder her, macht ihn aber zur weiteren Verwendung verfügbar.

Wird die Datenbasis durch Aufrufe von dbm\_store() oder dbm\_delete() verändert, während die Datenbasis sequenziell mit den Funktionen dbm\_firstkey() und dbm\_nextkey() durchgegangen wurde, so empfiehlt es sich, mit einem Aufruf von dbm\_firstkey() auf den Anfang der Datenbasis zurückzusetzen.

Siehe auch open(), ndbm.h.

## **difftime, difftime64 - Differenz zwischen zwei Kalenderdaten berechnen**

Definition `#include <time.h>`

```
double difftime(time_t time1, time_t time0);
double difftime(time64_t time1, time64_t time0);
```

Beschreibung

`difftime()` und `difftime64()` berechnen die Differenz zwischen zwei Kalenderdaten.

`time1` und `time0` sind Zeitwerte vom Typ `time_t` bzw. `time64_t`. Diese Zeitwerte werden von den Funktionen `mktime()`, `mktime64()` und `time()`, `time64()` geliefert.

Returnwert `time1 - time0` bei Erfolg. Differenz, angegeben in Sekunden, vom Typ `double`.

Siehe auch `ctime()`, `mktime()`, `time()`, `time.h`.

## **dirfd - Dateideskriptor extrahieren**

Definition `#include <dirent.h>`  
`int dirfd(DIR *dirp);`

Beschreibung

Die Funktion `dirfd()` extrahiert den Dateideskriptor aus dem DIR-Objekt auf das das Argument `dirp` zeigt. Ein Versuch, den Dateideskriptor mit anderen Funktionen als `closedir()`, `readdir()`, `readdir_r()`, `rewinddir()` oder `seekdir()` zu schließen oder zu verändern, führt zu undefiniertem Verhalten.

Returnwert Dateideskriptor aus dem DIR-Objekt  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `dirfd()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL das Argument `dirp` zeigt nicht auf einen offenen Dateiverzeichnisstrom.

Siehe auch `closedir()`, `readdir()`, `readdir_r()`, `rewinddir()`, `seekdir()`

## dirname - Vaterverzeichnis zu einem Pfadnamen liefern

Definition `#include <libgen.h>`  
`char *dirname(char *path);`

### Beschreibung

`dirname()` ermittelt zu dem Pfadnamen, auf den `*path` zeigt, das übergeordnete Verzeichnis und liefert einen Zeiger auf eine Zeichenkette zurück, die den Namen dieses Vaterverzeichnisses bzw. den String `"."` enthält. Dabei werden abschließende Gegenstriche (`/`) am Ende des Pfadnamens nicht als Teil des Pades gewertet.

Enthält `path` keinen Gegenschrägstrich (`/`), liefert `dirname()` einen Zeiger auf die Zeichenkette `"."` zurück.

Wenn `path` ein Nullzeiger ist oder auf einen leeren String zeigt, gibt `dirname()` ebenfalls einen Zeiger auf die Zeichenkette `"."` zurück.

`dirname()` ist nicht reentrant.

Returnwert Zeiger auf den Namen des Vaterverzeichnisses oder

Zeiger auf Zeichenkette `"."`

Wenn `path` keinen Gegenschrägstrich enthält,  
`path` ein Nullzeiger ist oder auf einen leeren String zeigt.

| Beispiel | Eingabewert in <code>path</code> | Rückgabewert        |
|----------|----------------------------------|---------------------|
|          | <code>"/usr/lib"</code>          | <code>"/usr"</code> |
|          | <code>"/usr/"</code>             | <code>"/"</code>    |
|          | <code>"usr"</code>               | <code>"."</code>    |
|          | <code>" / "</code>               | <code>"/ /"</code>  |
|          | <code>" . "</code>               | <code>" . "</code>  |
|          | <code>" .. "</code>              | <code>" .. "</code> |

Der folgende Code-Fragment liest einen Pfadnamen, macht das Vaterverzeichnis zum aktuellen Arbeitsverzeichnis und öffnet die Datei:

```
char path(MAXPATHLEN), *pathcopy;
int fd;
fgets(path, MAXPATHLEN, stdin);
pathcopy = strdup(path);
chdir(dirname(pathcopy));
fd = open(basename(path), O_RDONLY);
```

**Hinweis** `dirname()` kann die Zeichenkette *path* verändern. Der Returnwert von `dirname()` kann in einen statischen Bereich zeigen, der von einem nachfolgenden Aufruf von `dirname()` überschrieben wird.

`dirname()` und `basename()` ergeben zusammen einen vollständigen Pfadnamen. `dirname(path)` ermittelt den Pfadnamen des Verzeichnisses, in dem sich `basename(path)` befindet.

**Siehe auch** `basename()`, `libgen.h`.

## div - ganze Zahl dividieren

Definition `#include <stdlib.h>`

```
div_t div(int numer, int denom);
```

Beschreibung

`div()` berechnet den Quotienten und den Rest der Division *numer / denom*.

Das Vorzeichen des Quotienten ist gleich dem Vorzeichen des algebraischen Quotienten. Die Größe des Quotienten ist die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem absoluten Wert des algebraischen Quotienten ist.

Der Rest ergibt sich aus der Gleichung:

$$\text{quotient} * \text{divisor} + \text{rest} = \text{dividend}$$

Returnwert Struktur vom Typ `div_t`

bei Erfolg. Die Struktur enthält sowohl den Quotienten `quot` als auch den Rest `rem` als ganzzahlige Werte.

Siehe auch `ldiv()`, `stdlib.h`.

## drand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 generieren

Definition #include <stdlib.h>

```
double drand48 (void);
double erand48 (unsigned short int xsubi[3]);
long int jrand48 (unsigned short int xsubi[3]);
void lcong48 (unsigned short int param[7]);
long int lrand48 (void);
long int mrand48 (void);
long int nrand48 (unsigned short int xsubi[3]);
unsigned short int *seed48 (unsigned short int seed16v[3]);
void srand48 (long int seedval);
```

### Beschreibung

Diese Familie von Funktionen erzeugt Pseudo-Zufallszahlen unter Verwendung eines Algorithmus der linearen Kongruenz und von ganzzahliger 48-Bit-Arithmetik.

drand48() und erand48() liefern nichtnegative Gleitpunktzahlen doppelter Genauigkeit, die gleichmäßig über das Intervall [0.0, 1.0] verteilt sind.

lrand48() und nrand48() liefern nichtnegative Ganzzahlen vom Typ long, die gleichmäßig über das Intervall [0,  $2^{31}$ ] verteilt sind.

mrand48() und jrand48() liefern vorzeichenbehaftete Ganzzahlen vom Typ long, die gleichmäßig über das Intervall [- $2^{31}$ ,  $2^{31}$ ] verteilt sind.

srand48(), seed48() und lcong48() sind Initialisierungsprozeduren, von denen eine vor dem Aufruf von entweder drand48(), lrand48() oder mrand48() aufgerufen werden sollte. Obwohl nicht empfohlen wird drand48(), lrand48() oder mrand48() ohne vorhergehenden Initialisierungsauftruf aufzurufen, werden für diesen Fall automatisch voreingestellte Anfangswerte zur Verfügung gestellt.

erand48(), nrand48() und rand48() benötigen keinen vorausgehenden Initialisierungsauftruf.

Alle Prozeduren arbeiten mit einer Sequenz von ganzzahligen 48-Bit Werten  $X_i$ , die der linear kongruenten Formel entsprechend gebildet werden:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m \quad n \geq 0$$

Für den Parameter  $m$  gilt:  $m = 2^{48}$ ; es wird 48-Bit Ganzzahlarithmetik betrieben. Sofern nicht lcong48() aufgerufen wurde, ist der Wert des Faktors  $a$  und der additiven Konstanten  $c$  gegeben durch:

$$a = 5DEECE66D_{16} = 273673163155_8$$

$$c = B_{16} = 13_8$$

Jedes Ergebnis einer der Funktionen `drand48()`, `erand48()`, `lrand48()`, `nrand48()`, `mrand48()` oder `jrand48()` entsteht folgendermaßen: Zuerst wird das nächste 48-Bit Reihenelement  $X_i$  berechnet. Dann werden, je nach Datentyp der RückgabevARIABLEN, entsprechend viele Bits aus dem höchstwertigen Anteil von  $X_i$  (äußere linke Bits) kopiert und in das Ergebnis umgewandelt.

Die Funktionen `drand48()`, `lrand48()` und `mrand48()` speichern den zuletzt erzeugten 48-Bit Wert  $X_i$  in einem internen Puffer; dies ist auch der Grund, weshalb sie vor dem ersten Aufruf initialisiert werden müssen. Die Funktionen `erand48()`, `nrand48()` und `jrand48()` erwarten vom aufrufenden Programm die Bereitstellung von Speicherplatz für die sukzessiven Werte  $X_i$  in Form eines Vektors, der beim Aufruf als Parameter übergeben wird. Deswegen brauchen diese Funktionen nicht initialisiert zu werden; das aufrufende Programm muss lediglich den benötigten Anfangswert von  $X_i$  in dem Vektor ablegen und diesen als Argument übergeben.

Durch die Verwendung verschiedener Argumente erlauben es die Funktionen `erand48()`, `nrand48()` und `jrand48()`, in getrennten Modulen größerer Programme mehrere unabhängige Folgen von Pseudo-Zufallszahlen zu generieren, d.h., die Reihenfolge der Zahlen in einer Folge ist nicht abhängig davon, wie oft die Routinen für die Generierung von Zahlen in anderen Folgen aufgerufen wurden.

Die Initialisierungsfunktion `srand48()` setzt die höherwertigen 32 Bit von  $X_i$  auf den Wert der `{LONG_BIT}` Bits ihres Arguments. Die niedrigewertigen 16 Bit von  $X_i$  werden mit dem willkürlichen Wert  $330E_{16}$  belegt.

Die Initialisierungsfunktion `seed48()` setzt den Wert von  $X_i$  auf den 48-Bit Wert, der im übergebenen Vektor angegeben wird. Zusätzlich wird der frühere Wert von  $X_i$  in einem internen 48-Bit Puffer abgespeichert, der nur von `seed48()` verwendet und dessen Adresse von `seed48()` zurückgegeben wird. Dieser zurückgegebene Zeiger kann ignoriert werden, wenn er nicht benötigt wird. Er ist jedoch nützlich, falls ein Programm zu irgendeinem späteren Zeitpunkt von einer gegebenen Stelle neu gestartet werden soll. Es kann den Zeiger dazu benutzen, den letzten Wert von  $X_i$  zu ermitteln und abzuspeichern, um dann durch `seed48()` diesen Wert für eine Reinitialisierung beim Neustart zu verwenden.

Die Initialisierungsfunktion `lcong48()` erlaubt dem Benutzer, die Voreinstellungswerte von  $X_i$ , des Faktors  $a$  und der additiven Konstanten  $c$  festzulegen. Die Vektorelemente `param[0]` bis `param[2]` legen  $X_i$  fest, `param[3]` bis `param[5]` legen den Faktor  $a$  und `param[6]` legt die 16-Bit Additionskonstante  $c$  fest. Nach dem Aufruf von `lcong48()` wird ein nachfolgender Aufruf von entweder `srand48()` oder `seed48()` diesen "Standard"-Faktor  $a$  und die additive Komponente  $c$  wiederherstellen, wie oben angegeben.

Returnwert Siehe oben im Abschnitt „Beschreibung“.

Siehe auch `rand()`, `stdlib.h`.

## dup, dup2 - Dateideskriptor duplizieren

Definition #include <unistd.h>

```
int dup(int fildes);
int dup2(int fildes, int fildes2);
```

Beschreibung

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der von einem Systemaufruf `creat()`, `open()`, `dup()`, `fcntl()` oder `pipe()` geliefert wurde. `dup()` gibt einen neuen Dateideskriptor zurück, der mit dem Original-Dateideskriptor Folgendes gemeinsam hat:

- dieselbe offene Datei oder Pipe
- denselben Lese-/Schreibzeiger
- denselben Zugriffsmodus (Lesen, Schreiben oder Schreiben/Lesen)

*fildes2* ist eine nichtnegative ganze Zahl, die kleiner als `{OPEN-MAX}` ist. `dup2()` veranlasst *fildes2*, auf dieselbe Datei wie *fildes* zu verweisen. Wenn *fildes2* bereits auf eine offene Datei verweist, außer auf *fildes*, wird die offene Datei erst geschlossen. Wenn *fildes2* auf *fildes* verweist oder wenn *fildes* kein gültiger Dateideskriptor ist, wird *fildes* nicht zuerst geschlossen.

Die Funktionen `dup()` und `dup2()` bieten eine alternative Schnittstelle der Funktion `fcntl()` zu dem Kommando `F_DUPFD`. Der Aufruf

```
fid = dup (fildes);
```

ist äquivalent zu:

```
fid = fcntl (fildes, F_DUPFD, 0);
```

Der Aufruf

```
fid = dup2 (fildes, fildes2);
```

ist äquivalent zu:

```
close (fildes2);
```

```
fid = fcntl (fildes, F_DUPFD, fildes2);
```

mit folgender Ausnahme:

Ist *fildes* ein gültiger Dateideskriptor und gleich *fildes2*, dann liefert `dup2()` *fildes2* ohne *fildes2* zu schließen.

Returnwert nichtnegative Zahl (Dateideskriptor)  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `dup()` und `dup2()` schlagen fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor, oder *fildes2* ist negativ oder größer oder gleich `{OPEN_MAX}`.

EINTR `dup2()` wurde durch ein Signal unterbrochen.

*Erweiterung*

EINVAL *fildes* und *fildes2* bezeichnen BS2000-Dateien. □

EMFILE Die Anzahl der durch den Prozess verwendeten Dateideskriptoren überschreitet `{OPEN_MAX}`, oder es sind keine Dateideskriptoren *fildes2* verfügbar.

Hinweis `dup()` und `dup2()` werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `close()`, `fcntl()`, `open()`, `unistd.h`.

## **ebcdic\_to\_ascii - EBCDIC- zu ASCII-Zeichenketten konvertieren**

(Erweiterung)

Definition int ebcdic\_to\_ascii(char \*in, char \*out);

### Beschreibung

ebcdic\_to\_ascii konvertiert EBCDIC- zu ASCII-Zeichenketten. Dabei ist *in* die Eingabezeichenkette im EBCDIC-Code und *out* die Ausgabezeichenkette im ASCII-Code. Der Puffer muss vom Aufrufer zur Verfügung gestellt werden.

Die Zeichen der Eingabezeichenkette werden als EBCDIC-Zeichen interpretiert und in die entsprechenden Zeichen des ASCII-Code umgesetzt.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
1 bei Fehler.

Siehe auch ascii\_to\_ebcdic.

## ecvt, fcvt, gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln

Definition #include <stdlib.h>

```
char *ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);
char *fcvt (double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);
char *gcvt (double value, int ndigit, char *buf);
```

Beschreibung

ecvt() wandelt einen Gleitpunktwert *value* in eine Zeichenkette aus *ndigit* EBCDIC-Ziffern um und liefert als Ergebnis einen Zeiger auf diese Zeichenkette. Das Ausgabeformat entspricht dem %f-Format von printf().

Die Zeichenkette beginnt mit der ersten Ziffer ungleich 0 aus dem umzuwandelnden Gleitpunktwert, d.h. führende Nullen werden nicht übernommen.

Dezimalzeichen und ein ggf. negatives Vorzeichen sind nicht Bestandteil der Zeichenkette. ecvt() liefert jedoch die Position des Dezimalzeichens und das Vorzeichen in Ergebnisparametern zurück.

*value* ist ein Gleitpunktwert, der für die Ausgabe aufbereitet werden soll.

*ndigit* ist die Anzahl der Ziffern in der Ergebniszeichenkette (gerechnet ab der ersten Ziffer ungleich 0 aus dem umzuwandelnden Gleitpunktwert). Ist *ndigit* kleiner als die Ziffernzahl von *value*, wird die niedrigste Stelle gerundet. Ist *ndigit* größer, wird rechtsbündig mit Nullen aufgefüllt. Die Genauigkeit der umgewandelten Zahl wird begrenzt durch die maximale Anzahl signifikanter Ziffern, die im Typ double darstellbar sind.

*decpt* ist der Zeiger auf eine ganze Zahl, die die Position des Dezimalzeichens in der Ergebniszeichenkette angibt. Wenn *\*decpt* eine positive Zahl ist, wird die Position des Dezimalzeichens relativ zum Beginn der Ergebniszeichenkette angegeben. Wenn *\*decpt* eine negative Zahl bzw. 0 ist, steht das Dezimalzeichen links vor der ersten Ziffer. Kann der ganzzahlige Anteil von *value* nicht vollständig mit *ndigit* Ziffern dargestellt werden, ist *\*decpt* größer als *ndigit*.

*sign* ist der Zeiger auf eine ganze Zahl, die das Vorzeichen der Ergebniszeichenkette angibt. Wenn *\*sign* gleich 0 ist, ist das Vorzeichen positiv. Wenn *\*sign* ungleich 0 ist, ist das Vorzeichen negativ.

fcvt() ist identisch zu ecvt(), außer dass mit *ndigit* die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalzeichen angegeben wird.

Ist *ndigit* kleiner als die Ziffernzahl von *value* nach dem Dezimalzeichen, wird die niedrigste Stelle gerundet. Ist *ndigit* größer, wird rechtsbündig mit Nullen aufgefüllt.

`gcvt()` wandelt einen Gleitpunktwert *value* in eine Zeichenkette aus EBCDIC-Ziffern entsprechend dem `%g`-Format von `printf()` um und schreibt die aufbereitete Zeichenkette in einen Vektor, auf den *buf* zeigt. Als Ergebnis wird ein Zeiger auf diesen Bereich geliefert. Es werden *ndigit* signifikante Ziffern erzeugt (obere Grenze für *ndigit* ist die Anzahl signifikanter Stellen, die der Genauigkeit des Typs `double` entspricht). Ist *ndigit* kleiner als die Ziffernzahl von *value*, wird die niedrigste Stelle gerundet. Ist *ndigit* größer, endet die Zeichenkette mit der letzten Ziffer ungleich 0. Falls *value* eine ganze Zahl darstellt, wird *buf* rechtsbündig mit Nullen aufgefüllt.

Außerdem enthält die Zeichenkette das Minuszeichen, falls der Wert < 0 ist, und das Dezimalzeichen, falls *value* keine ganze Zahl ist. Das verwendete Dezimalzeichen ergibt sich aus der aktuellen Lokalität und wird dort durch die Kategorie `LC_NUMERIC` bestimmt. Wenn durch `setlocale()` nicht explizit die Lokalität geändert wurde, gilt der Standardwert „POSIX“. In der POSIX-Lokalität ist das Dezimalzeichen ein Punkt (.).

Je nach Aufbau des umzuandelnden Gleitpunktwertes entspricht das Ausgabeformat

- dem `%f`-Format von `printf()`.
- oder dem `%e`-Format von `printf()` (Exponential-Schreibweise / wissenschaftliche Notation).

*ndigit* ist die Anzahl der Ziffern in der Ergebniszichenkette (gerechnet ab der ersten Ziffer ungleich 0 aus dem umzuandelnden Gleitpunktwert).

\**buf* ist der Zeiger auf die umgewandelte Zeichenkette.

Der Speicherbereich, auf den *buf* zeigt, sollte mindestens (*ndigit* + 4) Bytes groß sein!

`ecvt()`, `fcvt()` und `gcvt()` sind nicht threadsicher.

**Returnwert** `ecvt()`, `fcvt()`:

Zeiger auf die umgewandelte EBCDIC-Zeichenkette

bei Erfolg. Die Zeichenkette wird mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen.

`gcvt()`:

\**buf* bei Erfolg. Die Zeichenkette wird mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen.

**Hinweis**

Falsche Parameter, etwa ein `integer`- statt `double`-Wert, führen zum Programmabbruch.

Portable Anwendungen sollten statt `ecvt()`, `fcvt()` und `gcvt()` die Funktion `sprintf()` verwenden.

`ecvt()` und `fcvt()`: Das Ergebnis wird in einem C-internen Datenbereich abgelegt, der bei jedem nachfolgenden Aufruf einer dieser Funktionen überschrieben wird.

Siehe auch `printf()`, `setlocale()`, `sprintf()`, `stdlib.h`.

### **\_edt - EDT aufrufen (BS2000)**

Definition    

```
#include <stdlib.h>
void _edt(void);
```

Beschreibung

`_edt` ruft den BS2000-Dateibearbeiter EDT auf. Nach ordnungsgemäßer Beendigung des Dateibearbeiters fährt das Programm mit der nächsten C-Anweisung nach dem `_edt`-Aufruf fort.

Hinweis    Programme, die `_edt` aufrufen, benötigen beim Ablauf Module aus der Modulbibliothek `EDTLIB` (standardmäßig auf der \$TSOS-Kennung). Beim Binden ist eine `RESOLVE`-Anweisung auf diese Bibliothek abzusetzen.

### **encrypt - Zeichenkette blockweise verschlüsseln**

Definition    

```
#include <unistd.h>
void encrypt(char block[64], int edflag);
```

Beschreibung

`encrypt()` ermöglicht den Zugriff auf einen Verschlüsselungsalgorithmus. Der Schlüssel `key`, der von `setkey()` erzeugt worden ist, wird verwendet, um die Zeichenkette `block` mittels `encrypt()` zu verschlüsseln.

`block` ist ein Zeichenfeld der Länge 64, das nur Zeichen mit den Werten 0 und 1 enthält. Das Argumentfeld wird in ein ähnliches Feld geändert, das die Bits des Arguments enthält, nachdem die unter Verwendung des von `setkey()` gesetzten Schlüssels durch den Verschlüsselungsalgorithmus verändert wurden.

Wenn `edflag` null ist, wird das Argument verschlüsselt. Das Argument kann nicht entschlüsselt werden, falls dies versucht wird (`edflag = 1`), wird `errno` auf `ENOSYS` gesetzt.

Fehler    `encrypt()` schlägt fehl, wenn gilt:

ENOSYS        Das System unterstützt die Funktionalität nicht.

Hinweis    Da `encrypt()` keinen Returnwert zurückgibt, können Fehler nur wie folgt festgestellt werden: `errno` wird auf 0 gesetzt; anschließend wird die Funktion aufgerufen und `errno` geprüft. Wenn `errno` ungleich 0 ist, muss ein Fehler aufgetreten sein.

Siehe auch `crypt()`, `setkey()`, `unistd.h`.

## **endrent, getrent, setrent - Gruppenverwaltung**

**Definition**

```
#include <grp.h>
void endrent (void);
void setrent (void);
struct group *getrent (void);
```

### Beschreibung

`getrent()` gibt einen Zeiger auf ein Objekt mit nachstehender Struktur zurück, die die einzelnen Felder einer Zeile der Datei `/etc/group` enthält. Jede Zeile enthält ein Objekt der Struktur `group` (Gruppen-Struktur), die in der Include-Datei `grp.h` deklariert ist, mit folgenden Elementen:

```
struct      group {
    char     *gr_name;          /* Name der Gruppe */
    char     *gr_passwd;        /* verschlüsseltes Gruppenpasswort */
    gid_t    gr_gid;           /* numerische Gruppennummer */
    char    **gr_mem;          /* Zeiger auf Namen der Gruppenmitglieder */
};
```

`getrent()` gibt beim ersten Aufruf einen Zeiger auf die erste Gruppen-Struktur in der Datei zurück; danach gibt es einen Zeiger auf die nächste Gruppen-Struktur in der Datei zurück. Auf diese Weise können aufeinander folgende Aufrufe zum Absuchen der gesamten Datei verwendet werden.

`setrent()` bewirkt das Zurücksetzen des Schreib-/Lesezeigers auf den Anfang der Gruppendatei und ermöglicht damit ein wiederholtes Suchen.

`endrent()` kann am Ende der Verarbeitung aufgerufen werden, um die Gruppendatei zu schließen.

`endrent()`, `getrent()` und `setrent()` sind nicht threadsicher.

**Returnwert** `getrent():`

Zeiger auf die erste Gruppen-Struktur der Gruppendatei  
beim ersten Aufruf

Zeiger auf die nächste Gruppen-Struktur der Gruppendatei  
bei nachfolgenden Aufrufen

Nullzeiger bei EOF oder Fehler. `errno` wird gesetzt um den Fehler anzuzeigen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | getgrent() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EINTR              | getgrent() wurde durch ein Signal unterbrochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EIO                | Während des Lesens oder Schreibens ist ein Ein-/Ausgabefehler aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EMFILE             | Im aufrufenden Prozess sind <code>{OPEN_MAX}</code> Dateideskriptoren geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENFILE             | Im System ist die maximal zulässige Anzahl von Dateien geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENOMEM             | Der Speicherplatz reicht nicht aus, um die globalen Daten von getgrent() anzulegen. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hinweis            | <p>Der Returnwert von getgrent() kann in einen Bereich zeigen, der von einem nachfolgenden Aufruf von <code>getgrgid()</code>, <code>getgrnam()</code> oder <code>getgrent()</code> überschrieben wird.</p> <p>Diese Funktionen werden weiterhin angeboten, weil sie in der Vergangenheit gebräuchlich waren. Jedoch ist der Aufbau der Struktur <code>group</code> implementierungsabhängig, weswegen Anwendungen, die diese Funktionen einsetzen, nicht portabel sind. Portable Anwendungen sollten daher <code>getgrnam()</code> und <code>getgrgid()</code> verwenden.</p> |
| Siehe auch         | <code>getgrgid()</code> , <code>getgrnam()</code> , <code>getlogin()</code> , <code>getpwent()</code> , <code>grp.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **endpwent, getpwent, setpwent - Benutzerkatalog verwalten**

**Definition**

```
#include <pwd.h>
void endpwent (void);
struct passwd *getpwent (void);
void setpwent (void);
```

**Beschreibung**

getpwent() gibt einen Zeiger auf ein Objekt mit nachstehender Struktur zurück, die die einzelnen Felder einer Zeile der Datei /etc/passwd enthält. Jede Zeile enthält ein Objekt der Struktur passwd (Kennwort-Struktur), die in der Include-Datei pwd.h deklariert ist, mit folgenden Elementen:

```
struct passwd {
    char    *pw_name;
    char    *pw_passwd;
    uid_t    pw_uid;
    gid_t    pw_gid;
    char    *pw_age;
    char    *pw_comment;
    char    *pw_gecos;
    char    *pw_dir;
    char    *pw_shell;
};
```

Die Komponenten dieser Struktur werden aus dem Benutzerkatalog seriell gelesen. getpwent() gibt beim ersten Aufruf einen Zeiger auf die erste Kennwort-Struktur im Benutzerkatalog zurück; danach gibt es einen Zeiger auf die nächste Kennwort-Struktur in der Datei zurück. Auf diese Weise können aufeinander folgende Aufrufe zum Absuchen des gesamten Benutzerkatalogs verwendet werden.

setpwent() löscht den Zeiger, mit dem der Benutzerkatalog durch getpwent() seriell durchsucht werden soll. Ein Darauf folgender getpwent-Aufruf gibt einen Zeiger auf die erste Kennwort-Struktur zurück.

endpwent() kann am Ende der Verarbeitung aufgerufen werden, um den Benutzerkatalog zu schließen.

endpwent(), getpwent() und setpwent() sind nicht threadsicher.

**Returnwert** getpwent():

Zeiger auf eine Struktur vom Typ passwd  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei EOF und bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | endpwent() schlägt fehl, wenn gilt:<br><br>EACCES Die Benutzernummer (uid) des Aufrufers ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | getpwent(), setpwent() und endpwent() schlagen fehl, wenn gilt:<br><br>EFAULT Fehler beim Anlegen der passwd-Struktur.<br>ENOENT Benutzer existiert nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweis    | Der Returnwert von getpwent() kann in einen Bereich zeigen, der von einem nachfolgenden Aufruf von getpwuid(), getpwnam() oder getpwent() überschrieben wird.<br><br>Eine Kennwortdatei /etc/passwd gibt es im POSIX-Subsystem nicht. Die Benutzerdaten werden intern im Benutzerkatalog hinterlegt (siehe Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).<br><br>Diese Funktionen werden nur noch aus Kompatibilitätsgründen unterstützt.<br><br>Die Merkmale eines aktuellen Prozesses können wie folgt festgestellt werden: <ul style="list-style-type: none"><li>– getpwuid(geteuid()) gibt den Namen der effektiven Benutzernummer des Prozesses zurück.</li><li>– getlogin() gibt die Benutzerkennung des Prozesses zurück.</li><li>– getpwuid(getuid()) gibt den Namen der realen Benutzernummer des Prozesses zurück.</li></ul><br>Wenn Fehlersituationen untersucht werden sollen, muss errno vor dem Aufruf von getpwent() auf 0 gesetzt werden. |
| Siehe auch | endrent(), getlogin(), getpwnam(), getpwuid(), putpwent(), pwd.h, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **endutxent, getutxent, getutxid, getutxline, pututxline, setutxent - utmpx-Einträge verwalten**

Definition

```
#include <utmpx.h>

void endutxent (void);
struct utmpx *getutxent (void);
struct utmpx *getutxid (const struct utmpx *id);
struct utmpx *getutxline (const struct utmpx *line);
struct utmpx *pututxline (const struct utmpx *utmpx);
void setutxent (void);
```

### Beschreibung

Diese Funktionen ermöglichen den Zugriff auf die Benutzer-Abrechnungsdatei (user accounting database) /var/adm/utmpx.

getutxent(), getutxid() und getutxline() liefern einen Zeiger auf eine Struktur des folgenden Typs:

```
struct utmpx {
    char    ut_user[32]; /* Anmeldenamen des Benutzers */
    char    ut_id[4];    /* /sbin/inittab id (normalerweise Zeilennr) */
    char    ut_line[32]; /* Gerätename (Konsole, lnx*) */
    pid_t   ut_pid;     /* Prozessnummer */
    short   ut_type;    /* Art des Eintrags */
    struct  exit_status {
        short   e_termination; /* Ende-Status */
        short   e_exit;        /* Exit-Status */
    } ut_exit; /* Exit-Status eines Prozesses markiert als DEAD_PROCESS */
    struct timeval ut_tv; /* Zeiteintrag gemacht */
    short ut_syslen; /* signifikante Länge von ut_host */
                      /* einschließlich abschließender Null */
    char    ut_host[257]; /* Host-Name, falls gegeben */
};
```

getutxent() liest den nächsten Eintrag aus einer utmpx-ähnlichen Datei. Wenn die Datei noch nicht geöffnet ist, wird sie geöffnet. Wird das Dateiende erreicht, scheitert die Operation.

getutxid() sucht von der aktuellen Position in der Datei utmpx vorwärts, bis ein Eintrag gefunden wird, dessen *ut\_type* dem *id->ut\_type* entspricht, wenn der angegebene Typ RUN\_LVL, BOOT\_TIME, OLD\_TIME oder NEW\_TIME ist. Ist der in *id* angegebene Typ INIT\_PROCESS, LOGIN\_PROCESS, USER\_PROCESS oder DEAD\_PROCESS, dann liefert getutxid() einen Zeiger auf den ersten Eintrag, dessen Typ einem dieser vier Typen ent-

spricht und dessen Komponente *ut\_id* dem Wert des übergebenen *id->ut\_id* entspricht. Wird das Dateiende erreicht, ohne dass ein entsprechender Eintrag gefunden wurde, scheitert die Operation.

Bei allen Einträgen, die mit `getutxid()` gefunden werden, bezeichnet die Komponente *ut\_type* den Typ des Eintrags. Jeder Eintrag enthält, abhängig vom Wert von *ut\_type*, weitere Daten, die für die Verarbeitung von Bedeutung sind:

| Wert von <i>ut_type</i> | weitere Komponenten                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPTY                   | keine weiteren Daten                                                                                                |
| BOOT_TIME               | <i>ut_tv</i>                                                                                                        |
| OLD_TIME                | <i>ut_tv</i>                                                                                                        |
| NEW_TIME                | <i>ut_tv</i>                                                                                                        |
| USER_PROCESS            | <i>ut_id</i> , <i>ut_user</i> (Benutzerkennung), <i>ut_line</i> , <i>ut_pid</i> , <i>ut_tv</i>                      |
| INIT_PROCESS            | <i>ut_id</i> , <i>ut_pid</i> , <i>ut_tv</i>                                                                         |
| LOGIN_PROCESS           | <i>ut_id</i> , <i>ut_user</i> (implementierungsspezifischer Name des login-Prozesses), <i>ut_pid</i> , <i>ut_tv</i> |
| DEAD_PROCESS            | <i>ut_id</i> , <i>ut_pid</i> , <i>ut_tv</i>                                                                         |

`getutxline()` sucht vorwärts von der aktuellen Position in der Datei *utmpx*, bis ein Eintrag mit dem Typ `LOGIN_PROCESS` oder `USER_PROCESS` gefunden wird, dessen *ut\_line* Zeichenkette *line->ut\_line* entspricht. Wenn das Dateiende erreicht wird, ohne dass ein entsprechender Eintrag gefunden wird, scheitert die Operation.

`pututxline()` schreibt die angegebene *utmpx*-Struktur in die Datei *utmpx*. `getutxid()` wird verwendet, um nach der korrekten Position in der Datei zu suchen, falls diese noch nicht gegeben ist. Es wird erwartet, dass der Anwender von `pututxline()` den entsprechenden Eintrag mit einer der `getutx()`-Funktionen gesucht hat. Ist dies der Fall, führt `pututxline()` keine Suche durch. Wenn `pututxline()` keine entsprechende Stelle für den neuen Eintrag findet, wird der Eintrag am Dateiende angehängt. Ein Zeiger auf die Struktur *utmpx* wird zurückgegeben.

Um `pututxline()` anwenden zu können, muss der Prozess über die geeignete Privilegierung verfügen.

`setutxent()` setzt die Position des Eingabe-Streams auf den Dateianfang. Dies sollte gemacht werden, bevor in der gesamten Datei nach einem neuen Eintrag gesucht wird.

`endutxent()` schließt die geöffnete Datei.

`endutxent()`, `getutxent()`, `getutxid()`, `getutxline()`, `pututxline()` und `setutxent()` sind nicht threadsicher.

Returnwert `getutxent()`, `getutxid()` und `getutxline()`:

Zeiger auf eine `utmpx`-Struktur

bei Erfolg. Die zurückgelieferte Struktur enthält eine Kopie des gewünschten Eintrags in der Benutzer-Abrechnungsdatei.

Nullzeiger bei Dateiende oder Fehler.

`pututxline()`:

Zeiger auf eine `utmpx`-Struktur

bei Erfolg. Die zurückgelieferte Struktur enthält eine Kopie des Eintrags, der in die Benutzer-Abrechnungsdatei geschrieben wurde.

Fehler `pututxline()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EPERM` Der Prozess verfügt nicht über eine ausreichend hohe Privilegierung.

Hinweis Der Returnwert zeigt in einen statischen Bereich, der von einem nachfolgenden Aufruf von `getutxid()` oder `getutxline()` überschrieben wird.

Der aktuellste Eintrag wird in einer statischen Struktur abgelegt. Bevor erneut auf die Datei zugegriffen wird, muss dieser Eintrag kopiert werden. Bei jedem Aufruf von `getutxid()` oder `getutxline()` überprüfen die Routinen die statische Struktur, bevor weitere E/A-Operationen ausgeführt werden. Wenn der Inhalt der statischen Struktur dem gesuchten Muster entspricht, wird nicht weitergesucht. Sollen mit `getutxline()` mehrere identische Einträge gesucht werden, so muss nach jeder erfolgreichen Suchoperation die statische Struktur gelöscht werden; andernfalls gibt `getutxline()` immer wieder dieselbe Struktur zurück.

Das implizite Lesen durch `pututxline()` (wenn die korrekte Position in der Datei noch nicht erreicht wurde) verändert nicht den Inhalt der statischen Struktur, die von `getutxent()`, `getutxid()` oder `getutxline()` zurückgeliefert wird, da `pututxline()` vor dem Lesen den Inhalt der Struktur sichert.

Die Größe der Vektoren in der Struktur kann mit dem Operator `sizeof` bestimmt werden.

Siehe auch `utmpx.h`.

## environ - externe Variable für die Umgebung

Definition `extern char **environ;`

### Beschreibung

environ ist eine externe Variable, die auf einen Zeichenkettenvektor mit Umgebungsvariablen zeigt. Dieser wird auch kurz Umgebung genannt. Eine Zeichenkette dieses Vektors hat die Form "*name*=*value*", wobei *name* die Umgebungsvariable und *value* deren aktuellen Wert bezeichnet. Durch Umgebungsvariablen können einer Anwendung Informationen über die Programmumgebung zur Verfügung gestellt werden (siehe [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)).

Hinweis Auf den environ-Vektor sollte nicht direkt von der Anwendung zugegriffen werden.

Siehe auch `exec`, `getenv()`, `putenv()`, `setenv()`, `unsetenv()`, [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## **epoll\_create - epoll-Objekt generieren**

Definition `#include <sys/epoll.h>`  
`int epoll_create (int size)`

### Beschreibung

Die Funktionen der epoll-Gruppe stellen einen skalierbaren Mechanismus zur Benachrichtigung über I/O-Ereignisse und damit eine Alternative zu den bisherigen POSIX-Funktionen `select()` und `poll()` dar.

Die Funktion `epoll_create` generiert ein epoll-Objekt und gibt seinen Dateideskriptor zurück. Dieser Dateideskriptor wird für alle nachfolgenden Aufrufe von epoll-Funktionen verwendet. Der Dateideskriptor kann mit `close()` geschlossen werden, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Der Wert des Parameters `size` muss positiv sein, wird aber ansonsten ignoriert.

Returnwert Dateideskriptor  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `epoll_create()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | <code>size</code> ist nicht positiv.                                |
| ENFILE | Das Limit für die maximale Anzahl von offenen Dateien ist erreicht. |
| ENOMEM | Der Kernel-Speicher reicht nicht aus.                               |

Siehe auch `epoll_ctl()`, `epoll_wait()`

## epoll\_ctl - epoll-Objekt verwalten

Definition #include <sys/epoll.h>

```
int epoll_ctl (int epfd, int op, int fd, struct epoll_event *event)
```

Beschreibung

Mit dieser Funktion wird das epoll-Objekt *epfd* verwaltet. Für die mit dem Dateideskriptor *fd* verbundene Datei wird die Operation *op* durchgeführt.

Parameter int *op*

Gültige Werte für *op* sind:

EPOLL\_CTL\_ADD

Die Datei *fd* wird bei dem epoll-Objekt *epfd* mit den Ereignissen *event* registriert.

EPOLL\_CTL\_MOD

Ändert die Ereignisse *event* für die registrierte Datei *fd*.

EPOLL\_CTL\_DEL

Die Datei *fd* wird vom epoll-Objekt *epfd* entfernt. Der Parameter *event* wird ignoriert und kann den Wert NULL haben.

struct epoll\_event \**event*

Der Parameter *event* beschreibt die für den Dateideskriptor *fd* zu überwachenden Ereignisse sowie anwendungsspezifische Daten, die bei Auftreten eines der Ereignisse zurück zu liefern sind.

Die Struktur *struct epoll\_event* ist wie folgt definiert:

```
typedef union epoll_data {
    void *ptr;
    int fd;
    uint32_t u32;
    uint64_t u64;
} epoll_data_t;

struct epoll_event {
    uint32_t events; /* Epoll events */
    epoll_data_t data; /* User data variable */
};
```

Das Strukturelement *data* kann mit anwendungsspezifischen Daten versorgt werden, die zusätzliche Informationen, z.B. über den Dateideskriptor, enthalten.

Das Strukturelement `events` ist eine Bit-Maske, die aus folgenden Ereignistypen zusammen gestellt ist:

EPOLLIN

Daten, die nicht die höchste Priorität haben, können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in `events` auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

EPOLLPRI

Daten mit höchster Priorität können nichtblockierend empfangen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in `events` auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

EPOLLOUT

Normale Daten (Priorität = 0) können nichtblockierend geschrieben werden.

EPOLLERR

Es ist ein Fehler aufgetreten für den STREAM oder die Gerätedatei. Die Funktion `epoll_wait()` wartet immer auf dieses Ereignis. Es ist nicht notwendig, es bei der Funktion `epoll_ctl()` in `events` anzugeben.

EPOLLHUP

Im STREAM ist ein Hangup aufgetreten (die Verbindung zum Gerät ist unterbrochen).

EPOLLHUP und EPOLLOUT schließen sich gegenseitig aus; auf einen Stream kann niemals geschrieben werden, wenn ein Hangup aufgetreten ist. Jedoch schließen sich dieses Ereignis und EPOLLIN bzw. EPOLLRDNORM, EPOLLRDBAND und EPOLLPRI nicht gegenseitig aus. Die Funktion `epoll_wait()` wartet immer auf dieses Ereignis. Es ist nicht notwendig EPOLLHUP bei der Funktion `epoll_ctl()` in `events` anzugeben.

EPOLLRDNORM

Normale Daten (Priorität = 0) können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in `events` auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

EPOLLWRNORM

wie EPOLLOUT.

EPOLLRDBAND

Daten mit Priorität ungleich 0 können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in `events` auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

EPOLLWRBAND

Daten mit Priorität ungleich 0 können geschrieben werden.

EPOLLRDHUP

wie EPOLLHUP.

## EPOLLET

Diese Funktionalität wird in POSIX nicht unterstützt. Daher wird hier nicht näher darauf eingegangen.

|            |                          |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Null                     | bei Erfolg                                                                                                                                                                                            |
|            | -1                       | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                 |
| Fehler     | <code>epoll_ctl()</code> | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                              |
|            | EBADF                    | <code>epfd</code> oder <code>fd</code> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                             |
|            | ENOENT                   | Der Parameter <code>op</code> hat den Wert <code>EPOLL_CTL_MOD</code> oder <code>EPOLL_CTL_DEL</code> und <code>fd</code> ist nicht bei dem <code>epoll</code> -Objekt <code>epfd</code> registriert. |
|            | EEXIST                   | <code>op</code> hat den Wert <code>EPOLL_CTL_ADD</code> , und der Dateideskriptor <code>fd</code> ist bereits bei dem <code>epoll</code> -Objekt <code>epfd</code> registriert.                       |
|            | EINVAL                   | <code>epfd</code> ist nicht der Dateideskriptor eines <code>epoll</code> -Objekts oder <code>fd</code> ist gleich <code>epfd</code> oder <code>op</code> hat keinen gültigen Wert.                    |

Siehe auch `epoll_create()`, `epoll_wait()`

## **epoll\_wait - Warten auf Ereignisse (epoll-Objekt)**

**Definition** #include <sys/epoll.h>

```
int epoll_wait (int epfd, struct epoll_event *events, int maxevents, int timeout)
```

**Beschreibung**

Die Funktion wartet auf Ereignisse, die bei dem epoll-Objekt epfd registriert sind. Der Speicher, auf den events zeigt, ist der Ausgabebereich. Er muss ein Array von Strukturen struct epoll\_event sein, und die Anzahl der Array-Elemente muss in maxevents angegeben sein. Der Parameter maxevents muss größer als Null sein. Die Funktion epoll\_wait() versorgt zu jedem Dateideskriptor, für den ein Ereignis eingetreten ist, eine Struktur in dem Array. Die Funktion kann Ereignisse für bis zu maxevents Dateideskriptoren liefern.

Der Aufruf wird blockiert, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- ein Dateideskriptor liefert ein Ereignis
- der Aufruf wird durch ein Signal unterbrochen oder
- die durch timeout angegebene Zeit ist abgelaufen.

Der Parameter timeout gibt die maximale Wartezeit in Millisekunden an. Hat timeout den Wert -1, wartet epoll\_wait() auf unbestimmte Zeit. Wird Null angegeben, kehrt epoll\_wait() sofort zurück, auch wenn keine Ereignisse eingetreten sind.

In den Strukturelementen data des Ausgabebereiches werden die Werte geliefert, die bei der Registrierung der Dateideskriptoren mit der Funktion epoll\_ctl() angegeben worden waren, während die Strukturelemente events Bit-Felder der eingetretenen Ereignisse enthalten.

**Returnwert** Anzahl der Dateideskriptoren, für die ein Ereignis eingetreten ist  
bei Erfolg.

Null               wenn bis zum Ablauf von timeout keine Ereignisse aufgetreten sind.

-1               bei Fehler. errno wird gesetzt um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** epoll\_wait() schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF              epfd ist kein gültiger Dateideskriptor.

EINVAL             epfd ist kein Dateideskriptor eines epoll-Objekts oder maxevents ist kleiner oder gleich 0.

EFAULT             Auf den Speicher, auf den events zeigt, kann nicht schreibend zugegriffen werden.

EINTR              Der Aufruf wurde von einem Signal unterbrochen, bevor ein Ereignis eingetreten oder timeout abgelaufen ist.

Siehe auch [epoll\\_create\(\)](#), [epoll\\_ctl\(\)](#)

**erand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0.0 und 1.0 mit Startwert generieren**

Definition #include <stdlib.h>

```
double erand48 (unsigned short int xsubi[3]);
```

Beschreibung

Siehe drand48().

## erf, erfc - Fehlerfunktion und komplementäre Fehlerfunktion anwenden

Definition `#include <math.h>`

```
double erf(double x);  
double erfc(double x);
```

Beschreibung

`erf()` berechnet für die Gleitpunktzahl  $x$  die Fehlerfunktion, die wie folgt definiert ist:

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

`erfc()` berechnet für die Gleitpunktzahl  $x$  die komplementäre Fehlerfunktion:

$1.0 - \text{erf}(x)$ .

Returnwert Wert der Fehlerfunktion von  $x$

wenn `erf()` erfolgreich beendet wurde.

Wert der komplementären Fehlerfunktion von  $x$

wenn `erfc()` erfolgreich beendet wurde.

Hinweis `erfc()` wird zur Verfügung gestellt, da die Berechnung der Fehlerfunktion mit `erf()` bei großen Werten  $x$  zu Ungenauigkeiten führt.

Siehe auch `math.h`.

## **errno - Variable für Fehlernummer**

Definition `#include <errno.h>`

### Beschreibung

`errno` wird von vielen Funktionen verwendet, um Fehlernummern zurückzugeben. Programme erhalten die Deklaration von `errno` durch das Inkludieren von `errno.h`. `errno` wird gleich einer Fehlernummer vom Typ `int` gesetzt (siehe `errno.h` und [Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf Seite 165](#)).

Beim Programmstart hat `errno` den Wert 0, aber keine der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen setzt `errno` gleich 0, um einen Fehler anzuzeigen. Der Wert von `errno` ist erst nach einem Funktionsaufruf definiert (siehe für jede Funktion den Abschnitt „Fehler“). Durch einen weiteren Funktionsaufruf wird der `errno`-Wert geändert.

Ein Programm, das `errno` zur Fehlerabfrage benutzt, sollte `errno` daher vor dem Funktionsaufruf auf 0 setzen und `errno` vor einem neuen Funktionsaufruf abfragen.

Hinweis `errno` sollte nicht im Quellcode deklariert werden. Bestehende Quellen müssen jedoch nicht geändert werden.

Eine Abbildung zwischen dem numerischen Wert und dem symbolischen Namen der Fehlernummer wird nicht garantiert. Korrektes Verhalten ist nur bei Verwendung der symbolischen Konstantennamen garantiert. Auch die Abbildung von Fehlersituationen auf `errno`-Werte ist nur für die von X/Open geforderten Fälle garantiert.

Siehe auch `perror()`, `strerror()`, `errno.h`, [Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf Seite 165](#).

## exec: execl, execv, execle, execve, execlp, execvp - Datei ausführen

### Definition

```
#include <unistd.h>
extern char **environ;

int execl (const char *path, const char *arg0, ... , (char *)0 );
int execv (const char *path, char *const argv[ ]);
int execle (const char *path, const char *arg0, ... , (char *)0, char *const envp[ ] );
int execve (const char *path, char *const argv[ ], const char *envp[ ]);
int execlp (const char *file, const char *arg0, ... , (char *)0 );
int execvp (const char *file, char *const argv[ ]);
```

### Beschreibung

Die Funktionen der exec-Familie ersetzen das aktuelle Prozessabbild durch ein neues. Das neue Prozessabbild wird aus einer normalen, ausführbaren Datei *path* oder *file* erzeugt, die neue Prozessabbilddatei genannt wird. Ein erfolgreicher Aufruf von `exec` kehrt nicht zurück, da das aufrufende Prozessabbild durch das neue Prozessabbild überlagert wird.

Wenn durch den Aufruf einer exec-Funktion ein C-Programm ausgeführt wird, wird dieses wie folgt als C-Funktionsaufruf angesprungen:

```
int main (int argc, char *argv[]);
```

Dabei ist *argc* der Argumentenzähler und *argv* ein Vektor von char-Zeigern auf die Argumente selbst. *argc* ist mindestens 1, und das erste Element des Feldes weist auf eine Zeichenkette, die den Namen der ausführbaren Datei enthält.

Zusätzlich wird folgende Variable als Adresse eines Vektors von char-Zeigern auf die Umgebungsvariablen zeigen, initialisiert:

```
extern char **environ;
```

*argv* und *environ* werden durch den Nullzeiger abgeschlossen. Der Nullzeiger, der den Vektor *argv* abschließt, wird in *argc* nicht mitgezählt.

Die Argumente, die von einem Programm bei einer der exec-Funktionen angegeben wurden, werden an das neue Prozessabbild über die entsprechenden Argumente von `main()` übergeben.

*path* zeigt auf einen Pfadnamen, der die neue Prozessabbilddatei angibt.

*file* wird benutzt, um den Pfadnamen für die neue Prozessabbilddatei zu erzeugen. Wenn *file* einen Schrägstrich enthält, wird es als Pfadname der Prozessabbilddatei angesehen. Wenn *file* keinen Schrägstrich enthält, wird das Pfadpräfix für diese Datei dadurch gefunden, dass die Dateiverzeichnisse durchsucht werden, die durch die Umgebungsvariable PATH definiert sind (siehe [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)). Die Umgebung

wird typischerweise von der POSIX-Shell bereitgestellt (siehe auch Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]). Andere X/Open-kompatible Systeme können für diesen Fall andere Vorgaben definieren.

Wenn die Prozessabbilddatei kein gültiges ausführbares Objekt ist, verwenden `execlp()` und `execvp()` den Inhalt dieser Datei als Standardeingabe eines Kommando-Interpreters, analog zu `system()`. In diesem Fall wird der Kommando-Interpreter das neue Prozessabbild.

*arg0, ...* sind Zeiger auf Zeichenketten, die mit dem Nullbyte abgeschlossen sind. Diese Zeichenketten bilden die Argumentliste, die dem neuen Prozessabbild zur Verfügung steht. Die Liste wird durch einen Nullzeiger abgeschlossen. Das Argument *arg0* sollte auf einen Dateinamen zeigen, der dem Prozess zugeordnet ist, der von einer der exec-Funktionen erzeugt wird.

*argv* ist ein Vektor aus Zeigern auf Zeichenketten, die mit einem Nullbyte abgeschlossen sind. Das letzte Element dieses Vektors muss ein Nullzeiger sein. Diese Zeichenketten stellen die Argumentliste für das neue Prozessabbild dar. Der Wert *argv[0]* sollte auf einen Dateinamen zeigen, der mit dem Prozess verbunden ist, der von einer der exec-Funktionen erzeugt wird.

*envp* ist ein Vektor von Zeigern auf Zeichenketten, die mit dem Nullbyte abgeschlossen sind. Diese Zeichenketten bilden die Umgebung für das neue Prozessabbild. Der Vektor *envp* wird durch einen Nullzeiger abgeschlossen.

Bei den Funktionen, die *envp* nicht als Argument übergeben (`exec()`, `execv()`, `execlp()` und `execvp()`), wird die Umgebung für das neue Prozessabbild aus der externen Variablen `environ` des aufrufenden Prozesses gewonnen.

Die Anzahl von Bytes, die für die Argument- und Umgebungsliste des Prozesses zur Verfügung steht, ist `{ARG_MAX}`. Im POSIX-Subsystem schließt die Konstante `{ARG_MAX}` den Platz für abschließende Nullbytes, Zeiger und/oder Füllbytes mit ein. Andere X/Open-kompatible Systeme können hier andere Vereinbarungen treffen.

Dateideskriptoren des aufrufenden Prozessabilds bleiben auch im neuen Prozessabbild offen, außer denen, für die das sbe-Bit `FD_CLOEXEC` gesetzt ist (siehe auch `fcntl()`). Für die Dateien, die offen bleiben, bleiben auch alle Attribute der Dateibeschreibung bestehen, einschließlich der Dateisperren.

Der Zustand von Umwandlungs- und Meldungskatalog-Deskriptoren im neuen Prozessabbild ist undefiniert. Für den neuen Prozess wird folgendes Äquivalent beim Systemstart ausgeführt:

```
setlocale(LC_ALL, "C")
```

Signale, die im aufrufenden Prozessabbild auf die Signalaktion SIG\_DFL gesetzt sind, werden im neuen Prozessabbild auf die voreingestellte Signalaktion gesetzt. Signale, die im aufrufenden Prozessabbild ignoriert werden (SIG\_IGN), werden auch im neuen Prozessabbild ignoriert. Signale, die im aufrufenden Prozessabbild abgefangen werden, werden im neuen Prozessabbild auf die voreingestellte Signalaktion gesetzt (siehe auch `signal.h`).

Nach einem erfolgreichen Aufruf einer `exec`-Funktion sind die vorher mit `atexit()` registrierten Funktionen nicht mehr registriert.

Wenn das s-Bit für den Eigentümer bei der neuen Prozessabbilddatei gesetzt ist (siehe auch `chmod()`), wird die effektive Benutzernummer des neuen Prozessabbilds auf die Benutzernummer des Eigentümers der neuen Prozessabbilddatei gesetzt. Analog dazu wird, wenn das s-Bit für die Gruppe der neuen Prozessabbilddatei gesetzt ist, die effektive Gruppennummer des neuen Prozessabbilds auf die Gruppennummer der neuen Prozessabbilddatei gesetzt. Die reale Benutzer- und Gruppennummer sowie die zusätzlichen Gruppennummern des neuen Prozessabbilds bleiben dieselben wie die des aufrufenden Prozessabbilds. Die effektive Benutzer- und die effektive Gruppennummer des neuen Prozessabbilds werden für eine Verwendung durch `setuid()` als die gesicherte Benutzer- und die gesicherte Gruppennummer gespeichert.

Gemeinsam nutzbare Speicherbereiche, die an das aufrufende Prozessabbild angehängt sind, werden nicht an das neue Prozessabbild angehängt (siehe auch `shmat()`).

Der neue Prozess erhält außerdem folgende Attribute aus dem aufrufenden Prozessabbild:

- Prioritätswert (siehe auch `nice()`)
- semadj-Werte (siehe auch `semop()`)
- Prozessnummer
- Vaterprozessnummer
- Prozessgruppennummer
- Sitzungsnummer
- reale Benutzernummer
- reale Gruppennummer
- zusätzliche Gruppennummern
- Restzeit bis zu einem Alarmuhr-Signal (siehe auch `alarm()`)
- aktuelles Dateiverzeichnis
- Root-Dateiverzeichnis
- Schutzbitmaske (siehe auch `umask()`)
- maximale Dateigröße (siehe auch `ulimit()`)
- Signalmaske (siehe auch `sigprocmask()`)
- wartende Signale (siehe auch `sigpending()`)
- `tms_utime`, `tms_stime`, `tms_cutime` und `tms_cstime` (siehe auch `times()`)

Alle anderen Prozessattribute der XPG4-konformen Bibliotheksfunktionen sind im alten und neuen Prozessabbild identisch.

Bei erfolgreicher Beendigung markieren die exec-Funktionen das Feld `st_atime` der Datei zum Ändern. Wenn eine exec-Funktion fehlschlägt, aber die Prozessabbilddatei gefunden hat, ist nicht festgelegt, ob das Feld `st_atime` zum Ändern markiert ist. Sollte die exec-Funktion erfolgreich sein, nimmt man an, dass die Prozessabbilddatei geöffnet wurde. Das korrespondierende Schließen wird für einen Zeitpunkt nach dem Öffnen angesetzt, aber vor der Beendigung des Prozesses oder der erfolgreichen Beendigung eines nachfolgenden Aufrufs einer der exec-Funktionen.

POSIX-Dateien werden beim Aufruf einer exec-Funktion nur dann geschlossen, wenn das Flag `CLOSE_ON_EXEC` gesetzt ist.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Beim Aufruf einer der `exec()`-Funktionen aus einem Prozess mit mehr als einem Thread werden alle Threads beendet und danach wird das neue ausführbare Programm geladen und ausgeführt. Es werden keine Destruktor-Funktionen aufgerufen.  
*BS2000*
- BS2000-Dateien werden beim Aufruf einer `exec()`-Funktion immer geschlossen. □

**Returnwert** -1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** Die exec-Funktionen schlagen fehl, wenn gilt:

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2BIG  | Die Anzahl der Bytes, die von der neuen Argument- und Umgebungsliste des Prozessabbilds verwendet werden, ist größer als die systemspezifische Grenze von <code>{ARG_MAX}</code> Bytes.                                                                                                                                   |
| EACCES | Das Durchsuchrecht für ein Dateiverzeichnis im Pfad-Präfix der neuen Prozessabbilddatei ist nicht gegeben,<br>oder die neue Prozessabbilddatei verweigert das Ausführrecht,<br>oder die neue Prozessabbilddatei ist keine normale Datei und die Implementierung unterstützt die Ausführung von Dateien dieses Typs nicht. |

#### *Erweiterung*

- |        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFAULT | Programm konnte nicht geladen werden.                                                                           |
| EINTR  | Ein Signal wurde abgefangen.                                                                                    |
| ELoop  | Beim Übersetzen von <code>path</code> oder <code>file</code> wurden zuviele symbolische Verweise angetroffen. □ |

#### ENAMETOOLONG

Die Länge der Argumente `path` oder `file` oder ein Element der Umgebungsvariablen `PATH`, das einer Datei vorangestellt wird, überschreitet `{PATH_MAX}`, oder eine Pfadnamen-Komponente ist länger als `{NAME_MAX}`.

*Erweiterung*

|         |                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOENT  | Eine oder mehrere Komponenten des Pfadnamens der neuen Prozessabbilddatei existieren nicht, oder <i>path</i> oder <i>file</i> zeigen auf eine leere Zeichenkette. |
| ENOMEM  | Ein neues Prozessabbild erfordert mehr Speicherplatz, als von der Hardware oder den systemspezifischen Speicherverwaltungseinschränkungen zugelassen ist.         |
| ENOTDIR | Eine Komponente des Pfad-Präfixes der neuen Prozessabbilddatei ist kein Dateiverzeichnis. □                                                                       |

Die exec-Funktionen - außer `execvp()` und `execv()` - schlagen fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOEXEC | Die neue Prozessabbilddatei besitzt zwar die nötigen Zugriffsrechte, aber nicht das richtige Format. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hinweis

Da der Zustand von Umwandlungs- und Meldungskatalog-Deskriptoren im neuen Prozessabbild undefiniert ist, sollten sich portable Anwendungen nicht auf deren Verwendung abstützen und diese vor der Verwendung einer der exec-Funktionen schließen.

Die Umgebungsvariablen `BLSLIBnn` (für  $00 \leq nn \leq 98$ ) werden vor dem Laden des auszuführenden Programms beginnend bei `BLSLIB00` in aufsteigender Reihenfolge ausgewertet. Der Inhalt der Variablen wird als BS2000-Dateiname interpretiert und ein Link mit dem Variablenamen auf den jeweiligen Dateinamen abgesetzt. Bei der ersten nicht vorhandenen Variablen wird die weitere Suche abgebrochen. Auf jeden Fall aber wird ein Link mit dem Linknamen `BLSLIB99` auf die Datei `$.SYSLNK.CRTE` abgesetzt. Dieses Verfahren ermöglicht es, auch nicht vollständig gebundene Programme, die noch dynamisch Module nachladen müssen, in einem Sohnprozess auszuführen, der die TFT (Terminal File Table) nicht von seinem Vaterprozess erbtt.

## Siehe auch

`alarm()`, `atexit()`, `exit()`, `fcntl()`, `fork()`, `getenv()`, `nice()`, `putenv()`, `semop()`, `setlocale()`, `shmat()`, `sigaction()`, `system()`, `times()`, `ulimit()`, `umask()`, `unistd.h`, [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## exit, \_exit - Prozess beenden

Definition

```
#include <stdlib.h>

void exit (int status);

#include <unistd.h>
void _exit (int status);
```

### Beschreibung

\_exit() und exit() beenden den aufrufenden Prozess.

Bei einem exit-Aufruf werden folgende Aktionen ausgelöst:

1. exit() ruft alle Funktionen auf, die durch atexit() registriert wurden, und zwar in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Registrierung. Wenn eine von atexit() registrierte Funktion nicht zurückkehrt, werden keine weiteren registrierten Funktionen mehr aufgerufen, und die Ausführung von exit() wird abgebrochen. Wenn exit() mehr als einmal aufgerufen wird, ist das Verhalten nicht definiert.
2. exit() leert alle Ausgabeströme, schließt alle Datenströme und löscht alle Dateien, die von tmpfile() erzeugt wurden.

Mit \_exit() werden im Unterschied zu exit() die mit atexit() registrierten Prozessendefunktionen nicht aufgerufen und geöffnete Dateien nicht geschlossen.

\_exit() und exit() beenden den aufrufenden Prozess mit den folgenden Konsequenzen:

- Alle Dateideskriptoren, Dateiverzeichnisströme, Umwandlungsdeskriptoren und Mel dungskatalog-Deskriptoren, die für den aufrufenden Prozess offen sind, werden geschlossen.
- Wenn der Vaterprozess des aufrufenden Prozesses wait() oder waitpid() ausführt, wird dieser von der Beendigung des aufrufenden Prozesses benachrichtigt und die niedrigen 8 Bit von *status*, d.h. die Bits 0377, werden ihm verfügbar gemacht (siehe auch wait() und waitpid()).
- Wenn der Vaterprozess nicht wartet und anschließend wait() oder waitpid() ausführt, wird ihm der Status des Sohnprozesses verfügbar gemacht.
- Wenn der Vaterprozess des aufrufenden Prozesses kein wait() oder waitpid() ausführt, wird der aufrufende Prozess in einen so genannten Zombieprozess umgewandelt. Ein **Zombieprozess** ist ein inaktiver Prozess; er wird zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, nämlich wenn sein Vaterprozess wait() oder waitpid() ausführt.

- Die Beendigung eines Prozesses beendet nicht unmittelbar dessen Sohnprozesse. Das Senden des Signals SIGHUP beendet, wie unten beschrieben, Sohnprozesse indirekt unter bestimmten Umständen.
- Im POSIX-Subsystem wird zusätzlich das Signal SIGCHLD an den Vaterprozess des aufrufenden Prozesses gesendet. Andere X/Open-kompatible Systeme können für diesen Fall andere Vorgaben definieren.
- Die Vaterprozessnummer aller existierenden Sohn- oder Zombieprozesse des aufrufenden Prozesses wird gleich der Prozessnummer eines speziellen Systemprozesses gesetzt. Das heißt, diese Prozesse werden von dem Systemprozess init geerbt, dessen Prozessnummer gleich 1 ist.
- Jedes angehängte Segment des gemeinsam nutzbaren Speichers wird abgehängt, und der Wert von `shm_nattch` (siehe `shmget()`) in der Datenstruktur, die seiner Nummer für gemeinsam nutzbaren Speicher zugeordnet ist, wird um 1 dekrementiert.
- Für jedes Semaphor, für das der aufrufende Prozess einen `semadj`-Wert gesetzt hat (siehe auch `semop()`), wird dieser Wert zum `semval` des angegebenen Semaphors addiert.
- Wenn der Prozess ein steuernder Prozess ist, wird das Signal SIGHUP an jeden Prozess in der Vordergrundprozessgruppe des steuernden Terminals gesendet, das zu dem aufrufenden Prozess gehört.
- Wenn der Prozess ein steuernder Prozess ist, wird das steuernde Terminal, das dieser Sitzung zugeordnet ist, wieder freigegeben, wodurch es von einem neuen steuernden Prozess belegt werden kann.
- Wenn durch das Prozessende eine Prozessgruppe verwaist und ein Mitglied der frisch verwaisten Prozessgruppe angehalten wird, wird erst das Signal SIGHUP und dann das Signal SIGCONT an jeden Prozess der frisch verwaisten Prozessgruppe gesendet.

Die Symbole `EXIT_SUCCESS` und `EXIT_FAILURE` sind in `stdlib.h` definiert und können als Wert von `status` verwendet werden, um erfolgreiches oder nicht erfolgreiches Beenden anzudeuten.

`exit()` und `_exit()` kehren nicht zurück.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Beenden des Prozesses. Threads, die durch einen Aufruf von `_exit()` beendet werden, rufen nicht ihre cancellation cleanup handler oder die Daten-Destruktoren des Threads auf.
- *BS2000*  
Die Monitor-Jobvariable MONJV wird nach folgenden Regeln versorgt:
  - Je nach Wert des Parameters *status* wird die Zustandsanzeige der Monitor-Jobvariablen MONJV (1. - 3. Byte) auf den Wert "\$T" oder "\$A" gesetzt, und es werden die Variablen SUBCODE1, SUBCODE2 und MAINCODE, die mit den gleichnamigen vordefinierten Funktionen von SDF-P abgefragt werden können, versorgt.

*status* kann die in der Include-Datei `stdlib.h` definierten symbolischen Konstanten EXIT\_SUCCESS und EXIT\_FAILURE oder einen beliebigen integer-Wert enthalten:

**EXIT\_SUCCESS (Wert 0)**

verursacht eine normale Programmbeendigung.

Die Zustandsanzeige der MONJV bekommt den Wert "\$T" zugewiesen.  
Außerdem werden SUBCODE=0, MAINCODE =CCM0998 und SUBCODE2=*status* modulo 256 gesetzt.

**EXIT\_FAILURE (Wert 9990888)**

verursacht eine so genannte **Jobstep-Beendigung**:

- Das Programm wird abnormal beendet.
- In einer DO- oder CALL-Prozedur verzweigt das System zum nächsten Kommando ABEND, END-PROCEDURE, SET-JOB-STEP oder LOGOFF.
- Es erfolgt die Systemmeldung "ABNORMAL PROGRAM TERMINATION".

Die Zustandsanzeige der MONJV bekommt den Wert "\$A" zugewiesen.  
Außerdem werden SUBCODE=1, MAINCODE=CCM0999 und SUBCODE2=*status* modulo 256 gesetzt.

integer-Wert ≠ 0 bzw. ≠ 9990888

eine Jobstep-Beendigung wird durchgeführt, und die Zustandsanzeige der MONJV bekommt den Wert "\$T" zugewiesen. Außerdem werden SUBCODE=1, MAINCODE=CCM0999 und SUBCODE2=*status* modulo 256 gesetzt.

Enspricht dieser Wert den vordefinierten Werten EXIT\_SUCCESS oder EXIT\_FAILURE, werden die oben genannten Aktionen durchgeführt. □

Hinweis Normalerweise sollten Anwendungen `exit()` an Stelle von `_exit()` verwenden.

*BS2000*

Um Monitor-Jobvariablen versorgen und abfragen zu können, müssen Sie das C-Programm von der BS2000-Oberfläche aus mit folgendem Kommando starten:

`/START-PROG programm,MONJV=monjvname`

Der Inhalt der Jobvariablen lässt sich dann z.B. mit folgendem Kommando abfragen:

`/SHOW-JV JV-NAME(monjvname)`

Weitere Informationen zur Ablaufüberwachung mit Monitor-Jobvariablen finden Sie im Handbuch "JV (BS2000)". □

Siehe auch `abort()`, `atexit()`, `bs2exit()`, `close()`, `fclose()`, `semop()`, `shmget()`, `sigaction()`, `wait()`, `stdlib.h`, `unistd.h`.

## exp - Exponentialfunktion anwenden

**Definition**

```
#include <math.h>
double exp(double x);
```

**Beschreibung**

`exp()` berechnet die Exponentialfunktion für die zulässige Gleitpunktzahl  $x$ .

**Returnwert**

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| $e^x$    | bei Erfolg.                                                              |
| HUGE_VAL | bei Überlauf. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler**

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <code>exp()</code> schlägt fehl, wenn gilt: |                                       |
| ERANGE                                      | Überlauf, der Returnwert ist zu groß. |

Siehe auch `log()`, `log10()`, `pow()`, `math.h`.

## expm1 - Exponentialfunktionen berechnen

**Definition**

```
#include <math.h>
double expm1(double x);
```

**Beschreibung**

Die Funktion `expm1()` berechnet  $e^x - 1.0$ .

**Returnwert**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $e^x - 1.0$ | bei Erfolg.                                                              |
| HUGE_VAL    | bei Überlauf. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Hinweis**

Für kleine  $x$ -Werte kann das Ergebnis von `expm1(x)` genauer sein als der Wert von  $\exp(x) - 1.0$ . Die Funktionen `expm1()` und `log1p()` sind hilfreich zur Berechnung des Ausdrucks  $((1+x)^n - 1)/x$ , in der Form:  $\expm1(n * \log1p(x))/x$  bei sehr kleinen Werten von  $x$ .  
Mit Hilfe dieser Funktion können auch inverse hyperbolische Funktionen genau dargestellt werden.

Siehe auch `exp()`, `ilogb()`, `log1p()`, `math.h`.

**faccessat - Zugriffsrechte auf eine Datei prüfen**

Definition `#include <unistd.h>`  
`int faccessat(int fd, const char *path, int amode, int flag);`

Beschreibung  
Siehe `access()`.

**fabs - Absolutwert einer Gleitpunktzahl berechnen**

Definition `#include <math.h>`  
`double fabs(double x);`

Beschreibung  
`fabs()` berechnet den Absolutwert der Gleitpunktzahl *x*.

Returnwert Absolutwert für die Gleitpunktzahl *x*  
bei Erfolg.

Siehe auch `abs()`, `cabs()`, `ceil()`, `floor()`, `math.h`.

## fattach - einem Objekt im Namensraum des Dateisystems einen Dateideskriptor unter STREAMS zuordnen

Definition #include <stropts.h>

```
int fattach (int fildes, const char *path);
```

### Beschreibung

Die Funktion `fattach()` ordnet einem Objekt (Datei oder Dateiverzeichnis) im Namensraum des Dateisystems einen Dateideskriptor unter STREAMS zu, wobei *fildes* ein Pfadname zugeordnet wird. *fildes* muss ein gültiger, offener Dateideskriptor sein, der eine STREAMS-Datei repräsentiert. *path* ist ein Pfadname eines existierenden Objekts, dessen Eigentümer mit Schreiberlaubnis der Benutzer sein muss. Alternativ dazu kann der Benutzer auch besondere Rechte besitzen. Alle nachfolgenden Operationen auf *path* arbeiten mit der STREAMS-Datei, solange, bis die Zuordnung der STREAMS-Datei zum Knoten aufgehoben wird. *fildes* kann mehr als einem Pfad zugeordnet sein, d. h. dem Dateideskriptor können mehrere Namen zugeordnet sein.

Die Attribute des benannten Streams werden folgendermaßen initialisiert (siehe auch `stat()`): Zugriffsrechte, Benutzer- und Gruppennummern sowie die Dateizeiten werden gleich denen von *path*, die Anzahl der Verweise wird gleich 1 und Größe und Geräte-Identifikation werden gleich den Werten gesetzt, die das STREAMS-Gerät zu *fildes* besitzt. Werden irgendwelche Attribute des benannten Streams anschließend geändert (z. B. mit `chmod()`), dann werden weder die Attribute des zu Grunde liegenden Objekts noch die Attribute der STREAMS-Datei, auf die sich *fildes* bezieht, davon beeinflusst.

Dateideskriptoren, die sich auf das zu Grunde liegende Objekt beziehen und noch vor einem Aufruf von `fattach()` geöffnet wurden, beziehen sich weiterhin auf das zu Grunde liegende Objekt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler       | fattach() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EACCES       | Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden, oder der Benutzer ist der Eigentümer von <i>path</i> , besitzt jedoch keine Schreiberlaubnis für <i>path</i> .                                                                                                                   |
| EBADF        | <i>fildes</i> ist kein gültiger, offener Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                 |
| ENOENT       | Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                                                                                                       |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfadnamen-Präfix ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                           |
| EPERM        | Die effektive Benutzernummer des Prozesses ist nicht die des Eigentümers der mit <i>path</i> bezeichneten Datei und der Prozess hat nicht die entsprechenden Zugriffsrechte.                                                                                                              |
| EBUSY        | <i>path</i> ist derzeit ein Einhängpunkt oder diesem Pfad ist eine STREAMS-Datei zugeordnet.                                                                                                                                                                                              |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX}, während {_POSIX_NO_TRUNC} aktiv ist; oder<br>Die Auflösung eines symbolischen Verweises des Pfadnamens erzeugt ein Zwischenergebnis, das länger ist als {PATH_MAX}.    |
| ELOOP        | Bei der Übersetzung von <i>path</i> traten zuviele symbolische Verweise auf.                                                                                                                                                                                                              |
| EINVAL       | <i>fildes</i> repräsentiert keine STREAMS-Datei.                                                                                                                                                                                                                                          |
| EREMOTE      | <i>path</i> ist eine Datei in einem von fern eingehängten Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                               |
| Hinweis      | fattach() verhält sich ähnlich wie die ältere Funktion mount(), derart dass ein Objekt vorübergehend durch das Root-Verzeichnis des eingehängten Dateisystems ersetzt wird. Bei fattach() muss das ersetzte Objekt kein Verzeichnis sein und die ersetzende Datei ist eine STREAMS-Datei. |
| Siehe auch   | fdetach(), isastream(), stropts.h.                                                                                                                                                                                                                                                        |

## fchdir - aktuelles Dateiverzeichnis ändern

**Definition**

```
#include <unistd.h>
int fchdir(int fildes);
```

**Beschreibung**

`fchdir()` wechselt ebenso wie `chdir()` das aktuelle Dateiverzeichnis wobei jedoch das neue Verzeichnis nicht durch den Pfadnamen, sondern durch den Dateideskriptor *fildes* bezeichnet wird. Das aktuelle Dateiverzeichnis ist der Startpunkt für Suchen nach Pfadnamen, die nicht mit „/“ beginnen. Das *fildes*-Argument ist ein offener Dateideskriptor eines Verzeichnisses.

Um ein Verzeichnis zum aktuellen Verzeichnis zu machen, muss ein Prozess Zugriffsrechte zum Ausführen (Suchen) auf das Verzeichnis haben.

|                   |    |                                                                                                                            |
|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0  | bei Erfolg.                                                                                                                |
|                   | -1 | bei Fehler. Das aktuelle Arbeitsverzeichnis bleibt unverändert. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler** `fchdir()` schlägt fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Für <i>fildes</i> gibt es keine Durchsucherlaubnis.                                                      |
| EBADF   | <i>fildes</i> ist kein Dateideskriptor für eine offene Datei.                                            |
| ENOTDIR | Der offene Dateideskriptor zeigt nicht auf ein Dateiverzeichnis.                                         |
| EINTR   | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>fchdir()</code> abgefangen.                             |
| EIO     | Es trat während des Lesens oder Schreibens vom Dateisystem ein Ein- oder Ausgabefehler auf.              |
| ENOLINK | <i>fildes</i> weist auf einen fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv. |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b> | Die Änderung des aktuellen Dateiverzeichnisses wirkt für die Dauer des aktuellen Programmes (bzw. der aktuellen Shell). Wird ein Programm oder eine Shell neu gestartet, dann ist wieder das Home-Verzeichnis als aktuelles Dateiverzeichnis eingestellt.<br>Um ein Verzeichnis zum aktuellen Dateiverzeichnis zu machen, muss ein Prozess Ausführungsrechte (Suchen) für das Verzeichnis haben.<br><code>fchdir()</code> wirkt nur in dem jeweils aktiven Prozess und nur bis zur Beendigung des aktiven Programms.<br><code>fchdir()</code> wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Siehe auch** `chdir()`, `chroot()`, `unistd.h`.

## fchmod - Dateizugriffsrechte ändern

**Definition**

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

int fchmod(int fildes, mode_t mode);
```

**Beschreibung**

fchmod() ändert ebenso wie chmod() S\_ISUID, S\_ISGID und die Schutzbits der ange- sprochenen Datei in die entsprechenden Bits von *mode* um, nur dass die Datei, deren Zu- griffsrechte geändert werden sollen, nicht durch den Pfadnamen, sondern durch den Datei- deskriptor *fildes* bezeichnet wird. Die Schutzbits werden wie folgt interpretiert (siehe auch sys/stat.h):

| Symbolischer Name | Bitmuster | Bedeutung                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S_ISUID           | 04000     | Benutzernummer bei Ausführung setzen                                                                                                                                              |
| S_ISGID           | 020#0     | Gruppennummer bei Ausführung setzen, wenn # den Wert 7, 5, 3 oder 1 hat.<br>Aufhebung der obligatorischen Sperre von Dateien und Dateisätzen, wenn # den Wert 6, 4, 2 oder 0 hat. |
| S_ISVTX           | 01000     | Textsegment nach Ausführung sichern                                                                                                                                               |
| S_IRWXU           | 00700     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen) durch Eigentümer                                                                                                                        |
| S_IRUSR           | 00400     | Lesen durch Eigentümer                                                                                                                                                            |
| S_IWUSR           | 00200     | Schreiben durch Eigentümer                                                                                                                                                        |
| S_IXUSR           | 00100     | Ausführen durch Eigentümer (Durchsuchen, wenn es sich um ein Da- teiverzeichnis handelt)                                                                                          |
| S_IRWXG           | 00070     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen) durch Gruppe                                                                                                                            |
| S_IRGRP           | 00040     | Lesen durch Gruppe                                                                                                                                                                |
| S_IWGRP           | 00020     | Schreiben durch Gruppe                                                                                                                                                            |
| S_IXGRP           | 00010     | Ausführen durch Gruppe                                                                                                                                                            |
| S_IRWXO           | 00007     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen) durch Andere                                                                                                                            |
| S_IROTH           | 00004     | Lesen durch Andere                                                                                                                                                                |
| S_IWOTH           | 00002     | Schreiben durch Andere                                                                                                                                                            |
| S_IXOTH           | 00001     | Ausführen durch Andere                                                                                                                                                            |

Andere Modi werden durch bitweise ODER-Verknüpfung der Zugriffsmodi erzeugt.

Die effektive Benutzernummer des Prozesses muss mit der des Eigentümers der Datei übereinstimmen oder der Prozess muss das entsprechende Privileg haben, damit der Mo- dus einer Datei geändert werden kann.

Wenn weder der Prozess noch ein Mitglied der anhängenden Gruppenliste privilegiert ist und die effektive Gruppennummer des Prozesses nicht mit der Gruppennummer der Datei übereinstimmt, wird das Schutzbit 02000 (Gruppennummer bei Ausführung setzen) gelöscht.

Wenn das Schutzbit 02000 (Gruppennummer bei Ausführung setzen) gesetzt und das Modusbit 00010 (Ausführen oder Suchen durch Gruppe) nicht gesetzt ist, liegt das obligatorische Sperren von Dateien und Dateisätzen bei einer normalen Datei vor. Dies kann zukünftige Aufrufe von `open()`, `creat()`, `read()` und `write()` auf diese Datei beeinflussen.

Wenn der Prozess kein privilegierter Prozess und die Datei kein Dateiverzeichnis ist, wird das Modusbit 01000 (Textsegment nach Ausführung sichern) gelöscht.

Wenn ein Verzeichnis beschrieben werden kann und das Sticky-Bit gesetzt ist, können Dateien in diesem Verzeichnis nur dann gelöscht oder umbenannt werden, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft (siehe `unlink()` und `rename()`):

- die Datei gehört dem Benutzer
- das Verzeichnis gehört dem Benutzer
- der Benutzer hat das Recht, auf die Datei zu schreiben
- der Benutzer ist ein privilegierter Benutzer

Bei einer erfolgreichen Beendigung markiert `fchmod()` das Feld `st_ctime` der Datei zum Aktualisieren.

|            |          |                                                                                                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0        | bei Erfolg.                                                                                                        |
|            | -1       | bei Fehler. Der Dateimodus wird nicht verändert. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.        |
| Fehler     | fchmod() | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                           |
|            | EBADF    | <i>fildes</i> ist kein offener Dateideskriptor.                                                                    |
|            | EINVAL   | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen, oder der Wert von <i>mode</i> ist ungültig.                  |
|            | EIO      | Während des Lesens oder Schreibens im Dateisystem trat ein Fehler auf.                                             |
|            | EINTR    | Ein Signal wurde während der Ausführung des fchmod()-Systemaufrufs abgefangen.                                     |
|            | EPERM    | Die Benutzernummer entspricht nicht der des Dateieigentümers, und der Prozess ist nicht entsprechend privilegiert. |
|            | EROFS    | Die durch <i>fildes</i> angegebene Datei steht in einem schreibgeschützten Dateisystem.                            |
| Hinweis    | fchmod() | wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.                                                                             |

Siehe auch `chmod()`, `chown()`, `creat()`, `fcntl()`, `fstatvfs()`, `mknod()`, `open()`,  
`read()`,  
`rename()`, `stat()`, `unlink()`, `write()`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## fchmodat - Dateizugriffsrechte ändern

**Name** `chmod`, `fchmodat`

**Definition** `#include <sys/stat.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`int fchmodat(int fd, const char *path, mode_t mode, int flag);`

**Beschreibung**

Siehe `chmod()`.

## fchown - Eigentümer oder Gruppe einer Datei ändern

**Definition**

```
#include <unistd.h>
int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
```

**Beschreibung**

`fchown()` ändert ebenso wie `chown()` die Benutzernummer und die Gruppennummer der angesprochenen Datei, außer dass die Datei nicht durch den Pfadnamen, sondern durch den Dateideskriptor `fd` bezeichnet wird. Die Benutzernummer wird auf `owner`, die Gruppennummer auf `group` gesetzt. Wenn `owner` oder `group` mit -1 spezifiziert ist, wird die der Datei zugehörige ID nicht geändert.

Wenn `fchown()` von einem Prozess ohne Sonderrechte aufgerufen wird, dann wird das Bit zum Setzen der Benutzer- und Gruppennummer bei Ausführung, beziehungsweise `S_ISUID` und `S_ISGID`, gelöscht (siehe `chmod()`).

Die effektive Benutzernummer des Prozesses muss die des Eigentümers der Datei sein oder der Prozess muss Sonderrechte haben, um den Besitz der Datei zu ändern.

Bei erfolgreicher Beendigung markiert `fchown()` das Feld `st_ctime` der Datei zum Aktualisieren.

|                   |    |                                                                                                                                     |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0  | bei Erfolg. Benutzer- und Gruppennummer der angegebenen Datei sind entsprechend gesetzt.                                            |
|                   | -1 | bei Fehler. Benutzer- und Gruppennummer der Datei werden nicht geändert. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fehler</b> | <code>fchown()</code> schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                              |
| EABDF         | <code>fd</code> verweist nicht auf eine offene Datei.                                                                                       |
| EINTR         | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs abgefangen.                                                                                      |
| EINVAL        | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.<br><code>group</code> oder <code>owner</code> sind außerhalb des zulässigen Bereichs. |
| EIO           | Es trat während des Lesens oder Schreibens im Dateisystem ein Ein- oder Ausgabefehler auf.                                                  |
| EPERM         | Die Benutzernummer entspricht nicht dem Eigentümer der Datei, oder der Prozess ist nicht entsprechend privilegiert.                         |
| EROFS         | Die Datei steht in einem schreibgeschützten Dateisystem.                                                                                    |

**Hinweis** `fchown()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `chmod()`, `chown()`, `unistd.h`.

## fchownat - Eigentümer und Gruppe einer Datei ändern

Definition #include <unistd.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int fchownat(int fd, const char *path, uid_t owner, gid_t group, int flag);
```

Beschreibung

Siehe chown().

## **fclose - Datenstrom schließen**

**Definition**    `#include <stdio.h>`  
                   `int fclose(FILE *stream);`

### Beschreibung

`fclose()` leert den Puffer des Datenstroms, auf den *stream* zeigt, und schließt die zugehörige Datei. Alle gepufferten, aber noch nicht geschriebenen Daten für diesen Datenstrom werden in die Datei geschrieben; alle gepufferten, noch nicht gelesenen Daten werden entfernt. Die Zuordnung des Datenstroms zur Datei wird aufgehoben. Wurde der zugehörige Puffer automatisch reserviert, wird er wieder freigegeben. Die Funktion `fclose()` führt ein `close()` für den Dateideskriptor aus, auf den *stream* zeigt.

Nach dem Aufruf von `fclose()` ist das Verhalten von *stream* undefiniert.

|                   |     |                                                                        |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0   | bei Erfolg                                                             |
|                   | EOF | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler**    `fclose()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | Das Kennzeichen <code>O_NONBLOCK</code> ist für den <i>stream</i> zu Grunde liegenden Dateideskriptor gesetzt, und der Prozess würde durch eine Schreiboperation verzögert.                                                                                                                       |
| EBADF  | Der <i>stream</i> zu Grunde liegende Dateideskriptor ist kein gültiger Dateideskriptor.<br><br><i>Erweiterung</i><br>Die BS2000-Datei ist nicht in diesem Prozess zugreifbar. □                                                                                                                   |
| EFBIG  | Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, deren Größe die maximale Dateigröße oder die Grenze des Prozesses für die Dateigröße überschreitet (siehe auch <code>ulimit()</code> ).                                                                                                            |
| EINTR  | <code>fclose()</code> wurde durch ein Signal unterbrochen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| EIO    | Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten.<br><br>Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrundprozessgruppe, die auf ihr steuerndes Terminal schreiben will, TOSTOP ist gesetzt, das Signal SIGTTOU wird vom Prozess weder ignoriert noch blockiert, und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaist. |
| ENOSPC | Auf dem Datenträger, auf dem sich die Datei befindet, ist kein Platz mehr frei.                                                                                                                                                                                                                   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ENXIO | Es wurde ein nicht existierendes Gerät angefordert oder die Anforderung lag außerhalb der Leistungsgrenzen des Geräts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | EPIPE | Es wurde der Versuch unternommen, auf eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die durch keinen Prozess zum Lesen geöffnet war. An den Prozess wird auch das Signal SIGPIPE gesendet.<br><br>Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim EPIPE-Fehler wird das Signal SIGPIPE nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweis    |       | Jedes Mal, wenn ein Programm normal oder mit <code>exit()</code> beendet wird, wird für jede offene Datei automatisch ein <code>fclose()</code> ausgeführt. <code>fclose()</code> braucht also nur dann explizit aufgerufen zu werden, wenn vor Programmbeendigung eine Datei geschlossen werden soll, z.B. um das Limit für geöffnete Dateien (=2048) nicht zu überschreiten.<br><br>Ob <code>fclose()</code> für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.<br><br><i>BS2000</i><br>Zeigt <i>stream</i> nicht auf eine FILE-Struktur, bricht das Programm ab.<br><br>Da bei Satz-Ein-/Ausgabe keine Daten gepuffert werden, entfällt der interne Aufruf der Funktion <code>fflush()</code> . □ |
| Siehe auch |       | <code>close()</code> , <code>exit()</code> , <code>fflush()</code> , <code>fopen()</code> , <code>setbuf()</code> , <code>stdio.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## fcntl - offene Datei steuern

Definition `#include <fcntl.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
```

```
int fcntl(int fildes, int cmd, ... /* arg */);
```

### Beschreibung

`fcntl()` ermöglicht die Steuerung von offenen Dateien.

*fildes* ist ein Dateideskriptor einer offenen Datei.

An `fcntl()` kann ein drittes Argument übergeben werden, dessen Datentyp und Wert vom übergebenen Kommando *cmd* abhängen. *cmd* spezifiziert die Operation, die von `fcntl()` ausgeführt wird, und kann einer der folgenden Werte sein:

`F_DUPFD` Ein neuer Dateideskriptor wird wie folgt zurückgegeben:

- Dateideskriptor mit der niedrigsten verfügbaren Nummer, die größer als oder gleich dem ganzzahligen Wert ist, der als drittes Argument (*arg*) übergeben wird
- dieselbe offene Datei (oder Pipe) wie die ursprüngliche Datei
- derselbe Schreib-/Lesezeiger wie der der ursprünglichen Datei (d.h. beide Dateideskriptoren teilen sich denselben Schreib-/Lesezeiger)
- derselbe Zugriffsmodus (Lesen, Schreiben oder Lesen/Schreiben) wie die ursprüngliche Datei
- dieselben Dateistatus-Bits wie die ursprüngliche Datei
- das Bit 'Schließen-bei-exec' (siehe `F_GETFD`), das zum neuen Dateideskriptor gehört, so setzen, dass die Datei bei `exec()`-Aufrufen geöffnet bleibt

`F_GETFD` ruft das Flag 'Schließen-bei-exec' auf, das zu dem Dateideskriptor *fildes* gehört. Wenn das niederwertige Bit 0 ist, bleibt die Datei bei `exec` offen, andernfalls wird die Datei bei Aufruf von `exec` geschlossen.

`F_SETFD` setzt das zu *fildes* gehörende Flag 'Schließen-bei-exec' auf das niederwertige Bit des ganzzahligen Wertes, der als drittes Argument übergeben wird (0 oder 1 wie oben).

`F_GETFL` ruft das Dateistatus-Flag für *fildes* ab.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F_SETFL            | setzt das Dateistatus-Flag für <i>fildes</i> auf den ganzzahligen Wert, der als drittes Argument übergeben wird. Nur bestimmte Bits können gesetzt werden (siehe <code>fcntl()</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F_FREESP           | gibt Speicherplatz, der mit einem Abschnitt der normalen <i>fildes</i> -Datei verbunden ist, frei. Dieser Abschnitt wird von einer Variablen des Datentyps <code>struct flock</code> , auf die das dritte Argument <i>arg</i> zeigt, spezifiziert. Der Datentyp <code>struct flock</code> ist in der Include-Datei <code>fcntl.h</code> definiert (siehe <code>fcntl()</code> ) und beinhaltet folgende Mitglieder:                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– <code>l_whence</code> ist 0, 1 oder 2, um anzugeben, dass der relative Offset <code>l_start</code> vom Anfang der Datei, von der momentanen Position oder vom Ende der Datei gemessen wird.</li> <li>– <code>l_start</code> ist der Offset von der Position aus, die in <code>l_whence</code> spezifiziert wird. <code>l_len</code> ist die Länge dieses Abschnitts. Eine Länge von 0 gibt bis zum Ende der Datei alles frei; in diesem Fall wird das Ende der Datei auf den Anfang des freigegebenen Teils gesetzt. Auf die Daten, die vorher in diesen Teil geschrieben wurden, kann nicht mehr zugegriffen werden.</li> </ul> |
|                    | Die folgenden Kommandos werden für Dateisperren und Datensatzsperren benutzt. Sperren können auf eine ganze Datei oder auf Segmente einer Datei gelegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F_SETLK            | Eine Sperre in einem der Dateisegmente ist entsprechend der Variablen des Typs <code>struct flock</code> , auf die <i>arg</i> zeigt, zu setzen oder zu löschen (siehe <code>fcntl()</code> ). Die Aktion F_SETLK wird zum Einrichten der Lesesperre (F_RDLCK) und der Schreibsperre (F_WRLCK) sowie für die Aufhebung beider Sperrtypen (F_UNLCK) verwendet. Lässt sich eine Lese- oder Schreibsperre nicht setzen, gibt <code>fcntl()</code> sofort den Fehlerwert -1 zurück.                                                                                                                                                                                            |
| F_SETLKW           | Dieses <i>cmd</i> ist dasselbe wie F_SETLK, außer dass der Prozess schlafst, bis das Segment frei zum Sperren ist, wenn die Sperranforderung durch andere Sperren blockiert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F_GETLK            | Wenn die durch die <code>flock</code> -Struktur angegebene Sperranforderung, auf die <i>arg</i> zeigt, erzeugt werden könnte, wird diese Struktur unverändert zurückgegeben, außer dass der Sperrtyp auf F_UNLCK und das Feld <code>l_whence</code> auf SEEK_SET gesetzt wird. Wird eine Sperre gefunden, die eine Erzeugung dieser Sperre verhindern würde, dann wird die Struktur mit der Beschreibung der ersten Sperre überschrieben.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Dieses Kommando erzeugt niemals eine Sperre; es testet nur, ob einzelne Sperren eingerichtet werden könnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

F\_RSETLK, F\_RSETLKW, F\_RGETLK

Diese Kommandos werden vom Netzwerkdämon lockd benutzt, um mit dem NFS-Server NFS-Dateien zu sperren.

Eine Lesesperre verhindert, dass ein Prozess den geschützten Bereich mit einer Schreibsperre belegen kann. Für ein bestimmtes Segment einer Datei kann zu einem Zeitpunkt mehr als eine Lesesperre vorhanden sein. Der Dateideskriptor, auf den die Lesesperre gesetzt wird, muss mit dem Leserecht geöffnet worden sein.

Eine Schreibsperre verhindert, dass ein Prozess den geschützten Bereich mit einer Schreib- oder einer Lesesperre belegt. Für ein bestimmtes Segment einer Datei kann zu einem gegebenen Zeitpunkt jeweils nur eine Schreib- oder Lesesperre vorliegen. Der Dateideskriptor, auf den eine Schreibsperre gesetzt wird, muss mit Schreibrecht geöffnet worden sein.

Die Struktur flock beschreibt Typ (l\_type), Startpunkt-Offset (l\_whence), relativen Offset (l\_start), Größe (l\_len), Prozessnummer (l\_pid) und Systemnummer (l\_sysid) des betroffenen Segments in der Datei.

Der Wert von l\_whence ist entweder SEEK\_SET, SEEK\_CUR oder SEEK\_END, je nachdem, ob der relative Offset l\_start byte vom Anfang der Datei, der aktuellen Position oder dem Ende der Datei gerechnet wird. Der Wert von l\_len entspricht der Anzahl der aufeinander folgenden Bytes, die gesperrt werden sollen. Der Wert von l\_len kann negativ sein (wenn die Definition von off\_t negative Werte für l\_len zulässt). Das Feld l\_pid wird nur für F\_GETLK verwendet, um die Prozessnummer des Prozesses zurückzugeben, der eine blockierende Sperre enthält. Nach einer erfolgreichen F\_GETLK-Anforderung, wenn also eine Sperre gefunden wurde, ist der Wert von l\_whence SEEK\_SET.

Wenn l\_len positiv ist, beginnt der entsprechende Bereich bei l\_start und endet bei l\_start + l\_len-1. Wenn l\_len negativ ist, beginnt der entsprechende Bereich bei l\_start + l\_len und endet bei l\_start-1. Sperren können jenseits des aktuellen Dateiendes beginnen und auch darüber hinausgehen, dürfen aber in Bezug auf den Dateianfang nicht negativ sein. Eine Sperre erstreckt sich auf den größtmöglichen Wert des Datei-Offsets für diese Datei, wenn l\_len auf 0 gesetzt ist. Wenn für eine solche Sperre l\_start auch auf 0 und l\_whence auf SEEK\_SET gesetzt ist, ist die gesamte Datei gesperrt.

Für jedes Byte der Datei wird maximal ein Sperren-Typ gesetzt. Wenn der aufrufende Prozess bereits Sperren für Bytes in dem Bereich hat, der durch die Anforderung angegeben ist, wird vor einer erfolgreichen Rückkehr von einer F\_SETLK- oder einer F\_SETLKW-Anforderung der vorherige Sperren-Typ für jedes Byte in dem angegebenen Bereich durch den neuen Sperren-Typ ersetzt. Wie weiter oben unter der Beschreibung von gemeinsamen Sperren und exklusiven Sperren angegeben ist, schlägt eine F\_SETLK- bzw. eine F\_SETLKW-Anforderung fehl oder blockiert, wenn für einen anderen Prozess Sperren für Bytes in dem angegebenen Bereich vorhanden sind und der Typ einer dieser Sperren nicht mit dem Typ in der Anforderung zusammenpasst.

Alle Sperren, die einer Datei für einen bestimmten Prozess zugeordnet sind, werden gelöscht, wenn der Dateideskriptor für diese Datei durch diesen Prozess geschlossen wird oder der Prozess, der den Dateideskriptor enthält, beendet wird. Sperren werden von einem Sohnprozess, der mit der Funktion `fork()` erzeugt wurde, nicht geerbt.

Es besteht die Gefahr eines Deadlocks, wenn ein Prozess, der einen gesperrten Bereich steuert, zeitweise stillgelegt wird, indem versucht wird, den gesperrten Bereich eines anderen Prozesses zu sperren. Wenn das System entdeckt, dass das Stilllegen eines Prozesses bis zur Freigabe eines gesperrten Bereichs dazu führen würde, dass sich das Programm aufhängt, so schlägt die Funktion `fcntl()` fehl und gibt den Fehler EDEADLK zurück.

Wenn obligatorisches Sperren von Dateien und Dateisätzen in einer Datei aktiv ist (siehe `chmod()`), werden `open()`-, `read()`- und `write()`-Systemaufrufe auf die Datei durch die eingeschalteten Dateisatzsperren beeinflusst.

Folgender zusätzliche Wert kann beim Erstellen von `oflag` verwendet werden:

`O_LARGEFILE` Falls dieser Wert gesetzt ist, ist das in der internen Beschreibung der offenen Datei festgelegte Offset-Maximum der höchste Wert, der in einem Objekt des Typs `off64_t` korrekt dargestellt werden kann.

Das Flag `O_LARGEFILE` kann mit `F_SETFL` aktiviert oder deaktiviert werden.

Das Verhalten folgender Werte entspricht denen von `F_GETLK`, `F_SETLK`, `F_SETLKW` und `F_FREESP`, außer dass hier ein Argument vom Typ `struct flock64` an Stelle eines Arguments vom Typ `struct flock` übergeben werden muss:

`F_GETLK64`, `F_SETLK64`, `F_SETLKW64` und `F_FREESP64`

Die Struktur `flock64` ist wie die von `flock` (siehe `<fcntl.h>`) definiert, außer das gilt:  
`off64_t l_start` und `off64_t l_len`.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim Kommando `F_SETLKW` wartet der Thread, bis die Anforderung befriedigt werden kann.

Returnwert ein neuer Dateideskriptor  
bei erfolgreicher Ausführung des Kommandos `F_DUPFD`.

Wert des Prozess-Statusbytes wie in `fcntl.h` definiert  
bei erfolgreicher Ausführung des Kommandos `F_GETFD`.  
Der Wert ist nicht negativ.

ein Wert ungleich -1  
bei erfolgreicher Ausführung der Kommandos `F_SETFD`, `F_SETFL`,  
`F_GETLK`, `F_SETLK` und `F_SETLKW`

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | der Wert 0                                                                                                                                                                                           | bei erfolgreicher Ausführung des Kommandos F_FREESP                                                                                                                                                                |
|                    | der Wert des Datei-Statusbytes und der Zugriffsarten                                                                                                                                                 | bei erfolgreicher Ausführung des Kommandos F_GETFL.<br>Der Wert ist nicht negativ.                                                                                                                                 |
|                    | -1                                                                                                                                                                                                   | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                             |
| Fehler             | <code>fcntl()</code> schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| EACCES             | <i>cmd</i> ist F_SETLK, der Typ der Sperre ( <code>l_type</code> ) ist eine Lesesperrre (F_RDLCK), und das Segment einer zu sperrenden Datei ist bereits von einem anderen Prozess schreibgeschützt. | Der Typ ist eine Schreibsperrre (F_WRLCK), und das Segment einer zu sperrenden Datei wird bereits von einem anderen Prozess lese- oder schreibgeschützt.                                                           |
| EAGAIN             | <i>cmd</i> ist F_FREESP, die Datei existiert, obligatorisches Datei-/Datensatzsperrren ist gesetzt, und es gibt noch ausstehende Datensatzsperrren in der Datei.                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| EAGAIN             | <i>cmd</i> ist F_SETLK oder F_SETLKW, und die Datei wird momentan mit <code>mmap()</code> in den virtuellen Speicher abgebildet.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| EBADF              | <i>fildes</i> ist kein gültiger offener Dateideskriptor.                                                                                                                                             | <i>cmd</i> ist F_SETLK oder SETLKW, die Sperre ( <code>l_type</code> ) ist eine Lesesperrre (F_RDLCK), und <i>fildes</i> ist kein gültiger, zum Lesen geöffneter Dateideskriptor.                                  |
|                    | <i>cmd</i> ist F_SETLK oder SETLKW, die Sperre ( <code>l_type</code> ) ist eine Schreibsperrre (F_WRLCK), und <i>fildes</i> ist kein gültiger, zum Schreiben geöffneter Dateideskriptor.             | <i>cmd</i> ist F_FREESP, und <i>fildes</i> ist kein gültiger, zum Schreiben geöffneter Dateideskriptor.                                                                                                            |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| EDEADLK            | <i>cmd</i> ist F_FREESP, obligatorisches Datensatzsperrren ist möglich, O_NDELAY und O_NONBLOCK sind gelöscht, und es wurde eine Situation entdeckt, in der es zu einem Deadlock kommen könnte.      |                                                                                                                                                                                                                    |
| EDEADLK            |                                                                                                                                                                                                      | <i>cmd</i> ist F_SETLKW, die Sperre ist durch eine Sperre von einem anderen Prozess blockiert, und ein Deadlock würde verursacht, wenn der Prozess an gehalten wird, um auf die Aufhebung dieser Sperre zu warten. |

| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFAULT             | <i>cmd</i> ist F_FREESP, und der Wert, auf den <i>arg</i> zeigt, befindet sich in einer Adresse außerhalb des Adressraums, der vom Prozess belegt wird.                                                                                                        |
|                    | <i>cmd</i> ist F_GETLK, F_SET_LK oder F_SETLKW, und der Wert, auf den <i>arg</i> zeigt, befindet sich in einer Adresse außerhalb des Adressraums, der vom Prozess belegt wird.                                                                                 |
| EINTR              | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>fcntl()</code> abgefangen.                                                                                                                                                                                    |
| EINVAL             | <i>cmd</i> ist F_DUPFD. <i>arg</i> ist entweder negativ, größer oder gleich dem Wert für die maximale Anzahl der jedem Benutzer zur Verfügung stehenden offenen Dateideskriptoren.<br><i>cmd</i> besitzt keinen gültigen Wert.                                 |
|                    | <i>cmd</i> ist F_GETLK, F_SETLK oder SETLKW, und <i>arg</i> oder die Daten, auf die verwiesen wird, sind nicht gültig; oder <i>fildes</i> gibt eine Datei an, die Sperren nicht unterstützt.                                                                   |
|                    | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EIO                | Während des Lesens oder Schreibens im Dateisystem trat ein Ein-/Ausgabebefehler auf.                                                                                                                                                                           |
| EMFILE             | <i>cmd</i> ist F_DUPFD, und im aufrufenden Prozess ist die Anzahl der offenen Dateideskriptoren gleich dem in der Konfiguration angegebenen Maximalwert der offenen Dateien für jeden Benutzer.                                                                |
| ENOLCK             | <i>cmd</i> ist F_SETLK oder F_SETLKW, der Typ der Sperre ist eine Lese- oder Schreibsperre, und keine weiteren Dateisatzsperren stehen zur Verfügung (zuviiele Dateisegmente gesperrt), weil das Maximum des Systems überschritten wurde.                      |
| ENOLINK            | <i>fildes</i> ist auf einem fernen Rechner und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht aktiv bzw. <i>cmd</i> ist F_FREESP, die Datei auf einem fernen Rechner und die Verbindung dahin nicht aktiv.                                                         |
| EOVERFLOW          | Einer der zurückgegebenen Werte kann nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis            | <code>fcntl()</code> wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.                                                                                                                                                                                                    |
| Siehe auch         | <code>close()</code> , <code>creat()</code> , <code>dup()</code> , <code>exec()</code> , <code>fork()</code> , <code>open()</code> , <code>sigaction()</code> , <code>pipe()</code> , <code>fcntl.h</code> , <code>sys/type.h</code> , <code>unistd.h</code> . |

**fcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln**

Definition    `#include <stdlib.h>`  
              `char *fcvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign);`

Beschreibung  
    Siehe `ecvt()`.

**FD\_CLR, FD\_ISSET, FD\_SET, FD\_ZERO - Makros für synchrones I/O-Multiplexen**

Definition    `#include <sys/time.h>`  
              `FD_CLR (int fd, fd_set *fdset);`  
              `FD_ISSET (int fd, fd_set *fdset);`  
              `FD_SET (int fd, fd_set *fdset);`  
              `FD_ZERO (fd_set *fdset);`

Beschreibung  
    Siehe `select()`.

**fdelrec - Satz in ISAM-Datei löschen (BS2000)**

Definition #include <stdio.h>

```
int fdelrec(FILE *stream, void *key);
```

**Beschreibung**

`fdelrec()` löscht aus einer ISAM-Datei mit Satz-Ein-/Ausgabe den Satz mit dem Schlüsselwert *key*.

`FILE *stream` ist der Dateizeiger einer ISAM-Datei, die im Modus `type=record, forg=key` geöffnet wurde (siehe auch `fopen()`, `freopen()`).

`void *key` ist der Zeiger auf einen Bereich, der den Schlüsselwert des zu löschenen Satzes in vollständiger Länge oder null enthält. Ist *key* gleich null, wird der zuletzt gelesene Satz gelöscht. Der Satz muss unmittelbar vor dem `fdelrec`-Aufruf gelesen werden.

Returnwert 0 bei Erfolg. Der Satz mit dem angegebenen Schlüssel wurde gelöscht.  
> 0 der zu löschende Satz existiert nicht.  
EOF bei Fehler.

Hinweis Wenn der Aufruf fehlerfrei war (Returnwerte 0 bzw. > 0), wird das EOF-Flag der Datei zurückgesetzt.

Ist der angegebene Schlüsselwert nicht in der Datei vorhanden (Returnwert > 0), bleibt die aktuelle Position des Lese-/Schreibzeigers unverändert. Einzige Ausnahme: Wenn die Datei zum Zeitpunkt des `fdelrec`-Aufrufs auf den zweiten oder höheren Schlüssel einer Gruppe von Sätzen mit gleichen Schlüsseln positioniert ist, positioniert `fdelrec()` die Datei auf den ersten Satz nach dieser Gruppe.

In ISAM-Dateien mit Schlüsselverdoppelung löscht `fdelrec()` den ersten Satz mit dem angegebenen Schlüssel. Anschließend ist die Datei auf den nächsten Satz (mit gleichem bzw. nächsthöherem) Schlüssel positioniert.

Siehe auch `flocate()`, `fopen()`, `freopen()`, `stdio.h`.

## fdetach - Zuordnung zu einer STREAMS-Datei aufheben

Definition #include <stropts.h>

```
int fdetach(const char *path);
```

### Beschreibung

Die Funktion `fdetach()` hebt die Zuordnung eines Dateideskriptors unter STREAMS zu einem Namen im Dateisystem auf. *path* ist der Pfadname des Objekts (Datei oder Dateiverzeichnis) im Namensraum des Dateisystems, dem vorher der Dateideskriptor mit `fattach()` zugeordnet wurde. Der Benutzer muss der Eigentümer der Datei oder ein Benutzer mit besonderen Rechten sein.

Ein erfolgreicher Aufruf von `fdetach()` hat folgende Auswirkungen: alle Pfadnamen, die die zugeordnete STREAMS-Datei bezeichnet haben, bezeichnen dann wieder das ursprüngliche Objekt, dem die STREAMS-Datei zugeordnet war. Alle nachfolgenden Operationen auf *path* arbeiten mit dem Knoten im Dateisystem und nicht mit der STREAMS-Datei.

Die Zugriffsrechte und der Zustand des Knotens werden so wiederhergestellt, wie sie vor der Zuordnung bestanden.

Alle offenen Datei-Deskriptoren, die eingerichtet wurden, während die STREAMS-Datei der mit *path* bezeichneten Datei zugeordnet war, beziehen sich auch nach der Ausführung von `fdetach()` auf die STREAMS-Datei.

Wenn es keine offenen Datei-Deskriptoren oder andere Bezüge auf die STREAMS-Datei gibt, dann wirkt ein erfolgreicher `fdetach()` auf die zugeordnete Datei wie ein letzter `close()`-Aufruf auf diese Datei.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler       | fdetach() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                           |
| EACCES       | Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden.                                                                                                                     |
| EPERM        | Die effektive Benutzernummer des Prozesses ist nicht die des Eigentümers der von <i>path</i> bezeichneten Datei und der Prozess hat nicht die entsprechenden Zugriffsrechte. |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfadnamen-Präfix ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                              |
| ENOENT       | Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                                          |
| EINVAL       | <i>path</i> ist keiner STREAMS-Datei zugeordnet.                                                                                                                             |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX}, während {_POSIX_NO_TRUNC} aktiv ist.                      |
| ELOOP        | Bei der Übersetzung von <i>path</i> traten zuviele symbolische Verweise auf.                                                                                                 |

Siehe auch `close()`, `fattach()`, `stropts.h`.

## fdopen - Datenstrom mit Dateideskriptor verbinden

Definition `#include <stdio.h>`

```
FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
```

### Beschreibung

`fdopen()` verbindet einen Datenstrom mit einem Dateideskriptor.

*mode* ist eine Zeichenkette, die einen der folgenden Werte annehmen kann:

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| r oder rb        | Datei öffnen zum Lesen                                                 |
| w oder wb        | Datei öffnen zum Schreiben                                             |
| a oder ab        | Datei öffnen zum Schreiben am Ende der Datei                           |
| r+, r+b oder rb+ | Datei öffnen zum Aktualisieren (Lesen und Schreiben)                   |
| w+, w+b oder wb+ | Datei öffnen zum Aktualisieren (Lesen und Schreiben)                   |
| a+, a+b oder ab+ | Datei öffnen zum Aktualisieren (Lesen und Schreiben) am Ende der Datei |

Die Bedeutung dieser Zeichenketten entspricht denen für `fopen()`, außer dass die *mode*-Argumente, die mit *w* beginnen, die Datei nicht auf die Länge 0 kürzen (siehe `fopen()`).

Das Argument *mode* für den Datenstrom darf nur diejenigen Zugriffsarten enthalten, die ursprünglich für die Datei festgelegt worden sind, d.h. eine Änderung der Zugriffsart mit `fdopen()` ist nicht möglich. Der zum Datenstrom gehörende Lese-/Schreibzeiger wird auf die Position des Lese-/Schreibzeigers gesetzt, der mit dem Dateideskriptor verbunden ist.

Die Kennzeichen für Fehler und Dateiende des Datenstroms werden gelöscht. `fdopen()` kann bewirken, dass das Feld `st_atime` der zu Grunde liegenden Datei zum Aktualisieren gekennzeichnet wird.

### BS2000

Bei BS2000-Dateien wird das Feld `st_atime` ignoriert. Die Datei behält ihre ursprüngliche Zugriffsart. □

Für die automatische Konvertierung darf das *b* für binär in *modus* nicht angegeben werden. Die Umgebungsvariable `IO_CONVERSION` darf nicht vorhanden sein oder muss den Wert YES haben.

Returnwert Zeiger auf einen Datenstrom  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | fdopen() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EBADF      | <i>fildes</i> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EINVAL     | bei POSIX-Dateien: <i>mode</i> ist kein gültiger Modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EMFILE     | { FOPEN_MAX }-Datenströme sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.<br>{ STREAM_MAX }-Datenströme sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.                                                                                                                                                                                                       |
| ENOMEM     | Es ist nicht genügend Platz vorhanden, um einen Puffer zuzuweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BS2000     | Treten Fehler auf, z.B. ein ungültiger Dateideskriptor, liefert fdopen() weder ein definier tes Ergebnis noch eine Fehlermeldung. Das Programm bricht in diesem Fall nicht ab. □                                                                                                                                                                                    |
| Hinweis    | { STREAM_MAX } entspricht der Anzahl der Datenströme, die ein Prozess zur selben Zeit geöffnet haben darf und hat denselben Wert wie { FOPEN_MAX }, nämlich 2048.<br>Dateideskriptoren ergeben sich aus Aufrufen wie open(), dup(), creat() oder pipe().<br>Ob fdopen() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Pro grammumgebung ab. |
| Siehe auch | <a href="#">fclose()</a> , <a href="#">fopen()</a> , <a href="#">open()</a> , stdio.h, <a href="#">Abschnitt „Dateibearbeitung“ auf Seite 107</a> .                                                                                                                                                                                                                 |

## fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen

Definition `#include <dirent.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`DIR *fdopendir(int fd);`

Beschreibung

Siehe `opendir()`.

## feof - Datenstrom auf Dateiendekennzeichen prüfen

Definition `#include <stdio.h>`

`int feof(FILE *stream);`

Beschreibung

`feof()` prüft das Dateiendekennzeichen für den Datenstrom, auf den *stream* zeigt.

Returnwert ≠ 0      EOF für *stream* ist gesetzt, das Dateiende wurde erreicht.

0      EOF ist nicht gesetzt.

Hinweis      `feof()` wird üblicherweise nach Zugriffsfunktionen angewendet, die kein Dateiende anzeigen (`fread()`).

Wenn die Datei nach Erreichen des Dateiendes zurückpositioniert wird (z.B. mit `fseek()`, `fsetpos()`, `rewind()`) oder wenn die Funktion `clearerr()` aufgerufen wird, liefert `feof()` den Wert 0.

Ob `feof()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

`feof()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert.

`feof()` ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe unverändert anwendbar. □

Siehe auch `clearerr()`, `ferror()`, `fopen()`, `fseek()`, `fsetpos()`, `stdio.h`.

## ferror - Datenstrom auf Fehlerkennzeichen prüfen

Definition 

```
#include <stdio.h>
int ferror(FILE *stream);
```

Beschreibung

ferror() prüft das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom, auf den *stream* zeigt.

Returnwert ≠ 0                    wenn das Fehlerkennzeichen für *stream* gesetzt ist.  
                  0                    wenn das Fehlerkennzeichen für *stream* nicht gesetzt ist.

Hinweis        Das Fehlerkennzeichen bleibt bestehen, bis der zugehörige Dateizeiger freigegeben wird (z.B. durch rewind(), fclose() oder Programmbeendigung) oder bis die Funktion clearerr() aufgerufen wird.  
Ob ferror() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

ferror() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert.

ferror() sollte immer dann angewendet werden, wenn aus einer Datei gelesen oder in eine Datei geschrieben wird.

ferror() ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe unverändert anwendbar. □

Siehe auch clearerr(), feof(), fopen(), stdio.h.

## **fflush - Datenstrom leeren**

```
Definition #include <stdio.h>  
          int fflush(FILE *stream);
```

## Beschreibung

Zeigt *stream* auf einen Ausgabestrom oder einen Aktualisierungsstrom, dessen letzte Operation keine Eingabeoperation war, bewirkt `fflush()`, dass alle gepufferten Daten für diesen Datenstrom in die Datei geschrieben werden. Ist *stream* ein Nullzeiger, führt `fflush()` diese Tätigkeiten für alle geöffneten Dateien durch.

|            |               |                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0             | bei Erfolg. Der Puffer wurde geleert.                                                                                                                                                          |
|            | EOF           | bei Fehler. Der Puffer wurde nicht geleert. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzugezeigen.                                                                                       |
|            | <i>BS2000</i> | Oder der Puffer brauchte nicht geleert zu werden, weil er noch nicht existiert (für die Datei ist noch keine Schreibfunktion ausgeführt) oder die Datei ist eine Eingabe- oder INCORE-Datei. □ |
|            | <i>stream</i> | ist keiner Datei zugeordnet (z.B. weil die Datei bereits geschlossen ist) oder die gepufferten Daten konnten nicht übertragen werden.                                                          |

Fehler fflush() schlägt fehl, wenn gilt:

EAGAIN Das Kennzeichen `O_NONBLOCK` ist für den *stream* zu Grunde liegenden Dateideskriptor gesetzt, und eine Schreiboperation würde den Prozess verzögern.

EBADF Der *stream* Dateideskriptor ist nicht gültig.

EFBIG Es wurde versucht, auf eine Datei zu schreiben, deren Größe die maximale Dateigröße oder die Grenze des Prozesses für die Dateigröße (siehe auch `ulimit()`) überschreitet.

EINTR fflush() wurde durch ein Signal unterbrochen.

EIO Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten.

Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und will auf das steuernde Terminal schreiben, TOSTOP ist gesetzt, das Signal SIGTTOU wird vom Prozess weder ignoriert noch blockiert und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaisst.

**ENOSPC** Auf dem Datenträger, auf dem sich die Datei befindet, ist kein freier Platz mehr vorhanden.

EPIPE Es wurde der Versuch unternommen, auf eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die von keinem Prozess zum Lesen geöffnet war. Außerdem wird das Signal SIGPIPE an den Prozess gesendet.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim EPIPE-Fehler wird das Signal SIGPIPE nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet.

Hinweis Ob fflush() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

#### *BS2000*

Bei allen Standard-Ausgabefunktionen, die Daten in eine BS2000-Datei schreiben (printf(), putc(), fwrite() etc.), werden die Daten in einem Puffer zwischengespeichert und erst in die Datei geschrieben, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Ein Zeilenendezeichen (\n) wird erkannt (nur bei Textdateien).
- Die maximale Satzlänge einer Plattendatei ist erreicht.
- Bei Terminals: Nach einer Ausgabe auf das Terminal folgt eine Eingabe vom Terminal.
- Die Funktionen fseek(), fsetpos(), rewind() oder fflush() werden aufgerufen.
- Die Datei wird geschlossen.

Zusätzlich nur bei ANSI-Funktionalität:

Wenn das Lesen aus einer beliebigen Textdatei eine Datenübertragung von der externen Datei in den Puffer notwendig macht, werden die noch in Puffern zwischengespeicherten Daten aller ISAM-Dateien automatisch in die Dateien geschrieben.

Die Pufferung entfällt bei Ausgaben in Zeichenketten (sprintf()) und in INCORE-Dateien.

Auch wenn die Daten im Puffer nicht mit einem Zeilenendezeichen enden, bewirkt fflush() in einer Textdatei einen Zeilenwechsel. Nachfolgende Daten werden in eine neue Zeile bzw. in einen neuen Satz geschrieben.

Ausnahme bei ANSI-Funktionalität:

Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Zeilenendezeichen enden, bewirkt fflush() keinen Zeilenwechsel bzw. Satzwechsel. Nachfolgende Daten verlängern den Satz in der Datei. Beim Lesen einer ISAM-Datei werden daher nur Zeilenendezeichen eingelesen, die vom Programm explizit geschrieben wurden.

`fflush()` wird intern automatisch ausgeführt, wenn eine Datei geschlossen wird (`fclose()`, `close()`) oder wenn ein Programm normal bzw. mit `exit()` beendet wird. `fflush()` kann dazu benutzt werden, die Ausgabe von Daten während des Programmablaufs zu steuern, z.B. um diverse Eingaben zu einer einzigen Ausgabe zu verketten und zu einem selbst definierten Zeitpunkt auf einmal auszugeben.

Bei Satz-Ein-/Ausgabe wird der Aufruf von `fflush()` zwar nicht mit Fehler abgewiesen, bleibt jedoch ohne Wirkung. Bei Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe werden keine Daten gepuffert. □

Siehe auch `exit()`, `close()`, `fclose()`, `stdio.h`.

## ffs - erstes gesetztes Bit suchen

Definition `#include <strings.h>`  
`int ffs(int i);`

### Beschreibung

`ffs()` sucht das erste gesetzte Bit im übergebenen Argument, beginnend beim niedrigstwertigen Bit, und liefert die Position dieses Bits zurück. Die Nummerierung der Bits beginnt bei 1, angefangen mit dem niedrigstwertigen Bit.

Returnwert Position des ersten gesetzten Bits

bei  $i \neq 0$ .

0 bei  $i = 0$ .

Siehe auch `strings.h`.

## fgetc - Byte aus Datenstrom lesen

Definition `#include <stdio.h>`

```
int fgetc(FILE *stream);
```

Beschreibung

`fgetc()` liest das nächste vorhandene Byte vom Typ `unsigned char` aus dem Datenstrom, auf den `stream` zeigt, wandelt es in den Typ `int` um und schaltet den zum Datenstrom gehörigen Lese-/Schreibzeiger, sofern er definiert ist, entsprechend weiter.

`fgetc()` kann die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei, der `stream` zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe `sys/stat.h`). Die Strukturkomponente `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für `stream` aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

Returnwert nächstes Zeichen aus dem Eingabestrom, auf den `stream` zeigt  
bei erfolgreicher Beendigung.

|     |                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EOF | wenn der Datenstrom das Dateiende erreicht hat. Das Dateiendekennzeichen des Datenstroms wird gesetzt.                                       |
| EOF | wenn ein Lesefehler auftritt. Das Fehlerkennzeichen des Datenstroms wird gesetzt. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

Fehler `fgetc()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | Das Flag <code>O_NONBLOCK</code> wird für den Dateideskriptor gesetzt, der <code>stream</code> zu Grunde liegt, und der Prozess würde durch <code>fgetwc()</code> angehalten werden.                                                                                                                |
| EBADF  | Der <code>stream</code> zu Grunde liegende Dateideskriptor ist kein gültiger, zum Lesen geöffneter Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                 |
| EINTR  | Die Leseoperation wurde durch den Empfang eines Signals beendet. Es wurden keine Daten übertragen.                                                                                                                                                                                                  |
| EIO    | Ein physikalischer Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten, oder der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht von seinem steuernden Terminal zu lesen. Das Signal <code>SIGTTIN</code> wird vom Prozess entweder blockiert oder ignoriert, oder die Prozessgruppe ist verwaist. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis    | <p>Wenn der ganzzahlige Returnwert von fgetc() in einer Variablen vom Typ <code>char</code> abgelegt und dann mit der ganzzahligen Konstante <code>EOF</code> verglichen wird, kann es sein, dass dieser Vergleich nicht erfolgreich ist, da die Vorzeichen-Erweiterung eines Zeichens bei der Umwandlung in eine Ganzzahl rechnerabhängig ist. Daher sollte eine portable Anwendung immer eine <code>int</code>-Variable für das Ergebnis von fgetc() verwenden.</p> <p>Wenn zwischen einer Fehlerbedingung und einer Dateiendebedingung unterschieden werden soll, müssen <code>ferror()</code> oder <code>feof()</code> verwendet werden.</p> <p>Wenn in einem Programm der folgende Vergleich verwendet wird, muss die Variable <code>c</code> als <code>int</code>-Größe vereinbart werden:</p> <pre>while((c = fgetc(dz)) != EOF)</pre> <p>Wenn nämlich <code>c</code> als <code>char</code>-Größe definiert werden würde, würde die Bedingung <code>EOF</code> aus folgendem Grund nie erfüllt: -1 wird in den <code>char</code>-Wert <code>0xFF</code> (also +255) konvertiert. <code>EOF</code> ist jedoch -1.</p> <p>Wenn fgetc() in der POSIX-Umgebung von <code>stdin</code> liest und <code>EOF</code> das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die <code>EOF</code>-Bedingung durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ am blockorientierten Terminal durch Eingabe der Tastensequenz <code>@ @ d</code></li><li>▶ am zeichenorientierten Terminal durch Eingabe von <code>[CTRL]+D</code></li></ul> <p><i>BS2000</i></p> <p>Wenn fgetc() in der BS2000-Umgebung von <code>stdin</code> liest und <code>EOF</code> das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die <code>EOF</code>-Bedingung durch folgende Maßnahmen am Terminal:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <code>[K2]</code> drücken.</li><li>2. Die Systemkommandos <code>EOF</code> und <code>RESUME-PROGRAM</code> eingeben.</li></ol> <p>Bei Textdateien mit der Zugriffsart <code>SAM</code> und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei <code>fopen()</code> die Angabe <code>split=no</code> gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe <code>split=yes</code> wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □</p> <p>Ob fgetc() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.</p> |
| Siehe auch | <code>feof()</code> , <code>ferror()</code> , <code>fopen()</code> , <code>getchar</code> , <code>getc()</code> , <code>stdio.h</code> , <code>sys/stat.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**fgetpos - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln****Name** **fgetpos, fgetpos64****Definition** #include <stdio.h>

```
int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
int fgetpos64(FILE *stream, fpos64_t *pos);
```

**Beschreibung**

fgetpos() speichert den aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers von *stream* in dem Objekt, auf das *pos* zeigt. Der gespeicherte Wert enthält Informationen, mit denen fsetpos() den Datenstrom auf die Position einstellen kann, die zurzeit des Aufrufs von fgetpos() aktuell war.

Es besteht kein funktioneller Unterschied zwischen fgetpos() und fgetpos64(), außer dass fgetpos64() einen fpos64\_t-Datentyp verwendet.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

≠ 0 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.  
*BS2000*  
errno wird auf EBADF gesetzt.

**Fehler** fgetpos() schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF Der *stream* zu Grunde liegende Dateideskriptor ist nicht gültig.

ESPIPE Der *stream* zu Grunde liegende Dateideskriptor ist einer Pipe oder FIFO zugeordnet.

**Hinweis** Ob fgetpos() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*  
fgetpos() lässt sich auf Binärdateien (SAM im Binärmodus, PAM, INCORE) und Textdateien (SAM im Textmodus, ISAM) anwenden.  
fgetpos() ist nicht anwendbar auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT).

Für ISAM-Dateien ist das Funktionspaar fgetpos()/fsetpos() wesentlich performanter als das vergleichbare Funktionspaar ftell()/fseek().

Bei Satz-Ein-/Ausgabe liefert `fgetpos()` die Position hinter dem zuletzt gelesenen, geschriebenen oder gelöschten Satz bzw. die Position, die durch ein unmittelbar vorangegangenes Positionieren erreicht wurde.

Bei ISAM-Dateien mit Schlüsselverdoppelung liefert `fgetpos()` immer die Position hinter dem letzten Satz einer Gruppe mit gleichen Schlüsseln, wenn einer dieser Sätze zuvor gelesen, geschrieben oder gelöscht wurde.

Siehe auch `fseek()`, `fseek64()`, `lseek()`, `lseek64()`, `fsetpos()`, `fsetpos64()`, `ftell()`, `ftell64()`, `ungetc()`, `stdio.h`.

## fgets - Zeichenkette aus Datenstrom lesen

**Definition**

```
#include <stdio.h>
char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);
```

**Beschreibung**

fgets() liest aus dem Datenstrom, auf den *stream* zeigt, höchstens *n*-1 Bytes bis zum Zeilenendezeichen oder bis zum Dateiende. Die eingelesene Zeichenkette wird in den Vektor eingetragen, auf den *s* zeigt, und mit dem Nullbyte beendet.

fgets() kann die Strukturkomponente *st\_atime* für die Datei, der *stream* zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe sys/stat.h). Die Strukturkomponente *st\_atime* wird aktualisiert, sobald fgetc(), fgets(), fgetwc(), fgetws(), fread(), fscanf(), getc(), getchar(), gets() oder scanf() erfolgreich für *stream* aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von ungetc() oder ungetwc() bereitgestellt wurden.

**Returnwert** Zeiger auf die Ergebniszichenkette  
bei erfolgreicher Beendigung.

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nullzeiger</b> | wenn der Datenstrom das Dateiende erreicht hat. Das Dateiendekennzeichen dieses Datenstroms wird gesetzt.                              |
| <b>Nullzeiger</b> | wenn ein Lesefehler auftritt. Das Fehlerkennzeichen des Datenstroms wird gesetzt. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler** Siehe fgetc().

**Hinweis** Der Bereich, in den fgets() die gelesene Zeichenkette abspeichern soll, muss explizit bereitgestellt werden.

Im Unterschied zu gets() trägt fgets() auch ein gelesenes Zeilenendezeichen in die Ergebniszichenkette ein.

### BS2000

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Ob fgets() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

**Beispiel** Siehe fputs().

**Siehe auch** fgetc(), fopen(), fputs(), fread(), gets(), stdio.h, sys/stat.h.

## fgetwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen

Definition `#include <wchar.h>`

*Optional*

`#include <stdio.h>` □

`wint_t fgetwc(FILE *stream);`

Beschreibung

`fgetwc()` liest das nächste Zeichen aus dem Eingabestrom, auf den *stream* zeigt, wandelt es in den entsprechenden Langzeichenwert um und bewegt den Lese-/Schreibzeiger für den Datenstrom, falls definiert, weiter.

Wenn ein Fehler auftritt, ist der Wert des Lese-/Schreibzeigers für den Datenstrom nicht definiert.

`fgetwc()` kann die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei, der *stream* zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe `sys/stat.h`). Die Strukturkomponente `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für *stream* aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`).

Returnwert Langzeichenwert vom Typ `wint_t`  
bei erfolgreicher Beendigung.

`WEOF` wenn der Datenstrom am Dateiende angelangt ist. Das Dateiendekennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt.

`WEOF` wenn ein Lesefehler auftritt. Die Fehleranzeige für den Datenstrom wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `fgetwc()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EAGAIN` Das Flag `O_NONBLOCK` wird für den Dateideskriptor gesetzt, der *stream* zu Grunde liegt, und der Prozess würde durch `fgetwc()` angehalten werden.

`EBADF` Der *stream* zu Grunde liegende Dateideskriptor ist kein gültiger, für das Lesen geöffneter Dateideskriptor.

`EINTR` Die Leseoperation wurde durch den Empfang eines Signals beendet. Es wurden keine Daten übertragen.

*Erweiterung*

|        |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                                                                                                        |
| EIO    | Der Prozess ist Mitglied in einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht, von seinem steuernden Terminal zu lesen. Das Signal SIGTTIN wird vom Prozess entweder blockiert oder ignoriert, oder die Prozessgruppe ist verwaist. |

## Hinweis

In dieser Version des Laufzeitsystems werden die Langzeichen-Funktionen nur für POSIX-Dateien unterstützt.

`ferror()` bzw. `feof()` müssen verwendet werden, um zwischen einer Fehlerbedingung und einer Dateiendebedingung zu unterscheiden.

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Siehe auch `feof()`, `ferror()`, `fgetc()`, `fopen()`, `stdio.h`, `wchar.h`.

## fgetws - Langzeichenkette aus Datenstrom lesen

**Definition** #include <wchar.h>

*Optional*

#include <stdio.h> □

wchar\_t \*fgetws(wchar\_t \*ws, int n, FILE \*stream);

**Beschreibung**

fgetws() liest Zeichen von *stream*, wandelt sie in die entsprechenden Langzeichenwerte um und legt sie im Vektor *ws* vom Typ wchar\_t ab, bis *n*-1 Zeichen gelesen wurden, ein Zeilenendezeichen gelesen, konvertiert und an *ws* übertragen wird bzw. eine Dateiende-Bedingung angetroffen wird. Die Langzeichenkette *ws* wird mit einem Nullbyte-Langzeichen abgeschlossen.

Wenn ein Fehler auftritt, ist der Wert des Lese-/Schreibzeigers für den Datenstrom nicht definiert.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

fgetws() kann die Strukturkomponente st\_atime für die Datei, der *stream* zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe sys/stat.h). Die Strukturkomponente st\_atime wird aktualisiert, sobald fgetc(), fgets(), fgetwc(), fgetws(), fread(), fscanf(), getc(), getchar(), gets() oder scanf() erfolgreich für *stream* aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von ungetc() oder ungetwc() bereitgestellt wurden.

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

**Returnwert** *ws* bei erfolgreicher Beendigung.

Nullzeiger wenn der Datenstrom am Dateiende angelangt ist. Das Dateiendekennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt.

Nullzeiger wenn ein Lesefehler auftritt. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Siehe `fgetwc()`.

Siehe auch `fgetwc()`, `fopen()`, `fread()`, `stdio.h`, `wchar.h`.

### **\_\_FILE\_\_ - Makro für Quelldateinamen**

Definition `__FILE__`

Beschreibung

Dieses Makro generiert den Dateinamen des Quellprogramms als Zeichenkette in der Form:

`"name\0"`

Hinweis Dieses Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

### **fileno - Dateideskriptor ermitteln**

Definition `#include <stdio.h>`  
`int fileno(FILE *stream);`

Beschreibung

`fileno()` gibt den ganzzahligen Dateideskriptor zurück, der zu `stream` gehört.

Returnwert int-Wert bei Erfolg. Wert des Dateideskriptors, der zu `stream` gehört.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `fileno()` schlägt fehl, wenn gilt:

EABDF `stream` ist kein gültiger Datenstrom.

Hinweis Ob `fileno()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fdopen()`, `fopen()`, `stdin()`, `stdio.h`, [Abschnitt „Interaktion von Dateideskriptoren und Datenströmen“ auf Seite 112](#).

## flocate - Lese-/Schreibzeiger in ISAM-Datei positionieren (BS2000)

Definition `#include <stdio.h>`

```
int flocate(FILE *stream, void *key, size_t keylen, int option);
```

### Beschreibung

`flocate()` dient zum expliziten Positionieren einer ISAM-Datei mit Satz-Ein-/Ausgabe.  
`flocate()` ändert die aktuelle Position des Lese-/Schreibzeigers der Datei mit Dateizeiger `stream` entsprechend den Angaben:

Schlüsselwert `key`,

Schlüssellänge `keylen` und

Option `option` (`_KEY_FIRST`, `_KEY_LAST`, `_KEY_EQ`, `_KEY_GE`).

`FILE *stream` ist der Dateizeiger einer ISAM-Datei, die im Modus `type=record`, `forg=key` geöffnet wurde (siehe `fopen()`, `freopen()`).

`void *key` ist der Zeiger auf einen Bereich, der den Schlüsselwert enthält.

`size_t keylen` ist die Länge des Schlüsselwertes. Der Wert muss ungleich null sein.

Ist `keylen` kleiner als die Schlüssellänge der Datei, füllt `flocate()` den Schlüsselwert intern bis auf die Schlüssellänge der Datei mit binären Nullen auf und nimmt diesen generierten Schlüssel als Positioniergrundlage.

Ist `keylen` größer als die Schlüssellänge der Datei, schneidet `flocate()` den Schlüsselwert intern von rechts bis auf die Schlüssellänge der Datei ab und nimmt diesen verkürzten Schlüssel als Positioniergrundlage.

`int option` kann die folgenden in `stdio.h` definierten Werte enthalten:

|                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>_KEY_FIRST</code> | positioniert auf den Dateianfang.<br>Die Parameter <code>key</code> und <code>keylen</code> werden ignoriert.<br>Das Positionieren ist auch in leeren Dateien erfolgreich. |
| <code>_KEY_LAST</code>  | positioniert auf das Dateiende.<br>Die Parameter <code>key</code> und <code>keylen</code> werden ignoriert.<br>Das Positionieren ist auch in leeren Dateien erfolgreich.   |
| <code>_KEY_EQ</code>    | positioniert auf den ersten Satz mit dem angegebenen Schlüssel <code>key</code> .                                                                                          |
| <code>_KEY_GE</code>    | positioniert auf den ersten Satz mit dem Schlüsselwert größer oder gleich dem angegebenen Schlüssel <code>key</code> .                                                     |

|            |     |                                                               |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0   | bei Erfolg. Der Satz mit dem angegebenen Schlüssel existiert. |
|            | > 0 | der Satz existiert nicht.                                     |
|            | EOF | bei Fehler.                                                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | <p>War der Aufruf fehlerfrei (Returnwerte 0 bzw. &gt; 0), wird das Kennzeichen EOF der Datei zurückgesetzt.</p> <p>Ist der angegebene Schlüsselwert nicht in der Datei vorhanden (Returnwert &gt; 0), bleibt die aktuelle Position des Lese-/Schreibzeigers unverändert. Einzige Ausnahme: Wenn die Datei zum Zeitpunkt des flocate-Aufrufs auf den zweiten oder höheren Schlüssel einer Gruppe von Sätzen mit gleichen Schlüsseln positioniert ist, positioniert flocate() die Datei auf den ersten Satz nach dieser Gruppe.</p> <p>In ISAM-Dateien mit Schlüsselverdoppelung kann mit flocate() nicht auf den zweiten oder höheren Satz einer Gruppe mit gleichen Schlüsseln positioniert werden. Dies lässt sich nur durch sequenzielles Lesen bzw. Löschen erreichen.</p> <p>Mit flocate() kann nur auf den ersten Satz oder hinter den letzten Satz einer solchen Gruppe positioniert werden.</p> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Siehe auch [fdelrec\(\)](#), [fgetpos\(\)](#), [fsetpos\(\)](#), [fopen\(\)](#), [freopen\(\)](#), [stdio.h](#).

## flockfile, ftrylockfile, funlockfile - Funktionen zum Sperren der Standardein-/ausgabe

Definition #include <stdio.h>

```
void flockfile(FILE *file);
int ftrylockfile(FILE *file);
void funlockfile(FILE *file);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `flockfile()` und `ftrylockfile()` ermöglichen ein explizites Sperren von `(FILE*)`-Objekten auf Anwendungsebene. Mit `funlockfile()` kann die Sperre wieder aufgehoben werden. Diese Funktionen können von einem Thread verwendet werden, um eine Folge von E/A-Anweisungen darzustellen, die als Einheit ausgeführt werden sollen.

Die Funktion `flockfile()` wird von einem Thread verwendet, um das Zugriffsrecht auf ein `(FILE*)`-Objekt zu erlangen.

Die Funktion `ftrylockfile()` wird von einem Thread verwendet, um das Zugriffsrecht auf ein `(FILE*)`-Objekt zu erlangen, wenn das Objekt verfügbar ist; `ftrylockfile()` ist eine Version von `flockfile()`, bei der keine Blockierung erfolgt.

Die Funktion `funlockfile()` wird verwendet, um das an den Thread vergebene Zugriffsrecht aufzuheben. `funlockfile()` wird ignoriert, wenn der aufrufende Thread nicht der Besitzer des `(FILE*)`-Objekts ist.

Logisch ist jedem `(FILE*)`-Objekt ein Sperrenzähler zugeordnet. Dieser Zähler wird implizit mit dem Wert 0 initialisiert, wenn das `(FILE*)`-Objekt erstellt wird. Die Sperre für das `(FILE*)`-Objekt wird aufgehoben, wenn der Zähler den Wert 0 hat.

Wenn der Zähler positiv ist, ist ein einzelner Thread Eigentümer des `(FILE*)`-Objekts. Wird die Funktion `flockfile()` aufgerufen, wenn der Zähler 0 ist oder einen positiven Wert hat und der Aufrufer Eigner des `(FILE*)`-Objekts ist, so wird der Zähler erhöht. Andernfalls wird der aufrufende Thread unterbrochen und wartet, dass der Zähler wieder den Wert 0 erhält. Jeder Aufruf von `funlockfile()` vermindert den Zähler. Dies ermöglicht das Verschachteln zusammengehöriger Aufrufe von `flockfile()` [oder erfolgreicher Aufrufe von `ftrylockfile()`] und `funlockfile()`.

Alle Funktionen, die auf `(FILE*)`-Objekte verweisen, verhalten sich, als ob sie intern `flockfile()` und `funlockfile()` verwendeten, um das Zugriffsrecht auf diese `(FILE*)`-Objekte zu erhalten.

**Returnwert** flockfile() und funlockfile():

Kein Returnwert

ftrylock():

0 bei Erfolg.

≠0 wenn keine Sperre aktiviert werden kann.

Hinweis

Bei Echtzeitanwendungen kann es durch die Verwendung von FILE-Sperren zur Umkehrung von Prioritäten kommen. Das Problem tritt auf, wenn ein Thread hoher Priorität ein FILE-Objekt „sperrt“, das gerade von einem Thread niedriger Priorität „entsperrt“ wird, aber der Thread niedriger Priorität wird von einem Thread mittlerer Priorität vorzeitig angehalten. Diese Situation führt zur Umkehrung der Prioritäten; ein Thread hoher Priorität wird von Threads niedrigerer Priorität für unbegrenzte Zeit blockiert.

Entwickler von Echtzeitanwendungen müssen beim Systemdesign die Möglichkeit derartiger Umkehrungen von Prioritäten berücksichtigen. Sie können eine Reihe von Gegenmaßnahmen gegen derartige Situationen treffen, indem beispielsweise kritische Codeabschnitte, die durch FILE-Sperren geschützt werden, mit hoher Priorität ausgeführt werden, so dass ein Thread während der Ausführung kritischer Codeabschnitte nicht vorzeitig angehalten werden kann.

Siehe auch `getc_unlocked()`, `pthread_intro()`, `stdio()`.

## **floor, floorf, floorl- Gleitpunktzahl abrunden**

**Definition**

```
#include <math.h>
double floor(double x);
float floorf(float x)
long double floorl(long double)
```

**Beschreibung**

`floor()` runden die Gleitpunktzahl  $x$  nach unten ganzzahlig ab.

**Returnwert** Größte ganze Zahl vom Typ `double`, die kleiner oder gleich  $x$  ist bei Erfolg.  
 $-HUGE\_VAL$  bei Überlauf.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `floor()`, `floorf()`, und `floorl()` schlagen fehl, wenn gilt:  
`ERANGE` Überlauf, das Resultat ist zu groß.

**Hinweis** Der ganzzahlige, als `double` bzw. `float` bzw. `long` dargestellte Wert, den `floor()` bzw. `floorf()` bzw. `floorl()` liefert, kann möglicherweise nicht als `int` oder `long` dargestellt werden. Der Returnwert sollte vor einer Zuweisung an einen ganzzahligen Typ geprüft werden, um undefinierte Resultate eines ganzzahligen Überlaufs zu vermeiden.

**Siehe auch** `ceil()`, `ceilf()`, `ceill()`, `fabs()`, `math.h`.

## **fmod - Divisionsrest einer Gleitpunktzahl berechnen**

**Definition**

```
#include <math.h>
double fmod(double x, double y);
```

**Beschreibung** `fmod()` berechnet den Rest der Division  $x/y$ . Der Rest hat das gleiche Vorzeichen wie der Dividend  $x$  und sein Absolutbetrag ist immer kleiner als der Divisor  $y$ .

**Returnwert** Rest der Division  $x/y$   
bei Erfolg.  
0 bei  $y = 0$ .

**Hinweis** Eine Anwendung sollte sicherstellen, dass  $y$  ungleich 0 ist, bevor sie `fmod()` aufruft.

**Siehe auch** `ceil()`, `ceilf()`, `ceill()`, `fabs()`, `floor()`, `math.h`.

## fmtmsg - Meldung auf stderr und/oder die Systemkonsole ausgeben

Definition #include <fmtmsg.h>

```
int fmtmsg(long classification, const char *label, int severity, const char *text,  
          const char *action, const char *tag);
```

### Beschreibung

Aufbauend auf der Klassifikationskomponente einer Meldung, schreibt `fmtmsg()` eine formatierte Meldung auf `stderr`, auf die Systemkonsole oder auf beide.

`fmtmsg()` kann an Stelle der üblichen `printf()` Schnittstelle verwendet werden, um Meldungen über `stderr` auszugeben. `fmtmsg()` bietet in Verbindung mit `gettxt()` eine einfache Schnittstelle zum Erstellen von sprachunabhängigen Anwendungsprogrammen.

Eine formatierte Meldung besteht aus bis zu fünf Standardkomponenten, die weiter unten definiert werden. Die Komponente *classification* ist nicht Teil der Standardmeldung, die dem Benutzer angezeigt wird, sondern definiert die Quelle der Meldung und steuert die Anzeige der formatierten Meldung.

#### *classification*

enthält Bezeichner aus den folgenden Gruppen der Haupt- und Nebenklassifikationen. Jeder Bezeichner einer Nebenklassifikation kann durch ODER-Verknüpfung mit einem anderen Bezeichner einer anderen Nebenklassifikation verwendet werden. Zwei oder mehr Bezeichner aus derselben Nebenklassifikation sollten nicht zusammen verwendet werden, mit Ausnahme der Anzeigeklassifikation. Beide Bezeichner der Anzeigeklassifikation können so verwendet werden, dass die Meldungen sowohl auf `stderr` als auch auf der Systemkonsole erscheinen.

#### Hauptklassifikationen

bezeichnen den Ursprung eines Zustands. Die Bezeichner sind:  
`MM_HARD` (Hardware), `MM_SOFT` (Software) und `MM_FIRM` (Firmware).

#### Nebenklassifikationen des Meldungursprungs

bezeichnen die Art der Software, in der das Problem auftrat. Die Bezeichner sind: `MM_APPL` (Anwendung), `MM_UTIL` (Hilfsprogramm) und `MM_OPSYS` (Betriebssystem).

#### Nebenklassifikationen für die Anzeige

bezeichnen, wo die Meldung angezeigt werden soll. Die Bezeichner sind `MM_PRINT`, um die Meldung auf der Standard-Fehlerausgabe auszugeben, und `MM_CONSOLE`, um die Meldung auf der Systemkonsole auszugeben. Sie können einen oder beide Bezeichner verwenden oder die Angabe weglassen (in diesem Falle wird nichts ausgegeben).

### Nebenklassifikationen für den Status

geben an, ob sich das Anwendungsprogramm nach dem Zustand stabilisieren kann. Bezeichner sind: MM\_RECOVER (stabilisierbar) und MM\_NRECOV (nicht stabilisierbar).

### Zusätzlicher Bezeichner MM\_NULLMC

gibt an, dass keine Klassifikationskomponente für die Meldung angegeben wird.

*label* gibt den Ursprung der Meldung an. Das Format dieser Komponente besteht aus zwei Feldern, die durch einen Doppelpunkt getrennt werden. Das erste Feld ist bis zu 10 Zeichen lang; das zweite ist bis zu 14 Zeichen lang.

Es wird dazu geraten, mit *label* das Paket und das Programm oder den Anwendungsnamen zu bezeichnen. So zeigt beispielsweise der Inhalt UX:cat für *label* an, dass das Paket UNIX-System V und die Anwendung cat gemeint ist.

*severity* zeigt die Warnstufe des Zustands an. Bezeichner für die Warnstufen für *severity* sind:

MM\_HALT zeigt an, dass die Anwendung auf einen schwer wiegenden Fehler gestoßen ist und die Bearbeitung anhält. Die Zeichenkette „HALT“ wird ausgegeben.

MM\_ERROR zeigt an, dass die Anwendung einen Fehler erkannt hat. Die Zeichenkette „ERROR“ wird ausgegeben.

### MM\_WARNING

zeigt an, dass ein ungewöhnlicher Zustand eingetreten ist, bei dem es sich um ein Problem handeln könnte und der beobachtet werden sollte. Die Zeichenkette „WARNING“ wird ausgegeben.

MM\_INFO liefert Informationen über einen Zustand, der keinen Fehler darstellt. Die Zeichenkette „INFO“ wird ausgegeben.

MM\_NOSEV zeigt an, dass für die Meldung keine Warnstufe existiert.

*text* beschreibt die Ursache der Meldung. Die Zeichenkette *text* ist nicht auf eine bestimmte Länge beschränkt. Wenn die Zeichenkette leer ist, ist der ausgegebene Text undefiniert.

*action* beschreibt die erste Aktion, die im Fehlerbehebungsprozess ausgeführt werden soll. `fmtmsg()` schreibt vor dieser Zeichenkette das Präfix „TO FIX:“. Die Zeichenkette *action* ist nicht auf eine bestimmte Länge beschränkt.

*tag* Ein Bezeichner, der auf die Online-Dokumentation für die Meldung verweist. Empfohlen wird, dass *tag* den über *label* angesprochenen Ursprung der Meldung und eine eindeutige Zahl enthält. Ein Beispiel für *tag* ist UX:cat:146.

## Umgebungsvariablen

Es gibt zwei Umgebungsvariablen, die das Verhalten von `fmtmsg()` beeinflussen:  
`MSGVERB` und `SEV_LEVEL`.

`MSGVERB` teilt `fmtmsg()` mit, welche Meldungskomponenten beim Schreiben der Meldungen auf `stderr` ausgewählt werden sollen. Der Wert von `MSGVERB` besteht aus einer Liste optionaler Schlüsselwörter, die durch Doppelpunkte getrennt werden. `MSGVERB` kann wie folgt gesetzt werden:

```
MSGVERB=[Schlüsselwort[:Schlüsselwort[:...]]]  
export MSGVERB
```

Gültige *Schlüsselwörter* sind: `label`, `severity`, `text`, `action` und `tag`.

Wenn `MSGVERB` ein Schlüsselwort für eine Komponente enthält und diese Komponente nicht den ihr zugeordneten Nullwert hat (siehe unten), gibt `fmtmsg()` diese Komponente bei der Meldungsausgabe auf `stderr` aus. Wenn `MSGVERB` das Schlüsselwort für eine Meldungskomponente nicht enthält, wird diese Komponente nicht ausgegeben. Die Schlüsselwörter können in einer beliebigen Reihenfolge angegeben werden. Ist `MSGVERB` nicht definiert, enthält dieser Bezeichner eine Nullzeichenkette, ist der Wert nicht im korrekten Format angegeben, oder sind ungültige Schlüsselwörter angegeben, so wählt `fmtmsg()` alle Komponenten aus.

Beim ersten Aufruf von `fmtmsg()` wird die `MSGVERB`-Umgebungsvariable abgeprüft, um die Meldungskomponenten selektieren zu können, wenn eine Meldung über die Standard-Fehlerausgabe `stderr` generiert wird. Die Werte, die beim ersten Aufruf akzeptiert werden, werden für die nachfolgenden Aufrufe gesichert.

`MSGVERB` beeinflusst nur die Selektion der Komponenten, die über die Standard-Fehlerausgabe angezeigt werden sollen. Bei Ausgabe auf die Konsole werden alle Meldungen selektiert.

`SEV_LEVEL` definiert die Warnstufen und weist die auszugebenden Zeichenketten zu, die von `fmtmsg()` benutzt werden sollen. Die unten angegebenen Standardwarnstufen können nicht verändert werden. Weitere Warnstufen können definiert, verändert und entfernt werden. Dies geschieht über die Funktion `addseverity()` (siehe `addseverity(3C)`). Wenn dieselbe Warnstufe durch `SEV_LEVEL` und `addseverity()` definiert wird, so setzt sich die Definition von `addseverity()` durch.

- 0 (keine Warnstufe verwendet)
- 1 HALT
- 2 ERROR
- 3 WARNING
- 4 INFO

`SEV_LEVEL` kann wie folgt eingestellt werden:

```
SEV_LEVEL=[Beschreibung[:Beschreibung[:...]]]  
export SEV_LEVEL
```

*Beschreibung* enthält eine Liste mit drei Feldern, die durch Kommata getrennt werden:

*Beschreibung=severity\_keyword,level,printstring*

*severity\_keyword* ist eine Zeichenkette, die als Schlüsselwort für die Option `-s severity` vom Kommando `fmtmsg` verwendet wird. Dieses Feld wird nicht von der Funktion `fmtmsg()` verwendet.

*level* ist eine Zeichenkette, die eine positive ganze Zahl enthält (nicht 0, 1, 2, 3 oder 4, denn diese Werte sind für die Standardwarnstufen reserviert). Wenn das Schlüsselwort *severity\_keyword* verwendet wird, stellt *level* die Warnstufe des Wertes dar, der an die Funktion `fmtmsg()` übergeben wurde.

*printstring* ist eine Zeichenkette, die von `fmtmsg()` für das Standardmeldungsformat verwendet wird, wenn die Warnstufe *level* angegeben wird.

Stellt *Beschreibung* in der Liste keine durch Kommata getrennte Liste mit drei Feldern dar, oder ist das zweite Feld einer Liste keine ganze Zahl, so wird *Beschreibung* in der Liste ignoriert.

Wird `fmtmsg()` erstmals aufgerufen, dann wird die Umgebungsvariable `SEV_LEVEL` überprüft, um festzustellen, ob neben den fünf Standardwarnstufen und den durch `addseverity()` festgelegten zusätzlichen Warnstufen definiert wurden. Die Werte, die beim erstmaligen Aufruf festgestellt wurden, werden für spätere Aufrufe gespeichert.

|            |          |                                                                                                                                 |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | MM_OK    | bei Erfolg.                                                                                                                     |
|            | MM_NOTOK | Die Funktion ist völlig fehlgeschlagen.                                                                                         |
|            | MM_NOMSG | Die Funktion konnte eine Meldung über die Standard-Fehlerausgabe nicht generieren, wurde aber ansonsten erfolgreich ausgeführt. |
|            | MM_NOCON | Die Funktion konnte eine Meldung über die Systemkonsole nicht generieren, wurde aber ansonsten erfolgreich ausgeführt.          |

Eine oder mehrere Meldungskomponenten können systematisch aus der Meldung weggelassen werden, wenn der Nullwert der jeweiligen Komponente angegeben wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Nullwerte und Bezeichner für die Argumente von `fmtmsg()`.

| Argument        | Typ   | Nullwert     | Bezeichner |
|-----------------|-------|--------------|------------|
| <i>label</i>    | char* | (char*) NULL | MM_NULLLBL |
| <i>severity</i> | int   | 0            | MM_NULLSEV |
| <i>class</i>    | long  | 0L           | MM_NULLMC  |
| <i>text</i>     | char* | (char*) NULL | MM_NULLTXT |
| <i>action</i>   | char* | (char*) NULL | MM_NULLACT |
| <i>tag</i>      | char* | (char*) NULL | MM_NULLTAG |

Ein weiteres Mittel zum systematischen Weglassen einer Komponenten besteht im Auslassen der Schlüsselwörter der Komponenten bei der Definition der MSGVERB-Umgebungsvariablen.

Beispiel 1 `fmtmsg(MM_PRINT, "UX:cat", MM_ERROR, "Falsche Syntax",  
                  "Siehe Handbuch", "UX:cat:001")`

liefert eine komplette Meldung mit dem Standardmeldungsformat:

`UX:cat: ERROR: Falsche Syntax TO FIX: Siehe Handbuch UX:cat:001`

Beispiel 2 Wird die Umgebungsvariable MSGVERB wie folgt gesetzt:

`MSGVERB=severity:text:action`

und dann Beispiel 1 verwendet, so generiert `fmtmsg()`:

`ERROR: Falsche Syntax TO FIX: Siehe Handbuch`

Beispiel 3 Wird die Umgebungsvariable SEV\_LEVEL wie folgt gesetzt:

`SEV_LEVEL=note,5,NOTE`

so liefert der folgende Aufruf von `fmtmsg()`:

`fmtmsg(MM_UTIL | MM_PRINT, "UX:cat", 5, "Falsche Syntax",  
          "Siehe Handbuch", "UX:cat:001")`

die folgende Ausgabe:

`UX:cat: NOTE: Falsche Syntax TO FIX: Siehe Handbuch UX:cat:001`

Siehe auch `printf()`. `fmtmsg.h`.

## fopen - Datenstrom öffnen

**Name** **fopen, fopen64**

**Definition** #include <stdio.h>

```
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
FILE *fopen64(const char *filename, const char *mode);
```

**Beschreibung**

fopen() öffnet die Datei, deren Pfadname die Zeichenkette ist, die auf *filename* zeigt, und ordnet ihr einen Datenstrom zu.

*filename* kann sein:

- ein gültiger POSIX-Dateiname
- ein gültiger BS2000-Dateiname:
  - *link=linkname*  
*linkname* bezeichnet einen BS2000-Linknamen.
  - (SYSDTA), (SYSOUT), (SYSLST), die entsprechende Systemdatei
  - (SYSTERM), Terminal-Ein-/Ausgabe
  - (INCORE), temporäre Binärdatei, die nur im virtuellen Speicher angelegt wird.

*mode* ist eine Zeichenkette, die die gewünschte Zugriffsart angibt und dafür einen der folgenden Werte annehmen:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r  | Öffnen Textdatei zum Lesen. Die Datei muss bereits vorhanden sein.                                                                                                                                                                                                 |
| w  | Öffnen Textdatei zum Neuschreiben. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.                                                                                                                   |
| a  | Öffnen Textdatei zum Anfügen ans Ende der Datei. Ist die Datei vorhanden, wird auf das Dateiende positioniert, d.h. der alte Inhalt bleibt erhalten und die neuen Daten werden ans Ende der Datei angefügt. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.  |
| rb | Öffnen Binärdatei zum Lesen. Die Datei muss bereits vorhanden sein.                                                                                                                                                                                                |
| wb | Öffnen Binärdatei zum Neuschreiben. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.                                                                                                                  |
| ab | Öffnen Binärdatei zum Anfügen ans Ende der Datei. Ist die Datei vorhanden, wird auf das Dateiende positioniert, d.h. der alte Inhalt bleibt erhalten und die neuen Daten werden ans Ende der Datei angefügt. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+w, r+  | Öffnen Textdatei zum Lesen und Schreiben. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Der alte Inhalt bleibt erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w+r, w+  | Öffnen Textdatei zum Neuschreiben und Lesen. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a+r, a+  | Öffnen Textdatei zum Anfügen ans Ende der Datei und zum Lesen. Ist die Datei vorhanden, bleibt der alte Inhalt erhalten und die neuen Daten werden ans Ende der Datei angefügt. Eine bereits vorhandene Datei ist nach dem Öffnen bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) auf das Dateiende, bei ANSI-Funktionalität auf den Dateianfang positioniert.<br>Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.     |
| r+b, rb+ | Öffnen Binärdatei zum Lesen und Schreiben. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Der alte Inhalt bleibt erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| w+b, wb+ | Öffnen Binärdatei zum Neuschreiben und Lesen. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a+b, ab+ | Öffnen Binärdatei zum Anfügen ans Ende der Datei und zum Lesen.<br>Ist die Datei vorhanden, bleibt der alte Inhalt erhalten und die neuen Daten werden ans Ende der Datei angefügt. Eine bereits vorhandene Datei ist nach dem Öffnen bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) auf das Dateiende, bei ANSI-Funktionalität auf den Dateianfang positioniert.<br>Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt. |

Das Zeichen `b` wird in den obigen Zugriffsarten ignoriert. Das Öffnen einer Datei zum Lesen, d.h. mit `r` als erstem Zeichen im Argument `mode`, schlägt fehl, wenn die Datei nicht existiert oder nicht gelesen werden kann.

Wird eine Datei zum Anfügen geöffnet, d.h. mit `a` als erstem Zeichen im Argument `mode`, erfolgen alle nachfolgenden Schreiboperationen in die Datei am aktuellen Dateiende, ohne dass dabei eventuell dazwischen erfolgte Aufrufe von `fseek()` eine Rolle spielen.

Wird eine Datei zum Aktualisieren geöffnet, d.h. mit `+` als zweitem Zeichen im Argument `mode`, dann können auf dem zugeordneten Datenstrom sowohl Ein- als auch Ausgabeoperationen durchgeführt werden. Dennoch darf auf eine Ausgabeoperation nicht unmittelbar eine Eingabeoperation folgen, ohne dass dazwischen ein Aufruf der Funktion `fflush()` oder einer der Funktionen zur Positionierung, `fseek()`, `fsetpos()` oder `rewind()`, erfolgt ist.

Auf eine Eingabeoperation darf nicht unmittelbar eine Ausgabeoperation folgen, ohne dass dazwischen eine der Funktionen zur Positionierung aufgerufen wurde, außer die Eingabeoperation hat das Dateiende erreicht.

Ist ein Datenstrom geöffnet, so ist er genau dann vollständig gepuffert, wenn sichergestellt ist, dass er keine Verweise auf ein interaktives Gerät hat, z.B. Terminal. Die Kennzeichen für Dateiende und Fehler dieses Datenstroms werden gelöscht.

Für die automatische Konvertierung darf das b für binär in *modus* nicht angegeben werden. Die Umgebungsvariable `IO_CONVERSION` darf nicht vorhanden sein oder muss den Wert YES haben.

### *BS2000*

Wenn BS2000-Dateien ausgeführt werden, ist Folgendes zu beachten:

In *mode* können mit optionalen Zusatzangaben weitere Funktionen gesteuert werden:

| Zusatzangabe               | Funktion                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>tabexp=yes/no</code> | Behandlung des Tabulatorzeichens (\t)                                 |
| <code>lbp=yes/no</code>    | Behandlung des Last Byte Pointers (LBP)                               |
| <code>split=yes/no</code>  | Verarbeitung von Textdateien mit der Angabe einer maximalen Satzlänge |

#### *Tabulatorzeichen (\t)*

In *mode* kann zusätzlich zur Zugriffsart eine Angabe zur Behandlung des Tabulatorzeichens (\t) gemacht werden. Diese Angabe ist nur für Textdateien mit den Zugriffsmethoden SAM und ISAM relevant.

"..., `tabexp=yes`"

Das Tabulatorzeichen wird in die entsprechende Anzahl Leerzeichen expandiert; Voreinstellung bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden).

"..., `tabexp=no`"

Das Tabulatorzeichen wird nicht expandiert; Voreinstellung bei ANSI-Funktionalität.

#### *Last Byte Pointer (LBP)*

In *mode* kann zusätzlich zur Zugriffsart eine Angabe zur Behandlung des Last Byte Pointer (LBP) gemacht werden. Diese Angabe ist nur für Binärdateien mit Zugriffsart PAM relevant. Falls `lbp=yes` angegeben ist, wird geprüft, ob LBP-Unterstützung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, so schlägt die Funktion `fopen()`, `fopen64()` fehl und `errno` wird auf ENOSYS gesetzt. Weitere Auswirkungen hat der Schalter erst, wenn die Datei geschlossen wird.

Beim Öffnen und Lesen einer bestehenden Datei wird der LBP unabhängig vom *lbp*-Schalter immer berücksichtigt:

- Ist der LBP der Datei ungleich 0, wird er ausgewertet. Ein eventuell vorhandener Marker wird ignoriert.

- Ist der LBP = 0, wird nach einem Marker gesucht und die Dateilänge daraus ermittelt. Falls kein Marker gefunden wird, wird das Ende des letzten vollständigen Blocks als Dateiende betrachtet.

"...,lbp=yes"

Beim Schließen einer Datei, die verändert oder neu erstellt wurde, wird kein Marker geschrieben (auch wenn einer vorhanden war) und ein gültiger LBP gesetzt. Auf diese Weise können Dateien mit Marker auf LBP ohne Marker umgestellt werden. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

"...,lbp=no"

Beim Schließen einer Datei, die **neu erstellt** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Es wird ein Marker geschrieben. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Beim Schließen einer Datei, die **verändert** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Ein Marker wird nur dann geschrieben, wenn vorher bereits ein Marker vorhanden war. Falls die Datei beim Öffnen einen gültigen LBP besaß, wird kein Marker geschrieben, da in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass kein Marker vorhanden ist.

Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Wird der Schalter *lbp* nicht angegeben, hängt das Verhalten von der Umgebungsvariablen LAST\_BYTE\_POINTER ab (siehe auch [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)):

LAST\_BYTE\_POINTER=YES

Die Funktion verhält sich so, als ob *lbp=yes* angegeben wäre.

LAST\_BYTE\_POINTER=NO

Die Funktion verhält sich so, als ob *lbp=no* angegeben wäre.

#### *Split/Nosplit-Schalter*

Dieser Schalter steuert die Verarbeitung von Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, wenn zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist.

"...,split=yes"

- Beim Lesen gilt:

Hat ein Satz die maximale Satzlänge, wird angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet.

- Beim Schreiben gilt:

Ein Satz, der länger als die maximale Satzlänge ist, wird in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben.

"...split=no"

Beim Lesen werden Sätze maximaler Länge nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet.

Beim Schreiben mit einer der Funktionen `fwrite()`, `fprintf()`, `printf()`, `vfprintf()`, `vprintf()`, `fwprintf()`, `wprintf()`, `vfwprintf()`, `vwprintf()`, `fputs()`, `fputws()` und `puts()` werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, auf die maximale Satzlänge gekürzt.

Wird der Schalter nicht angegeben, gilt "...,split=yes".

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `fopen` und `fopen64`, außer dass `fopen64` einen Dateizeiger zurückgibt, der über die 2GB-Grenze hinausgehen kann. `fopen64()` setzt das `O_LARGEFILE` Bit im File Status Flag.

|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Dateizeiger                                   | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nullzeiger                                    | wenn auf <i>filename</i> nicht zugegriffen werden kann, <i>mode</i> ungültig ist oder die Datei nicht geöffnet werden kann. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                          |
| Fehler     | <code>fopen()</code> schlägt fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | EACCES                                        | Für eine Komponente des Pfades existiert kein Durchsuchrecht.<br>Die Datei existiert, und die für <i>mode</i> geltenden Zugriffrechte werden verweigert.<br>Die Datei existiert nicht, und das übergeordnete Verzeichnis der zu erstellenden Datei hat kein Schreibrecht. |
|            | EINTR                                         | Während des Systemaufrufs <code>fopen()</code> wurde ein Signal abgefangen.                                                                                                                                                                                               |
|            | EINVAL                                        | Der Wert des Arguments <i>mode</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                          |
|            | EISDIR                                        | Die angegebene Datei ist ein Dateiverzeichnis und <i>mode</i> verlangt Schreibrecht.                                                                                                                                                                                      |
|            | EMFILE                                        | {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.<br>{OPEN_MAX}-Datenströme sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.<br>{STREAM_MAX}-Datenströme sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.                               |

|  |              |                                                                                                                                                                          |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>filename</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfades ist länger als {NAME_MAX}.                                                       |
|  | ENFILE       | Die maximale Anzahl von Dateien im System ist bereits geöffnet.                                                                                                          |
|  | ENOENT       | Die angegebene Datei existiert nicht, oder <i>filename</i> zeigt auf die leere Zeichenkette.                                                                             |
|  | ENOMEM       | Es ist nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden.                                                                                                                        |
|  | ENOSPC       | Die Datei existiert nicht, und das Dateiverzeichnis, in dem eine neue Datei erstellt werden soll, kann nicht erweitert werden.                                           |
|  | ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                    |
|  | ENXIO        | Die angegebene Datei ist eine Gerätedatei für ein zeichen- oder blockorientiertes Gerät und das dieser Datei zugeordnete Gerät existiert nicht.                          |
|  | EROFS        | Die angegebene Datei befindet sich in einem Dateisystem, das nur Leserecht hat, und <i>mode</i> verlangt Schreibrecht.                                                   |
|  | ETXTBSY      | Bei der Datei handelt es sich um eine reine Prozedurdatei (gemeinsam verwendete Textdatei), die nur ausgeführt wird und für <i>mode</i> ist Schreibzugriff erforderlich. |
|  | EOVERFLOW    | Die genannte Datei ist eine reguläre Datei und die Größe der Datei kann in einem Objekt des Typs <i>off_t</i> nicht korrekt dargestellt werden.                          |

#### Hinweis

{STREAM\_MAX} entspricht der Anzahl der Datenströme, die ein Prozess zu selben Zeit öffnen darf und hat denselben Wert wie {FOPEN\_MAX}, nämlich 2048.

Ob `fopen()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

#### BS2000

Der BS2000-Dateiname bzw. -Linkname kann in Klein- und Großbuchstaben geschrieben werden; er wird automatisch in Großbuchstaben umgesetzt. Durch die Angabe eines b an zweiter bzw. dritter Stelle im Parameter *mode* wird die Datei als Binärdatei geöffnet. Die Angabe ist nur für SAM-Dateien relevant, da nur SAM-Dateien sowohl im Binär- als auch im Textmodus verarbeitet werden können.

Systemdateien und ISAM-Dateien werden immer als Textdateien verarbeitet. Die Angabe des Binärmodus führt bei diesen Dateien zu einem Fehler beim Öffnen.

(INCORE)- und PAM-Dateien werden immer als Binärdateien verarbeitet. Aus Kompatibilitätsgründen funktioniert das Öffnen als Binärdatei auch ohne explizite Angabe des Binärmodus.

Wird eine nicht vorhandene Datei neu angelegt, dann wird standardmäßig eine Datei mit folgenden Attributen erzeugt:

|                 | <b>Binärdatei</b> | <b>Textdatei</b>                                                                                    |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugriffsmethode | SAM               | SAM (KR-Funktionalität, nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden)<br>ISAM (ANSI-Funktionalität) |
| Satzformat      | F                 | V                                                                                                   |

Bei Verwendung eines Linknamens lassen sich mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando folgende Dateiattribute ändern: Zugriffsmethode, Satzlänge, Satzformat, Blocklänge und Blockformat.

In allen Fällen, in denen der alte Inhalt einer bereits existierenden Datei gelöscht wird (geöffnet zum Neuschreiben bzw. zum Neuschreiben und Lesen), bleiben die Katalogeigenschaften dieser Datei erhalten.

Wenn eine Datei zum Aktualisieren geöffnet wird, kann das Lesen und Schreiben über denselben Dateizeiger erfolgen. Dennoch sollte auf eine Ausgabe nicht unmittelbar eine Eingabe folgen ohne ein vorhergehendes Positionieren (`fseek()`, `fsetpos()`, `rewind()`, oder einen `fflush`-Aufruf. Dasselbe gilt für eine Ausgabe, die einer Eingabe folgt.

### Position des Lese-/Schreibzeigers im Anfügemodus

(INCORE)-Dateien können nur zum Neuschreiben (`w`), zum Neuschreiben und Lesen (`w+r`) oder zum Lesen (`r`) geöffnet werden. Es müssen zuerst Daten geschrieben werden. Um die geschriebenen Daten wieder einlesen zu können, gibt es folgende Möglichkeiten: Wurde die Datei nur zum Neuschreiben geöffnet, kann man sie mit der Funktion `freopen()` zum Lesen öffnen. Wurde die Datei zum Neuschreiben und zum Lesen geöffnet, kann man den Lese-/Schreibzeiger mit der Funktion `rewind()` auf den Dateianfang positionieren.

Eine Datei kann gleichzeitig für verschiedene Zugriffsmodi geöffnet werden, sofern diese Modi im BS2000-Datenverwaltungssystem miteinander verträglich sind.

Startet ein Programm, werden ihm automatisch drei Dateizeiger wie folgt zugeordnet:

- |                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <code>stdin</code>  | Dateizeiger für Standard-Eingabe (Terminal)       |
| <code>stdout</code> | Dateizeiger für Standard-Ausgabe (Terminal)       |
| <code>stderr</code> | Dateizeiger für Standard-Fehlerausgabe (Terminal) |

Es können maximal `_NFILE`-Dateien gleichzeitig geöffnet sein. `_NFILE` ist in `stdio.h` mit 2048 definiert.

Für das Öffnen von Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe wird *mode* um zwei Angaben erweitert. Diese Angaben folgen in der Zeichenkette hinter der Zugriffsart (s.o.), jeweils durch ein Komma getrennt:

```
"..., type=record [, forg={seq/key}]"
```

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type=record | Die Datei wird für Satz-Ein-/Ausgabe geröffnet.<br>Fehlt diese Angabe, wird die Datei für Strom-Ein-/Ausgabe geöffnet. |
| forg=seq    | Die Dateiorganisation ist sequenziell.<br>Sequenzielle Dateien können SAM- oder PAM-Dateien sein.                      |
| forg=key    | Die Dateiorganisation ist indexsequenziell.<br>Indexsequenzielle Dateien sind ISAM-Dateien.                            |

Fehlt die Angabe von *forg()*, ist die Dateiorganisation vom FCBTYP der Datei abhängig: Der FCBTYP ist durch den Katalogeintrag einer bereits existierenden Datei festgelegt bzw. durch ein ADD-FILE-LINK-Kommando. Für SAM- und PAM-Dateien wird sequenzielle Dateiorganisation angenommen, für ISAM-Dateien indexsequenzielle Dateiorganisation.

Fehlt die Angabe von *forg()* und der FCBTYP ist nicht festgelegt (Datei nicht vorhanden, kein ADD-FILE-LINK-Kommando), wird sequenzielle Dateiorganisation angenommen und eine SAM-Datei erstellt.

Für die Satz-Ein-/Ausgabe gelten nachstehende Einschränkungen; werden diese Einschränkungen nicht eingehalten, wird die Datei nicht geöffnet und ein Fehler-Returnwert geliefert:

Die Datei muss im Binärmodus geöffnet werden (Angabe *b* bei der Zugriffsart).

*type=record* ist zulässig für SAM-, PAM- oder ISAM-Dateien.

*forg=seq* ist zulässig für SAM- oder PAM-Dateien, *forg=key* für ISAM-Dateien.

Bei ISAM-Dateien ist der Anfügemodus *a* unzulässig. Die Position wird aus dem Schlüssel im Satz bestimmt.

Siehe auch `creat()`, `fclose()`, `fdopen()`, `ferror()`, `freopen()`, `open()`, `stdio.h`.

## fork - neuen Prozess erzeugen

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
pid_t fork(void);
```

### Beschreibung

`fork()` erzeugt einen neuen Prozess. Der neue Prozess (Sohnprozess) ist in Bezug auf die folgenden Punkte eine exakte Kopie des aufrufenden Prozesses (Vaterprozess):

- reale und effektive Benutzer- und Gruppennummern
- Umgebung
- sbe-Bit (siehe `exec()`)
- Signalaktionen (SIG\_DFL, SIG\_IGN, Adresse der Signalbehandlungsfunktion)
- zusätzliche Gruppennummern
- s-Bit für Eigentümer
- s-Bit für Gruppe
- Prioritätswert (siehe `nice()`)
- alle zugeteilten gemeinsam nutzbaren Speichersegmente (siehe `shmem()`)
- Prozessgruppennummer
- Terminalnummer (siehe `exit()`)
- aktuelles Dateiverzeichnis
- Root-Dateiverzeichnis
- Schutzbitmaske (siehe `umask()`)
- Betriebsmittel-Grenzwerte (siehe `getrlimit()`)
- steuerndes Terminal

Der Sohnprozess unterscheidet sich vom Vaterprozess in folgenden Punkten:

- Der Sohnprozess besitzt eine eigene eindeutige Prozessnummer. Die Sohnprozessnummer entspricht keiner aktiven Prozessgruppennummer.
- Der Sohnprozess besitzt zusätzlich eine von der Sohnprozessnummer verschiedene Vaterprozessnummer (d.h. die Prozessnummer des Vaterprozesses).
- Der Sohnprozess besitzt eine eigene Kopie des Vater-Dateideskriptors. Alle Dateideskriptoren des Sohnprozesses teilen die Dateibeschreibung des Vaterprozess-Dateideskriptors.
- Der Sohnprozess besitzt eine eigene Kopie der Vater-Dateiverzeichnisströme. Alle Dateiverzeichnisströme des Sohnprozesses können den Lese-/Schreibzeiger mit dem entsprechenden Dateiverzeichnisstrom des Vaterprozesses teilen.
- Der Sohnprozess kann eine eigene Kopie des Vater-Meldungskatalog-Deskriptors besitzen.

- Die Werte des Sohnprozesses für die `tms`-Strukturkomponenten `tms_utime`, `tms_stime`, `tms_cutime` und `tms_cstime` sind gleich 0 gesetzt (siehe `times()`).
- Die Restzeit bis zu einem Alarmuhr-Signal ist gleich 0 gesetzt (siehe `alarm()`).
- Alle `semadj`-Werte sind gelöscht (siehe `semop()`).
- Dateisperren des Vaterprozesses werden vom Sohnprozess nicht geerbt (siehe auch `fcntl()`).
- Die für den Sohnprozess anstehende Signalmenge wird mit der leeren Menge initialisiert.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Ein Prozess wird mit einem einzigen Thread erzeugt. Wenn ein "multi-threaded" Prozess `fork()` aufruft, enthält der neue Prozess eine Kopie des aufrufenden Threads und seines gesamten Adressraums einschließlich des Zustands von Mutex-Objekten und anderen Ressourcen. Mit der Funktion `pthread_atfork()` können Fork-Handler eingerichtet werden.
- *BS2000*  
BS2000-Dateien, mit Ausnahme von Memory-Pools, werden mit `fork()` nicht vererbt. Außerdem werden die folgenden BS2000-Ressourcen nicht vererbt:
  - offene BS2000-Dateien sind nicht mehr offen
  - AID-Haltepunkte
  - Task File Table (TFT)
  - SYSFILE-Zuweisungen
  - angemeldete STXIT- und Contingency-Routinen □

|            |    |                                                                                                                                                                      |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0  | bei erfolgreicher Beendigung. Dieser Returnwert wird an den Sohnprozess und die Prozessnummer des Sohnprozesses an den Vaterprozess zurückgeliefert.                 |
|            | -1 | bei Fehler. Dieser Returnwert wird an den Vaterprozess zurückgeliefert; es wird kein Sohnprozess erzeugt. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler | <code>fork()</code> schlägt fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | EAGAIN                                       | Das System hat nicht genügend Ressourcen, um einen weiteren Prozess zu erzeugen. Die systembedingte Grenze für die Anzahl der systemweit oder für eine einzelne Benutzernummer gleichzeitig ablaufenden Prozesse <code>{CHILD_MAX}</code> würde überschritten werden, oder wenn im Vaterprozess DIV- oder FASTRAM-Bereiche abgelegt sind. |

*Erweiterung*

ENOMEM      Der Swap-Bereich ist zu klein. □

Hinweis      `fork()` kann ab dieser Version auch in Signalbehandlungs- und Contingency-Routinen verwendet werden.

Siehe auch `alarm()`, `exec`, `fcntl()`, `semop()`, `signal()`, `times()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

**fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln**

Definition #include <unistd.h>

```
long int fpathconf(int fd, int name);
```

Beschreibung

Siehe pathconf().

## fprintf, printf, sprintf - formatiert in Ausgabestrom schreiben

Definition #include <stdio.h>

```
int fprintf(FILE *stream, const char *format [, arglist]);
int printf (const char *format [, arglist]);
int sprintf (char *s, const char *format [, arglist]);
```

Beschreibung

fprintf() schreibt Ausgaben formatiert in den Ausgabestrom, auf den *stream* zeigt.

printf() schreibt Ausgaben formatiert in den Standard-Ausgabestrom stdout.

sprintf() schreibt Ausgaben formatiert in aufeinander folgende Bytes, beginnend an der Adresse *s*, gefolgt vom einem Nullbyte. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass genügend Platz für die Ausgabe verfügbar ist.

Jede dieser Funktionen konvertiert die Argumente in *arglist* und gibt sie unter der Steuerung von *format* aus.

*format* ist eine Zeichenkette, die in ihrem anfänglichen Umschaltmodus beginnt und endet, sofern einer definiert ist, und keine, eine oder mehrere Umwandlungsanweisungen enthält. *format* kann drei Arten von Zeichen enthalten:

- Zeichen vom Typ *char*, die 1 : 1 in den Ausgabedatenstrom kopiert werden.
- Zwischenraumzeichen, beginnend mit einem Gegenschrägstrich (\) (siehe isspace()).
- Umwandlungsanweisungen, beginnend mit dem Prozentzeichen (%), von denen jede keinem, einem oder mehreren Argumenten in *arglist* zugeordnet wird. Wenn in *arglist* weniger Argumente übergeben werden, als in *format* festgelegt sind, ist das Ergebnis undefiniert. Wenn in *format* weniger Argumente festgelegt sind, als in *arglist* übergeben werden, werden die überflüssigen Argumente ignoriert.

### Zeichen

Für die derzeitige Version des C-Laufzeitsystems gilt:

Es sind nur Zeichen aus dem EBCDIC-Zeichensatz zugelassen.

## Zwischenraumzeichen

| Zeichen | Bedeutung              | Steuerverhalten                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \b      | Rücksetzzeichen        | Die Ausgabe wird 1 Zeichen vor die aktuelle Position verschoben, es sei denn, die aktuelle Position ist der Zeilenanfang. In dieser Version des C-Laufzeitsystems wird \b nur für BS2000-Ausgabe, aber nicht für Ausgabe ins POSIX-Subsystem ausgewertet. |
| \f      | Seitenvorschub         | Die Ausgabe wird an den Anfang der nächsten logischen Seite verschoben. In dieser Version des C-Laufzeitsystems wird \f nur für BS2000-Ausgabe, aber nicht für Ausgabe ins POSIX-Subsystem ausgewertet.                                                   |
| \n      | Zeilenendezeichen      | Die Ausgabe wird an den Anfang der nächsten Zeile verschoben.                                                                                                                                                                                             |
| \r      | Wagenrücklauf          | Die Ausgabe wird an den Anfang der aktuellen Zeile verschoben. Alles, was vorher in den Datenstrom dieser Zeile geschrieben wurde, wird nicht ausgegeben.                                                                                                 |
| \t      | horizontaler Tabulator | Die Ausgabe wird 8 Zeichen nach der aktuellen Position verschoben.                                                                                                                                                                                        |
| \v      | vertikaler Tabulator   | Die Ausgabe wird auf die Position des nächsten vertikalen Tabulators verschoben. In dieser Version des C-Laufzeitsystems wird \v nur für BS2000-Ausgabe, aber nicht für Ausgabe ins POSIX-Subsystem ausgewertet.                                          |

## Umwandlungsanweisungen

Die Umwandlung kann auf das *a*-te Argument der Argumentliste an Stelle des nächsten, unbenutzten Arguments angewendet werden. In diesem Fall wird das Umwandlungszeichen % durch die Zeichenfolge %*a*\$ ersetzt, wobei *a* eine Dezimalzahl aus dem Bereich [1, {NL\_ARGMAX}] ist, welche die Position des Arguments in der Argumentliste angibt. Diese Eigenschaft erlaubt die Definition von Formatzeichenketten, die Argumente entsprechend einer speziellen Sprache auswählen.

In Formatzeichenketten, die die Umwandlungsanweisung %*a*\$ enthalten, können Elemente aus *arglist* durch die Formatzeichenkette *format* so oft wie gewünscht referenziert werden (*a*-mal). In Formatzeichenketten, die die Umwandlungsanweisung % enthalten, wird jedes Argument genau einmal ausgewertet.

Alle Formen von `printf()` erlauben das Einfügen eines landessprach-spezifischen Dezimalzeichens in die Ausgabezeichenkette. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität des Programms definiert (Kategorie `LC_NUMERIC`). In der Lokalität `POSIX` oder einer Lokalität, bei der das Dezimalzeichen nicht definiert ist, ist es auf . (Punkt) voreingestellt.

Jede Umwandlungsanweisung wird entweder vom Zeichen % oder von der Zeichenfolge %a\$ eingeleitet; darauf folgen die nachfolgend angegebenen Daten:

- Keines oder mehrere **Formatierungszeichen**, die die Bedeutung der Umwandlungsanweisung verändern.
- Eine optionale Dezimalzahl, die eine minimale **Feldbreite** für die Ausgabe eines Arguments angibt. Wenn der umgewandelte Wert aus weniger Zeichen als der Feldbreite besteht, wird links bis zur Feldbreite aufgefüllt (bzw. rechts, wenn das Formatierungszeichen "–" für linksbündige Ausrichtung angegeben wurde).
- Eine **Genauigkeit**, die angibt, wie viele Ziffern mindestens für die Umwandlungen d, i, o, u, x oder X erscheinen sollen, wie viele Ziffern nach dem Dezimalzeichen für die Umwandlungen e, E und f erscheinen sollen, wie viele signifikante Stellen bei den Umwandlungen g und G vorhanden sind oder wie viele Zeichen maximal aus der Zeichenkette für die Umwandlung s ausgegeben werden sollen. Die Genauigkeit hat die Form ".", gefolgt von einer Zeichenkette aus dezimalen Ziffern, wobei keine Ziffer als 0 gewertet wird.
- Ein optionales h, das angibt, dass ein folgendes d, i, o, u, x oder X auf ein Argument vom Typ short int oder unsigned short int angewendet werden soll (das Argument ist entsprechend der ganzzahligen Erweiterung erweitert worden, und sein Wert wird vor der Ausgabe in ein short int oder unsigned short int umgewandelt); ein optionales l, das angibt, dass ein nachfolgendes n auf einen Zeiger auf ein Argument vom Typ short int angewendet werden soll; ein optionales l, welches angibt, dass ein folgendes d, i, o, u, x oder X auf ein Argument vom Typ long int oder unsigned long int angewendet werden soll; ein optionales l, welches angibt, dass ein nachfolgendes n auf einen Zeiger auf ein Argument vom Typ long int angewendet werden soll; ein optionales L, welches angibt, dass ein folgendes e, E, f, g oder G auf ein Argument vom Typ long double angewendet werden soll.

Wenn h, l oder L vor einem anderen Umwandlungszeichen auftreten, ist das Verhalten undefiniert.


- Ein **Umwandlungszeichen**, das den Typ der durchzuführenden Umwandlung angibt.

Feldbreite, Genauigkeit oder beides können durch das Zeichen \* (Asterisk) angegeben werden. In diesem Fall versorgt ein Argument vom Typ int Feldbreite oder Genauigkeit. Argumente, die Feldbreite, Genauigkeit oder beides spezifizieren, müssen in dieser Reihenfolge vor dem Argument stehen, das umgewandelt werden soll. Eine negative Feldbreite wird als "–" Formatierungszeichen interpretiert, dem eine positive Feldbreite folgt. Eine negative Genauigkeit wird interpretiert, als ob die Genauigkeit weggelassen wird. In Formatzeichenketten, die eine Umwandlungsanweisung der Form %a\$ enthalten, kann eine Feldbreite oder Genauigkeit durch die Zeichenfolge \*a\$ angegeben werden, wobei a eine Dezimalzahl aus dem Intervall [1, {NL\_ARGMAX}] ist, welche die Position einer Ganzzahl in der Argumentliste angibt, die ihrerseits die Feldbreite oder Genauigkeit angibt, z.B.:

```
printf ("%1$d:%2$.*3$d:%4$.*3$d\n", hour, min, precision, sec);
```

*format* kann entweder nummerierte oder nichtnummerierte Argument-Angaben enthalten, d.h. entweder %*a\$* und \**a\$* oder % und \*, aber nicht beides. Die Ergebnisse einer Vermischung von nummerierten und unnummerierten Argumentangaben in einer *format*-Zeichenkette sind undefiniert. Die Verwendung nummerierter Argumentangaben für das Argument *A* erfordert, dass alle führenden Argumente, vom ersten bis zum (*A*-1), in der Formatzeichenkette angegeben werden.

Umwandlungsanweisungen können in XPG4 Version 2-konformen Umgebungen wie folgt aussehen:



1.

2.

3.

4.

5.

1. Anfang einer Umwandlungsanweisung
2. Formatierungszeichen
3. Feldbreite
4. Genauigkeit
5. Zeichen, die die eigentliche Umwandlung festlegen

### Formatierungszeichen

- ‘’ Der ganzzahlige Teil des Ergebnisses einer Dezimalumwandlung (%i, %d, %u, %f, %g oder %G) wird mit Gruppierungszeichen in Tausenderbereiche unterteilt. Für andere Umwandlungen ist das Verhalten undefined. Als Gruppierungszeichen wird das nichtmonetäre verwendet.
- Das Ergebnis der Umwandlung wird linksbündig innerhalb des Felds ausgerichtet.
- + Das Ergebnis einer vorzeichenbehafteten Umwandlung beginnt immer mit einem Vorzeichen (+ oder –).

- Wenn das erste Zeichen einer vorzeichenbehafteten Umwandlung kein Vorzeichen ist, wird dem Resultat ein Leerzeichen vorangestellt. Dies bedeutet, dass das Leerzeichen ignoriert wird, wenn sowohl das Leerzeichen als auch das Zeichen + angegeben werden.
- # Dieses Formatierungszeichen gibt an, dass der umzuwandelnde Wert in einer "anderen Form" darzustellen ist. Für c, d, i, s und u hat dieses Formatierungszeichen keine Wirkung. Für die Umwandlung o wird die Genauigkeit in der Form erhöht, dass die erste Ziffer des Ergebnisses die Ziffer 0 ist. Für x (oder X) wird einem Resultat ungleich 0 die Zeichenfolge "0x" (oder "0X") vorangestellt. Für e, E, f, g oder G enthält das Ergebnis immer ein Dezimalzeichen, auch wenn keine weiteren Ziffern folgen (normalerweise erscheint ein Dezimalzeichen nur dann im Ergebnis, wenn es von einer Ziffer gefolgt wird). Für g und G werden abschließende Nullen nicht aus dem Ergebnis entfernt, wie sonst üblich.
- 0 Für d, i, o, u, x, X, e, E, f, g und G werden führende Nullen, nach einer vorhandenen Anzeige von Vorzeichen oder Basis, verwendet, um bis zur Feldbreite aufzufüllen; es wird nicht mit Leerzeichen aufgefüllt. Wenn sowohl das Formatierungszeichen 0 als auch – angegeben werden, wird das Formatierungszeichen 0 ignoriert. Für d, i, o, u, x und X wird, wenn eine Genauigkeit angegeben ist, das Formatierungszeichen 0 ignoriert. Für andere Umwandlungen ist das Verhalten undefiniert.

## Umwandlungszeichen

- d, i Das int-Argument wird in eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl der Form [-]ddd umgewandelt. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert in weniger Ziffern repräsentiert werden kann, wird er um führende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1. Das Ergebnis einer Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Zeichen.
- o Das unsigned int-Argument wird in eine vorzeichenlose Oktalzahl der Form ddd umgewandelt. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert in weniger Ziffern repräsentiert werden kann, wird er um führende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1. Das Ergebnis einer Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Zeichen.
- u Das unsigned int-Argument wird in eine vorzeichenlose Dezimalzahl der Form ddd umgewandelt. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert in weniger Ziffern repräsentiert werden kann, wird er um führende Nullen erweitert. Die

voreingestellte Genauigkeit ist 1. Das Ergebnis einer Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Zeichen.

- x Das unsigned int-Argument wird in eine vorzeichenlose Hexadezimalzahl der Form *dddd* umgewandelt; außer den Zahlen werden die Buchstaben abcdef als numerische Zeichen verwendet. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert in weniger Ziffern repräsentiert werden kann, wird er umführende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1. Das Ergebnis einer Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Zeichen.
- X Verhält sich wie das Umwandlungszeichen x, nur werden die Buchstaben ABCDEF verwendet.
- f Das double-Argument wird in die dezimale Schreibweise der Form  $[-]ddd.ddd$  umgewandelt, wobei die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalzeichen gleich der angegebenen Genauigkeit ist. Ist keine Genauigkeit angegeben, so wird diese mit dem Wert 6 angenommen; wenn die Genauigkeit gleich 0 ist und kein #-Formatierungszeichen gesetzt ist, wird kein Dezimalzeichen ausgegeben. Wenn das Dezimalzeichen erscheint, wird davor mindestens eine Ziffer ausgegeben. Der Wert wird auf die entsprechende Zahl von Ziffern gerundet.
- e, E Das double-Argument wird in die Form  $[-]d.ddde+dd$  umgewandelt, wobei genau eine Ziffer vor dem Dezimalzeichen ausgegeben wird (die ungleich 0 ist, wenn das Argument ungleich 0 ist) und wobei die Anzahl der Nachkommastellen gleich der Genauigkeit ist; wenn die Genauigkeit fehlt, wird der Wert 6 angenommen; wenn die Genauigkeit gleich 0 und kein #-Formatierungszeichen gesetzt ist, wird kein Dezimalzeichen ausgegeben. Der Wert wird auf die entsprechende Zahl von Ziffern gerundet. Das Umwandlungszeichen E erzeugt eine Zahl mit E an Stelle von e für die Anzeige des Exponenten. Der Exponent enthält immer mindestens zwei Ziffern. Wenn der Wert gleich 0 ist, ist der Exponent gleich 0.
- g, G Das double-Argument wird in die Form von f oder e umgewandelt (bzw. in die Form E für das Umwandlungszeichen G), wobei die Genauigkeit die Anzahl der signifikanten Stellen angibt. Wenn die angegebene Genauigkeit gleich 0 ist, wird der Wert 1 angenommen. Die Form hängt vom umgewandelten Wert ab; die Form e wird nur dann verwendet, wenn der Exponent einer solchen Umwandlung kleiner als -4 oder größer gleich der Genauigkeit ist. Abschließende Nullen werden vom gebrochenen Teil des Ergebnisses entfernt; ein Dezimalzeichen erscheint nur dann, wenn es von einer Ziffer gefolgt wird.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Das Argument vom Typ <code>int</code> wird in den Typ <code>unsigned char</code> umgewandelt, das resultierende Zeichen wird geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| s | Das Argument ist vom Typ Zeiger auf <code>char</code> . Zeichen aus dem Vektor werden bis zum abschließenden Nullbyte geschrieben (ausschließlich); wenn die Genauigkeit angegeben ist, werden nicht mehr als diese Anzahl von Zeichen geschrieben. Wird die Genauigkeit nicht angegeben oder ist diese größer als die Länge des Vektors, enthält der Vektor das Nullbyte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| p | Das Argument muss ein Zeiger auf <code>void</code> sein. Der Wert des Zeigers wird in eine Folge von abdruckbaren Zeichen umgewandelt; im POSIX-Subsystem ist dies die hexadezimale Darstellung der Adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| n | Das Argument muss ein Zeiger auf <code>int</code> sein, in welches die Anzahl der bisher von einer der <code>printf</code> -Funktionen geschriebenen Bytes eingetragen wird. Es wird kein Argument umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c | <code>wchar_t</code> wird in einen Byte-Vektor umgewandelt, der ein Zeichen darstellt. Dieses Zeichen wird geschrieben. Wenn die Genauigkeit angegeben ist, ist die Wirkung nicht definiert. Die Umwandlung entspricht einer Umwandlung durch <code>wctomb()</code> .<br>In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ <code>wchar_t</code> (siehe <code>stddef.h</code> ). Daraus ist dieses Umwandlungszeichen wirkungslos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s | Das Argument muss ein Zeiger auf einen Vektor vom Typ <code>wchar_t</code> sein. Langzeichenwerte dieses Vektors werden bis zum abschließenden Nullbyte (ohne das Nullbyte) in eine Bytefolge umgewandelt. Die Ergebnis-Bytes werden geschrieben. Wenn die Genauigkeit angegeben ist, werden nur die angegebenen Bytes geschrieben. Es werden nur vollständige Zeichen geschrieben. Wenn die Genauigkeit nicht angegeben oder größer als die Vektorgröße der umgewandelten Bytes ist, muss der Langzeichen-Vektor mit einem Nullbyte abgeschlossen werden. Die Umwandlung entspricht der Umwandlung durch <code>wcstombs()</code> .<br>In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ <code>wchar_t</code> (siehe <code>stddef.h</code> ). Daraus ist dieses Umwandlungszeichen wirkungslos. |
| % | Es wird das Zeichen <code>%</code> ausgegeben; kein Argument wird umgewandelt.<br><br>Wenn das Zeichen nach <code>%</code> oder nach der Zeichenfolge <code>%a\$</code> kein gültiges Umwandlungszeichen ist, ist das Ergebnis der Umwandlung undefiniert.<br><br>In keinem Fall verursacht eine nicht existierende oder zu kleine Feldbreite das Abschneiden eines Feldes; wenn das Ergebnis einer Umwandlung breiter als die Feldbreite ist, wird das Feld einfach erweitert, um die Ausgabe aufzunehmen. Zeichen, die von <code>printf()</code> und <code>fprintf()</code> erzeugt werden, werden ausgegeben, als ob <code>putc()</code> aufgerufen werden würde.                                                                                                                                                                                          |

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `fprintf()` oder `printf()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).


*BS2000*

Für die Ausgabe in `STDOUT` unterscheiden sich die Umwandlungsanweisungen, je nachdem, ob KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) oder ANSI-Funktionalität unterstützt werden soll.

### Umwandlungsanweisung (KR-Funktionalität)

nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden

Umwandlungsanweisungen können folgendermaßen aufgebaut sein:



1.

2.

3.

1. Jede Umwandlungsanweisung muss mit einem Prozentzeichen (%) beginnen.
2. Formatierungszeichen, z.B. zur Steuerung der Vorzeichenausgabe, links- oder rechtsbündigen Ausrichtung, Breite des Ausgabefeldes etc.
3. Zeichen, die die eigentliche Umwandlung festlegen.

Bedeutung der Formatierungszeichen in der KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden):

- Linksbündige Ausrichtung des Ausgabefeldes. Voreingestellt: Rechtsbündige Ausrichtung.
- + Das Ergebnis einer Umwandlung mit Vorzeichen wird immer mit Vorzeichen ausgegeben. Voreingestellt: Nur ein ggf. negatives Vorzeichen wird ausgegeben.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | Mit Nullen auffüllen. Bei allen Umwandlungen wird das Ausgabefeld mit Nullen aufgefüllt. Voreingestellt: Das Ausgabefeld wird mit Leerzeichen aufgefüllt. Die Auffüllung mit Nullen wird auch bei linksbündiger Ausrichtung (Formatierungszeichen –) durchgeführt.                                                                         |
| n  | Minimale Gesamtfeldbreite (inklusive Dezimalzeichen). Falls für die Umwandlung einer Zahl mehr Stellen benötigt werden, hat diese Angabe keine Bedeutung. Ist die Ausgabe kürzer als die angegebene Feldbreite, wird sie bis zur Feldbreite mit Leerzeichen bzw. Nullen aufgefüllt (vgl. Formatierungszeichen – und 0).                    |
| *  | Die Gesamtfeldbreite (siehe n) wird statt in der Umwandlungsanweisung mit einem Argument festgelegt. Der aktuelle Wert (ganzzahlig) muss unmittelbar vor dem umzuwandelnden Argument oder unmittelbar vor dem Wert der Genauigkeitsangabe (Formatierungszeichen .m) in der Argumentliste stehen (durch ein Komma getrennt).                |
| .m | Genauigkeitsangabe.<br>e-, f-, g-Umwandlung: Genaue Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen (maximal 20). Voreingestellt: 6 Stellen.<br>s-Umwandlung: Maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen. Voreingestellt: Alle Zeichen bis zum abschließenden Nullbyte.<br>Bei allen anderen Umwandlungen wird die Genauigkeitsangabe ignoriert. |
| .* | Die Genauigkeit (siehe .m) wird statt in der Umwandlungsanweisung mit einem Argument festgelegt. Der aktuelle Wert (ganzzahlig) muss durch ein Komma getrennt unmittelbar vor dem umzuwandelnden Argument in der Argumentliste stehen.                                                                                                     |

Bedeutung der Umwandlungszeichen in der KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden):


|            |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l          | l vor d, o, u, x:<br>Umwandlung eines Arguments vom Typ long.<br>Die Angabe ist identisch mit den Großbuchstaben D, O, U, X.                                                             |
| d, o, u, x | Darstellung einer ganzen Zahl (int) als<br>Dezimalzahl mit Vorzeichen (d),<br>Oktalzahl ohne Vorzeichen (o),<br>Dezimalzahl ohne Vorzeichen (u),<br>Hexadezimalzahl ohne Vorzeichen (x). |
| f          | Darstellung einer Gleitpunktzahl (float oder double) im Format<br>[-]ddd.ddd<br>Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie LC_NUMERIC) be-                                   |

einflusst. Voreingestellt ist der Punkt. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen hängt von der Genauigkeitsangabe `.m` ab; voreingestellt: 6 Stellen. Bei Genauigkeit 0 erfolgt die Ausgabe ohne Dezimalzeichen.

- e      Darstellung einer Gleitpunktzahl (`float` oder `double`) im Format `[−]d.ddde{+|−}dd`. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie `LC_NUMERIC`) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen hängt von der Genauigkeitsangabe `.m` ab; Voreingestellt: 6 Stellen. Bei Genauigkeit 0 wird ein Dezimalzeichen ohne nachfolgende Ziffern ausgegeben.
- g      Darstellung einer Gleitpunktzahl (`float` oder `double`) im f- oder e-Format. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen hängt von der Genauigkeitsangabe `.m` ab. Es wird jeweils die Darstellung gewählt, die unter Wahrung der Genauigkeit am wenigsten Platz beansprucht.
- c      Format für die Ausgabe eines einzelnen Zeichens (`char`). Das Nullbyte wird ignoriert.
- s      Format für die Ausgabe von Zeichenketten. Die `printf`-Funktionen schreiben so viele Zeichen der Zeichenkette, wie mit der Genauigkeit `.m` angegeben ist. Voreingestellt: Die `printf()`-Funktionen schreiben alle Zeichen ausschließlich des abschließenden Nullbytes.
- %      Ausgabe des Zeichens %, keine Umwandlung.

### Umwandlungsanweisung (ANSI-Funktionalität)

Umwandlungsanweisungen können folgendermaßen aufgebaut sein: :



1.

2.

3.

1. Jede Umwandlungsanweisung muss mit einem Prozentzeichen (%) beginnen.
2. Formatierungszeichen, z.B. zur Steuerung der Vorzeichenausgabe, links- oder rechtsbündigen Ausrichtung, Breite des Ausgabefeldes etc.
3. Zeichen, die die eigentliche Umwandlung festlegen.

Bedeutung der Formatierungszeichen in der ANSI-Funktionalität:

- Linksbündige Ausrichtung des Ausgabefeldes. Voreingestellt: rechtsbündig.
- + Das Ergebnis einer Umwandlung mit Vorzeichen wird immer mit Vorzeichen ausgegeben. Voreingestellt: Nur ein ggf. negatives Vorzeichen wird ausgegeben.
- Wenn das erste Zeichen einer mit Vorzeichen umzuwandelnden Zeichenfolge kein Vorzeichen ist, wird dem Ergebnis ein Leerzeichen vorangestellt. Das Formatierungszeichen \_ wird ignoriert, wenn gleichzeitig + angegeben wird.
- # Umwandlung des Ergebnisses in ein alternatives Format.  
0-Umwandlung: Die Genauigkeit wird so erhöht, dass die erste Ziffer des Ergebnisses die Ziffer 0 ist.  
x- bzw. X-Umwandlung: Einem Ergebnis ungleich 0 wird die Zeichenfolge 0x bzw. 0 vorangestellt.  
e-, E-, f-, g- bzw. G-Umwandlung: Das Ergebnis enthält immer ein Dezimalzeichen, auch wenn danach keine weiteren Ziffern folgen (normalerweise enthält das Ergebnis nur ein Dezimalzeichen, wenn danach mindestens eine Ziffer folgt). Außerdem werden bei g- bzw. G-Umwandlung abschlie-

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ßende Nullen nicht weggelassen.<br>Das Formatierungszeichen # hat keine Wirkung bei c-, s-, d-, i-, u-Umwandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0  | Mit Nullen auffüllen. Bei der Umwandlung von ganzen Zahlen (d, i, o, u, x, X) und Gleitpunktzahlen (e, E, f, g, G) wird das Ausgabefeld mit Nullen aufgefüllt. Voreingestellt: Das Ausgabefeld wird mit Leerzeichen aufgefüllt. 0 wird ignoriert, wenn das Formatierungszeichen oder bei der Umwandlung von ganzen Zahlen eine Genauigkeit .m angegeben wird. Bei c-, p- und s-Umwandlung hat das Formatierungszeichen 0 keine Wirkung.           |
| n  | Minimale Gesamtfeldbreite (inklusive Dezimalzeichen). Falls für die Umwandlung einer Zahl mehr Stellen benötigt werden, hat diese Angabe keine Bedeutung. Ist die Ausgabe kürzer als die angegebene Feldbreite, wird sie bis zur Feldbreite mit Leerzeichen bzw. Nullen aufgefüllt (vgl. Formatierungszeichen – und 0).                                                                                                                           |
| *  | Die Gesamtfeldbreite (siehe n) wird statt in der Umwandlungsanweisung mit einem Argument festgelegt. Der aktuelle Wert (ganzzahlig) muss unmittelbar vor dem umzuwandelnden Argument oder unmittelbar vor dem Wert der Genauigkeitsangabe (Formatierungszeichen .m) in der Argumentliste stehen (durch ein Komma getrennt).                                                                                                                       |
| .m | Genauigkeitsangabe.<br>d-, i-, o-, u-, x- bzw. X-Umwandlung: Minimale Anzahl der auszugebenden Ziffern. Voreingestellt: 1.<br>e-, E-, f-Umwandlung: Genaue Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen (maximal 20). Voreingestellt: 6 Stellen.<br>g- bzw. G-Umwandlung: Maximale Anzahl der signifikanten Stellen.<br>s-Umwandlung: Maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen. Voreingestellt: Alle Zeichen bis zum abschließenden Nullbyte (\0). |
| *  | Die Genauigkeitsangabe (siehe .m) wird statt in der Umwandlungsanweisung mit einem Argument festgelegt. Der aktuelle Wert (ganzzahlig) muss unmittelbar vor dem umzuwandelnden Argument in der Argumentliste stehen (durch ein Komma getrennt).                                                                                                                                                                                                   |

Bedeutung der Umwandlungszeichen in der ANSI-Funktionalität:

- h        h vor d, i, o, u, x, X:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ short.
- h vor n:  
Das Argument ist vom Typ Zeiger auf short int (keine Umwandlung).

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l                | l vor d, i, o, u, x, X:<br>Umwandlung eines Arguments vom Typ long.<br>l vor d, o, u ist gleichbedeutend mit den Großbuchstaben D, O, U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| l l              | l vor n:<br>Das Argument ist vom Typ Zeiger auf long int (keine Umwandlung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ll               | ll vor d, i, o, u, x, X :<br>Umwandlung eines Arguments vom Typ long long int bzw. unsigned long long int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ll               | ll vor n:<br>Das Argument ist vom Typ Zeiger auf long long int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L                | L vor e, E, f, g, G:<br>Umwandlung eines Arguments vom Typ long double.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d, i, o, u, x, X | Darstellung einer ganzen Zahl (int) als<br>Dezimalzahl mit Vorzeichen (d, i),<br>Oktalzahl ohne Vorzeichen (o),<br>Dezimalzahl ohne Vorzeichen (u),<br>Hexadezimalzahl ohne Vorzeichen (x, X).<br>Bei x werden die Kleinbuchstaben abcdef benutzt, bei X die Großbuchstaben ABCDEF. Die Genauigkeitsangabe .m gibt die minimale Anzahl der auszugebenden Ziffern an. Ist der Wert mit weniger Ziffern darstellbar, wird das Ergebnis mit führenden Nullen aufgefüllt. Voreingestellt ist Genauigkeit 1. Bei Genauigkeit 0 und Wert 0 erfolgt keine Ausgabe. |
| f                | Darstellung einer Gleitpunktzahl (float oder double) im Format<br>[-]ddd.ddd. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie LC_NUMERIC) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen hängt von der Genauigkeitsangabe .m ab; voreingestellt: 6 Stellen. Bei Genauigkeit 0 erfolgt die Ausgabe ohne Dezimalzeichen.                                                                                                                                                                                    |
| e, E             | Darstellung einer Gleitpunktzahl (float oder double) im Format<br>[-]d.ddde{+ -}dd. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie LC_NUMERIC) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt.<br>Bei E-Umwandlung wird dem Exponenten der Großbuchstabe E vorangestellt. Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalzeichen hängt von der Genauigkeitsangabe .m ab; voreingestellt: 6 Stellen. Bei Genauigkeit 0 erfolgt die Ausgabe ohne Dezimalzeichen.                                                                                                   |
| g, G             | Darstellung einer Gleitpunktzahl (float oder double) im f- oder e-Format (bzw. bei G-Umwandlung im E-Format). Die Anzahl der signifikanten Stellen hängt von der Genauigkeitsangabe .m ab. Das e- bzw. E-Format wird nur dann verwendet, wenn der Exponent des Umwandlungsergebnisses kleiner -4 oder größer als die angegebene Genauigkeit ist.                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Format für die Ausgabe eines einzelnen Zeichens ( <code>char</code> ). Das Nullbyte wird ignoriert.                                                                                                                                                                                                       |
| p | Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf <code>void</code> . Die Ausgabe erfolgt als 8stellige Hexadezimalzahl (analog zu der Angabe <code>%08.8x</code> ).                                                                                                                                          |
| s | Format für die Ausgabe von Zeichenketten. Die <code>printf</code> -Funktionen schreiben so viele Zeichen der Zeichenkette, wie mit der Genauigkeit <code>.m</code> angegeben ist. Voreingestellt: Die <code>printf</code> -Funktionen schreiben alle Zeichen ausschließlich des abschließenden Nullbytes. |
| n | Es findet keine Umwandlung und Ausgabe des Arguments statt. Das Argument ist vom Typ Zeiger auf <code>int</code> . Dieser ganzzahligen Variablen wird die Anzahl der Zeichen zugewiesen, die die <code>printf</code> -Funktionen bis zu diesem Zeitpunkt für die Ausgabe erzeugt haben.                   |
| % | Ausgabe des Zeichens %, keine Umwandlung. □                                                                                                                                                                                                                                                               |

Returnwert Anzahl der übertragenen Zeichen (ohne Nullbyte bei `sprintf()`) bei erfolgreicher Beendigung.

negativer Wert  
bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler | <code>fprintf()</code> und <code>printf()</code> schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                            |
| EAGAIN | Für den Dateideskriptor, der <i>stream</i> zu Grunde liegt, ist das <code>O_NONBLOCK</code> -Flag gesetzt, und der Prozess wird beim Schreiben verzögert.                                                                                                                             |
| EBADF  | Der Dateideskriptor, der sich auf <i>stream</i> bezieht, ist kein für das Schreiben gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                                                                         |
| EFBIG  | Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, wobei die maximale Dateigröße oder die Grenze für die Prozessdateigröße überschritten wurde (siehe <code>ulimit()</code> ).                                                                                                            |
| EINTR  | Das Schreiben wurde durch den Empfang eines Signals unterbrochen, und es wurden keine Daten übertragen.                                                                                                                                                                               |
| EIO    | Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht, auf sein steuerndes Terminal zu schreiben. <code>TOSTOP</code> ist gesetzt. Das Signal <code>SIGTTOU</code> wird vom Prozess weder blockiert noch ignoriert, und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaist. |
| ENOSPC | Es ist kein freier Platz auf dem Datenträger mehr vorhanden.                                                                                                                                                                                                                          |
| EPIPE  | Es wurde versucht, in eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die für keinen Prozess zum Lesen geöffnet war. Außerdem wird das Signal <code>SIGPIPE</code> an den Prozess gesendet.                                                                                                         |

Hinweise Bei der Umwandlung von Gleitpunktzahlen runden die printf-Funktionen auf die angegebene Genauigkeit.

Die printf-Funktionen nehmen keine Konvertierung von einem Datentyp in einen anderen vor. Soll ein Wert nicht entsprechend seinem Typ ausgegeben werden, muss er explizit konvertiert werden (z.B. mit dem cast-Operator).

Die Zeichen werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Ob fprintf() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

#### BS2000

Maximale Anzahl der auszugebenden Zeichen: Bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) können pro fprintf-Aufruf maximal 1400 Zeichen ausgegeben werden, bei ANSI-Funktionalität maximal 1400 Zeichen pro Konversionselement (z.B. %s).

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Versuche, nicht initialisierte Variablen oder Variablen nicht entsprechend ihrem Datentyp auszugeben, können zu undefinierten Ergebnissen führen.

Wenn in einer Umwandlungsanweisung dem Prozentzeichen (%) ein nicht definiertes Formatierungs- bzw. Umwandlungszeichen folgt, ist das Verhalten undefined.

Siehe auch fputc(), fscanf(), setlocale(), stdio.h, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#).

## fputc - Byte in Datenstrom schreiben

Definition `#include <stdio.h>`

```
int fputc(int c, FILE *stream);
```

### Beschreibung

`fputc()` wandelt das durch *c* angegebene Byte in `unsigned char` um und schreibt es in den Ausgabestrom, auf den *stream* zeigt. Die Ausgabe erfolgt an der Position, die durch den zugehörigen Lese-/Schreibzeiger für die Datei angegeben wird, sofern er definiert ist. Der Lese-/Schreibzeiger wird anschließend entsprechend erhöht. Wenn die Datei Positionierungsanforderungen nicht unterstützen kann oder der Datenstrom zum Anfügen geöffnet wurde, wird das Zeichen an den Ausgabestrom angefügt.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `fputc()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

Returnwert geschriebener Wert

bei Erfolg.

`EOF` bei Fehler, z.B. wenn *stream* nicht zum Schreiben geöffnet ist oder die Ausgabedatei nicht mehr vergrößert werden kann. Das Fehlerkennzeichen wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `fputc()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EAGAIN` Für den Dateideskriptor, der *stream* zu Grunde liegt, ist das `O_NONBLOCK`-Flag gesetzt, und der Prozess wird beim Schreiben verzögert.

`EBADF` Der Dateideskriptor, der sich auf *stream* bezieht, ist kein für das Schreiben gültiger Dateideskriptor.

`EFBIG` Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, wobei die maximale Dateigröße oder die Grenze für die Prozessdateigröße überschritten wurde (siehe `ulimit()`).

`EINTR` Das Schreiben wurde durch den Empfang eines Signals unterbrochen, und es wurden keine Daten übertragen.

`EIO` Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht, auf sein steuerndes Terminal zu schreiben. `TOSTOP` ist gesetzt. Das Signal `SIGTTOU` wird vom Prozess weder blockiert noch ignoriert, und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaist.

`ENOSPC` Es ist kein freier Platz auf dem Datenträger mehr vorhanden.

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | EPIPE | <p>Es wurde versucht, in eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die für keinen Prozess zum Lesen geöffnet war. Außerdem wird das Signal SIGPIPE an den Prozess gesendet.</p> <p>Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim EPIPE-Fehler wird das Signal SIGPIPE nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hinweis |       | <p>Die Zeichen werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe <a href="#">Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110</a>).</p> <p>Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (\n, \t etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe <a href="#">ZwischenraumzeichenAbschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118</a>).</p> <p>fputc() läuft langsamer als putc(), beansprucht jedoch weniger Speicherplatz pro Aufruf.</p> <p>Ob fputc() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.</p> |

Siehe auch `ferror()`, `fopen()`, `putc()`, `puts()`, `setbuf()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`.

## fputs - Zeichenkette in Datenstrom schreiben

Definition `#include <stdio.h>`

```
int fputs(const char *s, FILE *stream);
```

Beschreibung

`fputs()` schreibt die mit dem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette, auf die *s* zeigt, auf den Datenstrom, auf den *stream* zeigt. Das abschließende Nullbyte wird nicht geschrieben.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `fputs()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

Returnwert nicht negative Zahl

bei Erfolg.

*BS2000*

0 bei Erfolg. □

EOF bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Siehe `fputc()`.

Hinweis `puts()` fügt im Gegensatz zu `fputs()` ein Zeilenendezeichen an.

Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (`\n`, `\t` etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)).

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Ob `fputs()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fopen()`, `fputc()`, `putc()`, `puts()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`.

## fputwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben

**Definition** #include <wchar.h>

*Optional*

#include <stdio.h> □

wint\_t fputwc(wint\_t *wc*, FILE \**stream*);

### Beschreibung

fputwc() schreibt das Zeichen, das dem Langzeichenwert *wc* entspricht, in den Ausgabestrom, auf den *stream* zeigt. Das Zeichen wird an die Position geschrieben, die durch den zugehörigen Lese-/Schreibzeiger für den Datenstrom angegeben ist (falls dieser definiert wurde). Der Zeiger wird entsprechend weiterbewegt. Wenn die Datei Positionierungsanforderungen nicht unterstützt oder der Datenstrom im Anfügemodus geöffnet wurde, wird das Zeichen an den Ausgabestrom angehängt. Wenn während der Schreiboperation ein Fehler auftritt, ist der Einfügemodus der Ausgabedatei in einem undefinierten Zustand.

Die Strukturkomponenten *st\_ctime* und *st\_mtime* der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von fputwc() und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von fflush() oder fclose() für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von exit() oder abort() für die Änderung markiert (siehe sys/stat.h).

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

**Returnwert** *wc* bei erfolgreicher Beendigung.

WEOF bei Fehler. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** fputwc() schlägt fehl, wenn der Datenstrom nicht gepuffert ist oder Daten im Puffer von *stream* geschrieben werden und wenn gilt:

EAGAIN Das Flag *O\_NONBLOCK* wird für den *stream* zu Grunde liegenden Dateideskriptor gesetzt. Es tritt für den Prozess eine Verzögerung bei der Schreiboperation ein.

EBADF Der dem Datenstrom zu Grunde liegende Dateideskriptor ist für eine Schreiboperation ungültig.

EFBIG Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, die die maximale Dateigröße oder die Dateigrößenbegrenzung des Prozesses überschreitet (siehe ulimit()).

EINTR Die Schreiboperation wurde auf Grund des Empfangs eines Signals beendet. Es wurden keine Daten übertragen.

*Erweiterung*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                                                                                                                            |
| EIO    | Der Prozess ist Teil einer Hintergrund-Prozessgruppe, die versucht, auf das steuernde Terminal zu schreiben. TOSTOP wird gesetzt. Der Prozess ignoriert oder blockiert dass Signal SIGTOU nicht, und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaist. |
| ENOSPC | Nicht genügend Speicherplatz auf dem Gerät, das die Datei enthält.                                                                                                                                                                                 |
| EPIPE  | Es wird versucht, in eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die für keinen Prozess zum Lesen geöffnet ist. Ein Signal SIGPIPE wird auch an den Prozess gesendet.                                                                                        |
|        | Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim EPIPE-Fehler wird das Signal SIGPIPE nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet.                              |

Siehe auch `ferror()`, `fopen()`, `setbuf()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`, `wchar.h`.

## fputws - Langzeichenkette in Datenstrom schreiben,

Definition `#include <wchar.h>`

*Optional*

`#include <stdio.h>` □

`int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);`

### Beschreibung

`fputws()` schreibt eine Zeichenkette mit einem Nullbyte entsprechend der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die `ws` zeigt, auf den Datenstrom, auf den `stream` zeigt. Es wird kein Zeichen geschrieben, das dem abschließenden Nullbyte entspricht.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `fputws()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Returnwert nicht negative Zahl

bei erfolgreicher Beendigung.

-1 bei Fehler, z.B. wenn der Datenstrom nicht gepuffert ist oder Daten im Puffer von `stream` geschrieben werden müssen. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

Fehler Siehe `fputwc()`.

Hinweise `fputws()` hängt kein Zeilenendezeichen an.

### BS2000

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Siehe auch `fopen()`, `fputwc()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`, `wchar.h`.

## fread - Daten binär einlesen

Definition `#include <stdio.h>`

```
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);
```

### Beschreibung

`fread()` liest *nitems* Elemente der Größe *size* aus dem Datenstrom, auf den *stream* zeigt, in den Vektor, auf den *ptr* zeigt. Der Lese-/Schreibzeiger des Datenstroms wird, wenn er definiert ist, um die Anzahl von Bytes weitergeschaltet, die erfolgreich gelesen wurden. Wenn ein Fehler auftritt, ist der sich daraus ergebende Wert des Lese-/Schreibzeigers unbestimmt. Wenn ein Element teilweise gelesen wird, ist sein Wert unbestimmt.

`fread()` kann die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei, der *stream* zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe `sys/stat.h`). Die Strukturkomponente `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für *stream* aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

*BS2000*

### Satz-Ein-/Ausgabe

`fread()` liest einen Satz (bzw. Block) von der aktuellen Dateiposition.

Anzahl der einzulesenden Zeichen: Im folgenden sei *n* die Gesamtanzahl der einzulesenden Zeichen, d.h.

$$n = \text{size} * \text{nitems}$$

Ist *n* größer als die aktuelle Satzlänge, wird trotzdem nur dieser Satz gelesen.

Ist *n* kleiner als die aktuelle Satzlänge, werden nur die ersten *n* Zeichen des Satzes gelesen. Beim nächsten Lesezugriff werden die Daten des nächsten Satzes gelesen.

`fread()` liefert den gleichen Returnwert wie bei Datenstrom-Ein-/Ausgabe, nämlich die Anzahl der vollständig eingelesenen Elemente. Bei Satz-Ein-/Ausgabe ist es sinnvoll, ausschließlich die Elementgröße 1 zu verwenden, da in diesem Fall der Returnwert der Länge des gelesenen Satzes entspricht (ohne ein ggf. vorhandenes Satzlängenfeld). □

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert                                                                                                         | Anzahl der erfolgreich gelesenen Elemente<br>bei erfolgreicher Beendigung. Der Returnwert ist nur dann kleiner als <i>nitems</i> , wenn das Dateiende erreicht wird oder ein Lesefehler auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                                                                                                                  | wenn <i>size</i> oder <i>nitems</i> gleich 0 sind. Der Inhalt des Vektors, auf den <i>ptr</i> zeigt, und der Zustand des Datenstroms bleiben unverändert. <i>errno</i> wird nicht gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1                                                                                                                 | wenn ein Lesefehler auftritt. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fehler                                                                                                             | Siehe <code>fgetc()</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hinweise                                                                                                           | <p><code>ferror()</code> oder <code>feof()</code> müssen verwendet werden, um zwischen dem Auftreten des Dateiendes und eines Lesefehlers zu unterscheiden.</p> <p>Der Vektor, auf den <i>ptr</i> zeigt, muss zum Abspeichern der eingelesenen Datenelemente ausreichen.</p> <p>Um sicherzugehen, dass <i>size</i> die richtige Anzahl Bytes für ein Datenelement angibt, sollte die Funktion <code>sizeof()</code> für die Größe der Dateneinheit verwenden, auf die <i>ptr</i> zeigt.</p> <p><code>fread()</code> liest über Zeilenende (<code>\n</code>) hinweg und eignet sich daher dazu, Binärdateien einzulesen.</p> |
| BS2000                                                                                                             | Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei <code>fopen()</code> die Angabe <code>split=no</code> gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe <code>split=yes</code> wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □                                                                                   |
| Ob <code>fread()</code> für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siehe auch                                                                                                         | <code>feof()</code> , <code>ferror()</code> , <code>fgetc()</code> , <code>fopen()</code> , <code>getc()</code> , <code>gets()</code> , <code>scanf()</code> , <code>stdio.h</code> , <code>sys/stat.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## free - reservierten Speicherbereich freigeben

Definition `#include <stdlib.h>`  
`void free(void *ptr);`

### Beschreibung

`free()` gibt den Speicherplatz frei, der zuvor durch `malloc()`, `calloc()` oder `realloc()` reserviert wurde.

`free()` ist Teil eines C-spezifischen Speicherverwaltungspaketes mit einer eigenen Freispeicherverwaltung. Der mit `free()` freigegebene Speicher wird nicht an das Betriebssystem zurückgegeben, sondern durch die Freispeicherverwaltung erfasst.

`ptr` ist der Zeiger auf den freizugebenden Speicherbereich. `ptr` muss das Ergebnis eines vorangegangenen Aufrufs von `malloc()`, `calloc()` oder `realloc()` sein, andernfalls ist das Ergebnis undefiniert.

Siehe auch `calloc()`, `malloc()`, `realloc()`, `stdlib.h`.

## freopen - Datenstrom leeren und neu öffnen

**Name** **freopen, freopen64**

**Definition** #include <stdio.h>

```
FILE *freopen(const char *filename, const char *mode, FILE *stream);
FILE *freopen64(const char *filename, const char *mode, FILE *stream);
```

**Beschreibung**

freopen() versucht zuerst, für den *stream* zugeordneten Datenstrom den Puffer zu leeren und den zugehörigen Dateideskriptor zu schließen. Fehler beim Leeren des Puffers oder beim Schließen der Datei werden ignoriert. Die Kennzeichen für Fehler oder Dateiende des Datenstroms werden gelöscht.

freopen() öffnet dann die Datei, auf deren Pfadname *filename* zeigt, und weist ihr den mit *stream* angegebenen Datenstrom zu. Das Argument *mode* wird genauso verwendet wie bei der Funktion fopen() (siehe fopen()).

Der ursprüngliche Datenstrom wird geschlossen, unabhängig davon, ob das nachfolgende Öffnen erfolgreich ist.

Für die automatische Konvertierung darf das b für binär in *modus* nicht angegeben werden. Die Umgebungsvariable `IO_CONVERSION` muss den Wert YES haben.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen freopen und freopen64, außer dass freopen64 einen Dateizeiger zurückgibt, der über die 2GB-Grenze hinausgehen kann. freopen64() setzt das `O_LARGEFILE` Bit im File Status Flag.

*BS2000*

Siehe fopen(), fopen64().

*Einschränkung*

Bezieht sich *stream* auf eine BS2000-Datei und *filename* auf eine POSIX-Datei, ist das Öffnen der POSIX-Datei mit freopen() nur möglich, wenn *stream* sich auf `stdin`, `stdout` oder `stderr` bezieht. Ist das nicht der Fall, wird nur die BS2000-Datei geschlossen und 0 zurückgegeben.

Bezieht sich *stream* auf eine POSIX-Datei und *filename* auf eine BS2000-Datei, ist das Öffnen der BS2000-Datei mit freopen() nur möglich, wenn *stream* sich auf `stdin`, `stdout` oder `stderr` bezieht. Ist das nicht der Fall, wird nur die POSIX-Datei geschlossen und 0 zurückgegeben. Dies gilt unabhängig davon, womit die Standardströme verknüpft sind.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert   | Wert von <i>stream</i>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nullzeiger   | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                |
| Fehler       | freopen() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                              |
| EACCES       | Für eine Komponente des Pfades existiert kein Durchsuchrecht.<br>Die Datei existiert, und die für <i>mode</i> geltenden Zugriffsrechte werden verweigert.<br>Die Datei existiert nicht, und das übergeordnete Dateiverzeichnis der zu erstellenden Datei hat kein Schreibrecht. |
| EINTR        | Während des Systemaufrufs <code>freopen()</code> wurde ein Signal abgefangen.                                                                                                                                                                                                   |
| EISDIR       | Die angegebene Datei ist ein Dateiverzeichnis und <i>mode</i> verlangt Schreibrecht.                                                                                                                                                                                            |
| ELOOP        | Es wurden zu viele symbolische Links bei der Auflösung von <i>path</i> festgestellt.                                                                                                                                                                                            |
| EMFILE       | {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.                                                                                                                                                                                                 |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>filename</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfades ist länger als {NAME_MAX}.                                                                                                                                                              |
| ENFILE       | Die maximal erlaubte Anzahl von Dateien im System ist bereits geöffnet.                                                                                                                                                                                                         |
| ENOENT       | Die angegebene Datei existiert nicht, oder <i>filename</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                                                                                                   |
| ENOSPC       | Die Datei existiert nicht, und das Dateiverzeichnis, in dem eine neue Datei erstellt werden soll, kann nicht erweitert werden.                                                                                                                                                  |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                           |
| ENXIO        | Die angegebene Datei ist eine zeichen- oder blockorientierte Gerätedatei und das dieser Datei zugeordnete Gerät existiert nicht.                                                                                                                                                |
| EOVERFLOW    | Die genannte Datei ist eine reguläre Datei, aber ihre Größe kann in einem Objekt des Typs <code>off_t</code> nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                  |
| EROFS        | Die angegebene Datei befindet sich in einem Dateisystem, das nur Leserecht hat, und <i>mode</i> verlangt Schreibrecht.                                                                                                                                                          |
| ETXTBSY      | Die Datei ist eine reine Prozedurdatei (gemeinsam verwendete Textdatei), die gerade ausgeführt wird und <i>mode</i> setzt Schreibzugriff voraus.                                                                                                                                |

**Hinweis** `freopen()` wird normalerweise dazu verwendet, die Dateizeiger `stdin`, `stdout` und `stderr` anderen Dateien zuzuordnen als den voreingestellten, geöffneten Standarddateien. `stderr` ist standardmäßig nicht gepuffert. Durch die Verwendung von `freopen()` wird `stderr` jedoch gepuffert oder zeilengepuffert.

Ob `freopen()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

Siehe `fopen()`.

Siehe auch `creat()`, `fclose()`, `fopen()`, `fdopen()`, `stdio.h`.

## frexp - Gleitpunktzahl (double) in Mantisse und Exponent zerlegen

Definition `#include <math.h>`

```
double frexp(double num, int *exp);
```

Beschreibung

`frexp()` zerlegt einen Gleitpunktwert *num* in die Mantisse *x* und den Exponenten *exp*, nach der Formel:

$$num = x \cdot 2^{exp}$$

$|x|$  liegt im Intervall [0.5, 1.0]

*exp* ist ein Zeiger auf eine ganze Zahl, die den Exponenten zur Basis 2 angibt.

`frexp()` ist die Umkehrfunktion von `ldexp()`.

Returnwert Mantisse *x* eine Gleitpunktzahl vom Typ `double` im Intervall [0.5, 1.0], die die Gleichung erfüllt:  $num = x \cdot 2^{exp}$ . Der Exponent wird in *exp* gespeichert.

0 falls *num* gleich 0 ist (in diesem Fall ist auch der Exponent gleich 0).

Hinweis Eine Anwendung, die die Fehlersituation überprüfen möchte, sollte `errno` gleich 0 setzen, bevor `frexp()` aufgerufen wird. Wenn `errno` nach der Rückkehr gesetzt ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `ldexp()`, `modf()`, `math.h`.

## fscanf, scanf, sscanf - formatiert lesen

Definition #include <stdio.h>

```
int fscanf(FILE *stream, const char *format [, arglist]);
int scanf(const char *format [, arglist]);
int sscanf(const char *s, const char *format [, arglist]);
```

Beschreibung

`scanf()` liest Bytes formatiert aus dem Standard-Eingabestrom `stdin`.

`fscanf()` liest Bytes formatiert aus dem Datenstrom, auf den `stream` zeigt.

`sscanf()` liest Bytes formatiert aus der Zeichenkette `s`.

Jede dieser Funktionen liest Bytes, wandelt sie gemäß den Angaben in der Formatzeichenkette `format` um und speichert die Ergebnisse in den Bereichen ab, die mit den eventuell vorhandenen Argumenten von `arglist` angegeben wurden.

`format` ist eine Zeichenkette, die in ihrem anfänglichen Umschaltmodus beginnt und endet, sofern einer definiert ist, und keine, eine oder mehrere Umwandlungsanweisungen enthält. `format` kann drei Arten von Zeichen enthalten:

- Zeichen vom Typ `char`, die 1 : 1 in den Ausgabedatenstrom kopiert werden.
- Zwischenraumzeichen, beginnend mit einem Gegenschrägstrich (\) (siehe `isspace()`).
- Umwandlungsanweisungen, beginnend mit dem Prozentzeichen (%), von denen jede keinem, einem oder mehreren Argumenten in `arglist` zugeordnet wird. Wenn in `arglist` weniger Argumente übergeben werden, als in `format` festgelegt sind, ist das Ergebnis undefiniert. Wenn in `format` weniger Argumente festgelegt sind, als in `arglist` übergeben werden, werden die überflüssigen Argumente ignoriert.

### Zeichen

Für die derzeitige Version des C-Laufzeitsystems gilt:

Es sind nur Zeichen aus dem EBCDIC-Zeichensatz zugelassen.

Die `scanf`-Funktionen lesen das Eingabezeichen, jedoch ohne es umzuwandeln und in einer Variablen abzuspeichern. Stimmt das Eingabezeichen nicht mit dem in `format` angegebenen Zeichen überein, wird die Eingabearbeitung abgebrochen.

### Zwischenraumzeichen

Die Formatzeichenkette `format` kann beliebig viele oder keine Zwischenraumzeichen enthalten. Diese Zeichen haben keine Steuerfunktion.

Zwischenraumzeichen in der Eingabe werden als Trennzeichen zwischen Eingabefeldern behandelt und nicht mit umgewandelt (Ausnahme siehe %c und %[]). Führende Zwischenraumzeichen werden bei der Eingabe ignoriert.

Je nachdem, welche Funktionalität von scanf-Funktionen unterstützt werden soll, wird eine unterschiedliche Anzahl von Zwischenraumzeichen erkannt.

| Zeichen | Bedeutung              | Gültig für folgende Funktionalität |               |             |
|---------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|
|         |                        | XPG4                               | ANSI (BS2000) | KR (BS2000) |
|         | Leerzeichen            | x                                  | x             | x           |
| \n      | Zeilenendezeichen      | x                                  | x             | x           |
| \t      | horizontaler Tabulator | x                                  | x             | x           |
| \f      | Seitenwechsel          | x                                  | x             | -           |
| \v      | vertikaler Tabulator   | -                                  | x             | -           |
| \r      | Wagenrücklauf          | -                                  | x             | -           |

### Umwandlungsanweisungen

Die Umwandlung kann auf das *a*-te Argument der Argumentliste *arglist* an Stelle des nächsten, unbenutzten Arguments angewendet werden. In diesem Fall wird das Umwandlungszeichen % durch die Zeichenfolge %*a*\$ ersetzt, wobei *a* eine Dezimalzahl aus dem Wertebereich [1, {NL\_ARGMAX}] ist, die angibt, welche Position das Argument in der Argumentliste besitzt. Diese Eigenschaft erlaubt die Definition von Formatzeichenketten, die Argumente entsprechend einer speziellen Landessprache auswählen. In Formatzeichenketten, die die Umwandlungsanweisung %*a*\$ enthalten, ist nicht festgelegt, ob aufgezählte Elemente der Argumentliste *arglist* von der Formatzeichenkette *format* mehr als einmal referenziert werden können.

*format* kann sowohl % als auch %*a*\$ als Umwandlungsanweisung enthalten. Innerhalb einer Formatzeichenkette dürfen aber nicht beide Formen gleichzeitig verwendet werden. Nur %% oder %\* können mit der Form %*a*\$ gemischt werden.

Alle Formen von fscanf() erlauben das Erkennen eines landessprach-spezifischen Dezimalzeichens in der Eingabezeichenkette. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität des Programms definiert (Kategorie LC\_NUMERIC). In der Lokalität POSIX oder einer Lokalität, bei der das Dezimalzeichen nicht definiert ist, ist das Dezimalzeichen auf . (Punkt) voreingestellt.

Jede Umwandlungsanweisung wird entweder vom Zeichen % oder von der Zeichenfolge %*a*\$ eingeleitet; darauf folgen die nachfolgend angegebenen Daten:

- Ein optionales Zeichen \* zur Unterdrückung der Zuweisung.
- Eine optionale Ganzzahl ungleich 0, welche die maximale **Feldbreite** angibt.

- Ein optionales `h`, `l`, `ll` oder `L`, die die Größe des aufnehmenden Objekts angeben. `d`, `i` und `n` wird ein `h` vorangestellt, wenn das entsprechende Argument ein Zeiger auf `short int` und kein Zeiger auf `int` ist, oder ein `l`, wenn es ein Zeiger auf `long int` ist. `o`, `u` und `x` wird ein `h` vorangestellt, wenn das entsprechende Argument ein Zeiger auf `unsigned short int` statt auf `unsigned int` ist, oder ein `l`, wenn es ein Zeiger auf `unsigned long int` ist oder ein `ll`, wenn es ein Zeiger auf `long long int` ist. `e`, `f` und `g` wird ein `l` vorangestellt, wenn das entsprechende Argument ein Zeiger auf `double` an Stelle eines Zeigers auf `float` ist.  
Wenn `h`, `l` oder `L` mit einem anderen Umwandlungszeichen auftreten, ist das Verhalten undefined.
- Ein **Umwandlungszeichen**, das den Typ der durchzuführenden Umwandlung angibt.

`fscanf()` führt jede Anweisung einzeln aus. Wenn eine Anweisung fehlschlägt, wie unten genauer erläutert, kehrt die Funktion zurück. Fehler werden als Eingabefehler bezeichnet, wenn Eingabezeichen fehlen, oder als Formatfehler, wenn unpassende Eingabezeichen auftreten.

Eine Anweisung, die aus einem Zwischenraumzeichen besteht, wird so ausgeführt, dass die Eingabe bis zum ersten Byte gelesen wird, das kein Zwischenraumzeichen ist und selbst nicht gelesen wird, oder bis keine Bytes mehr gelesen werden können.

Eine Anweisung, die aus einem normalen Zeichen besteht, wird so ausgeführt, dass die nächsten Bytes aus der Eingabe gelesen werden. Wenn eines dieser Bytes sich von dem Zeichen der Anweisung unterscheidet, so schlägt die Anweisung fehl und das unpassende und alle nachfolgenden Bytes werden nicht gelesen.

Eine Anweisung, die eine Umwandlungsanweisung ist, definiert eine Menge von passenden Eingabefolgen, wie dies unten für jede einzelne Umwandlungsanweisung beschrieben wird. Eine Umwandlungsanweisung wird in den folgenden Schritten ausgeführt:

Die Eingabe von Zwischenraumzeichen wird überlesen, solange die Anweisung weder ein `[` noch eines der Umwandlungszeichen `c` oder `n` enthält.

Ein Eingabeelement wird aus der Eingabe gelesen, solange die Anweisung nicht das Umwandlungszeichen `n` enthält. Ein Eingabeelement ist definiert als die längste Folge von Eingabezeichen (bis zu einer eventuell angegebenen maximalen Feldbreite), die ein Anfang einer passenden Folge ist. Das erste Byte nach einem Eingabeelement bleibt, sofern es vorhanden ist, ungelesen. Wenn die Länge des Eingabeelements gleich 0 ist, schlägt die Ausführung der Anweisung fehl; diese Bedingung bedeutet einen Formatfehler, solange nicht ein Fehler weitere Eingaben verhindert, was dann einen Eingabefehler bedeutet.

Außer im Fall des Umwandlungszeichens `%` wird das Eingabeelement, bzw. im Fall einer Umwandlungsanweisung `%a` die Anzahl der Eingabezeichen, umgewandelt in einen Datentyp, der dem Umwandlungszeichen entspricht. Wenn das Eingabeelement keine passende Folge ist, schlägt die Ausführung dieser Anweisung fehl: Diese Bedingung ist ein Formatfehler. Wenn nicht die Unterdrückung der Zuweisung durch das Zeichen `*` angegeben wurde, wird das Ergebnis der Umwandlung in dem Objekt abgelegt, welches das erste auf

*format* folgende Argument ist, in dem bisher noch kein Umwandlungsergebnis abgelegt wurde. Wenn dieses Objekt nicht den passenden Datentyp hat oder wenn das Ergebnis der Umwandlung nicht in dem zur Verfügung stehenden Platz dargestellt werden kann, ist das Verhalten undefined.

Umwandlungsanweisungen können in XPG4-konformen Umgebungen wie folgt aussehen:

$$\{ \%[a\$] \} \quad [ \left\{ \begin{array}{c} n \\ * \end{array} \right\} ] \quad \left\{ \begin{array}{l} [\{h|l\}] \{d|i|o|u|x|X\} \\ [\{h|l\}] n \\ [\{l|L\}] \{e|E|f|g|G\} \\ \{c|C|p|s|S\} \\ \{\dots\}|\{\wedge\dots\} \\ \% \end{array} \right\}$$

## Umwandlungszeichen

- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d             | Liest eine dezimale Ganzzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtod()</code> mit dem Wert 10 für <i>base</i> erwartet. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf <code>int</code> sein.              |
| i             | Liest eine dezimale Ganzzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtol()</code> mit dem Wert 0 für <i>base</i> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>int</code> sein.           |
| o             | Liest eine oktale Ganzzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtol()</code> mit dem Wert 8 für <i>base</i> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned</code> sein.        |
| u             | Liest eine dezimale Ganzzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtol()</code> mit dem Wert 10 für <i>base</i> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned</code> sein.     |
| x, X          | Liest eine hexadezimale Ganzzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtol()</code> mit dem Wert 16 für <i>base</i> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned</code> sein. |
| e, E, f, g, G | Diese Umwandlungszeichen lesen eine Gleitpunktzahl ein, die auch mit einem Vorzeichen versehen sein kann. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>strtod()</code> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>float</code> sein.                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s | Liest eine Folge von Bytes ein, die keine Zwischenraumzeichen sind. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf das erste Byte eines char-Vektors sein, der groß genug ist, um die Folge und ein abschließendes Nullbyte aufzunehmen, das automatisch angefügt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S | liest eine Zeichenkette ohne Zwischenraumzeichen. Diese Zeichenkette wird wie mit <code>mbstowcs()</code> in eine Folge von Langzeichen umgewandelt. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf das erste Byte eines Feldes vom Typ <code>wchar_t</code> sein. Das Feld muss groß genug sein, um das Ergebnis der Umwandlung und ein abschließendes Nullbyte, das automatisch hinzugefügt wird, aufnehmen zu können. Wenn die Feldgröße festgelegt ist, bestimmt sie die maximal akzeptierte Anzahl von Zeichen.<br><br>Dieses Umwandlungszeichen wird nur im XPG4-Modus erkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [ | Liest eine nichtleere Folge von Bytes aus einer Menge von erwarteten Bytes (der Eingabemenge). Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf das erste Byte eines char-Vektors sein, der groß genug ist, um die Folge und ein abschließendes Nullbyte aufzunehmen, das automatisch angefügt wird. Die Umwandlungsanweisung schließt alle folgenden Bytes in der Zeichenkette <i>format</i> ein, einschließlich der zugehörigen schließenden eckigen Klammer ( <code>]</code> ). Die Bytes zwischen den Klammern stellen die Eingabemenge dar, solange nicht das erste Byte nach der linken Klammer das Zeichen <code>^</code> ist. In diesem Fall enthält die Eingabemenge alle Bytes, die nicht in der Liste zwischen dem Zeichen <code>^</code> und der Klammer <code>]</code> aufgeführt sind. Als Sonderfall gilt, dass die rechte eckige Klammer in den beiden Fällen, in denen die Umwandlungsanweisung mit den Zeichenketten <code>[]</code> bzw. <code>[^]</code> beginnt, zur Liste der Bytes gehört und erst die nächste rechte eckige Klammer diejenige ist, welche die Umwandlungsanweisung abschließt. Wenn das Zeichen <code>-</code> in der Liste auftritt und nicht das erste Zeichen bzw. das zweite Zeichen nach dem Zeichen <code>^</code> und auch nicht das letzte Zeichen ist, ist das Verhalten undefined. |
| c | Liest eine Folge von Bytes, deren Anzahl durch die Feldbreite bzw. durch 1, wenn keine Feldbreite angegeben ist, bestimmt wird. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf das erste Byte eines char-Vektors sein, der groß genug ist, um die Folge aufzunehmen. Ein abschließendes Nullbyte wird nicht angefügt. Das normale Überlesen von Zwischenraumzeichen wird in diesem Fall unterdrückt; um das nächste Byte zu lesen, das kein Zwischenraumzeichen ist, sollte <code>%1s</code> verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C | liest eine Zeichenkette der Länge, die durch die Feldgröße angegeben ist (1, wenn in dieser Anweisung keine Feldgröße angegeben ist). Die eingelesene Zeichenkette wird wie mit <code>mbstowcs()</code> in eine Folge von Langzeichen umgewandelt. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

erste Byte eines Feldes vom Typ `wchar_t` sein. Das Feld muss groß genug sein, um das Ergebnis der Umwandlung aufnehmen zu können. Es wird kein Nullbyte hinzugefügt.

Wenn die Zeichenfolge im Anfangs-Shiftzustand beginnt, ist die Umwandlung entsprechend der `mbstowcs()`-Funktion; andernfalls ist das Verhalten undefiniert. Das übliche Überspringen von Zwischenraumzeichen unterbleibt in diesem Fall.

- p        Liest eine Menge von Folgen, die denen entsprechen sollten, die von der Umwandlungsanweisung `%p` der `printf`-Funktionen erzeugt werden.  
p muss zu der Implementierung bei `printf`-Funktionen passen. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf einen Zeiger auf `void` sein. Die Interpretation des Eingabeelements ist jeweils implementierungsabhängig; für ein Eingabeelement, das nicht früher während derselben Programmausführung umgewandelt wurde, ist das Verhalten der Umwandlungsanweisung `%p` undefiniert. Dies gilt insbesondere für Zeigerausgaben, die von anderen Systemen erzeugt worden sind.
- n        Es wird keine Eingabe verarbeitet. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf `int` sein, in das die bisher von diesem Aufruf gelesene Zahl der Eingabezeichen eingetragen wird. Die Ausführung einer Anweisung des Typs `%a` erhöht nicht den Zuweisungszähler, der bei Beendigung der Ausführung der Funktion zurückgeliefert wird.
- %        Liest ein einzelnes %. Dabei findet keine Umwandlung oder Zuweisung statt. Die vollständige Umwandlungsanweisung lautet %%.

Wenn ein Umwandlungszeichen ungültig ist, ist das Verhalten `scanf()` undefiniert.

Wenn das Dateiende während der Eingabe gefunden wird, wird die Umwandlung abgebrochen. Wenn das Dateiende auftritt, bevor irgenwelche, zur aktuellen Anweisung passenden Bytes gelesen wurden (ungleich Zwischenraumzeichen, wo diese erlaubt sind), wird die Ausführung der aktuellen Anweisung mit einem Eingabefehler abgebrochen. Andernfalls wird, falls die Bearbeitung der aktuellen Anweisung nicht mit einem Formatfehler abbricht, die folgende Anweisung mit einem Eingabefehler abgebrochen, sofern diese vorhanden ist.

Wenn während eines `sscanf`-Aufrufs das Ende einer Zeichenkette erreicht wird, ist dies äquivalent zum Erreichen des Dateiendekennzeichens während eines `fscanf`-Aufrufs.


Wenn die Umwandlung wegen eines nicht passenden Zeichens abbricht, verbleibt dieses Byte ungelesen im Eingabestrom. Nachfolgende Zwischenraumzeichen (einschließlich der Zeilenendezeichen) bleiben ungelesen, solange dies nicht eine Anweisung macht. Der Erfolg des direkten Einlesens von Buchstaben und unterdrückten Zuweisungen kann nicht direkt bestimmt werden außer über die Anweisung `%a`.

BS2000

**Umwandlungsanweisung (KR-Funktionalität)**

(nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden)

Umwandlungsanweisungen enthalten Angaben, wie die Eingabefelder zu interpretieren und umzuwandeln sind. Sie können folgendermaßen aufgebaut sein:



Jede Umwandlungsanweisung muss mit einem Prozentzeichen (%) beginnen. Die restlichen Zeichen werden wie folgt interpretiert:


- \*       Überspringen einer Zuweisung.  
Das nächste Eingabefeld wird zwar gelesen und umgewandelt, aber in keiner Variablen abgespeichert.
- n       Maximale Länge des umzuandelnden Eingabefeldes.  
Tritt vorher ein Zwischenraumzeichen oder ein Zeichen auf, das nicht zur Typangabe in der Umwandlungsanweisung passt, wird die Länge entsprechend gekürzt.
- l       l vor d, o, x:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf long int (d) bzw. unsigned long int (o, x). Die Angabe ist identisch mit den Großbuchstaben D, O, X.
- l       l vor e, f:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf double.  
Die Angabe ist identisch mit den Großbuchstaben E, F.
- h       h vor d, o, x:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf short int (d) bzw. unsigned short int (o, x).
- d       Ein dezimaler ganzzahliger Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf int sein.
- o       Ein oktaler ganzzahliger Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument kann ein Zeiger auf unsigned int oder int sein. Intern wird der Wert unsigned dargestellt.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x      | Ein hexadezimaler int-Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument kann ein Zeiger auf unsigned int oder int sein. Intern wird der Wert unsigned dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e, f   | Eine Gleitpunktzahl wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf float sein. Die Gleitpunktzahl kann ein Vorzeichen enthalten sowie einen Exponenten (E bzw. e, gefolgt von einem ganzzahligen Wert). Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie LC_NUMERIC) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt.                                                                                                                                                                          |
| c      | Ein Zeichen wird erwartet. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf char sein. scanf() liest in diesem Fall auch Leerzeichen ein. Um das nächste Zeichen ungleich Leerzeichen einzulesen, ist %1s zu verwenden. c eignet sich dazu, Zeichenketten einzulesen, die auch Leerzeichen enthalten: Dazu ist als Argument ein Zeiger auf einen char-Vektor zu übergeben und eine Feldlänge n anzugeben (z.B. %10c). scanf() schließt in diesem Fall die Zeichenkette nicht automatisch mit dem Nullbyte ab. |
| s      | Eine Zeichenkette wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf einen char-Vektor sein und groß genug, um die Zeichenkette und ein abschließendes Nullbyte aufnehmen zu können. scanf() schließt die Zeichenkette automatisch mit dem Nullbyte ab. Führende Zwischenraumzeichen in der Eingabe werden ignoriert, ein nachfolgendes Zwischenraumzeichen wird als Trennzeichen (Ende der Zeichenkette) interpretiert.                                                                           |
| [ ]    | Eine Zeichenkette wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf einen char-Vektor sein und groß genug, um die Zeichenkette inklusive des automatisch angefügten Nullbytes aufnehmen zu können. Im Unterschied zu %s fungieren bei dieser Angabe Leerzeichen nicht automatisch als Trennzeichen.                                                                                                                                                                                               |
| [...]  | Bei dieser Angabe werden solange Zeichen eingelesen, bis das erste Zeichen auftritt, das nicht in den eckigen Klammern angegeben ist. D.h., die Zeichenkette darf nur aus den Zeichen in [...] bestehen; alle anderen Zeichen gelten als Trennzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [^...] | Bei dieser Angabe werden solange Zeichen eingelesen, bis eines von den Zeichen auftritt, die in den eckigen Klammern nach ^ angegeben sind. Nur die in [...] angegebenen Zeichen gelten als Trennzeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| %      | Eingabe des Zeichens %, keine Umwandlung. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

BS2000

**Umwandlungsanweisung (ANSI-Funktionalität)**

Umwandlungsanweisungen enthalten Angaben, wie die Eingabefelder zu interpretieren und umzuwandeln sind. Sie können folgendermaßen aufgebaut sein:



Führende Zwischenraumzeichen werden bei der Eingabe ignoriert.

Jede Umwandlungsanweisung muss mit einem Prozentzeichen (%) beginnen. Die restlichen Zeichen werden wie folgt interpretiert:

- \*      Überspringen einer Zuweisung. Das nächste Eingabefeld wird zwar gelesen und umgewandelt, aber in keiner Variablen abgespeichert.
- n      Maximale Länge des umzuwandelnden Eingabefeldes. Tritt vorher ein Zwischenraumzeichen oder ein Zeichen auf, das nicht zur Typangabe in der Umwandlungsanweisung passt, wird die Länge entsprechend gekürzt.
- l      l vor d, i, o, u, x, X:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf long int (d, i) bzw. unsigned long int (o, u, x, X).  
  
l vor e, E, f, g, G:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf double.  
  
l vor n:  
Das Argument ist vom Typ Zeiger auf long int (keine Umwandlung).
- ll      ll vor d, i, o, u, x, X :  
Umwandlung eines Arguments vom Typ long long int bzw. unsigned long long int.  
  
ll vor n:  
Das Argument ist vom Typ Zeiger auf long long int.
- h      h vor d, i, o, u, x, X:  
Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf short int (d, i) bzw. unsigned short int (o, u, x, X).  
  
h vor n: Das Argument ist vom Typ Zeiger auf short int (keine Umwandlung).

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L             | L vor e, E, f, g, G: Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf long double.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d             | Ein dezimaler ganzzahliger Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf int sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i             | Ein ganzzahliger Wert wird erwartet. Die Basis (hexadezimal, oktal, dezimal) wird aus dem Aufbau des Eingabefeldes ermittelt. Führendes 0x oder 0X: hexadezimal. Führende 0: oktal. Sonst: dezimal. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf int sein.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o             | Ein oktaler int-Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument kann ein Zeiger auf unsigned int oder int sein. Intern wird der Wert unsigned dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| u             | Ein dezimaler int-Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf unsigned int sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| x, X          | Ein hexadezimaler int-Wert wird erwartet. Das entsprechende Argument kann ein Zeiger auf unsigned int oder int sein. Intern wird der Wert unsigned dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e, E, f, g, G | Eine Gleitpunktzahl wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf float sein. Die Gleitpunktzahl kann ein Vorzeichen enthalten sowie einen Exponenten (E bzw. e, gefolgt von einem ganzzahligen Wert). Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität (Kategorie LC_NUMERIC) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt.                                                                                                                                                                                 |
| c             | Ein Zeichen wird erwartet. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf char sein. scanf() liest in diesem Fall auch Leerzeichen ein. Um das nächste Zeichen, das kein Leerzeichen ist, einzulesen, ist %1s zu verwenden. c eignet sich dazu, Zeichenketten einzulesen, die auch Leerzeichen enthalten: Dazu ist als Argument ein Zeiger auf einen char-Vektor zu übergeben und eine Feldbreite n anzugeben (z.B. %10c). scanf() schließt in diesem Fall die Zeichenkette nicht automatisch mit dem Nullbyte ab. |
| p             | Ein 8stelliger Zeigerwert wird erwartet, analog dem Format %08.8x. Das entsprechende Argument muss vom Typ Zeiger auf einen Zeiger auf void sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| s             | Eine Zeichenkette wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf einen char-Vektor sein und groß genug, um die Zeichenkette und ein abschließendes Nullbyte aufnehmen zu können. scanf() schließt die Zeichenkette automatisch mit dem Nullbyte ab. Führende Zwischenraumzeichen in der Eingabe werden ignoriert, ein nachfolgendes Zwischenraumzeichen wird als Trennzeichen (Ende der Zeichenkette) interpretiert.                                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]    | Eine Zeichenkette wird erwartet. Das entsprechende Argument muss ein Zeiger auf einen <code>char</code> -Vektor sein und groß genug, um die Zeichenkette inklusive des automatisch angefügten Nullbytes aufnehmen zu können. Im Unterschied zu <code>%s</code> fungieren bei dieser Angabe Leerzeichen nicht automatisch als Trennzeichen.                                                                                                                |
| [...]  | Bei dieser Angabe werden solange Zeichen eingelesen, bis das erste Zeichen auftritt, das nicht in den eckigen Klammern angegeben ist. D.h., die Zeichenkette darf nur aus den Zeichen in [ ] bestehen; alle nicht angegebenen Zeichen gelten als Trennzeichen.<br>Die schließende Klammer ] kann in die Liste der einzulesenden Zeichen aufgenommen werden, wenn sie als erstes Zeichen unmittelbar nach der öffnenden Klammer angegeben wird: [ ] [...]. |
| [^...] | Bei dieser Angabe werden solange Zeichen eingelesen, bis eines von den Zeichen auftritt, die in den eckigen Klammern nach ^ angegeben sind. Nur die in [ ] angegebenen Zeichen gelten als Trennzeichen.<br>Die schließende Klammer ] kann in die Liste der Trennzeichen aufgenommen werden, wenn sie als erstes Zeichen unmittelbar nach dem Zeichen ^ angegeben wird: [^] [...].                                                                         |
| n      | Es werden keine Zeichen vom Eingabefeld gelesen. Das Argument ist vom Typ Zeiger auf <code>int</code> . Dieser ganzzahligen Variablen wird die Anzahl der Zeichen zugewiesen, die <code>scanf()</code> bis zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hat.                                                                                                                                                                                                           |
| %      | Eingabe des Zeichens %, keine Umwandlung.<br>□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

`fscanf()` und `scanf()` können die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei aktualisieren, der `stream` zugeordnet ist. `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für `stream` aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

Returnwert Anzahl der erfolgreich gelesenen und zugewiesenen Eingabeelemente bei erfolgreicher Beendigung.

|     |                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | wenn gleich zu Beginn ein nicht zur Formatzeichenkette passendes Eingabezeichen gefunden wird.                                                                                              |
| EOF | wenn die Eingabe vor dem ersten Konflikt zwischen Eingabezeichen und Formatzeichenkette oder vor der ersten Umwandlung endet. Im Unterschied zu XPG4 wird <code>errno</code> nicht gesetzt. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise | <p>Wenn die Anwendung die <code>fprintf()</code> aufruft, Objekte des Typs <code>wchar_t</code> enthält, muss sie auch <code>sys/types.h</code> oder <code>stddef.h</code> einbinden, damit dieser Datentyp definiert ist.</p> <p>In Formatzeichenketten, die die Form % für die Umwandlungs-Anweisungen enthalten, wird jedes Argument der Argumentliste genau einmal verwendet. In Formatzeichenketten, die die Form mit %a\$ für die Umwandlungs-Anweisungen enthalten, kann jedes nummerierte Argument der Argumentliste so oft verwendet werden, wie nötig.</p> <p>Bei der Umwandlung von <code>int</code>-Werten in <code>unsigned int</code> (Umwandlungszeichen o, u, x, X) wird aus einem Wert mit negativem Vorzeichen das Zweierkomplement gebildet. Z.B. liefert Format %u bei der Eingabe -1 X'FFFFFF'. Den Returnwert eines <code>scanf</code>-Aufrufes sollten Sie immer abfragen, um sicher zu sein, dass kein Fehler passiert ist!</p> <p>Der nächste <code>scanf</code>-Aufruf startet mit dem Lesen unmittelbar nach dem Zeichen, das als letztes vom vorherigen Aufruf verarbeitet wurde.</p> <p>Wenn ein Eingabezeichen nicht dem angegebenen Format entspricht, wird es in den Eingabepuffer zurückgeschrieben. Es muss dort mit <code>getc()</code> abgeholt werden, sonst erhält der nächste <code>scanf</code>-Aufruf dasselbe Zeichen noch einmal.</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### BS2000

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Ob `fscanf()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `getc()`, `printf()`, `setlocale()`, `strtod()`, `strtol()`, `langinfo.h`, `stdio.h`.

## fseek - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren

Name **fseek, fseek64, fseeko, fseeko64**

Definition #include <stdio.h>

```
int fseek(FILE *stream, long int offset, int whence);
int fseek64(FILE *stream, long long int offset, int whence);
int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);
int fseeko64(FILE *stream, off64_t offset, int whence);
```

### Beschreibung

Wenn POSIX-Dateien ausgeführt werden, verhält sich die Funktion XPG-konform wie folgt:

`fseek()` setzt den Lese-/Schreibzeiger für den Datenstrom, auf den *stream* zeigt.

Die neue Position, gemessen in Bytes vom Anfang der Datei, wird durch die Addition von *offset* zu der durch *whence* angegebenen Position ermittelt. Der angegebene Punkt ist der Dateianfang bei SEEK\_SET, der aktuelle Wert des Lese-/Schreibzeigers bei SEEK\_CUR oder das Dateiende bei SEEK\_END.

Sollen Ein-/Ausgabe-Funktionen für Langzeichen auf *stream* angewendet werden, muss *offset* entweder 0 oder der Rückgabewert eines vorhergehenden `f tell()`-Aufrufs in demselben Datenstrom sein; *whence* muss SEEK\_SET sein

Ein erfolgreicher Aufruf von `fseek()` löscht das Kennzeichen für Dateiende und hebt jede Wirkung von `ungetc()` und `ungetwc()` für denselben Datenstrom auf. Nach einem Aufruf von `fseek()` kann die nächste Operation auf einem zum Aktualisieren geöffneten Datenstrom sowohl eine Eingabe- als auch eine Ausgabeoperation sein.

Wenn auf einem gegebenen Datenstrom die letzte Operation ungleich `f tell()` die Operation `fflush()` ist, dann wird die Dateiposition der zu Grunde liegenden Dateibeschreibung angepasst, um den durch `fseek()` vorgegebenen Ort widerzuspiegeln.

`fseek()` erlaubt, dass der Lese-/Schreibzeiger hinter das Ende der existierenden Daten in der Datei gesetzt wird. Werden später Daten an diese Stelle geschrieben, dann liefern anschließende Leseoperationen für Daten in dieser Lücke Nullbytes, bis wirklich Daten in diese Lücke geschrieben wurden.

Ist der Datenstrom zum Schreiben geöffnet und wurden gepufferte Daten noch nicht in die zu Grunde liegende Datei geschrieben, bewirkt `fseek()`, dass die noch nicht geschriebenen Daten in die Datei geschrieben werden und markiert die Felder `st_ctime` und `st_mtime` der Datei zum Aktualisieren.

Die Funktion `fseek64()` verhält sich wie `fseek()`, außer dass bei `fseek64()` der Offset-Typ `long long` verwendet wird.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `fseeko()` und `fseeko64()`, außer dass `fseeko64()` die Struktur `off64_t` verwendet.

Die Funktion `fseeko()` entspricht der modifizierten Funktion `fseek()`, mit der Ausnahme, dass das Offset-Argument den Typ `off_t` hat und der Fehler `EOVERFLOW` sich geändert hat.

#### BS2000

Wenn BS2000-Dateien ausgeführt werden, ist Folgendes zu beachten:

`fseek()` positioniert den Lese-/Schreibzeiger für die Datei mit `stream` gemäß den Angaben in `offset` und `whence`. Damit ist die Möglichkeit gegeben, eine Datei nicht-sequenziell zu bearbeiten.

In Textdateien (SAM im Textmodus, ISAM) kann man absolut auf Dateianfang und -ende positionieren sowie auf eine vorher mit `ftell()` gemerkte Position.

In Binärdateien (SAM im Binärmodus, PAM, INCORE) kann sowohl absolut (s.o.) als auch relativ um eine gewünschte Anzahl Bytes, bezogen auf Dateianfang, aktuelle Position oder Dateiende positioniert werden.

Für die Parameter `offset` und `whence` sind Bedeutung, Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung für Text- und Binärdateien unterschiedlich und werden deshalb im Folgenden getrennt beschrieben:

### Textdateien (SAM im Textmodus, ISAM)

Mögliche Werte:

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>offset</code> | 0L oder Wert, der durch einen vorhergehenden <code>ftell</code> -Aufruf ermittelt wurde. |
| <code>whence</code> | <code>SEEK_SET</code> (Dateianfang)<br><code>SEEK_END</code> (Dateiende)                 |
|                     |                                                                                          |

Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung:

| <code>offset</code>      | <code>whence</code>   | <b>Wirkung</b>                                                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>ftell</code> -Wert | <code>SEEK_SET</code> | Positionieren auf die durch <code>ftell()</code> ermittelte Position. |
| 0L                       | <code>SEEK_SET</code> | Positionieren auf Dateianfang.                                        |
| 0L                       | <code>SEEK_END</code> | Positionieren auf Dateiende.                                          |

**Binärdateien (SAM im Binärmodus, PAM, INCORE)**

Mögliche Werte:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>offset</i> | Anzahl der Bytes, um die der aktuelle Lese-/Schreibzeiger verschoben werden soll, und zwar                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | positive Zahl: Vorwärts positionieren Richtung Dateiende<br>negative Zahl: Rückwärts positionieren Richtung Dateianfang<br>0L: absolut Positionieren auf Dateianfang bzw. -ende.                                                                                                                                                               |
| <i>whence</i> | Bei absoluter Positionierung auf Dateianfang oder -ende, Zielpunkt, auf den der Lese-/Schreibzeiger verschoben werden soll und bei relativer Positionierung, Bezugspunkt, von dem aus der Lese-/Schreibzeiger um <i>offset</i> Bytes verschoben werden soll:<br>SEEK_SET (Dateianfang)<br>SEEK_CUR (aktuelle Position)<br>SEEK_END (Dateiende) |

Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung:

| <i>offset</i> | <i>whence</i>                    | <b>Wirkung</b>                                                                                                |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0L            | SEEK_SET                         | Positionieren auf Dateianfang.                                                                                |
| 0L            | SEEK_END                         | Positionieren auf Dateiende.                                                                                  |
| positive Zahl | SEEK_SET<br>SEEK_CUR<br>SEEK_END | Vorwärts positionieren ab Dateianfang,<br>ab aktueller Position,<br>ab Dateiende (über das Dateiende hinaus). |
| negative Zahl | SEEK_CUR<br>SEEK_END             | Rückwärts positionieren ab aktueller Position,<br>ab Dateiende.                                               |
| ftell-Wert    | SEEK_SET                         | Positionieren auf die durch einen ftell-Aufruf gemerkte Position.                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert                                                                                                                                                                                                                        | 0  | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | -1 | Ein Positionieren auf der angegebenen Datei ist nicht möglich. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |    | Ungültiges Positionieren kann beispielsweise ein fseek() auf eine Datei sein, die nicht über fopen() geöffnet wurde. Insbesondere darf fseek() nicht für ein Terminal oder für eine Datei verwendet werden, die über fopen() geöffnet wurde. Nachdem ein Datenstrom geschlossen wurde, sind keine weiteren Operationen auf diesem Datenstrom definiert. |
| fseek() und fseeko() schlagen fehl, wenn entweder der Datenstrom nicht gepuffert ist oder der Puffer geleert werden muss und durch den fseek() bzw. fseeko()-Aufruf ein zu Grunde liegendes lseek() oder write() aufgerufen wird: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN    | Das Kennzeichen <code>O_NONBLOCK</code> für den <i>stream</i> zu Grunde liegenden Dateideskriptor ist gesetzt, und eine Schreiboperation würde den Prozess verzögern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EBADF     | Der <i>stream</i> zu Grunde liegende Dateideskriptor ist nicht zum Schreiben geöffnet oder der Puffer des Datenstroms muss geleert werden, und die Datei ist nicht geöffnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EFBIG     | Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, deren Größe die maximale Dateigröße oder die Grenze des Prozesses für die Dateigröße überschreitet (siehe auch <code>ulimit()</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EINTR     | Die Schreiboperation wurde durch den Empfang eines Signals beendet, und es wurden keine Daten übertragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EINVAL    | <i>whence</i> ist ein ungültiges Argument. Der sich daraus ergebende Wert des Lese-/Schreibzeigers ist negativ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EIO       | Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENOSPC    | Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht auf das steuernde Terminal zu schreiben, <code>TOSTOP</code> ist gesetzt, das Signal <code>SIGTTOU</code> wird vom Prozess weder ignoriert noch blockiert und die Prozessgruppe des Prozesses ist verwaist.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EPIPE     | Auf dem Datenträger, auf dem sich die Datei befindet, ist kein freier Platz mehr vorhanden.<br><br>Es wurde der Versuch unternommen, auf eine Pipe oder FIFO zu schreiben, die von keinem Prozess zum Lesen geöffnet war. Außerdem wird das Signal <code>SIGPIPE</code> an den Prozess gesendet.<br><br>Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim EPIPE-Fehler wird das Signal <code>SIGPIPE</code> nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet. |
| ENXIO     | Das Gerät existiert nicht oder es kann darauf nicht zugegriffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EOVERFLOW | Für <code>fseek()</code> : der resultierende Datei-Offset-Wert kann in einem Objekt des Typs <code>long</code> nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EOVERFLOW | Für <code>fseeko()</code> : der resultierende Datei-Offset-Wert kann in einem Objekt des Typs <code>off_t</code> nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis   | Obwohl in POSIX-Dateien eine von <code>ftell()</code> zurückgegebene Dateiposition in Bytes gemessen wird und es zulässig ist, relativ zu dieser Dateiposition zu positionieren, erfordert die Portabilität auf andere Systeme, dass <code>fseek()</code> eine direkte Dateiposition (d.h. den von                                                                                                                                                                                                                                         |

`ftell()` zurückgegebenen Wert) erhält. Arithmetische Operationen an einer anderen Datei position, die nicht unbedingt in Bytes gemessen wird, können nicht immer sinnvoll ausgeführt werden.

Ob `fseek()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

#### BS2000

Der Aufruf `fseek(stream,0L,SEEK_SET)` ist äquivalent zu dem Aufruf `rewind(stream)`.

Werden in eine Textdatei neue Sätze geschrieben (geöffnet zum Neuerstellen oder Anfügen) und erfolgt ein `fseek`-Aufruf, dann werden zunächst ggf. restliche Daten aus dem Puffer in die Datei geschrieben und mit Zeilenende (`\n`) abgeschlossen.

Ausnahme bei ANSI-Funktionalität:

Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Zeilenendezeichen enden, bewirkt `fseek()` keinen Zeilenwechsel bzw. Satzwechsel. D.h., die Daten werden beim Schreiben aus dem Puffer nicht automatisch mit einem Zeilenendezeichen abgeschlossen. Nachfolgende Daten verlängern den Satz in der Datei. Beim Lesen einer ISAM-Datei werden daher nur Zeilenendezeichen eingelesen, die vom Programm explizit geschrieben wurden.

Wird bei einer Binärdatei hinter das Dateiende positioniert, entsteht eine Lücke zwischen den letzten physisch gespeicherten Daten und den neu geschriebenen Daten. Lesen aus dieser Lücke liefert binäre Nullen.

Auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT) kann nicht positioniert werden.

Ein erfolgreicher Aufruf von `fseek()` löscht das Kennzeichen EOF der Datei und hebt die Wirkung der vorangegangenen `ungetc`-Aufrufe für diese Datei auf.

Bei Satz-E/A kann `fseek()` nur zum Positionieren auf Dateianfang oder Dateiende benutzt werden.

`fseek(stream,0L,SEEK_SET)` positioniert auf den ersten Satz der Datei.

`fseek(stream,0L,SEEK_END)` positioniert hinter den letzten Satz der Datei.

Bei Aufrufen mit anderen Argumenten liefert `fseek()` EOF.

Siehe auch `fopen()`, `fsetpos()`, `ftell()`, `lseek()`, `rewind()`, `tell()`, `ungetc()`, `stdio.h`.

## fsetpos - Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom auf aktuellen Wert positionieren

Name **fsetpos, fsetpos64**

Definition #include <stdio.h>

```
int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos);
int fsetpos64(FILE *stream, const fpos64_t *pos);
```

Beschreibung

fsetpos() positioniert den Lese-/Schreibzeiger der Datei mit Dateizeiger *stream* auf eine zuvor mit fgetpos() ermittelte Position *pos*.

fsetpos() löscht das Dateiendekennzeichen für den Datenstrom und macht jede Wirkung der Funktion ungetc() auf den Datenstrom rückgängig. Nach fsetpos() können mit einer änderbaren Datei Ein- oder Ausgabeoperationen durchgeführt werden.

Es besteht kein funktioneller Unterschied zwischen fsetpos() und fsetpos64(), außer dass fsetpos64() einen fpos64\_t Typ verwendet.

Returnwert 0 bei Erfolg.

≠ 0 bei Fehler.

*BS2000*

errno wird auf EBADF gesetzt.

Hinweis Ob fsetpos() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

fsetpos() lässt sich auf Binärdateien (SAM im Binärmodus, PAM, INCORE) und Textdateien (SAM im Textmodus, ISAM) anwenden. fsetpos() ist nicht anwendbar auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT).

Ein erfolgreicher Aufruf der Funktion fsetpos() löscht das Kennzeichen EOF der Datei und hebt die Wirkung der vorangegangenen ungetc-Aufrufe für diese Datei auf.

Werden in eine Textdatei neue Sätze geschrieben (geöffnet zum Neuerstellen oder Anfügen) und erfolgt ein fsetpos-Aufruf, dann werden zunächst ggf. restliche Daten aus dem Puffer in die Datei geschrieben und mit dem Zeilenendezeichen (\n) abgeschlossen.

Ausnahme bei ANSI-Funktionalität:

Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Zeilenendezeichen abgeschlossen sind, bewirkt fsetpos() keinen Zeilenwechsel bzw. Satzwechsel. D.h., die Daten werden beim Schreiben aus dem Puffer nicht automatisch mit einem Zeilenendezei-

chen abgeschlossen. Nachfolgende Daten verlängern den Satz in der Datei. Beim Lesen einer ISAM-Datei werden daher nur Zeilenendezeichen eingelesen, die vom Programm explizit geschrieben wurden.

Nach der Positionierung kann die nächste Operation sowohl eine Lese- als auch eine Schreiboperation sein.

Für ISAM-Dateien ist das Funktionspaar `fgetpos()`/`fsetpos()` wesentlich performanter als das vergleichbare Funktionspaar `ftell()`/`fseek()`.

Bei Satz-Ein-/Ausgabe in ISAM-Dateien mit Schlüsselverdoppelung kann mit `fsetpos()` nicht auf den zweiten oder höheren Schlüssel einer Gruppe mit gleichen Schlüsseln positioniert werden. Dies lässt sich nur durch sequenzielles Lesen bzw. Löschen erreichen. Mit `fsetpos()` kann nur auf den ersten Satz oder hinter den letzten Satz einer solchen Gruppe positioniert werden.

Siehe auch `fgetpos()`, `fseek()`, `ftell()`, `open()`, `rewind()`, `ungetc()`, `stdio.h`.

## fstat, fstatat - Status einer offenen Datei abfragen

**Name** **fstat, fstat64, fstatat, fstatat64**

**Definition** #include <sys/stat.h>

*Optional*

#include <sys/types.h>

```
int fstat(int fildes, struct stat *buf);
int fstat64(int fildes, struct stat64 *buf);
int fstatat(int fd, const char *path, struct stat *buf, int flag);
int fstatat64(int fd, const char *path, struct stat64 *buf, int flag);
```

### Beschreibung

fstat() liefert Informationen über eine offene Datei mit einem Dateideskriptor *fildes*, der von einem erfolgreichen Systemaufruf open(), creat(), dup(), fcntl() oder pipe() geliefert wird.

*buf* ist ein Zeiger auf eine stat-Struktur, in die Informationen geschrieben werden, die die jeweilige Datei betreffen.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen fstat() und fstat64(), außer dass bei fstat64() der File Status in einer stat64-Struktur zurückgegeben wird.

Zum Inhalt der Struktur, auf die *buf* zeigt, gehören folgende Elemente:

|          |             |                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode_t   | st_mode;    | /* Dateimodus (siehe mknod()) */                                                                                             |
| ino_t    | st_ino;     | /* Dateikennziffer (i-Node) */                                                                                               |
| dev_t    | st_dev;     | /* Gerätekennung, die einen<br>Verzeichniseintrag für diese Datei enthält */                                                 |
| dev_t    | st_rdev;    | /* Gerätekennung, nur für zeichen- oder<br>blockorientierte Gerätedateien definiert */                                       |
| nlink_t  | st_nlink;   | /* Anzahl der Verweise */                                                                                                    |
| uid_t    | st_uid;     | /* Benutzerkennung des Dateibesitzers */                                                                                     |
| gid_t    | st_gid;     | /* Gruppenkennung des Dateibesitzers */                                                                                      |
| off_t    | st_size;    | /* Dateigröße in Bytes */                                                                                                    |
| time_t   | st_atime;   | /* Zeit des letzten Zugriffs */                                                                                              |
| time_t   | st_mtime;   | /* Zeit der letzten Datenänderung */                                                                                         |
| time_t   | st_ctime;   | /* Zeit der letzten Änderung des Dateistatus<br>Die Zeit wird in Sekunden gemessen ab dem<br>1. Januar 1970, 00:00:00 Uhr */ |
| long     | st_blksize; | /* Bevorzugte E/A-Blockgröße */                                                                                              |
| blkcnt_t | st_blocks;  | /* Anzahl zugewiesener st_blksize-Blöcke */                                                                                  |

Die Struktur stat64 ist wie die von stat definiert, mit Ausnahme folgender Komponenten:

ino64\_t st\_ino  
off64\_t st\_size und  
blkcnt64\_t st\_blocks

Die einzelnen Elemente haben die folgende Bedeutung:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| st_mode    | Der Modus der Datei ist im Systemaufruf mknod() beschrieben. Zusätzlich zu den in mknod() beschriebenen Modi, kann der Modus einer Datei auch S_IFLNK sein, wenn die Datei ein symbolischer Verweis ist, oder S_IFSOCK, wenn es sich um einen Socket-Deskriptor handelt.                                                  |
| st_ino     | kennzeichnet die Datei im gegebenen Dateisystem eindeutig. Das Paar st_ino und st_dev kennzeichnet normale Dateien eindeutig.                                                                                                                                                                                             |
| st_dev     | kennzeichnet das Dateisystem, in dem die Datei liegt, eindeutig.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| st_rdev    | darf nur von Verwaltungskommandos benutzt werden. Es ist nur für block- oder zeichenorientierte Dateien gültig und hat nur in dem System eine Bedeutung, in dem die Datei eingereicht wurde.                                                                                                                              |
| st_nlink   | darf nur von Verwaltungskommandos benutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| st_uid     | Benutzernummer des Eigentümers der Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| st_gid     | Gruppennummer der Gruppe, der die Datei zugeordnet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| st_size    | Für normale Dateien ist dies die Größe der Datei in Bytes. Für block- oder zeichenorientierte Dateien ist dieses nicht definiert. Für PAM-Dateien enthält dieses Strukturelement die Länge. Ein eventuell vorhandener Marker wird dabei nicht berücksichtigt. Ist der LBP Null, zählt der gesamte letzte Block zur Länge. |
| st_atime   | Uhrzeit, zu der zuletzt auf die Daten der Datei zugegriffen wurde. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: creat(), mknod(), pipe(), utime() und read().                                                                                                                                                              |
| st_mtime   | Uhrzeit, zu der Daten zuletzt geändert wurden. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: creat(), mknod(), pipe(), utime() und write().                                                                                                                                                                                 |
| st_ctime   | Uhrzeit, zu der der Dateistatus zuletzt geändert wurde. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: chmod(), chown(), creat(), link(), mknod(), pipe(), unlink(), utime() und write().                                                                                                                                    |
| st_blksize | Ein Hinweis auf die 'beste' Größe einer Einheit für Ein-/Ausgabe-Operationen. Dieses Feld ist für block- oder zeichenorientierte Gerätedateien nicht definiert.                                                                                                                                                           |

`st_blocks` Die Gesamtanzahl von physikalischen Blöcken der Größe 512 Bytes, die zurzeit auf der Platte belegt sind. Dieses Feld ist für block- oder zeichenoorientierte Gerätedateien nicht definiert.

*BS2000*

Bei BS2000-Dateien werden folgende Elemente der `stat`-Struktur gesetzt:

`mode_t st_mode` Dateimodus, der Zugriffsrechte und Dateityp beinhaltet.

Zugriffsrechte: Hier wird das Basic ACL auf die Dateischutzbits abgebildet. Die Schutzbits sind alle 0, wenn die Datei keinen Basic ACL Schutz hat.

Dateityp: Einführung eines neuen Dateityps

`S_IFDVSBS2=X'10000000'`. Dieser Typ ist allerdings nicht disjunkt zu `S_IFPOSIXBS2`. Abgefragt kann mit dem Makro `S_ISDVSBS2(mode)` werden.

Einführung eines neuen Dateityps `S_IFDVSNODE=X'20000000'`. Dieser Typ ist ebenfalls nicht disjunkt zu `S_IFPOSIXBS2`. Abgefragt kann mit dem Makro `S_ISDVSNODE(mode)` werden.

Eine Node-Datei ist auch eine BS2000 DVS-Datei. D. h. für Node-Dateien ist auch immer das Bit `S_IFDVSBS2` gesetzt.

`time_t st_atime` Zeitpunkt des letzten Zugriffs wie im BS2000 üblich (last access time), aber in Sekunden seit dem 1.1.1970 UTC.

`time_t st_mtime` Zeitpunkt der letzten Änderung (last modification time).

`time_t st_ctime` Zeitpunkt der Erzeugung (creation time).

`long st_blksize` Blockgröße, 2k (d.h. 1 PAM Page).

`long st_blocks` Anzahl der von der Datei belegten Blöcke auf der Platte.

`dev_t st_dev` enthält die 4 Byte lange catid.

Die beiden hintereinander liegenden Felder

`uid_t st_uid` und

`gid_t st_gid` enthalten die 8 Byte lange BS2000-Userid.

Alle anderen Felder werden auf 0 gesetzt.

Die Funktionen `fstatat()` und `fstatat64()` sind äquivalent zu den Funktion `stat()` und `stat64()`, bzw. `lstat()` und `lstat64()` in Abhängigkeit des Werts von `flag`, außer wenn der Parameter `path` einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die Datei, deren Status ermittelt werden soll, nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor `fd` verbundenen Dateiverzeichnis gesucht. Wurde der Dateideskriptor

ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüfen die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Im Parameter `flag` kann der Wert `AT_SYMLINK_NOFOLLOW` übergeben werden, der im Header `fcntl.h` definiert ist. Falls `path` einen symbolischen Link bezeichnet, wird dann der Status des symbolischen Links zurückgegeben.

|            |                                                                         |                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                       | bei Erfolg.                                                                                                     |
|            | -1                                                                      | bei Fehler. Für POSIX-Dateien wird <code>errno</code> gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                        |
| Fehler     | fstat(), fstat64(), fstatat() und fstatat64() schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                 |
|            | EBADF                                                                   | <code>fildes</code> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                          |
|            | EFAULT                                                                  | <code>buf</code> weist auf eine ungültige Adresse                                                               |
|            | EIO                                                                     | Beim Lesen des Dateisystems trat ein E/A-Fehler auf.                                                            |
|            | ENOLINK                                                                 | <code>fildes</code> weist auf einen fernen Rechner zu dem die Verbindung nicht mehr aktiv ist.                  |
|            | EOVERFLOW                                                               | Eine Komponente ist zu groß und kann nicht in die Struktur, auf die <code>buf</code> zeigt, gespeichert werden. |
|            | EINTR                                                                   | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>fstat()</code> abgefangen.                                     |

Zusätzlich schlagen fstatat() und fstatat64() fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Parameter <code>fd</code> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                                   |
| EBADF   | Der Parameter <code>path</code> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <code>fd</code> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <code>path</code> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <code>fd</code> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                       |
| EINVAL  | Der Wert des Parameters <code>flag</code> ist ungültig.                                                                                                                                                                               |

Siehe auch `chmod()`, `chown()`, `creat()`, `link()`, `lstat()`, `mknod()`, `stat()`, `unlink()`, `write()`, `fcntl.h`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## fstatvfs, statvfs - Dateisystem-Informationen lesen

**Name** **fstatvfs, fstatvfs64, statvfs, statvfs64**

**Definition**

```
#include <sys/statvfs.h>
#include <sys/types.h>
```

```
int fstatvfs (int fildes, struct statvfs *buf);
int statvfs (const char *path, struct statvfs *buf);
int fstatfs64 (int fildes, struct statfs64 *buf);
int statfs64 (const char *path, struct statfs64 *buf);
```

**Beschreibung**

`fstatvfs()` liefert Informationen über das Dateisystem, zu dem die mit *fildes* bezeichnete Datei gehört. *buf* ist ein Zeiger auf eine Struktur, die weiter unten beschrieben wird. In diese Struktur werden während des Systemaufrufs die Informationen über das Dateisystem eingetragen.

*fildes* bezeichnet einen offenen Dateideskriptor, der aus einem erfolgreichen `open()`, `creat()`-, `dup()`-, `fcntl()`- oder `pipe()`-Systemaufruf resultiert. Der Typ des Dateisystems, das die *fildes* zugeordnete Datei enthält, ist dabei dem Betriebssystem bekannt. Lese-, Schreib- oder Ausführungsrechte für die angegebene Datei werden nicht benötigt.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `fstatvfs()` / `statvfs()` und `fstatfs64()` / `statfs64()`, außer dass bei `fstatfs64()` und `statfs64()` der File Status jeweils in einer `statfs64` Struktur zurückgegeben wird.

Die Struktur `statvfs`, auf die *buf* zeigt, enthält die folgenden Komponenten:

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ulong_t f_bsize;</code>           | <code>/* bevorzugte Blockgröße des Dateisystems */</code>                                      |
| <code>ulong_t f_frsize;</code>          | <code>/* grundlegende Blockgröße des Dateisystems<br/>(falls unterstützt) */</code>            |
| <code>fsblkcnt_t f_blocks;</code>       | <code>/* gesamte Anzahl der Blöcke auf dem<br/>Dateisystem in Einheiten von f_frsize */</code> |
| <code>fsblkcnt_t f_bfree;</code>        | <code>/* gesamte Anzahl der freien Blöcke */</code>                                            |
| <code>fsblkcnt_t f_bavail;</code>       | <code>/* Anzahl der verfügbaren freien Blöcke<br/>für einen Nicht-Systemverwalter */</code>    |
| <code>fsfilcnt_t f_files;</code>        | <code>/* gesamte Anzahl der Dateien (Inodes) */</code>                                         |
| <code>fsfilcnt_t f_ffree;</code>        | <code>/* gesamte Anzahl der freien Knoten */</code>                                            |
| <code>fsfilcnt_t f_favail;</code>       | <code>/* Anzahl der Inodes für einen<br/>Nicht-Systemverwalter*/</code>                        |
| <code>ulong_t f_fsid;</code>            | <code>/* Dateisystemnummer (momentan dev) */</code>                                            |
| <code>char f_basetype[FSTYPESZ];</code> | <code>/* Typname des Zieldateisystems,<br/>nullterminiert */</code>                            |
| <code>ulong_t f_flag;</code>            | <code>/* Bitmaske der Optionen */</code>                                                       |

```


- ulong_t f_namemax; /* maximale Länge der Dateinamen */
- char f_fstr[32]; /* Dateisystemspezifische Zeichenkette */
- ulong_t f_fillr[16]; /* reserviert für zukünftige Erweiterungen */

```

Die Struktur `statvfs64` unterscheidet sich von `statvfs` durch folgende Komponenten:

```


- fsblkcnt64_t f_blocks
- fsblkcnt64_t f_bfree
- fsblkcnt64_t f_bavail
- fsfilcnt64_t f_files
- fsfilcnt64_t f_ffree
- fsfilcnt64_t f_favail

```

`f_basetype` enthält einen nullterminierten Typnamen des Dateisystems (FST-Name) über das eingehängte Ziel (z.B. `s5` über `rfs` eingehängt resultiert in `s5`).

Die folgenden Werte können in der Komponente `f_flag` zurückgeliefert werden:

|             |      |                                                         |
|-------------|------|---------------------------------------------------------|
| ST_RDONLY   | 0x01 | /* schreibgeschütztes Dateisystem */                    |
| ST_NOSUID   | 0x02 | /* setuid/setgid Semantik wird nicht unterstützt */     |
| ST_NO_TRUNC | 0x04 | /* schneidet Dateinamen länger als NAME_MAX nicht ab */ |

`statvfs()` arbeitet genauso wie `fstatvfs()`, außer dass die Datei über den Pfadnamen angesprochen wird, auf den *path* verweist. Für jedes Verzeichnis aus dem Pfadnamen muss Sucherlaubnis vorhanden sein.

|            |                          |                                                                                                                   |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                        | bei Erfolg.                                                                                                       |
|            | -1                       | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                            |
| Fehler     | fstatvfs() und statvfs() | schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                         |
|            | EIO                      | Beim Lesen des Dateisystems trat ein E/A-Fehler auf.                                                              |
|            | EINTR                    | Während der Ausführung der Funktion wurde ein Signal empfangen.                                                   |
|            | fstatvfs()               | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                          |
|            | EBADF                    | <i>fd</i> ist kein geöffneter Dateideskriptor.                                                                    |
|            | EOVERFLOW                | Einer der zurückgegebenen Werte kann in der Struktur, auf die <i>buf</i> zeigt, nicht korrekt dargestellt werden. |

statvfs() schlägt fehl, wenn gilt:

- |              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES       | Sucherlaubnis existiert für eine Komponente des Pfadpräfixes nicht.                                                                          |
| ELOOP        | Zu viele symbolische Verweise traten bei der Übersetzung von <i>path</i> auf.                                                                |
| ENAMETOOLONG | Der Pfadname, auf den <i>path</i> zeigt, ist länger als {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente des Pfadnamens überschreitet {NAME_MAX}. |
| ENOENT       | Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                          |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfadpräfixes von <i>path</i> ist kein Verzeichnis.                                                                       |

statvfs() schlägt fehl, wenn gilt:

- |              |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAMETOOLONG | Die Auflösung symbolischer Verweise im Pfadnamen führt zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge {PATH_MAX} überschreitet. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis Nicht alle Elemente der Struktur statvfs sind in allen Dateisystemen belegt.

Siehe auch chmod(), chown(), creat(), dup(), exec, link(), mknod(), pipe(), read(), time(), unlink(), utime(), write(), sys/statvfs.h.

## **fsync - Dateiänderungen synchronisieren**

Definition `#include <unistd.h>`  
`int fsync(int fildes);`

### Beschreibung

`fsync()` schreibt alle modifizierten Daten und Attribute von *fildes*, die sich in Puffern befinden, auf das physikalische Speichermedium.

Returnwert 0 bei Erfolg  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `fsync()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBADF  | <i>fildes</i> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                                                                    |
| EINTR  | Während des Systemaufrufs wurde <code>fsync()</code> von einem Signal unterbrochen.                                                                 |
| EINVAL | <i>fildes</i> bezieht sich auf eine Datei, für die diese Operation nicht durchführbar ist.<br>Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. |
| EIO    | Ein Ein-/Ausgabefehler trat während des Lesens oder Schreibens im Datensystem auf.                                                                  |

Hinweis `fsync()` sollte von Programmen verwendet werden, die ihre Ausführung erst fortsetzen, wenn die Modifikation einer Datei abgeschlossen ist. Enthält ein Programm beispielsweise eine einfache Transaktionsmöglichkeit, kann mit `fsync()` sichergestellt werden, dass alle transaktionsbedingten Änderungen an einer oder mehreren Dateien durchgeführt werden.  
`fsync()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `unistd.h`.

## ftell - aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers im Datenstrom ermitteln

Name **ftell, ftell64, ftello, ftello64**

Definition #include <stdio.h>

```
long int ftell(FILE *stream);
long long ftell64(FILE *stream);
off_t ftello(FILE *stream);
off64_t ftello64(FILE *stream);
```

Beschreibung

ftell() und ftello() ermitteln den aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers für den Datenstrom, auf den *stream* zeigt. Auf diesen Wert kann mit fseek()/fseeko() positioniert werden.

Die Funktion ftello() entspricht der modifizierten Funktion ftell(), mit der Ausnahme, dass das Offset-Argument den Typ off\_t hat und der Fehler EOVERFLOW sich geändert hat.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen ftell() und ftell64(), außer dass ftell64() den Offset-Typ long long verwendet.

ftello64() ist wie ftello() definiert, außer dass ftello64() den Offset-Typ off64\_t verwendet.

Returnwert aktueller Wert des Lese-/Schreibzeigers

für den Datenstrom, d.h. die Anzahl der Bytes, die der Lese-/Schreibzeiger vom Dateianfang entfernt ist, bei Erfolg.

-1L bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

BS2000

aktueller Wert des Lese-/Schreibzeigers

d. h., die Anzahl der Bytes, die der Lese-/Schreibzeiger vom Dateianfang entfernt ist, bei Binärdateien, bei Erfolg.

absolute Position

des Lese-/Schreibzeigers, bei Textdateien, bei Erfolg

-1 bei Fehler. errno wird auf ERANGE gesetzt, wenn die Dateiposition nicht in 4 Bytes darstellbar ist.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler    | ftell() und ftello() schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EBADF     | Der <i>stream</i> zu Grunde liegende Dateideskriptor ist nicht zum Schreiben geöffnet, oder der Datenstrom-Puffer muss bereinigt werden, und die Datei ist nicht geöffnet.                                                                                                                                                              |
| ESPIPE    | Der Dateideskriptor von <i>stream</i> ist mit einer Pipe oder FIFO verbunden.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EOVERFLOW | für <i>ftell()</i> : der resultierende Datei-Offset ist ein Wert, der in einem Objekt des Typs long nicht korrekt dargestellt werden kann.                                                                                                                                                                                              |
| EOVERFLOW | für <i>ftello()</i> : der aktuelle Datei-Offset kann in einem Objekt des Typs off_t nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                                                                                   |
| Hinweis   | Ob ftell() / ftello() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.<br><i>BS2000</i><br>ftell() lässt sich auf Binärdateien (SAM im Binärmodus, PAM, INCORE) und Textdateien (SAM im Textmodus, ISAM) anwenden.<br>ftell() ist nicht anwendbar auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT). |

Siehe auch fopen(), fseek(), lseek(), stdio.h.

## ftime, ftime64 - Datum und Uhrzeit ausgeben

Definition #include <sys/timeb.h>

```
int ftime(struct timeb *tp);
int ftime64(struct timeb64 *tp);
```

### Beschreibung

ftime() trägt in die Struktur, auf die *tp* zeigt, auf Millisekunden genau die Zeit ein, die seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 Uhr vergangen ist. Ab dem 19. Januar 2038 03:14:08 Uhr UTC gibt ftime() die Meldung CCM0014 aus und terminiert das Programm.

ftime64() verhält sich wie ftime() mit dem Unterschied, dass sie auch über den 19.1.2038 03:14:07 Uhr UTC hinaus korrekte Ergebnisse liefert.

*tp* ist der Zeiger auf eine Struktur, die wie folgt in sys/timeb.h definiert ist:

```
struct timeb {
    time_t time;           /* Sekundenanteil      */
    unsigned short millitm; /* Millisekundenanteil */
    short timezone;        /* nicht unterstützt   */
    short dstflag;         /* nicht unterstützt   */
};
```

bzw.

```
struct timeb64 {
    time64_t time;
    unsigned short millitm;
    short timezone;
    short dstflag;
    short filler;
};
```

Die Werte *timezone* und *dstflag* sind immer null. Sie können mit ftime() also nicht die lokale Zeitzone und die Einstellung für Sommerzeit ermitteln.

### BS2000

ftime() liefert in einer Struktur dieselbe Zeit wie *time* (aktuelle Ortszeit als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 vergangen sind) und zusätzlich die Millisekunden.

Aus Gründen der Portabilität sind weitere Komponenten in den Strukturen *timeb* und *timeb64* enthalten. Sie werden jedoch in BS2000-Umgebung nicht versorgt. □

Returnwert 0 immer.

Hinweis Bedingt durch die Auflösung der Systemuhr ist der Wert in `millitim` in der Regel nicht auf eine Millisekunde genau. Anwendungen, die von einer bestimmten Genauigkeit in `millitim` ausgehen, sind daher nicht portabel.

`ftime()` kann nicht zusammen mit der externen Variable `timezone` in einer Quelldatei verwendet werden.

Beim Übersetzen muss als `DEFINE` die Variable `_TIMEZONE_STRUCT` gesetzt werden.

#### *BS2000*

Der Speicherplatz muss für die Ergebnisstruktur explizit bereitgestellt werden.

Der Typ `time_t` ist in `sys/types.h` definiert.

Von den folgenden Strukturkomponenten werden in BS2000-Umgebung nur die Komponenten `time` und `millitim` versorgt. Die übrigen Komponenten sind aus Portabilitätsgründen in die Struktur aufgenommen:

`time`: Zeit in Sekunden seit dem 1. Januar 1950 00:00:00.

`millitim`: Angabe in Millisekunden (0 bis 999) zur Erhöhung der Genauigkeit von `time`.

`timezone`: lokale Zeitzone, gemessen in Minuten westlich von Greenwich (nicht unterstützt).

`dstflag`: Flag für Sommerzeit (nicht unterstützt). □

Siehe auch `ctime()`, `gettimeofday()`, `time()`, `sys/timeb.h`.

## ftok - Interprozesskommunikation

Definition `#include <sys/ipc.h>`  
`key_t ftok(const char *path, int id);`

### Beschreibung

`ftok()` gibt einen Schlüssel zurück, der auf *path* und *id* basiert und der in nachfolgenden Systemaufrufen `msgget()`, `semget()` und `shmget()` verwendet werden kann. *path* muss der Pfadname einer bestehenden Datei sein, auf die der Prozess zugreifen kann. *id* ist ein Zeichen, das ein Projekt eindeutig kennzeichnet.

`ftok()` gibt für alle Zeiger *path*, mit denen die gleiche Datei angesprochen wird, den gleichen Schlüssel zurück, wenn es mit der gleichen Kennung *id* aufgerufen wird.

`ftok()` gibt verschiedene Schlüssel zurück, wenn verschiedene Kennungen *id* angegeben oder wenn über *path* verschiedene Dateien angesprochen werden, die gleichzeitig im selben Dateisystem stehen. In der Regel liefert `ftok()` nicht denselben Schlüssel zurück, wenn es erneut mit denselben Argumenten *path* und *id* aufgerufen wird, die damit bezeichnete Datei aber zwischenzeitlich gelöscht und dann mit demselben Namen neu angelegt wurde.

Nur die 8 niederwertigen Bits von *id* werden verwendet. Wenn diese Bits null sind, ist das Verhalten von `ftok()` undefiniert.

Returnwert Schlüssel vom Typ `key_t` bei Erfolg.

(`key_t`) `-1` bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `ftok()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EACCES` Sucherlaubnis existiert nicht für eine Komponente des Pfadpräfixes.

`ELOOP` Zu viele symbolische Verweise traten bei der Übersetzung von *path* auf.

`ENAMETOOLONG`

Der Pfadname, auf den *path* zeigt, ist länger als `{PATH_MAX}`, oder die Länge einer Komponente des Pfadnamens überschreitet `{NAME_MAX}`; oder die Auflösung symbolischer Verweise im Pfadnamen führt zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge `{PATH_MAX}` überschreitet.

`ENOENT` Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder *path* zeigt auf eine leere Zeichenkette.

`ENOTDIR` Eine Komponente des Pfadpräfixes von *path* ist kein Verzeichnis.

Hinweis Um maximale Portabilität zu erreichen, sollte die Kennung das niederwertigste Byte in *id* belegen. Die restlichen Bytes sollten auf 0 gesetzt sein.

Siehe auch `msgget()`, `semget()`, `shmget()`, `sys/ipc.h`.

## ftruncate, truncate - Datei auf angegebene Länge setzen

**Name** **ftruncate, ftruncate64, truncate, truncate64**

**Definition** #include <unistd.h>

```
int ftruncate (int fd, off_t length);
int ftruncate64 (int fd, off64_t length);
int truncate (const char *path, off_t length);
int truncate64 (const char *path, off64_t length);
```

**Beschreibung**

ftruncate() setzt die Länge einer normalen Datei mit dem Deskriptor *fd* auf eine Länge von *length* Bytes fest.

truncate() unterscheidet sich von ftruncate() lediglich dadurch, dass die Datei über einen Zeiger *path*, der auf einen Pfadnamen verweist, angesprochen wird.

Die Auswirkung von ftruncate() und truncate() auf andere Typen von Dateien ist undefiniert. Wenn die Datei vorher länger als *length* Bytes war, kann auf die Bytes hinter der Position *length* nicht mehr zugegriffen werden. War die Datei vorher kürzer, so werden die Bytes zwischen der Dateiende-Marke vor dem Aufruf und der Dateiende-Marke nach dem Aufruf mit Nullen gefüllt. Bei ftruncate() muss die Datei zum Schreiben geöffnet sein; bei truncate() muss die effektive Benutzernummer des Prozesses das Schreibrecht für die Datei besitzen.

Wenn die Anforderung dazu führen würde, dass die Dateigröße den aktuellen für den Prozess definierten Grenzwert für die maximale Länge einer Datei überschreitet, wird die Funktion nicht ausgeführt, und das System schickt dem Prozess das Signal SIGXFSZ.

Diese Funktionen ändern nicht die aktuelle Position in der Datei. Bei erfolgreicher Ausführung, wenn die Dateigröße geändert wurde, aktualisieren diese Funktionen die Felder *st\_ctime* und *st\_mtime* der Datei. Die Bits S\_ISUID und S\_ISGID des Dateimodus werden evtl. gelöscht.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen ftruncate()/ truncate() und ftruncate64()/ truncate64(), außer dass bei ftruncate64() und truncate64() die Länge als Offset-Typ off64\_t angegeben wird.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler                               | ftruncate() und truncate() schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                    |
| EINTR                                | Während der Ausführung wurde ein Signal empfangen.                                                                                                      |
| EINVAL                               | Der Wert von <i>length</i> ist negativ.                                                                                                                 |
| EFBIG oder EINVAL                    | Der Wert von <i>length</i> ist größer als die maximal zulässige Dateigröße.                                                                             |
| EIO                                  | Beim Lesen oder Schreiben des Dateisystems trat ein E/A-Fehler auf.                                                                                     |
| ftruncate() schlägt fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                         |
| EBADF oder EINVAL                    | <i>fildes</i> ist kein Dateideskriptor, der zum Schreiben geöffnet ist.                                                                                 |
| EINVAL                               | <i>fildes</i> bezeichnet eine Datei, die nur zum Lesen geöffnet wurde.                                                                                  |
| truncate() schlägt fehl, wenn gilt:  |                                                                                                                                                         |
| EACCES                               | Für eine Komponente des Pfadpräfixes existiert keine Sucherlaubnis, oder für die über <i>path</i> angesprochene Datei existiert keine Schreiberlaubnis. |
| EISDIR                               | Die über <i>path</i> angesprochene Datei ist ein Verzeichnis.                                                                                           |
| ELOOP                                | Beim Übersetzen von <i>path</i> traten zu viele symbolische Verweise auf.                                                                               |
| ENAMETOOLONG                         | Die Länge einer Komponente des Pfadnamens überschreitet {NAME_MAX} Zeichen, oder die Länge des Pfadnamens überschreitet {PATH_MAX} Zeichen.             |
| ENOENT                               | Entweder existiert eine Komponente des Pfadpräfixes nicht, oder <i>path</i> verweist auf eine leere Zeichenkette.                                       |
| ENOTDIR                              | Eine Komponente des Pfadpräfixes aus <i>path</i> ist kein Verzeichnis.                                                                                  |
| EROFS                                | Die über <i>path</i> angesprochene Datei befindet sich in einem schreibgeschützten Dateisystem.                                                         |
| truncate() schlägt fehl, wenn gilt:  |                                                                                                                                                         |
| ENAMETOOLONG                         | Die Auflösung symbolischer Verweise im Pfadnamen führt zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge {PATH_MAX} überschreitet.                                |

Siehe auch `open()`, `unistd.h`.

**ftrylockfile - Sperren der Standardeingabe/-ausgabe**

Definition    #include <stdio.h>  
              int ftrylockfile(FILE \*file);

Beschreibung  
              Siehe flockfile().

## ftw - Dateibaum durchwandern

**Definition** #include <ftw.h>

```
int ftw(const char *path, int (*fn) (const char *, const struct stat *ptr, int flag), int ndirs);
```

**Beschreibung**

ftw() wandert rekursiv durch die Dateiverzeichnishierarchie hinab, die bei *path* beginnt. Für jedes Objekt der Hierarchie ruft ftw() die Funktion auf, auf die *fn* zeigt, und übergibt ihr einen Zeiger auf eine mit dem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette, die den Namen des Objekts enthält, einen Zeiger auf eine Struktur vom Typ struct stat (siehe auch sys/stat.h), die Informationen über das Objekt enthält, und eine ganze Zahl. Mögliche Werte für die ganze Zahl sind die in der Include-Datei ftw.h definierten Werte:

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| FTW_F   | für eine Datei                                                            |
| FTW_D   | für ein Dateiverzeichnis                                                  |
| FTW_DNR | für ein Dateiverzeichnis, das nicht gelesen werden kann                   |
| FTW_NS  | für ein Objekt, für das stat() nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte |

Wenn die ganze Zahl gleich FTW\_DNR ist, dann werden Unterbäume dieses Dateiverzeichnisses nicht bearbeitet. Wenn die ganze Zahl gleich FTW\_NS ist, dann enthält die Struktur stat undefinierte Werte. Ein Beispiel für ein Objekt, für das FTW\_NS an die Funktion, auf die *fn* zeigt, übergeben werden würde, ist eine Datei in einem Dateiverzeichnis mit Lese- aber ohne Scherlaubnis.

ftw() durchläuft zuerst ein Dateiverzeichnis, bevor einer seiner Nachfolger bearbeitet wird.

Die Baumdurchquerung dauert solange, bis der Baum vollständig durchsucht ist, ein Aufruf von *fn* einen Wert ungleich 0 zurückgibt oder in ftw() ein Fehler entdeckt wird.

*ndirs* gibt die maximale Anzahl von Dateiverzeichnisströmen und/oder Dateideskriptoren an, die für die Verwendung durch ftw() bei der Bearbeitung des Dateibaums zur Verfügung stehen. Wenn ftw() zurückkehrt, dann schließt sie alle Dateiverzeichnisströme und Dateideskriptoren, die sie verwendet hat, ohne dabei diejenigen zu berücksichtigen, die durch die Funktion *fn* des Benutzers geöffnet wurden.

|                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0  | bei Erfolg. Der Dateibaum ist abgearbeitet. ftw() liefert das Ergebnis der Funktion zurück, auf die <i>fn</i> zeigt.                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | -1 | bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.<br><br>Wenn die Funktion, auf die <i>fn</i> zeigt, einen Wert ungleich 0 zurückliefert, dann beendet ftw() die Abarbeitung des Dateibaums und liefert das Ergebnis der Funktion zurück, auf die <i>fn</i> zeigt. Entdeckt ftw() einen Fehler, wird -1 zurückgegeben (s.o). |

Wenn die Funktion, auf die *fn* zeigt, einen Systemfehler erkennt, kann *errno* auf diesen gesetzt werden.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | ftw() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EACCES             | Das Durchsuchrecht für eine Komponente von <i>path</i> oder das Leserecht für <i>path</i> wird verweigert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EBADF              | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENAMETOOLONG       | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX} oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX} .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENOENT             | <i>path</i> zeigt auf den Namen einer Datei, die nicht existiert, oder auf die leere Zeichenkette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENOTDIR            | Eine Komponente von <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweis            | Da ftw() rekursiv ist, kann diese Funktion mit einem Speicherfehler abbrechen, wenn sie auf sehr tiefe Dateibäume angewendet wird.<br>ftw() verwendet malloc(), um während ihres Ablaufs dynamisch Speicherplatz zu reservieren. Wenn ftw() zum Abbruch gezwungen wird, wie zum Beispiel durch longjmp() oder siglongjmp(), ausgeführt von der Funktion, auf die <i>fn</i> zeigt, oder aus einer Signalbehandlungsroutine heraus, dann hat ftw() keine Möglichkeit, diesen Speicher freizugeben, so dass dieser ständig reserviert bleibt. Ein sicherer Weg, Unterbrechungen zu behandeln, ist der, sich das Auftreten der Unterbrechung zu merken und die Funktion, auf die <i>fn</i> zeigt, zu veranlassen, bei ihrem nächsten Aufruf einen Wert ungleich 0 zurückzuliefern.<br>ftw() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt. |

Siehe auch longjmp(), malloc(), siglongjmp(), stat(), ftw.h.

## futimesat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen

Definition `#include <sys/time.h>`

```
int futimesat(int fd, const char *path, const struct timeval times[2]);
```

Beschreibung

Die Funktion `futimesat()` setzt die Zugriffs- und Änderungszeiten einer Datei auf die in `times` angegebenen Werte. Es werden die Zeiten der Datei geändert, auf die der Parameter `path` zeigt, relativ zu dem mit dem Dateideskriptor `fd` verbundenen Dateiverzeichnis. Die Funktion erlaubt mikrosekundengenaue Zeitangaben.

Der Parameter `times` ist ein Array, das aus zwei Strukturen des Typs `timeval` besteht. Die Zugriffszeit wird auf den Wert des ersten Elements und die Änderungszeit auf den Wert des zweiten Elements gesetzt. Die Zeiten in der `timeval`-Struktur werden in Sekunden und Mikrosekunden seit der Epoche angegeben.

Wenn `times` der Nullzeiger ist, werden Zugriffs- und Änderungszeit auf die aktuelle Zeit gesetzt. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktion, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Ein Prozess darf `futimesat()` nur dann mit dem Nullzeiger für `times` aufrufen, wenn er eine der folgenden Eigenschaften besitzt:

- Eigentümer der Datei,
- Schreibberechtigung für die Datei oder
- besonderen Rechte.

Wenn der Funktion `futimesat()` für den Parameter `fd` der Wert `AT_FDCWD` übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `futimesat()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden, oder `times` ist ein Nullzeiger und die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und der Schreibzugriff wird verweigert

oder

der Parameter `fd` wurde nicht mit `O_SEARCH` geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.

|                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBADF              | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor.   |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                               |
| EFAULT             | <i>times</i> ist ungleich null und weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus, oder <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                 |
| EINTR              | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>utime()</code> abgefangen.                                                                                                                                   |
| EINVAL             | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen oder der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                   |
| ELOOP              | Während der Übersetzung von <i>path</i> traten zu viele symbolische Verweise auf. □                                                                                                                           |
| ENAMETOOLONG       | Die Länge von <i>path</i> überschreitet { PATH_MAX } oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> überschreitet { NAME_MAX }.                                                                              |
| ENOENT             | Die angegebene Datei ist nicht vorhanden.                                                                                                                                                                     |
| ENOTDIR            | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis oder der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden. |
| EPERM              | Die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und <i>times</i> ist nicht gleich null.                                                  |
| EROFS              | Das Dateisystem, das die Datei enthält, ist schreibgeschützt eingehängt.                                                                                                                                      |

Siehe auch `sys/time.h`.

## funlockfile - Sperren der Standardeingabe/-ausgabe

Definition 

```
#include <stdio.h>
void funlockfile(FILE *file);
```

Beschreibung  
Siehe `flockfile()`.

## fwide - Orientierung einer Datei festlegen

Definition 

```
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int fwide(FILE *dz, int mode);
```

Beschreibung  
`fwide()` legt die Orientierung der Datei mit dem Dateizeiger *dz* fest, sofern diese noch keine Orientierung hat. Ist die Orientierung bereits festgelegt – zum Beispiel durch eine vorherige Ein-/Ausgabe-Operation – verändert `fwide()` diese Orientierung nicht.

Abhängig vom Argument *mode* versucht `fwide()`, die Orientierung folgendermaßen einzustellen:

- mode* > 0      Datei wird Langzeichen-orientiert.
- mode* < 0      Datei wird Byte-orientiert.
- mode* = 0      die Orientierung der Datei wird nicht verändert.

Returnwert  
> 0      wenn *dz* nach dem Aufruf von `fwide()` Langzeichen-orientiert ist.  
< 0      wenn *dz* nach dem Aufruf von `fwide()` Byte-orientiert ist.  
0      wenn *dz* keine Orientierung hat.

Hinweis      In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

## **fwprintf, swprintf, vfwprintf, vswprintf, vwprintf, wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben**

### Definition

```
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int fwprintf(FILE *dz, const wchar_t *format [, arglist]);
#include <stdarg.h>
#include <wchar.h>

int vwprintf(const wchar_t *format, va_list arg);
#include <wchar.h>

int wprintf(const wchar_t *format [, arglist]);
int swprintf(wchar_t *s, size_t n, const wchar_t *format [, arglist]);
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int vfwprintf(FILE *dz, const wchar_t *format, va_list arg);
int vswprintf(wchar_t *s, size_t n, const wchar_t *format, va_list arg);
```

### Beschreibung

Die Funktionen dienen der formatierten Ausgabe.

`fwprintf()` bereitet die Argumente in der Liste `arglist` gemäß den Angaben in der Langzeichenkette `format` auf und schreibt sie in die Datei mit dem Dateizeiger `dz`.  
`fwprintf()` kehrt zurück, wenn das Ende von `format` erreicht wird.

`vwprintf()` entspricht der Funktion `fwprintf()` mit `dz = stdout`, wobei die Argumentliste durch ein Argument vom Typ `va_list` ersetzt wird, das durch das Makro `va_start` initialisiert worden sein muss (möglicherweise gefolgt von `va_arg`-Aufrufen). Die Funktion ruft nicht das Makro `va_end` auf.

`wprintf()` entspricht der Funktion `fwprintf()` mit `dz = stdout`.

`swprintf()` schreibt Ausgaben formatiert in die Langzeichenkette `s`. `swprintf()` entspricht ansonsten der Funktion `fwprintf()`. Es werden maximal `n` Langzeichen geschrieben, inklusive des abschließenden Nullzeichens, das für  $n > 0$  automatisch angefügt wird.

`vfwprintf()` entspricht der Funktion `fwprintf()`, wobei die Liste durch ein Argument vom Typ `va_list` ersetzt wird, das durch das Makro `va_start` initialisiert worden sein muss (möglicherweise gefolgt von `va_arg`-Aufrufen). Die Funktion ruft nicht das Makro `va_end` auf.

vswprintf() entspricht der Funktion swprintf(), wobei die Liste durch ein Argument vom Typ va\_list ersetzt wird, das durch das Makro va\_start initialisiert worden sein muss (möglicherweise gefolgt von va\_arg-Aufrufen). Die Funktion ruft nicht das Makro va\_end auf.

Der Parameter *format* ist eine Langzeichenkette, die keine, eine oder mehrere Umwandlungsanweisungen und Langzeichen enthält:

- Umwandlungsanweisungen beginnen mit dem Prozentzeichen (%). Jede Umwandlungsanweisung wird keinem, einem oder mehreren Argumenten in *arglist* zugeordnet. Wenn in *arglist* weniger Argumente übergeben werden, als in *format* festgelegt sind, ist das Ergebnis undefiniert. Wenn in *format* weniger Argumente festgelegt sind, als in *arglist* übergeben werden, werden die überflüssigen Argumente ignoriert.  
Die einer Umwandlungsanweisung zugeordneten Argumente werden gemäß der Anweisung konvertiert und formatiert in den Ausgabedatenstrom geschrieben.
- Zeichen vom Typ wchar\_t (aber nicht %), die 1 : 1 in die Ausgabe kopiert werden.
- Zwischenraumzeichen (siehe „[Zwischenraumzeichen](#)“ auf Seite 118)

## Umwandlungsanweisungen

Jede Umwandlungsanweisung wird mit dem Zeichen % eingeleitet; darauf folgen:

- Keines oder mehrere **Formatierungszeichen**, die die Bedeutung der Umwandlungsanweisung verändern.
- Eine optionale Ganzzahl (bestehend aus Dezimalziffern) oder ein Asterisk (\*), die eine minimale **Feldbreite** für die Ausgabe eines Arguments angibt. Wenn der umgewandelte Wert aus weniger Zeichen als der Feldbreite besteht, wird links bis zur Feldbreite aufgefüllt (bzw. rechts, wenn das Formatierungszeichen “–” für linksbündige Ausrichtung angegeben wurde).
- Eine optionale **Genauigkeit**, die angibt, wie viele Ziffern mindestens für die Umwandlungen d, i, o, u, x oder X erscheinen sollen, wie viele Ziffern nach dem Dezimalzeichen für die Umwandlungen e, E und f erscheinen sollen, wie viele signifikante Stellen bei den Umwandlungen g und G vorhanden sind oder wie viele Zeichen maximal aus der Zeichenkette für die Umwandlung s ausgegeben werden sollen. Die Genauigkeit hat die Form “.”, gefolgt von einer Ganzzahl aus dezimalen Ziffern oder einem Asterisk (\*). Ist nur der Punkt angegeben, wird 0 als Genauigkeit eingesetzt.
- Ein optionales h, l oder L vor einem Umwandlungszeichen:  
l vor c bedeutet, dass ein Argument vom Typ wint\_t umgewandelt werden soll;  
l vor s: bedeutet, dass ein Argument vom Typ wchar\_t (Zeiger auf eine Langzeichenkette) umgewandelt werden soll;  
h vor d, i, o, u, x oder X: Umwandlung eines Arguments vom Typ short int oder unsigned short int (das Argument ist entsprechend der ganzzahligen Erweiterung

erweitert worden, und sein Wert wird vor der Ausgabe in ein `short int` oder `unsigned short int` umgewandelt);

`h` vor `n`: Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf `short int`;

`l` vor `d`, `i`, `o`, `u`, `x` oder `X`: Umwandlung eines Arguments vom Typ `long int` oder `unsigned long int`;

`l` vor `n`: Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf `long int`;

`ll` vor `d`, `i`, `o`, `u`, `x` oder `X`: Umwandlung eines Arguments vom Typ `long long int` oder `unsigned long long int`;

`ll` vor `n`: Umwandlung eines Arguments vom Typ Zeiger auf `long long int`;

`L` vor `e`, `E`, `f`, `g` oder `G`: Umwandlung eines Arguments vom Typ `long double`.


Wenn `h`, `l` oder `L` vor einem anderen Umwandlungszeichen steht, ist das Verhalten undefiniert.

- Ein **Umwandlungszeichen** vom Typ `wchar_t`, das den Typ der durchzuführenden Umwandlung angibt, siehe Auflistung unten.

Feldbreite, Genauigkeit oder beides können durch das Zeichen \* (Asterisk) angegeben werden. In diesem Fall werden die Werte statt aus der Formatangabe aus der Argumentliste entnommen: Die (ganzzahligen) Werte für Feldbreite und/oder Genauigkeit müssen unmittelbar vor dem Argument stehen, das umgewandelt werden soll.

Ist eine negative Feldbreite angegeben, wird `"+"` als Formatierungszeichen interpretiert, dem eine positive Feldbreite folgt. Eine negative Genauigkeit wird interpretiert, als ob die Genauigkeit weggelassen wird.

Umwandlungsanweisungen sehen also wie folgt aus:



1.

2.

3.

4.

5.

1. Anfang einer Umwandlungsanweisung
2. Formatierungszeichen
3. Feldbreite
4. Genauigkeit
5. Zeichen, die die eigentliche Umwandlung festlegen

## Formatierungszeichen

- Das Ergebnis der Umwandlung wird linksbündig innerhalb des Felds ausgerichtet.
- + Das Ergebnis einer Umwandlung mit Vorzeichen wird immer mit einem Vorzeichen ausgegeben (+ oder -).
- Wenn das erste Langzeichen einer vorzeichenbehafteten Umwandlung kein Vorzeichen ist oder das Ergebnis einer vorzeichenbehafteten Umwandlung keine Langzeichen ergibt, wird dem Resultat ein Leerzeichen vorangestellt. Wird sowohl das Leerzeichen als auch das Zeichen + angegeben, wird das Formatierungszeichen Leerzeichen ignoriert.
- # Dieses Formatierungszeichen gibt an, dass der umzuwandelnde Wert in einer "alternativen Form" darzustellen ist. Für die Umwandlung o wird die Genauigkeit so weit erhöht, dass die erste Ziffer des Ergebnisses die Ziffer 0 ist. Für x (oder X) wird einem Resultat ungleich 0 die Zeichenfolge "0x" (oder "0X") vorangestellt. Für e, E, f, g oder G enthält das Ergebnis immer ein Dezimalpunkt-Langzeichen, auch wenn keine weiteren Ziffern folgen (normalerweise erscheint ein Dezimalpunkt-Langzeichen nur dann im Ergebnis, wenn ihm eine Ziffer folgt). Für g und G werden abschließende Nullen nicht aus dem Ergebnis entfernt, wie sonst üblich.  
Das Verhalten bei anderen Umwandlungszeichen ist undefiniert.
- 0 Für d, i, o, u, x, X, e, E, f, g und G werden zum Auffüllen bis zur Feldbreite führende Nullen verwendet (nach Anzeige eines Vorzeichens oder einer Basis); es wird nicht mit Leerzeichen aufgefüllt. Wenn sowohl das Formatierungszeichen 0 als auch – angegeben werden, wird das Formatierungszeichen 0 ignoriert.  
Ist eine Genauigkeit angegeben, wird für d, i, o, u, x und X das Formatierungszeichen 0 ignoriert. Für andere Umwandlungen ist das Verhalten undefiniert.

## Umwandlungszeichen

- d, i Das int-Argument wird in eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl der Form [-]dddd umgewandelt. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die ausgegeben werden sollen. Wenn der umzuwandelnde Wert weniger Ziffern ergibt, wird er um führende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1.  
Die Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Langzeichen.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o, u | <p>Das <code>unsigned int</code>-Argument wird in eine vorzeichenlose Oktalzahl (o) oder in eine vorzeichenlose Dezimalzahl (u) der Form <code>dddd</code> umgewandelt. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert weniger Ziffern ergibt, wird er um führende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1. Die Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Langzeichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| x, X | <p>Das <code>unsigned int</code>-Argument wird in eine vorzeichenlose Hexadezimalzahl der Form <code>dddd</code> umgewandelt; außer den Zahlen werden die Buchstaben abcdef (bei x) bzw. ABCDEF (bei X) als numerische Zeichen verwendet. Die Genauigkeit legt die minimale Anzahl von Ziffern fest, die erscheinen sollen; wenn der umzuwandelnde Wert weniger Ziffern ergibt, wird er um führende Nullen erweitert. Die voreingestellte Genauigkeit ist 1. Die Umwandlung des Werts 0 mit einer ausdrücklich genannten Genauigkeit von 0 liefert kein Langzeichen.</p>                                                                                                                                                                                              |
| f    | <p>Das <code>double</code>-Argument wird in die dezimale Schreibweise der Form <code>[−]ddd.ddd</code> umgewandelt, wobei die Anzahl der Ziffern nach dem Dezimalzeichen gleich der angegebenen Genauigkeit ist. Ist keine Genauigkeit angegeben, wird die Genauigkeit 6 eingesetzt. Wenn die Genauigkeit gleich 0 ist und kein #-Formatierungszeichen gesetzt ist, wird kein Dezimalzeichen ausgegeben. Wenn das Dezimalzeichen erscheint, wird davor mindestens eine Ziffer ausgegeben. Der Wert wird auf die entsprechende Zahl von Ziffern gerundet.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| e, E | <p>Das <code>double</code>-Argument wird in die Form <code>[−]d.ddde<sup>±</sup>dd</code> umgewandelt, wobei genau eine Ziffer vor dem Dezimalzeichen ausgegeben wird (diese Ziffer ist ungleich 0, wenn das Argument ungleich 0 ist). Die Anzahl der Nachkommastellen ist gleich der Genauigkeit. Ist keine Genauigkeit angegeben, wird die Genauigkeit 6 eingesetzt. Wenn die Genauigkeit gleich 0 und kein #-Formatierungszeichen gesetzt ist, wird kein Dezimalzeichen ausgegeben. Der Wert wird auf die entsprechende Zahl von Ziffern gerundet. Das Umwandlungszeichen E erzeugt eine Zahl mit E an Stelle von e für die Anzeige des Exponenten. Der Exponent enthält immer mindestens zwei Ziffern. Wenn der Wert gleich 0 ist, ist der Exponent gleich 0.</p> |
| g, G | <p>Das <code>double</code>-Argument wird in die Form von f oder e umgewandelt (bzw. in die Form E für das Umwandlungszeichen G). Die Genauigkeit gibt die Anzahl der signifikanten Stellen an. Die Angabe einer Genauigkeit 0 wird durch Genauigkeit 1 ersetzt. Die Form hängt vom umgewandelten Wert ab; die Form e wird nur dann verwendet, wenn der Exponent einer solchen Umwandlung kleiner als -4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | oder größer gleich der Genauigkeit ist. Abschließende Nullen werden vom gebrochenen Teil des Ergebnisses entfernt; ein Dezimalzeichen erscheint nur dann, wenn es von einer Ziffer gefolgt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c | Ist das Zeichen l vorangestellt, wird das Argument vom Typ <code>wint_t</code> in den Typ <code>wchar_t</code> umgewandelt, das resultierende Zeichen wird geschrieben.<br>Ist kein l vorangestellt, wird das Argument vom Typ <code>int</code> wie beim Aufruf der Funktion <code>btowc()</code> in ein Langzeichen umgewandelt; das resultierende Zeichen wird geschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| s | Ist kein Zeichen l vorangestellt, soll das Argument vom Typ Zeiger auf ein <code>char</code> -Feld sein. Zeichen aus dem Feld werden so konvertiert wie bei Aufrufen der Funktion <code>mbrtowc()</code> . Der Konversions-Status wird in einem Objekt vom Typ <code>mbstate_t</code> beschrieben und mit 0 initialisiert, bevor das erste Multibyte-Zeichen konvertiert wird. Es wird bis zum abschließenden Nullzeichen geschrieben (ausschließlich).<br>Ist das Zeichen l vorangestellt, soll das Argument vom Typ Zeiger auf ein <code>wchar_t</code> -Feld sein. Langzeichen aus dem Feld werden bis zum abschließenden Nullzeichen geschrieben (ausschließlich). |
|   | Wenn eine Genauigkeit m angegeben ist, werden nicht mehr als m Langzeichen geschrieben. Wird die Genauigkeit nicht angegeben oder ist diese größer als die Länge des konvertierten Feldes, sollte das Feld das Langzeichen 0 enthalten (als Endekriterium).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S | entspricht ls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C | entspricht lc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p | Das Argument muss ein Zeiger auf <code>void</code> sein. Die Ausgabe erfolgt als 8-stellige Sedenzimalzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n | Das Argument muss ein Zeiger auf <code>int</code> sein, in welches die Anzahl der bisher von <code>fwprintf</code> beim aktuellen Aufruf geschriebenen Bytes eingetragen wird. Es wird kein Argument umgewandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| % | Es wird das Langzeichen % ausgegeben; es wird kein Argument umgewandelt. Die vollständige Umwandlungsanweisung muss die Form %% haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Wenn das Zeichen nach % kein gültiges Umwandlungszeichen ist, ist das Ergebnis der Umwandlung undefiniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Falls ein Argument eine UNION oder ein Zeiger auf eine UNION ist, ist das Ergebnis der Umwandlung undefiniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | das Gleiche gilt, wenn ein Argument ein Feld oder ein Zeiger auf ein Feld ist, ausgenommen die drei folgenden Fälle:<br>das Argument ist ein Feld vom Typ <code>char</code> und verwendet %s,<br>das Argument ist ein Feld vom Typ <code>wchar_t</code> und verwendet %ls oder<br>das Argument ist ein Zeiger und verwendet %p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

In keinem Fall verursacht eine nicht existierende oder zu kleine Feldbreite das Abschneiden eines Feldes; wenn das Ergebnis einer Umwandlung breiter als die Feldbreite ist, wird das Feld einfach erweitert, um die Ausgabe aufzunehmen.

Returnwert Anzahl der ausgegebenen Langzeichen  
bei erfolgreicher Beendigung.

negativer Wert bei Fehler.

Hinweise In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

#### *BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Siehe auch btowc(), fprintf(), mbrtowc(), printf()

## **fwrite - Daten binär ausgeben**

Definition `#include <stdio.h>`

```
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nitems, FILE *stream);
```

### Beschreibung

`fwrite()` schreibt *nitems* Elemente der Größe *size* aus dem Vektor, auf den *ptr* zeigt, in den Datenstrom, auf den *stream* zeigt. Der Lese-/Schreibzeiger des Datenstroms wird, wenn er definiert ist, um die Anzahl von Bytes erhöht, die erfolgreich geschrieben wurden. Wenn ein Fehler auftritt, ist der Wert des Lese-/Schreibzeigers unbestimmt.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `fwrite()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

BS2000

### Satz-Ein-/Ausgabe

- `fwrite()` schreibt einen Satz in die Datei.
- Bei sequenziellen Dateien (SAM, PAM) wird der Satz an die aktuelle Dateiposition geschrieben.
- Bei indexsequenziellen Dateien (ISAM) wird der Satz an die Position geschrieben, die dem Schlüsselwert im Satz entspricht.
- Anzahl der auszugebenden Zeichen:

Im folgenden sei *n* die Gesamtanzahl der auszugebenden Zeichen, d.h.

$$n = \text{size} * \text{nitems}$$

- Wenn *n* größer als die maximale Satzlänge ist, wird nur ein Satz mit maximaler Satzlänge geschrieben. Die restlichen Daten gehen verloren.
- Wenn *n* kleiner als die minimale Satzlänge ist, wird kein Satz geschrieben. Die minimale Satzlänge ist nur für ISAM-Dateien definiert und bedeutet, dass *n* mindestens den Bereich des Schlüssels im Satz umfassen muss.
- Wenn *n* beim Neuschreiben eines Satzes in eine Datei mit fester Satzlänge kleiner als die Satzlänge ist, wird der Satz am Ende mit binären Nullen aufgefüllt.
- Beim Update eines bestehenden Satzes in einer sequenziellen Datei (SAM, PAM) muss *n* gleich der Länge des zu aktualisierenden Satzes sein. Im anderen Fall tritt ein Fehler auf. Als Satzlänge für PAM-Dateien gilt die Länge eines logischen Blocks.

- Beim Update eines bestehenden Satzes in einer indexsequenziellen Datei (ISAM) braucht  $n$  nicht gleich der Länge des zu aktualisierenden Satzes sein. Ein Satz kann also verkürzt oder verlängert werden.
- In ISAM-Dateien, für die Schlüsselverdoppelung zugelassen ist, ist kein direkter Update eines Satzes möglich. Beim Schreiben eines Satzes mit einem bereits existierenden Schlüssel wird stets ein neuer Satz geschrieben. Der alte Satz muss explizit gelöscht werden.
- `fwrite()` liefert den gleichen Returnwert wie bei Datenstrom-Ein-/Ausgabe, nämlich die Anzahl der vollständig geschriebenen Elemente. Bei Satz-Ein-/Ausgabe ist es sinnvoll, ausschließlich die Elementlänge 1 zu verwenden, da in diesem Fall der Returnwert der Länge des geschriebenen Satzes entspricht (ohne ein ggf. vorhandenes Satzlängenfeld).  
Bei fester Satzlänge wird jedoch das (ggf. notwendige) Auffüllen mit binären Nullen im Returnwert nicht berücksichtigt. □

**Returnwert** Anzahl der erfolgreich geschriebenen Elemente

bei Erfolg. Diese kann dann kleiner als  $nitems$  sein, wenn ein Schreibfehler auftritt.

- 0        wenn  $size$  oder  $nitems$  gleich 0 sind. Der Inhalt des Vektors und der Zustand des Datenstroms bleiben unverändert.  
          wenn ein Schreibfehler auftritt, wird das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler**

Siehe `fputc()`.

Hinweise Um sicherzugehen, dass `size` die richtige Anzahl Bytes für ein Datenelement angibt, sollten Sie die Funktion `sizeof()` für die Größe einer Dateneinheit verwenden, auf die `ptr` zeigt.

Bei der Ausgabe in Dateien mit Datenstrom-Ein-/Ausgabe werden die Daten nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (\n, \t etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)).

#### BS2000

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Ob `fwrite()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `ferror()`, `fopen()`, `printf()`, `putc()`, `puts()`, `write()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`.

## fwscanf, swscanf, wscanf - formatiert lesen

### Definition

```
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int fwscanf(FILE *dz, const wchar_t *format [, arglist]);

#include <wchar.h>

int swscanf(const wchar_t *s, const wchar_t *format [, arglist]);
int wscanf(const wchar_t *format [, arglist]);
```

### Beschreibung

Die Funktionen dienen der formatierten Eingabe.

Sie lesen Eingaben, wandeln sie gemäß den Angaben in der Formatzeichenkette *format* um und speichern die Ergebnisse in den Bereichen ab, die in der optionalen Argumentliste *arglist* angegeben wurden.

`fwscanf()` liest Eingaben formatiert aus der Datei mit dem Dateizeiger *dz*.

`swscanf()` liest Eingaben formatiert aus der Langzeichenkette *s*. `swscanf()` entspricht ansonsten der Funktion `fwscanf()`. Das Ende der Langzeichenkette entspricht EOF.

`wscanf()` liest Eingaben formatiert aus der Standardeingabe `stdin`. `wscanf()` entspricht der Funktion `fwscanf()` mit *dz = stdin*.

Der Parameter *format* ist eine Zeichenkette, die in ihrem anfänglichen Umschaltmodus beginnt und endet, (sofern ein Umschaltmodus definiert ist) und keine, eine oder mehrere Umwandlungsanweisungen enthält. *format* kann drei Arten von Zeichen enthalten:

- Zeichen vom Typ `wchar_t` (aber kein Zwischenraumzeichen oder %), die 1 : 1 in den Ausgabedatenstrom kopiert werden.
- Zwischenraumzeichen, beginnend mit einem Gegenschrägstrich (\) (siehe `iswspace()`).
- Umwandlungsanweisungen, beginnend mit dem Prozentzeichen (%), von denen jede keinem, einem oder mehreren Argumenten in *arglist* zugeordnet wird. Wenn in *arglist* weniger Argumente übergeben werden, als in *format* festgelegt sind, ist das Ergebnis undefiniert. Wenn in *format* weniger Argumente festgelegt sind, als in *arglist* übergeben werden, werden die überflüssigen Argumente ignoriert.

Die `wscanf()`-Funktionen lesen das Eingabezeichen zunächst ohne es umzuwandeln und in einer Variablen abzuspeichern. Stimmt das Eingabezeichen nicht mit dem in *format* angegebenen Zeichen überein, wird die Eingabearbeitung abgebrochen und die Funktion kehrt zurück. Wenn die Umwandlung wegen eines nicht passenden Langzeichens abbricht, verbleibt dieses Zeichen ungelesen im Eingabestrom.

## Zwischenraumzeichen

Die Formatzeichenkette *format* kann beliebig viele oder keine Zwischenraumzeichen enthalten. Diese Zeichen haben keine Steuerfunktion.

Zwischenraumzeichen in der Eingabe werden als Trennzeichen zwischen Eingabefeldern behandelt und nicht mit umgewandelt (Ausnahme siehe %c, %n und %[]). Führende Zwischenraumzeichen werden bei der Eingabe ignoriert.

## Umwandlungsanweisungen

Alle Formen von `fwscanf()` erlauben das Erkennen eines landessprach-spezifischen Dezimalzeichens in der Eingabezeichenkette. Das Dezimalzeichen wird durch die Lokalität des Programms definiert (Kategorie `LC_NUMERIC`). In der Lokalität `POSIX` oder einer Lokalität, bei der das Dezimalzeichen nicht definiert ist, ist das Dezimalzeichen auf `.` (Punkt) voreingestellt.

Jede Umwandlungsanweisung muss mit einem Prozentzeichen `(%)` beginnen; darauf folgen:

- Ein optionales Langzeichen Stern `(*)` zum Überspringen einer Zuweisung.
- Eine optionale Ganzzahl (Dezimalziffern) ungleich 0, welche die maximale **Feldbreite** angibt.
- Ein optionales `h`, `l` oder `L`, das die Größe des aufnehmenden Objekts angibt:  
`l` vor den Umwandlungszeichen `c`, `s` und `E`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `wchar_t`.  
`h` bzw. `l` vor `d`, `i` und `n`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `short int` (`h`) bzw. `long int` (`l`).  
`h` bzw. `l` vor `o`, `u` und `x`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `unsigned short int` (`h`) bzw. `unsigned long int` (`l`).  
`l` vor `d`, `i` und `n`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `long long int`.  
`l` vor `o`, `u` und `x`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `unsigned long long int`.  
`l` bzw. `L` vor `e`, `f` und `g`: das entsprechende Argument ist ein Zeiger auf `double` (`l`) bzw. `long double` (`L`).

Wenn `h`, `l` oder `L` vor einem anderen Umwandlungszeichen steht, ist das Verhalten undefined.

- Ein **Umwandlungszeichen**, das den Typ der durchzuführenden Umwandlung angibt.  
`fwscanf()` führt jede Anweisung einzeln aus. Wenn eine Anweisung fehlschlägt, wie unten genauer erläutert, kehrt die Funktion zurück. Fehler werden als Eingabefehler bezeichnet, wenn Eingabezeichen fehlen, oder als Formatfehler, wenn Eingabezeichen nicht zu dem Format passen.

Eine Anweisung, die aus einem Zwischenraumzeichen besteht, wird so ausgeführt, dass die Eingabe bis zum ersten Langzeichen gelesen wird, das kein Zwischenraumzeichen ist (dieses Langzeichen selbst wird nicht gelesen) oder bis keine Langzeichen mehr gelesen werden können (EOF).

Eine Anweisung, die aus einem normalen Langzeichen besteht, wird ausgeführt, indem das nächste Langzeichen aus der Eingabe gelesen wird. Wenn dieses Langzeichen nicht mit dem vorgegebenen Langzeichen übereinstimmt, schlägt die Anweisung fehl und das unpassende und alle nachfolgenden Langzeichen werden nicht gelesen.

Eine Anweisung, die eine Umwandlungsanweisung ist, definiert eine Menge von passenden Eingabefolgen, wie dies unten für jede einzelne Umwandlungsanweisung beschrieben wird. Eine Umwandlungsanweisung wird in den folgenden Schritten ausgeführt:

Die Eingabe von Zwischenraumzeichen wird überlesen, solange die Anweisung weder ein `[` noch eines der Umwandlungszeichen `c` oder `n` enthält.

Eingabeelemente werden aus der Eingabe gelesen, solange die Anweisung nicht das Umwandlungszeichen `n` enthält. Ein Eingabeelement ist definiert als die längste Folge von Eingabezeichen (bis zu einer eventuell angegebenen maximalen Feldbreite), die ein Anfang einer passenden Folge ist. Das erste Langzeichen nach einem Eingabeelement bleibt, sofern es vorhanden ist, ungelesen.

Wenn die Länge des Eingabeelements gleich 0 ist, schlägt die Ausführung der Anweisung fehl; diese Bedingung bedeutet einen Formatfehler, sofern nicht ein Eingabefehler wie zum Beispiel EOF oder das Auftreten eines Lese-Fehlers weitere Eingaben verhindert.

Sofern nicht das Umwandlungszeichens `%` angegeben ist, wird das Eingabeelement (bzw. bei `%n` die Anzahl der gelesenen Eingabezeichen), umgewandelt in einen Datentyp, der dem Umwandlungszeichen entspricht. Wenn das Eingabeelement nicht zu der Umwandlungsanweisung passt, schlägt die Ausführung dieser Anweisung mit einem Formatfehler fehl.

Passt das Eingabeelement, wird - sofern die Zuweisung nicht durch das Zeichen `*` unterdrückt wird - das Ergebnis der Umwandlung in dem Objekt abgelegt, welches das erste auf *format* folgende Argument ist, in dem bisher noch kein Umwandlungsergebnis abgelegt wurde. Wenn dieses Objekt nicht den passenden Datentyp hat oder wenn das Ergebnis der Umwandlung nicht in dem zur Verfügung stehenden Platz dargestellt werden kann, ist das Verhalten undefiniert.

Umwandlungsanweisungen sehen also wie folgt aus:

$$\{ \ \% \} [ \begin{cases} m \\ * \end{cases} ] \left\{ \begin{array}{l} [\{h|l|l1\}] \{d|i|o|n|u|x|X\} \\ [1] \{c|s\} \\ [1|L] \{e|E|f|g|G\} \\ \{p\} \\ [1] \{\dots\} | \{\wedge\dots\} \\ \% \end{array} \right\}$$

### Umwandlungszeichen

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d             | Liest eine optional mit einem Vorzeichen versehene dezimale Ganzzahl ein, deren Format dasselbe ist, das die Funktion <code>wcstol()</code> erwartet ( <code>base = 10</code> ). Das zugehörige Argument sollte ein Zeiger auf <code>int</code> sein.                                                                                         |
| i             | Liest eine optional mit einem Vorzeichen versehene dezimale Ganzzahl ein, deren Format dasselbe ist, das die Funktion <code>wcstol()</code> erwartet ( <code>base = 8</code> ). Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>int</code> sein.                                                                                   |
| o             | Liest eine optional mit einem Vorzeichen versehene oktale Ganzzahl ein, deren Format dasselbe ist, das die Funktion <code>wcstoul()</code> erwartet ( <code>base = 8</code> ). Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned integer</code> sein.                                                                       |
| u             | Liest eine optional mit einem Vorzeichen versehene dezimale Ganzzahl ein, deren Format dasselbe ist, das die Funktion <code>wcstoul()</code> erwartet ( <code>base = 10</code> ). Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned integer</code> sein.                                                                    |
| x, X          | Liest eine optional mit einem Vorzeichen versehene hexadezimale Ganzzahl ein, deren Format dasselbe ist, das die Funktion <code>wcstoul()</code> erwartet ( <code>base = 16</code> ). Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>unsigned integer</code> sein.                                                                |
| e, E, f, g, G | Diese Umwandlungszeichen lesen eine optional mit einem Vorzeichen versehene Gleitpunktzahl ein. Deren Format ist dasselbe, das auch <code>wcstod()</code> erwartet. Das entsprechende Argument sollte vom Typ Zeiger auf <code>float</code> sein.                                                                                             |
| s             | Liest eine Folge von Langzeichen ein, die keine Zwischenraumzeichen sind.<br>Ist kein <code>l</code> angegeben, werden Zeichen aus dem Eingabefeld so konvertiert wie bei Aufrufen der Funktion <code>wctomb()</code> . Der Konversions-Status wird dabei in einem Objekt vom Typ <code>mbstate_t</code> beschrieben und mit 0 initialisiert, |

bevor das erste Langzeichen konvertiert wird. Es wird bis zum abschließenden Nullzeichen geschrieben. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger ein `char`-Feld sein, das groß genug ist, um die konvertierte Folge und ein abschließendes Nullzeichen aufzunehmen, das automatisch angefügt wird.

Ist `l` angegeben, sollte das entsprechende Argument ein Zeiger auf das erste Element eines `wchar_t`-Feldes sein, das groß genug ist, um die Folge und ein abschließendes Nullzeichen aufzunehmen, das automatisch angefügt wird.

[ Liest eine nichtleere Folge von Langzeichen aus einer Menge von erwarteten Langzeichen (der Eingabemenge).

Ist kein `l` angegeben, werden Zeichen aus dem Eingabefeld so konvertiert wie bei Aufrufen der Funktion `wcrtomb()`. Der Konversions-Status wird dabei in einem Objekt vom Typ `mbstate_t` beschrieben und mit 0 initialisiert, bevor das erste Langzeichen konvertiert wird. Es wird bis zum abschließenden Nullzeichen geschrieben. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger ein `char`-Feld sein, das groß genug ist, um die konvertierte Folge und ein abschließendes Nullzeichen aufzunehmen, das automatisch angefügt wird.

Ist `l` angegeben, sollte das entsprechende Argument ein Zeiger auf das erste Element eines `wchar_t`-Feldes sein, das groß genug ist, um die Folge und ein abschließendes Nullzeichen aufzunehmen, das automatisch angefügt wird.

Die Umwandlungsanweisung umfasst alle auf [ folgenden Langzeichen in der Zeichenkette *format* bis einschließlich der zugehörigen schließenden eckigen Klammer ]. Die Langzeichen zwischen den Klammern stellen die Eingabemenge dar, sofern nicht das erste Langzeichen nach der linken Klammer das Zeichen ^ ist. In diesem Fall enthält die Eingabemenge alle Langzeichen, die nicht in der Liste zwischen dem Zeichen ^ und der Klammer ] aufgeführt sind.

Als Sonderfall gilt, dass die rechte eckige Klammer in den beiden Fällen, in denen die Umwandlungsanweisung mit den Zeichenketten [ ] bzw. [ ^ ] beginnt, zur Eingabemenge gehört und erst die nächste rechte eckige Klammer diejenige ist, welche die Umwandlungsanweisung abschließt.

Wenn das Zeichen – in der Liste auftritt und weder das letzte Zeichen noch das erste Zeichen nach [ bzw. [ ^ ] ist, dann ist das Verhalten undefined.

c Liest eine Folge von Langzeichen, deren Anzahl durch die Feldbreite bestimmt wird. Ist keine Feldbreite angegeben, wird 1 Langzeichen gelesen. Ist kein `l` angegeben, werden Zeichen aus dem Eingabefeld so konvertiert wie bei Aufrufen der Funktion `wcrtomb()`. Der Konversions-Status wird dabei in einem Objekt vom Typ `mbstate_t` beschrieben und mit 0 initialisiert, bevor das erste Langzeichen konvertiert wird. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf ein `char`-Feld sein, das groß genug ist, um die

konvertierte Folge aufzunehmen. Es wird kein Nullzeichen angefügt. Ist `l` angegeben, sollte das entsprechende Argument ein Zeiger auf das erste Element eines `wchar_t`-Feldes sein, das groß genug ist, um die Folge aufzunehmen. Es wird kein Nullzeichen angefügt.

Das Überlesen von Zwischenraumzeichen wird in diesem Fall unterdrückt; um das nächste Langzeichen zu lesen, das kein Zwischenraumzeichen ist, sollte `%ls` verwendet werden.

- p      Liest eine Menge von Folgen, die denen entsprechen sollten, die von der Umwandlungsanweisung `%p` der `fwprintf()`-Funktionen erzeugt werden. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf einen Zeiger auf `void` sein. Die Interpretation des Eingabeelements ist jeweils implementierungsabhängig; für ein Eingabeelement, das nicht zuvor während derselben Programmausführung umgewandelt wurde, ist das Verhalten der Umwandlungsanweisung `%p` undefiniert. Dies gilt insbesondere für Zeigerausgaben, die von anderen Systemen erzeugt worden sind.
- n      Es wird keine Eingabe verarbeitet. Das entsprechende Argument sollte ein Zeiger auf `int` sein, in das die bisher von diesem Aufruf gelesene Zahl der Langzeichen eingetragen wird. Die Ausführung einer Anweisung des Typs `%n` erhöht nicht den Zuweisungszähler, der bei Beendigung der Ausführung der Funktion zurückgeliefert wird.
- %      Liest ein einzelnes %. Dabei findet keine Umwandlung oder Zuweisung statt. Die vollständige Umwandlungsanweisung lautet %%.

Wenn ein Umwandlungszeichen ungültig ist, ist das Verhalten von `fwscanf()` undefiniert.

Wenn das Dateiende während der Eingabe gefunden wird, wird die Umwandlung abgebrochen. Wenn das Dateiende auftritt, bevor irgendwelche, zur aktuellen Anweisung passenden Langzeichen gelesen wurden (abgesehen von zulässigen Zwischenraumzeichen), wird die Ausführung der aktuellen Anweisung mit einem Eingabefehler abgebrochen. Andernfalls wird, falls die Bearbeitung der aktuellen Anweisung nicht mit einem Formatfehler abbricht, eine von `%n` verschiedene Darauf folgende Anweisung mit einem Eingabefehler abgebrochen.

Wenn während eines `swscanf()`-Aufrufs das Ende einer Zeichenkette erreicht wird, ist dies äquivalent zum Erreichen des Dateiendekennzeichens während eines `fwscanf()`-Aufrufs.

Abschließende Zwischenraumzeichen (einschließlich der Zeilenendezeichen) bleiben ungelesen, sofern nicht eine entsprechende Umwandlungsanweisung vorhanden ist.

Der Erfolg des 1:1 Einlesens von Buchstaben und von unterdrückten Zuweisungen kann nicht direkt bestimmt werden, außer über die Anweisung `%n`.

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Anzahl der eingelesenen und erfolgreich zugewiesenen Eingabeelemente<br>falls nicht vor der ersten Zuweisung ein Eingabefehler auftritt.<br>Die Anzahl ist null, wenn bereits beim ersten Eingabeelement ein Formatfehler auftritt. |
| EOF        | falls vor der ersten Zuweisung ein Eingabefehler auftritt.                                                                                                                                                                          |
| Hinweise   | In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.                                                                                                                                      |

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Siehe auch `scanf()`, `sscanf()`, `fscanf()`, `wcstod()`, `wcstol()`, `wcstoul()`, `wcrtomb()`

## gamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen

Definition

```
#include <math.h>
double gamma(double x);
extern int signgam;
```

### Beschreibung

gamma( ) berechnet die mathematische Gammafunktion für die Gleitpunktzahl  $x$ :

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Das Vorzeichen dieses Wertes wird in der C-internen Variablen signgam als +1 oder -1 abgelegt. signgam darf nicht vom Anwender definiert werden.

gamma( ) ist nicht reentrant.

Returnwert

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gamma( x ) | bei Erfolg.                                                                                           |
| HUGE_VAL   | falls der korrekte Returnwert einen Überlauf ergibt.<br>errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |
| HUGE_VAL   | falls $x$ eine nichtpositive Ganzzahl ist.<br>errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.           |

Fehler

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| gamma( ) schlägt fehl, wenn gilt: |                                       |
| ERANGE                            | Überlauf, der Returnwert ist zu groß. |
| EDOM                              | $x$ ist eine nichtpositive Ganzzahl.  |

Siehe auch

lgamma( ), math.h.

## garbcoll - Speicherbereich an das System freigeben (BS2000)

Definition 

```
#include <stdlib.h>
void garbcoll(void);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `calloc()`, `malloc()`, `realloc()` und `free()` bilden das C-spezifische Speicherverwaltungspaket. Dieses Paket besteht im Wesentlichen aus einer internen Freispeicherverwaltung.

Der mit `free()` freigegebene Speicher wird nicht an das System zurückgegeben (RELM-SVC), sondern durch die Freispeicherverwaltung erfasst.

Die Funktionen für Speicheranforderungen (`calloc()`, `malloc()`, `realloc()`) versuchen, den Speicher zuerst über die Freispeicherverwaltung zu besorgen und erst in zweiter Linie vom Betriebssystem (REQM-SVC).

Falls auch vom System kein Speicher mehr erhältlich ist, wird der in der Freispeicherverwaltung erfasste Speicher so weit wie möglich Seitenweise an das System zurückgegeben (Garbage Collection).

Dieser Garbage-Collection-Mechanismus wird im Adressraum  $\leq 2$  GB wirksam und ist mit der Funktion `garbcoll()` auch explizit aufrufbar.

Hinweis `garbcoll()` gibt alle Speicherbereiche an das System zurück, die zuvor mit `free()` freigegeben wurden und sich zu freien Seiten zusammenstellen lassen.

Siehe auch `calloc()`, `malloc()`, `realloc()`, `free()`.

## gcvt - Gleitpunktzahl in Zeichenkette umwandeln

Definition 

```
#include <stdlib.h>
char *gcvt(double value, int ndigit, char *buf);
```

### Beschreibung

Siehe `ecvt()`.

## getc - Byte aus Datenstrom lesen

Definition `#include <stdio.h>`  
`int getc(FILE *stream);`

### Beschreibung

Die Funktion `getc()` ist äquivalent zu `fgetc()`, außer dass sie, wenn sie als Makro definiert ist, das Argument `stream` öfter als einmal auswertet. Daher sollte dieses Argument niemals ein Ausdruck mit Seiteneffekten sein.

`getc()` ist sowohl als Funktion als auch als Makro definiert.

`getc(stdin)` ist identisch mit `getchar()`.

Die Funktion `getc_unlocked()` ist funktional gleichwertig mit `getc()`, mit der Ausnahme, dass sie nicht threadsicher implementiert ist. Sie kann deshalb in einem Multithread-Programm nur sicher genutzt werden, wenn der Thread, der sie aufruft, das entsprechende (`FILE *`) Objekt besitzt. Dies ist der Fall nach einem erfolgreichen Aufruf der Funktionen `flockfile()` oder `ftrylockfile()`.

Returnwert Siehe `fgetc()`.

Fehler Siehe `fgetc()`.

Hinweis Wenn der ganzzahlige Returnwert von `getc()` in einer Variablen vom Typ `char` abgelegt und dann mit der ganzzahligen Konstanten `EOF` verglichen wird, ist dieser Vergleich nicht erfolgreich, da die Vorzeichen-Erweiterung einer Variablen vom Typ `char` bei der Umwandlung in einen `int`-Typ rechnerabhängig ist. Deshalb sollten portable Anwendungen darauf achten, dass der Returnwert von `getc()` stets in einer Variablen vom Typ `int` abgelegt wird.

Wenn z.B. in einem Programm der folgende Vergleich verwendet wird, muss die Variable `c` als `int`-Größe vereinbart werden:

```
while((c = fgetc(dz)) != EOF)
```

Wenn nämlich `c` als `char`-Größe definiert werden würde, würde die Bedingung `EOF` aus folgendem Grund nie erfüllt: -1 wird in den `char`-Wert 0xFF (also +255) konvertiert. `EOF` ist jedoch -1.

Da `getc()` als Makro implementiert sein kann, kann `stream` mit Seiteneffekten inkorrekt behandelt werden. Inbesondere kann `getc(*f++)` anders funktionieren, als man es erwartet. Daher wird der Gebrauch von `getc()` in solchen Situationen nicht empfohlen; stattdessen sollte `fgetc()` benutzt werden.

Wenn `fgetc()` in der POSIX-Umgebung von `stdin` liest und EOF das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die EOF-Bedingung durch folgende Maßnahmen:

- ▶ am blockorientierten Terminal durch Eingabe der Tastensequenz **[@] [@] [d]**
- ▶ am zeichenorientierten Terminal durch Eingabe von **[CTRL] + [D]**

#### *BS2000*

Wenn `fgetc()` in der BS2000-Umgebung von `stdin` liest und EOF das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die EOF-Bedingung durch folgende Maßnahmen am Terminal:

1. **[K2]** drücken.
2. Die Systemkommandos **EOF** und **RESUME-PROGRAM** eingeben.

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Ob `getc()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fgetc()`, `putc()`, `putchar_unlocked()`, `stdio.h`.

**getc\_unlocked, getchar\_unlocked, putc\_unlocked,  
putchar\_unlocked -**

**Standardeingabe/-ausgabe mit expliziter Sperrung durch den Client**

Definition #include <stdio.h>

```
int getc_unlocked(FILE *stream);
int getchar_unlocked(void);
int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
int putchar_unlocked(int c);
```

Beschreibung

Die Funktionen `getc_unlocked()`, `getchar_unlocked()`, `putc_unlocked()` bzw. `putchar_unlocked()` sind funktional gleichwertig mit den Originalversionen `getc()`, `getchar()`, `putc()` und `putchar()` sind mit der Ausnahme, dass sie nicht threadsicher implementiert werden müssen.

Sie können deshalb in einem Multithread-Programm nur sicher genutzt werden, wenn der Thread, der sie aufruft, das entsprechende (`FILE *`) Objekt besitzt. Dies ist der Fall nach einem erfolgreichen Aufruf der Funktionen `flockfile()` oder `ftrylockfile()`.

Returnwert Siehe `getc()`, `getchar()` [beide in `getc()`], `putc()` und `putchar()` [beide in `putc()`].

Siehe auch `getc()`, `putc()`, `flockfile()`, `pthread_intro()`, `stdio()`.

## getchar - Byte aus Standard-Eingabestrom lesen

Definition `#include <stdio.h>`  
`int getchar(void);`

### Beschreibung

Der Funktionsaufruf `getchar(void)` ist äquivalent zu `getc(stdin)`, d.h. `getchar()` liest 1 Byte aus dem Standard-Eingabestrom.

Returnwert Siehe `fgetc()`.

Fehler Siehe `fgetc()`.

Hinweis Wenn der ganzzahlige Returnwert von `getchar()` in einer Variablen vom Typ `char` abgelegt und dann mit der ganzzahligen Konstanten `EOF` verglichen wird, kann es sein, dass dieser Vergleich nicht erfolgreich ist, da die Vorzeichen-Erweiterung einer Variablen vom Typ `char` bei der Umwandlung in einen `int`-Typ rechnerabhängig ist. Deshalb sollten portable Anwendungen darauf achten, dass der Returnwert von `getc()` stets in einer Variablen vom Typ `int` abgelegt wird.

Wenn z.B. in einem Programm der folgende Vergleich verwendet wird, muss die Variable `c` als `int`-Größe vereinbart werden:

`while((c = fgetc(dz)) != EOF)`

Wenn nämlich `c` als `char`-Größe definiert werden würde, würde die Bedingung `EOF` aus folgendem Grund nie erfüllt: -1 wird in den `char`-Wert `0xFF` (also +255) konvertiert. `EOF` ist jedoch -1.

Wenn `fgetc()` in der POSIX-Umgebung von `stdin` liest und `EOF` das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die `EOF`-Bedingung durch folgende Maßnahmen:

- ▶ am blockorientierten Terminal durch Eingabe der Tastensequenz `@ @ d`
- ▶ am zeichenorientierten Terminal durch Eingabe von `[CTRL] + D`

### BS2000

Wenn `fgetc()` in der BS2000-Umgebung von `stdin` liest und `EOF` das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die `EOF`-Bedingung durch folgende Maßnahmen am Terminal:

1. `[K2]` drücken.
2. Die Systemkommandos `EOF` und `RESUME-PROGRAM` eingeben. □

Ob `getchar()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fgetc()`, `getc()`, `stdio.h`.

**getchar\_unlocked - Standardeingabe mit expliziter Sperrung durch den Client**

Definition    `#include <stdio.h>`  
              `int getchar_unlocked(void);`

Beschreibung  
    siehe `getc_unlocked()`.

## getcontext, setcontext - Benutzerkontext anzeigen oder ändern

**Definition** #include <ucontext.h>

```
int getcontext(ucontext_t *ucp);
int setcontext(const ucontext_t *ucp);
```

**Beschreibung**

Diese Funktionen dienen im Zusammenhang mit den in `makecontext()` definierten Funktionen zur Implementierung der Kontextwechsel auf Benutzerebene zwischen mehreren Kontrollflüssen eines Prozesses.

`getcontext()` initialisiert die Struktur, auf die *ucp* zeigt, als aktuellen Benutzerkontext des aufrufenden Prozesses. Die Struktur `ucontext_t`, auf die *ucp* zeigt, definiert den Benutzerkontext und enthält die Inhalte der Maschinenregister, der Signalmaske und des Stacks des aufrufenden Prozesses.

`setcontext()` restauriert den Benutzerkontext, auf den *ucp* zeigt. Ein erfolgreicher Aufruf von `setcontext()` kehrt nicht zurück; die Programmausführung fährt an der Stelle fort, auf die die Kontextstruktur aus `setcontext()` zeigt. Die Kontextstruktur sollte durch einen vorhergehenden Aufruf von `getcontext()` erzeugt werden oder wurde vom System als drittes Argument an eine Signalbehandlungsroutine (siehe `sigaction()`) geliefert.

- Wenn die Kontextstruktur mit `getcontext()` erzeugt wurde, wird die Programmausführung wieder aufgenommen, als ob der entsprechende Aufruf von `getcontext()` zurückgekehrt wäre.
- Wenn die Kontextstruktur mit `makecontext()` erzeugt wurde, wird die Programmausführung mit der mit `makecontext()` angegebenen Funktion wieder aufgenommen. Wenn diese Funktion zurückkehrt, wird der Prozess wie nach einem Aufruf von `setcontext()` mit dem Argument *ucp* fortgesetzt, das auch Argument für `makecontext()` war.
- Wenn das Argument *ucp* einer Signalbehandlungsroutine übergeben wurde, wird die Programmausführung mit dem nächsten Befehl fortgesetzt, der auf den durch das Signal unterbrochenen Befehl folgt.

Wenn die Komponente `uc_link` aus der Struktur `ucontext_t`, auf die *ucp* zeigt, den Wert 0 hat, dann handelt es sich um den Basisprozess, und der Prozess beendet sich, wenn dieser Kontext beendet wird. Die Verwendung eines Arguments *ucp*, das anders als oben beschrieben erzeugt wurde, führt zu unvorhersagbaren Ergebnissen.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- `getcontext()` holt den aktuellen Benutzerkontext des aufrufenden Threads.
- `setcontext()` setzt den aktuellen Benutzerkontext des aufrufenden Threads.

**Returnwert** `getcontext()`:

0                bei Erfolg.  
-1              bei Fehler.

`setcontext()`:

kehrt nicht zurück bei Erfolg.  
-1              bei Fehler.

**Hinweis**

Wenn eine Signalbehandlungsroutine ausgeführt wird, wird der Benutzerkontext gespeichert und ein neuer Kontext erzeugt. Wenn der Prozess die Signalbehandlungsroutine über `longjmp()` verlässt, so wird der ursprüngliche Kontext nicht restauriert, und zukünftige Aufrufe von `getcontext()` sind nicht mehr zuverlässig. Signalbehandlungs Routinen sollten deshalb `siglongjmp()` oder `setcontext()` verwenden.

Portable Anwendungen sollten auf die Komponente `uc_mcontext` der Struktur `ucontext_t` weder zugreifen noch diese verändern. Eine portable Anwendung kann nicht davon ausgehen, dass `getcontext()` in `ucp` statische Daten des Prozesses speichert, auch nicht `errno`.

Bei der Manipulation von Kontexten ist Vorsicht geboten.

**Siehe auch** `bsd_signal()`, `makecontext()`, `setjmp()`, `sigaction()`, `sigaltstack()`, `sigprocmask()`, `sigsetjmp()`, `ucontext.h`.

## getcwd - Pfadnamen des aktuellen Dateiverzeichnisses ermitteln

Definition #include <unistd.h>

```
char *getcwd(char *buf, int size);
```

### Beschreibung

getcwd() gibt einen Zeiger auf den Pfadnamen des aktuellen Dateiverzeichnisses zurück. Der Wert von *size* muss wenigstens um eins größer als die Länge des zurückzugebenden Pfadnamens sein.

Wenn *buf* nicht null ist, wird der Pfadname in dem Speicherplatz gespeichert, auf den *buf* zeigt.

Wenn *buf* ein Nullzeiger ist, erhält getcwd() durch Aufruf von `malloc(size)` Bytes Speicherplatz. In diesem Fall kann der von getcwd() zurückgegebene Zeiger als Argument in einem nachfolgenden Aufruf von `free()` verwendet werden.

Das aktuelle Dateiverzeichnis entspricht nur solange dem Home-Verzeichnis, bis ein Aufruf von `chdir()` erfolgt. Das Home-Verzeichnis kann mit `getpwuid()` oder `getpwnam()` abgefragt werden. Beide Funktionen geben eine Struktur zurück, die auch einen Zeiger auf das ursprüngliche Arbeitsdateiverzeichnis enthält.

Beim Starten eines C-Programms wird als aktuelles Dateiverzeichnis das in der Datei SYSSRPM hinterlegte so genannte Home-Verzeichnis eingestellt. Falls die Umgebungsvariable HOME für ein C-Programm definiert ist, wird das Home-Verzeichnis auf diesen Wert eingestellt.

Existiert das in der Datei SYSSRPM eingetragene Verzeichnis nicht, wird der Schrägstrich (/) zurückgegeben.

*BS2000*

Wenn es eine SDF-P-Variable SYSPOSIX.HOME gibt, so wird die Variable HOME der C-Programmmumgebung mit dem Wert der Variable SYSPOSIX.HOME initialisiert. □

Mit einem Aufruf von `chdir()` kann das aktuelle Dateiverzeichnis jederzeit gewechselt werden. Ein Aufruf von `chdir()` hat nur eine Wirkung für die Dauer des aufrufenden Programms. Das Home-Verzeichnis wird dabei nicht verändert.

Returnwert 0

wenn *size* nicht groß genug ist oder wenn ein Fehler in einer unten liegenden Funktion auftritt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | getcwd() schlägt fehl, wenn gilt:                                                      |
| EACCES     | Ein übergeordnetes Verzeichnis kann nicht gelesen werden, um seinen Namen zu erhalten. |
| EINVAL     | <i>size</i> ist gleich 0.                                                              |
| ENOMEM     | Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.                                         |
| ERANGE     | ist kleiner als 0 oder größer als 0 und kleiner als die Länge des Pfadnamens plus 1.   |
| Hinweis    | getcwd() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.                                        |
| Siehe auch | malloc(), unistd.h.                                                                    |

## getdate - Zeit und Datum in Benutzerformat umwandeln

**Definition** #include <time.h>

```
struct tm *getdate (const char *string);
extern int getdate_err;
```

**Beschreibung**

getdate() wandelt benutzerdefinierbare Datums- und/oder Zeitangaben aus *string* in eine tm-Struktur um. Die Strukturdeklaration befindet sich in der Datei time.h (siehe auch ctime()).

Zum Zerlegen und Interpretieren der Eingabezeichenkette werden benutzerdefinierte Schablonen verwendet. Diese Schablonen sind Textdateien, welche der Benutzer anlegt; diese Textdateien werden über die Umgebungsvariable DATEMSK angegeben. Jede Zeile der Schablone stellt eine akzeptierbare Datums- und/oder Zeitangabe dar; dabei werden einige der Felddeskriptoren verwendet, die auch das Kommando date verwendet. Die erste Zeile in der Schablone, die der Eingabespezifikation entspricht, wird zur Interpretation und Umwandlung in das interne Zeitformat verwendet. Ist die Operation erfolgreich, so liefert die Funktion getdate() einen Zeiger auf eine Struktur vom Typ tm zurück; ansonsten wird NULL zurückgegeben und die globale Variable getdate\_err gesetzt.

Die folgenden Felddeskriptoren werden unterstützt:

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %% | das Gleiche wie %                                                                                                            |
| %a | abgekürzter Wochentagsname                                                                                                   |
| %A | ausgeschriebener Wochentagsname                                                                                              |
| %b | abgekürzter Monatsname                                                                                                       |
| %B | ausgeschriebener Monatsname                                                                                                  |
| %c | lokale Datums- und Zeitdarstellung                                                                                           |
| %d | Monatstag (01 - 31; die führende 0 ist optional)                                                                             |
| %e | das Gleiche wie %d                                                                                                           |
| %D | Datum als %m/%d/%y                                                                                                           |
| %h | abgekürzter Monatsname                                                                                                       |
| %H | Stunde (00 - 23)                                                                                                             |
| %I | Stunde (01 - 12)                                                                                                             |
| %m | Monatsnummer (01 - 12)                                                                                                       |
| %M | Minute (00 - 59)                                                                                                             |
| %n | das Gleiche wie \n                                                                                                           |
| %p | lokales Äquivalent zu AM oder PM                                                                                             |
| %r | Zeit als %I:%M:%S %p                                                                                                         |
| %R | Zeit als %H:%M                                                                                                               |
| %S | Sekunde (00-61). Schaltsekunden sind erlaubt, jedoch sind Folgeeffekte bei der Benutzung von Algorithmen nicht vorhersehbar. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %t | Tabulator einfügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| %T | Zeit als %H:%M:%S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| %w | Wochentagsnummer (0 - 6; Sonntag = 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| %x | lokale Datumsrepräsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| %X | lokale Zeitrepräsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| %y | Jahr im aktuellen Jahrhundert (00 - 99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| %Y | Jahr als ccyy (z.B. 1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| %Z | Zeitzonenname oder keine Zeichen, wenn keine Zeitzone existiert. Wenn die Zeitzone unter %Z nicht die Zeitzone ist, die <code>getdate()</code> erwartet, tritt ein Eingabefehler auf. <code>getdate()</code> berechnet eine passende Zeitzone ausgehend von den Daten, die der Funktion übergeben wurden, (wie z.B Stunde, Tag und Monat). |

Beim Vergleich zwischen der Schablone und der Eingabespezifikation unterscheidet `getdate()` nicht zwischen Klein- und Großbuchstaben.

Die Monats- und Wochentagsnamen können aus einer beliebigen Kombination von kleinen und großen Buchstaben bestehen. Der Benutzer kann bestimmen, dass die Angabe der Eingabezeit oder des Eingabedatums sprachabhängig ist. Dies geschieht durch Setzen der Werte `LC_TIME` und `LC_CTYPE` bei `setlocale()`.

Die Deskriptoren, bei denen Ziffern angegeben werden müssen, haben höchstens zwei Stellen. Führende Nullen sind erlaubt, können aber auch weggelassen werden. Leerstellen in der Schablone oder in *string* werden ignoriert.

Die Felddeskriptoren `%c`, `%x` und `%X` werden abgewiesen, wenn sie unzulässige Felddeskriptoren enthalten.

Die folgenden Regeln gelten für die Umwandlung von Eingabespezifikationen in das interne Format:

- Wenn `%Z` angegeben wird, setzt `getdate()` die Elemente der `tm`-Struktur auf die aktuelle Zeit der angegebenen Zeitzone. Andernfalls wird die formatierte Zeit mit der aktuellen Ortszeit initialisiert, als `oblocaltime()` ausgeführt worden wäre.
- Ist nur der Wochentag angegeben, wird der aktuelle Tag angenommen, wenn der angegebene Wochentag identisch mit dem aktuellen Tag ist. Liegt der angegebene Tag vor dem aktuellen, wird der Wochentag aus der nächsten Woche genommen.
- Ist nur der Monat angegeben, wird der aktuelle Monat angenommen, wenn der angegebene Monat gleich dem aktuellen Monat ist. Ist der angegebene Monat kleiner als der aktuelle Monat, wird das nächste Jahr angenommen, wenn ansonsten kein Jahr angegeben ist. (Der erste Tag des Monats wird angenommen, wenn kein Tag angegeben ist.)
- Wird keine Stunde, Minute und Sekunde angegeben, wird die aktuelle Stunde, Minute und Sekunde übernommen.

- Wird kein Datum angegeben, wird der aktuelle Tag angenommen, wenn die angegebene Stunde größer als die aktuelle Stunde ist. Ist die angegebene Stunde kleiner als die aktuelle, so wird der nächste Tag angenommen.

`getdate()` benutzt die externe Variable oder das Makro `getdate_err`, um das Fehlergewicht zurückzugeben.

Returnwert Zeiger auf eine Struktur `tm`  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. `getdate_err` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `getdate()` schlägt fehlt, wenn einer der folgenden Fehler auftritt. Die Fehlergewichte werden in `getdate_err` zurückgeliefert. Der Inhalt von `errno` ist dabei ohne Bedeutung.

- 1 Die Umgebungsvariable `DATEMSK` ist undefiniert oder null.
- 2 Die Schablonendatei kann nicht zum Lesen geöffnet werden.
- 3 Der Dateistatus konnte nicht gelesen werden.
- 4 Die Schablonendatei ist keine reguläre Datei.
- 5 Ein Fehler trat beim Lesen der Schablonendatei auf.
- 6 `malloc()` konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da zu wenig Speicherplatz verfügbar war.
- 7 Es gibt keine Zeile aus der Schablonendatei, die der Eingabe entspricht.
- 8 Das Eingabeformat ist ungültig, z.B. `February 31`, oder es wurde eine Zeit angegeben, die nicht in einem Typ `time_t` dargestellt werden kann; `time_t` enthält die Zeit in Sekunden seit 00:00:00 UTC, was dem 1. Januar 1970 entspricht.

Hinweis Nachfolgende Aufrufe von `getdate()` ändern den Inhalt von `getdate_err`.

Die Deklaration der externen Variablen `getdate_err` ist in der Include-Datei `time.h` enthalten. `getdate_err` sollte daher nicht explizit im Programm deklariert werden, sondern es sollte `time.h` eingefügt werden.

Daten vor 1970 und nach 2037 sind ungültig.

Beispiel 1 Möglicher Inhalt einer Schablone:

```
%m
%A %B %d, %Y, %H:%M:%S
%A
%B
%m/%d/%y %I %p
%d,%m,%Y %H:%M
at %A the %dst of %B in %Y
run job at %I %p,%B %dnd
%A den %d. %B %Y %H.%M Uhr
```

Beispiel 2 Einige Beispiele für gültige Eingabespezifikationen für die Schablone aus Beispiel 1:

```
getdate("10/1/87 4 PM");
getdate("Friday");
getdate("Friday September 19 1987, 10:30:30");
getdate("24.9.1986 10:30");
getdate("at monday the 1st of december in 1986");
getdate("run job at 3 PM, december 2nd");
```

Wenn die Umgebungsvariable `LC_TIME` gesetzt ist bzw. `LANG` auf `german` gesetzt wird, ist folgende Angabe gültig:

```
getdate("Freitag den 10. Oktober 1986 10.30 Uhr");
```

Beispiel 3 Lokale Zeit- und Datumsangaben werden ebenfalls unterstützt. Beispiel 3 zeigt, wie lokale Datums- und Zeitangaben in Schablonen definiert werden können.

| Aufruf                                   | Zeile in Schablonendatei |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <code>getdate("11/27/86");</code>        | <code>%m/%d/%y</code>    |
| <code>getdate("27.11.86");</code>        | <code>%d.%m.%y</code>    |
| <code>getdate("86-11-27");</code>        | <code>%y-%m-%d</code>    |
| <code>getdate("Friday 12:00:00");</code> | <code>%A %H:%M:%S</code> |

**Beispiel 4** Die folgenden Beispiele verdeutlichen die obigen Regeln. Es wird angenommen, dass das aktuelle Datum Montag 22. September 12:19:47 EDT 1986 ist und die Umgebungsvariablen LANG und LC\_TIME nicht gesetzt sind.

| Eingabe     | Zeile in Schablonendatei | Datum                        |
|-------------|--------------------------|------------------------------|
| Mon         | %a                       | Mon Sep 22 12:19:48 EDT 1986 |
| Sun         | %a                       | Sun Sep 28 12:19:49 EDT 1986 |
| Fri         | %a                       | Fri Sep 26 12:19:49 EDT 1986 |
| September   | %B                       | Mon Sep 1:19:49 EDT 1986     |
| January     | %B                       | Thu Jan 1:19:49 EST 1987     |
| December    | %B                       | Mon Dec 1:19:49 EST 1986     |
| Sep Mon     | %b %a                    | Mon Sep 1:19:50 EDT 1986     |
| Jan Fri     | %b %a                    | Fri Jan 2 12:19:50 EST 1987  |
| Dec Mon     | %b %a                    | Mon Dec 1:19:50 EST 1986     |
| Jan Wed 198 | %b %a %Y                 | Wed Jan 4 12:19:51 EST 1989  |
| Fri 9       | %a %H                    | Fri Sep 26 09:00:00 EDT 1986 |
| Feb 10:30   | %b %H:%S                 | Sun Feb 1 10:00:30 EST 1987  |
| 10:30       | %H:%M                    | Tue Sep 23 10:30:00 EDT 1986 |
| 13:30       | %H:%M                    | Mon Sep 22 13:30:00 EDT 1986 |

Siehe auch `ctime()`, `localtime()`, `setlocale()`, `strftime()`, `times()`, `time.h`.

## getdents - Verzeichniseinträge umwandeln

Name **getdents, getdents64**

Definition `#include <sys/dirent.h>`

```
int getdents(int fildes, struct dirent *buf, size_t nbyte);
int getdents64(int fildes, struct dirent64 *buf, size_t nbyte);
```

Beschreibung

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der von einem `open()`- oder `dup()`-Systemaufruf geliefert wird.

`getdents()` versucht, *nbyte* Bytes aus dem zu *fildes* gehörenden Verzeichnis zu lesen und diese als vom Dateisystem unabhängige Verzeichnis-Einträge in den Puffer zu bringen, auf den *buf* zeigt. Da die vom Dateisystem unabhängigen Verzeichnis-Einträge unterschiedlich lang sind, ist die tatsächliche Anzahl zurückgegebener Bytes in den meisten Fällen wesentlich kleiner als *nbyte*.

Sehen Sie in `dirent()` (Referenzhandbuch für Systemverwalter) nach, um die Anzahl der Bytes zu berechnen.

Der dateisystemunabhängige Verzeichnis-Eintrag wird durch die Struktur `dirent` angegeben.

Eine Beschreibung hiervon ist in `dirent()` zu finden.

Bei Geräten, die positionieren können, beginnt `getdents()` an der Stelle in der Datei, die durch den *fildes* zugeordneten Schreib-/Lesezeiger angegeben wird. Nach Rückkehr von `getdents()` wird der Schreib-/Lesezeiger erhöht, damit er auf den nächsten Verzeichnis-Eintrag zeigt. Dieser Systemaufruf wurde für die Implementierung der Funktion `readdir()` entwickelt (eine Beschreibung ist in `directory()` zu finden) und sollte daher nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `getdents()` und `getdents64()`, außer dass bei `getdents64()` *buf* auf eine `dirent64`-Struktur zeigt.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | Die folgenden Beschreibungen der Fehlercodes sind funktionsspezifisch. Eine allgemeingültige Beschreibung finden Sie in <code>intro_prm2()</code> bzw. in <code>errno()</code> .<br><br><code>getdents()</code> und <code>getdents64()</code> sind erfolglos, wenn einer oder mehrere der nachstehenden Punkte zutreffen:   |
| EBADF      | <i>fildes</i> ist kein zum Lesen geöffneter, gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EFAULT     | <i>buf</i> weist über den zugewiesenen Adressraum hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EINVAL     | <i>nbyte</i> ist für einen Verzeichnis-Eintrag nicht groß genug.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENOENT     | Der aktuelle Schreib-/Lesezeiger für das Verzeichnis befindet sich nicht auf einem gültigen Eintrag.                                                                                                                                                                                                                        |
| ENOLINK    | <i>fildes</i> weist auf einen fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv.                                                                                                                                                                                                                    |
| ENOTDIR    | <i>fildes</i> ist kein Verzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EIO        | Während des Zugriffs auf das Dateisystem ist ein E/A-Fehler aufgetreten.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Returnwert | Nach erfolgreicher Beendigung wird eine nicht negative ganze Zahl zurückgegeben, die die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes angibt. Der Wert 0 zeigt an, dass das Ende des Verzeichnisses erreicht wurde. War der Systemaufruf erfolglos, wird -1 zurückgegeben und <code>errno</code> zur Anzeige des Fehlers gesetzt. |

Siehe auch `directory()`, `dirent()`.

## getdtablesize - Größe der Deskriptor-Tabelle abrufen

Definition 

```
#include <unistd.h>
int getdtablesize(void);
```

Beschreibung

getdtablesize() entspricht der Funktion getrlimit(), wenn RLIMIT\_NOFILE angegeben wird.

getdtablesize() ist nicht threadsicher.

Returnwert Aktueller Grenzwert für die Anzahl gleichzeitig geöffneter Dateideskriptoren pro Prozess bei Erfolg.

-1 bei Fehler.

Hinweis Es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Wert, den getdtablesize() zurückliefert und der Konstanten {OPEN\_MAX}, die in limits.h definiert ist.

Siehe auch close(), getrlimit(), open(), select(), setrlimit(), limits.h, unistd.h.

## getegid - effektive Gruppennummer eines Prozesses ermitteln

Definition 

```
#include <unistd.h>
Optional
#include <sys/types.h> □
gid_t getegid(void);
```

Beschreibung

getegid() gibt die effektive Gruppennummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert effektive Gruppennummer des aufrufenden Prozesses  
Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch getgid(), setgid(), sys/types.h, unistd.h., Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getenv - Wert einer Umgebungsvariablen ermitteln

Definition `#include <stdlib.h>`

```
char *getenv(const char *name);
```

Beschreibung

`getenv()` durchsucht die aktuelle Umgebung des Prozesses, d.h. den Zeichenkettenvektor, auf den `environ` zeigt, nach einer Zeichenkette der Form "`name=value`" und gibt einen Zeiger auf die Zeichenkette zurück, die den Wert `value` für den angegebenen Variablennamen `name` enthält.

`getenv()` ist nicht threadsicher.

Returnwert Wert von `name`

wenn eine entsprechende Zeichenkette vorhanden ist.

Nullzeiger wenn keine entsprechende Zeichenkette vorhanden ist,  
oder wenn die Anwendung mit BS2000-Funktionalität aufgerufen wird (siehe [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#)).

Hinweis

Die Zeichenkette "`name=value`" darf nicht verändert werden. Sie kann jedoch von nachfolgenden `putenv`-Aufrufen überschrieben werden. Andere Bibliotheksfunktionen überschreiben die Zeichenkette nicht.

*BS2000*

Der Inhalt des Zeichenkettenvektors, auf den `environ` zeigt, kann beim Programmstart mit Werten aus der SDF-P-Variablen `SYSPOSIX.name` besetzt werden (siehe `environ` und [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)). □

Siehe auch `exec`, `environ`, `putenv()`, `setenv()`, `unsetenv()`, `stdlib.h`, [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#) und [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## geteuid - effektive Benutzernummer eines Prozesses ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
uid_t geteuid(void);
```

Beschreibung

`geteuid()` gibt die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses

Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch `getuid()`, `setuid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getgid - reale Gruppennummer eines Prozesses ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
gid_t getgid(void);
```

Beschreibung

`getgid()` gibt die reale Gruppennummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert reale Gruppennummer des aufrufenden Prozesses

Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch `getegid()`, `getuid()`, `setgid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getrent - Gruppendatei-Eintrag bestimmen

Definition `#include <grp.h>`

```
struct group *getrent(void);
```

Beschreibung

Siehe `endrent()`.

## getgrgid - Gruppendateieintrag für Gruppennummer ermitteln

Definition `#include <grp.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`struct group *getgrgid(gid_t gid);`

Beschreibung

`getgrgid()` durchsucht die Gruppendatei nach einem Eintrag, dessen Komponente `gr_gid` mit `gid` übereinstimmt (siehe `grp.h` und Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).

`getgrgid()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `getgrgid_r()`.

Returnwert Zeiger auf ein Objekt der Struktur `group`

wenn ein Eintrag gefunden wurde, dessen Komponente `gr_gid` mit `gid` übereinstimmt.

Nullzeiger wenn ein Fehler auftritt oder kein Eintrag gefunden wurde, dessen Komponente `gr_gid` mit `gid` übereinstimmt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `getgrgid()` schlägt fehl, wenn gilt:

EIO Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten.

EINTR Während des Ablaufs von `getgrgid()` wurde ein Signal abgefangen.

EMFILE Für den aktuellen Prozess sind derzeit zu viele Dateideskriptoren offen.

ENFILE Die Dateitabelle des Systems ist derzeit voll.

Hinweis Der Returnwert kann auf einen statischen Bereich zeigen, der durch einen späteren `getgrid-` oder `getgrnam-`Aufruf überschrieben werden kann.

Da `getgrgid()` Funktionen zur Dateiverarbeitung aufruft, die auf Fehler laufen können, sollte `errno` vor dem Aufruf von `getgrgid()` auf 0 gesetzt werden. Wenn `errno` nach Rückkehr der Funktion einen anderen Wert hat, dann ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `getgrgid_r()`, `getgrnam()`, `grp.h`, `limits.h`, `sys/types.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getrgid\_r - Gruppendateieintrag für eine Gruppen-ID threadsicher ermitteln

Definition #include <grp.h>

```
int getrgid_r(gid_t gid, struct group *grp, char *buffer,
               size_t bufsize, struct group **result);
```

### Beschreibung

Die Funktion `getrgid_r()` aktualisiert die Gruppenstruktur, auf die `grp` zeigt und speichert einen Zeiger auf diese Struktur an der Adresse, auf die `result` zeigt, ab. Die Struktur enthält den Eintrag aus der Gruppendatei, dessen Komponente `gr_gid` mit `gid` übereinstimmt. Die gefundene Gruppenstruktur aus der Gruppendatei wird in den Speicher, der mit dem Parameter `buffer` in der Länge `bufsize` übergeben wurde, kopiert.

Die maximal für diesen Puffer benötigte Größe kann über den `sysconf()`-Parameter `{_SC_GETGR_R_SIZE_MAX}` ermittelt werden. Im Fehlerfall oder wenn der gesuchte Eintrag nicht gefunden werden konnte, wird ein Nullzeiger im Datenbereich, auf den `result` zeigt, zurückgegeben.

Returnwert 0 bei Erfolg.

Fehlernummer sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Die Funktion `getrgid_r()` schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der über `buffer` und `bufsize` zur Verfügung gestellte Speicher reicht für die Aufnahme der Daten, auf die die resultierende Gruppenstruktur verweist, nicht aus.

Hinweis Anwendungen, bei denen eine Überprüfung auf Fehlersituationen vorgesehen ist, müssen `errno` auf 0 setzen, bevor `getrgid_r()` aufgerufen wird. Ist `errno` bei der Rückkehr auf einen Wert ungleich null gesetzt, tritt ein Fehler auf.

Siehe auch `getrgid()`, `getgrnam()`, `grp.h`, `limits.h`, `sys/types.h`.

## getgrnam - Gruppendateieintrag für Gruppenname ermitteln

Definition `#include <grp.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`struct group *getgrnam(const char *name);`

### Beschreibung

Die Funktion `getgrnam()` durchsucht die Gruppendatei nach einem Eintrag, dessen Komponente `gr_name` mit `name` übereinstimmt (siehe auch `grp.h` und Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).

`getgrnam()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `getgrnam_r()`.

Returnwert Zeiger auf ein Objekt der Struktur `group` (siehe `grp.h`)  
bei Erfolg.

Nullzeiger wenn ein Fehler auftritt oder kein Eintrag gefunden wurde, dessen Komponente `gr_gid` mit `gid` übereinstimmt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Die Funktion `getgrnam()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EIO` Ein Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten.

`EINTR` Während des Ablaufs der Funktion `getgrnam()` wurde ein Signal abgefangen.

`EMFILE` Für den aktuellen Prozess sind derzeit zu viele Dateideskriptoren offen.

`ENFILE` Die Dateitabelle des Systems ist derzeit voll.

Hinweis Der Returnwert kann auf einen statischen Bereich zeigen, der durch einen späteren `getgrid-` oder `getgrnam`-Aufruf überschrieben werden kann.

Wenn Fehlersituationen untersucht werden sollen, muss `errno` vor dem Aufruf von `getgrnam()` auf 0 gesetzt werden.

Siehe auch `getgrnam_r()`, `getgrgid()`, `grp.h`, `limits.h`, `sys/types.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getgrnam\_r - Gruppename aus Gruppendatei eintragen für Gruppenname threadsicher ermitteln

Definition #include <sys/types.h>

#include <grp.h>

```
int getgrnam_r(const char * name, struct group * grp, char * buffer,
                size_t bufsize, struct group ** result);
```

### Beschreibung

Die Funktion `getgrnam_r()` aktualisiert die Gruppenstruktur, auf die `grp` zeigt und speichert einen Zeiger auf diese Struktur an der Adresse, auf die `result` zeigt, ab. Die Struktur enthält den Eintrag aus der Gruppendatei, dessen Komponente `gr_name` mit `name` übereinstimmt.

Die gefundene Gruppenstruktur aus der Gruppendatei wird in den Speicher, der mit dem Parameter `buffer` in der Länge `bufsize` übergeben wurde, kopiert. Die maximal für diesen Puffer benötigte Größe kann über den `sysconf()`-Parameter `{_SC_GETGR_R_SIZE_MAX}` ermittelt werden.

Im Fehlerfall oder wenn der gesuchte Eintrag nicht gefunden werden konnte, wird ein Nullzeiger im Datenbereich, auf den `result` zeigt, zurückgegeben.

Returnwert 0 bei Erfolg.

Fehlernummer sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Die Funktion `getgrnam_r()` schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Speicherplatz, der über `buffer` und `bufsize` bereitgestellt wurde, ist zu klein, um die Daten der resultierenden Gruppenstruktur aufzunehmen.

Siehe auch `getgrnam()`, `getgrgid_r()`, `grp.h`, `limits.h`, `sys/types.h`,  
Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getgroups - zusätzliche Gruppennummern ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`int getgroups(int gidsetsize, gid_t grouplist[ ]);`

Beschreibung

`getgroups()` ermittelt die aktuellen zusätzlichen Gruppennummern des aufrufenden Prozesses und speichert das Ergebnis im Vektor `grouplist`.

`gidsetsize` legt die Anzahl der Vektorelemente von `grouplist` fest. `gidsetsize` muss groß genug sein, um die komplette Liste aufzunehmen. Diese Liste kann nicht größer als `{NGROUPS_MAX}` sein. Die tatsächliche Anzahl der im Vektor gespeicherten Gruppennummern wird zurückgegeben. Die Werte der Vektoreinträge mit Indizes größer oder gleich dem Returnwert sind undefined.

Wenn `gidsetsize` gleich 0 ist, liefert `getgroups()` die Anzahl der Gruppennummern, zu denen der aufrufende Prozess gehört, ohne dass der Vektor `grouplist` verändert wird.

Returnwert Anzahl der zusätzlichen Gruppennummern

bei Erfolg. Der Returnwert ist ungleich 0 und kleiner als die Anzahl der Gruppennummern für den aufrufenden Prozess.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `getgroups()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von `gidsetsize` ist ungleich 0 und kleiner als `gr_number` für den aufrufenden Prozess.

Hinweis Die effektive Gruppennummer des aufrufenden Prozesses ist in `grouplist` enthalten.

Siehe auch `getegid()`, `getuid()`, `setgid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## gethostid - Kennung des aktuellen Rechners abfragen

Definition `#include <unistd.h>`  
`long gethostid(void);`

Beschreibung

`gethostid()` gibt eine 32-Bit-Kennung für den aktuellen Rechner aus. Die Kennung wird aus der CPU-Seriennummer (3 Bytes) und aus der VM-ID (1 Byte) gebildet, somit sind mehrere VMs einer Anlage untereinander eindeutig.

Returnwert eindeutige Kennung für den aktuellen Rechner  
bei Erfolg.

Siehe auch `random()`, `unistd.h`.

## gethostname - Name des aktuellen Rechners abfragen

Definition `#include <unistd.h>`  
`int gethostname(char *name, size_t namelen);`

Beschreibung

`gethostname()` ermittelt den Standardnamen des aktuellen Rechners. Der Parameter `namelen` gibt die Größe des Feldes an, auf das `name` zeigt. Dem Namen wird eine abschließende Null angefügt, sofern `namelen` dafür ausreicht. Überschreitet der Rechnername den Wert `namelen`, wird der Name abgeschnitten und es ist nicht sichergestellt, dass eine abschließende Null angehängt wird.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 sonst.

Siehe auch `gethostid()`, `unistd.h`.

## getitimer, setitimer - lesen bzw. setzen

Definition #include <sys/time.h>

```
int getitimer(int which, struct itimerval *value);
int setitimer(int which, const struct itimerval *value, struct itimerval *ovalue);
```

### Beschreibung

Das System bietet jedem Prozess drei Intervall-Timer an, die in der Datei `sys/time.h` ver- einbart werden. Der Aufruf `getitimer()` speichert den aktuellen Wert des Timers `which` in der Struktur, auf die `value` zeigt. Der Aufruf `setitimer()` setzt den Wert von `which` auf den Wert, der in der Struktur steht, auf die `value` zeigt; ist `ovalue` ungleich `NULL`, wird der vorhe- rige Wert des Timers in der Struktur abgelegt, auf die `ovalue` zeigt.

Die Einstellung eines Timers wird durch die Struktur `itimerval` (siehe `sys/time.h`) de- finiert, welche mindestens die folgenden Komponenten enthält:

```
struct timeval    it_interval;    /* Uhrintervall */
struct timeval    it_value;       /* aktueller Wert */
```

Wenn `it_value` ungleich `null` ist, wird die Zeit bis zum nächsten Ablauf des Timers ange- geben. Wenn `it_interval` ungleich `null` ist, wird ein Wert angegeben, auf den `it_value` gesetzt wird, wenn der Timer abläuft. Wird `it_value` auf `null` gesetzt, so wird der Timer deaktiviert, unabhängig vom Wert von `it_interval`. Das Setzen von `it_interval` auf `null` deaktiviert den Timer nach seinem nächsten Ablauf (vorausgesetzt, dass `it_value` ungleich `null` ist).

Sind Zeitwerte kleiner als die Auflösung der Systemuhr, so werden diese auf die Auflösung der Systemuhr gerundet.

Jedem Prozess stehen drei Timer zur Verfügung, die über die folgenden Werte für `which` angesprochen werden:

`ITIMER_REAL` dekrementiert in Echtzeit. Das Signal `SIGALRM` wird gesendet, wenn dieser Timer abläuft.

`ITIMER_VIRTUAL` dekrementiert in der virtuellen Prozesszeit. Dieser Timer läuft nur, wenn der Prozess ausgeführt wird. Das Signal `SIGVTALRM` wird gesen- det, wenn dieser Timer abläuft.

`ITIMER_PROF` dekrementiert in virtuelle Prozesszeit, unabhängig von `ITIMER_VIRTUAL`. Jedes Mal, wenn der Timer `ITIMER_PROF` abläuft, wird das Signal `SIGPROF` gesendet. Da dieses Signal Systemaufrufe des Prozesses unterbricht, müssen diejenigen Programme, die diesen Timer verwenden, darauf vorbereitet sein, die unterbrochenen System- aufrufe zu wiederholen.

`setitimer()` und `sleep()` oder `usleep()` sollten nicht zusammen benutzt werden, da es zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen kann, insbesondere meldet ein Aufruf von `sleep()` eine eigene Signalbehandlungsroutine an, so dass die Signalbehandlungsroutine des Anwenders nicht aktiviert wird.

|            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                                                                                               | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                     |
|            | -1                                                                                                                                              | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                          |
| Fehler     | <code>setitimer()</code>                                                                                                                        | <b>schlägt fehl, wenn gilt:</b>                                                                                                                                                                                 |
|            | EINVAL                                                                                                                                          | Die Werte, auf die das Argument <i>value</i> zeigt, sind ungültig. (Für die Mikrosekunden muss eine nicht-negative Ganzzahl kleiner 1.000.000 angegeben werden, für die Sekunden eine nicht-negative Ganzzahl.) |
|            | <code>getitimer()</code> und <code>setitimer()</code>                                                                                           | <b>schlagen fehl, wenn gilt:</b>                                                                                                                                                                                |
|            | EINVAL                                                                                                                                          | Der Parameter <i>which</i> wurde nicht erkannt                                                                                                                                                                  |
| Hinweis    |                                                                                                                                                 | Das Feld mit den Mikrosekunden darf keinen Wert enthalten, der gleich oder größer als eine Sekunde ist.                                                                                                         |
| Siehe auch | <code>alarm()</code> , <code>sleep()</code> , <code>ualarm()</code> , <code>usleep()</code> , <code>signal.h</code> , <code>sys/time.h</code> . |                                                                                                                                                                                                                 |

## getlogin - Benutzerkennung ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <stdlib.h> □  
char *getlogin(void);
```

### Beschreibung

`getlogin()` liefert einen Zeiger auf eine Zeichenkette mit dem Benutzernamen des aufrufenden Prozesses, der der Benutzerkennung des aufrufenden Prozesses entspricht. Wenn `getlogin()` nicht den Nullzeiger zurückliefert, dann zeigt dieser Zeiger auf den Namen, unter dem sich der Benutzer angemeldet hat (Benutzerkennung), selbst wenn es mehrere Benutzernamen mit derselben Benutzernummer gibt.

`getlogin()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `getlogin_r()`.

Returnwert Zeiger auf die Benutzerkennung

Die Funktion ist immer erfolgreich.

Nullzeiger bei Fehler, wenn `getlogin()` z.B. aus einem Prozess heraus aufgerufen wird, dessen Benutzerkennung nicht herausgefunden werden kann. `errno` wird nicht gesetzt.

Hinweis Das Ergebnis zeigt normalerweise auf statische Daten, deren Inhalt von jedem Aufruf überschrieben werden. Eine portable Anwendung sollte daher die Benutzerkennung umspeichern, wenn dieser über einen weiteren Aufruf der Funktion hinaus benötigt wird.

Drei zum aktuellen Prozess gehörende Namen können bestimmt werden:  
`getpwuid(geteuid())` liefert den Namen, der der effektiven Benutzernummer des Prozesses zugeordnet ist; `getlogin()` liefert den Namen, der den aktuellen Anmeldungs-Aktivitäten zugeordnet ist und `getpwuid (getuid())` liefert den Namen, der zur realen Benutzernummer des Prozesses gehört.

Siehe auch `getlogin_r()`, `getpwnam()`, `getpwuid()`, `geteuid()`, `getuid()`, `limits.h`, `unistd.h`.

## getlogin\_r - Benutzerkennung threadsicher ermitteln

Definition #include <unistd.h>

```
int getlogin_r(char * name, size_t namesize);
```

### Beschreibung

Die Funktion `getlogin_r()` schreibt den Benutzernamen des aufrufenden Prozesses, der der Benutzerkennung des aufrufenden Prozesses entspricht, in den vom Aufrufer bereitgestellten Datenbereich, auf den `name` zeigt. Der Datenbereich ist `namesize` Zeichen lang und sollte genug Platz bieten für den Namen und das abschließende Nullzeichen. Die maximale Größe des Login-Namens ist `{LOGIN_NAME_MAX}`.

Wenn `getlogin_r()` erfolgreich ist, zeigt `name` auf den Namen, den der Benutzer bei den aktuellen Anmeldungs-Aktivitäten verwendet hat, auch wenn es mehrere Namen mit der selben Benutzerkennung gibt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

Fehlernummer sonst.

Fehler Die Funktion `getlogin_r()` schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Wert von `namesize` ist kleiner als die Länge des ermittelten Benutzernamens einschließlich des abschließenden Nullzeichens.

Siehe auch `getlogin()`, `getpwnam_r()`, `getpwuid_r()`.

## getmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen

**Definition** #include <stropts.h>

```
int getmsg(int fildes, struct strbuf *clptr, struct strbuf *dataptr, int *flagsp);
int getpmsg(int fildes, struct strbuf *clptr, struct strbuf *dataptr, int *bandp, int *flagsp);
```

**Beschreibung**

`getmsg()` holt den Inhalt einer Nachricht, die in der Lese-Queue des Stream-Kopfs einer STREAMS-Datei steht, und schreibt den Inhalt in einen vom Benutzer angegebenen Puffer. Die Nachricht enthält entweder einen Datenteil, einen Steuerteil oder beide Teile. Der Daten- und der Steuerteil der Nachricht werden, wie nachstehend beschrieben, in separate Puffer geschrieben. Die Semantik der Teile wird durch das STREAMS-Modul definiert, das die Nachricht generiert hat.

Die Funktion `getpmsg()` führt das Gleiche aus wie `getmsg()`, aber sie liefert eine genauere Kontrolle über die Priorität der erhaltenen Meldungen. Außer, wenn es speziell vermerkt wurde, gelten alle Informationen, die `getmsg()` betreffen, auch für `getpmsg()`.

*fildes* gibt einen Dateideskriptor an, der auf einen offenen Stream zeigt.

*clptr* und *dataptr* verweisen je auf eine `strbuf`-Struktur, die nachstehende Elemente aufweist:

```
int maxlen; /* Maximum Puffergröße */
int len;    /* Länge der Daten */
char *buf;  /* Zeiger auf den Puffer */
```

*buf* weist auf einen Puffer, in den die Daten bzw. Steuerinformationen geschrieben werden sollen. *maxlen* zeigt die größtmögliche Anzahl Bytes an, die dieser Puffer aufnehmen kann. Bei der Rückgabe enthält *len* die Byte-Anzahl der tatsächlich empfangenen Daten bzw. Steuerinformationen, oder der Wert ist 0, wenn der Steuer- oder Datenteil eine Nulllänge aufweist, oder der Wert ist -1, wenn die Nachricht keine Daten- oder Steuerinformationen enthält.

Wenn `getmsg()` aufgerufen wird, sollte *flagsp* auf eine Ganzzahl verweisen, welche die Art der Nachricht, die der Benutzer erhalten kann, anzeigt. Dieses wird später beschrieben.

*clptr* wird zur Aufnahme des Steuerteils der Nachricht und *dataptr* zur Aufnahme des Datenteils der Nachricht verwendet. Wenn *clptr* (oder *dataptr*) NULL ist oder das *maxlen*-Feld -1 ist, wird der Steuer- (bzw. Daten-)teil der Nachricht nicht verarbeitet und bleibt in der Lese-Queue des Stream-Kopfes. Wenn *clptr* (oder *dataptr*) nicht NULL ist und es keinen korrespondierenden Steuer- (oder Daten-)teil der Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfes gibt, wird *len* auf -1 gesetzt. Wenn das *maxlen*-Feld auf 0 gesetzt ist und ein Steuer- (oder Daten-)teil mit einer Nulllänge vorliegt, wird dieser Nulllängenteil aus der Lese-Queue entfernt und *len* auf 0 gesetzt. Wenn das *maxlen*-Feld auf 0 gesetzt ist und mehr als 0 Byte Steuer- (oder Daten-)Informationen vorhanden sind, bleiben diese Informationen

in der Lese-Queue, und `len` wird auf 0 gesetzt. Wenn das `maxlen`-Feld in `ctlptr` bzw. `dataptr` kleiner als der Steuer- oder Datenteil der Nachricht ist, werden `maxlen` Bytes geholt. In diesem Fall wird der Rest der Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfes gelassen und ein Rückgabewert von ungleich null geliefert (siehe Returnwert).

Standardmäßig verarbeitet `getmsg()` die erste Meldung, die in der Lese-Queue zur Verfügung steht. Wenn die Ganzzahl, auf die `flagsp` zeigt, auf `RS_HIPRI` gesetzt ist, empfängt der Prozess nur Meldungen hoher Priorität. In diesem Fall verarbeitet `getmsg()` die nächste Nachricht nur, wenn diese eine Nachricht hoher Priorität ist. Wenn die Ganzzahl, auf die durch `flagsp` verwiesen wird, 0 ist, bringt `getmsg()` jede verfügbare Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfes. In diesem Fall wird bei Rückkehr die Ganzzahl, auf die durch `flagsp` verwiesen wird, auf `RS_HIPRI` gesetzt, wenn eine Nachricht hoher Priorität angetroffen wurde, andernfalls auf 0.

Für `getpmsg()` gibt es andere Optionen als für `getmsg()`. `flagsp` verweist auf eine Bitmaske mit den folgenden Optionen, die sich gegenseitig ausschließen: `MSG_HIPRI`, `MSG_BAND` und `MSG_ANY`. Ebenso wie `getmsg()` verarbeitet `getpmsg()` die als nächste zur Verfügung stehende Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfes. Wiederum kann der Benutzer wählen, nur Nachrichten hoher Priorität zu erhalten, indem er die Ganzzahl, auf die mit `flagsp` verwiesen wird, auf `MSG_HIPRI` setzt und diejenige, auf die `bandp` verweist, auf 0. In diesem Fall verarbeitet `getpmsg()` nur dann die nächste Nachricht, wenn es eine Nachricht hoher Priorität ist. In ähnlicher Weise kann der Benutzer eine Nachricht aus einem speziellen Prioritätsbereich aufrufen, indem er die Ganzzahl, auf die durch `flagsp` verwiesen wird, auf `MSG_BAND` setzt, und die Ganzzahl, auf die durch `bandp` verwiesen wird, auf den gewünschten Prioritätsbereich setzt. In diesem Fall verarbeitet `getpmsg()` nur dann die nächste Nachricht, wenn sie sich in einem Prioritätsbereich befindet, welcher gleich oder größer als die Ganzzahl ist, auf welche durch `bandp` verwiesen wird, oder wenn es sich um eine Nachricht hoher Priorität handelt. Wenn ein Benutzer lediglich die erste Meldung der Queue abrufen möchte, sollte die Ganzzahl, auf welche durch `flagsp` verwiesen wird, auf `MSG_ANY` gesetzt sein, und die Ganzzahl, auf welche durch `bandp` verwiesen wird, sollte auf 0 gesetzt sein. Falls die erhaltene Nachricht eine Nachricht hoher Priorität war, ist bei der Rückkehr die Ganzzahl, auf welche durch `flagsp` verwiesen wird, auf `MSG_HIPRI`, und die Ganzzahl, auf welche durch `bandp` verwiesen wird, auf 0 gesetzt. Bei allen anderen Nachrichten ist die Ganzzahl, auf die `flagsp` zeigt, auf `MSG_BAND` gesetzt, und die Ganzzahl, auf die `bandp` zeigt, ist auf den Prioritätsbereich der Nachricht gesetzt.

Wenn `O_NDELAY` und `O_NONBLOCK` nicht gesetzt wurde, blockieren `getmsg()` und `getpmsg()`, bis eine Nachricht des mit `flagsp` angegebenen Typs in der Lese-Queue des Stream-Kopfes vorhanden ist. Wenn `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` gesetzt wurde und keine Nachricht des angegebenen Typs in der Lese-Queue vorhanden ist, bleiben `getmsg()` und `getpmsg()` erfolglos, und `errno` wird auf `EAGAIN` gesetzt.

Wenn auf dem Stream, aus dem die Nachrichten geholt werden sollen, ein Verbindungsabbruch auftritt, arbeiten `getmsg()` und `getpmsg()` normal weiter, wie oben beschrieben, bis die Lese-Queue entleert ist. Danach wird 0 in den `len`-Feldern von `ctlptr` und `dataptr` zurückgegeben.

Wird eine Nachricht mit einem `getmsg()`- bzw. `getpmsg()`-Aufruf nicht vollständig gelesen, so kann der Rest der Nachricht mit anschließenden `getmsg()`- bzw. `getpmsg()`-Aufrufen geholt werden. Wenn jedoch eine Nachricht hoher Priorität in dem Stream-Kopf der Lese-Queue eingetroffen ist, bearbeitet der nächste `getmsg()`- bzw. `getpmsg()`-Aufruf die Nachricht hoher Priorität vorrangig, bevor der Rest der vorher empfangenen Teilnachricht bearbeitet wird.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert                              | Nicht negativer Wert<br>bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                                       | wenn eine vollständige Nachricht erfolgreich gelesen wurde.                                                                                                                                                                                                                 |
| MORECTL                                 | zeigt an, dass weitere Steuerinformationen auf einen Abruf warten.                                                                                                                                                                                                          |
| MOREDATA                                | zeigt an, dass weitere Daten auf den Abruf warten.                                                                                                                                                                                                                          |
| bitweises ODER von MORECTL und MOREDATA | zeigt an, dass noch beide Arten übrig sind.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fehler                                  | <code>getmsg()</code> oder <code>getpmsg()</code> schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                 |
| EAGAIN                                  | <code>O_NDELAY</code> oder <code>O_NONBLOCK</code> ist gesetzt, und es stehen keine Nachrichten zur Verfügung.                                                                                                                                                              |
| EBADF                                   | <i>fildes</i> ist kein zum Lesen offener, gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                         |
| EBADMSG                                 | Die zu lesende Nachricht in der Queue ist für <code>getmsg()</code> bzw. <code>getpmsg()</code> nicht gültig.                                                                                                                                                               |
| EINTR                                   | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>getmsg()</code> bzw. <code>getpmsg()</code> abgefangen.                                                                                                                                                                    |
| EINVAL                                  | Ein ungültiger Wert wurde in <i>flagsp</i> angegeben, oder der durch <i>fildes</i> angegebene Stream oder Multiplexer ist direkt oder indirekt stream-abwärts mit einem Multiplexer verbunden.                                                                              |
| ENOSTR                                  | Dem Dateideskriptor <i>fildes</i> ist kein Stream zugeordnet.                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | <code>getmsg()</code> und <code>getpmsg()</code> kann auch dann erfolglos sein, wenn vor dem Aufruf von <code>getmsg()</code> eine STREAMS-Fehlermeldung am Stream-Kopf empfangen wurde. In diesem Fall zeigt <code>errno</code> den zuvor aufgetretenen STREAMS-Fehler an. |

Siehe auch `poll()`, `putmsg()`, `read()`, `write()`, `stropts.h`.

## getopt, optarg, optind, opterr, optopt - Kommandooptionen syntaktisch analysieren

### Definition

```
#include <unistd.h>

int getopt(int argc, char * const argv[ ], const char *optstring);
extern char *optarg;
extern int optind, opterr, optopt;
```

### Beschreibung

getopt() ist ein Parser für die Kommandozeile, der für Anwendungen benutzt werden kann, die sich an die XPG4-Kommandoeingabe-Konventionen halten (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]). Für darüber hinausgehende Richtlinien ist die Anwendung verantwortlich.

getopt() gibt das nächste Optionszeichen in *argv* zurück, das einem Zeichen in *optstring* entspricht.

*argc* ist der Argumentzähler, wie er an main() übergeben wird (siehe exec).

*argv* zeigt auf einen Vektor von *argc*+1 Elementen, der *argc* Zeiger auf Zeichenketten, gefolgt vom Nullzeiger, enthält. Er enthält die Optionsnamen, wie sie an main() übergeben werden (siehe exec).

*optstring* ist eine Zeichenkette aus zulässigen Optionszeichen (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]). Folgt in dieser Zeichenkette auf ein Zeichen ein Doppelpunkt (:), wird erwartet, dass die Option ein oder mehrere Argumente hat.

*optind* ist eine externe Variable, die den Index für das nächste Element des Vektors *argv*[ ] repräsentiert, das ausgewertet werden soll. Sie wird vom System auf 1 initialisiert.

getopt() aktualisiert *optind*() nach der Auswertung jedes Elements von *argv*[ ]. Wenn ein Element von *argv*[ ] mehrere Optionszeichen enthält, ist nicht festgelegt, wie getopt() bestimmt, welche Optionen schon ausgewertet wurden.

*optarg* ist eine externe Variable, die von getopt() gesetzt wird, wenn eine Option ein Argument hat. Dies geschieht, wie folgt:

1. Wenn die betreffende Option das letzte Zeichen in der Zeichenkette ist, auf die ein Element aus *argv* zeigt, zeigt optarg auf das nächste Element aus *argv* und optind wird um 2 erhöht. Wenn der Wert von optind nicht kleiner ist als *argc*, fehlt ein Optionsargument und getopt() meldet einen Fehler.
2. Ansonsten wird optarg so gesetzt, dass es auf die Zeichenkette zeigt, die dem Optionszeichen folgt. Dann wird optind um 1 erhöht.

`opterr` ist eine externe Variable, die im Fehlerfall die Ausgabe einer Fehlermeldung steuert. Wenn `opterr` gleich 0 gesetzt wird, wird die Ausgabe einer Fehlermeldung unterdrückt.

`optopt` ist eine externe Variable, die das Optionszeichen enthält, durch das `getopt()` nicht erfolgreich beendet werden konnte.

Returnwert nächstes Optionszeichen aus der Kommandozeile  
bei erfolgreicher Beendigung.

: wenn ein Optionsargument fehlt und das erste Zeichen in `optstring` ein Doppelpunkt (:) ist. `getopt()` setzt dann die Variable `optopt` auf das Optionszeichen, das den Fehler verursacht hat.

? wenn ein Optionszeichen gefunden wird, das nicht in `optstring` enthalten ist, oder wenn ein Optionsargument fehlt und das erste Zeichen in `optstring` kein Doppelpunkt ist oder wenn das nächste Optionszeichen aus der Kommandozeile das Fragezeichen (?) ist.

`getopt()` setzt in diesen Fällen die Variable `optopt` auf das Optionszeichen, das den Fehler verursacht hat. Wenn `opterr` von der Anwendung nicht auf 0 gesetzt wurde, gibt `getopt()` eine Fehlermeldung auf `stderr` aus, und zwar in dem Format, das für das `getopts`-Kommando vereinbart ist (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

Ein Fehler liegt nur dann vor, wenn die Variable `optopt` kein Fragezeichen (?) enthält. Anderfalls ist das Fragezeichen das nächste Optionszeichen aus der Kommandozeile und die Funktion wurde erfolgreich beendet.

-1 wenn `argv[optind]` ein Nullzeiger ist  
oder wenn `*argv[optind]` ungleich dem Zeichen “-” ist  
oder wenn `argv[optind]` auf die Zeichenkette “-” zeigt;  
`optind` wird in diesen Fällen nicht verändert.

-1 wenn `argv[optind]` auf die Zeichenkette “--” zeigt. `optind` wird in diesem Fall erhöht.

Hinweise    `getopt()` überprüft nicht vollständig auf notwendige Argumente. Wenn z.B. eine Optionszeichenkette `a:b` und die Eingabe `-a -b` gegeben sind, nimmt `getopt()` an, dass `-b` das notwendige Argument für die Option `-a` ist, und nicht, dass ein notwendiges Argument für `-a` fehlt.

Mehrere Optionen dürfen nicht zusammengefasst werden, wenn die letzte Option ein Argument benötigt. Wenn `a` und `b` normale Optionen sind und die Option `o` das Argument `xxx` benötigt, sollte nicht `cmd -abo xxx` angegeben werden, sondern `cmd -ab -o xxx`. Die zusammengeschriebene Form wird zwar von der aktuellen Implementierung unterstützt, aber eventuell in zukünftigen nicht mehr.

#### *BS2000*

Wenn ein Programm in der BS2000-Umgebung gestartet wird, werden die Programmparameter, wie bisher bei C-Programmen, versorgt (siehe Handbücher „C-Compiler“ [3] und „C/C++-Compiler“ [4]). □

Wenn der von `getopt()` zurückgegebene ganzzahlige Wert in einer Variablen vom Typ `char` gespeichert und mit der ganzzahligen Konstanten `EOF` verglichen wird, ist dieser Vergleich nie erfolgreich, weil beim Übergang von `char` zu `int` keine Vorzeichenpropagierung stattfindet.

Siehe auch `exec`, `unistd.h`, Kommando `getopts` (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

## **getpagesize - aktuelle Seitengröße ausgeben**

**Definition**    `#include <unistd.h>`  
              `int getpagesize(void);`

**Beschreibung**

`getpagesize()` gibt die Anzahl Byte auf einer Speicherseite zurück.

Ein Aufruf von `getpagesize()` entspricht dem von `sysconf(_SC_PAGE_SIZE)` und von `sysconf(_SC_PAGESIZE)`.

`getpagesize()` ist nicht threadsicher.

**Returnwert** Aktuelle Seitengröße

Die Funktion ist immer erfolgreich.

**Hinweis** Die von `getpagesize()` zurückgelieferte Seitengröße muss nicht mit der Größe der hardwaremäßig eingeteilten Speicherseiten übereinstimmen.  
Unter POSIX entspricht diese Größe allerdings der hardwaremäßig eingestellten.

Diese Seitengröße muss weder der Mindestgröße entsprechen, die mit `malloc()` angefordert werden kann, noch darf sich eine Anwendung darauf verlassen, dass ein Objekt dieser Größe mit `malloc()` allokiert werden kann.

**Siehe auch** `brk()`, `getrlimit()`, `mmap()`, `mprotect()`, `munmap()`, `msync()`, `sysconf()`, `unistd.h`.

## getpass - Zeichenkette ohne Echo lesen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Definition   | <pre>#include &lt;unistd.h&gt; char *getpass(const char *prompt);</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Beschreibung | <p>getpass() führt folgende Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– öffnet das Terminal, das den Prozess steuert</li><li>– schreibt die mit dem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette <i>prompt</i> auf dieses Gerät</li><li>– schaltet das lokale Echo ab</li><li>– liest eine Zeichenkette bis zum nächsten Zeilenendezeichen oder bis EOF ein</li><li>– stellt den ursprünglichen Zustand des Terminals wieder her</li><li>– schließt die Gerätedatei für das Terminal</li></ul>                                                                                                                                                                                       |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Returnwert   | <p>Zeiger auf eine mit dem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette bei erfolgreicher Beendigung. Der Returnwert besteht aus höchstens {PASS_MAX} vom Terminal eingelesenen Bytes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Nullzeiger   | bei Fehler. Der ursprüngliche Zustand des Terminals wird wiederhergestellt. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Fehler       | <p>getpass() schlägt fehl, wenn gilt:</p> <table><tr><td>EINTR</td><td>getpass() wurde von einem Signal unterbrochen.</td></tr><tr><td>EIO</td><td>Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe, die von ihrem steuernden Terminal zu lesen versucht. Dabei ignoriert oder blockiert der Prozess das Signal SIGTTIN oder die Prozessgruppe ist verwaist.</td></tr><tr><td>EMFILE</td><td>{OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind im Augenblick im aufrufenden Prozess offen.</td></tr><tr><td>ENFILE</td><td>Das Maximum der erlaubten Dateianzahl ist im Augenblick im System offen.</td></tr><tr><td>ENXIO</td><td>Der Prozess besitzt kein steuerndes Terminal.</td></tr></table> | EINTR | getpass() wurde von einem Signal unterbrochen. | EIO | Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe, die von ihrem steuernden Terminal zu lesen versucht. Dabei ignoriert oder blockiert der Prozess das Signal SIGTTIN oder die Prozessgruppe ist verwaist. | EMFILE | {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind im Augenblick im aufrufenden Prozess offen. | ENFILE | Das Maximum der erlaubten Dateianzahl ist im Augenblick im System offen. | ENXIO | Der Prozess besitzt kein steuerndes Terminal. |
| EINTR        | getpass() wurde von einem Signal unterbrochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| EIO          | Der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe, die von ihrem steuernden Terminal zu lesen versucht. Dabei ignoriert oder blockiert der Prozess das Signal SIGTTIN oder die Prozessgruppe ist verwaist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| EMFILE       | {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind im Augenblick im aufrufenden Prozess offen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| ENFILE       | Das Maximum der erlaubten Dateianzahl ist im Augenblick im System offen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| ENXIO        | Der Prozess besitzt kein steuerndes Terminal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Hinweis      | <p>Der Returnwert zeigt auf statische Daten, deren Inhalt bei jedem Aufruf überschrieben wird. pclose() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.</p> <p>getpass() ist nicht threadsicher. Wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |
| Siehe auch   | limits.h, unistd.h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                |     |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                               |        |                                                                          |       |                                               |

## getpgid - Prozessgruppennummer lesen

Definition #include <unistd.h>

```
pid_t getpgid(pid_t pid);
```

Beschreibung

getpgid() gibt die Prozessgruppennummer des Prozesses zurück, dessen Prozessnummer gleich *pid* ist. Falls *pid* 0 ist, wird die Prozessgruppennummer des aufrufenden Prozesses zurückgeliefert.

Returnwert Prozessgruppennummer

bei Erfolg.

(pid\_t)-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler getpgid() schlägt fehl, wenn gilt:

EPERM Der Prozess, dessen Prozessnummer gleich *pid* ist, befindet sich nicht in der gleichen Sitzung wie der aufrufende Prozess, und die Implementierung erlaubt keinen Zugriff auf die Prozessgruppennummer dieses Prozesses vom aufrufenden Prozess aus.

ESRCH Es gibt keinen Prozess mit einer Prozessnummer *pid*.

EINVAL Der Wert von *pid* ist ungültig.

Siehe auch exec, fork(), getpgrp(), getpid(), getsid(), setpgid(), setsid(), unistd.h.

## getpgmname - Programmnamen ermitteln

Definition `#include <stdlib.h>`  
`char *getpgmname(void);`

### Beschreibung

`getpgmname()` liefert den Namen des aufrufenden Programmes.

`getpgmname()` liefert den Pfadnamen, der der `exec`-Funktion, durch die das Programm gestartet wurde, als erster Parameter übergeben wurde. Dieser Pfadname kann von `argv[0]` abweichen. Bei direkt aus der Shell gestarteten Programmen liefert `getpgmname()` beispielsweise immer den voll qualifizierten Pfadnamen, während `argv[0]` den Namen so enthält, wie er vom Anwender angegeben wurde.

*BS2000*

Das Ergebnis entspricht `argv[0]` der Funktion `main`. □

Returnwert Zeiger auf den Programmnamen  
Die Funktion ist immer erfolgreich.

## getpgrp - Prozessgruppennummer ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`  
*Optional*  
`#include <sys/types.h>` □  
`pid_t getpgrp(void);`

Beschreibung  
`getpgrp()` gibt die Gruppennummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert Prozessgruppennummer  
Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `getpid()`, `getppid()`, `kill()`, `setpgid()`, `setsid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getpid - Prozessnummer ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
pid_t getpid(void);
```

Beschreibung

`getpid()` liefert die Prozessnummer des aufrufenden Prozesses.

Returnwert Prozessnummer des aufrufenden Prozesses

Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `getpgrp()`, `getppid()`, `kill()`, `setpgid()`, `setsid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## getpmsg - Nachricht von einer STREAMS-Datei lesen

```
#include <pwd.h>
```

```
int getpmsg(int fildes, struct strbuf *ctlptr, struct strbuf *dataptr, int *bandp, int *flagsp);
```

Beschreibung

Siehe `getmsg()`.

## getppid - Vaterprozessnummer ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
pid_t getppid(void);
```

Beschreibung

`getppid()` liefert die Vaterprozessnummer des aufrufenden Prozesses.

Returnwert Vaterprozessnummer des aufrufenden Prozesses

Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `getpgrp()`, `getpid()`, `kill()`, `setpgid()`, `setsid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## getpriority, setpriority - Prozesspriorität abrufen bzw. setzen

Definition #include <sys/resource.h>

```
int getpriority(int which, id_t who);
int setpriority(int which, id_t who, int priority);
```

Beschreibung

getpriority() ruft die aktuelle Scheduling-Priorität des Prozesses, der Prozessgruppe oder des Benutzers ab.

setpriority() setzt die Scheduling-Priorität des Prozesses, der Prozessgruppe oder des Benutzers.

Die Argumente *which* und *who* legen fest, welcher Prozess angesprochen wird. *which* kann die folgenden Werte annehmen: PRIO\_PROCESS, PRIO\_PGRP oder PRIO\_USER. Davon abhängig wird der Inhalt von *who* interpretiert als Prozess-ID, Prozessgruppen-ID oder Benutzer-ID. Ein Nullwert für *who* bezeichnet den aktuellen Prozess, die aktuelle Prozessgruppe oder den aktuellen Benutzer.

getpriority() gibt die höchste Priorität (den niedrigsten numerischen Wert) zurück, die von einem der angegebenen Prozesse in Anspruch genommen wird. setpriority() setzt die Prioritäten aller angegebenen Prozesse auf den durch *priority* angegebenen Wert.

Die Standardpriorität ist 0; niedrigere Prioritäten bedeuten ein verbessertes Scheduling. Wenn *prio* unter -20 liegt, wird der Wert -20 verwendet; liegt er über 20, wird der Wert 20 verwendet.

Nur entsprechend berechtigte Benutzer können Prioritäten vermindern.

Bei der Verwendung von Threads wirken sich die Funktionen getpriority() und setpriority() bezüglich Wirkung auf den Prozess oder auf einen Thread:

- Abfragen bzw. setzen der Scheduling-Priorität des Prozesses.
- Wenn der Prozess "multithreaded" ist, wirkt sich die Scheduling-Priorität auf alle Threads des Prozesses aus.

Returnwert getpriority():

-20 ≤ Returnwert ≤ 20  
bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

setpriority():

0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

`getpriority()` und `setpriority()` schlagen fehl, wenn gilt:

ESRCH Es wurde kein Prozess gefunden, auf den die angegebenen Werte *which* und *who* zutreffen.

EINVAL *which* war weder PRIO\_PROCESS, PRIO\_PGRP noch PRIO\_USER, oder *who* enthielt keine gültige Prozess-ID, Prozessgruppen-ID oder Benutzer-ID.

Zusätzlich kann `setpriority()` fehlschlagen, wenn gilt:

EPERM Es wurde ein Prozess gefunden, aber weder die effektive noch die reale Benutzer-ID stimmt mit der effektiven Benutzer-ID des Prozesses überein, dessen Priorität geändert werden soll.

EACCES Es wurde versucht, die Priorität auf einen kleineren Wert zu setzen, was einer höheren Priorität entspricht, aber der aktuelle Prozess hat nicht die entsprechende Berechtigung.

Hinweis Wie sich das Ändern der Scheduling-Priorität auswirkt, hängt von dem Algorithmus des Prozess-Scheduling ab.

Da `getpriority()` legitimerweise auch den Wert -1 zurückgeben kann, muss die externe Variable `errno` vor dem Aufruf gelöscht und anschließend geprüft werden, um festzustellen, ob es sich bei dem Wert -1 um einen Fehler oder einen zulässigen Wert handelt.

Siehe auch `nice()`, `sys/resource.h`.

**getpwent - Benutzerdaten aus dem Benutzerkatalog lesen**

Definition    `#include <pwd.h>`  
              `struct passwd *getpwent(void);`

Beschreibung  
Siehe `endpwent()`.

## getpwnam - Benutzername ermitteln

**Definition** #include <pwd.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

struct passwd \*getpwnam(const char \*name);

**Beschreibung**

getpwnam() durchsucht den Benutzerkatalog nach einem Eintrag, dessen Komponente `pw_name` mit `name` übereinstimmt (siehe auch `pwd.h` und Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).

getpwnam() ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `getpwnam_r()`.

**Returnwert** Zeiger auf eine Struktur vom Typ `passwd` (siehe `pwd.h`)  
bei Erfolg.

Nullzeiger      wenn beim Lesen ein Fehler auftritt oder kein passender Eintrag gefunden wurde.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** getpwnam() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL      `name` ist zu lang.

EFAULT      Fehler beim Anlegen der `passwd`-Struktur  
oder fehlerhafte Zeichenkette `name`.

ENOENT      Benutzer ist unbekannt.

**Hinweis** Der Returnwert kann auf einen statischen Bereich zeigen, der durch einen späteren `cuserid`-, `getpwnam`- oder `getpwuid`-Aufruf überschrieben werden kann.

Wenn Fehlersituationen untersucht werden sollen, muss `errno` vor dem Aufruf von `getpwnam()` auf 0 gesetzt werden. Wenn der Fehler-Returnwert ungleich 0 ist, ist ein Fehler aufgetreten.

Die drei Namen eines aktuellen Prozesses können wie folgt festgestellt werden:  
`getpwuid(geteuid())` gibt u. a. den Namen zurück, der mit der effektiven Benutzernummer des Prozesses verbunden ist, `getlogin()` gibt die Benutzerkennung der aktuellen Login-Aktivität zurück, und `getpwuid(getuid())` gibt u.a. den Namen zurück, der mit der realen Benutzernummer des Prozesses verbunden ist.

**Siehe auch** `geteuid()`, `getlogin()`, `getpwnam_r()`, `getpwuid()`, `getuid()`, `limits.h`, `pwd.h`, `sys/types.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## getpwnam\_r - Benutzernamen threadsicher ermitteln

Definition 

```
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>
```

```
int getpwnam_r(const char *nam, struct passwd *pwd, char *buffer,
size_t bufsize, struct passwd **result);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `getpwnam_r()` und `getpwuid_r()` aktualisieren die `passwd`-Struktur, auf die `pwd` zeigt und speichern einen Zeiger auf diese Struktur an der Adresse, auf die `result` zeigt, ab. Die Struktur enthält den Eintrag aus dem Benutzerkatalog, dessen Komponente `pw_name` bzw. `pw_uid` mit `nam` bzw. `uid` übereinstimmt.

Die gefundene `passwd`-Struktur aus dem Benutzerkatalog wird in den Speicher kopiert, der mit dem Parameter `buffer` in der Länge `bufsize` übergeben wurde. Die maximal für diesen Puffer benötigte Größe kann über den `sysconf()`-Parameter `{_SC_GETPW_R_SIZE_MAX}` ermittelt werden.

Returnwert 0 bei Erfolg.

Fehlernummer sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

Fehler Die Funktionen `getpwnam_r()` und `getpwuid_r()` schlagen fehl, wenn gilt:

ERANGE Der über `buffer` und `bufsize` zur Verfügung gestellte Speicher reicht für die Aufnahme der Daten, auf die die resultierende Gruppenstruktur verweist, nicht aus.

Hinweis Bei einem Fehler, oder wenn der angeforderte Eintrag nicht gefunden wird, wird ein Nullzeiger an der Adresse zurückgegeben, auf die `result` zeigt.

Siehe auch `getpwnam()`, `getpwuid()`, `pwd()`, `types()`.

## getpwuid - Benutzernummer ermitteln

Definition `#include <pwd.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`struct passwd *getpwuid(uid_t uid);`

### Beschreibung

`getpwuid()` durchsucht den Benutzerkatalog nach einem Eintrag, dessen Komponente `pw_uid` (siehe Struktur `passwd` in `pwd.h`) mit `uid` übereinstimmt. Nachfolgende Strukturen mit derselben Benutzernummer werden nicht gefunden.

Returnwert Zeiger auf eine Struktur vom Typ `passwd` (siehe `pwd.h`) bei Erfolg.

Nullzeiger wenn beim Lesen ein Fehler auftritt oder im Benutzerkatalog keine zu `uid` passende Komponente `pw_uid` gefunden wurde.

Fehler `getpwuid()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EFAULT` Fehler beim Anlegen der `passwd`-Struktur

`ENOENT` Benutzer ist unbekannt.

Hinweis Der Returnwert kann auf einen statischen Bereich zeigen, der durch einen späteren `cuserid`-, `getpwnam`- oder `getpwuid`-Aufruf überschrieben werden kann.

Wenn Fehlersituationen untersucht werden sollen, muss `errno` vor dem Aufruf von `getpwuid()` auf 0 gesetzt werden.

Die drei Namen eines aktuellen Prozesses können wie folgt festgestellt werden:  
`getpwuid(geteuid())` gibt u.a. den Namen zurück, der mit der effektiven Benutzernummer des Prozesses verbunden ist, `getlogin()` gibt die Benutzerkennung der aktuellen Login-Aktivität zurück, und `getpwuid(getuid())` gibt u.a. den Namen zurück, der mit der realen Benutzernummer des Prozesses verbunden ist.

Siehe auch `cuserid()`, `getpwuid_r()`, `getpwnam()`, `geteuid()`, `getuid()`, `getlogin()`, `limits.h`, `pwd.h`, `sys/types.h`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

**getpwuid\_r - Benutzernummer threadsicher ermitteln**

Definition #include <sys/types.h>

#include <pwd.h>

```
int getpwuid_r(uid_t uid, struct passwd *pwd, char *buffer,
               size_t bufsize, struct passwd **result);
```

Beschreibung

Siehe [getpwuid\(\)](#).

## getrlimit, setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel ermitteln bzw. setzen

**Name** **getrlimit, getrlimit64, setrlimit, setrlimit64**

**Definition** #include <sys/resource.h>

```
int getrlimit (int resource, struct rlimit *rlp);
int getrlimit64 (int resource, struct rlimit64 *rlp);
int setrlimit (int resource, const struct rlimit *rlp);
int setrlimit64 (int resource, const struct rlimit64 *rlp);
```

### Beschreibung

Dieser Aufruf limitiert die Benutzung einer Vielzahl von Betriebsmitteln durch einen Prozess und aller seiner Sohnprozesse; mit `getrlimit()` werden die Grenzwerte gelesen und mit `setrlimit()` gesetzt.

Jeder Aufruf von `getrlimit()` oder `setrlimit()` gibt ein bestimmtes Betriebsmittel *resource* und einen bestimmten Grenzwert dafür an, auf den *rlp* verweist. Der Grenzwert setzt sich aus einem Wertepaar zusammen, das in der Struktur `rlimit` steht. *rlp* muss ein Zeiger auf eine solche Struktur sein.

`rlimit` enthält die folgenden Komponenten:

```
rlim_t rlim_cur;          /* aktueller Grenzwert */
rlim_t rlim_max;          /* maximaler Grenzwert */
```

`rlim_t` ist ein arithmetischer Datentyp, in den Objekte des Typs `int`, `size_t` und `off_t` konvertiert werden können, ohne dass Informationen verlorengehen.

`rlim_cur` gibt den aktuellen oder weichen Grenzwert an, `rlim_max` den maximalen oder harten Grenzwert. Weiche Grenzwerte können von einem Prozess auf einen Wert gesetzt werden, der kleiner oder gleich dem harten Grenzwert ist. Ein Prozess kann seinen harten Grenzwert verringern (nicht umkehrbar), so dass er größer oder gleich dem weichen Grenzwert wird. Nur ein Prozess mit entsprechender Privilegierung kann einen harten Grenzwert erhöhen. Sowohl harter als auch weicher Grenzwert können durch einen einzigen Aufruf von `setrlimit()` verändert werden, abhängig von den oben beschriebenen Beschränkungen.

Der Wert `RLIM_INFINITY`, der in `sys/resource.h` definiert ist, entspricht einem unendlich großen Grenzwert, d.h. wenn `getrlimit()` für ein Betriebsmittel `RLIM_INFINITY` zurückliefert, dann sieht die Implementierung keinen Grenzwert für dieses Betriebsmittel vor. Wird `setrlimit()` mit `RLIM_INFINITY` für ein Betriebsmittel erfolgreich ausgeführt, dann wird für dieses Betriebsmittel die Einhaltung eines Grenzwerts nicht mehr abgeprüft.

Kann bei Verwendung der Funktion `getrlimit()` der Grenzwert für ein Betriebsmittel in einem Objekt des Typs `rlimit_t` korrekt dargestellt werden, so wird diese Darstellung zurückgeliefert. Entspricht jedoch der Grenzwert dem Wert des zugehörigen, gesicherten harten Grenzwert, ist der zurückgelieferte Wert `RLIM_SAVED_MAX`. Ansonsten wird der Wert `RLIM_SAVED_CUR` zurückgeliefert.

Ist bei der Funktion `setrlimit()` der angeforderte Grenzwert `RLIM_INFINITY`, so ist kein Wert als neuer Grenzwert vorgesehen. Lautet der angeforderte Grenzwert `RLIM_SAVED_MAX`, entspricht der neue Grenzwert dem zugehörigen, gesicherten harten Grenzwert. Wird `RLIM_SAVED_CUR` als Grenzwert angefordert, entspricht der neue Grenzwert dem zugehörigen, gesicherten weichen Grenzwert. Ansonsten entspricht der neue Wert dem angeforderten Wert. Außerdem wird der entsprechende gesicherte Grenzwert, wenn er in einem Objekt des Typs `rlim_t` korrekt dargestellt werden kann, durch den neuen Grenzwert überschrieben.

Wird ein Grenzwert auf `RLIM_SAVED_MAX` oder `RLIM_SAVED_CUR` gesetzt, ist das Ergebnis unbestimmt, es sei denn, ein vorheriger Aufruf von `getrlimit()` hat diesen Wert als harten oder weichen Grenzwert für den entsprechenden Betriebsmittelgrenzwert zurückgegeben.

**Analog gilt dies alles auch für die Funktionen `getrlimit64()`, `setrlimit64()` und für die Werte `RLIM64_INFINITY`, `RLIM64_SAVED_MAX` und `RLIM64_SAVED_CUR`.**

Die möglichen Betriebsmittel, deren Beschreibungen und die resultierenden Maßnahmen beim Überschreiten eines Grenzwertes werden in der folgenden Tabelle zusammenfasst:

| Betriebsmittel           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                | Maßnahme                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>RLIMIT_CORE</code> | Die maximale Größe einer Speicherabzugsdatei in Bytes, die von einem Prozess erzeugt werden darf. Eine Größe von 0 verhindert die Erzeugung von Speicherabzugsdateien.                                      | Das Schreiben einer Speicherabzugsdatei wird bei dieser Größe beendet.                                                                                   |
| <code>RLIMIT_CPU</code>  | Die maximale Dauer der CPU-Zeit, die von einem Prozess verbraucht wird.                                                                                                                                     | <code>SIGXCPU</code> wird an den Prozess gesendet. Wenn der Prozess <code>SIGXCPU</code> blockiert, abfängt oder ignoriert, ist das Verhalten undefined. |
| <code>RLIMIT_DATA</code> | Die maximale Größe des Datensegments eines Prozesses in Bytes. Unter POSIX ist die Größe unbegrenzt, da <code>sbrk()</code> , <code>brk()</code> und <code>malloc()</code> unabhängigen Speicher verwenden. | <code>brk()</code> , <code>malloc()</code> und <code>sbrk()</code> schlagen fehl, und <code>errno</code> enthält <code>ENOMEM</code> .                   |

| Betriebsmittel | Beschreibung                                                                                                                               | Maßnahme                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RLIMIT_FSIZE   | Die maximale Länge einer Datei in Bytes, die von einem Prozess erzeugt werden kann. Eine Länge von 0 verhindert die Erzeugung von Dateien. | SIGXFSZ wird an den Prozess gesendet. Wenn der Prozess SIGXFSZ blockiert, abfängt oder ignoriert, schlagen weitere Versuche, die Datei zu vergößern fehl, und errno enthält EFBIG.                                     |
| RLIMIT_NOFILE  | Die maximale Anzahl der geöffneten Dateideskriptoren, die ein Prozess besitzen kann.                                                       | Funktionen, die neue Dateideskriptoren anlegen, schlagen fehl, und errno enthält EMFILE.                                                                                                                               |
| RLIMIT_STACK   | Die maximale Größe des Prozess-Stacks in Bytes. Das System lässt den Stack nicht automatisch über diesen Grenzwert hinauswachsen.          | SIGSEGV wird an den Prozess gesendet. Wenn der Prozess SIGSEGV blockiert, ignoriert oder abfängt und keinen alternativen Stack verwendet (siehe sigaltstack()), wird als Behandlungsmodus von SIGSEGV SIG_DFL gesetzt. |
| RLIMIT_AS      | Die maximale Länge des Adressbereichs eines Prozesses in Bytes.                                                                            | Die Funktionen brk(), malloc(), mmap() und sbrk() schlagen fehl, und errno enthält ENOMEM. Außerdem kann der Stack nicht mehr anwachsen, und die oben genannten Effekte treten auf.                                    |

Da die Grenzwertinformationen für jeden Prozess verwaltet werden, muss die Shell-Anweisung ulimit direkt diesen Systemaufruf ausführen, um alle zukünftigen Prozesse zu beeinflussen, die von der Shell erzeugt werden.

Der Wert des aktuellen Grenzwerts der folgenden Betriebsmittel beeinflusst diese implementierungsabhängigen Konstanten:

| Grenzwert     | Implementierungsabhängige Konstante |
|---------------|-------------------------------------|
| RLIMIT_FSIZE  | FCHR_MAX                            |
| RLIMIT_NOFILE | OPEN_MAX                            |

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen getrlimit() / setrlimit() und getrlimit64()/setrlimit64(), außer dass getrlimit64() und setrlimit64() eine rlimit64-Struktur verwenden.

Die Struktur rlimit64 ist analog zu rlimit definiert:

```
rlim64_t rlim_cur
rlim64_t rlim_max
```

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- RLIMIT\_CPU: ... Wenn der Prozess das Signal SIGXCPU abfängt oder ignoriert oder alle Threads, die zu diesem Prozess gehören, dieses Signal blockieren, kommt es zu undefiniertem Verhalten.
- RLIMIT\_FSIZE: ..., wird das Signal SIGXFSZ für den Thread generiert. Wenn der Thread das Signal SIGXFSZ blockiert oder der Prozess dieses abfängt bzw. ignoriert, schlagen weitere Versuche, die Datei zu vergrößern, fehl und `errno` erhält EFBIG.
- RLIMIT\_STACK:..., wird das Signal SIGSEGV für den Thread generiert. Wenn der Thread das Signal SIGSEGV blockiert oder der Prozess dieses abfängt bzw. ignoriert und keinen alternativen Stack verwendet, wird als Behandlungsmodus von SIGSEGV SIG\_DFL gesetzt.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `getrlimit()` und `setrlimit()` schlagen fehl, wenn gilt:  
**EINVAL** Ein ungültiges Betriebsmittel wurde angegeben, oder bei einem Aufruf von `setrlimit()` ist der neue Wert in `rlim_cur` größer als der in `rlim_max`.  
**EPERM** Der Grenzwert, der in `setrlimit()` angegeben ist, würde den maximalen Grenzwert erhöhen, aber der aufrufende Prozess verfügt nicht über die entsprechende Privilegierung.

Zusätzlich schlägt `setrlimit()` fehl, wenn gilt:

**EINVAL** Der angegebene Grenzwert kann nicht vermindert werden, da aktuell bereits ein höherer Wert benutzt wird.

**Siehe auch** `brk()`, `exec`, `fork()`, `getdtablesize()`, `malloc()`, `open()`, `sigaltstack()`, `sysconf()`, `ulimit()`, `stropts.h`, `sys/resource.h`.

## getrusage - Informationen über die Verwendung von Betriebsmitteln abfragen

Definition `#include <sys/resource.h>`

```
int getrusage(int who, struct rusage *r_usage);
```

### Beschreibung

`getrusage()` gibt Informationen über die vom aktuellen Prozess verwendeten Betriebsmittel oder seiner beendeten Kindprozesse und der Kindprozesse, auf deren Beendigung gewartet wird, zurück.

Das Argument *who* kann den Wert `RUSAGE_SELF` oder `RUSAGE_CHILDREN` enthalten. Im ersten Fall werden Informationen über die Betriebsmittel des aktuellen Prozesses zurückgeliefert. Im zweiten Fall gibt `getrusage()` Informationen aus über die Betriebsmittel der beendeten Kindprozesse des aktuellen Prozesses und die der Kindprozesse, auf die der aktuelle Prozess wartet. Wird auf den Kindprozess niemals gewartet, weil z.B. im Elternprozess `SA_NOCLDWAIT` gesetzt ist oder `SIGCHLD` auf `SIG_IGN` gesetzt wird, dann wird auch keine Information über den Betriebsmittelverbrauch des Kindprozesses zurückgegeben.

Das Argument *r\_usage* zeigt auf eine Struktur `rusage`, die die folgenden Komponenten enthält:

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>struct timeval ru_utime</code> | Die Gesamtzeit, in der die Ausführung im Benutzermodus stattfindet. Die Zeitdauer wird in Sekunden und Mikrosekunden angegeben. |
| <code>struct timeval ru_stime</code> | Die Gesamtzeit, in der die Ausführung im Systemmodus stattfindet. Die Zeitdauer wird in Sekunden und Mikrosekunden angegeben.   |

Returnwert 0 bei Erfolg. Die Struktur `rusage` wird mit den entsprechenden Werten aufgefüllt.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `getrusage()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Das Argument *who* enthält keinen gültigen Wert.

### Erweiterung

`EFAULT` Die vom Argument *r\_usage* angegebene Adresse ist kein gültiger Bereich des Adressbereichs des Prozesses. □

Siehe auch `exit()`, `gettimeofday()`, `read()`, `sigaction()`, `time()`, `times()`, `wait()`, `write()`, `sys/resource.h`.

## gets - Zeichenkette aus Standard-Eingabestrom lesen

Definition `#include <stdio.h>`  
`char *gets(char *s);`

### Beschreibung

`gets()` liest Zeichen aus dem Standard-Eingabestrom, bis ein Zeilenendezeichen oder das Dateiende erreicht wird. Die gelesene Zeichenkette wird in den Vektor eingetragen, auf den `s` zeigt. Ein Zeilenendezeichen wird durch das Nullbyte überschrieben.

`gets()` kann die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei, der `stream` zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe `sys/stat.h`). Die Strukturkomponente `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für `stream` aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszichenkette

bei erfolgreicher Beendigung. `gets()` schließt die Zeichenkette mit dem Nullbyte ab.

Nullzeiger wenn der Datenstrom das Dateiende erreicht hat. Das Dateiendekennzeichen dieses Datenstroms wird gesetzt. `errno` wird nicht gesetzt.

Wenn ein Lesefehler auftritt, wird das Fehlerkennzeichen des Datenstroms gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Siehe `fgetc()`.

Hinweise Das Lesen einer Zeile, die die Länge des Vektors *s* überschreitet, liefert undefinierte Ergebnisse. Die Verwendung von fgets() wird empfohlen.

Wenn gets() in der POSIX-Umgebung von stdin liest und EOF das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die EOF-Bedingung durch folgende Maßnahmen:

- ▶ am blockorientierten Terminal durch Eingabe der Tastensequenz **[@] [@] [d]**
- ▶ am zeichenorientierten Terminal durch Eingabe von **[CTRL]+[D]**

*BS2000*

Wenn fgetc() in der BS2000-Umgebung von stdin liest und EOF das Einlese-Endekriterium ist, erreicht man die EOF-Bedingung durch folgende Maßnahmen am Terminal:

1. **[K2]** drücken.
2. Die Systemkommandos EOF und RESUME-PROGRAM eingeben. □

Ob gets() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch feof(), perror(), fgets(), stdio.h.

## getsid - Prozessgruppen-ID lesen

Definition 

```
#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);
```

### Beschreibung

Die Funktion `getsid()` liefert die Prozessgruppen-ID des Prozesses, der Sitzungsleiter des Prozesses mit der Nummer *pid* ist. Wenn *pid* gleich (`pid_t`)0 ist, liefert `getsid()` die Sitzungsnummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert Prozessgruppen-ID  
bei Erfolg.

(`pid_t`)−1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `getsid()` schlägt fehl, wenn gilt:

EPERM Der Prozess mit der Prozessnummer *pid* ist nicht in derselben Sitzung wie der aufrufende Prozess, und die Implementierung unterstützt den Zugriff des aufrufenden Prozesses auf die Sitzungsnummer des angegebenen Prozesses nicht.

ESRCH Es gibt keinen Prozess mit der Prozessnummer *pid*.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `getpid()`, `getpgid()`, `setpgid()`, `setsid()`, `unistd.h`.

## getsubopt - Unteroptionen aus einer Zeichenkette heraustrennen

**Definition** #include <stdlib.h>

```
int getsubopt (char **optionp, char * const *tokens, char **valuep);
```

**Beschreibung**

getsubopt() trennt Unteroptionen aus einem Schalterargument heraus, welches zuerst durch getopt() verarbeitet wurde. Diese Unteroptionen müssen durch Kommas getrennt sein und dürfen entweder aus einem einzelnen Token oder einem Token-Wert-Paar bestehen, das durch ein Gleichheitszeichen getrennt wird. Da Kommas Unteroptionen in der Optionszeichenkette begrenzen, dürfen sie nicht Teil der Unteroption oder des Wertes einer Unteroption sein. Dementsprechend darf ein Token kein Gleichheitszeichen enthalten, da Token und zugehöriger Wert durch ein Gleichheitszeichen getrennt werden.

getsubopt() erhält die Adresse eines Zeigers auf die Optionszeichenkette, die einen Vektor möglicher Tokens darstellt, und die Adresse eines Zeigers auf eine Wertzeichenkette. Der Index des Tokens, das der Unteroption aus der übergebenen Zeichenkette entspricht, wird zurückgeliefert; wird keine entsprechende Unteroption gefunden, wird -1 zurückgegeben. Wenn die Optionszeichenkette bei *\*optionp* nur eine Unteroption enthält, aktualisiert getsubopt() *\*optionp* so, dass auf das Nullzeichen am Ende der Zeichenkette gezeigt wird; ansonsten wird die Suboption isoliert, indem das trennende Komma durch ein Nullzeichen ersetzt wird, und *\*optionp* zeigt auf den Anfang der nächsten Unteroption. Wird der Unteroption ein Wert zugewiesen, aktualisiert getsubopt() *\*valuep*, so dass auf das erste Zeichen des Wertes gezeigt wird. Ansonsten wird *\*valuep* auf NULL gesetzt.

Der Token-Vektor wird als Folge von Zeigern auf durch Null abgeschlossene Zeichenketten organisiert. Das Ende des Token-Vektors wird durch einen Nullzeiger gekennzeichnet.

getsubopt() liefert dann, wenn *valuep* nicht NULL ist, die Unteroption zurück, der ein Wert zugewiesen wurde. Das aufrufende Programm kann diese Information verwenden, um zu bestimmen, ob das Vorhandensein oder das Fehlen eines Wertes für diese Unteroption einen Fehler darstellt.

Findet getsubopt() keine Unteroption im Vektor *tokens*, sollte das aufrufende Programm entscheiden, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt, oder ob die nichterkannte Option an ein anderes Programm übergeben werden sollte.

**Returnwert** Index des passenden Tokens bei Erfolg.

-1 falls kein passendes Token gefunden wurde.

**Hinweis** Während der Verarbeitung der Tokens werden Kommas aus der Optionszeichenkette in Nullzeichen geändert. Leerzeichen in Tokens oder Token-Wert-Paaren müssen vor der Shell durch Anführungszeichen geschützt werden.

**Siehe auch** getopt(), stdlib.h.

## gettimeofday, gettimeofday64 - Datum und Uhrzeit lesen

Definition #include <sys/time.h>

```
int gettimeofday(struct timeval *tp, void *tzp);
int gettimeofday64(struct timeval64 *tp, void *tzp);
```

### Beschreibung

gettimeofday() und gettimeofday64() lesen die aktuelle Zeit für das System. Die aktuelle Zeit wird in verstrichenen Sekunden und Mikrosekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00 (Universal Time Coordinated ) angegeben. Die Auflösung der Systemuhr ist hardwareabhängig; die Zeit kann stetig oder in Zeittakten aktualisiert werden.

*tp* zeigt auf eine Struktur vom Typ `timeval` bzw. `timeval64`, die folgende Komponenten enthält:

```
long      tv_sec;    /* Sekunden seit dem 1. Januar 1970 */
bzw.
time64_t tv_sec;    /* Sekunden seit dem 1. Januar 1970 */
und
long      tv_usec;   /* und Mikrosekunden */
```

Wenn *tp* ein Nullzeiger ist, wird die aktuelle Zeit nicht gelesen.

*tzp* muss ein Nullzeiger sein, sonst ist das Verhalten undefiniert.

Die Umgebungsvariable `TZ` enthält Zeitzoneneinrichtungen. Siehe `timezone`.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler.

Hinweis Auf den Returnwert -1 im Fehlerfall sollten sich Programme, die portabel sein wollen, nicht verlassen.

Siehe auch `ctime()`, `ftime()`, `timezone`, `sys/time.h`.

**gettsn - TSN ermitteln (BS2000)**

Definition 

```
#include <stdlib.h>
char *gettsn(void);
```

Beschreibung  
gettsn() liefert die Task-Sequence-Number (TSN) des aufrufenden Programms.

Returnwert Task-Sequence-Number (TSN) des aufrufenden Programms.

Hinweis gettsn() schreibt sein Ergebnis in einen C-internen Datenbereich, der bei jedem Aufruf überschrieben wird.

**getuid - reale Benutzernummer ermitteln**

Definition 

```
#include <unistd.h>

Optional
#include <sys/types.h> □
uid_t getuid(void);
```

Beschreibung  
getuid() gibt die reale Benutzernummer des aufrufenden Prozesses zurück.

Returnwert reale Benutzernummer des aufrufenden Prozesses  
Die Funktion ist immer erfolgreich.

Siehe auch getegid(), geteuid(), getgid(), setuid(), sys/types.h, unistd.h.

**getutxent, getutxid, getutxline - auf utmpx-Eintrag zugreifen**

Definition #include <utmpx.h>

```
struct utmpx *getutxent (void);
struct utmpx *getutxid (const struct utmpx *id);
struct utmpx *getutxline (const struct utmpx *line);
```

Siehe auch

Siehe [endutxent\(\)](#).

## getw - Maschinenwort aus Datenstrom lesen

Definition `#include <stdio.h>`

```
int getw(FILE *stream);
```

Beschreibung

`getw()` liest das nächste Maschinenwort aus dem Datenstrom `stream`. Ein Maschinenwort hat die Größe eines `int`-Datentyps; sie kann von Rechner zu Rechner unterschiedlich sein. `getw()` nimmt für die Datei keine besondere Ausrichtung an.

`getw()` kann die Strukturkomponente `st_atime` für die Datei, der `stream` zugeordnet ist, zum Ändern markieren (siehe `sys/stat.h`). Die Strukturkomponente `st_atime` wird aktualisiert, sobald `fgetc()`, `fgets()`, `fgetwc()`, `fgetws()`, `fread()`, `fscanf()`, `getc()`, `getchar()`, `gets()` oder `scanf()` erfolgreich für `stream` aufgerufen werden und Daten zurückliefern, die nicht durch einen vorangegangenen Aufruf von `ungetc()` oder `ungetwc()` bereitgestellt wurden.

`getw()` ist nicht threadsicher.

Returnwert nächstes Wort aus dem Eingabestrom, auf den `stream` zeigt (als `int`) bei erfolgreicher Beendigung.

EOF wenn der Datenstrom das Dateiende erreicht hat. Das Dateiende kennzeichnen dieses Datenstroms wird gesetzt. `errno` wird nicht gesetzt.

EOF wenn ein Lese Fehler auftritt. Das Fehlerkennzeichen des Datenstroms wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Siehe `fgetc()`.

Hinweise Wegen möglicher Unterschiede in Wortlänge und Ausrichtung sind Dateien, die mit `putw()` geschrieben wurden, rechnerabhängig; sie können unter Umständen auf einem anderen Rechner nicht korrekt mit `getw()` gelesen werden.

Weil die Darstellung von EOF eine gültige ganze Zahl ist, sollten Anwendungen, die auf Fehler überprüfen wollen, `ferror()` und `feof()` benutzen.

#### *BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Ob `getw()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `ferror()`, `getc()`, `putw()`, `stdio.h`.

## getwc - Langzeichen aus Datenstrom lesen

Definition `#include <wchar.h>`

*Optional*

`#include <stdio.h>` □

`wint_t getwc(FILE *stream);`

### Beschreibung

`getwc()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion implementiert. `getwc()` entspricht `fgetwc()` mit dem Unterschied, dass `getwc()` als Makro *stream* mehrmals auswerten kann. Das Argument sollte also niemals ein Ausdruck mit Seiteneffekten sein.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Returnwert Siehe `fgetwc()`.

Fehler Siehe `fgetwc()`.

Hinweis Diese Schnittstelle wird zur Verfügung gestellt, um einige aktuelle Implementierungen und mögliche zukünftige ISO-Standards zu unterstützen.

Wenn `getwc()` als Makro verwendet wird, kann *stream* mit Seiteneffekten inkorrekt behandelt werden. Inbesondere kann `getwc(*f++)` anders funktionieren, als man es erwartet. Daher wird in solchen Situationen empfohlen, stattdessen `fgetwc()` zu benutzen.

Siehe auch `fgetwc()`, `stdio.h`, `wchar.h`.

## getwchar - Langzeichen aus Standard-Eingabestrom lesen

Definition `#include <wchar.h>`  
`wint_t getwchar(void);`

### Beschreibung

Der Funktionsaufruf `getwchar(void)` entspricht `getwc(stdin)`, d.h. es wird ein Langzeichen aus dem Standard-Eingabestrom gelesen.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Returnwert Siehe `fgetwc()`.

Fehler Siehe `fgetwc()`.

Hinweis Wenn der von `getwchar()` zurückgegebene Wert in einer Variablen vom Typ `wchar_t` abgelegt wird und dann mit dem `wint_t`-Makro `WEOF` verglichen wird, ist der Vergleich nicht erfolgreich.

Siehe auch `fgetwc()`, `getwc()`, `wchar.h`.

## getwd - Pfadname des aktuellen Arbeitsverzeichnisses abfragen

Definition `#include <unistd.h>`

```
char *getwd(char *path_name);
```

Beschreibung

`getwd()` ermittelt den absoluten Pfadnamen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses des aufrufenden Prozesses und kopiert diesen in eine Zeichenkette, auf die das Argument `path_name` zeigt.

Ist die Länge des Pfadnamens des aktuellen Arbeitsverzeichnisses einschließlich des Nullbytes größer als `{PATH_MAX}+1`, schlägt `getwd()` fehl und gibt einen Nullzeiger zurück.

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette

bei Erfolg. Die Zeichenkette enthält den absoluten Pfadnamen des aktuellen Arbeitsverzeichnisses.

Nullzeiger bei Fehler. Die Zeichenkette, auf die `path_name` zeigt, enthält einen Fehler-  
text in englischer Sprache.

Hinweis Portable Anwendungen sollten statt `getwd()` die Funktion `getcwd()` verwenden.

Siehe auch `getcwd()`, `unistd.h`.

## gmatch - Muster global vergleichen (Erweiterung)

Definition `#include <libgen.h>`

```
int gmatch(const char *str, const char *pattern);
```

Beschreibung

`gmatch()` überprüft, ob die mit einem Nullzeichen abgeschlossene Zeichenkette `str` mit dem mit einem Nullzeichen abgeschlossenen Zeichenketten-Muster `pattern` übereinstimmt. In Muster-Zeichenketten wird ein Gegenschrägstrich `\` als Entwertungszeichen verwendet

Returnwert  $\neq 0$  wenn die Zeichenkette auf das Muster passt.

0 wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde.

## gmtime, gmtime64 - Datum und Uhrzeit in UTC umwandeln

**Definition** #include <time.h>

```
struct tm *gmtime(const time_t *clock);
struct tm *gmtime64(const time64_t *clock);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `gmtime()` und `gmtime64()` interpretieren die Zeitangabe des Wertes, auf den `clock` zeigt, als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1.1.1970 00:00:00 Uhr UTC (Epoche) vergangen sind. Sie berechnen daraus Datum und Uhrzeit im UTC-Format (Universal Time Coordinated) und speichern es in einer Struktur vom Typ `tm`. Negative Werte werden als Sekunden vor der Epoche interpretiert. Dabei werden folgende Zeitpunkte als ungültig betrachtet:

- bei `gmtime()` Daten vor dem 13.12.1901 20:45:52 Uhr UTC und nach dem 19.01.2038 03:14:07 Uhr UTC
- bei `gmtime64()` Daten vor dem 1.1.1900 00:00:00 Uhr UTC und nach dem 31.12.9999 23:59:59 Uhr UTC.

In der Include-Datei `time.h` sind die Vereinbarungen aller Funktionen und externer Werte sowie der `tm`-Struktur enthalten. Die Strukturvereinbarung ist wie folgt:

```
struct tm {
    int tm_sec;           /* Sekunden - [0, 61] für übersprungene Sek.*/
    int tm_min;           /* Minuten - [0, 59] */
    int tm_hour;          /* Stunden - [0, 23] */
    int tm_mday;          /* Tag des Monats - [1, 31] */
    int tm_mon;           /* Monate - [0, 11] */
    int tm_year;          /* Jahre seit 1900 */
    int tm_wday;          /* Tage seit Sonntag - [0, 6] */
    int tm_yday;          /* Tage seit dem 1. Januar - [0, 365] */
    int tm_isdst;         /* Option für Sommerzeit */
};
```

`tm_isdst` ist positiv, wenn Sommerzeit eingestellt ist,  
null, wenn Sommerzeit nicht eingestellt ist,  
und negativ, wenn die Information nicht verfügbar ist.

### BS2000

`gmtime()` interpretiert die Zeitangabe vom Typ `time_t` als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 lokaler Zeit vergangen sind. `gmtime()` berechnet daraus Datum und Uhrzeit und speichert das Ergebnis in einer Struktur vom Typ `tm`. `gmtime()` entspricht in dieser Implementierung `localtime()`, beide liefern die lokale Zeit.



`gmtime()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `gmtime_r()`.

**Returnwert** Zeiger auf eine Struktur vom Typ struct tm  
bei Erfolg.

EOVEFLOW im Fehlerfall NULL und errno.

**Hinweis** Die Funktionen asctime(), ctime(), ctime64(), gmtime(), gmtime64(),  
localtime() und localtime64() schreiben ihre Ergebnisse in denselben C-internen  
Datenbereich, so dass der Aufruf einer dieser Funktionen das vorherige Ergebnis einer der  
anderen Funktionen überschreibt.

gmtime() unterstützt nicht die lokalen Datums- und Zeit-Formate. Um maximale Portabilität zu erreichen, sollte strftime() verwendet werden.

gmtime() schreibt sein Ergebnis in einen C-internen Datenbereich, der bei jedem Aufruf überschrieben wird.

Außerdem verwenden gmtime() und localtime() denselben Datenbereich, d.h., wenn sie hintereinander aufgerufen werden, wird das Ergebnis des ersten Aufrufs überschrieben.

**Siehe auch** altzone(), ctime(), daylight, gmtime\_r(), localtime(), strftime(), tzname, tzset().

## gmtime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in UTC umwandeln

Definition #include <time.h>

```
struct tm *gmtime_r(const time_t * clock, struct tm * result);
```

Beschreibung

Die Funktion `gmtime_r()` wandelt die Zeit (Anzahl der Sekunden seit der Epoche), auf die `clock` zeigt, um in eine UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) im durch die Struktur `struct tm` beschriebenen Format. Das Ergebnis wird im Datenbereich, auf den `result` zeigt, abgelegt.

Returnwert Adresse der Struktur, auf die `result` zeigt,  
bei Erfolg.

Nullzeiger Wenn ein Fehler gefunden wurde oder wenn UTC nicht verfügbar ist.

Siehe auch `gmtime()`.

## grantpt - Zugriff auf das Slave-Pseudoterminal erlauben

Definition `#include <stdlib.h>`  
`int grantpt(int fildes);`

### Beschreibung

Die Funktion `grantpt()` ändert die Zugriffsrechte und den Eigentümer des Slave-Pseudoterminals, die ihrem Master-Gegenstück zugeordnet ist. `fildes` ist ein Dateideskriptor, der von einem erfolgreichen Öffnen des Haupt-Pseudoterminals geliefert wurde. Ein Programm mit gesetztem s-Bit für root wird aufgerufen (`/usr/lib/pt-chmod`). Die Benutzernummer des Slave-Geräts wird gleich der effektiven Benutzernummer des aufrufenden Prozesses, die Gruppennummer wird auf eine reservierte Gruppennummer gesetzt. Die Zugriffsrechte werden so gesetzt, dass für das Slave-Pseudoterminal das Lesen und Schreiben für den Eigentümer und das Schreiben für die Gruppe erlaubt sind.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `grantpt()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| EBADF  | <code><i>fildes</i></code> ist kein gültiger offener Dateideskriptor.   |
| EINVAL | <code><i>fildes</i></code> ist keinem Haupt-Pseudo-Terminal zugeordnet. |
| EACCES | Auf das entsprechende Slave-Gerät konnte nicht zugegriffen werden.      |

Hinweis Zusätzlich schlägt `grantpt()` fehl, falls die Anwendung eine Signalbehandlungsroutine implementiert hat, um `SIGCHLD`-Signale abzufangen.

Siehe auch `open()`, `ptsname()`, `setuid()`, `unlockpt()`, `stdlib.h`.

## hsearch, hcreate, hdestroy - Hash-Tabelle verwalten

Definition #include <search.h>

```
ENTRY *hsearch(ENTRY item, ACTION action);
int hcreate(size_t nel);
void hdestroy(void);
```

Beschreibung

hsearch() ist eine Suchfunktion für Hash-Tabellen. Sie gibt einen Zeiger in eine Hash-Tabelle zurück, der die Stelle anzeigt, an der ein Eintrag gefunden wurde. Die von hsearch() benutzte Vergleichsfunktion ist strcmp(). item ist eine Struktur des in der Include-Datei search.h definierten Typs ENTRY, die zwei Zeiger enthält: item.key weist auf den Vergleichsschlüssel (vom Typ char\*), und item.data (void\*) weist auf alle anderen Daten in Zusammenhang mit diesem Schlüssel.

*Erweiterung*

Zeiger auf Typen, die nicht void sind, sind zu Zeigern auf void umzuwandeln. □

action ist ein Element des Aufzählungstyps ACTION (definiert in search.h), das die Behandlung des Eintrags angibt, wenn dieser nicht in der Tabelle gefunden werden kann. ENTER zeigt an, dass item an einem geeigneten Punkt in die Tabelle eingetragen werden soll.

*Erweiterung*

Ist ein Duplikat eines existierenden Eintrags vorhanden, so wird der neue Eintrag nicht eingetragen und hsearch() gibt den Zeiger zu dem existierenden Eintrag zurück. □

FIND zeigt an, dass kein Eintrag vorgenommen werden soll. Eine erfolglose Suche wird durch die Rückgabe eines Nullzeigers gemeldet.

hcreate() weist ausreichend Speicher für die Tabelle zu und muss vor hsearch() aufgerufen werden. nel schätzt die größtmögliche Anzahl von Einträgen, die eine Tabelle enthalten wird. Diese Zahl kann durch den Algorithmus nach oben justiert werden, damit bestimmte, mathematisch günstige Umstände erreicht werden.

hdestroy() zerstört die Suchtabelle. Ein weiterer Aufruf von hcreate() kann folgen. Nach einem Aufruf von hdestroy() kann auf die Tabelle nicht mehr zugegriffen werden.

Returnwert Nullzeiger

hsearch(): wenn die Aktion FIND (suchen) ist und der Eintrag nicht gefunden werden konnte oder wenn die Aktion ENTER (eintragen) ist und die Tabelle voll ist.  
hcreate(): wenn es nicht genug Speicherplatz für die Tabelle zuweisen kann.  
hdestroy(): gibt keinen Wert zurück.

- Fehler**      **hsearch()** schlägt fehl, wenn gilt:
- ENOMEM      Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.
- Hinweis**      **hsearch()** und **hcreate()** verwenden **malloc()**, um Speicherplatz zuzuweisen.
- Erweiterung*  
    Es kann jeweils nur eine Hash-Suchtabelle aktiv sein. □
- Siehe auch** **bsearch()**, **lsearch()**, **malloc()**, **strcmp()**, **tsearch()**, **search.h**.

## **hypot - euklidischen Abstand berechnen**

Definition #include <math.h>

```
double hypot(double x, double y);
```

Beschreibung

hypot() berechnet den euklidischen Abstand.  $x$  und  $y$  sind Koordinaten des Punktes, dessen Abstand berechnet werden soll.

Returnwert  $\sqrt{x^*x + y^*y}$  bei Erfolg.

HUGE\_VAL bei Überlauf.

errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler hypot() schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Überlauf, das Resultat ist zu groß.

Hinweis Bei Überlauf bricht das Programm ab (Signal SIGFPE).

Siehe auch cabs(), sqrt(), math.h.

## iconv - Zeichen umwandeln

Definition #include <iconv.h>

```
size_t iconv(iconv_t cd, const char **inbuf, size_t *inbytesleft, char **outbuf,  
           size_t *outbytesleft);
```

### Beschreibung

`iconv()` wandelt eine Zeichenfolge eines Zeichensatzes in eine entsprechende Zeichenfolge eines anderen Zeichensatzes um. Die Ausgangszeichenfolge steht im durch `inbuf` angegebenen Feld, die umgewandelte Zeichenfolge wird in das durch `outbuf` angegebene Feld abgelegt. Es werden die Zeichensätze verwendet, die im Aufruf `iconv_open()` angegeben sind, der den Umwandlungsdeskriptor `cd` zurückgegeben hat. Das Argument `inbuf` zeigt auf eine Variable, die auf das erste Zeichen im Eingabe-Puffer zeigt. `inbytesleft` gibt die Anzahl der Bytes an, die umgewandelt werden müssen. Das Argument `outbuf` zeigt auf eine Variable, die auf das erste Byte im Ausgabe-Puffer zeigt; `outbytesleft` gibt die Anzahl der Bytes an.

Bei zustandsabhängigen Codierungen wird der Umwandlungsdeskriptor `cd` durch einen Aufruf, für den `inbuf` ein Nullzeiger ist oder für den `inbuf` auf einen Nullzeiger zeigt, in den ursprünglichen Shift-Zustand versetzt. Wenn `iconv()` so aufgerufen wird, `outbuf` kein Nullzeiger oder Zeiger auf einen Nullzeiger ist und `outbytesleft` auf einen positiven Wert zeigt, bringt `iconv()` die Bytefolge in den Ausgabe-Puffer, um den Ausgabe-Puffer in den ursprünglichen Shift-Zustand zu versetzen. Wenn der Ausgabe-Puffer nicht groß genug ist, um die gesamte Reset-Folge aufnehmen zu können, schlägt `iconv()` fehl. `errno` wird auf `E2BIG` gesetzt. Weitere Aufrufe, bei denen `inbuf` kein Nullzeiger oder kein Zeiger auf einen Nullzeiger ist, haben zur Folge, dass die Umwandlung auf dem aktuellen Zustand des Umwandlungsdeskriptors aufsetzt.

Wenn eine Folge von Eingabe-Bytes im angegebenen Zeichensatz kein gültiges Zeichen ergibt, hält die Umwandlung nach dem zuvor erfolgreich umgewandelten Zeichen an. Wenn der Eingabe-Puffer mit einem unvollständigen Zeichen oder einer unvollständigen Shift-Sequenz endet, so hält die Umwandlung nach den zuvor erfolgreich umgewandelten Bytes an. Wenn der Ausgabe-Puffer nicht ausreichend groß ist, um die gesamte, umgewandelte Eingabe aufnehmen zu können, hält die Umwandlung unmittelbar vor den Eingabe-Bytes an, die einen Überlauf des Ausgabe-Puffers zur Folge hätten. Die Variable, auf die `inbuf` zeigt, wird aktualisiert und zeigt dann auf das Byte nach dem letzten in der Umwandlung erfolgreich verwendeten Byte. Der Wert, auf den `inbytesleft` zeigt, wird verringert und gibt die Anzahl der Bytes an, die sich noch im Eingabe-Puffer befinden und noch nicht umgewandelt sind. Die Variable, auf die `outbuf` zeigt, wird aktualisiert und zeigt dann auf das Byte nach dem letzten Byte mit umgewandelten Ausgabedaten. Der Wert, auf den `outbytesleft` zeigt, wird verringert und gibt dann die Anzahl der Bytes an, die noch im Ausgabe-Puffer zur Verfügung stehen.

Bei zustandsabhängigen Codierungen wird der Umwandlungsdeskriptor aktualisiert und gibt dann den Shift-Zustand an, der am Ende der letzten erfolgreich umgewandelten Bytefolge gültig ist.

Wenn `iconv()` im Eingabe-Puffer ein Zeichen findet, das zwar gültig ist, für das es aber im Ziel-Zeichensatz kein entsprechendes Zeichen gibt, führt `iconv()` für dieses Zeichen eine implementierungsabhängige Umwandlung aus.

**Returnwert** `iconv()` aktualisiert die Variablen, auf die die Argumente zeigen. Diese geben dann das Ausmaß der Umwandlung an. Es wird die Anzahl der durchgeföhrten, nicht-identischen Umwandlungen zurückgegeben. Wenn die gesamte Zeichenkette im Eingabe-Puffer umgewandelt wird, ist der Wert, auf den `inbytesleft` zeigt, null. Wenn die Umwandlung der Eingabe auf Grund einer der oben angegebenen Bedingungen angehalten wird, ist der Wert, auf den `inbytesleft` zeigt, ungleich null. In diesem Fall gibt `errno` die Fehlerbedingung an. Wenn ein Fehler auftritt, gibt `iconv()` (`size_t`)-1 zurück und setzt `errno`, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `iconv()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EILSEQ | Die Umwandlung der Eingabe wurde auf Grund eines Eingabe-Bytes angehalten, das nicht zum Eingabe-Zeichensatz gehört.                                       |
| E2BIG  | Die Umwandlung der Eingabe wurde angehalten, weil im Ausgabe-Puffer nicht genügend Platz zur Verfügung steht.                                              |
| EINVAL | Die Umwandlung der Eingabe wurde auf Grund eines unvollständigen Zeichens oder einer unvollständigen Shift-Sequenz am Ende des Eingabe-Puffers angehalten. |
| EBADF  | Das Argument <code>cd</code> ist kein gültiger Umwandlungsdeskriptor für eine offene Datei.                                                                |

**Siehe auch** `iconv_open()`, `iconv_close()`, `iconv.h`.

## **iconv\_close - Deskriptor für Zeichenumwandlung freigeben**

Definition    `#include <iconv.h>`  
              `int iconv_close(iconv_t cd);`

### Beschreibung

`iconv_close()` löst die Zuweisung des Umwandlungsdeskriptors *cd* und aller anderen Betriebsmittel auf, die durch die Funktion `iconv_open()` gesetzt wurden.

Returnwert    Bei erfolgreicher Beendigung wird der Wert 0 zurückgegeben.  
Andernfalls wird der Wert -1 zurückgegeben. In diesem Fall gibt `errno` den Fehler an.

Fehler        `iconv_close()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EBADF           Der Umwandlungsdeskriptor ist ungültig.

Siehe auch `iconv()`, `iconv_open()`, `iconv.h`.

## iconv\_open - Deskriptor für Zeichenumwandlung erzeugen

Definition `#include <iconv.h>`  
`iconv_t iconv_open(const char *tocode, const char *fromcode);`

### Beschreibung

`iconv_open()` gibt einen Umwandlungsdeskriptor zurück, der eine Umwandlung beschreibt. Diese Umwandlung erfolgt von dem Zeichensatz, auf den das Argument *fromcode* zeigt, in den Zeichensatz, auf den das Argument *tocode* zeigt. Bei statusabhängigen Codierungen befindet sich der Umwandlungsdeskriptor in einem ursprünglichen, vom Zeichensatz abhängigen Shift-Status. Er kann unmittelbar für die Funktion `iconv()` verwendet werden.

Ein Umwandlungsdeskriptor bleibt in einem Prozess gültig, bis er von diesem Prozess geschlossen wird.

`iconv_open()` verwendet die Funktion `malloc()` zur Zuweisung von Speicherplatz für interne Pufferbereiche. Die Funktion `iconv_open()` schlägt fehl, wenn für diese Puffer nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Returnwert Umwandlungsdeskriptor  
der für spätere Aufrufe von `iconv()` verwendet werden kann.  
Andernfalls gibt `iconv_open()` den Wert (`iconv_t`)-1 zurück.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `iconv_open()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMFILE | Im aufrufenden Prozess sind derzeit {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren geöffnet.                                   |
| ENFILE | Derzeit sind zu viele Dateien im System geöffnet.                                                            |
| ENOMEM | Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung.                                                              |
| EINVAL | Die durch <i>fromcode</i> und <i>tocode</i> angegebene Umwandlung wird nicht von dieser Version unterstützt. |

Siehe auch `iconv()`, `iconv_close()`, `iconv.h`.

## ilogb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln

**Definition** `#include <math.h>`  
`int ilogb (double x)`

### Beschreibung

Die Funktion `ilogb()` gibt den Exponententeil von *x* zurück. Formal ist der Returnwert, für alle *x* ungleich null, der ganzzahlige, vorzeichenbehaftete Teil von  $\log_r |x|$ , wobei  $r$  die Basis der Gleitpunktarithmetik des Prozessors (in BS2000 gilt:  $r = 16$ ) ist.

Der Funktionsaufruf `ilogb(x)` ist gleichwertig mit dem Aufruf `(int)logb(x)`.

**Returnwert** Exponententeil von *x*  
bei Erfolg.  
`INT_MIN` falls *x* = 0.0.

Siehe auch `logb()`, `math.h`.

## index - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln

**Definition** `#include <strings.h>`  
`char *index(const char *s, int c);`

### Beschreibung

`index()` sucht das erste Vorkommen des Zeichens *c* in der Zeichenkette *s* und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *s*.

Das abschließende Nullbyte (`\0`) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

**Returnwert** Zeiger auf die Position von *c* in der Zeichenkette *s*,  
bei Erfolg.  
Nullzeiger wenn *c* in der Zeichenkette *s* nicht enthalten ist.

**Hinweis** `index()` und `strchr()` sind äquivalent.  
Portable Anwendungen sollten statt `index()` die Funktion `strchr()` verwenden.

Siehe auch `rindex()`, `strchr()`, `strings.h`.

## initgroups - Gruppenzugriffslisten initialisieren

### Definition

```
#include <grp.h>
#include <sys/types.h>

initgroups(const char *name, gid_t basegid);
```

### Beschreibung

Die Funktion `initgroups()` kann nur vom Systemverwalter aufgerufen werden. Die Funktion `initgroups()` initialisiert die zusätzliche Gruppenzugriffsliste des aufrufenden Prozesses. Hierzu liest `initgroups()` die Gruppendatenbank `/etc/group` und verwendet alle Gruppen, bei denen der durch den Parameter `name` spezifizierte Benutzer Mitglied ist. Die zusätzliche, durch den Parameter `basegid` spezifizierte Gruppe wird ebenfalls in die Liste aufgenommen.

In der Regel wird in `basegid` die primäre Gruppennummer übergeben, wie sie mit den Kommandos `/MOD-POSIX-USER-ATTR` bzw. `/MOD-POSIX-USER-DEFAULTS` in SRPM (System Resources and Privileges Management) im BS2000 festgelegt wurde.

Die Funktion `initgroups()` existiert auch als ASCII-Funktion.

### Returnwert

0 Die Ausführung war erfolgreich.

-1 sonst. `errno` zeigt die Fehlerursache an.

### Fehler

`initgroups()` schlägt fehl, wenn gilt:

EPERM Die effektive Benutゼrnnummer ist nicht die Benutゼrnnummer des Systemverwalters.

**initstate, random, setstate, srand - Pseudozufallszahlen generieren**

**Definition** #include <stdlib.h>

```
char *initstate(unsigned int seed, char *state, size_t size);
long random(void);
char *setstate(const char *state);
void srand(unsigned int seed);
```

**Beschreibung**

random() verwendet einen nichtlinearen, additiven Feedback-Zufallszahlengenerator und setzt einen Standard-Statusvektor mit der Größe von 31 langen Ganzzahlen ein, um aufeinander folgend anderfolgende Pseudo-Zufallszahlen im Bereich von 0 bis  $2^{31}-1$  zu generieren. Die Periode dieses Zufallszahlengenerators ist sehr groß, und zwar etwa  $16 \times (2^{31}-1)$ . Die Größe des Statusvektors bestimmt die Periode des Zufallszahlengenerators. Wird ein größerer Statusvektor verwendet, so verlängert sich die Periode.

Bei 256 Byte Status-Information ist die Periode des Zufallszahlengenerators größer als  $2^{69}$ .

Ebenso wie rand() erzeugt random() standardmäßig eine Folge von Zahlen, die dadurch dupliziert werden können, indem zuvor srand() mit seed gleich 1 aufgerufen wird.

srand() initialisiert den aktuellen Statusvektor mit dem Inhalt von seed.

Die Funktionen initstate() und setstate() behandeln den Neustart und die Modifizierung von Zufallszahlen-Generatoren. Mit initstate() kann der Statusvektor, auf den das Argument state zeigt, zur späteren Verwendung initialisiert werden. Das Argument size gibt dabei die Größe des Statusvektors in Byte an. initstate() verwendet size, um festzustellen, wie anspruchsvoll der eingesetzte Zufallszahlengenerator sein soll - je mehr Statusinformationen, desto besser die generierten Zufallszahlen. Optimale Werte für die Anzahl der Statusinformationen sind 8, 32, 64, 128 und 256 Byte; andere Angaben > 8 werden auf den nächst niedrigeren der vorgenannten Werte abgerundet. Für Werte < 8 verwendet random() einen einfachen, linear kongruenten Zufallszahlen-Generator. Das Argument seed bestimmt den Startwert für die Initialisierung, durch die ein Anfangspunkt für die Zufallszahlenfolge angegeben wird, der gleichzeitig auch für einen Neustart dient.

initstate() gibt einen Zeiger auf den vorherigen Vektor mit Statusinformationen zurück.

Wenn random() aufgerufen wird, ohne dass zuvor initstate() ausgeführt wurde, so verhält sich random() so, als ob initstate() zuvor mit seed=1 und size=128 abgelaufen wäre.

Nachdem ein Status initialisiert wurde, ermöglicht die Funktion setstate() ein schnelles Wechseln der Statusvektoren. Der Statusvektor, auf den state zeigt, wird für die Generierung weiterer Zufallszahlen bis zum nächsten Aufruf von initstate() oder setstate() verwendet. setstate() gibt einen Zeiger auf den vorherigen Statusvektor zurück.

`initstate()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrantre Funktion `rand_r()`.

**Returnwert** `random()`:

Pseudo-Zufallszahl

Die Funktion ist immer erfolgreich.

`initstate()` und `setstate()`:

Zeiger auf den vorherigen Statusvektor

bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler

**Hinweis** Nachdem ein Statusvektor initialisiert wurde, kann er an anderer Stelle neu gestartet werden:

- indem `initstate()` mit dem gewünschten Startwert, dem Statusvektor und dessen Größe aufgerufen wird.
- indem `setstate()` mit dem Statusvektor und anschließend `srandom()` mit dem gewünschten Startwert aufgerufen wird. Der Vorteil beim Aufrufen dieser beiden Funktionen liegt darin, dass die Größe des Statusvektors nach dessen Initialisierung nicht abgespeichert werden muss.

**Beispiel** Mit den folgenden Anweisungen wird ein Statusvektor initialisiert, an `initstate()` übergeben und eine mit `random()` erzeugte Zufallszahl ausgegeben:

```
static long state1[32] = { 3, 0x9a319039, 0x32d9c024, 0x9b663182, 0x5da1f342,
0x7449e56b, 0xeb1dbb0, 0xab5c5918, 0x946554fd, 0x8c2e680f, 0xeb3d799f,
0xb11ee0b7, 0x2d436b86, 0xda672e2a, 0x1588ca88, 0xe369735d, 0x904f35f7,
0xd7158fd6, 0x6fa6f051, 0x616e6b96, 0xac94efdc, 0xde3b81e0, 0xdf0a6fb5,
0xf103bc02, 0x48f340fb, 0x36413f93, 0xc622c298, 0xf5a42ab8, 0x8a88d77b,
0xf5ad9d0e, 0x8999220b, 0x27fb47b9 };
```

```
main()
{
    unsigned seed;
    int n;
    seed = 1;
    n = 128;
    initstate(seed, state1, n);
    setstate(state1);
    printf("%d", random());
}
```

**Siehe auch** `drand48()`, `rand()`, `rand_r()`, `srand()`, `stdlib.h`.

## insque, remque - Element in Queue einfügen oder aus Queue entfernen

Definition #include <search.h>

```
void insque(void *element, void *pred);  
void remque(void *element);
```

### Beschreibung

insque() und remque() ändern Queues, die aus doppelt verketteten Elementen erzeugt werden. Die Queue kann linear oder ringförmig verkettet sein. Um die Funktionen insque() und remque() benutzen zu können, muss in der Anwendung eine Struktur definiert sein, die zunächst zwei Zeiger auf eben diese Struktur enthält. Die weiteren Komponenten der Struktur sind anwendungsspezifisch. Der erste Zeiger der Struktur verweist auf den nächsten Eintrag in der Queue. Der zweite Zeiger verweist auf den vorherigen Eintrag in der Queue. Wenn die Queue linear ist, wird sie durch Nullzeiger abgeschlossen. Die Namen der Struktur und der darin enthaltenen Zeiger sind frei wählbar.

insque() fügt das Element, auf das *element* zeigt, in einer Queue direkt hinter *pred* ein.  
remque() entfernt das Element, auf das *element* zeigt, aus einer Queue.

Der Aufruf insque(&element, NULL), wobei *element* das erste Element der Queue ist, dient dazu, eine lineare Liste zu initialisieren. Die beiden Zeiger von *element* werden mit Nullzeigern belegt.

Um eine ringförmig verkettete Liste aufzubauen, muss die Anwendung zunächst die Adresse des Startelements der Queue in die beiden Zeiger des Startelements eintragen.

## ioctl - Geräte und STREAMS steuern

**Definition**

```
#include <stropts.h>

int ioctl(int fildes, int request, .../* arg */);
```

**Beschreibung**

`ioctl()` führt eine Vielzahl an Steuerfunktionen für Geräte und STREAMS aus. Bei Nicht-STREAMS-Dateien sind die von diesem Aufruf ausgeführten Funktionen undefiniert. Das Argument *request* und ein optionales drittes Argument mit variierendem Typ werden an die mit *fildes* bezeichnete Datei weitergereicht und vom Gerätetreiber interpretiert.

*fildes* ist ein offener Dateideskriptor, der sich auf ein Gerät bezieht.

*request* wählt die auszuführende Steuerfunktion aus und hängt jeweils von den adressierten Geräten ab.

*arg* beinhaltet zusätzliche Informationen, die von diesen spezifischen Geräten zur Ausführung der angefragten Funktion benötigt werden. Der Datentyp von *arg* hängt von der jeweiligen Steuerfunktion ab, ist jedoch entweder eine ganze Zahl oder ein Zeiger auf eine gerätespezifische Datenstruktur.

Die folgenden `ioctl()`-Kommandos, mit den jeweils angegebenen Fehlernummern, können auf alle STREAMS-Dateien angewendet werden:

**I\_PUSH** Klinkt das Modul, auf dessen Name *arg* zeigt, in den Anfang des aktuellen Streams ein, direkt unterhalb des Stream-Kopfs. Ist der Stream eine Pipe, dann wird das Modul zwischen den Stream-Köpfen beider Enden der Pipe eingeklinkt. Danach ruft dieses Kommando die `open()`-Funktion des neu eingeklinkten Moduls auf.

`ioctl()` mit dem `I_PUSH`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Ungültiger Modulname.

EFAULT *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

ENXIO Die `open()`-Funktion des neuen Moduls schlug fehl.

ENXIO Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

**I\_POP** Klinkt das Modul direkt unterhalb des Stream-Kopfs aus dem Stream aus, auf den *fildes* verweist. Damit ein Modul aus einer Pipe ausgeklinkt werden kann, muss das Modul von der Seite her ausgeklinkt werden, von der es eingeklinkt worden ist. *arg* sollte in diesem Fall gleich 0 sein. Im Fehlerfall nimmt `errno` einen der folgenden Werte an:

`ioctl()` mit dem `I_POP`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Kein Modul Stream vorhanden.

ENXIO Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I_LOOK            | Ermittelt den Namen des Moduls unmittelbar unterhalb des Stream-Kopfs in dem Stream, der durch <i>fildes</i> angegeben wird, und legt ihn in einer mit dem Nullbyte abgeschlossenen Zeichenkette ab, auf die <i>arg</i> zeigt. Der Puffer, auf den <i>arg</i> zeigt, sollte mindestens FMNAMESZ+1 Bytes lang sein. FMNAMESZ ist in stropts.h definiert.                                                                                                                                                             |
|                   | ioctl() mit dem I_LOOK-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EINVAL            | Kein Modul im Stream vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EFAULT            | <i>arg</i> zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I_FLUSH           | Leert alle Lese- und/oder Schreib-Queues, je nachdem, welchen Wert <i>arg</i> hat. Zulässige Werte für <i>arg</i> sind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FLUSHR            | Lese-Queues leeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FLUSHW            | Schreib-Queues leeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FLUSHRW           | Lese- und Schreib-Queues leeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ioctl() mit dem I_FLUSH-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EINVAL            | Ungültiger Wert für <i>arg</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAGAIN oder ENOSR | Es konnte kein Puffer für die flush-Nachricht reserviert werden, da nicht genügend STREAMS-Speicherplatz verfügbar war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENXIO             | Verbindungsabbruch für <i>fildes</i> empfangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I_FLUSHBAND       | Leert ein bestimmtes Band von Nachrichten. <i>arg</i> zeigt auf eine bandinfo-Struktur, die folgende Komponenten besitzt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | unsigned char <i>bi_pri</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | int <i>bi_flag</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Die <i>bi_flag</i> -Komponente kann gleich FLUSHR, FLUSHW oder FLUSHRW sein (siehe oben). Die <i>bi_pri</i> -Komponente bestimmt das Prioritätsband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I_SETSIG          | Informiert den Stream-Kopf darüber, dass der Benutzer will, dass der Systemkern das SIGPOLL-Signal auslöst (siehe signal()), wenn ein bestimmtes Ereignis für den dem <i>fildes</i> zugeordneten Stream eintritt. I_SETSIG unterstützt die Fähigkeit zur asynchronen Verarbeitung unter STREAMS. Der Wert von <i>arg</i> ist eine Bitmaske, die angibt, bei welchen Ereignissen das Signal ausgelöst werden soll. Es handelt sich dabei um das bitweise ODER einer beliebigen Kombination der folgenden Konstanten: |
| S_RDNORM          | Eine Nachricht normaler Priorität (Prioritätsband = 0) befindet sich an der Spitze der Lese-Queue des Stream-Kopfs. Ein Signal wird auch dann erzeugt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**S\_RDBAND**

Eine Nachricht im Prioritätsband > 0 befindet sich an der Spitze der Lese-Queue des Stream-Kopfs. Ein Signal wird auch dann erzeugt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

**S\_INPUT**

Irgendeine Nachricht ungleich M\_PCPROTO (hochprior) traf in der Lese-Queue des Stream-Kopfs ein. Dieses Ereignis wird aus Gründen der Kompatibilität zu früheren Versionen von UNIX System V angeboten. Ein Signal wird auch dann erzeugt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

**S\_HIPRI**

Eine Nachricht mit hoher Priorität (M\_PCPROTO) befindet sich an der Spitze der Lese-Queue des Stream-Kopfs. Ein Signal wird auch dann erzeugt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.

**S\_OUTPUT**

Eine Schreib-Queue für normale Daten (Prioritätsband = 0) gerade unterhalb des Stream-Kopfes ist nicht mehr voll (ohne Flusskontrolle). Dies informiert den Benutzer, dass Platz in der Queue vorhanden ist, normale Daten in Richtung stream-abwärts zu senden oder zu schreiben.

**S\_WRNORM**

Genau wie S\_OUTPUT.

**S\_WRBAND**

Eine Schreib-Queue für Daten im Prioritätsband ≠ 0 gerade unterhalb des Stream-Kopfes ist nicht mehr voll. Dies informiert einen Benutzer, dass Platz in der Queue vorhanden ist, Daten mit Priorität in Richtung stream-abwärts zu senden oder zu schreiben.

**S\_MSG**

Eine M\_SIG- oder M\_PCSIG-Nachricht, die das Signal SIGPOLL enthält, hat die Spitze der Lese-Queue des Stream-Kopfs erreicht.

**S\_ERROR**

Eine M\_ERROR-Nachricht hat den Stream-Kopf erreicht.

**S\_HANGUP**

Eine M\_HANGUP-Nachricht hat den Stream-Kopf erreicht.

**S\_BANDURG**

Wird dieses Ereignis zusammen mit S\_RDBAND verwendet, dann wird SIGURG statt SIGPOLL erzeugt, wenn eine Nachricht hoher Priorität die Spitze der Lese-Queue des Stream-Kopfs erreicht.

Ist der Wert von *arg* gleich 0, dann meldet sich der aufrufende Prozess wieder ab, und er erhält keine weiteren SIGPOLL-Signale mehr.

Ein Benutzerprozess kann entscheiden, nur im Fall von Nachrichten hoher Priorität ein Signal zugestellt zu bekommen, wenn er die Bitmaske *arg* auf den Wert `S_HIPRI` setzt.

Prozesse, die das Signal `SIGPOLL` erhalten wollen, müssen sich explizit für den Empfang anmelden, indem sie `I_SETSIG` verwenden. Wenn sich mehrere Prozesse für dieses Signal anmelden und dabei das gleiche Ereignis für denselben Stream anfordern, dann erhält jeder Prozess das Signal, wenn das Ereignis eintritt.

`ioctl()` mit dem `I_SETSIG`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Wert von *arg* ist ungültig oder *arg* ist gleich 0 und der Prozess nicht für den Empfang des `SIGPOLL`-Signals angemeldet.

`EAGAIN` Die Reservierung einer Datenstruktur für die Signal-Anforderung schlug fehl.

#### `I_GETSIG`

Liefert die Ereignisse, für die sich der aufrufende Prozess derzeit angemeldet hat, um ein `SIGPOLL`-Signal zu erhalten. Die Ereignisse werden in der Bitmaske zurückgeliefert, auf die *arg* zeigt, wobei die Ereignisse die in der Beschreibung von `I_SETSIG` spezifizierten sind (siehe oben).

`ioctl()` mit dem `I_GETSIG`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Prozess ist nicht für den Empfang des `SIGPOLL`-Signals angemeldet.

`EFAULT` *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

#### `I_FIND`

Vergleicht die Namen aller Module, die sich derzeit im Stream befinden, mit dem Namen, auf den *arg* zeigt. Es liefert den Wert 1 zurück, wenn das angegebene Modul im Stream vorhanden ist. Es liefert den Wert 0, wenn das angegebene Modul nicht eingeklinkt ist.

`ioctl()` mit dem `I_FIND`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` *arg* enthält keinen gültigen Modulnamen.

`EFAULT` *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

#### `I_PEEK`

Erlaubt einem Benutzer, die Informationen in der ersten Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs zu lesen, ohne die Nachricht aus der Queue zu entfernen. `I_PEEK` arbeitet analog zu `getmsg()`, außer dass dieses Kommando die Nachricht nicht aus der Queue entfernt.

*arg* zeigt auf eine strpeek-Struktur, die folgende Komponenten enthält:

```
struct strbuf ctdbuf;
struct strbuf databuf;
long flags;
```

Die maxlen-Komponente in den strbuf-Strukturen *ctdbuf* und *databuf* (siehe `getmsg()`) muss gleich der Anzahl der Bytes gesetzt sein, die als Steuer- und/oder Daten-Informationen gelesen werden sollen. *flags* kann gleich `RS_HIPRI` oder gleich 0 gesetzt sein. Ist `RS_HIPRI` gesetzt, dann sucht `I_PEEK` eine Nachricht hoher Priorität in der Lese-Queue des Stream-Kopfs. Andernfalls sucht `I_PEEK` nach der ersten Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs.

`I_PEEK` liefert den Wert 1, wenn eine Nachricht gefunden wurde. `I_PEEK` liefert den Wert 0, wenn keine Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs gefunden werden konnte, bzw. wenn *flags* auf `RS_HIPRI` gesetzt war und keine Nachricht mit hoher Priorität gefunden wurde. Dieses Kommando wartet nicht darauf, dass eine Nachricht eintrifft. Nach der Rückkehr liefert *ctdbuf* die Informationen aus dem Steuerteil, *databuf* die Informationen aus dem Datenteil und *flags* enthält den Wert `RS_HIPRI` oder 0.

`ioctl()` mit dem `I_PEEK`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EFAULT` *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums oder der Pufferbereich, der in *ctdbuf* oder *databuf* angegeben wurde, befindet sich außerhalb des reservierten Adressraums.

`EBADMSG` Zu lesende eingereichte Nachricht ist für `I_PEEK` ungültig.

`EINVAL` *flags* hat einen ungültigen Wert.

### `I_SRDOPT`

Setzt die Einstellung für das Lesen (siehe `read()`) auf den Wert des Arguments *arg*. Zulässige Werte für *arg* sind:

`RNORM` Betriebsart „Bytestrom“ (Voreinstellung).

`RMSGD` Betriebsart „Nachricht verwerfen“.

`RMSGN` Betriebsart „Nachricht nicht verwerfen“.

Ist der Wert für *arg* durch bitweises ODER von `RMSGD` und `RMSGN` entstanden, so führt dies zum Fehler `EINVAL`. Bitweises ODER von `RNORM` mit `RMSGD` ergibt `RMSGN`; bitweises ODER von `RNORM` mit `RMSGN` ergibt `RMSGD`.

Zusätzlich kann die Behandlung von Steuer-Nachrichten durch den Stream-Kopf durch folgende Kennzeichen für *arg* geändert werden:

## RPROTNORM

`read()` schlägt mit EBADMSG fehl, wenn sich eine Steuer-Nachricht am Anfang der Lese-Queue des Stream-Kopfs befindet. Dies ist das Standard-Verhalten.

## RPROTDAT

Liefert den Steuerteil einer Nachricht als Daten, wenn ein Benutzer `read()` aufruft.

## RPROTDIS

Verwirft den Steuerteil einer Nachricht und liefert einen vorhandenen Datenteil aus, wenn ein Benutzer `read()` aufruft.

`ioctl()` mit dem I\_SRDOPT-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL *arg* hat keinen der oben genannten legalen Werte.

## I\_GRDOPT

Liefert die derzeit gültige Einstellung für das Lesen in der `int`-Variablen, auf die *arg* zeigt. Die Einstellungen für das Lesen werden unter `read()` beschrieben.

`ioctl()` mit dem I\_GRDOPT-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EFAULT *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

## I\_NREAD

Zählt die Anzahl der Datenbytes in den Datenblöcken der ersten Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs und legt diese Anzahl in der Variablen ab, auf die *arg* zeigt. Das Ergebnis für dieses Kommando ist die Anzahl der Nachrichten in der Lese-Queue des Stream-Kopfs. Wird z. B. in *arg* der Wert 0 zurückgeliefert, aber der `ioctl`-Aufruf liefert ein Ergebnis größer als 0, dann zeigt dies an, dass die nächste Nachricht in der Queue die Länge 0 hat.

`ioctl()` mit dem I\_NREAD-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EFAULT *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

## I\_FDINSERT

Erzeugt eine Nachricht aus benutzerdefinierten Puffern, fügt Informationen über einen anderen Stream hinzu und sendet die Nachricht stream-abwärts. Die Nachricht enthält einen Steuer- und einen optionalen Datenteil. Die zu sendenden Daten- und Steuerteile werden dadurch unterschieden, dass sie in eigenen Puffern abgelegt werden (siehe unten).

*arg* zeigt auf eine strfdinsert-Struktur, die folgende Komponenten besitzt:

```
struct strbuf ctdbuf;
struct strbuf databuf;
long flags;
Int fildes;
int offset;
```

Die *len*-Komponente in der strbuf-Struktur *ctdbuf* (siehe `putmsg()`) muss gleich der Größe eines Zeigers plus der Anzahl von Bytes für die Steuer-Informationen dieser Nachricht sein. *fildes* in der strfdinsert-Struktur gibt den Dateideskriptor des anderen Streams an. *offset* muss auf Wortgrenze ausgerichtet sein und gibt die Anzahl der Bytes an, nach der `I_FDINSERT` einen Zeiger hinter dem Anfang des Steuerpuffers ablegt. Dieser Zeiger ist die Adresse der Lese-Queue-Struktur des Treibers für den Stream, der *fildes* in der Struktur strfdinsert entspricht. Die *len*-Komponente in der strbuf-Struktur *databuf* muss gleich der Anzahl der Bytes gesetzt sein, die als Daten-Informationen mit der Nachricht gesendet werden sollen, oder 0, wenn kein Datenteil gesendet werden soll.

*flags* gibt an, welche Art von Nachricht erzeugt werden soll. Eine normale Nachricht wird erzeugt, wenn *flags* gleich 0 ist, eine Nachricht hoher Priorität wird erzeugt, wenn *flags* gleich `RS_HIPRI` ist. Bei normalen Nachrichten blockiert `I_FDINSERT`, wenn die Schreib-Queue des Streams auf Grund der internen Flusskontrolle voll ist. Bei Nachrichten hoher Priorität blockiert `I_FDINSERT` in diesem Fall nicht. Bei normalen Nachrichten blockiert `I_FDINSERT` dann nicht, wenn die Schreib-Queue voll ist, aber `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` gesetzt ist. Statt dessen schlägt der Aufruf fehl und `errno` ist dann gleich `EAGAIN`.

`I_FDINSERT` blockiert auch, wenn der Aufruf auf die Verfügbarkeit von Nachrichten-Blöcken wartet und nicht durch ein Fehlen interner Betriebsmittel daran gehindert wird. Dabei ist es gleichgültig, welche Priorität gesetzt ist und ob `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` angegeben wurden. Es wird keine Teil-Nachricht gesendet.

`ioctl()` mit dem `I_FDINSERT`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EAGAIN` Es wurde ein Nachricht ohne Priorität angegeben, `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` ist gesetzt und die Schreib-Queue des Streams ist auf Grund der internen Flusskontrolle voll.

`EAGAIN` oder `ENOSR`

Es konnten keine Puffer für die zu erzeugende Nachricht reserviert werden, da zu wenig Speicherplatz unter STREAMS verfügbar war.

`EINVAL`

Es liegt einer der folgenden Gründe vor:

- *fildes* in der strfdinsert-Struktur ist kein gültiger offener Dateideskriptor für einen Stream.
- Die Größe eines Zeigers plus *offset* ist größer als die *len*-Komponente des Puffers, der durch *clptr* angegeben wurde.
- *offset* gibt keinen korrekt ausgerichteten Ort im Datenpuffer an.
- *flags* hat einen undefinierten Wert.

`ENXIO`

Ein Verbindungsabbruch wurde für *fildes* im `ioctl`-Aufruf oder für *fildes* in der strfdinsert-Struktur empfangen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERANGE     | Die <i>len</i> -Komponente für den durch <i>databuf</i> angegebenen Puffer liegt nicht in dem Bereich, der durch die Werte für die maximale und minimale Paketgröße des obersten Moduls im Stream festgelegt ist. Oder die <i>len</i> -Komponente für den durch <i>databuf</i> angegebenen Puffer ist größer als die konfigurierte maximale Größe des Datenteils einer Nachricht. Oder die <i>len</i> -Komponente für den durch <i>clbuf</i> angegebenen Puffer ist größer als die konfigurierte maximale Größe des Steuerteils einer Nachricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EFAULT     | <i>arg</i> zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums oder der Pufferbereich, der in <i>clbuf</i> oder <i>databuf</i> angegeben wurde, befindet sich außerhalb des reservierten Adressraums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I_FDINSERT | I_FDINSERT kann auch dann fehlschlagen, wenn eine Fehler-Nachricht vom Stream-Kopf des Streams empfangen wird, der zu <i>fildes</i> in der strfdinsert-Struktur gehört. In diesem Fall besitzt <i>errno</i> den Wert aus der Nachricht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I_STR      | Erzeugt eine interne ioctl-Nachricht aus den Daten, auf die <i>arg</i> zeigt und sendet diese Nachricht stream-abwärts.<br><br>Dieser Mechanismus wird angeboten, um benutzerdefinierte ioctl()-Anforderungen stream-abwärts an Module und Treiber zu senden. Er erlaubt, dass Informationen mit dem ioctl() gesendet werden und liefert dem Benutzer alle Informationen zurück, die vom stream-abwältigen Empfänger stream-aufwärts gesendet werden. I_STR blockiert, bis das System mit einer positiven oder negativen Bestätigung antwortet, oder bis nach einer bestimmten Zeitspanne ein Timeout erfolgt. Wenn ein Timeout erfolgt, dann schlägt der Aufruf mit <i>errno</i> gleich ETIME fehl.<br><br>Es kann immer höchstens ein I_STR-Aufruf in einem Stream aktiv sein. Weitere I_STR -Aufrufe blockieren, bis der aktive I_STR-Aufruf sich am Stream-Kopf beendet. Die Voreinstellung für einen Timeout bei diesen Anforderungen beträgt 15 Sekunden. O_NDELAY und O_NONBLOCK (siehe open()) haben keinen Einfluss auf diesen Aufruf.<br><br>Um Anforderungen stream-abwärts zu senden, muss <i>arg</i> auf eine strioctl-Struktur zeigen, die folgende Komponenten enthält: |
|            | <pre>int ic_cmd; int ic_timeout; int ic_len; char *ic_dp;</pre> <p><i>ic_cmd</i> ist das interne ioctl()-Kommando, das an ein stream-abwärts liegenden Modul oder einen Treiber gesendet werden soll und <i>ic_timeout</i> ist die Zahl der Sekunden für ein Timeout (-1 = unendlich, 0 = Voreinstellung, &gt; 0 = wie angegeben). <i>ic_len</i> ist die Anzahl der Bytes im Daten-Argument und <i>ic_dp</i> ist ein Zeiger auf das Daten-Argument. Die <i>ic_len</i>-Komponente besitzt zwei Verwen-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

dungen: bei der Eingabe enthält sie die Länge des übergebenen Daten-Arguments, bei der Rückkehr vom Kommando enthält sie die Anzahl der an den Benutzer zurückgelieferten Bytes (der Puffer, auf den *ic\_dp* zeigt, sollte groß genug sein, die maximale Länge der von einem Modul oder Treiber zurückzuliefernden Daten aufnehmen zu können).

Der Stream-Kopf wandelt die Informationen in der `str ioctl`-Struktur in eine interne `ioctl()`-Nachricht um und sendet diese stream-abwärts.

`ioctl()` mit dem `I_STR`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EAGAIN oder ENOSR

Auf Grund fehlenden Speicherplatzes konnte kein Puffer für die `ioctl()`-Nachricht reserviert werden.

EINVAL    *ic\_len* ist kleiner als 0, oder *ic\_len* ist größer als die konfigurierte maximale Größe des Datenteils einer Nachricht, oder *ic\_timeout* ist kleiner als -1.

ENXIO    Verbindungsabbruch wurde für *fildes* empfangen.

ETIME    Ein stream-abwärtiger `ioctl()`-Aufruf erhielt ein Timeout, bevor eine Bestätigung empfangen wurde.

EFAULT    *arg* zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums oder der Pufferbereich, der von *ic\_dp* und *ic\_len* angegeben wurde (getrennt für gesendete und empfangene Daten), befindet sich außerhalb des reservierten Adressraums.

Ein `I_STR`-Aufruf kann auch dann fehlschlagen, wenn eine Fehler- oder Verbindungsabbruch-Nachricht vom Stream-Kopf des Streams empfangen wird, während dieser auf eine Bestätigung wartet. Zusätzlich kann eine Fehlernummer in der positiven oder negativen Nachricht zurückgeliefert werden, in dem Fall, dass das `ioctl`-Kommando weiter stream-abwärts fehlschlägt. In diesem Fall besitzt `errno` den Wert aus der Nachricht.

`I_SWROPT` Legt die Einstellungen für das Schreiben fest, wobei der Wert des Arguments *arg* benutzt wird. Zulässige Werte für *arg* sind:

SNDZERO    Sendet eine Nachricht der Länge 0 stream-abwärts, wenn ein Aufruf von `write()` mit 0 Bytes erfolgt.

Soll in diesem Fall keine Nachricht der Länge 0 gesendet werden, dann darf dieses Bit in *arg* nicht gesetzt sein.

`ioctl()` mit dem `I_SWROPT`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL    *arg* enthält nicht den oben angegebenen Wert.

**I\_GWROPT**

Liefert die aktuell gültige Einstellung für das Schreiben in der `int`-Variablen zurück, auf die `arg` zeigt (siehe unter **I\_SWROPT**).

**I\_SENDFD**

Fordert den Stream, der `fildes` zugeordnet ist, auf, eine Nachricht, die einen Dateizeiger enthält, an den Stream-Kopf am anderen Ende der Pipe zu senden. Der Dateizeiger entspricht dem Argument `arg`, das ein offener Dateideskriptor sein muss.

**I\_SENDFD** wandelt `arg` in den entsprechenden Dateizeiger um. Das Kommando reserviert einen Nachrichten-Block und fügt den Dateizeiger in diesen Block ein. Benutzernummer und Gruppennummer des sendenden Prozesses werden ebenfalls eingefügt. Diese Nachricht wird direkt in die Lese-Queue des Stream-Kopfs am anderen Ende der Pipe eingetragen.

`ioctl()` mit dem **I\_SENDFD**-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

**EAGAIN** Der sendende Stream ist nicht in der Lage, einen Nachrichten-Block zu reservieren, der den Dateizeiger aufnehmen kann, oder die Lese-Queue des empfangenden Stream-Kopfs ist voll und kann die von **I\_SENDFD** gesendete Nachricht nicht aufnehmen.

**EBADF** `arg` ist kein gültiger, offener Dateideskriptor.

**EINVAL** `fildes` ist nicht mit einer Pipe verbunden.

**ENXIO** Verbindungsabbruch für `fildes` empfangen.

**I\_RECVFD**

Ermittelt die Zuordnung zu einer offenen Dateibeschreibung einer Nachricht, die mit dem Kommando **I\_SENDFD** für `ioctl()` über eine Pipe gesendet wurde und reserviert einen neuen Dateideskriptor im aufrufenden Prozess, der sich auf diese offene Dateibeschreibung bezieht. `arg` ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer, der groß genug ist, eine `strrecvfd`-Datenstruktur aufzunehmen. Die Struktur `strrecvfd` ist in `stropts.h` definiert und enthält die folgenden Komponenten:

```
int fd;
uid_t uid;
gid_t gid;
char fill[8];
```

`fd` ist ein Dateideskriptor. `uid` und `gid` sind die Benutzer- und die Gruppennummer des sendenden Streams.

Wenn `O_NDELAY` und `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist (siehe `open()`), dann blockiert `I_RECVFD`, bis eine Nachricht am Stream-Kopf vorhanden ist. Ist `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` gesetzt, so schlägt `I_RECVFD` fehl, wobei `errno` gleich `EAGAIN` ist, wenn keine Nachricht am Stream-Kopf vorhanden ist.

Wenn die Nachricht am Stream-Kopf eine Nachricht ist, die von `I_SENDFD` gesendet wurde, dann wird ein neuer Benutzer-Dateideskriptor für den in der Nachricht enthaltenen Dateizeiger reserviert. Der neue Dateideskriptor wird in der `fd`-Komponente der `strrecvfd`-Struktur abgelegt. Die Struktur wird in den Datenpuffer des Benutzers kopiert, auf den `arg` zeigt.

`ioctl()` mit dem `I_RECVFD`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`EAGAIN` Es befindet sich keine Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs und `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` ist gesetzt.

`EBADMSG` Die Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs ist keine Nachricht, die einen übergebenen Dateideskriptor enthält.

`EMFILE` `NOFILES` Dateideskriptoren sind bereits geöffnet.

`ENXIO` Verbindungsabbruch für `fildes` empfangen.

`EOVERFLOW`

`uid` oder `gid` ist zu groß, um in der Struktur abgelegt werden zu können, auf die `arg` zeigt.

`EFAULT` `arg` zeigt auf einen Punkt außerhalb des reservierten Adressraums.

`I_LIST` Erlaubt es einem Benutzer, alle Modulnamen im Stream auszugeben einschließlich des obersten Treibers. Ist `arg` gleich `NULL`, so ist das Ergebnis des Aufrufs die Anzahl der Module (einschließlich Treiber), die sich in dem Stream befinden, auf den `fildes` verweist. Dies erlaubt dem Benutzer, genügend Platz für die Modulnamen zu reservieren. Ist `arg` ungleich `NULL`, dann sollte dieses Argument auf eine `str_list`-Struktur zeigen, die folgende Komponenten besitzt:

```
int sl_nmods;
struct str_mlist *sl_modlist;
```

Die `str_mlist`-Struktur besitzt folgende Komponenten:

```
char l_name[FMNAMESZ+1];
```

`sl_nmods` gibt die Anzahl der Einträge an, die der Benutzer im Vektor reserviert hat. Nach der Rückkehr enthält `sl_modlist` die Liste der Modulnamen und `sl_nmods` enthält die Anzahl der Einträge im Vektor `sl_modlist`, dies ist die Anzahl aller Module einschließlich des Treibers. Der Rückgabewert von `ioctl()` ist 0. Mit dem Schreiben der Einträge wird bei der Spitze des Streams begonnen und dann stream-abwärts fortgefahrene, bis entweder das Ende des Streams oder die Anzahl der gewünschten Module (`sl_nmods`) erreicht ist.

ioctl() mit dem I\_LIST-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Die Komponente *sl\_nmods* ist kleiner als 1.

EAGAIN oder ENOSR

Puffer konnte nicht reserviert werden.

I\_ATMARK Erlaubt es dem Benutzer zu überprüfen, ob die aktuelle Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs von einem Modul weiter stream-abwärts „markiert“ wurde. *arg* legt fest, wie die Überprüfung durchgeführt wird, wenn es mehrfach „markierte“ Nachrichten in der Lese-Queue des Stream-Kopfs geben kann. Es kann folgende Werte annehmen:

ANYMARK Prüfen, ob die Nachricht markiert ist.

LASTMARK Prüfen, ob die Nachricht die letzte markierte in der Queue ist.

Das Ergebnis hat den Wert 1, wenn die entsprechende Markierungs-Bedingung erfüllt ist. Andernfalls hat es den Wert 0. Im Fehlerfall kann *errno* den folgenden Wert annehmen:

ioctl() mit dem I\_ATMARK-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *arg* ist ungültig.

I\_CKBAND

Prüft, ob eine Nachricht in einem gegebenen Prioritätsband in der Lese-Queue des Stream-Kopfs existiert. Das Ergebnis ist 1, wenn eine solche Nachricht existiert, oder -1 bei einem Fehler. *arg* sollte eine ganze Zahl sein, die den Wert des zu überprüfenden Prioritätsbands enthält.

ioctl() mit dem I\_CKBAND-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *arg* ist ungültig.

I\_GETBAND

Liefert das Prioritätsband der ersten Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs in dem ganzzahligen Wert zurück, auf den *arg* zeigt.

ioctl() mit dem I\_GETBAND-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

ENODATA Es befindet sich keine Nachricht in der Lese-Queue des Stream-Kopfs.

I\_CANPUT Prüft, ob ein bestimmtes Band beschreibbar ist. *arg* ist gleich dem zu überprüfenden Prioritätsband. Das Ergebnis ist 0, wenn das Prioritätsband *arg* der Flusskontrolle unterliegt, 1, wenn das Band beschreibbar ist oder -1 bei einem Fehler.

ioctl() mit dem I\_CANPUT-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *arg* ist ungültig.

**I\_SETCLTIME**

Erlaubt es einem Benutzer, festzulegen, wie lange der Stream-Kopf wartet, wenn ein Stream geschlossen wird und sich noch Daten in den Schreib-Queues befinden. Bevor er jedes Modul und jeden Treiber schließt, wartet der Stream-Kopf die angegebene Zeit, damit die Daten noch übertragen werden können. Sind nach der Wartezeit immer noch Daten vorhanden, so werden diese verworfen. *arg* ist ein Zeiger auf die Anzahl der Millisekunden, die gewartet werden sollen, jeweils auf den nächsthöheren gültigen Wert im System gerundet. Die Voreinstellung ist 15 Sekunden.

ioctl() mit dem I\_SETCLTIME-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

**EINVAL** Der Wert von *arg* ist ungültig.

**I\_GETCLTIME**

Liefert die Wartezeit beim Schließen in der long-Variablen zurück, auf die *arg* zeigt.

**Multiplex-Konfigurationen unter STREAMS**

**I\_LINK** Verbindet zwei Datenströme, wobei *fildes* der Dateideskriptor des Streams ist, der mit dem Multiplex-Treiber verbunden ist und *arg* ist der Dateideskriptor des Streams, der mit einem anderen Treiber verbunden ist. Der Stream, der mit *arg* angegeben wird, wird unterhalb des Multiplex-Treibers verbunden. I\_LINK erwartet, dass der Multiplex-Treiber eine Bestätigung an den Stream-Kopf sendet. Dieser Aufruf liefert eine Multiplexer-Kennzahl (diese Kennzahl wird für den Abbau des Multiplexers benötigt; siehe I\_UNLINK) bei Erfolg und -1 bei einem Fehler.

ioctl() mit dem I\_LINK-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

**ENXIO** Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

**ETIME** Timeout erfolgte, bevor die Bestätigung vom Stream-Kopf empfangen wurde.

**EAGAIN** oder **ENOSR**

Nicht genügend Speicher unter STREAMS verfügbar, um I\_LINK ausführen zu können.

**EBADF** *arg* ist kein gültiger, offener Dateideskriptor.

**EINVAL** Einer der folgenden Fehler ist aufgetreten:

- Der *fildes* zugeordnete Stream unterstützt das Multiplexen nicht.
- *arg* ist kein Stream, oder bereits unter einem Multiplexer verbunden.

- Die angegebene Verbindung würde eine Schleife in der sich ergebenden Konfiguration erzeugen, d. h. ein gegebener Treiber ist in einer Multiplex-Konfiguration an mehr als einer Stelle vorhanden.
- *fildes* ist der Dateideskriptor einer Pipe oder FIFO-Datei.

Die Operation `I_LINK` kann auch fehlschlagen, wenn sie darauf wartet, dass der Multiplex-Treiber die Verbindungsanforderung bestätigt. Dies kann dann geschehen, wenn eine Nachricht am Stream-Kopf von *fildes* eintrifft, die einen Fehler oder einen Verbindungsabbruch anzeigt. Zusätzlich kann eine Fehlernummer in der positiven oder negativen Bestätigung enthalten sein. In diesen Fällen schlägt `I_LINK` fehl, wobei `errno` gleich dem Wert in der Nachricht ist.

`I_UNLINK` Löst die Verbindung zwischen den beiden durch *fildes* und *arg* angegebenen Datenströmen. *fildes* ist der Dateideskriptor des mit dem Multiplex-Treiber verbundenen Streams. *arg* ist die Multiplexer-Kennzahl, die von `I_LINK` zurückgeliefert wurde. Ist *arg* gleich `MUXID_ALL`, dann werden alle Datenströme abgehängt, die mit *fildes* verbunden waren. Ebenso wie `I_LINK` erwartet auch dieses Kommando, dass der Multiplex-Treiber die Auflösung der Verbindung bestätigt.

`ioctl()` mit dem `I_UNLINK`-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

`ENXIO` Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

`ETIME` Timeout erfolgte, bevor eine Bestätigung vom Stream-Kopf empfangen wurde.

`EAGAIN` oder `ENOSR`

Es kann nicht genügend Speicherplatz für die Bestätigung reserviert werden.

`EINVAL` *arg* ist keine gültige Multiplexer-Kennzahl oder *fildes* ist nicht der Stream, für den die `I_LINK`-Operation ausgeführt wurde, die *arg* geliefert hat.

`EINVAL` *fildes* ist der Dateideskriptor einer Pipe oder FIFO-Datei.

Die Operation `I_UNLINK` kann auch fehlschlagen, wenn sie darauf wartet, dass der Multiplex-Treiber die Verbindungsanforderung bestätigt. Dies kann dann geschehen, wenn eine Nachricht am Stream-Kopf von *fildes* eintrifft, die einen Fehler oder einen Verbindungsabbruch anzeigt. Zusätzlich kann eine Fehlernummer in der positiven oder negativen Bestätigung enthalten sein. In diesen Fällen schlägt `I_UNLINK` fehl, wobei `errno` gleich dem Wert in der Nachricht ist.

I\_PLINK Verbindet zwei Datenströme, wobei *fildes* der Dateideskriptor des Streams ist, der mit dem Multiplex-Treiber verbunden ist und *arg* ist der Dateideskriptor des Streams, der mit einem anderen Treiber verbunden ist. Der Stream, der mit *arg* angegeben wird, wird unterhalb des Multiplex-Treibers über einen ständigen Verweis verbunden. Dieser Aufruf erzeugt einen ständigen Verweis, der auch dann existieren kann, wenn der Dateideskriptor *fildes*, der dem oberen Stream zum Multiplex-Treiber zugeordnet ist, geschlossen wird. I\_PLINK erwartet, dass der Multiplex-Treiber eine Bestätigung an den Stream-Kopf sendet. Dieser Aufruf liefert eine Multiplexer-Kennzahl (diese Kennzahl wird für den Abbau des Multiplexers benötigt; siehe I\_PUNLINK) bei Erfolg und -1 bei Fehler.

ioctl() mit dem I\_PLINK-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

ENXIO Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

ETIME Timeout erfolgte, bevor eine Bestätigung vom Stream-Kopf empfangen wurde.

EAGAIN oder ENOSR

Nicht genügend Speicher unter STREAMS verfügbar, um I\_PLINK ausführen zu können.

EBADF *arg* ist kein gültiger, offener Dateideskriptor.

EINVAL Einer der folgenden Fehler ist aufgetreten:

- Der *fildes* zugeordnete Stream unterstützt das Multiplexen nicht.
- *arg* ist kein Stream oder bereits unter einem Multiplexer angehängt.
- Die angegebene Verbindung würde eine Schleife in der sich ergebenden Konfiguration erzeugen, d. h. ein gegebener Treiber ist in einer Multiplex-Konfiguration an mehr als einer Stelle vorhanden.
- *fildes* ist der Dateideskriptor einer Pipe oder FIFO-Datei.

Die Operation I\_PLINK kann auch fehlschlagen, wenn sie darauf wartet, dass der Multiplex-Treiber die Verbindungsanforderung bestätigt. Dies kann dann geschehen, wenn eine Nachricht am Stream-Kopf von *fildes* eintrifft, die einen Fehler oder einen Verbindungsabbruch anzeigt. Zusätzlich kann eine Fehlernummer in der positiven oder negativen Bestätigung enthalten sein. In diesen Fällen schlägt I\_PLINK fehl, wobei *errno* gleich dem Wert in der Nachricht ist.

**I\_PUNLINK**

Löst die ständige Verbindung zwischen den beiden durch *fildes* und *arg* angegebenen Datenströmen. *fildes* ist der Dateideskriptor des mit dem Multiplex-Treiber verbundenen Streams. *arg* ist die Multiplexer-Kennzahl, die von I\_PLINK zurückgeliefert worden ist, als ein Stream unter dem Multiplex-Treiber eingehängt wurde. Ist *arg* gleich MUXID\_ALL, dann werden alle Datenströme abgehängt, die mit *fildes* über ständige Verweise verbunden waren. Ebenso wie I\_PLINK erwartet auch dieses Kommando, dass der Multiplex-Treiber die Auflösung der Verbindung bestätigt.

ioctl() mit dem I\_PUNLINK-Kommando schlägt fehl, wenn gilt:

ENXIO Verbindungsabbruch für *fildes* empfangen.

ETIME Timeout erfolgte, bevor eine Bestätigung vom Stream-Kopf empfangen wurde.

EAGAIN oder ENOSR  
Puffer für die Bestätigung konnte nicht reserviert werden.

EINVAL Ungültige Multiplexer-Kennzahl.

EINVAL *fildes* ist der Dateideskriptor einer Pipe oder FIFO-Datei.

Die Operation I\_PUNLINK kann auch fehlschlagen, wenn sie darauf wartet, dass der Multiplex-Treiber die Verbindungs-Anforderung bestätigt. Dies kann dann geschehen, wenn eine Nachricht am Stream-Kopf von *fildes* eintrifft, die einen Fehler oder einen Verbindungsabbruch anzeigt. Zusätzlich kann eine Fehlernummer in der positiven oder negativen Bestätigung enthalten sein. In diesen Fällen schlägt I\_PUNLINK fehl, wobei errno gleich dem Wert in der Nachricht ist.

Returnwert nicht negative ganze Zahl

bei Erfolg. Der zurückgegebene Wert hängt jeweils von der Geräte-Steuerfunktion ab.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | ioctl() ist bei jedem Dateityp erfolglos, wenn einer oder mehrere der nachstehenden Punkte zutreffen:                                                                                                                                               |
| EBADF      | <i>fd</i> ist kein gültiger offener Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                |
| EINTR      | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs ioctl() abgefangen.                                                                                                                                                                                      |
| EINVAL     | Der mit <i>fd</i> bezeichnete Stream oder Multiplexer ist (direkt oder indirekt) unter einem Multiplexer eingehängt.                                                                                                                                |
|            | ioctl() ist außerdem erfolglos, wenn der Gerätetreiber einen Fehler feststellt. In diesem Fall wird der Fehler durch ioctl() ohne Änderung an den Aufrufer weitergeleitet. Nicht alle nachstehenden Fehlerfälle können bei jedem Treiber auftreten: |
| EINVAL     | <i>request</i> oder <i>arg</i> sind für dieses Gerät nicht gültig.                                                                                                                                                                                  |
| EIO        | Ein physikalischer E/A-Fehler ist aufgetreten.                                                                                                                                                                                                      |
| ENOTTY     | <i>fd</i> bezeichnet keinen Gerätetreiber/keine STREAMS-Datei, der/die Steuerfunktionen akzeptiert.                                                                                                                                                 |
| ENXIO      | <i>request</i> und <i>arg</i> sind für diesen Gerätetreiber gültig, jedoch kann der angeforderte Dienst nicht auf diesem Gerät ausgeführt werden.                                                                                                   |
| ENODEV     | <i>fd</i> bezeichnet eine gültige STREAMS-Datei, aber der zugehörige Gerätetreiber unterstützt die Funktion ioctl() nicht.                                                                                                                          |
| ENOLINK    | <i>fd</i> befindet sich auf einem fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv.                                                                                                                                        |
| EFAULT     | <i>request</i> fordert eine Datenübertragung auf einen bzw. von einem Puffer, auf den <i>arg</i> zeigt, wobei jedoch ein Teil des Puffers außerhalb des dem Prozess zugewiesenen Adressraums liegt.                                                 |
|            | Wenn ein Stream unter einem Multiplexer eingehängt ist, führt jedes ioctl()-Kommando außer I_UNLINK und I_PUNLINK zum Fehler EINVAL.                                                                                                                |
| Siehe auch | streamio() in „Leitfaden für Programmierer: STREAMS“, termio() in „Referenzhandbuch für Systemverwalter“, close(), fcntl(), getmsg(), open(), pipe(), poll(), putmsg(), read(), sigaction(), write(), stropts.h.                                    |

## **isalnum - auf alphanumerisches Zeichen prüfen**

**Definition**    `#include <ctype.h>`  
              `int isalnum(int c);`

**Beschreibung**

`isalnum()` überprüft, ob das Zeichen *c* ein Buchstabe oder eine Ziffer ist.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

**Returnwert**     $\neq 0$               alphanumerisch  
              0              nicht alphanumerisch

**Hinweis**    `isalnum()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef isalnum`).

Das Verhalten von `isalnum()` wird von den Klassen `alpha` und `digit` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

**Siehe auch** `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`, `stdio.h`.

## isalpha - auf alphabetisches Zeichen prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isalpha(int c);
```

### Beschreibung

isalpha() überprüft, ob das Zeichen *c* ein Buchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros EOF sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Buchstabe      |
|            | 0        | kein Buchstabe |

Hinweis isalpha() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef isalpha).

Das Verhalten von isalpha() wird von der Klasse alpha der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

Siehe auch isalnum(), iscntrl(), isdigit(), isgraph(), islower(), isprint(), ispunct(), isspace(), isupper(), isxdigit(), setlocale(), ctype.h, stdio.h.

## isascii - auf 7-Bit ASCII-Zeichen prüfen

Definition `#include <ctype.h>`  
`int isascii (int c)`

### Beschreibung

`isascii()` prüft, ob *c* kleiner als 128 ist.

(Der US-ASCII Zeichencode ist für die Werte von 0 bis 127 definiert.)

`isascii()` ist für alle ganzzahligen Werte definiert.

BS2000

`isascii()` ist ein Synonym für `isebcdic()`. `isascii()` prüft, ob der Wert des Zeichens *c* ein EBCDIC-Zeichen repräsentiert (Werte 0 - 255). □

Returnwert ≠ 0                    der Wert von *c* liegt zwischen 0 und 127 (ASCII-Zeichen).  
0                                kein ASCII-Zeichen (Werte ≠ 0 - 127).

BS2000

≠ 0                            der Wert von *c* liegt zwischen 0 und 255 (EBCDIC-Zeichen).  
0                                kein EBCDIC-Zeichen (Werte ≠ 0 - 255). □

Hinweis `isascii()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#*undef isascii*).

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `ctype.h`, `ascii_to_ebcdic()`, `ebcdic_to_ascii()`.

## isastream - Dateideskriptor testen

Definition `#include <stropts.h>`  
`int isastream(int fildes);`

### Beschreibung

Die Funktion `isastream()` prüft, ob ein Dateideskriptor eine STREAMS-Datei repräsentiert. `fildes` verweist auf eine offene Datei.

Returnwert 1                wenn `fildes` eine STREAMS-Datei repräsentiert.  
                0                wenn `fildes` keine STREAMS-Datei repräsentiert.  
                -1              bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `isastream()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EBADF                `fildes` ist kein gültiger, offener Dateideskriptor.

Siehe auch `stropts.h`.

## isatty - auf Verbindung zu einem Terminal prüfen

Definition 

```
#include <unistd.h>
int isatty(int fildes);
```

### Beschreibung

isatty() prüft, ob der mit *fildes* angegebene Dateideskriptor einem Terminal zugeordnet ist.

Returnwert 1 bei Erfolg. *fildes* ist einem Terminal zugeordnet.  
0 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler isatty() schlägt fehl, wenn gilt:  
EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.  
ENOTTY *fildes* ist keinem Terminal zugeordnet.

Siehe auch unistd.h.

## iscntrl - auf Steuerzeichen prüfen

Definition `#include <ctype.h>`  
`int iscntrl(int c);`

### Beschreibung

`iscntrl()` überprüft, ob das Zeichen *c* ein Steuerzeichen ist. Steuerzeichen sind nicht abdruckbare Zeichen, z. B. für die Druckersteuerung.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Steuerzeichen      |
|            | 0        | kein Steuerzeichen |

Hinweis `iscntrl()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iscntrl`).

Das Verhalten von `iscntrl()` wird von der Klasse `cntrl` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## isdigit - auf Dezimalziffer prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isdigit(int c);
```

Beschreibung

isdigit() überprüft, ob das Zeichen *c* eine Dezimalziffer ist.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros EOF sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                     |
|------------|----------|---------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Dezimalziffer       |
|            | 0        | keine Dezimalziffer |

Hinweis isdigit() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef isdigit).

Das Verhalten von isdigit() wird von der Klasse digit der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

Siehe auch isalnum(), isalpha(), iscntrl(), isgraph(), islower(), isprint(), ispunct(), isspace(), isupper(), isxdigit(), ctype.h.

**isebcdic - auf EBCDIC-Zeichen prüfen (BS2000)**

Definition #include <ctype.h>  
int isebcdic(int c);

## Beschreibung

`isebcdic` prüft, ob der Wert des Zeichens *c* ein EBCDIC-Zeichen repräsentiert (Werte 0 - 255).

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Returnwert $\neq 0$ | der Wert von $c$ repräsentiert ein EBCDIC-Zeichen (Werte 0 - 255). |
| 0                   | kein EBCDIC-Zeichen (Werte $\neq 0$ - 255).                        |

**Hinweis** `isebcdic` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef isebcdic`).  
`isebcdic` ist ein Synonym für `isascii`.

**Siehe auch** [isalpha\(\)](#), [isalnum\(\)](#), [isascii\(\)](#), [iscntrl\(\)](#), [isdigit\(\)](#), [isgraph\(\)](#), [islower\(\)](#), [isprint\(\)](#), [ispunct\(\)](#), [isspace\(\)](#), [isupper\(\)](#), [isxdigit\(\)](#).

## isgraph - auf darstellbares Zeichen prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isgraph(int c);
```

### Beschreibung

`isgraph()` überprüft, ob *c* ein darstellbares Zeichen ist. Darstellbare Zeichen sind: alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen. Leerzeichen gelten als nicht darstellbar.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | darstellbar       |
|            | 0        | nicht darstellbar |

Hinweis `isgraph()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef isgraph`).

Das Verhalten von `isgraph()` wird von der Klasse `graph` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## islower - auf Kleinbuchstaben prüfen

Definition `#include <ctype.h>`  
`int islower(int c);`

### Beschreibung

`islower()` überprüft, ob das Zeichen  $c$  ein Kleinbuchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument  $c$  vom Typ `int`. Der Wert von  $c$  muss als `unsigned char` darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn  $c$  irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                     |
|------------|----------|---------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Kleinbuchstabe      |
|            | 0        | kein Kleinbuchstabe |

Hinweis `islower()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef islower`).

Das Verhalten von `islower()` wird von der Klasse `lower` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## isnan - auf NaN (not a number) prüfen

Definition `#include <math.h>`  
`int isnan(double x);`

### Beschreibung

`isnan()` überprüft, ob  $x$  kein NaN ist.

Kein NaN bedeutet,  $x$  ist ein gültiges Bitmuster einer Gleitpunktzahl.

Returnwert 0                    wenn  $x$  kein NaN ist.

Hinweis In dieser Implementierung liefert `isnan()` immer den Wert 0, d.h. alle Bitmuster für Gleitpunktzahlen sind gültig.

Siehe auch `math.h`.

## isprint - auf druckbares Zeichen prüfen

Definition `#include <ctype.h>`  
`int isprint(int c);`

### Beschreibung

`isprint()` überprüft, ob *c* ein druckbares Zeichen ist. Druckbare Zeichen sind: alphanumerische Zeichen, Sonderzeichen und Leerzeichen.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

Returnwert  $\neq 0$  druckbar (alphanumerisches Zeichen, Sonderzeichen oder Leerzeichen).  
0 nicht druckbar

Hinweis `isprint()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef isprint`).

Das Verhalten von `isprint()` wird von der Klasse `print` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## ispunct - auf Sonderzeichen prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int ispunct(int c);
```

### Beschreibung

`ispunct()` überprüft, ob *c* ein Sonderzeichen ist, d.h. weder ein Steuerzeichen noch ein alphanumerisches Zeichen, noch ein Zeichen für Zwischenraum (siehe `isspace`).

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros `EOF` sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Sonderzeichen      |
|            | 0        | kein Sonderzeichen |

Hinweis `ispunct()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef ispunct`).

Das Verhalten von `ispunct()` wird von der Klasse `punct` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `isspace()`, `isupper()`, `isxdigit()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## isspace - auf Zwischenraumzeichen prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isspace(int c);
```

### Beschreibung

isspace() überprüft, ob *c* ein Zwischenraumzeichen ist. Zwischenraumzeichen sind: Leerzeichen, horizontaler Tabulator, Wagenrücklauf, Zeilenvorschub, Seitenvorschub oder vertikaler Tabulator.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros EOF sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                          |
|------------|----------|--------------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Zwischenraumzeichen      |
|            | 0        | kein Zwischenraumzeichen |

Hinweis isspace() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef isspace).

Das Verhalten von isspace() wird von der Klasse space der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

Siehe auch isalnum(), isalpha(), iscntrl(), isdigit(), isgraph(), islower(), isprint(), ispunct(), isupper(), isxdigit(), setlocale(), ctype.h.

## isupper - auf Großbuchstaben prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isupper(int c);
```

### Beschreibung

isupper() überprüft, ob das Zeichen *c* ein Großbuchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros EOF sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Großbuchstabe      |
|            | 0        | kein Großbuchstabe |

Hinweis      isupper() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef isupper).

Das Verhalten von isupper() wird von der Klasse upper der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

Siehe auch [isalnum\(\)](#), [isalpha\(\)](#), [iscntrl\(\)](#), [isdigit\(\)](#), [isgraph\(\)](#), [islower\(\)](#), [isprint\(\)](#), [ispunct\(\)](#), [isspace\(\)](#), [isxdigit\(\)](#), [setlocale\(\)](#), [ctype.h](#).

## **iswalnum - auf alphanumerisches Langzeichen prüfen**

**Definition**    `#include <wchar.h>`  
              `int iswalnum(wint_t wc);`

**Beschreibung**

`iswalnum()` überprüft, ob das Langzeichen *wc* alphanumerisch ist.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|                   |                  |                      |
|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Returnwert</b> | <code>≠ 0</code> | alphanumerisch       |
|                   | <code>0</code>   | nicht alphanumerisch |

**Hinweis**    `iswalnum()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswalnum`).

Das Verhalten von `iswalnum()` wird von den Klassen `alpha` und `digit` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

**Siehe auch**    `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`,  
`iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`,  
`stdio.h`.

## iswalphα - auf alphabetisches Langzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswalphα(wint_t wc);
```

### Beschreibung

iswalphα überprüft, ob das Langzeichen *wc* ein Buchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros *WEOF* sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |          |                |
|------------|----------|----------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Buchstabe      |
|            | 0        | kein Buchstabe |

Hinweis iswalphα() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef iswalphα).

Das Verhalten von iswalphα() wird von der Klasse alpha der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch [iswalnum\(\)](#), [iswcntrl\(\)](#), [iswdigit\(\)](#), [iswgraph\(\)](#), [iswlower\(\)](#), [iswprint\(\)](#), [iswpunct\(\)](#), [iswspace\(\)](#), [iswupper\(\)](#), [iswdxdigit\(\)](#), [setlocale\(\)](#), [wchar.h](#), [stdio.h](#).

## iswcntrl - auf Steuerzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswcntrl(wint_t wc);
```

### Beschreibung

`iswcntrl()` überprüft, ob das Langzeichen *wc* ein Steuerzeichen ist. Steuerzeichen sind nicht abdruckbare Zeichen, z. B. für die Druckersteuerung.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Steuerzeichen      |
|            | 0        | kein Steuerzeichen |

Hinweis `iswcntrl()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswcntrl`).

Das Verhalten von `iswcntrl()` wird von der Klasse `cntrl` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## iswctype - Langzeichen auf Klasse prüfen

**Definition** #include <wchar.h>

```
int iswctype(wint_t wc, wctype_t charclass);
```

**Beschreibung**

iswctype() überprüft, ob das Langzeichen *wc* zur Zeichenklasse *charclass* gehört.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros *WEOF* sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ *wchar\_t* (siehe *stddef.h*). □

**Returnwert** ≠ 0      Langzeichen in Zeichenklasse *charclass*

0      Langzeichen nicht in Zeichenklasse *charclass*

**Hinweis** Die zwölf Zeichenketten "alnum", "alpha", "blank", "cntrl", "digit", "graph", "lower", "print", "punct", "space", "upper" und "xdigit" sind für die Standard-Zeichenklassen reserviert. In der folgenden Tabelle sind die Funktionen der linken Spalte mit denen der rechten Spalte jeweils gleichwertig.

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| iswalnum(wc)   | iswctype(wc, wctype("alnum"))  |
| iswalpha(wc)   | iswctype(wc, wctype("alpha"))  |
| iswcntrl(wc)   | iswctype(wc, wctype("cntrl"))  |
| iswdigit(wc)   | iswctype(wc, wctype("digit"))  |
| iswgraph(wc)   | iswctype(wc, wctype("graph"))  |
| iswlower(wc)   | iswctype(wc, wctype("lower"))  |
| iswprint(wc)   | iswctype(wc, wctype("print"))  |
| iswpunct(wc)   | iswctype(wc, wctype("punct"))  |
| iswspace(wc)   | iswctype(wc, wctype("space"))  |
| iswupper(wc)   | iswctype(wc, wctype("upper"))  |
| iswdxdigit(wc) | iswctype(wc, wctype("xdigit")) |

Der Aufruf `iswctype(wc, wctype("blank"))` hat keine gleichwertige `isw*`-Funktion.

**Siehe auch** `wctype()`, `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswdxdigit()`, `wchar.h`.

## iswdigit - auf dezimales Langzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswdigit(wint_t wc);
```

### Beschreibung

`iswdigit()` überprüft, ob das Langzeichen `wc` eine Dezimalziffer ist.

In allen Fällen ist das Argument `wc` vom Typ `wint_t`. Der Wert von `wc` muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn `wc` irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

|            |          |                     |
|------------|----------|---------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Dezimalziffer       |
|            | 0        | keine Dezmialziffer |

Hinweis `iswdigit()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswdigit`).

Das Verhalten von `iswdigit()` wird von der Klasse `digit` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswxdigit()`, `wchar.h`.

## iswgraph - auf darstellbares Langzeichen prüfen

Definition `#include <wchar.h>`  
`int iswgraph(wint_t wc);`

### Beschreibung

`iswgraph()` überprüft, ob das mit `wc` angegebene Langzeichen ein darstellbares Zeichen ist. Darstellbare Zeichen sind: alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen. Leerzeichen gelten als nicht darstellbar.

In allen Fällen ist das Argument `wc` vom Typ `wint_t`. Der Wert von `wc` muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn `wc` irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| Returnwert | <code>≠ 0</code> | darstellbar       |
|            | <code>0</code>   | nicht darstellbar |

Hinweis `iswgraph()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswgraph`).

Das Verhalten von `iswgraph()` wird von der Klasse `graph` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswdxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## iswlower - auf Kleinbuchstaben-Langzeichen prüfen

Definition `#include <wchar.h>`  
`int iswlower(wint_t wc);`

### Beschreibung

`iswlower()` überprüft, ob das Langzeichen `wc` ein Kleinbuchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument `wc` vom Typ `wint_t`. Der Wert von `wc` muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn `wc` irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |                  |                     |
|------------|------------------|---------------------|
| Returnwert | <code>≠ 0</code> | Kleinbuchstabe      |
|            | <code>0</code>   | kein Kleinbuchstabe |

Hinweis `iswlower()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswlower`).

Das Verhalten von `iswlower()` wird von der Klasse `lower` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswdxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## iswprint - auf druckbares Langzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswprint(wint_t wc);
```

### Beschreibung

iswprint() überprüft, ob *wc* ein druckbares Langzeichen ist. Druckbare Langzeichen sind: alphanumerische Zeichen, Sonderzeichen und Leerzeichen .

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros *WEOF* sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |          |                                                                      |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | druckbar (alphanumerisches Zeichen, Sonderzeichen oder Leerzeichen). |
|            | 0        | nicht druckbar                                                       |

Hinweis iswprint() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef iswprint).

Das Verhalten von iswprint() wird von der Klasse print der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

Siehe auch [iswalnum\(\)](#), [iswalpha\(\)](#), [iswcntrl\(\)](#), [iswdigit\(\)](#), [iswgraph\(\)](#), [iswlower\(\)](#), [iswpunct\(\)](#), [iswspace\(\)](#), [iswupper\(\)](#), [iswxdigit\(\)](#), [setlocale\(\)](#), [wchar.h](#).

## iswpunct - auf Sonderlangzeichen prüfen

Definition `#include <wchar.h>`  
`int iswpunct(wint_t wc);`

### Beschreibung

`iswpunct()` überprüft, ob `wc` ein Sonderlangzeichen ist, d.h. weder ein Steuerlangzeichen noch ein alphanumerisches Langzeichen, noch ein Langzeichen für Zwischenraum (siehe `iswspace`).

In allen Fällen ist das Argument `wc` vom Typ `wint_t`. Der Wert von `wc` muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn `wc` irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |                  |                        |
|------------|------------------|------------------------|
| Returnwert | <code>≠ 0</code> | Sonderlangzeichen      |
|            | <code>0</code>   | kein Sonderlangzeichen |

Hinweis `iswpunct()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswpunct`).

Das Verhalten von `iswpunct()` wird von der Klasse `punct` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `iswdxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## **iswspace - auf Zwischenraum-Langzeichen prüfen**

**Definition**    `#include <wchar.h>`  
              `int iswspace(wint_t wc);`

**Beschreibung**

`iswspace()` überprüft, ob *wc* ein Zwischenraum-Langzeichen ist. Zwischenraum-Langzeichen sind: Leerzeichen, horizontaler Tabulator, Wagenrücklauf, Zeilenvorschub, Seitenvorschub oder vertikaler Tabulator.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros `WEOF` sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|                   |                  |                               |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | <code>≠ 0</code> | Zwischenraum-Langzeichen      |
|                   | <code>0</code>   | kein Zwischenraum-Langzeichen |

**Hinweis**    `iswspace()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswspace`).

Das Verhalten von `iswspace()` wird von der Klasse `space` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

**Siehe auch** `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswdigit()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswupper()`, `iswdxdigit()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## iswupper - auf Großbuchstaben-Langzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswupper(wint_t wc);
```

### Beschreibung

iswupper() überprüft, ob das Langzeichen *wc* ein Großbuchstabe ist.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros *WEOF* sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | Großbuchstabe      |
|            | 0        | kein Großbuchstabe |

Hinweis iswupper() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef iswupper).

Das Verhalten von iswupper() wird von der Klasse upper der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit setlocale() umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch [iswalnum\(\)](#), [iswalpha\(\)](#), [iswcntrl\(\)](#), [iswdigit\(\)](#), [iswgraph\(\)](#), [iswlower\(\)](#), [iswprint\(\)](#), [iswpunct\(\)](#), [iswspace\(\)](#), [iswdxidigit\(\)](#), [setlocale\(\)](#), [wchar.h](#).

## iswxdigit - auf Hexadezimal-Langzeichen prüfen

Definition 

```
#include <wchar.h>
int iswxdigit(wint_t wc);
```

### Beschreibung

iswxdigit überprüft, ob das Langzeichen *wc* ein hexadezimales Ziffernzeichen (0-9, A-F bzw. a-f) ist.

In allen Fällen ist das Argument *wc* vom Typ *wint\_t*. Der Wert von *wc* muss ein Langzeichenwert sein, der einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht, oder er muss gleich dem Wert des Makros *WEOF* sein. Wenn *wc* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefiniert.

|            |          |                                   |
|------------|----------|-----------------------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | hexadezimales Ziffernzeichen      |
|            | 0        | kein hexadezimales Ziffernzeichen |

Hinweis iswxdigit() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (`#undef iswxdigit`).

Das Verhalten von iswxdigit() wird von der Klasse *xdigit* der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit *setlocale()* umgeschaltet wurde.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ *wchar\_t* (siehe *stddef.h*). □

Siehe auch *iswalnum()*, *iswalpha()*, *iswcntrl()*, *iswdigit()*, *iswgraph()*, *iswlower()*, *iswprint()*, *iswpunct()*, *iswspace()*, *iswupper()*, *wchar.h*.

## isxdigit - auf Hexadezimal-Ziffer prüfen

Definition 

```
#include <ctype.h>
int isxdigit(int c);
```

Beschreibung

isxdigit überprüft, ob das Zeichen *c* ein hexadezimales Ziffernzeichen (0-9, A-F bzw. a-f) ist.

In allen Fällen ist das Argument *c* vom Typ *int*. Der Wert von *c* muss als *unsigned char* darstellbar oder gleich dem Wert des Makros EOF sein. Wenn *c* irgendeinen anderen Wert besitzt, ist das Verhalten undefined.

|            |          |                           |
|------------|----------|---------------------------|
| Returnwert | $\neq 0$ | hexadezimale Ziffer       |
|            | 0        | keine hexadezimale Ziffer |

Hinweis isxdigit() ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert. Um einen Funktionsaufruf zu erzeugen, muss die Definition des Makronamens rückgängig gemacht werden (#undef isxdigit).

Das Verhalten von isxdigit() wird von der Klasse `xdigit` der aktuellen Lokalität bestimmt. Die aktuelle Lokalität ist die C-Lokalität, wenn nicht explizit mit `setlocale()` umgeschaltet wurde.

Siehe auch `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isdigit()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `ctype.h`.

**j0, j1, jn - Besselfunktionen der ersten Art anwenden**

Definition `#include <math.h>`

```
double j0(double x);
double j1(double x);
double jn(int n, double x);
```

Beschreibung

`j0()`, `j1()` und `jn()` berechnen die Besselfunktionen der ersten Art für Gleitpunktwerte  $x$  und die ganzzahligen Ordnungen 0, 1 bzw.  $n$ .

Returnwert Besselfunktion für  $x$  bei Erfolg.

Siehe auch `y0()`, `y1()`, `yn()`, `math.h`.

**jrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen  $-2^{31}$  und  $2^{31}$  mit Startwert generieren**

Definition `#include <stdlib.h>`

```
long int jrand48 (unsigned short int xsubi[3]);
```

Beschreibung

Siehe `drand48()`.

## kill - Signal an Prozess oder Prozessgruppe senden

Definition `#include <signal.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h> □`

`int kill(pid_t pid, int sig);`

### Beschreibung

Wenn die Funktion mit POSIX-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich XPG5-konform, wie folgt:

- `kill()` sendet ein Signal *sig* an den Prozess oder die Prozessgruppe, der bzw. die durch *pid* angegeben wird. *sig* ist entweder eines der in der Datei `signal.h` angegebenen Signale oder gleich 0. Wenn *sig* gleich 0 ist (Nullsignal), wird eine Fehlerüberprüfung durchgeführt, ohne dass ein Signal gesendet wird. Das Nullsignal kann verwendet werden, um die Gültigkeit von *pid* zu überprüfen.
- `{_POSIX_SAVED_IDS}` ist auf allen X/Open-konformen Systemen definiert. Damit ein Prozess ein Signal an den durch *pid* bezeichneten Prozess senden kann, muss die reale oder effektive Benutzenummer des sendenden Prozesses mit der realen oder gesicherten Benutzenummer des empfangenden Prozesses übereinstimmen, vorausgesetzt der sendende Prozess hat geeignete Zugriffsrechte.
- Wenn *pid* größer als 0 ist, wird *sig* an den Prozess gesendet, dessen Prozessnummer gleich *pid* ist.
- Wenn *pid* gleich 0 ist, wird *sig* an alle Prozesse (außer einer Anzahl von Systemprozessen) gesendet, deren Prozessgruppennummer gleich der Prozessgruppennummer des Senders ist und für die der Prozess die Erlaubnis hat, ein Signal zu senden.
- Wenn *pid* gleich -1 ist, wird *sig* an alle Prozesse gesendet, für die der Prozess die Erlaubnis hat, ein Signal zu senden, außer den Systemprozessen.
- Wenn *pid* negativ, aber ungleich -1 ist, wird *sig* an alle Prozesse gesendet, deren Prozessgruppennummer gleich dem Absolutbetrag von *pid* ist, und für die der Prozess die Erlaubnis hat, ein Signal zu senden.
- Wenn durch den Wert von *pid* für den sendenden Prozess *sig* generiert wird und wenn *sig* nicht blockiert ist, wird, bevor `kill()` zurückkehrt, entweder *sig* oder zumindest ein anstehendes, nicht blockiertes Signal an den sendenden Prozess zugestellt.
- Die Benutzenummer wird nicht überprüft, wenn das Signal SIGCONT an einen Prozess gesendet wird, der Mitglied derselben Sitzung ist, wie der sendende Prozess.
- `kill()` ist erfolgreich, wenn der Prozess die Erlaubnis hat, *sig* an einen der durch *pid* angegebenen Prozesse zu senden. Wenn `kill()` fehlschlägt, wird kein Signal gesendet.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Senden eines Signals an einen Prozess oder eine Prozessgruppe;  
Für den (Spezial-)Fall, dass der Wert von *pid* bewirkt, dass *sig* für den sendenden Prozess generiert wird, gilt: Wenn das Signal für den aufrufenden Thread nicht blockiert ist und wenn alle anderen Threads des Prozesses das Signal blockieren bzw. nicht in einer *sigwait()*-Funktion auf das Signal warten, wird entweder *sig* oder wenigstens ein anhängiges nicht blockiertes Signal dem sendenden Thread zugestellt, bevor *kill()* zurückkehrt.
- *BS2000*  
Wenn die Funktion mit BS2000-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich abweichend, wie folgt:
- *pid* muss gleich 0 sein. Dadurch wird das Signal an den aufrufenden Prozess gesendet.
- Für *sig* kann folgende Untermenge der Signale, die in *signal.h* definiert sind, eingesetzt werden:

| Signal  | STXIT-Klasse | Bedeutung                                         |
|---------|--------------|---------------------------------------------------|
| SIGHUP  | ABEND        | Abbruch der Dialogstationsleitung                 |
| SIGINT  | ESCPBRK      | Unterbrechung von der Dialogstation mit K2        |
| SIGILL  | PROCHK       | Ausführung einer ungültigen Instruktion           |
| SIGABRT | -            | raise-Signal für Programmbeendigung mit _exit(-1) |
| SIGFPE  | PROCHK       | fehlerhafte Gleitpunktoperation                   |
| SIGKILL | -            | raise-Signal für Programmbeendigung mit exit(-1)  |
| SIGSEGV | ERROR        | Speicherzugriff mit unerlaubtem Segmentzugriff    |
| SIGALRM | RTIMER       | ein Zeitintervall ist abgelaufen (Realzeit)       |
| SIGTERM | TERM         | Signal bei Programmbeendigung                     |
| SIGUSR1 | -            | vom Benutzer definiert                            |
| SIGUSR2 | -            | vom Benutzer definiert                            |
| SIGDVZ  | PROCHK       | Division durch 0                                  |
| SIGXCPU | RUNOUT       | CPU-Zeit ist aufgebraucht                         |
| SIGTIM  | TIMER        | ein Zeit-Intervall ist abgelaufen (CPU-Zeit)      |
| SIGINTR | INTR         | SEND-MESSAGE-Kommando                             |



Returnwert 0 bei erfolgreicher Beendigung.

-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler | kill() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                 |
| EINVAL | Der Wert des Arguments <i>sig</i> ist eine ungültige oder nicht unterstützte Signalnummer.                      |
| EPERM  | Der Prozess besitzt keine Erlaubnis, das Signal an einen empfangenden Prozess zu senden.                        |
| BS2000 | EPERM wird nicht unterstützt. □                                                                                 |
| ESRCH  | Es kann kein Prozess oder keine Prozessgruppe gefunden werden, die der durch <i>pid</i> angegebenen entspricht. |

Siehe auch `getpid()`, `raise()`, `setsid()`, `sigaction()`, `signal.h`, `sys/types.h`.

## killpg - Signal an Prozessgruppe senden

Definition 

```
#include <signal.h>
int killpg(pid_t pgrp, int sig);
```

### Beschreibung

killpg() sendet das Signal *sig* an die Prozessgruppe *pgrp*.

Die reale oder effektive Benutzer-ID des sendenden Prozesses muss mit der realen oder gesicherten „set-user-ID“ des empfangenden Prozesses übereinstimmen, sofern die effektive Benutzer-ID des sendenden Prozesses nicht von einem Benutzer mit entsprechender Berechtigung stammt. Die einzige Ausnahme bildet das Signal SIGCONT, das immer an jeden Nachfolger des aktuellen Prozesses gesendet werden kann.

Ist *pgrp* größer als 1, so entspricht killpg(*pgrp, sig*) dem Aufruf von kill(-*pgrp, sig*).

Ist *pgrp* kleiner als oder gleich 1, so ist das Verhalten von killpg() undefiniert.

Returnwert Siehe kill().

Fehler Siehe kill().

Siehe auch getpgid(), getpid(), kill(), raise(), signal.h.

## I64a - 32-Bit-Integerzahl in Zeichenkette umwandeln

Definition `#include <stdlib.h>`  
`char *l64a (long value);`

Beschreibung  
Siehe `a641()`.

## labs - ganzzahligen Absolutwert (long) berechnen

Definition `#include <stdlib.h>`  
`long int labs(long int j);`

Beschreibung  
`labs()` berechnet den Absolutwert einer ganzen Zahl *j* vom Typ `long`.

Returnwert Absolutwert für einen ganzzahligen Wert *j* bei Erfolg.

Hinweis Der Absolutwert der betragsmäßig größten darstellbaren negativen Zahl ist nicht darstellbar. Wird als Argument *i* die betragsmäßig größte negative Zahl ( $-2^{31}$ ) als Parameter angegeben, wird das Programm mit Fehler beendet.

Siehe auch `abs()`, `cabs()`, `stdlib.h`.

## Ichown - Eigentümer/Gruppe einer Datei ändern

**Definition** #include <unistd.h>

```
int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
```

**Beschreibung**

Die Funktion `lchown()` setzt den Eigentümer und die Gruppenzugehörigkeit der angegebenen Datei genau wie `chown()`, es sei denn, die Datei besteht aus einem symbolischen Verweis. In diesem Fall ändert `lchown()` die Zugehörigkeit der Verweisdatei, wohingegen `chown()` die Zugehörigkeit der Datei oder des Verzeichnisses ändert, auf das sich der Verweis bezieht.

Wenn `chown()`, `lchown()` oder `fchown()` von einem Prozess aufgerufen wird, der nicht den Systemverwalterstatus hat, dann wird das Bit zum Setzen der Benutzer- und Gruppennummer bei Ausführung, beziehungsweise `S_ISUID` und `S_ISGID`, gelöscht (siehe `chmod()`).

Das Betriebssystem hat die Konfigurationsoption `_POSIX_CHOWN_RESTRICTED`, um Zugehörigkeitsänderungen für `chown()`-, `lchown()`- und `fchown()`-Systemaufrufe zu verhindern. In POSIX ist `_POSIX_CHOWN_RESTRICTED` aktiv, daher bewahren die `chown()`-, `lchown()`- und `fchown()`-Systemaufrufe den Eigentümer einer Datei davor, dass die Eigentümernummern seiner Dateien geändert werden und beschränken den Gruppenwechsel der Datei auf die Liste der ergänzenden Gruppennummern.

Nach erfolgreichem Abschluss markieren `chown()`, `lchown()` und `fchown()` das `ST_CTIME`-Feld der Datei zum Aktualisieren.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Bei Rückgabe von -1 werden Benutzernummer und Gruppennummer der Datei nicht verändert.

**Fehler** `lchown()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EACCES` Eine Komponente von `path` darf nicht durchsucht werden.

`EINVAL` Der Wert der angegebenen Benutzer- oder Gruppennummer wird nicht unterstützt, z.B. wenn der Wert kleiner als 0 ist, oder es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

## ENAMETOOLONG

Die Länge des Pfadnamens überschreitet `{PATH_MAX}`, oder die Länge einer Komponente des Pfadnamens überschreitet `{NAME_MAX}`.

## ENOENT

Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder *path* zeigt auf eine leere Zeichenkette.

## ENOTDIR

Eine Komponente des Pfadnamen-Präfix ist kein Dateiverzeichnis.

## EOPNOTSUPP

Das Argument *path* bezeichnet einen symbolischen Verweis und die Implementierung unterstützt nicht, den Eigentümer oder die Gruppenzugehörigkeit eines symbolischen Verweises zu ändern.

## ELOOP

Während der Übersetzung von *path* wurden zu viele symbolische Verweise angetroffen.

## EPERM

Die effektive Benutzernummer entspricht nicht dem Eigentümer der Datei, und der aufrufende Prozess hat nicht die passenden Zugriffsrechte.

## EROFS

Die Datei steht in einem schreibgeschützten Dateisystem.

## EIO

Es trat während des Lesens oder Schreibens vom Dateisystem ein Ein- oder Ausgabefehler auf.

## EINTR

Ein Signal wurde während der Ausführung der Funktion abgefangen.

*Erweiterung*

## ENAMETOOLONG

Die Auflösung symbolischer Verweise im Pfadnamen führt zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge `{PATH_MAX}` überschreitet.

Siehe auch `chmod()`, `chown()`, `symlink()`, `unistd.h`.

## **lcong48 - Pseudo-Zufallszahlen (signed long int) generieren**

Definition `#include <stdlib.h>`  
`void lcong48 (unsigned short int param[7]);`

Beschreibung  
Siehe `drand48()`.

## **ldexp - Exponent einer Gleitpunktzahl laden**

Definition `#include <math.h>`  
`double ldexp(double x, int exp);`

Beschreibung  
`ldexp()` berechnet aus der Mantisse *x* und dem Exponenten *exp* die Größe:  
 $x * 2^{exp}$ .  
`ldexp()` ist die Umkehrfunktion zu `frexp()`.

Returnwert Wert der Größe  $x * 2^{exp}$   
bei Erfolg.  
+/-HUGE\_VAL (je nach Vorzeichen von *x*), bei Überlauf. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

Fehler `ldexp()` schlägt fehl, wenn gilt:  
ERANGE Überlauf.

Siehe auch `frexp()`, `modf()`, `math.h`.

## ldiv - ganze Zahl (long) dividieren

Definition #include <stdlib.h>

```
ldiv_t ldiv(long int numer, long int denom);
```

Beschreibung

`ldiv()` berechnet den Quotienten und den Rest der Division *numer / denom*.

Sowohl die Argumente als auch das Ergebnis sind vom Typ `long int`.

Das Vorzeichen des Quotienten ist gleich dem Vorzeichen des algebraischen Quotienten. Die Größe des Quotienten ist die größte ganze Zahl kleiner oder gleich dem absoluten Wert des algebraischen Quotienten.

Der Rest ergibt sich aus der Gleichung:

Quotient \* Divisor + Rest = Dividend

Returnwert Struktur vom Typ `ldiv_t`

bei Erfolg. Die Struktur enthält sowohl den Quotienten `quot` als auch den Rest `rem` als `long`-Werte.

Siehe auch `div()`, `stdlib.h`.

## lfind - Eintrag in linearer Datentabelle finden

Definition #include <search.h>

```
void *lfind(const void *key, const void *base, size_t *nelp, size_t width  
           int (*compar)(const void *, const void *))
```

Beschreibung

Siehe `lsearch()`.

## Igamma - Logarithmus der Gamma-Funktion berechnen

**Definition**

```
#include <math.h>
double lgamma(double x);
extern int signgam;
```

**Beschreibung**

`lgamma()` berechnet die mathematische Gammafunktion für die Gleitpunktzahl  $x$ : a

$$\infty$$

$$\int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

Das Vorzeichen dieses Wertes wird in der C-internen Variablen `signgam` als +1 oder -1 abgelegt. `signgam` darf nicht vom Anwender definiert werden.

**Returnwert**

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>lgamma(x)</code> | bei Erfolg.                                                                                                  |
| <code>HUGE_VAL</code>  | falls der korrekte Wert einen Überlauf ergibt.<br><code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |
| <code>HUGE_VAL</code>  | falls $x$ eine nichtpositive Ganzzahl ist.<br><code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.     |

**Fehler**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <code>lgamma()</code> | schlägt fehl, wenn gilt:             |
| <code>ERANGE</code>   | Überlauf, das Resultat ist zu groß.  |
| <code>EDOM</code>     | $x$ ist eine nichtpositive Ganzzahl. |

**Siehe auch** `gamma()`, `math.h`.

## \_\_LINE\_\_ - Makro für aktuelle Quellprogramm-Zeilenummer

**Definition** `__LINE__`

**Beschreibung**

Dieses Makro generiert die aktuelle Zeilenummer des Quellprogramms als Dezimalzahl.

**Hinweis** Dieses Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

## link, linkat - Verweis auf eine Datei erzeugen

### Definition

```
#include <unistd.h>

int link(const char *path1, const char *path2);
int linkat(int fd1, const char *path1, int fd2, const char *path2, int flag);
```

### Beschreibung

`link()` erzeugt einen neuen Verweis (Dateiverzeichniseintrag) für die existierende Datei `path1`.

`path1` zeigt auf einen Pfadnamen, der eine existierende Datei benennt. `path2` zeigt auf einen Pfadnamen, der den neuen, zu erzeugenden Dateiverzeichniseintrag benennt. Die Funktion `link()` erzeugt automatisch einen neuen Verweis für die existierende Datei und der Verweiszähler dieser Datei wird um 1 erhöht.

Wenn `path1` ein Dateiverzeichnis benennt, schlägt `link()` fehl.

Bei erfolgreicher Beendigung kennzeichnet `link()` die Strukturkomponente `st_ctime` der Datei zum Aktualisieren. Ebenso werden `st_ctime` und `st_mtime` des Dateiverzeichnisses, das den neuen Eintrag enthält, zum Aktualisieren gekennzeichnet.

Wenn die Funktion `link()` fehlschlägt, wird kein Verweis erzeugt und der Verweiszähler der Datei bleibt unverändert.

Der aufrufende Prozess muss das Zugriffsrecht auf die existierende Datei haben.

`link()` wird nicht zwischen Dateien verschiedener Dateisysteme durchgeführt.

Wenn bei einem erfolgreichen Aufruf von `link(*path1, *path2)` sowohl `path1` als auch `path2` auf Dateien des POSIX-Dateisystems zeigen, wird ein interner Verweiszähler um 1 erhöht. Bei einem erfolgreichen Aufruf von `unlink(*path)` oder `remove(*path)` wird dieser Verweiszähler um 1 vermindert. Ist dieser Zähler = 0 und die Datei nicht mehr von einem Prozess geöffnet, wird die Datei gelöscht.

Die Funktion `linkat()` ist äquivalent zu der Funktion `link()`, außer wenn symbolische Links gemäß dem im Parameter `flag` übergebenen Wert behandelt werden sollen (siehe unten), oder wenn der Parameter `path1` oder `path2` einen relativen Pfad spezifiziert. Spezifiziert `path1` einen relativen Pfadnamen, wird dieser als Pfad relativ zu dem mit dem Dateideskriptor `fd1` verbundenen Dateiverzeichnis interpretiert. Spezifiziert `path2` einen relativen Pfadnamen, wird dieser als Pfad relativ zu dem mit dem Dateideskriptor `fd2` verbundenen Dateiverzeichnis interpretiert. Wurde ein Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktion, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion `linkat()` für den Parameter `fd1` oder `fd2` der Wert `AT_FDCWD` übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis für die Ermittlung der Datei des entsprechenden Pfades verwendet.

Im Parameter `flag` kann der Wert `AT_SYMLINK_FOLLOW` übergeben werden, der im Header `fnctl.h` definiert ist. Falls `path1` einen symbolischen Link bezeichnet, wird für das Ziel ein neuer symbolischer Link erzeugt.

|            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                         | bei Erfolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | -1                        | wenn der Prozess, der <code>link()</code> aufruft, auf die betreffende Datei nicht zugreifen darf. <code>errno</code> wird auf <code>EACCES</code> gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Bei einem Aufruf mit einer BS2000-Datei ( <code>/BS2/name</code> ) wird <code>errno</code> auf <code>EINVAL</code> gesetzt. |
| Fehler     |                           | <code>link()</code> und <code>linkat()</code> schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <code>EACCES</code>       | Für eine Komponente des Pfades existiert kein Durchsuchrecht oder der geforderte Verweis verlangt das Schreiben in ein Dateiverzeichnis mit Zugriffsrechten, die das Schreibrecht verweigern. Oder der aufrufende Prozess besitzt nicht das Recht, auf die existierende Datei zuzugreifen.                        |
|            | <code>EEXIST</code>       | Der durch <code>path2</code> benannte Verweis existiert.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <i>Erweiterung</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <code>EFAULT</code>       | <code>path1</code> oder <code>path2</code> weist über den zugewiesenen Adressraum hinaus.                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <code>EINTR</code>        | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>link()</code> abgefangen.                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <code>EINVAL</code>       | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <code>ELOOP</code>        | Beim Übersetzen von <code>path1</code> oder <code>path2</code> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □                                                                                                                                                                                                   |
|            | <code>EMLINK</code>       | Die Anzahl der Verweise auf die durch <code>path1</code> benannte Datei würde <code>{LINK_MAX}</code> überschreiten.                                                                                                                                                                                              |
|            | <code>ENAMETOOLONG</code> | Die Länge von <code>path1</code> oder <code>path2</code> überschreitet <code>{PATH_MAX}</code> , oder eine Pfadnamenkomponente ist länger als <code>{NAME_MAX}</code> .                                                                                                                                           |
|            | <code>ENOENT</code>       | Eine Komponente eines der Pfade oder die durch <code>path1</code> benannte Datei existiert nicht, oder <code>path1</code> oder <code>path2</code> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                                                                                              |
|            | <code>ENOSPC</code>       | Das den Verweis enthaltende Dateiverzeichnis kann nicht erweitert werden.                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <code>ENOTDIR</code>      | Eine Komponente eines der Pfade ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <code>EPERM</code>        | Die durch <code>path1</code> benannte Datei ist ein Dateiverzeichnis, und der Prozess besitzt keine Sonderrechte.                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EROFS | Der gewünschte Verweis erfordert das Schreiben in einem Dateiverzeichnis auf einem nur zum Lesen eingehängten Dateisystem.       |
| EXDEV | Der durch <i>path2</i> benannte Verweis und die durch <i>path1</i> benannte Datei befinden sich auf verschiedenen Dateisystemen. |

Zusätzlich schlägt `linkat()` fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd1</i> oder <i>fd2</i> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                                                                                                                                                                                                                                         |
| EBADF   | Der Parameter <i>path1</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd1</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor, oder der Parameter <i>path2</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd2</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path1</i> oder <i>path2</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der entsprechende Dateideskriptor <i>fd1</i> bzw. <i>fd2</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EINVAL  | Der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Hinweis `link()` und `linkat()` werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `readlink()`, `remove`, `symlink()`, `unlink()`, `fcntl.h`, `unistd.h`.

## llabs - Absolutbetrag einer ganzen Zahl (long long int)

Definition #include <stdlib.h>

```
long long int llabs(long long int j);
```

Beschreibung

llabs() berechnet den Absolutbetrag einer ganzen Zahl *j* vom Typ long long int.

Returnwert |*j*| für einen ganzzahligen Wert *j*.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler llabs() schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Absolutbetrag der betragsmäßig größten negativen Zahl des Typs long long int ist nicht darstellbar. Wenn als Argument *j* die betragsmäßig größte negative Zahl angegeben wird, wird das Programm mit Fehler beendet.

Siehe auch abs(), cabs(), labs()

## lldiv - Division mit ganzen Zahlen (long long int)

Definition #include <stdlib.h>

```
lldiv_t lldiv(long long int dividend, long long int divisor);
```

Beschreibung

`lldiv()` berechnet den Quotienten und den Rest der Division *dividend* durch *divisor*. Sowohl die Argumente als auch das Ergebnis sind vom Typ `long long int`.

Das Vorzeichen des Quotienten ist gleich dem Vorzeichen des algebraischen Quotienten. Die Größe des Quotienten ist die größte ganze Zahl kleiner oder gleich dem absoluten Wert des algebraischen Quotienten.

Der Rest ergibt sich aus der Gleichung

$$\text{Quotient} * \text{Divisor} + \text{Rest} = \text{Dividend}$$

Returnwert Struktur vom Typ `lldiv_t`,

die sowohl den Quotienten *quot* als auch den Rest *rem* als `long long`-Werte enthält.

Siehe auch `div()`, `ldiv()`

**llrint, llrintf, llrintl - auf nächste ganze Zahl runden (long long int)**

Definition #include <math.h>

```
long long int llrint(double x);  
long long int llrintf (float x);  
long long int llrintl (long double x);
```

**Beschreibung**

Die Funktionen geben jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt - dargestellt als Zahl vom Typ `long long int`.

Der zurückgegebene Wert ist entsprechend dem aktuell gesetzten Rundungsmodus des Rechners gerundet. Wenn der Rundungsmodus 'round-to-nearest' gesetzt ist und die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die nächste gerade Ganzzahl zurückgegeben.

Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung positiv unendlich rundet, ist `llrint()` äquivalent zu `ceil()`. Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung negativ unendlich rundet, ist `llrint()` äquivalent zu `floor()`.

In dieser Version ist der Rundungsmodus fest auf Richtung positiv unendlich eingestellt.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ `long long int`  
bei Erfolg.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. `errno` wird auf `ERANGE` gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `llrint()`, `llrintf()`, `llrintl()` schlagen fehl, wenn gilt:

`ERANGE` Der Wert ist zu groß. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Siehe auch `abs()`, `ceil()`, `floor()`, `llround()`, `lrint()`, `lround()`, `rint()`, `round()`

**llround, llroundf, llroundl - auf nächste ganze Zahl runden (long long int)**

Definition #include <math.h>

```
long long int llround(double x);  
long long int llroundf (float x);  
long long int llroundl (long double x);
```

**Beschreibung**

Die Funktionen geben jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt, dargestellt als Zahl vom Typ long long int.

Der zurückgegebene Wert ist unabhängig vom eingestellten Rundungsmodus. Wenn die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die betragsmäßig größere ganze Zahl zurückgegeben.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ long long int.  
bei Erfolg.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler llround(), llroundf(), llroundl() schlagen fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Wert ist zu groß. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Siehe auch abs(), ceil(), floor(), llrint(), lrint(), lround(), rint(), round()

**loc1, loc2 - Zeiger beim Vergleich von regulären Ausdrücken verwenden**

Definition    `#include <regexp.h>`  
              `extern char *loc1;`  
              `extern char *loc2;`

**Beschreibung**

Siehe `regexp()`.

Hinweis    Diese Funktion wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.  
In neuen Anwendungen sollten die Funktionen `fnmatch()`, `glob()`, `regcomp()` und `regexec()` verwendet werden. Sie garantieren die volle Funktionalität für internationalisierte reguläre Ausdrücke (siehe „Reguläre Ausdrücke“ im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

## localeconv - Lokalitätskomponenten ändern

Definition include <locale.h>

```
struct lconv *localeconv(void);
```

### Beschreibung

localeconv() versieht die Komponenten einer Struktur vom Typ struct lconv (definiert in locale.h) mit Formatierungswerten für numerische Größen (monetäre und andere Größen) entsprechend der aktuellen Lokalität.

Die \*char-Komponenten der Struktur lconv sind Zeiger auf Zeichenketten, von denen jeder außer decimal\_point auf eine leere Zeichenkette "" zeigen kann; dadurch wird angegeben, dass der Wert in der aktuellen Lokalität nicht definiert ist oder die Länge null hat.

Die char-Komponenten der Struktur lconv sind nichtnegative Zahlen, von denen jede den Wert {CHAR\_MAX} annehmen kann (siehe limits.h); dadurch wird angegeben, dass der Wert in der aktuellen Lokalität nicht verfügbar ist.

Die Komponenten für nichtmonetäre numerische Werte (LC\_NUMERIC) haben folgende Bedeutungen:

char \*decimal\_point

Dezimalzeichen zur Formatierung nichtmonetärer Größen.

char \*thousands\_sep

Trennzeichen zwischen Zifferngruppen links vom Dezimalpunkt zur Formatierung nichtmonetärer Größen.

char \*grouping

Zeichenkette, deren Elemente, wenn sie als Ein-Byte-Wert vom Typ integer behandelt werden, die Größe jeder Zifferngruppe in nichtmonetärer Größe angeben (siehe auch unten).

Die Komponenten für monetäre Werte (LC\_MONETARY) haben folgende Bedeutungen:

char \*int\_curr\_symbol

Internationales Währungssymbol, das für die aktuelle Lokalität verwendet wird. Der Operand ist eine Zeichenkette aus vier Zeichen. Die ersten drei Zeichen bilden das internationale Währungssymbol, wie bei ISO 4217:1987 festgelegt. Das vierte Zeichen, das unmittelbar vor dem Nullbyte steht, ist das Trennzeichen zwischen Währungssymbol und monetärer Größe.

In der Lokalität "De.EDF04F@euro" ist der Wert "EUR" als alphabetisches Währungssymbol eingetragen.

char \*currency\_symbol

Lokales Währungssymbol, das für die aktuelle Lokalität verwendet wird.

char \*mon\_decimal\_point

Dezimalzeichen für die Formatierung von monetären Größen. Im ISO-C Standard ist diese Komponente auf ein Byte beschränkt. Wenn ein Multibyte-Operand spezifiziert wird, ist das Ergebnis unbestimmt.

char \*mon\_thousands\_sep

Trennzeichen für Zifferngruppen links vom Dezimalpunkt in formatierten, monetären Größen. Im ISO-C Standard ist diese Komponente auf ein Byte beschränkt. Wenn ein Multibyte-Operand spezifiziert wird, ist das Ergebnis unbestimmt.

char \*mon\_grouping

Zeichenkette, deren Elemente, wenn sie als ganzzahlige Ein-Byte-Werte betrachtet werden, die Größe jeder Zifferngruppe in formatierten, monetären Größen anzeigen. Der Operand ist eine Folge ganzer Zahlen, die durch Semikolon voneinander getrennt sind. Jede Zahl gibt die Anzahl der Stellen in jeder Gruppe an, wobei die erste Zahl die Größe der Gruppe angibt, die direkt vor dem Dezimaltrennzeichen steht, und die folgenden Zahlen die vorangehenden Gruppen bestimmen. Wenn die letzte Zahl ungleich -1 ist, wird die vorhergehende Gruppe (falls es eine gibt) für den Rest der Stellen immer wieder verwendet. Wenn die letzte Zahl -1 ist, wird keine weitere Gruppierung durchgeführt (siehe auch unten).

char \*positive\_sign

Zeichenkette, die eine nichtnegative, formatierte, monetäre Größe anzeigt.

char \*negative\_sign

Zeichenkette, die eine negative, formatierte, monetäre Größe anzeigt.

char int\_frac\_digits

Anzahl der Dezimalstellen, die in international, formatierten, monetären Größen angezeigt werden, wobei int\_curr\_symbol verwendet wird.

char frac\_digits

Anzahl der Dezimalstellen, die in einer formatierten, monetären Größe dargestellt werden, wobei currency\_symbol verwendet wird.

char p\_cs\_precedes

Wird auf 1 gesetzt, wenn currency\_symbol oder int\_curr\_symbol dem Wert für eine monetäre Größe mit einem nichtnegativen Wert vorangehen, und wird auf 0 gesetzt, wenn eines dieser Symbole auf den Wert folgt.

char p\_sep\_by\_space

Wird auf 0 gesetzt, wenn kein Leerzeichen das currency\_symbol oder int\_curr\_symbol vom Wert einer nichtnegativen, formatierten, monetären

ren Größe trennt. Die Komponente wird auf 1 gesetzt, wenn ein Leerzeichen zwischen Symbol und Wert steht; sie wird auf 2 gesetzt, wenn ein Leerzeichen zwischen dem Symbol und einer angrenzenden Zeichenkette steht.

char n\_cs\_precedes

Wenn diese Komponente den Wert 1 hat, wird das Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol` vor den Wert einer negativen, formatierten, monetären Größe geschrieben. Sonst wird die Komponente auf 0 gesetzt.

char n\_sep\_by\_space

Wird auf 0 gesetzt, wenn kein Leerzeichen das `currency_symbol` oder `int_curr_symbol` vom Wert einer negativen, formatierten, monetären Größe trennt. Die Komponente wird auf 1 gesetzt, wenn ein Leerzeichen zwischen Symbol und Wert steht, und sie wird auf 2 gesetzt, wenn ein Leerzeichen zwischen dem Symbol und einer angrenzenden Zeichenkette steht.

char p\_sign\_posn

Diese Komponente wird auf einen Wert gesetzt, der die Position des positiven Vorzeichens `positive_sign` für eine nichtnegative, formatierte, monetäre Größe angibt (siehe auch unten).

char n\_sign\_posn

Wird auf einen Wert gesetzt, der die Position des negativen Vorzeichens `negative_sign` für eine negative, formatierte, monetäre Größe angibt (siehe auch unten).

Die Elemente von `grouping` und `mon_grouping` werden wie folgt interpretiert:

CHAR-MAX Keine weitere Gruppierung wird durchgeführt.

0 Das vorherige Element wird für die restlichen Ziffern wiederholt verwendet.

other Der Wert ist die Anzahl der Ziffern, welche sich in der aktuellen Gruppe befinden. Das nächste Element wird überprüft, um die Größe der nächsten Zifferngruppe links von der aktuellen Gruppe zu bestimmen.

Die Werte von `p_sign_posn` und `n_sign_posn` werden wie folgt interpretiert:

- 0      Größe und Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol` werden in Klammern gesetzt.
- 1      Das Vorzeichen steht vor der Größe und dem Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol`.
- 2      Das Vorzeichen steht hinter der Größe und dem Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol`.
- 3      Das Vorzeichen steht direkt vor dem Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol`.
- 4      Das Vorzeichen steht direkt hinter dem Währungssymbol `currency_symbol` oder `int_curr_symbol`.

Die Implementierung verhält sich, als ob keine Funktion `localeconv()` aufruft.

Returnwert Zeiger auf die Struktur, in die die Werte eingetragen wurden  
bei erfolgreicher Beendigung.

Hinweis Die Struktur, auf die der Returnwert zeigt, darf nicht durch das Programm verändert werden, kann aber durch einen weiteren Aufruf `localeconv()` überschrieben werden. Außerdem können `setlocale`-Aufrufe mit den Kategorien `LC_ALL`, `LC_MONETARY` oder `LC_NUMERIC` den Inhalt der Struktur überschreiben.

**Beispiel**

Die folgende Tabelle demonstriert die Regeln zur Formatierung monetärer Größen anhand von drei Ländern:

| Land        | Positives Format | Negatives Format | Internationales Format |
|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| Deutschland | EUR 1.234,56     | -EUR 1.234,56    | EUR 1.234,56           |
| Norwegen    | kr1.234,56       | kr1.234,56-      | NOK 1.234,56           |
| Schweiz     | SFr.1,234.56     | SFr.1,234.56C    | CHF 1,234.56           |

Für diese drei Länder werden die entsprechenden Werte für die monetären Komponenten von `localeconv()` wie folgt zurückgegeben:

| Komponentenwerte  | Deutschland | Norwegen | Schweiz |
|-------------------|-------------|----------|---------|
| int_curr_symbol   | "EUR"       | "NOK "   | "CHF "  |
| currency_symbol   | "?"         | "kr"     | "SFrs." |
| mon_decimal_point | ", "        | ", "     | ". "    |
| mon_thousands_sep | "."         | "."      | ","     |
| mon_grouping      | 3;3         | "\3"     | "\3     |
| positive_sign     | " "         | " "      | " "     |
| negative_sign     | "—"         | "—"      | "C"     |
| int_frac_digits   | 2           | 2        | 2       |
| frac_digits       | 2           | 2        | 2       |
| p_cs_precedes     | 0           | 1        | 1       |
| p_sep_by_space    | 1           | 0        | 0       |
| n_cs_precedes     | 0           | 1        | 1       |
| n_sep_by_space    | 1           | 0        | 0       |
| p_sign_posn       | 1           | 1        | 1       |
| n_sign_posn       | 1           | 2        | 2       |

**Siehe auch**

`isalpha()`, `isascii()`, `nl_langinfo()`, `printf()`, `scanf()`, `setlocale()`, `strcat()`, `strchr()`, `strcmp()`, `strcoll()`, `strcpy()`, `strftime()`, `strlen()`, `strupr()`, `strspn()`, `strtok()`, `strxfrm()`, `strtod()`, `langinfo.h`, `local.h`, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#).

## **localtime, localtime64 - Datum und Uhrzeit in Ortszeit umwandeln**

Definition #include <time.h>

```
struct tm *localtime(const time_t *clock);
struct tm *localtime64(const time64_t *clock);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `localtime()` und `localtime64()` interpretieren die Zeitangabe, auf die `clock` zeigt, als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1.1.1970 00:00:00 Uhr UTC (Epoche) vergangen sind. Sie berechnen daraus Datum und Uhrzeit lokaler Zeit und speichern es in einer Struktur vom Typ `tm`. Negative Werte werden als Sekunden vor der Epoche interpretiert. Dabei werden folgende Zeitpunkte als ungültig betrachtet:

- bei `localtime()` Daten vor dem 13.12.1901 20:45:52 Uhr UTC und nach dem 19.01.2038 03:14:07 Uhr UTC
- bei `localtime64()` Daten vor dem 1.1.1900 00:00:00 Uhr UTC und nach dem 31.12.9999 23:59:59 Uhr UTC.

Die lokale Zeitzonenumgebung wird so verwendet, als wenn die Funktion `tzset` aufgerufen würde.

`localtime()` berücksichtigt Zeitzonen und eventuelle Sommerzeit-Korrekturen.

In der Include-Datei `time.h` sind die Vereinbarungen aller Funktionen und externer Werte sowie der `tm`-Struktur enthalten. Die Strukturvereinbarung ist wie folgt:

```
struct tm {
    int tm_sec;          /* Sekunden - [0, 61] für übersprungene Sek.*/
    int tm_min;          /* Minuten - [0, 59] */
    int tm_hour;         /* Stunden - [0, 23] */
    int tm_mday;         /* Tag des Monats - [1, 31] */
    int tm_mon;          /* Monate - [0, 11] */
    int tm_year;         /* Jahre seit 1900 */
    int tm_wday;         /* Tage seit Sonntag - [0, 6] */
    int tm_yday;         /* Tage seit dem 1. Januar - [0, 365] */
    int tm_isdst;        /* Option für Sommerzeit */
};
```

`tm_isdst` ist positiv, wenn Sommerzeit eingestellt ist, null, wenn Sommerzeit nicht eingesetzt ist, und negativ, wenn die Information nicht verfügbar ist.

`localtime()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `localtime_r()`.

**BS2000**

`localtime()` interpretiert die Zeitangabe vom Typ `time_t` als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 lokaler Zeit vergangen sind. `localtime()` berechnet daraus Datum und Uhrzeit und speichert das Ergebnis in einer Struktur vom Typ `tm`.

`localtime()` entspricht in dieser Implementierung `gmtime()`, beide liefern die lokale Zeit.  
□

**Returnwert** Zeiger auf `tm`-Struktur  
bei Erfolg.

EOF/EOFN im Fehlerfall NULL und `errno`.

**Hinweise** Die Funktionen `asctime()`, `ctime()`, `ctime64()`, `gmtime()`, `gmtime64()`, `localtime()` und `localtime64()` schreiben ihre Ergebnisse in denselben C-internen Datenbereich, so dass der Aufruf einer dieser Funktionen das vorherige Ergebnis einer der anderen Funktionen überschreibt.

`localtime()` unterstützt nicht die lokalen Datums- und Zeit-Formate. Um maximale Portabilität zu erreichen, sollte `strftime()` verwendet werden.

`localtime()` schreibt sein Ergebnis in einen C-internen Datenbereich, der bei jedem Aufruf überschrieben wird.

Außerdem verwenden `localtime()` und `gmtime()` denselben Datenbereich, d.h., wenn sie hintereinander aufgerufen werden, wird das Ergebnis des ersten Aufrufs überschrieben.

**Siehe auch** `altzone`, `ctime()`, `daylight`, `gmtime()`, `localtime_r()`, `strftime()`, `tzname`, `tzset()`, `time.h`.

**localtime\_r - Datum und Uhrzeit threadsicher in Zeichenkette umwandeln**

Definition #include <time.h>

```
struct tm *localtime_r(const time_t *clock, struct tm *result);
```

**Beschreibung**

localtime\_r() wandelt den Zeitwert, auf den *clock* zeigt, in genau dieselbe Zeitform wie localtime() um und schreibt das Ergebnis in den Speicherbereich, auf den *result* zeigt (mit zumindest 26 Bytes).

Returnwert Zeiger auf die Zeichenkette, auf die *result* zeigt,  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler.

Siehe auch asctime(), asctime\_r(), ctime(), ctime\_r(), localtime(), time().

## lockf - Dateiabschnitt sperren

Name **lockf, lockf64**

Definition #include <unistd.h>

```
int lockf(int fildes, int function, off_t size);
int lockf64(int fildes, int function, off64_t size);
```

Beschreibung

Mit `lockf()` können Dateiabschnitte gesperrt werden; dabei hängen empfohlene oder obligatorische Schreibsperren jeweils von den Modusbits der Datei ab (siehe `chmod()`).

Sperraufrufe von anderen Prozessen, die versuchen, einen bereits gesperrten Dateiabschnitt zu sperren, führen entweder zur Rückgabe eines Fehlerwerts oder pausieren solange, bis das Betriebsmittel freigegeben wird. Alle Sperren für einen Prozess werden aufgehoben, wenn der Prozess beendet wird. `lockf()` kann auf normale Dateien angewendet werden.

*fildes* ist ein offener Dateideskriptor. Der Dateideskriptor muss die `O_WRONLY`- oder `O_RDWR`-Erlaubnis haben, damit die Sperre mit diesem Funktionsaufruf eingerichtet werden kann.

*function* ist ein Steuerwert, der die zu treffenden Maßnahmen angibt. Die zulässigen Werte für *function* sind, wie folgt, in `unistd.h` definiert:

```
#define F_ULOCK 0 /* gesperrten Abschnitt freigeben */
#define F_LOCK 1 /* Abschnitt exklusiv sperren */
#define F_TLOCK 2 /* Abschnitt testen und exklusiv sperren */
#define F_TEST 3 /* Abschnitt auf Sperren anderer Prozesse testen */
```

Alle anderen Werte von *function* sind für zukünftige Erweiterungen reserviert und führen zu einer Fehlermeldung, wenn sie nicht implementiert sind.

`F_TEST` wird verwendet, um festzustellen, ob in einem Abschnitt eine Sperre eines anderen Prozesses existiert. `F_LOCK` und `F_TLOCK` sperren jeweils einen Abschnitt einer Datei, wenn dieser Abschnitt verfügbar ist. `F_ULOCK` hebt die Sperren eines Dateiabschnitts auf.

*size* ist die Anzahl zusammenhängender Bytes, die gesperrt oder entsperrt werden sollen. Das zu sperrende oder entsperrende Betriebsmittel beginnt am aktuellen Offset in der Datei und erstreckt sich vorwärts für ein positives *size* und rückwärts für ein negatives *size* (die vorhergehenden Bytes bis ausschließlich des aktuellen Offsets). Wenn *size* null ist, wird der Abschnitt vom aktuellen Offset bis zum größten Datei-Offset gesperrt, d.h. vom aktuellen Offset bis zum gegenwärtigen oder bis zu jedem zukünftigen Dateiende. Ein Bereich braucht nicht einer Datei zugewiesen sein, damit er gesperrt werden kann, weil diese Sperren auch über das Ende der Datei hinausgehen können.

Die mit `F_LOCK` oder `F_TLOCK` gesperrten Abschnitte können einen vorher von demselben Prozess gesperrten Abschnitt ganz oder teilweise enthalten bzw. in diesem Abschnitt enthalten sein. Wenn diese Situation in diesem oder in benachbarten Abschnitten eintritt, werden die Abschnitte zu einem Abschnitt zusammengefasst. Wenn mit der Anforderung ein neues Element zur Tabelle der aktiven Sperren hinzugefügt werden muss und diese Tabelle bereits voll ist, erfolgt eine Fehlermeldung, und der neue Abschnitt wird nicht gesperrt.

Die Anforderungen von `F_LOCK` und `F_TLOCK` unterscheiden sich nur in der Maßnahme, die getroffen wird, wenn das Betriebsmittel nicht zur Verfügung steht. `F_LOCK` bewirkt, dass der aufrufende Prozess pausiert, bis das Betriebsmittel zur Verfügung steht. `F_TLOCK` bewirkt, dass die Funktion -1 zurückgibt und `errno` auf den Fehler `EACCES` setzt, wenn der Abschnitt bereits von einem anderen Prozess gesperrt ist.

Gesperrte Abschnitte werden durch den ersten `close`-Aufruf freigegeben, den der Prozess, der die Sperre gesetzt hat, für einen Dateideskriptor der zugehörigen Datei durchführt.

`F_ULOCK`-Anforderungen können einen oder mehrere gesperrte, vom Prozess gesteuerte Abschnitte teilweise oder ganz freisetzen. Gesperrte Abschnitte werden ab dem Punkt des Offsets entsperrt, bis `size` Bytes entsperrt worden sind oder bis zum Dateiende, wenn `size` den Wert (`off_t`)0 hat. Wenn die Abschnitte nicht ganz entsperrt werden, bleiben die übrigen Abschnitte weiterhin vom Prozess gesperrt. Die Freigabe des mittleren Abschnitts eines gesperrten Abschnitts erfordert einen zusätzlichen Eintrag in der Tabelle der aktiven Sperren. Wenn diese Tabelle voll ist, wird `errno` auf `ENOLK` gesetzt und der angeforderte Abschnitt nicht freigegeben.

Die Möglichkeit eines Deadlocks entsteht, wenn ein Prozess, der ein gesperrtes Betriebsmittel kontrolliert, durch Anforderung des gesperrten Betriebsmittels eines anderen Prozesses zum Pausieren veranlasst wird. Daher wird bei Aufruf von `lockf()` oder `fcntl()` zunächst auf mögliche Deadlocks geprüft, bevor der Prozess bis zur Freigabe eines noch gesperrten Betriebsmittels angehalten wird. Wenn das Warten auf ein gesperrtes Betriebsmittel einen Deadlock verursachen würde, schlägt der Aufruf fehl und `errno` wird auf `EDEADLK` gesetzt.

Das gleichzeitige Sperren mit `lockf()` und `fcntl()` führt zu undefinierten Wechselwirkungen.

Das Warten auf ein Betriebsmittel wird mit einem beliebigen Signal unterbrochen. Der Systemaufruf `alarm()` kann für die Bereitstellung einer Zeitsperre bei Anwendungen verwendet werden, die eine derartige Einrichtung benötigen.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `lock()` und `lock64()`, außer dass `lockf64()` die Größe des zu sperrenden Bereichs in einem Offset-Typ `off64_t` angibt.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

Sperren eines Dateiabschnitts; Sperraufufe von anderen Threads, die versuchen, einen bereits gesperrten Dateiabschnitt zu sperren, führen entweder zur Rückgabe eines Fehlerwerts oder blockieren den aufrufenden Thread solange, bis der Abschnitt freigegeben wird. Alle Sperren für einen Prozess werden aufgehoben, wenn der Prozess beendet wird.

|            |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                               | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | -1                                              | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Bestehende Sperren werden nicht geändert.                                                                                                                                                                          |
| Fehler     | lockf() und lockf64() schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | EBADF                                           | <i>fildes</i> ist kein gültiger, offener Dateideskriptor, oder <i>function</i> ist F_LOCK oder F_TLOCK und die über <i>fildes</i> angesprochene Datei ist nicht zum Schreiben geöffnet.                                                                                                   |
|            | EACCES                                          | <i>function</i> ist F_TLOCK oder F_TEST, und der Abschnitt ist bereits von einem anderen Prozess gesperrt.                                                                                                                                                                                |
|            | EDEADLK                                         | <i>function</i> ist F_LOCK und ein Deadlock würde auftreten.                                                                                                                                                                                                                              |
|            | EINTR                                           | Während der Ausführung der Funktion wurde ein Signal abgefangen.                                                                                                                                                                                                                          |
|            | EAGAIN                                          | <i>function</i> ist F_LOCK oder F_TLOCK und die Datei wurde mit <code>mmap()</code> erzeugt.                                                                                                                                                                                              |
|            | ENOLCK                                          | <i>function</i> ist F_LOCK, F_TLOCK oder F_ULOCK, und der Speicherplatz reicht für weitere Einträge in der Sperrtabelle nicht mehr aus.                                                                                                                                                   |
|            | EINVAL                                          | <i>fildes</i> zeigt auf einen Dateityp, der in dieser Implementierung nicht gesperrt werden kann oder<br>der Inhalt von <i>function</i> ist ungültig; oder<br>die Summe von <i>size</i> plus dem aktuellen Datei-Offset ist kleiner 0 oder größer als der höchste zulässige Datei-Offset. |
|            | ECOMM                                           | <i>fildes</i> ist auf einem fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv.                                                                                                                                                                                    |
|            | EOVERFLOW                                       | Der Offset des ersten Byte oder, wenn die Größe ungleich 0 ist, des letzten Byte im angeforderten Abschnitt, kann in einem Objekt des Typs <code>off_t</code> nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                           |

**Hinweise** Unerwartete Ergebnisse können in Prozessen auftreten, die im Adressraum des Benutzers puffern. Der Prozess kann später Daten lesen oder schreiben, die gesperrt sind bzw. waren. Das Standard-E/A-Paket ist die häufigste Ursache für unerwartete Pufferungen. Es sollten statt dessen einfachere Funktionen verwendet werden, die ungepuffert arbeiten, wie z.B. `open()`.

Da die Variable `errno` in Zukunft auf `EAGAIN` und nicht auf `EACCES` gesetzt wird, wenn ein Dateiabschnitt bereits von einem anderen Prozess gesperrt ist, müssen portable Anwendungsprogramme beide Werte erwarten und prüfen.

Die Funktion `alarm()` kann verwendet werden, um einen eventuellen Timeout zu überwachen.

**Siehe auch** `alarm()`, `chmod()`, `close()`, `creat()`, `fcntl()`, `mmap()`, `open()`, `read()`, `write()`, `unistd.h`.

## locs - Vergleich von regulären Ausdrücken in Zeichenketten anhalten

Definition `#include <regexp.h>`  
`extern char *locs;`

Beschreibung  
Siehe `regexp()`.

Hinweis Diese Funktion wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.  
In neuen Anwendungen sollten die Funktionen `fnmatch()`, `glob()`, `regcomp()` und `regexec()` verwendet werden. Sie garantieren die volle Funktionalität für internationalisierte reguläre Ausdrücke (siehe „Reguläre Ausdrücke“ im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

## log - natürlichen Logarithmus berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double log(double x);`

Beschreibung  
`log()` berechnet den natürlichen Logarithmus von der positiven Gleitpunktzahl  $x$  zur Basis e.

Returnwert  $\ln(x)$  für positive  $x$ .  
-HUGE\_VAL falls  $x$  kleiner oder gleich 0 ist. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

Fehler `log()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EDOM Der Wert von  $x$  ist negativ.  
ERANGE Der Wert von  $x$  ist gleich 0.

Siehe auch `exp()`, `log10()`, `pow()`, `sqrt()`, `math.h`.

## log10 - Logarithmus zur Basis 10 berechnen

**Definition** `#include <math.h>`  
`double log10(double x);`

**Beschreibung**

`log10()` berechnet den Logarithmus von der positiven Gleitpunktzahl  $x$  zur Basis 10.

**Returnwert**  $\lg(x)$  für positive  $x$ .  
 $-\text{HUGE\_VAL}$  falls  $x$  kleiner oder gleich 0 ist. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

**Fehler** `log10()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EDOM` Der Wert von  $x$  ist negativ.  
`ERANGE` Der Wert von  $x$  ist gleich 0.

**Siehe auch** `exp()`, `log()`, `pow()`, `sqrt()`, `math.h`.

## log1p - natürlichen Logarithmus berechnen

**Definition** `#include <math.h>`  
`double log1p (double x);`

**Beschreibung**  
Die Funktion `log1p()` berechnet  $\log_e(1.0 + x)$ , wobei  $x$  größer als -1.0 sein muss.

**Returnwert**  $\ln(1.0 + x)$  bei Erfolg.  
 $-\text{HUGE\_VAL}$  falls  $x \leq -1.0$ .

**Fehler** `log1p()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EDOM` Der Wert von  $x$  ist kleiner als -1.0.

**Siehe auch** `log()`, `math.h`.

## logb - Exponententeil einer Gleitpunktzahl ermitteln

Definition `#include <math.h>`  
`double logb(double x);`

Beschreibung

`logb()` ist identisch zu `ilogb()`, außer dass `logb()` den Exponententeil von  $x$  nicht als `int`, sondern als doppelt genaue, vorzeichenbehaftete Gleitpunktzahl zurückliefert.

Returnwert Exponententeil von  $x$   
bei Erfolg  
–`HUGE_VAL` für  $x = 0.0$ . `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `logb()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EDOM` Der Wert von  $x$  ist 0.0.

Siehe auch `ilogb()`, `math.h`.

**\_longjmp, \_setjmp - Nicht lokaler Sprung (ohne Signalmaske)**

Definition `#include <setjmp.h>`  
`void _longjmp(jmp_buf env, int val);`  
`int _setjmp(jmp_buf env);`

**Beschreibung**

Die Funktionen `_longjmp()` und `_setjmp()` sind identisch zu `longjmp()` bzw. `setjmp()`, außer dass sie die Signalmaske unverändert lassen.

Wenn `_longjmp()` aufgerufen wird, ohne dass `env` zuvor von `_setjmp()` initialisiert wurde oder wenn der letzte Aufruf von `_setjmp()` in einer Funktion lag, die mittlerweile schon zurückgekehrt ist, so ist das Verhalten undefined.

Returnwert Siehe `longjmp()` und `setjmp()`.

Hinweis Es können Fehler auftreten, wenn `_longjmp()` ausgeführt wird und die Umgebung, in der `_setjmp()` ausgeführt wurde, nicht mehr existiert. Die Umgebung des `_setjmp()`-Aufrufs existiert dann nicht mehr, wenn sich die Funktion beendet, die den Aufruf enthält, oder die Save Area mit den automatic-Variablen verlässt. Möglicherweise wird dieser Fehler nicht entdeckt, was dazu führt, dass `_longjmp()` ausgeführt wird. In diesem Fall ist der Inhalt der Save Area unvorhersehbar. Dieser Fehler kann auch dazu führen, dass sich der Prozess beendet. Wenn die Funktion zurückgekehrt ist, ist das Ergebnis undefined.

Wenn an `longjmp()`, `_longjmp()` oder `siglongjmp()` ein Zeiger auf einen Bereich übergeben wird, der nicht von `setjmp()`, `_setjmp()` bzw. `sigsetjmp()` erzeugt, oder wenn der Bereich vom Benutzer verändert wurde, können die oben beschriebenen Fehler sowie zusätzliche Probleme auftreten.

`_longjmp()` und `_setjmp()` werden aus Kompatibilitätsgründen angeboten. Neue Anwendungen sollten `siglongjmp()` bzw. `sigsetjmp()` verwenden.

Siehe auch `longjmp()`, `setjmp()`, `siglongjmp()`, `sigsetjmp()`, `setjmp.h`.

## longjmp - nichtlokalen Sprung ausführen

Definition `#include <setjmp.h>`

```
void longjmp(jmp_buf env, int val);
```

Beschreibung

`longjmp()` ist nur zusammen mit `setjmp()` anwendbar: Der Aufruf von `longjmp()` bewirkt, dass das Programm an eine zuvor mit `setjmp()` gespeicherte Stelle verzweigt. Im Unterschied zu `goto`-Sprüngen, die nur innerhalb derselben Funktion (also lokal) zulässig sind, erlaubt `longjmp` Sprünge von einer beliebigen Funktion in eine andere, noch aktive Funktion (nicht lokale Sprünge).

`setjmp()` speichert die aktuelle Prozessumgebung (Adresse im C-Laufzeitstack, Befehlszähler, Registerinhalte) in eine Variable vom Typ `jmp_buf` (siehe `setjmp.h`). `longjmp()` stellt die durch `setjmp()` gesicherte Prozessumgebung wieder her, und der Prozess wird mit der Anweisung fortgesetzt, die unmittelbar auf den `setjmp`-Aufruf folgt.

Wenn es vor dem `longjmp`-Aufruf keinen `setjmp`-Aufruf gab oder wenn die Funktion, die den Aufruf von `setjmp()` enthält, inzwischen ihre Ausführung beendet hat, ist das Verhalten undefiniert.

`env` ist der Vektor, in den `setjmp()` seine Werte abgelegt hat (siehe `setjmp.h`).

`val` ist eine ganze Zahl, die bei der Rückkehr des Prozesses als Returnwert des `setjmp`-Aufrufs interpretiert wird. Wenn `val` gleich 0 ist, liefert `setjmp()` den Wert 1 zurück; 0 würde bedeuten, dass an die Stelle nach dem `setjmp`-Aufruf „normal“, d.h. nicht mit `longjmp()` verzweigt wurde (siehe auch `setjmp()`).

Alle zugreifbaren Objekte besitzen die Werte, die sie zum Zeitpunkt des Aufrufs von `longjmp()` besaßen, mit Ausnahme der Werte von automatischen Objekten. Diese sind unter folgenden Bedingungen undefined:

- Sie sind lokal zu der Funktion, die den entsprechenden `setjmp`-Aufruf enthält.
- Sie sind nicht vom Typ `volatile`.
- Sie wurden zwischen dem `setjmp`- und dem `longjmp`-Aufruf geändert.

Da `longjmp()` den üblichen Funktionsaufruf- und Rückkehrmechanismus umgeht, arbeitet `longjmp()` im Zusammenhang mit Unterbrechungen, Signalen und den zugehörigen Funktionen korrekt. Trotzdem ist das Verhalten undefined, wenn `longjmp()` von einer geschachtelten Signalbehandlungsfunktion aufgerufen wird (d.h. von einer Funktion aus, die als Ergebnis eines Signals während der Behandlung eines anderen Signals aufgerufen wurde).

Nach der Beendigung von `longjmp()` setzt die Programmausführung fort, als ob der entsprechende Aufruf von `setjmp()` soeben den durch `val` angegebenen Wert geliefert hätte. `longjmp()` kann `setjmp()` nicht veranlassen, den Wert 0 zurückzugeben. Wenn `val` gleich 0 ist, gibt `setjmp()` 1 zurück.

Das Ergebnis eines Aufrufs dieser Funktion ist undefiniert, wenn die Struktur `jmp_buf` nicht im aufrufenden Thread initialisiert wurde.

Die Struktur `jmp_buf` muss durch `setjmp()` initialisiert werden. Bei Threads kommt dazu, dass dies im selben Thread passieren muss.

**Hinweis**

Nicht lokale Sprünge sind nützlich bei der Unterbrechungsbehandlung (siehe `signal()`). Erfolgt z.B. die Behandlung von Fehlern oder Unterbrechungen in Routinen auf niedriger Stufe (d.h. es sind eine Reihe zuvor aufgerufener Funktionen noch aktiv), lässt sich mit `longjmp()` und `setjmp()` die normale Abarbeitung der noch aktiven Funktionen umgehen und sofort zu einer Funktion auf höherer Ebene verzweigen. Ein `longjmp`-Aufruf aus einer Unterbrechungs- oder Fehlerroutine leert die Einträge im Laufzeitstack bis zu der durch `setjmp()` markierten Stelle, d.h. alle bis dahin noch aktiven Funktionen auf niedrigerer Ebene sind nicht mehr aktiv und das Programm wird auf höherer Ebene fortgesetzt.

Beim Wiederaufsetzen der Programmausführung sind die Variablen wie nach einem `goto` belegt: Globale Variablen haben die Werte, die sie zum Zeitpunkt des `longjmp`-Aufrufs hatten. Register- und sonstige lokale Variablen sind undefiniert, d.h. sie sollten überprüft und ggf. neu belegt werden.

Siehe auch `setjmp()`, `sigaction()`, `siglongjmp()`, `sigsetjmp()`, `setjmp.h`.

**lrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und  $2^{31}$  generieren**

Definition #include <stdlib.h>

```
long int lrand48 (void);
```

Beschreibung

Siehe drand48().

## **lrint, lrintf, lrintl - auf nächste ganze Zahl runden (long int)**

Definition #include <math.h>

```
long int lrint(double x);  
long int lrintf (float x);  
long int lrintl (long double x);
```

### Beschreibung

Die Funktionen geben jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt - dargestellt als Zahl vom Typ long int.

Der zurückgegebene Wert ist entsprechend dem aktuell gesetzten Rundungsmodus des Rechners gerundet. Wenn der Rundungsmodus 'round-to-nearest' gesetzt ist und die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die nächste gerade Ganzzahl zurückgegeben.

Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung positiv unendlich rundet, ist lrint() äquivalent zu ceil(). Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung negativ unendlich rundet, ist lrint() äquivalent zu floor().

In dieser Version ist der Rundungsmodus fest auf Richtung positiv unendlich eingestellt.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ long int bei Erfolg.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Siehe auch abs(), ceil(), floor(), llrint(), llround(), lround(), rint(), round()

**lround, lroundf, lroundl - auf nächste ganze Zahl runden (long int)**

Definition #include <math.h>

```
long int lround (double x);
long int lroundf (float x);
long int lroundl (long double x);
```

**Beschreibung**

Die Funktionen geben jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt, dargestellt als Zahl vom Typ long int.

Der zurückgegebene Wert ist unabhängig vom eingestellten Rundungsmodus. Wenn die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die betragsmäßig größere ganze Zahl zurückgegeben.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ long int.  
bei Erfolg.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Siehe auch abs(), ceil(), floor(), llrint(), llround(), lrint(), rint(), round()

## **lsearch, lfind - linear suchen und aktualisieren**

Definition #include <search.h>

```
void *lsearch (const void *key, void * base, size_t *nelp,
               size_t width, int (*compar) (const void *, const void *));
void *lfind (const void *key, const void *base, size_t *nelp,
              size_t width, int (*compar)(const void *, const void *));
```

### Beschreibung

`lsearch()` ist eine lineare Suchfunktion. Sie gibt einen Zeiger in eine Tabelle zurück, der die Stelle angibt, an der ein gesuchter Wert gefunden wurde. Wenn der gesuchte Wert nicht auftritt, wird er am Ende der Tabelle eingetragen. `key` zeigt auf den Wert, der in der Tabelle gesucht werden soll. `base` zeigt auf das erste Element in der Tabelle. `nelp` zeigt auf eine ganze Zahl, die die aktuelle Anzahl der Elemente in der Tabelle enthält. Die Zahl wird erhöht, wenn der Wert zur Tabelle hinzugefügt wird. `width` ist die Größe eines Elements in Bytes. `compar` ist ein Zeiger auf die Vergleichsfunktion, die der Benutzer zur Verfügung stellen muss (`strcmp()` zum Beispiel). Es werden zwei Argumente erwartet, die auf die Elemente zeigen, die verglichen werden. Die Funktion muss 0 zurückgeben, wenn die Elemente gleich sind, sonst ungleich 0.

`lfind()` wirkt wie `lsearch()`, wobei jedoch der gesuchte Wert nicht zur Tabelle hinzugefügt wird, wenn er nicht gefunden wird. Stattdessen wird ein Nullzeiger zurückgegeben.

Returnwert \*key              lfind(): bei Erfolg.

lsearch(): bei Erfolg und auch bei neu eingefügtem Element.

Nullzeiger      lfind(): bei Fehler.

Hinweis Die Vergleichsfunktion muss nicht jedes Byte vergleichen, und so können die Elemente zusätzlich zu den zu vergleichenden Werten beliebige Daten enthalten.

Undefinierte Ergebnisse können auftreten, wenn nicht genügend Speicherplatz für ein neues Element vorhanden ist.

### *Erweiterung*

Die Zeiger auf den Schlüssel und das Element an der Basis der Tabelle können Zeiger auf einen beliebigen Typ sein.

Der zurückgegebene Wert sollte sich in den Typ Zeiger-auf-Element umwandeln lassen. □

Siehe auch bsearch(), hsearch(), tsearch(), search.h.

## Iseek - Lese-/Schreibzeiger in Datei auf aktuellen Wert positionieren

Name **Iseek, Iseek64**

Definition

*Optional*

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
```

```
off_t lseek (int fd, off_t offset, int whence);
off64_t lseek64 (int fd, off64_t offset, int whence);
```

Beschreibung

Wenn POSIX-Dateien ausgeführt werden, verhält sich die Funktion XPG-konform wie folgt:

`lseek()` setzt den Lese-/Schreibzeiger für die Datei mit dem Dateideskriptor *fd* wie nachfolgend beschrieben:

Ist *whence* gleich SEEK\_SET, wird der Zeiger gleich *offset* Bytes gesetzt.

Ist *whence* gleich SEEK\_CUR, wird der Zeiger auf die aktuelle Position plus *offset* gesetzt.

Ist *whence* gleich SEEK\_END, wird der Zeiger auf die Größe der Datei plus *offset* gesetzt.

Die symbolischen Konstanten SEEK\_SET, SEEK\_CUR und SEEK\_END sind in der Include-Datei `unistd.h` definiert.

Die Funktion `lseek()` hat keine Wirkung, wenn sie auf eine Datei angewendet wird, auf der nicht positioniert werden kann.

`lseek()` erlaubt, dass der Lese-/Schreibzeiger hinter die existierenden Daten der Datei gesetzt werden kann. Werden später Daten an diese Position geschrieben, so liefern nachfolgende Leseoperationen in der Lücke Nullbytes, bis wirklich Daten in diese Lücke geschrieben wurden.

`lseek()` erweitert nicht von sich aus die Größe einer Datei.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `lseek()` und `lseek64()`, außer dass `lseek64()` den Offset-Typ `off64_t` verwendet.

*BS2000*

Wenn BS2000-Dateien ausgeführt werden, ist Folgendes zu beachten:

`lseek()` positioniert den Lese-/Schreibzeiger für die Datei mit Dateideskriptor *fd* gemäß den Angaben in *offset* und *whence*. Damit ist die Möglichkeit gegeben, eine Datei nicht-sequenziell zu bearbeiten. Als Ergebnis liefert `lseek()` die aktuelle Position in der Datei.

Textdateien (SAM, ISAM) lassen sich absolut auf Dateianfang und -ende positionieren sowie auf eine vorher mit `tell()` gemerkte Position.

Binärdateien (PAM, INCORE) lassen sich sowohl absolut positionieren (s.o.) als auch relativ um eine gewünschte Anzahl Bytes, bezogen auf Dateianfang, Dateiende oder aktuelle Position.

SAM-Dateien werden mit elementaren Funktionen stets als Textdateien verarbeitet.

Bedeutung, Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung von *offset* und *whence* sind für Text- und Binärdateien unterschiedlich und werden deshalb im Folgenden getrennt beschrieben.

### **Textdateien (SAM, ISAM)**

Mögliche Werte:

*offset*      0L oder Wert, der durch einen vorhergehenden tell/lseek-Aufruf ermittelt wurde.

*whence*      SEEK\_SET (Dateianfang)  
                  SEEK\_CUR (aktuelle Position)  
                  SEEK\_END (Dateiende)

Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung:

| <i>offset</i>   | <i>whence</i> | <b>Wirkung</b>                                                     |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| tell/lseek-Wert | SEEK_SET      | Positionieren auf die durch tell() oder lseek() gemerkte Position. |
| 0L              | SEEK_SET      | Positionieren auf Dateianfang.                                     |
| 0L              | SEEK_CUR      | Abfrage der aktuellen Position ohne Positionierung.                |
| 0L              | SEEK_END      | Positionieren auf Dateiende.                                       |

### **Binärdateien (PAM, INCORE)**

Mögliche Werte:

*offse*      Anzahl der Bytes, um die der aktuelle Lese-/Schreibzeiger verschoben werden soll, und zwar

- positive Zahl: Vorwärts positionieren Richtung Dateiende
- negative Zahl: Rückwärts positionieren Richtung Dateianfang
- 0L: absolut Positionieren auf Dateianfang bzw. -ende.

*whence* Bei absoluter Positionierung auf Dateianfang oder -ende, Zielpunkt, auf den der Lese-/Schreibzeiger verschoben werden soll und bei relativer Positionierung, Bezugspunkt, von dem aus der Lese-/Schreibzeiger um *offset* Bytes verschoben werden soll:  
**SEEK\_SET** (Dateianfang)  
**SEEK\_CUR** (aktuelle Position)  
**SEEK\_END** (Dateiende)

Sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und Wirkung:

| <i>offset</i>   | <i>whence</i>                    | <b>Wirkung</b>                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0L              | SEEK_SET                         | Positionieren auf Dateianfang.                                                                                |
| 0L              | SEEK_CUR                         | Abfrage der aktuellen Position ohne Positionierung.                                                           |
| 0L              | SEEK_END                         | Positionieren auf Dateiende.                                                                                  |
| positive Zahl   | SEEK_SET<br>SEEK_CUR<br>SEEK_END | Vorwärts positionieren ab Dateianfang,<br>ab aktueller Position,<br>ab Dateiende (über das Dateiende hinaus). |
| negative Zahl   | SEEK_CUR<br>SEEK_END             | Rückwärts positionieren ab aktueller Position, ab Dateiende.                                                  |
| tell/lseek-Wert | SEEK_SET                         | Positionieren auf die durch einen tell() oder lseek-Aufruf gemerkte Position.                                 |

Returnwert neuer Wert des Lese-/Schreibzeigers, gemessen in Bytes vom Anfang der Datei, bei Erfolg.

(off\_t) -1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Der Wert des Lese-/Schreibzeigers bleibt unverändert.

*BS2000*

neuer Wert des Lese-/Schreibzeigers, gemessen in Bytes vom Anfang der Datei, bei Binärdateien,  
bei Erfolg

absolute Position

in Textdateien,  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler    | lseek() und lseek64() schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EBADF     | <i>fildes</i> ist kein offener Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EINVAL    | <i>whence</i> besitzt keinen erlaubten Wert, oder die sich ergebende Dateiposition wäre nicht zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ESPIPE    | <i>fildes</i> ist einer Pipe oder FIFO zugeordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EOVERFLOW | Der resultierende Datei-Offset kann in der Struktur, auf die <i>offset</i> zeigt, nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hinweise  | Ob eine BS2000- oder eine POSIX-Datei erzeugt wird, hängt von der Programmumgebung ab.<br><i>BS2000</i><br>Die Aufrufe lseek( <i>stream</i> , 0L, SEEK_CUR) und tell( <i>stream</i> ) sind äquivalent, d.h. sie rufen beide die aktuelle Position in der Datei ab, ohne zu positionieren.<br>Werden in eine Textdatei neue Sätze geschrieben (geöffnet zum Neuerstellen oder Anfügen) und erfolgt ein lseek-Aufruf, dann werden zunächst ggf. restliche Daten aus dem C-internen Puffer in die Datei geschrieben und mit Zeilenende (\n) abgeschlossen.<br>Ausnahme bei ANSI-Funktionalität:<br>Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Zeilenendezeichen abschließen, bewirkt lseek() keinen Zeilenwechsel bzw. Satzwechsel. D.h., die Daten werden beim Schreiben aus dem Puffer nicht automatisch mit einem Zeilenendezeichen abgeschlossen. Nachfolgende Daten verlängern den Satz in der Datei. Beim Lesen einer ISAM-Datei werden daher nur Zeilenendezeichen eingelesen, die vom Programm explizit geschrieben wurden.<br>Wird bei einer Binärdatei hinter das Dateiende positioniert, entsteht ein Lücke zwischen den letzten physisch gespeicherten Daten und den neu geschriebenen Daten. Lesen aus dieser Lücke liefert binäre Nullen.<br>Auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT) kann nicht positioniert werden. |

Da die Informationen über die Dateiposition in einem 4 Byte langen Feld abgelegt werden, ergeben sich für die Größe von SAM- und ISAM-Dateien folgende Einschränkungen bei der Bearbeitung mit `tell()`/`lseek()`:

### SAM-Datei

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Satzlänge        | $\leq 2048$ Byte |
| Satzanzahl/Block | $\leq 256$       |
| Blockanzahl      | $\leq 2048$      |

### ISAM-Datei

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Satzlänge  | $\leq 32$ KByte |
| Satzanzahl | $\leq 32$ K     |

Siehe auch `fseek()`, `ftell()`, `open()`, `tell()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## Istat - Dateistatus abfragen

**Name** **Istat, Istat64**

**Definition**

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>

int lstat (const char *path, struct stat *buf);
int lstat64 (const char *path, struct stat64 *buf);
```

**Beschreibung**

`lstat()` liefert genau wie `stat()` Dateiattribute. Nur wenn `path` auf einen symbolischen Verweis zeigt, gibt `lstat()` Informationen über den Verweis aus, während `stat()` Informationen über die Datei ausgibt, auf die sich der Verweis bezieht.

`buf` ist ein Zeiger auf eine `stat`-Struktur, in die die Informationen über die angegebene Datei geschrieben werden.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `lstat()` und `lstat64()`, außer dass bei `lstat64()` der File Status in einer `stat64`-Struktur zurückgegeben wird.

Die Struktur `stat` enthält die folgenden Elemente:

```
mode_t      st_mode;    /* Dateimodus (siehe mknod()) */
ino_t       st_ino;     /* Dateikennziffer (i-Node) */
dev_t       st_dev;     /* Gerätekennung, die einen Verzeichniseintrag für
                        diese Datei enthält */
dev_t       st_rdev;    /* Gerätekennung, nur für zeichen- oder
                        blockorientierte Gerätedateien definiert */
nlink_t    st_nlink;   /* Anzahl der Verweise */
uid_t       st_uid;     /* Benutzerkennung des Dateibesitzers */
gid_t       st_gid;     /* Gruppenkennung des Dateibesitzers */
off_t       st_size;    /* Dateigröße in Bytes */
time_t      st_atime;   /* Zeit des letzten Zugriffs */
time_t      st_mtime;   /* Zeit der letzten Datenänderung */
time_t      st_ctime;   /* Zeit der letzten Änderung des Dateistatus
                        Die Zeit wird in Sekunden gemessen ab dem
                        1. Januar 1970, 00:00:00 Uhr */
long        st_blksize; /* Bevorzugte E/A-Blockgröße */
blkcnt_t   st_blocks;  /* Anzahl zugewiesener st_blksize-Blöcke */
```

Die Struktur `stat64` ist wie die von `stat` definiert, mit Ausnahme folgender Komponenten:

```
ino64_t    st_ino
off64_t    st_size und
blkcnt64_t st_blocks
```

Zusätzlich zu den in `mknod()` beschriebenen Modi kann `st_mode` auch `S_IFLNK` sein, wenn die Datei ein symbolischer Verweis ist.

Die Komponente `st_size` enthält die Länge des Pfadnamens, der in dem symbolischen Verweis steht. Abschließende Nullen werden nicht mitgezählt. Der Inhalt aller übrigen Komponenten der Struktur `stat` ist undefiniert.

|            |                                                 |                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                               | bei Erfolg.                                                                                                                                             |
|            | -1                                              | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                  |
| Fehler     | <code>lstat()</code> und <code>lstat64()</code> | schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                               |
|            | EACCES                                          | Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden.                                                                                                |
|            | EIO                                             | Es trat während des Lesens oder Schreibens vom Dateisystem ein Ein- oder Ausgabefehler auf.                                                             |
|            | ELOOP                                           | Bei der Übersetzung von <code>path</code> wurden zuviele symbolische Verweise ange troffen.                                                             |
|            | ENAMETOOLONG                                    | Die Länge des Pfadnamens überschreitet <code>{PATH_MAX}</code> , oder die Länge einer Komponente des Pfadnamens überschreitet <code>{NAME_MAX}</code> . |
|            | ENOTDIR                                         | Eine Komponente des Pfadnamen-Präfix ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                         |
|            | ENOENT                                          | Eine Komponente des Pfadnamens existiert nicht, oder <code>path</code> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                               |
|            | EOVERFLOW                                       | Eine Komponente ist zu groß, um in der Struktur, auf die <code>buf</code> zeigt, gespeichert zu werden.                                                 |
|            | <i>BS2000</i>                                   |                                                                                                                                                         |
|            | EINVAL                                          | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.                                                                                                   |
|            | ENAMETOOLONG                                    | Die Auflösung symbolischer Verweise im Pfadnamen führt zu einem Zwischen ergebnis, dessen Länge <code>{PATH_MAX}</code> überschreitet.                  |
|            | EOVERFLOW                                       | Eine Komponente ist zu groß, um in der Struktur, auf die <code>buf</code> zeigt, gespeichert zu werden.                                                 |
|            | EFAULT                                          | <code>buf</code> oder <code>path</code> weisen auf eine ungültige Adresse.                                                                              |
|            | EINTR                                           | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>stat()</code> oder <code>lstat()</code> abgefangen.                                                    |

## major - höherwertige Komponente der Gerätenummer ermitteln (Erweiterung)

Definition

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/mkdev.h>

major_t major(dev_t device);
```

### Beschreibung

major() liefert die höherwertige Komponente der Gerätenummer für ein Gerät *device*.

Returnwert

formatierte Gerätenummer  
bei Erfolg.

NODEV bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler

major() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Das Argument *device* ist NODEV,  
oder die höherwertige Komponente von *device* ist zu groß.

Siehe auch

makedev(), minor(), mknod(), stat().

## makecontext, swapcontext - Benutzerkontext einrichten

Definition `#include <ucontext.h>`

```
void makecontext (ucontext_t *ucp, (void *func) (), int argc,...);  
int swapcontext (ucontext_t *oucp, const ucontext_t *ucp);
```

Beschreibung

Diese Funktionen dienen der Implementierung eines Kontextwechsels zwischen mehreren Kontrollflüssen innerhalb eines Benutzerprozesses.

`makecontext()` verändert den durch `ucp` angegebenen Kontext, der über `getcontext()` initialisiert wurde. Wird dieser Kontext mit `swapcontext()` oder `setcontext()` aktiviert (siehe `getcontext()`), wird die Programmausführung mit dem Aufruf der Funktion `func` fortgesetzt.

Die Argumente, die auf `argc` folgen, werden an `makecontext()` übergeben. Der ganzzahlige Wert von `argc` muss der Anzahl der Argumente entsprechen, die auf `argc` folgt. Ansonsten ist das Verhalten undefiniert.

Bevor `makecontext()` aufgerufen wird, sollte dem zu modifizierenden Kontext ein Stack zugewiesen werden.

Das Strukturelement `uc_link` legt den Kontext fest, der aktiviert wird, wenn der durch `makecontext()` modifizierte Kontext zurückkehrt.

`swapcontext()` sichert den aktuellen Kontext in der Kontextstruktur, auf die `oucp` zeigt, und setzt den Kontext auf die Kontextstruktur, auf die `ucp` zeigt.

Returnwert 0 nach erfolgreicher Ausführung von `swapcontext()`.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um die Art des Fehlers anzuzeigen.

Fehler Diese Funktionen schlagen fehl, wenn gilt:

ENOMEM `ucp` hat nicht mehr genügend Platz im Stack, um die Operation durchzuführen.

Siehe auch `exit()`, `getcontext()`, `sigaction()`, `sigprocmask()`, `ucontext.h`.

**makedev - formatierte Gerätenummer ermitteln** (*Erweiterung*)

Definition

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/mkdev.h>

dev_t makedev(major_t maj, minor_t min);
```

**Beschreibung**

`makedev()` liefert eine formatierte Gerätenummer. *maj* ist die höherwertige Komponente der Gerätenummer und *min* die niederwertige Komponente. `makedev()` kann verwendet werden, um eine Gerätenummer für `mknod()` zu erzeugen.

Returnwert formatierte Gerätenummer  
bei Erfolg.

NODEV bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `makedev()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Eines oder beide der Argumente *maj* und *min* ist zu groß, oder die Gerätenummer, die aus *maj* und *min* erzeugt wurde, ist NODEV.

Siehe auch `major()`, `minor()`, `mknod()`, `stat()`.

## malloc - Speicherbereich zuweisen

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void *malloc(size_t size);
```

Beschreibung

`malloc()` beschafft zur Ausführungszeit zusammenhängenden Speicherplatz in der Größe von *size* Byte.

Wenn *size* = 0 den Wert 0 hat, gibt `malloc()` einen Nullzeiger zurück.

`malloc()` ist Teil des C-spezifischen Speicherverwaltungspaketes, das angeforderte und wieder freigegebene Speicherbereiche intern verwaltet. Neue Anforderungen werden zuerst aus bereits verwalteten Bereichen zu erfüllen versucht, dann erst vom Betriebssystem.

Returnwert Zeiger auf den neuen Speicherbereich  
wenn *size* nicht den Wert 0 hatte und `malloc()` neuen Speicherplatz zuweisen konnte. Dieser Zeiger kann für beliebige Datentypen verwendet werden.

Nullzeiger wenn `malloc()` den Speicherplatz nicht beschaffen konnte, z.B. weil der noch vorhandene Speicherplatz nicht ausreicht oder ein Fehler auftrat. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `malloc()` schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.

Hinweis Der neue Datenbereich beginnt auf Doppelwortgrenze.

Die tatsächliche Länge des Datenbereichs ist die angeforderte Länge *size* + 8 Byte für interne Verwaltungsdaten. Diese Summe wird ggf. auf die nächste Zweierpotenz aufgerundet.

Um sicherzugehen, dass Sie ausreichend Platz für eine Variable anfordern, sollten Sie den Operator `sizeof` verwenden.

Wird die Länge des zur Verfügung gestellten Speicherbereiches beim Schreiben überschritten, führt dies zu schwer wiegenden Fehlern im Arbeitsspeicher.

`malloc()` ist ab dieser Version unterbrechungssicher, d.h. die Funktion kann nun auch in Signalbehandlungs- und Contingency-Routinen verwendet werden.

Siehe auch `calloc()`, `free()`, `realloc()`, `stdlib.h`.

## mblen - Anzahl der Bytes eines Multibyte-Zeichens ermitteln

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int mbolen(const char *s, size_t n);
```

Beschreibung

`mbolen` liefert die Anzahl Bytes eines Multibyte-Zeichens, auf das `s` zeigt. Dabei werden maximal `n` Bytes in `s` ausgewertet.

In dieser Version sind Zeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, nicht realisiert. Multibyte-Zeichen haben immer die Länge 1 (`MB_CUR_MAX = 1`).

Returnwert -1 falls `n = 0` ist.

0 falls `s` ein Nullzeiger ist oder auf ein Nullbyte zeigt.

1 in allen anderen Fällen.

Siehe auch `mbstowcs()`, `mbtowc()`, `wctomb()`, `wctombs()`, `stdlib.h`.

## mbrlen - Restlänge eines Multibyte-Zeichens ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t mbrlen(const char *s, size_t n, mbstate_t *ps);
```

Beschreibung

`mbrlen()` ermittelt die Anzahl Bytes ab der Position `*s`, die zur Vervollständigung eines Multibyte-Zeichens benötigt werden. Es werden maximal `n` Bytes überprüft.

`mbrlen()` entspricht dem Aufruf

`mbrtowc(NULL, s, n, ps != NULL ? ps : internal)`

wobei `internal` das `mbstate_t`-Objekt für die Funktion ist.

Ausführliche Beschreibung siehe `mbrtowc()`.

## mbrtowc - Multibyte-Zeichen vervollständigen und in Langzeichen umwandeln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t mbrtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n, mbstate_t *ps);
```

Beschreibung

Falls *s* kein Nullzeiger ist, ermittelt `mbrtowc()`, wie viele Bytes ab der Position, auf die *\*s*, zeigt, zur Vervollständigung des nächsten Multibyte-Zeichens benötigt werden. Berücksichtigt werden auch eventuelle Umschalt-Sequenzen (Shift-Sequenzen). Es werden maximal die nächsten *n* Bytes überprüft. Wenn `mbrtowc()` das Multibyte-Zeichen vervollständigen kann, wird das zugehörige Langzeichen ermittelt und unter *\*pwc* gespeichert, sofern *pwc* kein Nullzeiger ist.

Ist das zugehörige Langzeichen das Nullzeichen, entspricht der Ergebniszustand dem „initial conversion“ Zustand.

Ist *s* ein Nullzeiger, entspricht `mbrtowc()` dem Aufruf

```
mbrtowc(NULL, "", 1, ps)
```

In diesem Fall werden die Werte der Parameter *pwc* und *n* ignoriert.

Returnwert Abhängig vom aktuellen Konvertierungs-Zustand gibt `mbrtowc()` den Wert der ersten zu treffenden Bedingung zurück:

0 wenn die nächsten (maximal *n*) Bytes ein gültiges Multibyte-Zeichen ergeben, das dem Langzeichen Null entspricht.

Anzahl der zur Vervollständigung des Multibyte-Zeichens benötigten Bytes falls die nächsten (maximal *n*) Bytes ein gültiges Multibyte-Zeichen ergeben. Gespeichert wird das diesem Multibyte-Zeichen entsprechende Langzeichen.

(*size\_t*)−2 wenn die nächsten *n* Bytes ein unvollständiges, aber potenziell gültiges Multibyte-Zeichen ergeben. Es wird kein Wert gespeichert.

(*size\_t*)−1 wenn ein Kodierfehler auftritt, das heißt die nächsten (maximal *n*) Bytes ergeben kein vollständiges und gültiges Multibyte-Zeichen. Es wird kein Wert gespeichert und in `errno` wird der Wert des Makros `EILSEQ` geschrieben. Der Konversions-Zustand ist undefiniert.

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `mblen()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `wctomb()`

**mbsinit - auf „initial conversion“ Zustand überprüfen**

Definition    `#include <wchar.h>`  
              `int mbsinit(const mbstate_t *ps);`

**Beschreibung**

Wenn *ps* kein Nullzeiger ist, überprüft `mbsinit()`, ob das `mbstate_t`-Objekt, auf das *ps* zeigt, einen „initial conversion“ Zustand beschreibt.

|            |          |                                                                                                                |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Wert ≠ 0 | wenn <i>ps</i> ein Nullzeiger ist oder auf ein Objekt zeigt, das einen „initial conversion“-Zustand beschreibt |
|            | 0        | sonst.                                                                                                         |

## mbsrtowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
size_t mbsrtowcs(wchar_t *dst, const char **src, size_t len, mbstate_t *ps);
```

### Beschreibung

`mbsrtowcs()` konvertiert eine Folge von Multibyte-Zeichen aus dem Feld, auf das `src` indirekt zeigt, in Langzeichen. `mbsrtowcs()` beginnt die Umwandlung mit dem Konvertierungszustand, der in `*ps` beschrieben wird. Die konvertierten Zeichen werden in das Feld geschrieben, auf das `dst` zeigt, sofern `dst` kein Nullzeiger ist. Jedes einzelne Zeichen wird so konvertiert, als sei die Funktion `mbtowc()` aufgerufen worden.

Die Umwandlung ist beendet, wenn ein abschließendes Nullzeichen auftritt. Das Nullzeichen wird ebenfalls umgewandelt und in das Feld geschrieben.

Die Umwandlung wird vorher abgebrochen, wenn

- eine Bytefolge auftritt, die kein gültiges Multibyte-Zeichen darstellt oder
- `dst` kein Nullzeiger ist und `len` Zeichen in das Feld, auf das `dst` zeigt, geschrieben worden sind.

Wenn `dst` kein Nullzeiger ist, wird dem Zeigerobjekt, auf das `src` zeigt, einer der beiden folgenden Werte zugewiesen:

- ein Nullzeiger, falls die Umwandlung mit dem Erreichen eines Nullzeichens beendet wurde
- die Adresse direkt hinter dem letzten umgewandelten Multibyte-Zeichen.

Wenn `dst` kein Nullzeiger ist und die Umwandlung mit dem Erreichen eines Nullzeichens beendet wurde, entspricht der Ergebniszustand dem „initial conversion“ Zustand.

Returnwert (`size_t`) -1 wenn ein Konvertierungsfehler auftritt, das heißt eine Folge von Bytes, die kein gültiges Multibyte-Zeichen ergeben. In `errno` wird der Wert des Makros `EILSEQ` geschrieben. Der Konversions-Zustand ist undefiniert.

Anzahl der erfolgreich konvertierten Multibyte-Zeichen

sonst. Das abschließende Nullzeichen (falls vorhanden) wird nicht mitgezählt.

Siehe auch `mblen()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `wctomb()`

## **mbstowcs - Multibyte-Zeichenkette in Langzeichenkette umwandeln**

**Definition** #include <stdlib.h>

```
size_t mbstowcs(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);
```

**Beschreibung**

`mbstowcs()` wandelt eine Folge von Multibyte-Zeichen in der Zeichenkette *s* in die entsprechenden `wchar_t`-Werte um und speichert maximal *n* `wchar_t`-Werte in den Bereich *pwc*. `mbstowcs()` wandelt um, bis entweder *n* Werte konvertiert sind oder der Wert Null auftritt (Null wird in den `wchar_t`-Wert 0 konvertiert).

Ist *pwc* ein Nullzeiger, gibt `mbstowcs()` unabhängig vom Wert *n* die Länge zurück, die benötigt wird, um die gesamte Zeichenkette umzuwandeln, aber speichert keine Werte.

Wenn ein ungültiges Zeichen auftritt, liefert `mbstowcs()` den Wert (`size_t`)-1 zurück.

Die von `mbstowcs()` im Bereich *pwc* abgespeicherten `wchar_t`-Werte (Typ long) entsprechen den Werten der einzelnen Bytes in der Zeichenkette *s*.

**Returnwert** Anzahl der in *pwc* abgespeicherten `wchar_t`-Werte (ohne das abschließende Nullbyte), wenn *pwc* kein Nullzeiger ist.

Wenn der Returnwert dem Wert *n* entspricht, ist der Ergebnisbereich *pwc* nicht mit dem Nullbyte abgeschlossen.

Länge, die benötigt wird, um die gesamte Zeichenkette umzuwandeln,  
wenn *pwc* ein Nullzeiger ist. Es werden keine Werte gespeichert.

(`size_t`)-1 bei Fehler.

**Hinweis** Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

In dieser Version sind Zeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, nicht realisiert. Multibyte-Zeichen haben immer die Länge 1 Byte und `wchar_t`-Werte sind immer long-Werte.

**Siehe auch** `mblen()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `wctomb()`, `stdlib.h`.

## mbtowc - Multibyte-Zeichen in Langzeichen umwandeln

Definition #include <stdlib.h>

```
int mbtowc(wchar_t *pwc, const char *s, size_t n);
```

Beschreibung

mbtowc() wandelt ein Multibyte-Zeichen in *s* in den entsprechenden wchar\_t-Wert um und speichert diesen in den Bereich *pwc*. Dabei werden maximal *n* Bytes in *s* ausgewertet.

Der von mbtowc() im Bereich *pwc* abgespeicherte wchar\_t-Wert (Typ long) entspricht dem Wert des Bytes in *s*.

Keine Zuweisung erfolgt, wenn:

*pwc* oder *s* ein Nullzeiger ist,

*n* = 0 ist.

Returnwert -1 falls *n* = 0 ist.

0 falls *s* ein Nullzeiger ist oder auf ein Nullbyte zeigt.

1 sonst in allen anderen Fällen.

Hinweis In dieser Version sind Zeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, nicht realisiert. Multibyte-Zeichen haben immer die Länge 1 Byte und wchar\_t-Werte sind immer long-Werte.

Siehe auch mbstrlen(), mbstowcs(), wcstombs(), wctomb(), stdlib.h.

**memalloc - Speicherbereich zuweisen (BS2000)**

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void *memalloc(size_t anz);
```

**Beschreibung**

`memalloc()` beschafft zur Ausführungszeit zusammenhängenden Speicherplatz in der Größe von *anz* Byte.

`memalloc()` reicht die Speicheranforderung direkt an den entsprechenden Betriebssystemaufruf durch. Die Funktion eignet sich vor allem für Speicherbereiche mit einer Größe von mehr als 2 KByte (siehe auch `memfree()`).

|            |            |                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Zeiger     | auf den neuen Speicherbereich<br>falls <code>memalloc()</code> neuen Speicherplatz zuweisen konnte. Dieser Zeiger kann für beliebige Datentypen verwendet werden. |
|            | Nullzeiger | falls <code>memalloc()</code> den Speicherplatz nicht beschaffen konnte, z.B. weil der noch vorhandene Speicherplatz nicht ausreicht.                             |

Hinweis Der neue Speicherbereich beginnt auf Doppelwortgrenze.

Die angeforderte Länge *anz* wird auf das nächste Vielfache von 2 KByte aufgerundet.

Wird die Länge dieses Speicherbereiches beim Schreiben überschritten, führt dies zu schwerwiegender Unordnung im Arbeitsspeicher.

Der mit `memalloc()` angeforderte Speicherbereich kann mit `memfree()` wieder freigegeben werden.

Siehe auch `memfree()`.

## memccpy - Bytes im Speicher kopieren

Definition `#include <string.h>`

```
void *memccpy(void *s1, const void *s2, int c, size_t n);
```

Beschreibung

`memccpy()` kopiert Bytes aus dem Speicherbereich *s2* nach *s1* bis

- entweder *c* zum ersten Mal kopiert wurde (wobei *c* in ein `unsigned char` konvertiert wird),
- oder *n* Bytes kopiert wurden.

Falls der Kopiervorgang Objekte betrifft, die sich überlappen, ist das Verhalten undefiniert.

Returnwert Zeiger auf das Byte nach der Kopie von *c* in *s1*  
bei Erfolg.

Nullzeiger wenn *c* nicht in den ersten *n* Zeichen von *s2* gefunden wurde.

Hinweis `memccpy()` überprüft nicht, ob es in dem Speicherbereich, in den kopiert wird, zu einem Überlauf kommt.

Siehe auch `memchr()`, `memcmp()`, `memcpy()`, `memset()`, `string.h`.

## memchr - Byte im Speicher finden

Definition `#include <string.h>`  
`void *memchr(const void *s, int c, size_t n);`

### Beschreibung

`memchr()` sucht das erste Vorkommen des Zeichens *c* in den ersten *n* Bytes des Speicherbereiches, auf den *s* zeigt.

*s* ist der Zeiger auf den Speicherbereich, in dem das Zeichen *c* gesucht werden soll.

*c* ist der EBCDIC-Wert des Zeichens, das gesucht werden soll.

*n* ist der ganzzahlige Wert, der die Anzahl der zu durchsuchenden Bytes in *s* angibt.

Returnwert Zeiger      auf die Position von *c* im Bereich *s*  
                      bei Erfolg.

Nullzeiger      wenn *c* in dem angegebenen Bereich nicht vorkommt.

Hinweis      Die Funktion eignet sich zum Bearbeiten von Zeichenvektoren, die im Unterschied zu Zeichenketten nicht mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sein müssen.

Siehe auch `memcmp()`, `memcpy()`, `memset()`, `string.h`.

## memcmp - Bytes im Speicher vergleichen

Definition `#include <string.h>`

```
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
```

Beschreibung

`memcmp()` vergleicht die Inhalte der Speicherbereiche, auf die *s1* und *s2* zeigen, in den ersten *n* Bytes.

*s1* und *s2* sind Zeiger auf die Speicherbereiche, die verglichen werden sollen.

*n* ist ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der zu vergleichenden Bytes angibt.

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

- |     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 0 | Der Inhalt von <i>s1</i> ist in den ersten <i>n</i> Bytes lexikalisch kleiner als der Inhalt von <i>s2</i> .        |
| 0   | Die Inhalte von <i>s1</i> und <i>s2</i> sind in den ersten <i>n</i> Bytes lexikalisch gleich groß (d.h. identisch). |
| > 0 | Der Inhalt von <i>s1</i> ist in den ersten <i>n</i> Bytes lexikalisch größer als der Inhalt von <i>s2</i> .         |

Hinweis Die Funktion eignet sich für die Bearbeitung von Zeichenvektoren, die im Unterschied zu Zeichenketten nicht mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sein müssen.

Siehe auch `memchr()`, `memcpy()`, `memset()`, `string.h`.

## **memcpy - Bytes im Speicher kopieren**

Definition `#include <string.h>`

```
void *memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n);
```

### Beschreibung

`memcpy()` kopiert die ersten *n* Bytes des Speicherbereiches, auf den *s2* zeigt, in den Speicherbereich, auf den *s1* zeigt.

*s1* ist ein Zeiger auf den Speicherbereich, in den kopiert werden soll.

*s2* ist ein Zeiger auf den Speicherbereich, aus dem die ersten *n* Bytes kopiert werden sollen.

*n* ist ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der zu kopierenden Bytes in *s2* angibt.

Returnwert Zeiger auf den Speicherbereich *s1*

bei Erfolg.

Hinweis Die Funktion eignet sich für die Bearbeitung von Zeichenvektoren, die im Unterschied zu Zeichenketten nicht mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sein müssen.

`memcpy()` überprüft nicht, ob im Ergebnisbereich *s1* ein Überschreiben droht.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefined.

Siehe auch `memccpy()`, `memchr()`, `memcmp()`, `memset()`, `string.h`.

## memfree - Speicherbereich freigeben (BS2000)

Definition #include <stdlib.h>

```
void memfree(const void *zg, size_t anz);
```

### Beschreibung

memfree() gibt den Speicherbereich, auf den *zg* zeigt, in der Größe von *anz* Byte frei.

memfree() reicht die Freigabebeanforderung direkt an den entsprechenden Betriebssystemaufruf durch. memfree() kann nur in Zusammenhang mit memalloc() benutzt werden. Beide Funktionen eignen sich vor allem für Speicherbereiche mit einer Größe von mehr als 2 KByte.

*zg* ist ein Zeiger auf den freizugebenden Speicherbereich.

*zg* muss das Ergebnis eines vorangegangenen memalloc-Aufrufs sein.

*anz* ist ein ganzzahliger Wert, der die Größe des Speicherbereichs in Bytes angibt.

Hinweis Mit memfree() kann nur ein mit memalloc() angeforderter Speicherbereich freigegeben werden.

Die an memfree() übergebenen Werte müssen mit denen vom entsprechenden memalloc-Aufruf übereinstimmen. Zufällige Werte führen zu schwerwiegenden Fehlern im Arbeitsspeicher!

Siehe auch memalloc().

## **memmove - Bytes von überlappenden Speicherbereichen kopieren**

Definition #include <string.h>

```
void *memmove(void *s1, const void *s2, size_t n);
```

### Beschreibung

memmove( ) kopiert die ersten *n* Bytes des Speicherbereiches, auf den *s2* zeigt, in den Speicherbereich, auf den *s1* zeigt.

memmove( ) kopiert die *n* Bytes zunächst in ein temporäres Feld, das die Speicherbereiche *s1* und *s2* nicht überlappt, und anschließend erst in den Speicherbereich *s1*.

*s1* ist ein Zeiger auf den Speicherbereich, in den kopiert werden soll.

*s2* ist ein Zeiger auf den Speicherbereich, aus dem die ersten *n* Bytes kopiert werden sollen.

*n* ist ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der zu kopierenden Bytes in *s2* angibt.

Returnwert Zeiger auf den Speicherbereich *s1*  
bei Erfolg.

Hinweis Die Funktion eignet sich für die Bearbeitung von Zeichenvektoren, die im Unterschied zu Zeichenketten nicht mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sein brauchen.

Im Unterschied zu `memcpy()` funktioniert `memmove()` auch mit Speicherbereichen, die sich überlappen.

Siehe auch `memcpy()`, `string.h`.

## memset - Speicherbereich initialisieren

Definition `#include <string.h>`

```
void *memset(void *s, int c, size_t n);
```

### Beschreibung

`memset()` kopiert den Wert des Zeichens *c* in die ersten *n* Bytes des Speicherbereiches, auf den *s* zeigt.

*s* ist ein Zeiger auf den Speicherbereich, der mit dem Zeichen *c* initialisiert werden soll.

*c* ist ein EBCDIC-Wert des Zeichens, das kopiert werden soll.

*n* ist ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der Bytes in *s* angibt, die mit dem Zeichen *c* initialisiert werden sollen.

Returnwert Zeiger auf den Speicherbereich *s*  
bei Erfolg.

Hinweis Die Funktion eignet sich für die Bearbeitung von Zeichenvektoren, die im Unterschied zu Zeichenketten nicht mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sein müssen.

`memset()` überprüft nicht, ob im Ergebnisbereich *s* ein Überschreiben droht.

Siehe auch `memcpy()`, `memchr()`, `memcmp()`, `strcpy()`, `string.h`.

**minor - niederwertige Komponente der Gerätenummer ermitteln***(Erweiterung)*

Definition `#include <sys/types.h>`  
`#include <sys/mkdev.h>`  
`minor_t minor(dev_t device);`

**Beschreibung**

`minor()` liefert die niederwertige Komponente der Gerätenummer für ein Gerät *device*.

Returnwert formatierte Gerätenummer  
bei Erfolg.

`NODEV` bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `minor()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Das Argument *device* ist `NODEV`.

Siehe auch `makedev()`, `major()`, `mknod()`, `stat()`.

## mkdir, mkdirat - Dateiverzeichnis erzeugen

Definition #include <sys/stat.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int mkdir(const char *path, mode_t mode);
int mkdirat(int fd, const char *path, mode_t mode);
```

### Beschreibung

`mkdir()` erstellt ein neues Dateiverzeichnis mit dem Namen *path*. Der Modus des neuen Dateiverzeichnisses wird mit *mode* (siehe `chmod()` für mögliche Werte für Modus) initialisiert. Der Schutzbitteil von *mode* wird durch die Dateimaske des Prozesses verändert (siehe `umask()`).

Die Eigentümernummer des Verzeichnisses wird auf die effektive Benutzernummer des Prozesses gesetzt. Die Gruppennummer des Verzeichnisses wird auf die effektive Gruppennummer des Prozesses gesetzt, oder die Gruppennummer dieses Verzeichnisses wird geerbt, wenn das Bit `S_ISGID` im übergeordneten Verzeichnis gesetzt ist. Das Bit `S_ISGID` des neuen Verzeichnisses wird vom übergeordneten Verzeichnis übernommen.

Wenn *path* ein symbolischer Verweis ist, wird er nicht verwendet.

Das neu erzeugte Verzeichnis ist mit Ausnahme der Einträge für sich selbst und sein übergeordnetes Verzeichnis leer.

Nach erfolgreicher Beendigung kennzeichnet `mkdir()` die Felder `st_atime`, `st_ctime` und `st_mtime` des Verzeichnisses zur Aktualisierung. Auch die Felder `st_ctime` und `st_mtime` des Dateiverzeichnisses, das den neuen Eintrag enthält, werden zur Aktualisierung gekennzeichnet.

Die Funktion `mkdirat()` ist äquivalent zu der Funktion `mkdir()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird das neue Dateiverzeichnis nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis erstellt. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion `mkdirat()` für den Parameter *fd* der Wert `AT_FDCWD` übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|            |                                                 |                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                               | bei Erfolg.                                                                                                                                                     |
|            | -1                                              | bei Fehler. Es wird kein Dateiverzeichnis erzeugt und <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                |
| Fehler     | mkdir() und mkdirat() schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                 |
|            | EACCES                                          | Entweder besteht für eine Komponente des Pfades kein Suchrecht, oder es besteht kein Schreibrecht für das dem neuen Dateiverzeichnis übergeordnete Verzeichnis. |
|            | EEXIST                                          | Die angegebene Datei ist bereits vorhanden.                                                                                                                     |
|            | <i>Erweiterung</i>                              |                                                                                                                                                                 |
|            | EFAULT                                          | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                        |
|            | EIO                                             | Während des Zugriffs auf das Dateisystem ist ein Ein-/Ausgabefehler aufgetreten.                                                                                |
|            | ELOOP                                           | Bei der Übersetzung von <i>path</i> wurden zuviele symbolische Verweise ange troffen. ☐                                                                         |
|            | EMLINK                                          | Die Höchstzahl {LINK_MAX} von Verweisen im übergeordneten Dateiverzeichnis wurde überschritten.                                                                 |
|            | ENAMETOOLONG                                    | Die Länge des Arguments <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> überschreitet {NAME_MAX}.                         |
|            | ENOENT                                          | Eine Komponente des Pfades ist nicht vorhanden, oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                             |
|            | <i>Erweiterung</i>                              |                                                                                                                                                                 |
|            | ENOLINK                                         | <i>path</i> weist auf einen fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv. ☐                                                        |
|            | ENOSPC                                          | Auf dem Gerät, das das Verzeichnis enthält, ist kein freier Platz verfügbar.                                                                                    |
|            | ENOTDIR                                         | Eine Pfadkomponente ist kein Verzeichnis.                                                                                                                       |
|            | EROFS                                           | Die angegebene Datei steht in einem schreibgeschützten Dateisystem.                                                                                             |

Zusätzlich schlägt `mkdirat()` fehl, wenn gilt:

- |         |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd</i> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                       |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                       |

**Hinweis** `mkdir()` und `mkdirat()` werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `chmod()`, `mknod()`, `umask()`, `stat()`, `fcntl.h`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## **mkfifo, mkfifoat - FIFO-Datei erzeugen**

Definition #include <sys/stat.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int mkfifo(const char *path, mode_t mode);
int mkfifoat(int fd, const char *path, mode_t mode);
```

### Beschreibung

`mkfifo()` erzeugt eine neue FIFO-Gerätedatei (FIFO) mit dem Pfadnamen *path*. Die Zugriffsrechte der neuen FIFO werden durch *mode* initialisiert. Die Schutzbits des Arguments *mode* werden durch die Schutzbit-Maske des Prozesses verändert (siehe auch `umask()`).

Die Benutzernummer der FIFO wird auf die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses gesetzt. Die Gruppennummer der FIFO wird auf die effektive Gruppennummer des Prozesses gesetzt. Wenn jedoch das S\_ISGID-Bit im übergeordneten Dateiverzeichnis gesetzt ist, wird die Gruppennummer der FIFO vom übergeordneten Verzeichnis übernommen.

Bei erfolgreicher Beendigung aktualisiert `mkfifo()` die stat-Strukturkomponenten `st_atime`, `st_ctime` und `st_mtime` der FIFO. Auch die stat-Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` des Dateiverzeichnisses, das den neuen Eintrag enthält, werden aktualisiert (siehe `sys/stat.h`).

Die Funktion `mkfifoat()` ist äquivalent zu der Funktion `mkfifo()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die neue FIFO-Gerätedatei nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis erstellt. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit dem dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion `mkfifoat()` für den Parameter *fd* der Wert `AT_FDCWD` übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 wenn keine FIFO erzeugt wurde. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|                    |                                                   |                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | mkfifo() und mkfifoat() schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                |
|                    | EACCES                                            | Entweder besteht für eine Komponente des Pfades kein Suchrecht, oder es besteht kein Schreibrecht für das der neuen FIFO-Datei übergeordnete Dateiverzeichnis. |
|                    | EEXIST                                            | Die angegebene Datei existiert bereits.                                                                                                                        |
|                    | ELOOP                                             | Bei der Auflösung von <i>path</i> wurden zuviele symbolische Verweise angetroffen.                                                                             |
| <i>Erweiterung</i> |                                                   |                                                                                                                                                                |
|                    | EINVAL                                            | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                                        |
|                    | ENAMETOOLONG                                      | Die Länge des Arguments <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME_MAX} und {_POSIX_NO_TRUNC} ist aktiv.   |
|                    | ENOENT                                            | Eine Komponente des Pfadpräfixes existiert nicht oder das Argument <i>path</i> zeigt auf die leere Zeichenkette.                                               |
|                    | ENOSPC                                            | Das Dateiverzeichnis, das die neue Datei enthalten würde, kann nicht erweitert werden oder das Dateisystem kann keine Dateien mehr reservieren.                |
|                    | ENOTDIR                                           | Eine Komponente des Pfadpräfixes ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                    |
|                    | EROFS                                             | Die angegebene Datei befindet sich in einem nur zum Lesen freigegebenen Dateisystem.                                                                           |

Zusätzlich schlägt mkfifoat() fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd</i> wurde nicht mit O_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                      |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                         |

|         |                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Wenn in <i>mode</i> andere Bits als die Datei-Schutzbüts gesetzt sind, werden diese ignoriert.<br><i>path</i> kann nur eine POSIX-Datei sein. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Siehe auch umask(), fcntl.h, sys/stat.h, sys/types.h.

## mknod, mknodat - Dateiverzeichnis, Gerätedatei oder Textdatei erzeugen

Definition #include <sys/stat.h>

```
int mknod(const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
int mknodat(int fd, const char *path, mode_t mode, dev_t dev);
```

### Beschreibung

`mknod()` erstellt eine neue Datei mit dem Pfadnamen, auf den *path* zeigt. Der Dateityp und die Zugriffsrechte der neuen Datei werden von *mode* bestimmt.

Wenn *path* ein symbolischer Verweis ist, wird er nicht verfolgt.

Der Dateityp für *path* wird durch bitweises ODER in das *mode*-Argument übernommen. Der Dateityp muss eine der folgenden symbolischen Konstanten sein:

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| S_IFIFO      | FIFO-Datei                                  |
| S_IFCHR      | zeichenorientierte Datei (nicht portabel)   |
| S_IFDIR      | Verzeichnis (nicht portabel)                |
| S_IFBLK      | blockorientierte Datei (nicht portabel)     |
| S_IFPOSIXBS2 | Datei im POSIX-Dateisystem (nicht portabel) |
| S_IFREG      | normale Datei (nicht portabel)              |

`mknod()` kann gemäß X/Open-Standard nur dann portabel verwendet werden, wenn eine FIFO-Datei erzeugt wird. Falls der Dateityp nicht S\_IFIFO ist oder *dev* nicht den Wert 0 hat, ist das Verhalten von `mknod()` undefiniert.

Die Zugriffsrechte der Datei werden ebenfalls durch bitweises ODER in das *mode*-Argument übernommen. Die Zugriffsrechte können durch eine beliebige Kombination der folgenden symbolischen Konstanten definiert werden:

| Symbolischer Name | Bitmuster | Bedeutung                                                                                                |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S_ISUID           | 04000     | Setzen der Benutzernummer bei Ausführung                                                                 |
| S_ISGID           | 020#0     | Setzen der Gruppennummer bei Ausführung                                                                  |
| S_IRWXU           | 00700     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen, wenn es sich um ein Dateiverzeichnis handelt) durch Eigentümer |
| S_IRUSR           | 00400     | Lesen durch Eigentümer                                                                                   |
| S_IWUSR           | 00200     | Schreiben durch Eigentümer                                                                               |
| S_IXUSR           | 00100     | Ausführen durch Eigentümer (Durchsuchen, wenn es sich um ein Dateiverzeichnis handelt)                   |
| S_IRWXG           | 00070     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen) durch Gruppe                                                   |
| S_IRGRP           | 00040     | Lesen durch Gruppe                                                                                       |
| S_IWGRP           | 00020     | Schreiben durch Gruppe                                                                                   |

| Symbolischer Name | Bitmuster | Bedeutung                                              |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| S_IXGRP           | 00010     | Ausführen (Durchsuchen) durch Gruppe                   |
| S_IRWXO           | 00007     | Lesen, Schreiben, Ausführen (Durchsuchen) durch Andere |
| S_IROTH           | 00004     | Lesen durch Andere                                     |
| S_IWOTH           | 00002     | Schreiben durch Andere                                 |
| S_IXOTH           | 00001     | Ausführen durch Andere                                 |
| S_ISVTX           | 01000     | Für Dateiverzeichnisse: eingeschränktes Löschungsrecht |

Die Benutzernummer der Datei wird auf die effektive Benutzernummer des Prozesses gesetzt. Die Gruppennummer der Datei wird auf die effektive Gruppennummer des Prozesses gesetzt, sofern nicht das S\_ISGID-Bit im übergeordneten Verzeichnis gesetzt ist: bei gesetztem S\_ISGID-Bit wird die Gruppennummer des übergeordneten Verzeichnisses übernommen.

Die Bits für die Zugriffrechte in *mode* werden durch die Dateierzeugungsmaske des Prozesses geändert: `mknod()` setzt alle Bits auf 0, die in der Dateierzeugungsmaske gesetzt sind.

Falls *mode* eine zeichen- oder blockorientierte Datei angibt, ist *dev* die konfigurationsabhängige Angabe dieser Datei. Falls *mode* keine zeichen- oder blockorientierte Datei angibt, wird *dev* ignoriert. Siehe `mkdev()`.

Für andere Dateitypen als FIFO kann `mknod()` nur durch Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten (*uid* = 0) aufgerufen werden.

Die Funktion `mknodat()` ist äquivalent zu der Funktion `mknod()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird das neue Dateiverzeichnis, oder die neue Datei nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis erstellt. Wurde der Dateideskriptor ohne O\_SEARCH geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit O\_SEARCH geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion `mknodat()` für den Parameter *fd* der Wert AT\_FDCWD übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|            |    |                                                                                                                  |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0  | bei Erfolg.                                                                                                      |
|            | -1 | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.<br>Im Fehlerfall wird keine neue Datei erzeugt. |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler       | mknod() und mknodat() schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                              |
| EACCES       | Entweder besteht für eine Komponente des Pfades kein Suchrecht, oder es besteht kein Schreibrecht für das der neuen Datei übergeordnete Dateiverzeichnis.                                                                                                                                    |
| EEXIST       | Die angegebene Datei existiert bereits.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EINTR        | Während des Systemaufrufs mknod() wurde ein Signal empfangen.                                                                                                                                                                                                                                |
| EINVAL       | Ein Argument ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EIO          | Beim Zugriff auf das Dateisystem trat ein Ein-/Ausgabefehler auf..                                                                                                                                                                                                                           |
| ELOOP        | Bei der Auflösung von <i>path</i> traten zuviele symbolische Verweise auf.                                                                                                                                                                                                                   |
| ENAMETOOLONG | <p>Die Länge des <i>path</i>-Arguments überschreitet {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> überschreitet {NAME_MAX}.</p> <p>Bei der Auflösung eines symbolischen Verweises in <i>path</i> kam es zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge {PATH_MAX} überschreitet.</p> |
| ENOENT       | Eine Komponente des Pfadpräfixes existiert nicht oder <i>path</i> ist ein leerer String.                                                                                                                                                                                                     |
| ENOLINK      | <i>path</i> verweist auf einen fernen Rechner und die Verbindung zu diesem Rechner ist nicht mehr aktiv.                                                                                                                                                                                     |
| ENOSPC       | Das Verzeichnis, in dem die Datei erstellt werden soll, kann nicht erweitert werden, oder es ist kein Speicherplatz mehr vorhanden.                                                                                                                                                          |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfadpräfixes ist kein Verzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                       |
| EPERM        | Die effektive Benutzernummer ist nicht die des Systemverwalters und der Dateityp ist nicht FIFO.                                                                                                                                                                                             |
| EROFS        | Das Verzeichnis, in dem die Datei erstellt werden soll, liegt in einem Dateisystem, das nur gelesen werden kann.                                                                                                                                                                             |

Zusätzlich schlägt mknodat() fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd</i> wurde nicht mit O_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                      |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>    | <p><code>mknod()</code> und <code>mknodat()</code> werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.<br/>Wenn <code>mknod()</code> mit RFS (remote file sharing) in einem fernen Verzeichnis eine Gerätedatei erzeugt, werden Gerätelasse und Gerätenummer vom Server interpretiert.</p> <p>Aus Gründen der Portabilität zu Implementierungen, die sich an frühere Versionen des X/Open-Standards halten, wird für die Erzeugung von FIFO-Dateien die Funktion <code>mkfifo()</code> empfohlen.</p> |
| <b>Siehe auch</b> | <code>chmod()</code> , <code>creat()</code> , <code>exec()</code> , <code>mkdir()</code> , <code>mkfifo()</code> , <code>open()</code> , <code>stat()</code> , <code>umask()</code> , <code>sys/stat.h</code> , <code>sys/types.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                 |

## **mkstemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen**

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int mkstemp(char *template);
```

Beschreibung

`mkstemp()` erstellt einen eindeutigen Dateinamen, normalerweise in einem temporären Dateisystem, und gibt einen offenen Dateideskriptor für diese Datei zurück. Die Datei ist zum Lesen und Schreiben geöffnet.

`mkstemp()` verhindert auf diese Weise einen möglichen Wettlauf zwischen einer Existenzprüfung und dem Öffnen der Datei.

Die Zeichenkette, auf die *template* zeigt, sollte einen Dateinamen mit sechs nachfolgenden 'X' enthalten. `mkstemp()` ersetzt die 'X' zur Erstellung eines eindeutigen Dateinamens durch einen Buchstaben und die aktuelle Prozess-ID. Der Buchstabe wird so gewählt, dass sich keine doppelten Dateinamen ergeben.

Returnwert offener Dateideskriptor

bei Erfolg

-1 wenn keine geeignete Datei erstellt werden konnte.

Hinweis Es besteht die Möglichkeit, dass die Buchstaben ausgehen.

`mkstemp()` überprüft nicht, ob die Dateinamen-Komponente in *template* die maximal erlaubte Länge von Dateinamen überschreitet.

Aus Gründen der Portabilität zu Implementierungen, die sich an frühere Versionen des X/Open-Standards halten, wird zur Erzeugung eines eindeutigen Dateinamens die Funktion `tmpfile()` empfohlen.

`mkstemp()` ändert die übergebene Zeichenkette, die durch *template* angegeben wird. Dies bedeutet, dass Sie eine Zeichenkette, die durch *template* angegeben wird, nicht mehrmals verwenden können. Für jede eindeutige temporäre Datei, die Sie öffnen möchten, benötigen Sie eine neue Schablone.

Wenn `mkstemp()` einen neuen eindeutigen Dateinamen erstellt, wird zunächst überprüft, ob vorher bereits eine Datei mit diesem Namen existiert hat. Wenn Sie also mehr als einen eindeutigen Dateinamen erstellen, sollte für mehrere Aufrufe von `mkstemp()` nicht dieselbe Dateinamen-Komponente in *template* verwendet werden.

Siehe auch `getpid()`, `open()`, `tmpfile()`, `tmpnam()`, `stdlib.h`.

## mktemp - eindeutigen temporären Dateinamen erzeugen (Erweiterung)

Definition `#include <stdlib.h>`

```
char *mktemp(char *template);
```

Beschreibung

`mktemp()` ersetzt den Inhalt der Zeichenkette, auf die *template* zeigt, durch einen eindeutigen Dateinamen und gibt die Adresse von *template* zurück.

Die Zeichenkette, auf die *template* zeigt, sollte einen Dateinamen mit sechs nachfolgenden 'X' enthalten. `mkstemp()` ersetzt die 'X' zur Erstellung eines eindeutigen Dateinamens durch einen Buchstaben und die aktuelle Prozess-ID. Der Buchstabe wird so gewählt, dass sich keine doppelten Dateinamen ergeben.

*BS2000*

`mktemp()` erzeugt einen eindeutigen Dateinamen für eine temporäre SAM-Datei. Der Name muss aus mindestens acht Zeichen bestehen und wird wie folgt gebildet:

- Die ersten drei Zeichen werden ersetzt durch „#T.“.
- Das vierte Zeichen wird durch ein Zeichen ersetzt, das sich bei jedem `mktemp`-Aufruf ändert (Buchstaben A - Z, Ziffern 0 - 9).
- die letzten vier Zeichen werden ersetzt durch die TSN-Nummer des aktuellen Prozesses (seit LOGON).
- Zeichen zwischen den ersten und letzten vier Zeichen bleiben unverändert.

Hat *template* z.B. den Wert "XXXX.ABC.XXXX" und die TSN-Nummer des aktuellen Prozesses ist 6082, dann erzeugt `mktemp()` beim ersten Aufruf den temporären Namen #T.A.BC.6082 □

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette, die den neuen Namen enthält,  
bei Erfolg.

Zeiger auf eine leere Zeichenkette

wenn kein eindeutiger Name erstellt werden kann, weil z.B. keine Buchstaben mehr frei sind.

Hinweis In dem Zeitraum zwischen der Erzeugung des Dateinamens und dem Öffnen der Datei kann ein anderer Prozess eine Datei mit demselben Namen erzeugen. Wenn Sie die Funktion `mkstemp()` verwenden, vermeiden Sie dieses Problem.

Aus Gründen der Portabilität zu Implementierungen, die sich an frühere Versionen des X/Open-Standards halten, wird zur Erzeugung eines eindeutigen Dateinamens die Funktion `tmpnam()` empfohlen.

`mktemp()` kann maximal 26 eindeutige Dateinamen pro Prozess für jedes eindeutige *template* erzeugen.

*BS2000*

Temporäre Dateien werden automatisch bei Beendigung eines Prozesses (LOGOFF) gelöscht. Wenn allerdings bei der Systemgenerierung das standardmäßige Präfix (#) für temporäre Dateien geändert wurde, bleiben die Dateien erhalten. □

Ob eine BS2000-Datei oder eine POSIX-Datei erstellt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `mkstemp()`, `tmpfile()`, `tmpnam()`, `stdlib.h`.

## **mktime, mktime64 - Ortszeit in Zeit seit Epochewert umwandeln**

Definition #include <time.h>

```
time_t mktime(struct tm *timeptr);
time64_t mktime64(struct tm *timeptr);
```

### Beschreibung

Die Funktionen `mktime()` und `mktime64()` wandeln Datum und Uhrzeit der lokalen Zeit, die in einer Struktur vom Typ `tm` angegeben werden, in die Anzahl der Sekunden um, die seit dem 1.1.1970 00:00:00 Uhr UTC (Universal Time Coordinated) vergangen sind.

Die beiden Funktionen unterscheiden sich lediglich durch den Bereich darstellbarer Daten:

- `mktime()`:  
13.12.1901 20:45:52 Uhr UTC bis 19.1.2038 03:14:07 Uhr
- `mktime64()`:  
1.1.1900 20:45:52 Uhr UTC bis 31.12.9999 23:59:59 Uhr

Die `tm`-Struktur hat das folgende Format:

```
struct tm {
    int      tm_sec;          /* Sekunden [0, 61] */
    int      tm_min;          /* Minuten [0, 59] */
    int      tm_hour;          /* Stunde [0, 23] */
    int      tm_mday;          /* Monatstag [1, 31] */
    int      tm_mon;           /* Monat [0, 11] */
    int      tm_year;          /* Jahre seit 1900 */
    int      tm_wday;          /* Tage seit Sonntag [0, 6] */
    int      tm_yday;          /* Tage seit 1. Januar 1 [0, 365] */
    int      tm_isdst;         /* Schalter für Sommerzeit */
};
```

Neben der Berechnung der Kalenderzeit normalisiert `mktime()` die übergebene `tm`-Struktur. Die Originalwerte der Komponenten `tm_wday` und `tm_yday` werden ignoriert; die Originalwerte der anderen Komponenten der Struktur sind nicht auf die oben angegebenen Grenzen beschränkt. Bei erfolgreicher Ausführung werden die Komponenten `tm_wday` und `tm_yday` entsprechend gesetzt; die anderen Komponenten werden so eingestellt, dass sie die angegebene Kalenderzeit darstellen, wobei die entsprechenden Wertebereiche eingehalten werden. Der endgültige Wert von `tm_mday` wird nicht gesetzt, bis `tm_mon` und `tm_year` bestimmt sind.

Die Originalwerte der Komponenten können größer oder kleiner als die angegebenen Bereiche sein. Beispielsweise zeigt der Wert -1 für `tm_hour` eine Stunde vor Mitternacht an; enthält `tm_mday` den Wert 0, so wird der Tag vor dem aktuellen Monat bezeichnet; steht `tm_mon` auf -2, so bedeutet dies zwei Monate vor Januar des Jahres `tm_year`.

Ist `tm_isdst > 0`, wird angenommen, dass sich die ursprünglichen Werte in der alternativen Zeitzone befinden, d.h. dass Sommerzeit gilt. Stellt sich heraus, dass die alternative Zeitzone für die berechnete Kalenderzeit ungültig ist, werden die Komponenten an die primäre Zeitzone angepasst. Wenn `tm_isdst` null ist, wird angenommen, dass sich die Originalwerte in der primären Zeitzone befinden, d.h. dass Normalzeit gilt; diese Werte werden in die alternative Zeitzone übersetzt, falls die primäre Zeitzone ungültig ist. Wenn `tm_isdst` negativ ist, ermittelt `mktimed()` die korrekte Zeitzone.

Die lokale Zeitzonenumgebung wird so verwendet, als wenn `mktimed()` die Funktion `tzset()` aufrufen würde.

#### *BS2000*

`mktimed()` wandelt Datum und Uhrzeit, die der Benutzer in einer Struktur vom Typ `tm` angibt, in eine Zeitangabe vom Typ `time_t` um. Dies ist die Anzahl der vergangenen Sekunden, bezogen auf den Stichtag 1. Januar 1970 00.00.00 Uhr. □

Returnwert Anzahl der Sekunden  
bei Erfolg.

(`time_t`) - 1 bzw.  
(`time64_t`) - 1  
wenn die Kalenderzeit nicht dargestellt werden kann. Außerdem wird `errno` auf `E_OVERFLOW` gesetzt.

#### *BS2000*

Bei Ortszeiten ab dem 1. Januar 1970 00.00.00 die Anzahl der Sekunden, die seither vergangen sind (positiver Wert).

Bei Ortszeiten vor dem 1. Januar 1970 00.00.00 die Anzahl der Sekunden, die bis dahin vergangen sind (negativer Wert). □

Beispiel    Welcher Wochentag war der 4. Juli 2001?

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>

struct tm time_str
char daybuf[20]

int main (void)
{
    time_str.tm_year = 2001 - 1900;
    time_str.tm_mon = 7 - 1;
    time_str.tm_mday = 4;
    time_str.tm_hour = 0;
    time_str.tm_min = 0;
    time_str.tm_sec = 1;
    time_str.tm_isdst = -1;

    if (mktime ( &time_str) == -1)
        (void) puts (" -unknown-");
    else {
        (void) strftime (daybuf, sizeof (daybuf), "%A", &time_str);
    }

    return 0;
}
```

Hinweis    tm\_year in der tm-Struktur muss mindestens 1970 oder später sein. Kalenderzeiten vor 00:00:00 UTC, 1. Januar 1970 oder nach 03:14:07 UTC, 19. Januar 2038, können nicht dargestellt werden.

*BS2000*

mktime() liefert gültige Werte für Zeiten ab 1.1.1880 00:00:00 Uhr bis 1.1.2021 00:00:00 Uhr.

Siehe auch ctime(), getenv(), timezone, time.h.

## mmap - Speicherseiten abbilden

**Name** **mmap**

**Definition** #include <sys/mman.h>

```
void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fildes, off_t off);
```

### Beschreibung

`mmap()` stellt eine Abbildung zwischen dem Adressbereich eines Prozesses ( $[pa, pa + len)$ ) und einem Dateiabschnitt her ( $[off, off + len)$ ).

Der Aufruf hat folgendes Format:

```
pa = mmap(addr, len, prot, flags, fildes, off);
```

Zwischen dem Adressraum des Prozesses an der Adresse *pa* für *len* Bytes einerseits und der durch den Dateideskriptor *fildes* beschriebenen Datei mit dem Offset *off* für *len*-Bytes andererseits wird eine Abbildung hergestellt.

Der Wert von *pa* ist eine implementierungsabhängige Funktion von *addr* und dem Wert *flags*. Ein erfolgreicher Aufruf von `mmap()` liefert *pa* als Ergebnis zurück. Die Adressbereiche, die durch  $[pa, pa + len]$  und  $[off, off + len)$  definiert werden, müssen für den möglichen (nicht notwendigerweise den aktuellen) Adressbereich des Prozesses bzw. der Datei zugängig sein. `mmap()` kann eine Datei nicht vergrößern.

Die Abbildung, die durch `mmap()` mit `MAP_FIXED` hergestellt wird, ersetzt alle vorhergehenden Abbildungen für die Seiten des Prozesses im Bereich  $[pa, pa + len)$ .

Wenn die Größe der abgebildeten Datei nach dem Aufruf von `mmap()` verändert wird, ist nicht festgelegt, welchen Effekt Referenzen auf Abbildungsteile haben, die zu einem neu hinzugekommenen oder gelöschten Teil der Datei korrespondieren.

`mmap()` wird nur für normale Dateien unterstützt.

Der Parameter *prot* bestimmt, ob gelesen, geschrieben, ausgeführt oder Kombinationen dieser Zugriffe auf die abgebildeten Seiten erlaubt werden sollen. Die Zugriffsrechte werden in `sys/mman.h` wie folgt definiert:

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| PROT_READ  | Seite kann gelesen werden.               |
| PROT_WRITE | Seite kann geschrieben werden.           |
| PROT_EXEC  | Seite kann ausgeführt werden.            |
| PROT_NONE  | auf Seite kann nicht zugegriffen werden. |

`PROT_WRITE` ist als `PROT_WRITE|PROT_EXEC` implementiert und `PROT_EXEC` als `PROT_READ|PROT_EXEC`.

Drei Zustände sind möglich:

- Seite ist nicht zugreifbar
- auf die Seite kann nur lesend zugegriffen werden
- auf die Seite kann lesend und schreibend zugegriffen werden

Das Verhalten von `PROT_WRITE` kann durch die Option `MAP_PRIVATE` in dem Parameter `flags` beeinflusst werden, wie weiter unten noch näher beschrieben wird.

Der Parameter `flags` enthält weitere Informationen über die Behandlung der abgebildeten Seiten. Die Optionen werden in `sys/mman.h` wie folgt definiert:

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>MAP_SHARED</code>  | Änderungen sind gemeinsam benutzbar           |
| <code>MAP_PRIVATE</code> | Änderungen sind privat                        |
| <code>MAP_FIXED</code>   | <code>addr</code> ist exakt zu interpretieren |

`MAP_SHARED` und `MAP_PRIVATE` kontrollieren die Sichtbarkeit von Schreibzugriffen auf die Speicherseiten. Es muss entweder `MAP_SHARED` oder `MAP_PRIVATE` angegeben werden.

Der Abbildungstyp wird nach einem `fork()` beibehalten.

Wenn `MAP_SHARED` angegeben wird, ändern Schreibzugriffe auf die Speicherseiten die Datei, und die Änderungen sind in allen mit `MAP_SHARED` hergestellten Abbildungen des entsprechenden Dateiabschnittes sichtbar.

Wenn `MAP_PRIVATE` angegeben wird, ändern Schreibzugriffe auf die Speicherseiten nicht die Datei, und die Änderungen sind für keinen anderen Prozess sichtbar, der den entsprechenden Dateiabschnitt abbildet. Der erste Schreibzugriff erzeugt eine privat gehaltene Kopie der Speicherseiten und leitet die Abbildung auf die Kopie um. Beachten Sie, dass die privat gehaltene Kopie erst beim ersten Schreibzugriff erzeugt wird; bis dahin können andere Benutzer, die den Dateiabschnitt mit `MAP_SHARED` abgebildet haben, den Dateiabschnitt ändern.

`MAP_FIXED` legt fest, dass der Wert von `pa` genau `addr` entsprechen muss. Die Benutzung von `MAP_FIXED` wird nicht empfohlen, da dieser Parameter eine effektive Nutzung der Systemressourcen verhindern kann.

Wenn `MAP_FIXED` nicht gesetzt ist, wird implementierungsabhängig eine Adresse `pa` zurückgegeben, indem ein Bereich aus dem Adressraum des Prozesses ausgewählt wird, den das System zur Abbildung von `len`-Bytes für passend hält.

Ein `addr`-Wert von null bedeutet, dass `pa` unter Einhaltung der unten beschriebenen Bedingungen frei gewählt werden kann. Enthält `addr` einen Wert ungleich null, so wird dies als Vorschlag gewertet, die Abbildung nahe an dieser Adresse zu wählen.

In keinem Fall wird für `pa` der Wert 0 ausgewählt, eine bestehende Abbildung überschrieben oder in dynamisch zugewiesene Speicherbereiche abgebildet.

Der Parameter `off` unterliegt bezüglich Größe und Ausrichtung Beschränkungen, die sich nach dem Rückgabewert von `sysconf()` bezüglich der Parameter `_SC_PAGESIZE` und `_SC_PAGE_SIZE` richten. Wenn `MAP_FIXED` angegeben wird, muss der Parameter `addr` ebenfalls diese Beschränkungen einhalten.

Das System führt Abbildungsoperationen über ganze Seiten aus. Da der Parameter *len* nicht an bestimmte Größen oder Ausrichtungen gebunden ist, bezieht das System jede Restseite, die bei der Abbildung des Bereiches  $[pa, pa + len)$  anfällt, mit in die Abbildungsoperation ein.

Das System füllt solche Teileseiten am Ende eines Speicherbereiches  $[pa, pa + len)$  mit Nullen. Veränderungen dieses Bereichs werden nicht zurückgeschrieben.

Falls sich die Abbildung auf ganze Seiten erstreckt, die hinter dem letzten Byte der Datei liegen, erzeugen Referenzen auf diese Seiten ein SIGSEGV-Signal.

SIGSEGV-Signale können außerdem bei verschiedenen Fehlerbedingungen des Dateisystems gesendet werden, einschließlich der Überschreitung des Quotas.

`mmap()` erzeugt eine zusätzliche Referenz auf die Datei, die durch *fd* beschrieben wird. Diese Referenz wird bei einem `close()` auf *fd* nicht gelöscht, sondern erst, wenn keine Abbildung mehr auf die Datei existiert.

|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | <i>pa</i>           | Adresse, an der die Abbildung platziert wurde.                                                                                                                                                                                                                  |
|            | -1                  | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.                                                                                                                                                                                                 |
| Fehler     | <code>mmap()</code> | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | EACCES              | <i>fd</i> ist nicht zum Lesen geöffnet, unabhängig von dem angegebenen <i>prot</i> -Argument, oder <i>fd</i> ist nicht zum Schreiben geöffnet und bei einer Abbildung vom Typ MAP_SHARED wurde PROT_WRITE angefordert.                                          |
|            | EAGAIN              | Die Abbildung kann im Speicher nicht gesperrt werden.                                                                                                                                                                                                           |
|            | EBADF               | <i>fd</i> ist kein gültiger offener Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                            |
|            | ENXIO               | Adressen im Bereich $[off, off + len)$ sind für <i>fd</i> ungültig.                                                                                                                                                                                             |
|            | EINVAL              | Das Argument <i>off</i> (oder <i>addr</i> , wenn MAP_FIXED angegeben wurde) enthält kein Vielfaches der von <code>sysconf()</code> zurückgelieferten Seitenlänge, oder <i>off</i> bzw. <i>addr</i> hat einen ungültigen Wert.                                   |
|            |                     | Der Wert in <i>flags</i> ist ungültig (weder MAP_PRIVATE noch MAP_SHARED ist gesetzt).                                                                                                                                                                          |
|            |                     | Das Argument <i>len</i> hat einen Wert kleiner oder gleich 0.                                                                                                                                                                                                   |
|            | EMFILE              | Die Anzahl der Abbildungen überschreitet den maximal zulässigen Wert.                                                                                                                                                                                           |
|            | ENOMEM              | MAP_FIXED wurde angegeben, und der Bereich $[addr, addr + len)$ überschreitet den für einen Prozess erlaubten Adressbereich, oder MAP_FIXED wurde nicht angegeben, aber es steht nicht genügend Speicherplatz im Adressbereich für die Abbildung zur Verfügung. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ENODEV <i>fildes</i> bezieht sich auf eine Datei, deren Typ von <code>mmap()</code> nicht unterstützt wird, wie zum Beispiel eine Gerätedatei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | EOVERFLOW    Der Wert von <i>off</i> plus <i>len</i> überschreitet das Offset-Maximum, das in der <i>fildes</i> zugeordneten internen Beschreibung der offenen Datei festgelegt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hinweis    | <p>Die Verwendung von <code>mmap()</code> verringert den Speicherplatz, der für andere Funktionen zur Verfügung steht, die ebenfalls Speicherplatz belegen.</p> <p>Die Angabe <code>MAP_FIXED</code> wird nicht empfohlen, da dieser Parameter eine effektive Nutzung der Systemressourcen verhindern kann.</p> <p>Die Anwendung muss auf eine Synchronisation der Dateizugriffe achten, wenn <code>mmap()</code> zusammen mit anderen Dateizugriffsmethoden wie <code>read()</code>, <code>write()</code>, Standardein-/ausgabe und <code>shmat()</code> verwendet wird.</p> <p><code>mmap()</code> erlaubt Zugriff auf Ressourcen über Adressbereichsmanipulationen an Stelle der <code>read/write</code>-Schnittstelle. Wird eine Datei abgebildet, muss ein Prozess lediglich auf die Adresse zugreifen, an die das Dateiobjekt abgebildet wird. Man betrachte den folgenden (unvollständigen) Code:</p> <pre>fildes = open(...)<br/>lseek(fildes, some_offset)<br/>read(fildes, buf, len)<br/>/* Daten in buf verwenden */</pre> <p>Unter Verwendung von <code>mmap()</code> kann der Code folgendermaßen umgeschrieben werden:</p> <pre>fildes = open(...)<br/>address =mmap(0, len, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fildes, some_offset)<br/>/* Daten über address verwenden */</pre> |
| Siehe auch | <code>exec()</code> , <code>fcntl()</code> , <code>fork()</code> , <code>lockf()</code> , <code>munmap()</code> , <code>msync()</code> , <code>mprotect()</code> , <code>shmat()</code> , <code>sysconf()</code> , <code>sys/mman.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**modf - Gleitkommazahl in ganzzahligen und gebrochenen Teil zerlegen**

Definition `#include <math.h>`  
`double modf(double x, double *iptr);`

**Beschreibung**

`modf()` zerlegt eine Gleitkommazahl *x* in ihren ganzzahligen und ihren gebrochenen Teil. Beide Teile erhalten das Vorzeichen von *x*. `modf()` liefert als Ergebnis den Bruchteil von *x* zurück und schreibt den ganzzahligen Teil als Wert vom Typ `double` an die Adresse, auf die *iptr* zeigt.

Returnwert Bruchteil von *x* mit Vorzeichen von *x* bei Erfolg.

0 bei Fehler.

Hinweis Das Argument *iptr* muss ein Zeiger sein!

Siehe auch `frexp()`, `ldexp()`, `math.h`.

## mount - Dateisystem einhängen (Erweiterung)

### Definition

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/mount.h>

int mount(const char *spec, const char *dir, int mflag,
          [int fstyp, const char *dataptr, size_t datalen]);
```

### Beschreibung

mount() hängt ein aushängbares Dateisystem, das sich in der durch *spec* gekennzeichneten blockorientierten Gerätedatei befindet, in das bestehende Dateiverzeichnis *dir* ein (Einhängepunkt).

*spec* und *dir* sind Zeiger auf Pfadnamen.

*mflag* kann folgende Werte annehmen:

- |           |                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS_FSS    | Wenn ein Dateisystemtyp beschrieben werden soll.                                                                                 |
| MS_DATA   | Wenn ein Block dateisystemspezifischer Daten ab der Adresse <i>dataptr</i> mit der Länge <i>datalen</i> beschrieben werden soll. |
| MS_RDONLY | Wenn das eingehängte Dateisystem nur lesbar sein soll. Es werden keine weiteren Argumente erwartet.                              |

*fstyp* wird von mount() ausgewertet, wenn entweder MS\_FSS oder MS\_DATA in *mflag* gesetzt ist. *fstyp* ist die Nummer des Dateisystemtyps oder ein Zeiger auf eine Zeichenkette, die den Dateisystemtyp enthält. Der Systemaufruf sysfs() kann zur Bestimmung der Nummer des Dateisystemtyps verwendet werden.

Wenn weder MS\_FSS noch MS\_DATA in *mflag* gesetzt ist, verwendet mount() den Dateisystemtyp des Root-Dateisystems.

Wenn MS\_DATA in *mflag* gesetzt ist, erwartet das System die Argumente *dataptr* und *datalen*. Diese Daten werden von dateisystemspezifischem Code im Betriebssystem interpretiert; ihr Format hängt vom Dateisystemtyp ab. Ein Dateisystemtyp benötigt diese Daten möglicherweise nicht; in diesem Fall sollten sowohl *dataptr* als auch *datalen* auf 0 gesetzt werden.

Nach erfolgreicher Beendigung von mount() zeigt der Name in *dir* auf das Root-Dateiverzeichnis des neu eingehängten Dateisystems.

### Returnwert

- |    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 0  | bei erfolgreicher Beendigung.                                    |
| -1 | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

|         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler  | mount()      | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | EBUSY        | <i>dir</i> ist zum gegebenen Zeitpunkt bereits eingehängt, oder <i>dir</i> hat einem anderen Eigentümer, oder <i>dir</i> ist auf andere Weise belegt, oder die zu <i>spec</i> gehörende Gerätedatei ist gegenwärtig eingehängt, oder es stehen keine weiteren Einträge in der Einhängetabelle zur Verfügung.                                                                               |
|         | EFAULT       | <i>spec</i> , <i>dir</i> oder <i>dataLEN</i> weisen über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | EINVAL       | Der Superblock hat eine ungültige Magic Number, oder <i>fstyp</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | ELOOP        | Während der Übersetzung von <i>dir</i> wurden zu viele symbolische Verweise angetroffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ENAMETOOLONG | Die Länge des Arguments <i>dir</i> ist größer als { PATH_MAX } oder { NAME_MAX }.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | ENOENT       | Eine der angegebenen Dateien ist unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ENOSPC       | Der Dateisystemstatus im Superblock ist nicht FsOKAY, und <i>mflag</i> fordert das Schreibrecht an.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ENOTBLK      | <i>spec</i> ist keine blockorientierte Gerätedatei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | ENOTDIR      | Eine Komponente von <i>spec</i> oder <i>dir</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | ENXIO        | Die zu <i>spec</i> gehörende Gerätedatei ist unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | EPERM        | Die effektive Benutzernummer ist nicht die eines Prozesses mit Sonderrechten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | EREMOTE      | <i>spec</i> ist nicht lokal und kann nicht eingehängt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | EROFS        | <i>spec</i> ist schreibgeschützt, und <i>mflag</i> fordert das Schreibrecht an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hinweis | mount()      | darf nur unter der effektiven Benutzernummer eines Prozesses mit Sonderrechten aufgerufen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |              | Sobald ein Dateiverzeichnis eingehängt ist, wird es wie ein Unterbaum behandelt. Prozesse können nun auf Dateien im eingehängten Dateisystem zugreifen, ohne berücksichtigen zu müssen, dass es ein eingehängtes Dateisystem ist. Lediglich Verweise mit <code>link()</code> über Dateisystemgrenzen hinweg sind nicht gestattet, da diese Funktion das Dateisystem einer Datei überprüft. |
|         |              | Die Schnittstelle ist nur für das <code>mount</code> -Kommando vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Siehe auch `sysfs()`, `umount()`, Kommandos `mount`, `fsck` im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2].

## mprotect - Zugriffsschutz für Speicherabbildung ändern

Definition `#include <sys/mman.h>`  
`int mprotect(void *addr, size_t len, int prot);`

### Beschreibung

Die Funktion `mprotect()` ändert die Zugriffsrechte für die Abbildungen im Bereich  $[addr; addr + len]$  auf das in `prot` angegebene Zugriffsrecht. Der in `len` angegebene Wert wird dabei auf ein Vielfaches der durch `sysconf()` vorgegebenen Seitengröße gerundet. Für `prot` sind alle Werte zulässig, die auch in `mmap()` angegeben werden können:

Die Werte für `prot` sind in `sys/mman.h` wie folgt definiert:

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <code>PROT_READ</code>  | Seite kann gelesen werden.               |
| <code>PROT_WRITE</code> | Seite kann geschrieben werden.           |
| <code>PROT_EXEC</code>  | Seite kann ausgeführt werden.            |
| <code>PROT_NONE</code>  | auf Seite kann nicht zugegriffen werden. |

Falls `mprotect()` fehlschlägt, die Ursache aber nicht `EINVAL` ist, kann es sein, dass die Zugriffsrechte einiger Seiten in dem angegebenen Bereich  $[addr; addr + len]$  bereits geändert wurden. Wenn der Fehler an der Adresse `addr2` auftritt, dann werden die Zugriffsrechte aller ganzen Seiten im Bereich  $[addr; addr2]$  verändert.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Unter den folgenden Bedingungen schlägt die Funktion `mprotect()` fehl und setzt `errno` auf die folgenden Werte:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>EACCES</code> | <code>prot</code> enthält einen Wert, der nicht zu den Zugriffsrechten des Prozesses auf die zu Grunde liegende Datei passt.                                                                                                                       |
| <code>EAGAIN</code> | <code>prot</code> enthält den Wert <code>PROT_WRITE</code> für eine Abbildung vom Typ <code>MAP_PRIVATE</code> und es tritt ein Speicherengpass auf, d.h. die Speicherressourcen zum Reservieren und Sperren der privaten Seite reichen nicht aus. |
| <code>EINVAL</code> | <code>addr</code> ist kein Vielfaches der durch <code>sysconf()</code> vorgegebenen Seitengröße oder<br>das Argument <code>len</code> enthält einen Wert kleiner oder gleich 0.                                                                    |
| <code>ENOMEM</code> | Adressen im Bereich $[addr; addr + len]$ sind für den Adressbereich des Prozesses ungültig, oder es sind eine oder mehrere Seiten angegeben, welche nicht abgebildet sind.                                                                         |

Siehe auch `mmap()`, `sysconf()`, `sys/mman.h`.

**mrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen  $-2^{31}$  und  $2^{31}$  generieren**

Definition #include <stdlib.h>

```
long int mrand48 (void);
```

Beschreibung

Siehe drand48().

## msgctl - Steueroperationen für Nachrichten liefern

Definition #include <sys/msg.h>

```
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);
```

### Beschreibung

msgctl() liefert Operationen für die Nachrichtensteuerung, die durch *cmd* angegeben werden. Die möglichen Werte für *cmd* und die dazugehörigen Nachrichtensteuerungs-Operationen sind:

IPC\_STAT Die aktuellen Werte aller Elemente der *msqid* zugeordneten Datenstruktur werden in die Struktur eingetragen, auf die mit *buf* verwiesen wird. Der Inhalt dieser Struktur wird in sys/msg.h definiert.

IPC\_SET Die Werte folgender Elemente der *msqid* zugeordneten Datenstruktur des Typs msgqid\_ds werden auf die entsprechenden Werte aus der Struktur gesetzt, auf die *buf* zeigt:

msg\_perm.uid  
msg\_perm.gid  
msg\_perm.mode  
msg\_qbytes

IPC\_SET kann nur von einem Prozess mit Sonderrechten ausgeführt werden, oder einem Prozess, dessen effektive Benutzernummer gleich dem Wert von msg\_perm.cuid oder msg\_perm.uid in der msqid\_ds-Struktur ist, die *msqid* zugeordnet ist. Nur ein Prozess mit Sonderrechten kann msg\_qbytes erhöhen.

IPC\_RMID Gelöscht werden die mit *msqid* angegebene Warteschlangenkennzahl sowie die Warteschlange samt zugeordneter Datenstruktur. IPC\_RMID kann nur von einem Prozess ausgeführt werden, der über Sonderrechte verfügt oder dessen effektive Benutzernummer mit msg\_perm.cuid bzw. msg\_perm.uid in der msqid\_ds-Struktur zu *msqid* übereinstimmt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | msgctl() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EACCES             | <i>cmd</i> ist IPC_STAT und der aufrufende Prozess hat kein Leserecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EFAULT             | <i>buf</i> zeigt auf eine unzulässige Adresse. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EINVAL             | <i>msqid</i> ist keine gültige Kennzahl einer Nachrichten-Warteschlange, oder <i>cmd</i> ist keine gültige Operation, oder <i>cmd</i> ist IPC_SET und msg_perm.uid oder msg_perm.gid sind ungültig.                                                                                                                                                        |
| EPERM              | <i>cmd</i> ist IPC_SET und die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses ist nicht gleich der eines Prozesses mit Sonderrechten und nicht gleich dem Wert von msg_perm.cuid oder msg_perm.uid in der <i>msqid</i> zugeordneten Datenstruktur.                                                                                                     |
| EPERM              | <i>cmd</i> ist IPC_SET, ein Versuch wurde gemacht, den Wert von msg_qbytes zu erhöhen, und die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses besitzt keine Sonderrechte.                                                                                                                                                                              |
| Hinweis            | Das Kommittee des IEEE 1003.4-Standards entwickelt gerade eine alternative Schnittstelle für die Interprozeßkommunikation. Anwendungsprogrammierer, die Interprozeßkommunikation einsetzen, sollten die Anwendungen so konzipieren, daß Module, die derzeit beschriebene Funktionen für Interprozeßkommunikation benutzen, einfach geändert werden können. |
| Siehe auch         | msgget(), msgsnd(), msgrcv(), msgctl(), sys/msg.h, <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> .                                                                                                                                                                                                                                   |

## msgget - Nachrichten-Warteschlange ermitteln

Definition `#include <sys/msg.h>`

```
int msgget(key_t key, int msgflg);
```

Beschreibung

`msgget()` liefert die Warteschlangenkennzahl, die `key` zugeordnet ist.

Warteschlangenkennzahl, zugehörige Warteschlange und Datenstruktur (siehe auch `sys/msg.h`) werden für `key` dann erzeugt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- `key` ist `IPC_PRIVATE`.
- `key` besitzt noch keine zugeordnete Warteschlangenkennzahl und (`msgflg` & `IPC_CREAT`) ist ungleich 0.

Bei der Erzeugung wird die der neuen Warteschlangenkennzahl zugeordnete Datenstruktur wie folgt initialisiert:

- `msg_perm.cuid`, `msg_perm.uid`, `msg_perm.cgid` und `msg_perm.gid` werden gleich der effektiven Benutzer- bzw. Gruppennummer des aufrufenden Prozesses gesetzt.
- Die niederwertigen 9 Bit von `msg_perm.mode` werden gleich den niederwertigen 9 Bit von `msgflg` gesetzt.
- `msg_qnum`, `msg_lspid`, `msg_lrpid`, `msg_stime` und `msg_rtime` werden gleich 0 gesetzt.
- `msg_ctime` wird gleich der aktuellen Uhrzeit gesetzt.
- `msg_qbytes` wird gleich der durch das System festgelegten Grenze gesetzt.

Returnwert nichtnegative ganze Zahl (Warteschlangenkennzahl)  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | msgget() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EACCES     | Es existiert eine Warteschlangenkennzahl für das Argument <i>key</i> , aber die in den niederwertigsten 9 Bit von <i>msgflg</i> angegebenen Zugriffsrechte werden nicht erteilt (siehe auch <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> ).                                                                                         |
| EEXIST     | Es existiert eine Warteschlangenkennzahl für das Argument <i>key</i> , aber der Wert von $((msgflg \& IPC_CREAT) \&& (msgflg \& IPC_EXCL))$ ist ungleich 0.                                                                                                                                                                                                |
| ENOENT     | Es existiert keine Warteschlangenkennzahl für das Argument <i>key</i> und $(msgflg \& IPC_CREAT)$ ist gleich 0.                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENOSPC     | Es soll eine Warteschlangenkennzahl erzeugt werden, aber die durch das System festgelegte Grenze für die Maximalzahl der erlaubten Warteschlangenkennzahlen würde dadurch überschritten werden.                                                                                                                                                            |
| Hinweis    | Das Committee des IEEE 1003.4-Standards entwickelt gerade eine alternative Schnittstelle für die Interprozeßkommunikation. Anwendungsprogrammierer, die Interprozeßkommunikation einsetzen, sollten die Anwendungen so konzipieren, daß Module, die derzeit beschriebene Funktionen für Interprozeßkommunikation benutzen, einfach geändert werden können. |
| Siehe auch | msgctl(), msgrcv(), msgsnd(), sys/msg.h, <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> .                                                                                                                                                                                                                                             |

## msgrcv - Nachricht aus Warteschlange empfangen

Definition #include <sys/msg.h>

```
int msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long int msgtyp, int msgflg);
```

### Beschreibung

`msgrcv()` liest eine Nachricht aus der Warteschlange, die durch `msqid` angegebene Warteschlangenkennzahl zugeordnet ist, und legt diese in dem vom Benutzer definierten Puffer ab, auf den `msgp` zeigt.

`msgp` zeigt auf einen vom Benutzer definierten Puffer, der zunächst eine Komponente des Typs `long int` für den Nachrichtentyp und dann einen Datenbereich für die Datenbytes der Nachricht enthalten muss. Die nachstehende Struktur ist ein Beispiel dafür, wie dieser vom Benutzer definierte Puffer aussehen könnte:

```
struct mymsg
{
    long int mtype;          /* Nachrichtentyp */
    char mtext[1];           /* Nachrichtentext */
}
```

Die Strukturkomponente `mtype` ist der Nachrichtentyp der empfangenen Nachricht, wie durch den sendenden Prozess angegeben.

Die Strukturkomponente `mtext` ist der Nachrichtentext.

`msgsz` gibt die Größe von `mtext` in Bytes an. Wenn die empfangene Nachricht länger als `msgsz` und (`msgflg` & `MSG_NOERROR`) ungleich 0 ist, wird sie auf `msgsz` Bytes gekürzt. Der abgeschnittene Teil der Nachricht geht verloren; dem aufrufenden Prozess wird dies nicht mitgeteilt.

`msgtyp` gibt den Typ der geforderten Nachricht wie folgt an:

- wenn `msgtyp` gleich 0 ist, wird die erste Nachricht in der Nachrichtenwarteschlange empfangen;
- wenn `msgtyp` größer als 0 ist, wird die erste Nachricht des Typs `msgtyp` empfangen;
- wenn `msgtyp` kleiner als 0 ist, wird die erste Nachricht kleiner oder gleich dem Absolutwert von `msgtyp` empfangen.

*msgflg* gibt an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn sich keine Nachricht des geforderten Typs in der Warteschlange befindet. Folgende Aktionen sind möglich:

- Wenn (*msgflg* & `PC_NOWAIT`) ungleich 0 ist, kehrt die Funktion sofort mit dem Ergebnis -1 zum aufrufenden Prozess zurück und `errno` ist gleich `ENOMSG` gesetzt.
- Wenn (*msgflg* & `IPC_NOWAIT`) gleich 0 ist, unterbricht der aufrufende Prozess seine Ausführung, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:
  - Eine Nachricht des geforderten Typs wird in die Warteschlange eingetragen.
  - Die Warteschlangenkennzahl *msqid* wird aus dem System entfernt; wenn dies geschieht, wird `errno` gleich `EIDRM` gesetzt und das Ergebnis -1 wird zurückgeliefert.
  - Der aufrufende Prozess empfängt ein abzufangendes Signal; in diesem Fall wird die Nachricht nicht empfangen und der Prozess setzt seine Ausführung so fort, wie dies unter `sigaction()` beschrieben ist.

Bei erfolgreicher Beendigung werden die folgenden Aktionen auf der *msqid* zugeordneten Datenstruktur ausgeführt:

- `msg_qnum` wird um 1 vermindert.
- `msg_lrpid` wird gleich der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses gesetzt.
- `msg_rtime` wird auf die aktuelle Zeit gesetzt.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Der Parameter *msgflg* bezieht sich auf den aufrufenden Thread.

**Returnwert** Anzahl der in `mtext` abgelegten Bytes  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `msgrcv()` schlägt fehl, wenn gilt:

`E2BIG` Der Wert von `mtext` ist größer als `msgsz`, und (*msgflg* & `MSG_NOERROR`) ist gleich 0.

`EACCES` Der aufrufende Prozess erhält keine Erlaubnis für diese Operation.

#### *Erweiterung*

`EFAULT` *msgp* verweist auf eine unzulässige Adresse. □

`EIDRM` Die Warteschlangenkennzahl *msqid* wurde aus dem System entfernt.

`EINTR` `msgrcv()` wurde durch ein Signal unterbrochen.

`EINVAL` *msqid* ist keine gültige Warteschlangenkennzahl,  
oder der Wert von `msgsz` ist kleiner als 0.

`ENOMSG` Die Warteschlange enthält keine Nachricht des geforderten Typs, und (*msgtyp* & `IPC_NOWAIT`) ist ungleich 0.

Hinweis *msgp* sollte in den Typ `void *` umgewandelt werden.

Das Kommittee des IEEE 1003.4-Standards entwickelt gerade eine alternative Schnittstelle für die Interprozeßkommunikation. Anwendungsprogrammierer, die Interprozeßkommunikation einsetzen, sollten die Anwendungen so konzipieren, daß Module, die derzeit beschriebene Funktionen für Interprozeßkommunikation benutzen, einfach geändert werden können.

Siehe auch `msgctl()`, `msgget()`, `msgsnd()`, `sigaction()`, `sys/msg.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## msgsnd - Nachricht an Warteschlange senden

Definition `#include <sys/msg.h>`

```
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
```

Beschreibung

`msgsnd()` sendet eine Nachricht an die Warteschlange, die durch die Warteschlangenkennzahl `msqid` angegeben wird.

`msgp` zeigt auf einen benutzerdefinierten Puffer, der eine Komponente des Typs `long int` für den Nachrichtentyp und einen Datenbereich für die Bytes der Nachricht enthalten muss. Die nachstehende Struktur ist ein Beispiel dafür, wie der benutzerdefinierte Puffer aussehen könnte:

```
struct mymsg
{
    long int mtype;          /* Nachrichtentyp */
    char mtext[1];           /* Nachrichtentext */
}
```

Die Strukturkomponente `mtype` ist ein von 0 verschiedener Wert vom Typ `long int`, der vom empfangenden Prozess zur Nachrichtenauswahl verwendet werden kann.

Die Strukturkomponente `mtext` ist ein Text der Länge `msgsz` Bytes. `msgsz` kann von 0 bis zu einem systembedingten Grenzwert reichen.

`msgflg` gibt an, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Anzahl der Bytes in der Warteschlange ist bereits gleich `msg_qbytes` (siehe auch `sys/msg.h`).
- Die Gesamtzahl der Nachrichten in allen Warteschlangen des Systems ist bereits gleich der durch das System festgelegten Grenze.

Folgende Aktionen können dann ausgeführt werden:

- Wenn (`msgflg & IPC_NOWAIT`) ungleich 0 ist, wird keine Nachricht gesendet und die Funktion kehrt sofort zum aufrufenden Prozess zurück.
- Wenn (`msgflg & IPC_NOWAIT`) gleich 0 ist, unterbricht der aufrufende Prozess seine Ausführung, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:
  - Die Bedingung, die für die Unterbrechung verantwortlich war, existiert nicht mehr; in diesem Fall wird die Nachricht gesendet.
  - Die Warteschlangenkennzahl `msqid` wird aus dem System entfernt; wenn dies geschieht, wird `errno` gleich `EIDRM` gesetzt und der Returnwert -1 zurückgeliefert.

- Der aufrufende Prozess empfängt ein abzufangendes Signal; in diesem Fall wird die Nachricht nicht gesendet und der Prozess setzt seine Ausführung so fort, wie dies unter `sigaction()` beschrieben wird.

Bei erfolgreicher Beendigung werden die folgenden Aktionen auf der `msqid` zugeordneten Datenstruktur ausgeführt:

- `msg_qnum` wird um 1 erhöht
- `msg_lspid` wird gleich der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses gesetzt
- `msg_stime` wird auf die aktuelle Zeit gesetzt.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Der Parameter `msgflg` bezieht sich auf den aufrufenden Thread.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                     |
|            | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                          |
| Fehler     | <code>msgsnd()</code> schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | EACCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der aufrufende Prozess erhält keine Erlaubnis für diese Operation.                                                                                                                                                              |
|            | EAGAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Nachricht kann aus einem der oben genannten Gründe nicht gesendet werden und ( <code>msgflg</code> & <code>IPC_NOWAIT</code> ) ist ungleich 0.                                                                              |
|            | <i>Erweiterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | EFAULT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>msgp</code> verweist auf eine unzulässige Adresse. □                                                                                                                                                                      |
|            | EIDRM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Warteschlangenkennzahl <code>msqid</code> wurde aus dem System entfernt.                                                                                                                                                    |
|            | EINTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>msgsnd()</code> wurde durch ein Signal unterbrochen.                                                                                                                                                                      |
|            | EINVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>msqid</code> ist keine gültige Warteschlangenkennzahl,<br>oder der Wert von <code>mtype</code> ist kleiner als 0,<br>oder der Wert von <code>msgsz</code> ist kleiner als 0 oder größer als der systembedingte Grenzwert. |
| Hinweis    | Der Wert des Arguments <code>msgp</code> sollte in den Typ <code>void *</code> umgewandelt werden.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Das Kommittee des IEEE 1003.4-Standards entwickelt gerade eine alternative Schnittstelle für die Interprozeßkommunikation. Anwendungsprogrammierer, die Interprozeßkommunikation einsetzen, sollten die Anwendungen so konzipieren, daß Module, die derzeit beschriebene Funktionen für Interprozeßkommunikation benutzen, einfach geändert werden können. |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Siehe auch | <a href="#">msgctl()</a> , <a href="#">msgget()</a> , <a href="#">msgrcv()</a> , <a href="#">sigaction()</a> , <a href="#">sys/msg.h</a> , <a href="#">Abschnitt „Interprozes-skommunikation“ auf Seite 151</a> .                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |

## msync - Speicher synchronisieren

**Definition**

```
#include <sys/mman.h>
int msync(void *addr, size_t len, int flags);
```

### Beschreibung

Die Funktion `msync()` schreibt alle veränderten Kopien von Seiten im Bereich  $[addr, addr + len]$  auf die zugehörigen Speichermedien zurück oder macht Kopien im Speicher ungültig, so dass bei späteren Zugriffen auf diese Seiten auf das Speichermedium zugegriffen wird.

Das Speichermedium für eine veränderte Abbildung vom Typ `MAP_SHARED` ist die Datei, auf die die Seite abgebildet wird; das Speichermedium für eine veränderte Abbildung vom Typ `MAP_PRIVATE` ist ihr Paging-Bereich.

`flags` muss einen der folgenden Werte haben:

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <code>MS_ASYNC</code>      | asynchrone Schreibzugriffe durchführen |
| <code>MS_SYNC</code>       | synchronre Schreibzugriffe durchführen |
| <code>MS_INVALIDATE</code> | Abbildungen als ungültig markieren     |

Wenn `MS_ASYNC` oder `MS_SYNC` gesetzt sind, synchronisiert `msync()` den Dateiinhalt mit dem aktuellen Inhalt des zugeordneten Speicherbereichs:

Alle Schreibzugriffe auf den Speicherbereich, die vor dem Aufruf von `msync()` stattgefunden haben, sind nach `msync()` bei Lesezugriffen auf die Datei sichtbar.

Vor dem Aufruf von `msync()` ist es dagegen undefiniert, ob Schreibzugriffe auf den entsprechenden Dateiabschnitt bei anschließenden Lesezugriffen sichtbar sind.

Wenn `MS_ASYNC` gesetzt ist, kehrt `msync()` zurück, sobald alle Schreiboperationen veranlasst wurden; wird `MS_SYNC` gesetzt, kehrt `msync()` erst dann zurück, wenn alle Schreiboperationen durchgeführt wurden.

Wenn `MS_INVALIDATE` gesetzt ist, synchronisiert `msync()` den Speicherbereich mit dem aktuellen Inhalt des zugeordneten Dateiabschnitts. Anschließend werden alle Kopien von Daten, die sich in einem Cache-Speicher befinden, als ungültig markiert. Spätere Referenzen auf diese Seiten werden vom System über das zu Grunde liegende Speichermedium bedient.

Alle Schreibzugriffe auf den abgebildeten Dateiabschnitt, die vor dem Aufruf von `msync()` stattgefunden haben, sind bei anschließenden Lesezugriffen auf den zugeordneten Speicherbereich sichtbar.

Vor dem Aufruf von `msync()` ist es dagegen undefiniert, ob Schreibzugriffe auf den entsprechenden Dateiabschnitt bei anschließenden Lesezugriffen sichtbar sind.

|                   |    |                                                                        |
|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0  | bei Erfolg.                                                            |
|                   | -1 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | Unter den folgenden Bedingungen schlägt die Funktion <code>msync()</code> fehl und setzt <code>errno</code> auf die folgenden Werte:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|            | EINVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>addr</code> ist kein Vielfaches der durch <code>sysconf()</code> vorgegebenen Seitengröße.                                                                           |
|            | ENOMEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adressen im Bereich $[addr, addr + len]$ sind für den Adressbereich des Prozesses ungültig, oder es sind eine oder mehrere Seiten angegeben, welche nicht abgebildet sind. |
|            | EIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beim Lese- oder Schreibzugriff auf die Datei trat ein Ein-Ausgabefehler auf.                                                                                               |
| Hinweis    | <p><code>msync()</code> sollte verwendet werden, wenn verlangt wird, dass sich ein Speicherobjekt in einem bekannten Zustand befindet, z.B. bei Transaktionsverarbeitung.</p> <p>Auch im Zuge normaler Systemabläufe können Speicherseiten auf Platte geschrieben werden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass nur beim Aufruf von <code>msync()</code> Speicherseiten auf Platte geschrieben werden.</p> |                                                                                                                                                                            |
| Siehe auch | <code>mmap()</code> , <code>sysconf()</code> , <code>sys/mman.h</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |

## **munmap - Abbildung von Speicherseiten aufheben**

**Definition**    `#include <sys/mman.h>`  
              `int munmap(void *addr, size_t len);`

### Beschreibung

Die Funktion `munmap()` entfernt Abbildungen von Seiten im Bereich  $[addr, addr + len]$ . Der in `len` angegebene Wert wird dabei auf ein Vielfaches der durch `sysconf()` vorgegebenen Seitengröße gerundet.

Weitere Referenzen auf diese Seiten resultieren in einem SIGSEGV-Signal an den Prozess, sofern nicht zwischenzeitlich eine neue Abbildung dieser Seiten etabliert wurde.

Bereiche innerhalb des angegebenen Intervalls, die keine mmap-Abbildungen sind, werden ignoriert.

**Returnwert**    0                        bei Erfolg.  
              -1                        bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler**      `munmap()` schlägt fehlt, wenn gilt:  
              EINVAL                `addr` ist kein Vielfaches der durch `sysconf()` vorgegebenen Seitengröße oder  
                                      Adressen im Bereich  $[addr, addr + len]$  sind für den Adressbereich des Prozesses ungültig oder  
                                      das Argument `len` enthält einen Wert kleiner oder gleich 0.

Siehe auch `mmap()`, `sysconf()`, `signal.h`, `sys/mman.h`.

## nanosleep - aktuellen Thread suspendieren

Definition #include <time.h>

```
int nanosleep(const struct timespec * rqtp, struct timespec * rmtp);
```

Beschreibung

Die Funktion `nanosleep()` suspendiert den aktuellen Thread, bis entweder das durch `rqtp` angegebene Zeitintervall abgelaufen ist oder bis dem rufenden Thread ein Signal zugestellt wurde, dessen Aktion es ist, eine Signalbehandlungsroutine aufzurufen oder den Prozess zu beenden. Die Zeit der Suspendierung kann eventuell länger sein als angegeben, weil der Wert auf ein Vielfaches der sleep resolution aufgerundet wurde oder weil das System noch andere Aktivitäten ausführt.

Returnwert 0 wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.  
- 1 wenn `nanosleep()` von einem Signal unterbrochen wurde. Wenn `rmtp` kein Nullzeiger ist, wird in diesem Fall außerdem die verbleibende Zeit in der Struktur, auf die `rmtp` zeigt, abgelegt.  
Ist `rmtp` NULL, wird die verbleibende Zeit nicht zurückgegeben.  
`errno` gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `nanosleep()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EINTR `nanosleep()` wurde von einem Signal unterbrochen.  
EINVAL Im Argument `rqtp` ist ein Wert in Nanosekunden angegeben, der kleiner als 0 oder größer/gleich 1000 Millionen ist.  
ENOSYS Die Funktion `nanosleep()` wird in dieser Implementierung nicht unterstützt.

Siehe auch `sleep()`, `time.h`.

## nextafter - nächste darstellbare Gleitpunktzahl

Definition `#include <math.h>`  
`double nextafter (double x, double y);`

### Beschreibung

`nextafter()` liefert die nächste darstellbare Gleitkommazahl, die in Richtung  $y$  auf  $x$  folgt. Wenn  $y$  kleiner als  $x$  ist, wird die größte darstellbare Gleitkommazahl zurückgeliefert, die kleiner als  $x$  ist.

Returnwert nächste darstellbare Gleitpunktzahl, die in Richtung  $y$  auf  $x$  folgt  
bei Erfolg.

Wenn  $x$  endlich ist, aber das Ergebnis von `nextafter(x, y)` einen Überlauf verursachen würde, wird der Wert `HUGE_VAL` zurückgegeben und `errno` auf `ERANGE` gesetzt.

Fehler `nextafter()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`ERANGE` der korrekte Wert würde einen Überlauf verursachen.

Siehe auch `math.h`.

## nftw - Dateibaum durchwandern

Definition #include <ftw.h>

```
int nftw (const char *path,
          int (*fn) (const char *, const struct stat *, in , struct FTW *),
          int depth, int flags);
```

### Beschreibung

nftw() durchsucht rekursiv die Dateiverzeichnis-Hierarchie, die mit *path* beginnt. nftw() arbeitet ähnlich wie ftw(), verarbeitet aber zusätzlich das Argument *flags*, das durch bitweises inklusives ODER der folgenden Werte gebildet wird:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTW_CHDIR | das jeweils durchsuchte Verzeichnis wird zum aktuellen Arbeitsverzeichnis.<br>Ist FTW_CHDIR nicht gesetzt, bleibt das aktuelle Arbeitsverzeichnis unverändert.                                                                                              |
| FTW_DEPTH | vor dem Verzeichnis selbst werden erst alle Unterverzeichnisse durchwandert. Ist FTW_DEPTH nicht gesetzt, wird erst das Verzeichnis durchwandert.                                                                                                           |
| FTW_MOUNT | es werden nur Verzeichnisse durchwandert, die in demselben Dateisystem liegen wie <i>path</i> . Ist FTW_MOUNT nicht gesetzt, werden auch gemountete Verzeichnisse durchwandert.                                                                             |
| FTW_PHYS  | Die Dateiverzeichnis-Hierarchie wird physikalisch durchwandert; nftw() folgt keinen symbolischen Verweisen, sondern meldet die Verweise.<br>Ist FTW_PHYS nicht gesetzt, folgt nftw() symbolischen Verweisen. nftw() meldet nicht zweimal die gleiche Datei. |

Für jede gefundene Datei bzw. jedes gefundene Verzeichnis ruft nftw() die benutzerdefinierte Funktion *fn* mit folgenden vier Argumenten auf:

1. Pfadname des Objekts.
2. Zeiger auf den stat-Puffer, der Informationen über das Objekt enthält.
3. Zahl vom Typ Integer, in der nftw() zusätzliche Informationen liefert.

|         |                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTW_F   | Das Objekt ist eine Datei.                                                                                                                                                       |
| FTW_D   | Das Objekt ist ein Verzeichnis.                                                                                                                                                  |
| FTW_DP  | Das Objekt ist ein Verzeichnis, Unterverzeichnisse wurden bereits durchwandert (dieser Fall kann nur auftreten, wenn in <i>flags</i> der Wert FTW_DEPTH enthalten ist).          |
| FTW_SLN | Das Objekt ist ein symbolischer Verweis, der auf eine nicht vorhandene Datei zeigt (dieser Fall kann nur auftreten, wenn in <i>flags</i> nicht der Wert FTW_PHYS enthalten ist). |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTW_DNR | Das Objekt ist ein Verzeichnis, das nicht gelesen werden kann. <i>fn()</i> wird für keine der darin liegenden Dateien oder darunter liegenden Verzeichnisse aufgerufen.                                                                                   |
| FTW_NS  | <i>stat()</i> kann das Objekt auf Grund unzureichender Zugriffsrechte nicht bearbeiten. Der an <i>fn</i> übergebene <i>stat</i> -Puffer ist undefiniert. Wenn <i>stat()</i> aus anderen Gründen scheitert, schlägt <i>nftw()</i> fehl und gibt -1 zurück. |

4. Zeiger auf ein struct FTW, das die folgenden Elemente enthält:

```
int base;
int level;
```

*nftw()* verwendet jeweils einen Dateideskriptor für jede Ebene im Dateibaum. Das Argument *depth* begrenzt die Anzahl der verwendeten Dateideskriptoren. Ist *depth* 0 oder negativ, hat das die gleiche Wirkung wie der Wert 1. *depth* darf nicht größer sein als die Anzahl der zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Dateideskriptoren. Wenn die Funktion *nftw()* zurückkehrt, schließt sie alle Dateideskriptoren, die sie geöffnet hat; sie schließt aber keine Dateideskriptoren, die von *fn* geöffnet wurden.

Der Dateibaum wird von der obersten Hierarchiestufe an durchwandert, bis der Baum vollständig durchwandert ist, ein Aufruf von *fn* einen Wert ungleich 0 zurückgibt oder ein Fehler innerhalb *nftw()* (wie z.B. ein E/A-Fehler) festgestellt wird.

Returnwert 0 wenn der Baum vollständig durchwandert ist und *fn()* immer den Wert 0 zurückgeliefert hat.

Rückgabewert der Funktion *fn()*

wenn *fn()* einen Wert ≠ 0 zurückgibt, stoppt *nftw()* das Durchwandern des Dateibaums und gibt den Wert zurück, der von *fn* zurückgegeben wurde

-1 wenn *nftw()* einen anderen Fehler als EACCES feststellt. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler *nftw()* schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Für eine Komponente von *path* besteht kein Suchrecht oder für *path* besteht kein Leserecht oder  
*fn()* gibt den Wert -1 zurück und setzt nicht zurück.

ENAMETOOLONG

Die Länge des Arguments *path* ist größer als {PATH\_MAX} oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME\_MAX}.

Bei der Auflösung eines symbolischen Verweises in *path* kam es zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge {PATH\_MAX} überschreitet.

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOENT  | Eine Komponente des Pfadpräfixes existiert nicht oder <i>path</i> ist eine leere Zeichenkette. |
| ENOTDIR | Eine Komponente von <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                     |
| ELOOP   | Bei der Auflösung von <i>path</i> traten zuviele symbolische Verweise auf.                     |
| EMFILE  | Es sind bereits <code>{OPEN_MAX}</code> Dateideskriptoren geöffnet.                            |
| ENFILE  | Es sind zu viele Dateien geöffnet.                                                             |

Außerdem kann `errno` gesetzt sein, wenn die Funktion, auf die `fn()` zeigt, `errno` setzt.

Hinweis Da `nftw()` rekursiv ist, besteht die Möglichkeit, dass es mit einem Speicherfehler abbricht, wenn es auf Dateibäume mit zu vielen Hierarchieebenen angewendet wird.

Siehe auch `lstat()`, `opendir()`, `readdir()`, `stat()`, `ftw.h`.

## nice - Priorität eines Prozesses ändern

Definition 

```
#include <unistd.h>
int nice(int incr);
```

### Beschreibung

`nice()` addiert den Wert von *incr* auf den Prioritätswert des aufrufenden Prozesses. Im C-Laufzeitsystem hat die Veränderung von *incr* jedoch keine Auswirkung auf die Priorität eines Prozesses. Die Funktion wird nur aus Kompatibilitätsgründen zu XPG4 angeboten.

Ein Prioritätswert ist eine nichtnegative ganze Zahl, bei der aus einem höheren Wert eine niedrigere Prozessor-Priorität resultiert. Ein maximaler Prioritätswert von  $2^{\{NZERO\}}-1$  und ein minimaler Prioritätswert von 0 werden durch das System festgelegt (siehe `limits.h`). Anforderungen für Werte oberhalb oder unterhalb dieser Grenzen bewirken, dass der Prioritätswert auf den entsprechenden Grenzwert gesetzt wird. Nur ein Prozess mit geeigneten Zugriffsrechten kann den Prioritätswert erniedrigen.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Ändert die Priorität eines Prozesses. Wenn der Prozess "multithreaded" ist, wirkt sich die Scheduling-Priorität auf alle Threads des Prozesses mit system scope aus.

Returnwert neuer Prioritätswert abzüglich `{NZERO}`  
bei erfolgreicher Beendigung.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Der Prioritätswert des aufrufenden Prozesses bleibt unverändert.

Fehler `nice()` schlägt fehl, wenn gilt:

EPERM *incr* ist negativ oder größer als  $2^{\{NZERO\}}-1$  und der aufrufende Prozess besitzt keine Sonderrechte.

Hinweis Da bei Erfolg auch -1 zurückgeliefert werden kann, sollte eine Anwendung zur Überprüfung von Fehlersituationen `errno` vor dem Aufruf von `nice()` gleich 0 setzen und dann `nice()` aufrufen. Wenn -1 zurückgeliefert wird, dann sollte sie prüfen, ob `errno` ungleich 0 ist.

Siehe auch `limits.h`, `limits.h`, `unistd.h`.

## nl\_langinfo - Lokalitätswerte ermitteln

Definition 

```
#include <langinfo.h>
char *nl_langinfo(nl_item item);
```

Beschreibung `nl_langinfo()` liefert den Wert, den die Konstante *item* in der aktuellen Lokalität oder Umgebung besitzt. Die verfügbaren Konstanten und Werte für *item* sind in `langinfo.h` definiert.

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette der Lokalität  
wenn in einer Umgebung keine `langinfo`-Daten definiert sind.  
Nullzeiger wenn *item* ungültig ist.

Hinweis Der Vektor, auf den der Returnwert zeigt, sollte vom Programm nicht verändert werden, aber weitere Aufrufe von `nl_langinfo()` können ihn ändern. Außerdem können auch `setlocale`-Aufrufe mit einer Kategorie, die der von *item* entspricht (siehe auch `langinfo.h`), oder mit der Kategorie `LC_ALL` diesen Vektor überschreiben.  
Wenn in einer Anwendung kein Aufruf von `setlocale()` erfolgt, ist die aktuelle Lokalität im POSIX-Subsystem auf "POSIX" voreingestellt. Die Returnwerte von `nl_langinfo()` richten sich nach der aktuellen Lokalität. Wenn die aktuelle Lokalität für den jeweiligen Parameter keinen Wert enthält, wird der entsprechende Wert der Voreinstellung zurückgegeben.

Siehe auch `setlocale()`, `langinfo.h`, `nl_types.h`, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#) und [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## nrand48 - Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und $2^{31}$ mit Startwert generieren

Definition 

```
#include <stdlib.h>
long int nrand48 (unsigned short int xsubi[3]);
```

Beschreibung Siehe `drand48()`.

**offsetof - Abstand einer Strukturkomponente zum Strukturbeginn liefern (BS2000)**

Definition #include <stddef.h>

```
size_t offsetof(typ, komponente);
```

**Beschreibung**

`offsetof()` liefert den Abstand in Byte, den die Strukturkomponente *komponente* vom Beginn der Struktur vom Typ *typ* entfernt ist.

`offsetof()` ist ein Makro.

*typ* ist der Name des Strukturtyps (Etikett).

*komponente* ist der Name der Strukturkomponente.

Returnwert Abstand der Strukturkomponente vom Strukturbeginn in Byte bei Erfolg.

Hinweis Ist die angegebene Strukturkomponente ein Bitfeld, ist das Verhalten undefiniert.

## open, openat - Datei öffnen

Name **open, open64, openat, openat64**

Definition

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
```

```
int open (const char *path, int oflag , .../* mode_t mode*/);
int open64 (const char *path, int oflag , .../* mode_t mode*/);
int openat (int fd, const char *path, int oflag , ...);
int openat64 (int fd, const char *path, int oflag , ...);
```

### Beschreibung

Wenn POSIX-Dateien ausgeführt werden, verhält sich die Funktion XPG4-konform wie folgt:

Die Funktion `open()` verbindet eine Datei mit einem Dateideskriptor. Sie erzeugt eine Dateibeschreibung, die auf eine Datei verweist und einen Dateideskriptor, der auf diese Dateibeschreibung verweist. Der Dateideskriptor wird von anderen Ein-/Ausgabefunktionen genutzt, um auf diese Datei zu verweisen. Das Argument `path` zeigt auf einen Pfadnamen, der die Datei bezeichnet.

`open()` liefert einen Dateideskriptor für die genannte Datei, der der kleinste, noch nicht geöffnete Dateideskriptor des Prozesses ist. Die Dateibeschreibung ist neu, daher teilt dieser Dateideskriptor sie nicht mit anderen Prozessen im System. Das Dateideskriptor-Kennzeichen `FD_CLOEXEC`, das mit dem neuen Dateideskriptor verbunden ist, wird gelöscht (siehe `fcntl()`).

Der Lese-/Schreibzeiger wird auf den Dateianfang gesetzt.

Das Dateistatus-Byte und der Zugriffsmodus werden entsprechend dem Wert von `oflag` gesetzt.

Die Werte für `oflag` werden durch bitweise inklusive Oder-Verknüpfung aus den nachfolgenden Kennzeichen erzeugt, die in `fcntl.h` definiert sind. In Anwendungen muss genau eines der ersten vier der unten aufgeführten Kennzeichen (Zugriffsmodi) im Wert von `oflag` angegeben sein:

- |                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>O_RDONLY</code> | Nur zum Lesen öffnen.                                                                                                                         |
| <code>O_WRONLY</code> | Nur zum Schreiben öffnen.                                                                                                                     |
| <code>O_RDWR</code>   | Zum Lesen und Schreiben öffnen. Das Ergebnis ist nicht definiert, wenn dieses Kennzeichen auf eine FIFO-Datei angewendet wird.                |
| <code>O_SEARCH</code> | Dateiverzeichnis zum Suchen öffnen. Das Ergebnis ist nicht definiert, wenn dieses Kennzeichen nicht auf ein Dateiverzeichnis angewendet wird. |

Jede Kombination der folgenden zusätzlichen Kennzeichen kann benutzt werden:

- O\_APPEND Der Lese-/Schreibzeiger wird vor jedem Schreiben auf das Dateiende gesetzt.
- O\_CREAT Ist die Datei vorhanden, bleibt dieses Kennzeichen wirkungslos, außer die unter O\_EXCL angegebenen Bedingungen existieren. Andernfalls wird die Datei erzeugt und die Benutzernummer der Datei auf die effektive Benutzernummer des Prozesses gesetzt. Die Gruppennummer der Datei wird auf die effektive Gruppennummer des Prozesses oder auf die Gruppennummer des übergeordneten Dateiverzeichnisses der Datei gesetzt. Die Zugriffsrechte der Datei (siehe auch `sys/stat.h`) werden auf den Wert von *mode* gesetzt und dann folgendermaßen verändert: die einzelnen Bits werden mit dem Komplement der Schutzbitmaske des Prozesses Und-verknüpft (siehe auch `umask()`); das heißt, alle Bits in den Zugriffsrechten, die in der Schutzbitmaske gesetzt sind, werden gelöscht. Sind andere Bits, als die Schutzbüts einer Datei gesetzt, so ist die Wirkung undefiniert. *mode* hat keinen Einfluss darauf, ob die Datei zum Lesen, zum Schreiben oder zum Lesen und Schreiben geöffnet wird.
- O\_EXCL `open()` ist erfolglos, wenn O\_CREAT und O\_EXCL gesetzt sind und die Datei vorhanden ist. Ist die Datei nicht vorhanden, so werden die zwei Aktionen, Prüfung auf Existenz der Datei und Erzeugung der Datei, als eine einzige Aktion behandelt. In diese Aktion kann kein anderer Prozess eingreifen, den `open()` für denselben Dateinamen und dasselbe Dateiverzeichnis ausführen soll, und der ebenfalls O\_EXCL und O\_CREAT gesetzt hat. Die Wirkung ist undefiniert, wenn O\_CREAT nicht gesetzt ist.
- O\_NOCTTY Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist und *path* ein Terminal bezeichnet, bewirkt `open()`, dass dieses Terminal nicht das steuernde Terminal des Prozesses wird.
- O\_NONBLOCK Wenn eine FIFO zum Lesen oder zum Schreiben geöffnet wird (O\_RDONLY oder O\_WRONLY):
- O\_NONBLOCK ist gesetzt:  
Ein `open()` zum Lesen kehrt ohne Verzögerung zurück. Ein `open()` zum Schreiben liefert nur dann einen Fehler, wenn kein Prozess diese Datei zu diesem Zeitpunkt zum Lesen geöffnet hat.
  - O\_NONBLOCK ist nicht gesetzt:  
Ein `open()` zum Lesen wartet, bis ein Prozess die Datei zum Schreiben öffnet. Ein `open()` zum Schreiben wartet, bis ein Prozess die Datei zum Lesen öffnet.

Wenn eine block- oder zeichenorientierte Gerätedatei geöffnet wird, die nichtwartendes Öffnen unterstützt:

- `O_NONBLOCK` ist gesetzt:  
Die Funktion `open()` kehrt zurück, ohne darauf zu warten, dass das Gerät fertig oder verfügbar ist. Das nachfolgende Verhalten des Gerätes ist gerätespezifisch.
- `O_NONBLOCK` ist nicht gesetzt:  
Die Funktion `open()` wartet, bis das Gerät fertig oder verfügbar ist, bevor sie zurückkehrt. Andernfalls ist das Verhalten von `O_NONBLOCK` undefiniert.

`O_SYNC` Wenn `O_SYNC` für eine normale Datei gesetzt ist, dann verursacht ein Schreibzugriff auf diese Datei, dass der Prozess solange wartet, bis die Daten an die zu Grunde liegende Hardware übergeben wurden.

`O_TRUNC` Wenn die Datei existiert, eine normale Datei ist und erfolgreich mit `O_RDWR` oder `O_WRONLY` geöffnet wurde, dann wird ihre Länge auf 0 gekürzt und Eigentümer und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Dies hat keine Wirkung auf FIFO- oder Terminal-Gerätedateien. Die Wirkung auf andere Dateiarten ist nicht definiert, da sie von vielen Faktoren abhängig ist. Das Ergebnis bei einer Verwendung von `O_TRUNC` zusammen mit `O_RDONLY` ist undefiniert.

`O_LARGEFILE` Falls angegeben, ist das in der internen Beschreibung der offenen Datei festgelegte Offset-Maximum der höchste Wert, der in einem Objekt des Typs `off64_t` korrekt dargestellt werden kann.

Wenn `O_CREAT` gesetzt ist und die Datei vorher nicht existierte, dann markiert `open()` im Erfolgsfall die Felder `st_atime`, `st_ctime` und `st_mtime` der Datei und die Felder `st_ctime` und `st_mtime` des übergeordneten Dateiverzeichnisses zum Aktualisieren.

Wenn `O_TRUNC` gesetzt ist und die Datei vorher bereits existierte, dann markiert `open()` im Erfolgsfall die Felder `st_ctime` und `st_mtime` der Datei zum Aktualisieren.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `open()` und `open64()`, außer dass `open64()` im File Status Flag implizit das Bit `O_LARGEFILE` setzt. Die Funktion `open64()` entspricht der Verwendung der Funktion `open()`, bei der `O_LARGEFILE` in `oflag` gesetzt ist.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

Öffnen einer Datei; Ist beim Parameter `oflag` `O_NONBLOCK` nicht gesetzt, gilt für FIFO: Ein `open()` zum Lesen blockiert den aufrufenden Thread, bis ein Thread die Datei zum Schreiben öffnet. Ein `open()` zum Schreiben blockiert den Thread, bis ein Thread die Datei zum

Lesen öffnet. Wird eine block- oder zeichenorientierte Gerätedatei geöffnet wird, die nicht-wartendes Öffnen unterstützt, gilt: Die `open()`-Funktion blockiert den aufrufenden Thread, bis das Gerät fertig oder verfügbar ist.

#### *Erweiterung*

Wenn `O_CREAT` und `O_EXCL` gesetzt sind, und `path` ein symbolischer Verweis ist, wird der Verweis nicht verfolgt.

#### *BS2000*

Wenn BS2000-Dateien ausgeführt werden, ist Folgendes zu beachten:

`const char *path` ist eine Zeichenkette, die die zu öffnende Datei angibt. `path` kann jeder gültige BS2000-Dateiname sein:

- `link=linkname`  
`linkname` bezeichnet einen BS2000-Linknamen.
- (SYSDTA), (SYSOUT), (SYSLST), die entsprechende Systemdatei.
- (SYTERM), Terminal-Ein-/Ausgabe
- (INCORE), temporäre Binärdatei, die nur im virtuellen Speicher angelegt wird.

`mode` ist eine Konstante, die im Header `<stdio.h>` definiert ist und die gewünschte Zugriffsart angibt, (oder die entsprechende Oktalzahl) und zwar:

`O_RDONLY`

0000

Öffnen zum Lesen. Die Datei muss bereits vorhanden sein.

`O_WRONLY`

0001

Öffnen zum Schreiben. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Der alte Inhalt bleibt erhalten.

`O_TRUNC | O_WRONLY`

01001

Öffnen zum Schreiben. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.

`O_RDWR`

0002

Öffnen zum Lesen und Schreiben. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Der alte Inhalt bleibt erhalten.

`O_TRUNC | O_RDWR`

01002

Öffnen zum Lesen und Schreiben. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.

`O_WRRD`

0003

Öffnen zum Neuschreiben und Lesen. Ist die Datei vorhanden, wird der alte Inhalt gelöscht. Ist die Datei nicht vorhanden, wird sie neu erstellt.

0\_APPEND\_OLD|0\_TRUNC|0\_WRONLY  
0401

Öffnen zum Anfügen ans Ende der Datei. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Es wird auf das Dateiende positioniert, d.h. der alte Inhalt bleibt erhalten und der neue Text wird ans Ende der Datei angehängt.

0\_APPEND\_OLD|0\_RDWR  
0402

Öffnen zum Anfügen ans Ende der Datei und zum Lesen. Die Datei muss bereits vorhanden sein. Der alte Inhalt bleibt erhalten und der neue Text wird ans Ende der Datei angehängt. Nach dem Öffnen ist die Datei bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3.0 vorhanden) auf das Dateiende positioniert, bei ANSI-Funktionalität auf den Dateianfang.

#### *lbp-Schalter*

Der *lbp*-Schalter steuert die Behandlung des Last Byte Pointers (LBP). Er ist nur für Binärdateien mit Zugriffsart PAM relevant und kann mit jeder der oben angegebenen Konstanten kombiniert werden. Falls als *lbp*-Schalter 0\_LBP angegeben ist, wird geprüft, ob LBP-Unterstützung möglich ist. Ist dies nicht der Fall, so schlägt die Funktion `open()`, `open64()` fehl und `errno` wird auf ENOSYS gesetzt. Weitere Auswirkungen hat der Schalter erst, wenn die Datei geschlossen wird.

Beim Öffnen und Lesen einer bestehenden Datei wird der LBP unabhängig vom *lbp*-Schalter immer berücksichtigt:

- Ist der LBP der Datei ungleich 0, wird er ausgewertet. Ein eventuell vorhandener Marker wird ignoriert.
- Ist der LBP = 0, wird nach einem Marker gesucht und die Dateilänge daraus ermittelt. Falls kein Marker gefunden wird, wird das Ende des letzten vollständigen Blocks als Dateiende betrachtet.

#### 0\_LBP

Beim Schließen einer Datei, die verändert oder neu erstellt wurde, wird kein Marker geschrieben (auch wenn einer vorhanden war) und ein gültiger LBP gesetzt. Auf diese Weise können Dateien mit Marker auf LBP ohne Marker umgestellt werden. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

#### 0\_NOLBP

Beim Schließen einer Datei, die **neu erstellt** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Es wird ein Marker geschrieben. Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Beim Schließen einer Datei, die **verändert** wurde, wird der LBP auf Null (=ungültig) gesetzt. Ein Marker wird nur dann geschrieben, wenn vorher bereits ein Marker vorhanden war. Falls die Datei beim Öffnen einen gültigen LBP besaß, wird kein Marker geschrieben, da in diesem Fall davon ausgegangen wird, dass kein Marker vorhanden ist.

Bei NK-Dateien wird der letzte logische Block mit binären Nullen aufgefüllt, bei K-Dateien wird die Datei bis zum physikalischen Dateiende aufgefüllt.

Wird der *lbp*-Schalter in beiden Varianten angegeben (O\_LBP und O\_NOLBP), so schlägt die Funktion `open()`, `open64()` fehl und `errno` wird auf EINVAL gesetzt.

Wird der *lbp*-Schalter nicht angegeben, hängt das Verhalten von der Umgebungsvariablen LAST\_BYTE\_POINTER ab (siehe auch [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#)):

LAST\_BYTE\_POINTER=YES

Die Funktion verhält sich so, als ob O\_LBP angegeben wäre.

LAST\_BYTE\_POINTER=NO

Die Funktion verhält sich so, als ob O\_NOLBP angegeben wäre.

#### Nosplit-Schalter

Dieser Schalter steuert die Verarbeitung von Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, wenn zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist. Er kann mit jeder der anderen Konstanten kombiniert werden.

O\_NOSPLIT

Beim Lesen mit `read()` werden Sätze maximaler Länge nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet.

Beim Schreiben mit `write()` werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, auf die maximale Satzlänge gekürzt.

Ist der Schalter nicht angegeben, gilt Folgendes:

- Beim Schreiben  
Ein Satz, der länger als die maximale Satzlänge ist, wird in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben.
- Beim Lesen  
Hat ein Satz die maximale Satzlänge, wird angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt und die Sätze werden verkettet.

Zum Eröffnen von Dateien mit satzorientierter Ein-/Ausgabe (Satz-E/A) kann beim Parameter *mode* die Konstante `O_RECORD` angegeben werden. Sie kann grundsätzlich mit jeder anderen Konstanten außer `O_LBP` kombiniert werden. Lediglich bei ISAM-Dateien ist das Anfügen an das Ende der Datei nicht erlaubt, also die Kombination mit `0401` und `0402`. Bei ISAM-Dateien bestimmt sich die Position aus dem Schlüssel im Satz.

#### `O_RECORD`

Dieser Schalter bewirkt Folgendes:

- Die Funktion `read()` liest bei Satz-E/A einen Satz (bzw. Block) von der aktuellen Dateiposition. Ist die Anzahl *n* der zu lesenden Zeichen größer als die aktuelle Satzlänge, wird trotzdem nur dieser Satz gelesen. Ist *n* kleiner als die aktuelle Satzlänge, werden nur die ersten *n* Zeichen gelesen. Beim nächsten Lesezugriff werden die Daten des nächsten Satzes gelesen.
- Die Funktion `write()` schreibt einen Satz in die Datei. Bei SAM- und PAM-Dateien wird der Satz an die aktuelle Dateiposition geschrieben. Bei ISAM-Dateien wird der Satz an die Position geschrieben, die dem Schlüsselwert im Satz entspricht. Ist die Anzahl *n* der zu schreibenden Zeichen größer als die maximale Satzlänge, wird nur ein Satz mit maximaler Satzlänge geschrieben. Die restlichen Daten gehen verloren. Bei ISAM-Dateien wird ein Satz nur geschrieben, wenn er mindestens einen vollständigen Schlüssel enthält. Ist bei Dateien mit fester Satzlänge *n* kleiner als die Satzlänge, wird mit binären Nullen aufgefüllt. Beim Update eines Satzes in einer SAM- oder PAM-Datei darf die Länge des Satzes nicht verändert werden. Die Funktion `write()` liefert auch bei Satz-E/A die Anzahl der tatsächlich geschriebenen Zeichen zurück.

Die Funktionen `openat()` und `openat64()` sind äquivalent zu den Funktion `open()` und `open64()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird die zu öffnende Datei nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis geöffnet. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüfen die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Der Parameter *oflag* und der optionale vierte Parameter *fmode* entsprechen exakt den Parametern von `open()` bzw. `open64()`.

Wenn der Funktion `openat()` bzw. `openat64()` für den Parameter *fd* der Wert `AT_FDCWD` übergeben wird, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

Returnwert nichtnegative ganze Zahl, die die kleinste, nicht benutzte Dateideskriptor-Zahl darstellt, bei Erfolg.

-1 bei Fehler. Es werden keine Dateien erzeugt oder aktualisiert. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | open(), open64(), openat() und openat64() schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                            |
| EACCES             | Für eine Komponente des Pfades existiert kein Durchsuchrecht.                                                                                                                  |
|                    | Die Datei existiert nicht, und die durch <i>oflag</i> angegebenen Zugriffsrechte werden nicht erteilt.                                                                         |
|                    | Die Datei existiert nicht, und das übergeordnete Verzeichnis der zu erstellenden Datei hat kein Schreibrecht.                                                                  |
|                    | <code>O_TRUNC</code> ist gesetzt, und es gibt kein Schreibrecht für die Datei.                                                                                                 |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                |
| EAGAIN             | Die Datei ist vorhanden, obligatorisches Sperren von Dateien und Dateisätzen ist gesetzt, und Datensatzsperren sind noch in der Datei vorhanden (siehe <code>chmod()</code> ). |
| EEXIST             | <code>O_CREAT</code> und <code>O_EXCL</code> sind gesetzt, und die angegebene Datei ist bereits vorhanden.                                                                     |
| EFAULT             | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                       |
| EINTR              | Während des Systemaufrufs <code>open()</code> wurde ein Signal abgefangen.                                                                                                     |
| EINVAL             | Der Wert des Arguments <i>oflag</i> ist ungültig.                                                                                                                              |
| EIO                | Während des Öffnens eines stream-orientierten Gerätes ist ein Verbindungsabbau oder ein Fehler aufgetreten.                                                                    |
| EISDIR             | Die angegebene Datei ist ein Dateiverzeichnis und <i>oflag</i> enthält <code>O_WRONLY</code> oder <code>O_RDWR</code> .                                                        |
| ELOOP              | Bei der Auflösung von <i>path</i> wurden zu viele symbolische Links angetroffen.                                                                                               |
| EMFILE             | {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren sind bereits für den aufrufenden Prozess geöffnet.                                                                                                |
| EMULTIHOP          | Komponenten von <i>path</i> erfordern den Sprung auf mehrere ferne Rechner, aber der Dateisystemtyp erlaubt dies nicht.                                                        |
| ENAMETOOLONG       | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Komponente des Pfades ist länger als {NAME_MAX}.                                                                 |
| ENFILE             | Die maximal erlaubte Anzahl von Dateien im System ist bereits geöffnet.                                                                                                        |
| ENOENT             | <code>O_CREAT</code> ist nicht gesetzt, und die angegebene Datei ist nicht vorhanden.                                                                                          |
|                    | <code>O_CREAT</code> ist gesetzt, und entweder existiert der Pfadnamen-Anfang nicht oder <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                        |
| ENOLINK            | <i>path</i> weist auf einen fernen Rechner, zu dem keine aktive Verbindung existiert.                                                                                          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOSPC    | Die Datei existiert nicht, und <code>O_CREAT</code> ist gesetzt, oder das Dateiverzeichnis oder Dateisystem, in dem eine neue Datei erstellt werden soll, kann nicht erweitert werden.                                                                                                                                  |
| ENOSR     | Ein Datenstrom kann nicht zugewiesen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENOTDIR   | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ENXIO     | Die angegebene Datei ist eine Gerätedatei für ein zeichen- oder blockorientiertes Gerät und das dieser Gerätedatei zugewiesene Gerät existiert nicht.<br><code>O_NONBLOCK</code> ist gesetzt, die angegebene Datei ist eine FIFO, <code>O_WRONLY</code> ist gesetzt, und kein Prozess hat die Datei zum Lesen geöffnet. |
| EROFS     | Die angegebene Datei befindet sich auf einem Dateisystem, das nur Lese-recht hat, und entweder <code>O_WRONLY</code> , <code>O_RDWR</code> , <code>O_CREAT</code> (wenn die Datei nicht existiert) oder <code>O_TRUNC</code> ist im Argument <code>oflag</code> gesetzt.                                                |
| EOVERFLOW | Für eine Datei ist <code>O_LARGEFILE</code> nicht gesetzt und die Größe der Datei kann in einem Objekt des Typs <code>off_t</code> nicht korrekt dargestellt werden.                                                                                                                                                    |

Zusätzlich schlagen `openat()` und `openat64()` fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Parameter <code>fd</code> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                                   |
| EBADF   | Der Parameter <code>path</code> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <code>fd</code> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <code>path</code> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <code>fd</code> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                       |
| EINVAL  | Die Implementierung unterstützt nicht <code>O_SEARCH</code> für das POSIX-File-System <code>bs2fs</code> .                                                                                                                            |

#### Hinweis

Ob `open()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

#### BS2000

Der BS2000-Dateiname bzw. -Linkname kann in Klein- und Großbuchstaben geschrieben werden, er wird automatisch in Großbuchstaben umgesetzt.

Wird eine nicht vorhandene Datei neu angelegt, so wird standardmäßig eine Datei mit folgenden Attributen erzeugt:

Bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) eine SAM-Datei mit variabler Satzlänge und Standardblocklänge,

bei ANSI-Funktionalität eine ISAM-Datei mit variabler Satzlänge und Standardblocklänge. SAM-Dateien sind beim Öffnen mit `open()` immer Textdateien.

Bei Verwendung eines Linknamens lassen sich mit dem ADD-FILE-LINK-Kommando folgende Dateiattribute ändern: Zugriffsmethode, Satzlänge, Satzformat, Blocklänge und Blockformat.

In allen Fällen, in denen der alte Inhalt einer bereits existierenden Datei gelöscht wird (0003, 01001), bleiben die Katalogeigenschaften dieser Datei erhalten.

Position des Lese-/Schreibzeigers im Anfügemodus:

Wenn der Lese-/Schreibzeiger in einer Datei, die im Anfügemodus eröffnet wurde (0401, 0402), explizit vom Dateiende wegpositioniert wurde (`lseek()`), wird er je nach KR- oder ANSI-Funktionalität unterschiedlich behandelt.

KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden): Der aktuelle Lese-/Schreibzeiger wird nur beim Schreiben mit der Elementarfunktion `write()` ignoriert und automatisch ans Ende der Datei positioniert.

ANSI-Funktionalität: Der aktuelle Lese-/Schreibzeiger wird bei allen Schreibfunktionen ignoriert und automatisch ans Ende der Datei positioniert.

Der Versuch, eine nicht existierende Datei zum Lesen (0000, 0002), zum Ändern (0001) sowie zum Anfügen (0401, 0402) zu öffnen, endet mit Fehler.

Eine Datei kann gleichzeitig für verschiedene Zugriffsmodi eröffnet werden, sofern diese Modi im BS2000-Datenverwaltungssystem miteinander verträglich sind.

(INCORE)-Dateien können nur zum Neuschreiben (01001) oder zum Neuschreiben und Lesen (0003) geöffnet werden. Es müssen zuerst Daten geschrieben werden. Um die geschriebenen Daten wieder einlesen zu können, muss die Datei mit der Funktion `lseek()` auf den Dateianfang positioniert werden.

Wenn ein Programm startet, werden die Standarddateien für Eingabe, Ausgabe und Fehlerausgabe automatisch mit folgenden Dateideskriptoren geöffnet:

stdin: 0

stdout: 1

stderr: 2

Es können maximal \_NFILE-Dateien gleichzeitig geöffnet sein. \_NFILE ist in stdio.h mit 2048 definiert.

Siehe auch `chmod()`, `close()`, `creat()`, `creat64()`, `dup()`, `fcntl()`, `fdopen()`, `lseek()`, `lseek64()`, `read()`, `umask()`, `write()`, `fcntl.h`, `sys/types.h`, `sys/stat.h`.

## opendir, fdopendir - Dateiverzeichnis öffnen

Definition #include <dirent.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
DIR *opendir(const char *dirname);  
DIR *fdopendir(int fd);
```

### Beschreibung

opendir() öffnet einen Dateiverzeichnisstrom, entsprechend dem durch *dirname* angegebenen Dateiverzeichnis. Der Dateiverzeichnisstrom wird auf den ersten Eintrag positioniert. Der Datentyp DIR, der in dirent.h definiert ist, repräsentiert einen Dateiverzeichnisstrom, der eine geordnete Folge aller Dateiverzeichnis-Einträge in einem speziellen Dateiverzeichnis ist. Der Datentyp DIR ist unter POSIX durch einen Dateideskriptor implementiert. Daher können Anwendungen höchstens {OPEN\_MAX}-Dateien und Dateiverzeichnisse öffnen.

Der Nullzeiger wird zurückgegeben, wenn auf *dirname* nicht zugegriffen werden kann, wenn *dirname* kein Dateiverzeichnis ist oder wenn nicht genügend Speicherplatz zur Aufnahme einer DIR-Struktur bzw. eines Puffers für die Dateiverzeichniseinträge mit malloc() zur Verfügung gestellt werden kann.

Die Funktion fdopendir() ist äquivalent zur Funktion opendir() mit dem Unterschied, dass das Verzeichnis statt durch einen Pfadnamen durch den Dateideskriptor *fd* spezifiziert wird.

Nach erfolgreicher Rückkehr aus fdopendir(), steht der Dateideskriptor unter der Kontrolle des Systems. Wird versucht den Dateideskriptor zu schließen, oder den Zustand des Verzeichnisses durch andere Funktionen als closedir(), readdir(), rewinddir() oder seekdir() zu ändern, ist das Verhalten undefined. Durch closedir() wird auch der Dateideskriptor geschlossen.

Returnwert Zeiger auf ein DIR-Objekt  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler opendir() und fdopendir() schlagen fehl, wenn gilt:

EACCES Das Durchsuchrecht für eine Komponente von *dirname* oder das Leserecht für *dirname* wird nicht erteilt.

*Erweiterung*

EFAULT *dirname* weist über den zugewiesenen Adressraum hinaus.

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELOOP        | Während der Übersetzung von <i>dirname</i> waren zu viele symbolische Verweise vorhanden. □                      |
| EMFILE       | Für den Prozess sind derzeit mehr als {OPEN_MAX}-Dateideskriptoren offen.                                        |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>dirname</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder eine Pfadnamen-Komponente ist länger als {NAME_MAX}. |
| ENFILE       | Im System sind derzeit zuviele Dateideskriptoren offen.                                                          |
| ENOENT       | <i>dirname</i> zeigt auf den Namen einer Datei, die nicht existiert, oder auf die leere Zeichenkette.            |
| ENOTDIR      | Eine Komponente von <i>dirname</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                    |

Zusätzlich schlägt `fdopendir()` fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EBADF   | Der Parameter <i>fd</i> enthält keinen gültigen zum Lesen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.         |

**Hinweis** `opendir()` sollte in Verbindung mit `readdir()`, `closedir()` und `rewinddir()` verwendet werden, um den Inhalt eines Dateiverzeichnisses zu untersuchen (siehe auch `readdir()`). Diese Methode wird aus Portabilitätsgründen empfohlen.  
`opendir()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `closedir()`, `readdir()`, `rewinddir()`, `dirent.h`, `sys/types.h`, `limits.h`.

## **openlog - System Logging**

Definition    `#include <syslog.h>`  
              `void openlog(const char *ident, int logopt, int facility);`

Beschreibung  
    siehe `closelog()`.

## **optarg, opterr, optind, getopt - Variablen für Kommandooptionen**

Definition    `#include <unistd.h>`  
              `extern char *optarg;`  
              `extern int optind, opterr, getopt;`

Beschreibung  
    Siehe `getopt()`.

## pathconf, fpathconf - Wert einer Pfadnamen-Variablen ermitteln

Definition #include <unistd.h>

```
long int pathconf(const char *path, int name);
long int fpathconf(int fildes, int name);
```

### Beschreibung

Mit `pathconf()` und `fpathconf()` kann der aktuelle Wert einer konfigurierbaren Systemvariablen `name` ermittelt werden, die einer Datei oder einem Dateiverzeichnis zugeordnet ist.

Für `pathconf()` zeigt `path` auf den Pfadnamen einer Datei oder eines Dateiverzeichnisses.

Für `fpathconf()` ist `fildes` der Deskriptor einer offenen Datei.

Das C-Laufzeitsystem unterstützt die Variablen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Andere X/Open-kompatible Implementierungen können weitere Variablen unterstützen. Die folgende Tabelle enthält die Systemvariablen aus den Dateien `limits.h` oder `unistd.h`, die mit `pathconf()` oder `fpathconf()` abgefragt werden können; die symbolischen Konstanten sind in `unistd.h` definiert. Sie enthalten die entsprechenden Werte für das Argument `name`:

| Systemvariable <code>name</code> | Wert von <code>name</code> (Konstante) | Bemerkungen |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| {LINK_MAX}                       | _PC_LINK_MAX                           | 1.          |
| {MAX_CANON}                      | _PC_MAX_CANON                          | 2.          |
| {MAX_INPUT}                      | _PC_MAX_INPUT                          | 2.          |
| {NAME_MAX}                       | _PC_NAME_MAX                           | 3., 4.      |
| {PATH_MAX}                       | _PC_PATH_MAX                           | 4., 5.      |
| {PIPE_BUF}                       | _PC_PIPE_BUF                           | 6.          |
| _POSIX_CHOWN_RESTRICTED          | _PC_CHOWN_RESTRICTED                   | 7.          |
| _POSIX_NO_TRUNC                  | _PC_NO_TRUNC                           | 3., 4.      |
| _POSIX_VDISABLE                  | _PC_VDISABLE                           | 2.          |

1. Wenn `path` oder `fildes` auf ein Dateiverzeichnis verweisen, bezieht sich der Returnwert auf das Dateiverzeichnis selbst.
2. Wenn `path` oder `fildes` nicht auf eine Gerätedatei für ein Terminal verweisen, werden die Variablen {MAX\_CANON}, {MAX\_INPUT} und \_POSIX\_VDISABLE ignoriert.
3. Wenn `path` oder `fildes` auf ein Dateiverzeichnis verweisen, bezieht sich der Returnwert auf Dateinamen im Dateiverzeichnis.

4. Wenn *path* oder *fildes* nicht auf ein Dateiverzeichnis verweisen, wird keine Verbindung der Variablen {NAME\_MAX}, {PATH\_MAX} und \_POSIX\_VDISABLE mit der spezifizierten Datei unterstützt.
5. Wenn *path* oder *fildes* auf ein Dateiverzeichnis verweisen, ist der Returnwert die maximale Länge eines relativen Pfadnamens, wenn das angegebene Dateiverzeichnis das aktuelle Dateiverzeichnis ist.
6. Wenn *path* auf eine FIFO oder *fildes* auf eine Pipe oder FIFO verweist, bezieht sich der Returnwert auf das referenzierte Objekt. Wenn *path* oder *fildes* auf ein Dateiverzeichnis verweisen, bezieht sich der Returnwert auf eine existierende oder innerhalb des Dateiverzeichnisses erzeugte FIFO. Wenn *path* oder *fildes* auf einen anderen Dateityp verweisen, ist das Verhalten undefiniert.
7. Wenn *path* oder *fildes* auf ein Dateiverzeichnis verweisen, bezieht sich der Returnwert auf irgendwelche, in diesem Standard definierte Dateien, die keine Dateiverzeichnisse sind und innerhalb des Dateiverzeichnisses existieren oder erzeugt werden können.

Returnwert aktueller Wert von *name*

bei Erfolg.

Der Returnwert ist nicht niedriger als der entsprechende Wert in der Anwendung, wenn diese mit limits.h oder unistd.h der jeweiligen Implementierung übersetzt wird.

- 1 wenn die Variable zu *name* keine Grenze für *path* oder den Dateideskriptor hat. errno wird nicht gesetzt.
- 1 wenn *name* einen ungültigen Wert hat,  
oder wenn die Implementierung *path* oder *fildes* benutzen muss, um den Wert von *name* zu bestimmen und die Implementierung die Zuordnung von *name* zu der durch *path* oder *fildes* angegebenen Datei nicht unterstützt,  
oder wenn der Prozess nicht die entsprechenden Rechte besitzt, um die durch *path* oder *fildes* angegebene Datei zu überprüfen,  
oder wenn *path* nicht existiert,  
oder wenn *fildes* kein gültiger Dateideskriptor ist.

In diesen Fällen wird errno gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler pathconf() schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*

EACCES

Für eine Komponente des Pfadnamens besteht kein Suchrecht. □

EINVAL

Der Wert von *name* ist ungültig,  
oder es wird versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

*Erweiterung*

ELOOP Es gibt zu viele symbolische Verweise beim Übersetzen von *path*.

ENAMETOOLONG

Die Länge der Zeichenkette *path* überschreitet den Wert {PATH\_MAX}, oder eine Komponente des Pfadnamens ist länger als {NAME\_MAX}, während \_POSIX\_NO\_TRUNC aktiv ist.

ENOENT Die angegebene Datei existiert nicht,

oder *path* zeigt auf eine leere Zeichenkette. □

ENOTDIR Eine Komponente des Pfadnamen-Anfangs ist kein Dateiverzeichnis.

fpathconf( ) schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *name* ist ungültig, oder die Implementierung unterstützt die Zuordnung von *name* zur angegebenen Datei nicht.

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

Siehe auch sysconf( ), limits.h, unistd.h.

## pause - Prozess bis zum Empfang eines Signals anhalten

Definition `#include <unistd.h>`  
`int pause(void);`

### Beschreibung

`pause()` hält den aufrufenden Prozess an, bis ein Signal zugestellt wird, dessen Signalaktion entweder die Ausführung einer Signalbehandlungsfunktion oder die Prozessbeendigung ist.

Wenn die Signalaktion die Prozessbeendigung ist, kehrt die Funktion `pause()` nicht zurück.

Wenn die Signalaktion die Ausführung einer Signalbehandlungsfunktion ist, kehrt die Funktion `pause()` zurück, nachdem die Signalbehandlungsfunktion zurückgekehrt ist.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Suspendiert den Thread, bis er ein Signal erhält.

Returnwert -1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Da die Funktion `pause()` die Prozessausführung solange unterbricht, bis sie von einem Signal unterbrochen wird, kann `pause()` keinen Returnwert für erfolgreiche Beendigung haben.

Fehler `pause()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINTR Ein Signal wurde vom aufrufenden Prozess abgefangen und die Steuerung wurde von der Signalbehandlungsfunktion zurückgegeben.

Siehe auch `sigsuspend()`, `sleep()`, `unistd.h`.

## **pclose - Pipe-Strom schließen**

**Definition** #include <stdio.h>

```
int pclose(FILE *stream);
```

**Beschreibung**

`pclose()` schließt den Datenstrom *stream*, der durch `popen()` geöffnet wurde, wartet auf die Beendigung des durch `popen()` gestarteten Kommandos und gibt dessen Endestatus zurück. Wenn jedoch der Endestatus für `pclose()` nicht verfügbar ist, wird -1 zurückgegeben und `errno` wird auf ECHILD gesetzt, um die Situation zu dokumentieren. Das kann eintreten, wenn die Anwendung den Endestatus bereits durch eine der folgenden Funktionen gelesen hat:

- `wait()`
- `waitpid()` mit einem pid-Argument, das kleiner oder gleich 0 oder gleich der Prozessnummer des Kommandointerpreters ist.

In jedem Fall kehrt `pclose()` nicht zurück, bevor der durch `popen()` erzeugte Sohnprozess beendet wurde.

Wenn der Komandointerpreter nicht ausgeführt werden kann, liefert `pclose()` einen Endestatus, der dem entspricht, als ob der Komandointerpreter durch `exit(127)` oder `_exit(127)` beendet worden wäre.

**Returnwert** Endestatus des Komandointerpreters  
bei Erfolg.

-1            wenn *stream* nicht durch `popen()` erzeugt wurde.

**Fehler** `pclose()` schlägt fehl, wenn gilt:

ECHILD        Der Endestatus des Sohnprozesses konnte nicht ermittelt werden.

*Erweiterung*

EINVAL        Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

**Hinweis** `pclose()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `fork()`, `popen()`, `wait()`, `waitpid()`, `stdio.h`.

## perror - Meldung auf Standard-Fehlerausgabe ausgeben

Definition `#include <stdio.h>`

```
void perror(const char *s);
```

Beschreibung

perror() bildet die Fehlernummer in der externen Variablen `errno` auf eine sprachabhängige Fehlermeldung `error_message` ab, die wie folgt in den Standard-Fehlerausgabestrom geschrieben wird:

`s : error_message \n`

`s` ist eine Zeichenkette, die zumindest den Namen des Programms enthalten sollte, in dem der Fehler auftrat. Wenn `s` der Nullzeiger oder das Zeichen, auf das `s` zeigt, das Nullbyte ist, fehlt der Meldungsteil "`s :` ".

Die Inhalte der Meldungen richten sich nach der Umgebungsvariablen LANG. Fehlernummern und Fehlermeldungen sind in `errno.h` vollständig aufgeführt und erläutert.

perror() kennzeichnet die Datei, die mit dem Standard-Fehlerausgabestrom verbunden ist, als beschrieben (`st_ctime` und `st_mtime` werden zum Ändern markiert). Dies geschieht zwischen der erfolgreichen Ausführung von perror() und einem Aufruf von exit(), abort() oder einem Zugriff von fflush() oder fclose() auf stderr.

Hinweis

Der Inhalt des Bereichs, in dem die Fehlernummer und der Fehler text abgespeichert sind, wird nicht explizit gelöscht, d.h. der alte Inhalt bleibt solange erhalten, bis er bei neuerlichem Auftritt eines Fehlers mit den entsprechenden Informationen überschrieben wird. perror-Aufrufe sind daher nur sinnvoll, nachdem eine Funktion einen Fehler-Returnwert geliefert hat.

Ob perror() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Der ausgegebene Meldungstext kann auch Inserts für POSIX-Fehlermeldungen enthalten.

BS2000

`error_message` enthält bei Ein-/Ausgabefehlern oder bei Ausführung von Systemkommandos als zusätzliche Information die entsprechende DVS-Fehlernummer.

Im KR-Modus (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) wird ein Returnwert vom Typ `char *` geliefert. Er enthält einen Zeiger auf einen C-internen Speicherbereich, in dem die Fehlermeldung steht. Der Inhalt wird bei jedem perror-Aufruf überschrieben (siehe auch Handbuch „C-Bibliotheksfunktionen“ [6]).

Wenn das Programm in einer BS2000-Umgebung gestartet wird und die Datei nicht vorhanden ist, erhält man folgende Fehlermeldung auf die Standard-Ausgabe:

Programm fopen: dataset not found (cmd: OPEN), errorcode=DD33

DD33 ist dabei die DVS-Fehlernummer. □

Siehe auch `strerror()`, `errno.h`, `stdio.h`, [Abschnitt „Wahl der Funktionalität“ auf Seite 73](#).

## pipe - Pipe erzeugen

Definition `#include <unistd.h>`

```
int pipe(int fildes[2]);
```

### Beschreibung

`pipe()` erzeugt eine Pipe und trägt zwei Dateideskriptoren, die auf die offenen Dateibeschreibungen für die Lese- bzw. Schreibseite der Datei verweisen, in die Argumente `fildes[0]` und `fildes[1]` ein. Diese beiden ganzzahligen Werte sind die beiden zum Zeitpunkt des Aufrufs von `pipe()` niedrigsten verfügbaren. Das Bit `O_NONBLOCK` ist für keine der beiden Dateideskriptoren gesetzt (`fcntl()` kann verwendet werden, um das Bit `O_NONBLOCK` zu setzen).

Daten können dann über den Dateideskriptor `fildes[1]` geschrieben und über den Dateideskriptor `fildes[0]` gelesen werden. Ein Lesevorgang über `fildes[0]` greift auf die Daten zu, die über `fildes[1]` geschrieben wurden, und zwar nach der Methode first-in-first-out.

Ein Prozess hat die Pipe zum Lesen geöffnet, wenn er den Dateideskriptor besitzt, der auf die Leseseite der Pipe verweist, d.h. `fildes[0]` (entsprechend zum Schreiben bei der Schreibseite, d.h. `fildes[1]`).

Bei erfolgreicher Beendigung aktualisiert `pipe()` die stat-Strukturkomponenten `st_atime`, `st_ctime` und `st_mtime` der Pipe.

Das Bit `FD_CLOEXEC` ist für keine der beiden Dateideskriptoren gesetzt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `pipe()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EMFILE` Für den Prozess sind derzeit bereits `{OPEN_MAX}` minus 2 Dateideskriptoren offen.

`ENFILE` Die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Dateien im System würde eine systemabhängige Grenze überschreiten.

Hinweis `pipe()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `fcntl()`, `read()`, `write()`, `unistd.h`.

## poll - STREAMs-Ein-/Ausgabe multiplexen

**Definition** #include <poll.h>

```
int poll(struct pollfd *fds[], nfds_t nfds, int timeout);
```

**Beschreibung**

poll() stellt Anwendungen einen Mechanismus für das Multiplexen von Ein-/Ausgaben über einen Satz von offenen Dateideskriptoren zur Verfügung.

Für jedes Feldelement, auf das *fds* zeigt, überprüft poll(), ob für den entsprechenden Dateideskriptor eines oder mehrere der in *events* aufgelisteten Ereignisse eingetreten ist. Die Anzahl pollfd-Strukturen im Feld *fds* wird durch den Wert *nfds* angegeben. poll() identifiziert die Dateideskriptoren, auf denen die Anwendung lesen oder schreiben kann oder für die Ereignisse eingetroffen sind.

*fds* legt die zu prüfenden Dateideskriptoren fest sowie die Ereignisse, die für den jeweiligen Dateideskriptor abgefragt werden sollen. *fds* ist ein Zeiger auf ein Feld mit jeweils einem Element für jeden zu prüfenden Dateideskriptor. Die Elemente des Feldes sind pollfd-Strukturen, die Folgendes enthalten:

```
int fd;          /* offener Dateideskriptor */
short events;    /* abzufragende Ereignisse */
short revents;   /* eingetretene Ereignisse */
```

*fd* bezeichnet einen offenen Dateideskriptor, *events* und *revents* sind Bitmasken, die durch ODER-Verknüpfung aus den folgenden Flags aufgebaut werden (es sind beliebige Kombinationen zulässig):

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLLIN     | Daten, die nicht die höchste Priorität haben, können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in <i>revents</i> auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat. |
| POLLRDNORM | Normale Daten (Priorität = 0) können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in <i>revents</i> auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.                 |
| POLLRDBAND | Daten mit Priorität ≠ 0 können nichtblockierend gelesen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in <i>revents</i> auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.                       |
| POLLPRI    | Daten mit höchster Priorität können nichtblockierend empfangen werden. Für STREAMS wird dieses Flag in <i>revents</i> auch dann gesetzt, wenn die Nachricht die Länge 0 hat.                |
| POLLOUT    | Normale Daten (Priorität = 0) können nichtblockierend geschrieben werden.                                                                                                                   |
| POLLWRNORM | wie POLLOUT.                                                                                                                                                                                |
| POLLWRBAND | Daten mit Priorität ≠ 0 können geschrieben werden.                                                                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLLMSG  | Eine M_SIG- oder M_PCSIG-Nachricht, die ein ASIGPOLL-Signal enthält, hat den Anfang der Stream-Kopf-Warteschlange erreicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POLLERR  | Es ist ein Fehler aufgetreten für den STREAM oder die Gerätedatei. Dieses Flag ist nur in der <code>revents</code> -Bitmaske gültig; in der Bitmaske <code>events</code> wird es ignoriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| POLLHUP  | Im STREAM ist ein Hangup aufgetreten (die Verbindung zum Gerät ist unterbrochen). POLLHUP und POLLOUT schließen sich gegenseitig aus; auf einen Stream kann niemals geschrieben werden, wenn ein Hangup aufgetreten ist. Jedoch schließen sich dieses Ereignis und POLLIN bzw. POLLRDNORM, POLLRDBAND oder POLLPRI nicht gegenseitig aus.<br>Das Flag POLLHUP ist nur in der <code>revents</code> -Bitmaske gültig; in der Bitmaske <code>events</code> wird es ignoriert. |
| POLLNVAL | Der angegebene <code>fd</code> -Wert ist ungültig. Dieses Flag ist nur in der <code>revents</code> -Bitmaske gültig; in der Bitmaske <code>events</code> wird es ignoriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Wenn der Wert in `fd` kleiner als null ist, wird `events` ignoriert, und `revents` wird bei der Rückkehr von `poll()` für diesen Feldeintrag auf 0 gesetzt.

Die Ergebnisse der `poll()`-Anfrage werden im `revents`-Feld in der `pollfd`-Struktur angezeigt. `poll()` setzt zunächst alle Bits in `revents` auf null. Falls eines oder mehrere der in `events` abgefragten Ereignisse eingetroffen ist, setzt `poll()` die entsprechenden Bits in `revents`. Die Bits für POLLHUP, POLLERR und POLLNVAL werden beim Eintreffen der entsprechenden Ereignisse automatisch in `revents` gesetzt; sie müssen in `events` nicht gesetzt sein.

Wenn die Überprüfung ergibt, dass keines der für die Dateideskriptoren abgefragten Ereignisse eingetreten ist, wartet `poll()` wenigstens `timeout` Millisekunden auf das Auftreten eines Ereignisses für einen der angegebenen Dateideskriptoren. Bei einem Rechner, bei dem die Genauigkeit auf Millisekunden nicht zur Verfügung steht, wird `timeout` auf den nächsten zulässigen Wert aufgerundet, der in diesem System zur Verfügung steht.

Wenn der Wert von `timeout` 0 ist, kehrt `poll()` sofort zurück. Hat `timeout` den Wert -1, wartet `poll()`, bis eines der abgefragten Ereignisse auftritt, oder bis der Aufruf unterbrochen wird (blockierender Aufruf von `poll()`).

`poll()` wird von den Flags `O_NDELAY` und `O_NONBLOCK` nicht beeinflusst.

`poll()` unterstützt Textdateien, Terminals, Pseudo-Terminals, STREAMS-basierte Dateien, FIFO-Dateien und Pipes, Sockets und XTI.

Bei Textdateien liefert `poll()` immer ein TRUE für das Lesen und Schreiben.

|            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Wert $\geq 0$                                | bei Erfolg.<br>Ein positiver Wert zeigt die Gesamtanzahl der Dateideskriptoren an, für die das Feld <code>revents</code> ungleich null ist.                                                                                                    |
|            | -1                                           | 0 bedeutet, dass die Zeit für den Aufruf abgelaufen ist und keine Dateideskriptoren vorhanden sind, für die das Feld <code>revents</code> ungleich null ist.<br>bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.          |
| Fehler     | <code>poll()</code> schlägt fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | EAGAIN                                       | Die Zuweisung der internen Datenstrukturen ist fehlgeschlagen, könnte aber bei einer Wiederholung gelingen.                                                                                                                                    |
|            | EFAULT                                       | Ein Argument zeigt auf einen Speicherplatz außerhalb des zugewiesenen Adressraums.                                                                                                                                                             |
|            | EINTR                                        | Während des Systemaufrufs <code>poll()</code> wurde ein Signal abgefangen.                                                                                                                                                                     |
|            | EINVAL                                       | Das Argument <code>nfds</code> ist kleiner als null oder größer als <code>OPEN_MAX</code> oder einer der <code>fd</code> -Einträge bezieht sich auf einen STREAM oder Multiplexer, der streamabwärts über einen Multiplexer angeschlossen ist. |

Siehe auch `getmsg()`, `putmsg()`, `read()`, `select()`, `write()`, `poll.h`, `stropts.h`.

## **popen - Pipe-Strom von oder zu einem Prozess öffnen**

Definition #include <stdio.h>

```
FILE *popen (const char *command, const char *mode);
```

### Beschreibung

popen() führt das Kommando aus, das durch die Zeichenkette *command* angegeben ist, und erzeugt eine Pipe zwischen dem aufrufenden Programm und dem auszuführenden Kommando. popen() gibt als Returnwert einen Dateizeiger zurück, der entweder zum Lesen (Ein-/Ausgabe-Modus r) von der Pipe oder zum Schreiben (Ein-/Ausgabe-Modus w) auf die Pipe eingesetzt werden kann.

Die Umgebung des ausgeführten Kommandos in einer XPG4-konformen Implementierung ist so, als ob der Sohnprozess innerhalb von popen() mit fork() erzeugt worden wäre und der Sohn das sh-Kommando wie folgt aufruft:

```
exec1 (shell_path, "sh", "-c", command, (char *)0);
```

*shell\_path* ist ein nicht spezifizierter Name für das sh-Kommando.

popen() stellt sicher, dass Datenströme von vorherigen popen-Aufrufen, die in den Vaterprozessen offen bleiben, im neuen Sohnprozess geschlossen werden.

*mode* ist eine Zeichenkette, die den Ein-/Ausgabe-Modus festlegt:

1. Wenn bei Start des Sohnprozesses *mode* r ist, wird die Standardausgabe des Kommandos auf die Pipe umgelenkt. Der Dateideskriptor STDOUT\_FILENO ist dann das beschreibbare Ende, der Dateideskriptor fileno(stream) das lesbare Ende der Pipe. *stream* ist der von popen() zurückgegebene Stromzeiger.
2. Wenn bei Start des Sohnprozesses *mode* w ist, wird die Standardeingabe des Kommandos auf die Pipe umgelenkt. Der Dateideskriptor STDIN\_FILENO ist dann das lesbare Ende, der Dateideskriptor fileno(stream) das beschreibbare Ende der Pipe. *stream* ist der von popen() zurückgegebene Stromzeiger.

Nach popen() sind sowohl Vater- als auch Sohnprozess unabhängig voneinander ablauffähig, bevor sie sich beenden.

Returnwert Zeiger auf einen Datenstrom  
bei Erfolg.

Nullzeiger wenn Dateien oder Prozesse nicht erzeugt werden können.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis    | <p>Wenn der Vaterprozess und der durch <code>popen()</code> erzeugte Prozess gleichzeitig eine Datei lesen oder beschreiben, darf keiner der Prozesse gepufferte Ein-/Ausgabe verwenden. Probleme mit einem Ausgabefilter können durch sorgfältiges Entleeren des Puffers, z.B. mit <code>fflush()</code> vermieden werden (siehe auch <code>fclose()</code>).<br/><code>popen()</code> wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.</p> |
| Siehe auch | <p><code>pclose()</code>, <code>pipe()</code>, <code>sysconf()</code>, <code>system()</code>, <code>stdio.h</code>, Kommando <code>sh</code> im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2].</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

## **pow - Potenzfunktion anwenden**

Definition `#include <math.h>`

```
double pow(double x, double y);
```

Beschreibung

`pow()` berechnet  $xy$ .

$x$  ist eine Gleitkommazahl, die Basis der Exponentialfunktion.

$y$  ist auch eine Gleitkommazahl, der Exponent.

Falls  $x$  gleich 0 ist, muss  $y$  positiv sein,  
falls  $x$  negativ ist, muss  $y$  ganzzahlig sein.

Returnwert Wert von  $xy$  falls  $x, y$  und das Ergebnis im zulässigen Gleitkommaintervall liegen.

$\pm\text{HUGE\_VAL}$  (je nach Vorzeichen), bei Überlauf.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

1.0 wenn  $x$  und  $y$  gleich 0 sind.

$-\text{HUGE\_VAL}$  wenn  $x$  gleich 0 und  $y$  kleiner 0 ist.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

undefiniert wenn  $x$  kleiner 0 und  $y$  nicht ganzzahlig ist.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `pow()` schlägt fehl, wenn gilt:

EDOM Der Wert von  $x$  ist negativ und  $y$  ist nicht ganzzahlig.

Der Wert von  $x$  ist 0 und  $y$  ist negativ.

ERANGE Der Wert von  $x$  verursacht einen Überlauf.

Siehe auch `exp()`, `hypot()`, `log()`, `log10()`, `sinh()`, `sqrt()`, `math.h`.

## printf - formatiert in Standard-Ausgabestrom schreiben

Definition `#include <stdio.h>`  
`int printf(const char *format, arglist);`

Beschreibung  
Siehe `fprintf()`.

## ptsname - Name eines Pseudoterminals

Definition `#include <stdlib.h>`  
`char *ptsname(int fildes);`

Beschreibung  
Die Funktion `ptsname()` liefert den Namen des Slave-Pseudo-Terminals, das dem Master-Pseudo-Terminal zugeordnet ist. *fildes* ist der Dateideskriptor, der sich auf das Master-Terminal bezieht. `ptsname()` liefert einen Zeiger auf eine Zeichenkette, die den Pfadnamen des zugehörigen Slave-Terminals enthält. Der Name wird mit dem Nullbyte abgeschlossen.  
Der Name hat die Form `/dev/pts/N`, wobei N eine ganze Zahl zwischen 0 und 255 ist.  
`ptsname()` ist nicht threadsicher.

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette  
bei Erfolg. Die Zeichenkette enthält den Namen des Slave-Terminals.  
Nullzeiger bei Fehler. Dies kann passieren, wenn *fildes* kein gültiger Dateideskriptor ist oder wenn der Name des Slave-Terminals im Dateisystem nicht existiert.

Hinweis Der Zeiger zeigt auf einen statischen Datenbereich, der bei jedem Aufruf von `ptsname()` überschrieben wird.

Siehe auch `grantpt()`, `ttyname()`, `unlockpt()`, `stdlib.h`.

## **putc, putc\_unlocked - Byte in Datenstrom schreiben**

Definition #include <stdio.h>

```
int putc(int c, FILE *stream);  
int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
```

### Beschreibung

Die Funktion `putc()` ist äquivalent zu `fputc()`. Es ist als Makro und als Funktion definiert. Als Makro kann `putc()` *c* und *stream* mehr als einmal auswerten. Daher sollten diese Argumente niemals Ausdrücke mit Seiteneffekten sein.

Die Funktion `putc_unlocked()` (siehe [Seite 482](#) unter `getc_unlocked()` ...) ist funktional gleichwertig mit `putc()`, mit der Ausnahme, dass sie nicht threadsicher implementiert ist. Sie kann deshalb in einem Multithread-Programm nur sicher genutzt werden, wenn der Thread, der sie aufruft, das entsprechende (`FILE *`) Objekt besitzt. Dies ist der Fall nach einem erfolgreichen Aufruf der Funktionen `flockfile()` oder `ftrylockfile()`.

Returnwert Siehe `fputc()`.

Fehler Siehe `fputc()`.

Hinweis Wenn `putc()` als Makro verwendet wird, kann es die Argumente *c* oder *stream* mit Seiteneffekten falsch behandeln. Insbesondere `putc(c, *f++)` wird normalerweise nicht korrekt arbeiten. Statt dessen sollte `fputc()` benutzt werden.

Die Zeichen werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Ob `putc()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

### *BS2000*

Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (`\n`, `\t`, etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)). □

Siehe auch `fputc()`, `getc_unlocked()`, `stdio.h`.

## putchar - Byte threadsicher in Standard-Ausgabestrom schreiben

Definition

```
#include <stdio.h>
int putchar(int c);
int putchar_unlocked(int c);
```

Beschreibung

Der Funktionsaufruf `putchar(c)` ist äquivalent zu `putc(c, stdout)`. `putchar()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert.

Die Funktion `putchar_unlocked()` (siehe [Seite 482](#) unter `getc_unlocked()` ...) ist funktional gleichwertig mit `putchar()`, mit der Ausnahme, dass sie nicht threadsicher implementiert ist. Sie kann deshalb in einem Multithread-Programm nur sicher genutzt werden, wenn der Thread, der sie aufruft, das entsprechende (`FILE *`) Objekt besitzt. Dies ist der Fall nach einem erfolgreichen Aufruf der Funktionen `flockfile()` oder `ftrylockfile()`.

Returnwert

Siehe `fputc()`.

Hinweis

Die Zeichen werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Weitere Informationen zur Ausgabe in Textdateien, v.a. zur Umsetzung der Steuerzeichen für Zwischenraum (`\n`, `\t` etc.), finden Sie in [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#).

Ob `putchar()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch

`getchar()`, `getchar_unlocked()`, `putc()`, `putc_unlocked()`, `stdio.h`.

## putchar\_unlocked - Byte threadsicher in Standard-Ausgabestrom schreiben

Definition

```
#include <stdio.h>
int putchar_unlocked(int c);
```

Beschreibung

siehe `getc_unlocked()`.

## putenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen

**Definition** #include <stdlib.h>

```
int putenv (const char *string);
```

**Beschreibung**

putenv() ändert den Wert einer vorhandenen Umgebungsvariablen oder definiert eine neue Umgebungsvariable. *string* muss auf eine Zeichenkette der Form "name=value" zeigen. *name* steht für den Namen einer Umgebungsvariablen, *value* für den ihr zugewiesenen Wert. Wenn *name* mit einer existierenden Umgebungsvariablen identisch ist, wird der zugehörige Wert *value* mit der neuen Angabe überschrieben. Wenn *name* eine neue Umgebungsvariable ist, wird die Umgebung um diese erweitert. In jedem Fall wird *string* Teil der Umgebung und ändert damit die Umgebung.

Der von *string* belegte Speicherplatz wird nicht mehr verwendet, wenn putenv() einer vorhandenen Umgebungsvariablen einen neuen Wert zuweist.

putenv() ist nicht threadsicher.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

≠ 0 bei Fehler, z.B. wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. errno wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

**Fehler** putenv() schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.

**Hinweis** putenv() verändert die Umgebung, auf die environ zeigt, und kann in Verbindung mit getenv() verwendet werden.

putenv() kann malloc() verwenden, um die Umgebung zu vergrößern.

Eine mögliche Fehlerquelle ist der Aufruf von putenv() mit einer automatischen Variablen als Argument und einer anschließenden Rückkehr von der aufrufenden Funktion, während *string* noch immer Teil der Umgebung ist.

### BS2000

Beim Start eines Programms aus der POSIX-Shell wird neben den Voreinstellungen für die Umgebung auch die SDF-P-Variablenstruktur SYSPOSIX als Umgebungsdefinition ausgewertet (siehe auch environ). putenv() verändert die SDF-P-Variablen jedoch nicht. Die POSIX-Umgebung entspricht dem, worauf environ zeigt. SYSPOSIX.name ist im BS2000, also außerhalb des POSIX-Subsystems, definiert. □

**Siehe auch** environ, exec, getenv(), malloc(), setenv(), unsetenv(), stdlib.h, [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## putmsg, putpmsg - Nachricht auf eine STREAMS-Datei senden

Definition #include <stropts.h>

```
int putmsg(int fildes, const struct strbuf *ctlptr,
           const struct strbuf *dataptr, int flags);
int putpmsg(int fildes, const struct strbuf *ctlptr,
            const struct strbuf *dataptr, int band, int flags);
```

### Beschreibung

`putmsg()` erstellt aus den angegebenen Puffern eine Nachricht und sendet diese an eine STREAMS-Datei. Die Nachricht kann entweder einen Datenteil, einen Steuerteil oder beides enthalten. Die zu sendenden Daten- und Steuerteile werden voneinander unterschieden, indem sie in verschiedene Puffer geschrieben werden (siehe unten). Die Semantik der Teile ist durch das STREAMS-Modul definiert, das die Nachricht empfängt.

Die Funktion `putpmsg()` hat dieselbe Funktionalität wie `putmsg()`, aber sie gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Nachrichten mit verschiedenen Prioritäten zu senden.

Alle hier für `putmsg()` beschriebenen Informationen gelten auch für `putpmsg()`, Ausnahmen werden explizit gekennzeichnet.

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der auf einen offenen Stream verweist. *ctlptr* und *dataptr* weisen jeweils auf eine `strbuf`-Struktur, die folgende Elemente enthält:

```
int maxlen;      /* nicht verwendet */
int len;         /* Länge der Daten */
void *buf;        /* Zeiger auf Puffer für Daten */
```

*ctlptr* weist auf die Struktur, die den in die Nachricht aufzunehmenden Steuerteil beschreibt (falls vorhanden). Das Feld *buf* in der `strbuf`-Struktur weist auf den Puffer, in dem die Steuerinformationen stehen, und das Feld *len* gibt die Anzahl der zu sendenden Bytes an. Das Feld *maxlen* wird in `putmsg()` nicht verwendet (siehe `getmsg()`). Auf gleiche Weise beschreibt *dataptr* den Datenteil, der in die Nachricht aufgenommen werden soll. *flags* gibt an, was für ein Nachrichtentyp gesendet werden soll (siehe unten).

Zum Senden des Datenteils einer Nachricht muss *dataptr* ungleich dem Nullzeiger sein, und das Feld *len* von *dataptr* muss einen Wert  $\geq 0$  enthalten. Zum Senden des Steuerteils einer Nachricht müssen die entsprechenden Werte für *ctlptr* gesetzt sein. Ein Daten-(Steuer-)Teil wird nicht gesendet, wenn entweder *dataptr* (*ctlptr*) der Nullzeiger ist oder das entsprechende *len*-Feld auf -1 gesetzt ist.

Wird bei `putmsg()` ein Steuerteil angegeben, und ist *flags* auf `RS_HIPRI` gesetzt, wird eine Nachricht mit hoher Priorität geschickt.

Ist kein Steuerteil angegeben und *flags* auf `RS_HIPRI` gesetzt, schlägt `putmsg()` fehl und setzt `errno` auf `EINVAL`.

Wenn *flags* auf 0 gesetzt ist, wird eine normale Nachricht geschickt ( Priorität=0). Ist weder ein Steuer- noch ein Datenteil angegeben und ist *flags* auf 0 gesetzt, wird keine Nachricht gesendet und der Wert 0 zurückgegeben.

Der STREAMS-Kopf garantiert, dass der Steuerteil einer von `putmsg()` erzeugten Nachricht mindestens 64 Bytes lang ist.

Für `putpmsg()` werden andere Flags verwendet: *flags* ist eine Bitmaske, die entweder `MSG_HIPRI` oder `MSG_BAND` oder 0 enthält (die Werte schließen sich gegenseitig aus).

Wenn *flags* auf 0 gesetzt ist, schlägt `putpmsg()` fehl und setzt `errno` auf `EINVAL`.

Wenn ein Steuerteil angegeben ist und *flags* auf `MSG_HIPRI` und *band* auf 0 gesetzt sind, wird eine Nachricht mit hoher Priorität gesendet.

Wenn *flags* auf `MSG_HIPRI` gesetzt ist, und entweder kein Steuerteil angegeben ist oder *band* ≠ 0 ist, scheitert `putpmsg()` und setzt `errno` auf `EINVAL`.

Wenn *flags* auf `MSG_BAND` gesetzt ist, wird eine Nachricht in der durch *band* angegebenen Prioritätsklasse gesendet.

Wenn kein Steuer- und kein Datenteil angegeben und *flags* auf `MSG_BAND` gesetzt ist, wird keine Nachricht gesendet und 0 zurückgegeben.

Normalerweise blockiert `putmsg()`, wenn die Schreib-Warteschlange des Streams auf Grund von internen Kontrollfluss-Bedingungen voll ist. Bei Nachrichten mit hoher Priorität blockiert `putmsg()` in diesem Falle jedoch nicht.

Bei anderen Nachrichten blockiert `putmsg()` nicht bei voller Schreib-Warteschlange, wenn `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` gesetzt ist. Statt dessen schlägt der Aufruf fehl, und `errno` wird auf `EAGAIN` gesetzt.

`putmsg()` oder `putpmsg()` blockieren unabhängig von der Priorität und `O_NDELAY` oder `O_NONBLOCK` auch dann, wenn sie auf die Verfügbarkeit von Nachrichtenblöcken im Stream warten. Eine Teilnachricht wird nicht gesendet.

|            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                      | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | -1                     | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fehler     | putmsg() und putpmsg() | schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | EAGAIN                 | Eine Nachricht ohne Priorität wurde angegeben, das Flag <code>O_NDELAY</code> oder <code>O_NONBLOCK</code> ist gesetzt, und die Schreib-Warteschlange des STREAM ist auf Grund von internen Kontrollfluss-Bedingungen voll<br>oder<br>für die zu erzeugende Nachricht konnten keine Puffer zugewiesen werden. |
|            | EBADF                  | <i>fildes</i> ist kein gültiger, zum Schreiben offener Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | EINTR                  | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>putmsg()</code> abgefangen.                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | EFAULT                 | <i>ctlptr</i> oder <i>dataptr</i> weisen über den zugewiesenen Adressraum hinaus.                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ein undefinierter Wert wurde in <i>flags</i> angegeben, oder <i>flags</i> ist auf RS_HIPRI oder MSG_HIPRI gesetzt, und es wurde kein Steuerteil bereitgestellt oder der durch <i>fildes</i> referenzierte STREAM oder Multiplexer ist streamabwärts über einen Multiplexer angeschlossen.<br><br>nur für putpmsg():<br><i>flags</i> ist auf MSG_HIPRI gesetzt und es gilt <i>band</i> ≠ 0.                                                            |
| ENOSR                                                                                                                                                                                                                                                                        | Für die zu erstellende Nachricht konnte wegen zu geringem STREAMS-Speicherplatz kein Puffer zugewiesen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENOSTR                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zu <i>fildes</i> gehört kein STREAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ENXIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ein Hangup wurde streamabwärts für den angegebenen Stream generiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EPIPE oder EIO                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>fildes</i> referenziert eine STREAM-basierte Pipe und das andere Ende der Pipe ist geschlossen. Für den rufenden Prozess wird das Signal SIGPIPE erzeugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ERANGE                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Datenteil der Nachricht hat eine Größe, die nicht in dem Bereich liegt, der durch die maximale und minimale Paketgröße des obersten Stream-Moduls vorgegeben wurde.<br>ERANGE wird auch zurückgegeben, wenn der Steuerteil der Nachricht größer ist als die konfigurierte maximale Größe des Steuerteils einer Nachricht, oder wenn der Datenteil einer Nachricht größer ist als die konfigurierte maximale Größe des Datenteils einer Nachricht. |
| putmsg() und putpmsg() schlagen ebenfalls fehl, wenn eine asynchrone STREAMS-Fehlermeldung den Stream-Kopf vor dem Aufruf von putmsg() bzw. putpmsg() erreicht hat. In diesem Fall bezieht sich <i>errno</i> auf den Fehler, der in der STREAMS-Fehlermeldung enthalten ist. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn zwei Prozesse eine FIFO-Datei eröffnen, wobei der eine mit putmsg() eine Nachricht hoher Priorität schreibt und der andere mit getmsg() eine Nachricht hoher Priorität liest, können Nachrichten verlorengehen. Dieser Verlust kann vermieden werden, wenn der Sendeprozess durch sleep zwischen den einzelnen putmsg() verlangsamt wird.                                                                                                        |
| Siehe auch                                                                                                                                                                                                                                                                   | getmsg(), poll(), read(), write(), stropts.h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **putpwent - Benutzer in Benutzerkatalog eintragen** (*Erweiterung*)

**Definition** #include <pwd.h>

```
int putpwent(const struct passwd *p, FILE *f);
```

### **Beschreibung**

`putpwent()` schreibt die Benutzerdaten aus der Kennwort-Struktur *p* in den Benutzerkatalog. Der aufrufende Prozess muss Sonderrechte haben.

*p* ist eine Kennwort-Struktur, die entweder mit `getpwent()`, `getpwuid()` oder `getpwnam()` ermittelt und anschließend verändert wurde.

*f* wird nur aus Kompatibilitätsgründen unterstützt, aber nicht ausgewertet.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

≠0 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `putpwent()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Benutzerdaten sind ungültig.

`EFAULT` Eine ungültige Adresse der `passwd`-Struktur wurde angegeben.

`ENOENT` Benutzer ist unbekannt.

`EPERM` Der aufrufende Prozess hat keine Sonderrechte.

**Hinweis** Eine Kennwortdatei `/etc/passwd` gibt es im POSIX-Subsystem nicht. Die Benutzerdaten werden intern im Benutzerkatalog hinterlegt (siehe Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1]).

**Siehe auch** `getpwent()`, Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1].

## puts - Zeichenkette in Standard-Ausgabestrom schreiben

Definition `#include <stdio.h>`

```
int puts(const char *s);
```

Beschreibung

`puts()` schreibt die Zeichenkette, auf die `s` zeigt, und ein Zeilenendezeichen in den Standard-Ausgabestrom `stdout`. Das abschließende Nullbyte wird nicht geschrieben.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `puts()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

Returnwert nicht negative Zahl

bei Erfolg.

`EOF` bei Fehler. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler

Siehe `fputc()`.

Hinweis

Im Gegensatz zu `fputs()` fügt `puts()` ein Zeilenendezeichen an.

Das abschließende Nullbyte von `s` wird nicht mit ausgegeben.

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Ob `puts()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Weitere Informationen zur Ausgabe in Textdateien, v.a. zur Umsetzung der Steuerzeichen für Zwischenraum (`\n`, `\t` etc.), finden Sie im [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#).

Siehe auch `fputs()`, `fopen()`, `putc()`, `stdio`, `stdio.h`.

## pututxline - utmpx-Eintrag schreiben

Definition `#include <utmpx.h>`  
`struct utmpx *pututxline (const struct utmpx *utmpx);`

Beschreibung  
Siehe `endutxent()`.

Returnwert Zeiger auf eine *utmpx*-Struktur, die eine Kopie des hinzugefügten utmpx-Eintrages enthält bei Erfolg.  
Nullzeiger bei Fehler. `errno` wird nicht gesetzt.

Hinweis Um `pututxline()` aufrufen zu können, muss der Prozess über entsprechende Zugriffsrechte verfügen.

Siehe auch `utmpx.h`.

## putw - Maschinenwort in Datenstrom schreiben

Definition `#include <stdio.h>`

```
int putw(int w, FILE *stream);
```

### Beschreibung

`putw()` schreibt das Maschinenwort *w* auf den Ausgabestrom *stream* an die Position, auf die der Lese-/Schreibzeiger zeigt, falls er definiert ist. Die Größe eines Maschinenworts entspricht dem Datentyp `int` und ist von Rechner zu Rechner verschieden. Im C-Laufzeit-system ist ein `int`-Datentyp 4 Byte lang. `putw()` setzt keine bestimmte Ausrichtung der Datei voraus und verursacht auch keine solche.

Die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei werden zwischen der erfolgreichen Ausführung von `putw()` und der nächsten erfolgreichen Beendigung eines Aufrufs von `fflush()` oder `fclose()` für denselben Datenstrom oder einem Aufruf von `exit()` oder `abort()` für die Änderung markiert (siehe `sys/stat.h`).

`putw()` ist nicht threadsicher.

Returnwert 0 bei Erfolg.

$\neq 0$  bei Fehler. Das Fehlerkennzeichen für den Datenstrom wird gesetzt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

*BS2000*

EOF bei Fehler. □

Fehler Siehe `fputc()`.

Hinweis Auf Grund der möglichen Unterschiede in Maschinenwortgröße und Byteanordnung sind Dateien, die mit `putw()` geschrieben wurden, rechnerabhängig und sollten nicht mit `getw()` auf einem anderen Rechner gelesen werden.

Da `putw()` Fehler nicht explizit anzeigt (-1 ist ein gültiger Integer-Wert), sollten Sie zusätzlich `ferror()` verwenden, um abzuprüfen, ob vor oder nach dem Schreiben ein Fehler auftrat.

Die Zeichen werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (`\n`, `\t`, etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)).

Ob `putw()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fopen()`, `fputc()`, `fwrite()`, `getw()`, `stdio.h`, `sys/stat.h`.

## putwc - Langzeichen in Datenstrom schreiben

Definition `#include <wchar.h>`

*Optional*

`#include <stdio.h>` □

`wint_t putwc(wint_t wc, FILE *stream);`

### Beschreibung

`putwc()` entspricht der Funktion `fputwc()` mit folgendem Unterschied: Wenn sie als Makro implementiert ist, kann sie `stream` mehrmals auswerten. `stream` sollte daher niemals ein Ausdruck mit Seiteneffekten sein.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Returnwert Siehe `fputwc()`.

Fehler Siehe `fputwc()`.

Hinweis `putwc(wc, *f++)` funktioniert vermutlich nicht wie erwartet. Daher wird die Verwendung dieser Funktion nicht empfohlen. Stattdessen sollte `fputwc()` verwendet werden.

Siehe auch `fputwc()`, `stdio.h`, `wchar.h`.

## putwchar - Langzeichen in Standard-Ausgabestrom schreiben

Definition `#include <wchar.h>`  
`wint_t putwchar(wint_t wc);`

### Beschreibung

Der Funktionsaufruf `putwchar(wc)` entspricht dem von `putwc(wc, stdout)`.

#### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Returnwert Siehe `fputwc()`.

Siehe auch `fputwc()`, `putwc()`, `wchar.h`.

## **qsort - Datentabelle sortieren**

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void qsort (void* base, size_t nel, size_t width, int (*compar) (const void *, const void *));
```

Beschreibung

Die Funktion `qsort()` ist eine Realisierung des Quicksort-Algorithmus. Sie sortiert eine Tabelle von Daten. Die Daten der Tabelle werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert, entsprechend der Vergleichsfunktion. `base` zeigt auf das Element am Anfang der Tabelle.

`nel` ist die Anzahl der Elemente in der Tabelle. `width` spezifiziert die Größe eines jeden Elements in Byte. `compar()` ist der Name der vom Benutzer definierten Vergleichsfunktion, die von `qsort()` mit zwei Argumenten aufgerufen wird, die auf die zu vergleichenden Elemente zeigen. Diese Funktion muss eine ganze Zahl kleiner, gleich oder größer als null zurückgeben, um anzusehen, ob das erste Argument kleiner, gleich oder größer als das zweite ist.

Die Vergleichsfunktion kann etwa wie folgt definiert sein:

```
/* Programmausschnitt 1 vergleicht zwei char-Werte */
int comp(const void *a, const void *b)
{
    if(*((const char *)a) < *((const char *) b) )
        return(-1);
    else if(*((const char *)a) > *((const char *) b) )
        return(1);
    return(0);
}

/* Programmausschnitt 2 vergleicht zwei integer-Werte */
int compare(const void *a, const void *b)
{
    return  ( *((const int *) a) - *((const int *) b) );
```

Hinweis

Die Vergleichsfunktion muss nicht jedes Byte vergleichen, und so können die Elemente zusätzlich zu den zu vergleichenden Werten beliebige Daten enthalten.

*Erweiterung*

Abweichend vom XPG4 wird die Reihenfolge von Vektorelementen, für die die Vergleichsfunktion Gleichheit feststellt, nicht verändert. □

Siehe auch `stdlib.h.`

## raise - Signal an aufrufenden Prozess senden

Definition

```
#include <signal.h>
int raise (int sig);
```

### Beschreibung

Wenn die Funktion mit POSIX-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich XPG4-konform, wie folgt:

`raise()` sendet das Signal *sig* an den aufrufenden Prozess. Die definierten Signale sind in `signal.h` aufgelistet.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Sendet ein Signal an den ablaufenden Thread; Die Wirkung von `raise(sig)` ist äquivalent zum Aufruf `pthread_kill(pthread_self(), sig)`.
- *BS2000*  
Wenn die Funktion mit BS2000-Funktionalität aufgerufen wird, verhält sie sich abweichend, wie folgt:
  - Mit `raise()` lassen sich STXIT-Ereignisse simulieren sowie STXIT-unabhängige Signale senden (selbst definierte und vom C-Laufzeitsystem vordefinierte).
  - Für *sig* kann folgende Untermenge der Signale, die in `signal.h` definiert sind, eingesetzt werden:

| Signal  | STXIT-Klasse | Bedeutung                                                      |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| SIGHUP  | ABEND        | Abbruch der Dialogstationsleitung                              |
| SIGINT  | ESCPBRK      | Unterbrechung von der Dialogstation mit <a href="#">K2</a>     |
| SIGILL  | PROCHK       | Ausführung einer ungültigen Instruktion                        |
| SIGABRT | –            | raise-Signal für Programmbeendigung mit <code>_exit(-1)</code> |
| SIGFPE  | PROCHK       | fehlerhafte Gleitkommaoperation                                |
| SIGKILL | –            | raise-Signal für Programmbeendigung mit <code>exit(-1)</code>  |
| SIGSEGV | ERROR        | Speicherzugriff mit unerlaubtem Segmentzugriff                 |
| SIGALRM | RTIMER       | ein Zeitintervall ist abgelaufen (Realzeit)                    |
| SIGTERM | TERM         | Signal bei Programmbeendigung                                  |
| SIGUSR1 | –            | vom Benutzer definiert                                         |
| SIGUSR2 | –            | vom Benutzer definiert                                         |
| SIGDVZ  | PROCHK       | Division durch 0                                               |
| SIGXCPU | RUNOUT       | CPU-Zeit ist aufgebraucht                                      |
| SIGTIM  | TIMER        | ein Zeit-Intervall ist abgelaufen (CPU-Zeit)                   |
| SIGINTR | INTR         | SEND-MESSAGE-Kommando                                          |



|            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                           | wenn das Signal erfolgreich gesendet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | -1                          | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fehler     | <code>raise()</code>        | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <i>Erweiterung</i>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | EINVAL                      | Der Wert von <code>sig</code> ist eine ungültige Signalnummer. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hinweis    | <code>raise(int sig)</code> | verwendet folgenden <code>kill</code> -Aufruf, um das Signal an den aufrufenden Prozess zu senden:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                             | <code>kill(getpid(), sig);</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                             | Unter <code>kill()</code> ist eine detaillierte Liste der Fehlerbedingungen aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <i>BS2000</i>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                             | Mit Ausnahme von <code>SIGKILL</code> und <code>SIGSTOP</code> können die oben aufgelisteten Signale mit der Funktion <code>signal()</code> abgefangen werden (siehe <code>signal()</code> ).                                                                                                                                                                                |
|            |                             | Wenn das Programm keine Behandlung von <code>raise</code> -Signalen vorsieht, wird der Prozess bei Eintritt eines Signals mit <code>exit(-1)</code> beendet und es werden folgende Meldungen ausgegeben:                                                                                                                                                                     |
|            |                             | "CCM0101 signal occured: <i>signal</i> "<br>"CCM0999 Exit -1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                             | Das Signal <code>SIGABRT</code> führt zu einer Programmbeendigung mit <code>_exit(-1)</code> . Im Unterschied zu <code>exit(-1)</code> werden die mit <code>atexit()</code> registrierten Beendigungs Routinen nicht aufgerufen und offene Dateien nicht geschlossen.                                                                                                        |
|            |                             | Das Signal <code>SIGKILL</code> führt zu einer Programmbeendigung mit <code>exit(-1)</code> . Im Unterschied zu <code>SIGABRT</code> kann <code>SIGKILL</code> nicht abgefangen werden, d.h. <code>signal</code> -Aufrufe, die als Argument den Namen einer selbst geschriebenen Funktion oder <code>SIG_IGN</code> angeben, sind für <code>SIGKILL</code> nicht zulässig. □ |
| Siehe auch |                             | <code>atexit()</code> , <code>exit()</code> , <code>_exit()</code> , <code>kill()</code> , <code>sigaction()</code> , <code>signal()</code> , <code>signal.h</code> .                                                                                                                                                                                                        |

## rand - Pseudo-Zufallszahlen (int) generieren

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int rand(void);  
void srand(unsigned int seed);
```

Beschreibung

`rand()` liefert eine positive, ganze Zufallszahl aus dem Bereich  $[0, 2^{15}-1]$ .

Ein `rand`-Aufruf wählt Werte aus einer Folge von Pseudo-Zufallszahlen aus, unter Verwendung eines multiplikativen, kongruenten Zufallsgenerators. Der Generator hat eine Periode von  $2^{32}$ .

`rand()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrantre Funktion `rand_r()`.

Returnwert Zufallszahl aus dem Intervall  $[0, 2^{15}-1]$  bei Erfolg.

Hinweis Der Zufallsgenerator lässt sich mit `srand()` initialisieren bzw. rücksetzen. Unterbleibt die Initialisierung, beginnt der Zufallsgenerator mit seinem voreingestellten Wert.

Siehe auch `drand48()`, `rand_r()`, `random()`, `srand()`, `stdlib.h`.

## rand\_r - Pseudo-Zufallszahlen (int) threadsicher generieren

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int rand_r(unsigned int *seed);
```

Beschreibung

Die Funktion `rand_r()` ist die threadsichere Version von `rand()`.

Die Funktion `rand_r()` liefert eine ganzzahlige Pseudo-Zufallszahl aus dem Bereich 0 bis  $2^{15}-1$ . Wenn `rand_r()` mit demselben Anfangswert für das Objekt, auf das `seed` zeigt, aufgerufen wird und dieses Objekt zwischen aufeinander folgenden Aufrufen von `rand_r()` nicht verändert wird, wird die gleiche Folge von Pseudo-Zufallszahlen erzeugt.

Returnwert Die Funktion `rand_r()` gibt eine Pseudo-Zufallszahl zurück.

Siehe auch `rand()`, `stdlib()`.

## random - Pseudo-Zufallszahlen erzeugen

Definition `#include <stdlib.h>`  
`long random(void);`

Beschreibung  
siehe `initstate()`.

`random()` erzeugt Pseudo-Zufallszahlen im Bereich von 0 bis  $2^{31}-1$ .

`random()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `rand_r()`.

Returnwert Pseudo-Zufallszahl (siehe `initstate()`).

Beispiel `/* Initialize an array and pass it to initstate. */`

```
static long state1[32] = { 3, 0x9a319039, 0x32d9c024, 0x9b663182, 0x5da1f342,
0x7449e56b, 0xbeb1dbb0, 0xab5c5918, 0x946554fd, 0x8c2e680f, 0xeb3d799f,
0xb11ee0b7, 0x2d436b86, 0xda672e2a, 0x1588ca88, 0xe369735d, 0x904f35f7,
0xd7158fd6, 0x6fa6f051, 0x616e6b96, 0xac94efdc, 0xde3b81e0, 0xdf0a6fb5,
0xf103bc02, 0x48f340fb, 0x36413f93, 0xc622c298, 0xf5a42ab8, 0x8a88d77b,
0xf5ad9d0e, 0x8999220b, 0x27fb47b9 };
```

```
main()
{
    unsigned seed;
    int n;
    seed = 1;
    n = 128;
    initstate(seed, state1, n);
    setstate(state1);
    printf("%d\0", random());
}
```

Siehe auch `drand48()`, `rand()`, `rand_r()`, `srand()`, `stdlib.h`.

## read - Bytes aus Datei lesen

Definition `#include <unistd.h>`

```
ssize_t read(int fildes, void *buf, size_t nbyte);
```

Beschreibung

`read()` liest *nbyte* Bytes aus der Datei, die dem Dateideskriptor *fildes* zugeordnet ist, in den Puffer, auf den *buf* zeigt.

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der von einem Aufruf von `creat()`, `open()`, `dup()`, `fcntl()` oder `pipe()` zurückgegeben wird.

Wenn *nbyte* gleich 0 ist, liefert `read()` nur den Wert 0 und *buf*.

In Dateien, die das Suchen unterstützen (z.B. normale Dateien), beginnt `read()` an einer Dateiposition, die vom mit *fildes* verbundenen Lese-/Schreibzeiger zur Verfügung gestellt wird. Der Lese-/Schreibzeiger wird um die Byteanzahl erhöht, die tatsächlich gelesen wurde.

Dateien, die das Suchen nicht unterstützen (z.B. Terminal-Gerätedateien) lesen immer von der aktuellen Position. Der Wert des Lese-/Schreibzeigers einer solchen Datei ist nicht definiert.

Nach dem aktuellen Dateiende findet keine Datenübertragung statt. Wenn die Anfangsposition am oder nach dem Dateiende liegt, wird der Wert 0 zurückgeliefert.

Beim Versuch, von einer leeren Pipe oder FIFO zu lesen, geschieht Folgendes:

- Wenn kein Prozess die Pipe zum Schreiben geöffnet hat, liefert `read()` den Wert 0, um das Dateiende anzuzeigen.
- Wenn ein Prozess die Pipe zum Schreiben geöffnet hat und `O_NONBLOCK` gesetzt ist, liefert `read()` den Returnwert -1 und besetzt `errno` mit `EAGAIN`.
- Wenn ein Prozess die Pipe zum Schreiben geöffnet hat und `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `read()` solange, bis Daten geschrieben wurden oder bis die Pipe von allen Prozessen geschlossen wird, die diese zum Schreiben geöffnet hatten.

Beim Versuch, aus einer Datei zu lesen, die keine Pipe oder FIFO ist, die nichtblockierendes Lesen unterstützt und für die zurzeit keine Daten verfügbar sind, geschieht Folgendes:

- Wenn `O_NONBLOCK` gesetzt ist, liefert `read()` den Wert -1 und besetzt `errno` mit `EAGAIN`.
- Wenn `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `read()` solange, bis Daten verfügbar werden.
- Die Verwendung des `O_NONBLOCK`-Flags hat keine Wirkung, wenn Daten verfügbar sind.

`read()` liest Daten, die zuvor in eine Datei geschrieben wurden. Wenn ein Teil einer normalen Datei vor dem Dateiende nicht beschrieben wurde, liefert `read()` Nullbytes.

`lseek()` z. B. erlaubt es, den Lese-/Schreibzeiger hinter das Ende von in einer Datei existierenden Daten zu positionieren. Werden später Daten an diese Position geschrieben, liefern nachfolgende Leseoperationen in der Lücke zwischen dem ehemaligen Dateiende und den neu geschriebenen Daten solange Nullbytes, bis Daten in die Lücke geschrieben werden.

Bei erfolgreicher Beendigung und wenn *nbyte* größer als 0 ist, aktualisiert `read()` die Strukturkomponente `st_atime` der Datei (siehe `sys/stat.h`) und liefert die Anzahl der gelesenen Bytes. Diese Anzahl ist niemals größer als *nbyte*. Der Returnwert kann kleiner als *nbyte* sein, wenn die Anzahl der in der Datei verbleibenden Bytes kleiner als *nbyte* ist, wenn `read()` durch ein Signal unterbrochen wurde oder wenn die Datei eine Pipe, FIFO oder Gerätedatei ist und weniger als *nbyte* Bytes sofort zum Lesen verfügbar sind. So kann z.B. ein `read`-Aufruf für eine Datei, die einem Terminal zugeordnet ist, genau eine Eingabezeile liefern.

Wenn ein `read`-Aufruf von einem Signal unterbrochen wird, bevor er Daten lesen kann, liefert er den Wert -1, wobei `errno` gleich `EINTR` gesetzt wird.

Wenn ein `read`-Aufruf von einem Signal unterbrochen wird, nachdem er erfolgreich einige Daten lesen konnte, liefert er die Anzahl der gelesenen Bytes.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Beim Versuch, von einer leeren Pipe oder FIFO zu lesen, geschieht Folgendes: ... Wenn ein Prozess die Pipe zum Schreiben geöffnet hat und `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `read()` den aufrufenden Thread solange, bis Daten geschrieben wurden oder bis die Pipe von allen Prozessen geschlossen wird, die diese zum Schreiben geöffnet hatten. Beim Versuch, aus einer Datei zu lesen, die keine Pipe oder FIFO ist, die nichtblockierendes Lesen unterstützt und für die zurzeit keine Daten verfügbar sind, geschieht Folgendes: ... Wenn `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `read()` den aufrufenden Thread solange, bis Daten verfügbar werden.

**Returnwert** Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes  
bei erfolgreicher Beendigung.

0 bei Dateiende.

-1 bei Fehler. Der Inhalt des Puffers, auf den *buf* zeigt, ist unbestimmt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `read()` schlägt fehl, wenn gilt:

EAGAIN Das Flag `O_NONBLOCK` ist für den Dateideskriptor gesetzt und der Prozess würde durch die Leseoperation angehalten werden.

*Erweiterung*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | Der Systemspeicher, der für „raw“-Ein-/Ausgabe zur Verfügung steht, ist vorübergehend nicht ausreichend, oder in einer Terminal-Gerätedatei warten keine Daten darauf, gelesen zu werden, und <code>O_NONBLOCK</code> ist gesetzt, oder in einem Datenstrom wartet keine Nachricht darauf, gelesen zu werden, und <code>O_NONBLOCK</code> ist gesetzt. □ |
| EBADF  | <i>fildes</i> ist kein gültiger, zum Lesen geöffneter Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EFAULT | <i>buf</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EINTR  | Die Leseoperation wurde durch ein Signal unterbrochen und es wurden keine Daten übertragen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EINVAL | Es wurde versucht, von einem Datenstrom zu lesen, der mit einem Multiplexer verbunden ist.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EIO    | Ein physikalischer Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten, oder der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht, von seinem steuernden Terminal zu lesen. Der Prozess ignoriert oder blockiert das Signal <code>SIGTTIN</code> , oder die Prozessgruppe ist verwaist.                                                                  |
| ENXIO  | Eine Anforderung für ein nicht existierendes Gerät wurde gemacht, oder die Anforderung lag außerhalb der Fähigkeiten des Geräts.                                                                                                                                                                                                                         |

## Hinweis

Die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes kann kleiner sein als die Angabe in *nbytes*, wenn vorher das Zeilenende erreicht wird (nur bei Textdateien), sowie bei Dateiende oder Fehler.  
Um sicherzugehen, dass nicht mehr Bytes gelesen werden, als der Puffer aufnehmen kann, sollte `sizeof()` verwendet werden.

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `open()` die Angabe `O_NOSPLIT` gemacht wurde, werden Sätze maximaler Länge beim Lesen nicht mit dem darauffolgenden Satz verkettet. Standardmäßig (also ohne die Angabe `O_NOSPLIT`) wird beim Lesen eines Satzes mit maximaler Satzlänge angenommen, dass es sich bei dem Folgesatz um die Fortsetzung dieses Satzes handelt, und die Sätze werden verkettet. □

Ob `read()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fcntl()`, `lseek()`, `open()`, `pipe()`, `unistd.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## readdir - aus Dateiverzeichnis lesen

**Name** **readdir, readdir64**

**Definition**

```
#include <dirent.h>
#include <sys/types.h>

struct dirent *readdir (DIR *dirp);
struct dirent64 *readdir64 (DIR *dirp);
```

**Beschreibung**

Der Datentyp DIR, der in der Include-Datei dirent.h definiert ist, repräsentiert einen Dateiverzeichnisstrom, der eine geordnete Folge aller Einträge eines speziellen Dateiverzeichnisses ist. Dateiverzeichniseinträge repräsentieren Dateien; Dateien können asynchron zur Ausführung von readdir() aus einem Dateiverzeichnis entfernt bzw. zu einem Dateiverzeichnis hinzugefügt werden.

readdir() liefert einen Zeiger auf eine Struktur, die den nächsten, nichtleeren Dateiverzeichniseintrag in dem Dateiverzeichnisstrom enthält, auf den dirp zeigt, und positioniert den Dateiverzeichnisstrom auf den nächsten Eintrag. Sobald sie das Ende des Dateiverzeichnisstroms erreicht, liefert sie den Nullzeiger. Die Struktur dirent beschreibt einen Dateiverzeichniseintrag (siehe dirent.h).

readdir() liefert keine Dateiverzeichniseinträge, die leere Namen enthalten. Wenn Einträge für . (aktueller Dateiverzeichnis) und .. (übergeordnetes Dateiverzeichnis) existieren, wird genau ein Eintrag für . und einer für .. zurückgeliefert.

Der von readdir() zurückgelieferte Zeiger zeigt auf Daten, die von einem weiteren Aufruf von readdir() für denselben Dateiverzeichnisstrom überschrieben werden können. Diese Daten werden von einem weiteren Aufruf von readdir() für einen anderen Dateiverzeichnisstrom nicht überschrieben.

Wenn nach dem letzten Aufruf von opendir() oder rewinddir() eine Datei aus dem Dateiverzeichnis entfernt oder zu diesem hinzugefügt wurde, ist es unbestimmt, ob ein nachfolgender Aufruf von readdir() einen Eintrag für diese Datei zurückliefert.

readdir() kann mehrere Dateiverzeichniseinträge bei einer einzelnen Leseoperation zwischenspeichern; readdir() aktualisiert die Strukturkomponente st\_atime des Dateiverzeichnisses jedes Mal, wenn das Dateiverzeichnis wirklich gelesen wird (siehe auch sys/stat.h).

Nach einem fork-Aufruf können entweder der Vater- oder der Sohnprozess (aber nicht beide) die Ausführung fortsetzen, indem readdir(), rewinddir() oder seekdir() verwendet werden. Wenn sowohl Vater- als auch Sohnprozess diese Funktionen aufrufen, ist das Ergebnis nicht definiert.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `readdir()` und `readdir64()`, außer dass `readdir64()` eine `dirent64`-Struktur verwendet.

Die Struktur `dirent64` entspricht der von `dirent`, mit Ausnahme folgender Komponente:  
`ino64_t d_ino`

`readdir()` und `readdir64()` sind nicht threadsicher. Verwenden Sie anstelle von `readdir()` bei Bedarf die reentrant Funktion `readdir_r()`. Für die Funktion `readdir64()` existiert derzeit noch kein reentrantes Pendant.

**Returnwert** `readdir()` und `readdir64()`:

Zeiger auf ein Objekt vom Typ `struct dirent`  
bei erfolgreicher Beendigung.

Nullzeiger      wenn das Ende des Dateiverzeichnisses erreicht wird. `errno` wird nicht verändert.

Nullzeiger      wenn ein Fehler auftritt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `readdir()` und `readdir64()` schlagen fehl, wenn gilt:

`EBADF`      Das Argument `dirp` zeigt nicht auf einen offenen Dateiverzeichnisstrom.

`ENOENT`      Die aktuelle Position des Verzeichnisstroms ist ungültig.

`EOVERFLOW`    Ein Wert in der zurückgegebenen Struktur kann nicht korrekt dargestellt werden.

**Hinweis** `readdir()` sollte in Verbindung mit `opendir()`, `closedir()` und `rewinddir()` verwendet werden, um den Inhalt des Dateiverzeichnisses zu untersuchen. Da `readdir()` den Nullzeiger sowohl am Ende des Dateiverzeichnisses als auch bei Fehler liefert, sollte eine Anwendung, die Fehlersituationen überprüfen will, `errno` gleich 0 setzen. Danach sollte die Anwendung `readdir()` aufrufen, den Wert von `errno` prüfen und, wenn dieser ungleich 0 ist, das Auftreten eines Fehlers annehmen.

`pclose()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `closedir()`, `opendir()`, `readdir_r()`, `rewinddir()`, `dirent.h`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## **readdir\_r - aus Dateiverzeichnis threadsicher lesen**

Definition

```
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int readdir_r(DIR *dirp, struct dirent *entry, struct dirent **result);
```

### Beschreibung

Die Funktion `readdir_r()` ist die tread-sichere Version der Funktion `readdir()`.

Die Funktion `readdir_r()` initialisiert die Struktur `dirent`, auf die `entry` verweist, mit dem nächsten, nichtleeren Dateiverzeichniseintrag im Dateiverzeichnisstrom, auf den `dirp` zeigt, speichert einen Zeiger auf diese Struktur an der Stelle, auf die `result` zeigt, ab und positioniert den Dateiverzeichnisstrom auf den nächsten Eintrag.

Der Speicher, auf den `entry` zeigt, muss groß genug sein, um für das char-Feld `d_name` aus der Struktur `dirent` schlimmstenfalls `{NAME_MAX}` plus ein Zeichen aufnehmen zu können.

Bei erfolgreicher Rückkehr besitzt der Zeiger, der für `*result` zurückgegeben wurde, denselben Wert wie das Argument `entry`. Wenn das Ende des Dateiverzeichnisstroms erreicht ist, hat dieser Zeiger den Wert `NULL`.

Die Funktion `readdir_r()` liefert keine Dateiverzeichniseinträge zurück, die leere Namen enthalten.

`readdir_r()` kann mehrere Dateiverzeichniseinträge bei einer einzelnen Leseoperation zwischenspeichern; `readdir_r()` aktualisiert die Strukturkomponente `st_atime` des Dateiverzeichnisses jedes Mal, wenn das Dateiverzeichnis wirklich gelesen wird.

Returnwert 0 Bei Erfolg.

### Fehlernummer

sonst, um den Fehler anzuzeigen. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Die Funktion `readdir_r()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF Das Argument `dirp` verweist nicht auf einen offenen Dateiverzeichnisstrom.

Siehe auch `readdir()`, `dirent()`, `types()`.

## readlink, readlinkat - Inhalt eines symbolischen Verweises lesen

Definition #include <unistd.h>

```
int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsize);
int readlinkat(int fd, const char *path, char *buf, size_t bufsize);
```

Beschreibung

readlink() schreibt den Inhalt des symbolischen Verweises, auf den *path* weist, in den Puffer *buf*, welcher die Länge *bufsize* hat. Der Inhalt des Verweises ist bei der Rückgabe nicht mit einem Nullbyte abgeschlossen.

Die Funktion readlinkat() ist äquivalent zu der Funktion readlink(), außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird der symbolische Verweis, dessen Inhalt gelesen werden soll, nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht. Wurde der Dateideskriptor ohne *O\_SEARCH* geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit *O\_SEARCH* geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion readlinkat() für den Parameter *fd* der Wert *AT\_FDCWD* übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

Returnwert Anzahl von Zeichen, die in den Puffer geschrieben wurden  
bei erfolgreicher Beendigung.

-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Der Inhalt des Puffers bleibt unverändert

Fehler readlink() und readlinkat() schlagen fehl, wenn gilt:

EACCES Für eine der Pfadpräfix-Komponenten in *path* besteht kein Suchrecht.

EFAULT *path* oder *buf* befinden sich außerhalb des allokierten Adressbereichs des Prozesses.

EINVAL *path* ist kein symbolischer Verweis.

### Erweiterung

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

EIO Ein Ein-/Ausgabefehler ist beim Lesen oder Schreiben des Dateisystems aufgetreten.

ELOOP Bei der Übersetzung von *path* treten zu viele symbolische Verweise auf.

ENAMETOOLONG

Die Länge des *path*-Arguments überschreitet {PATH\_MAX} oder die Länge einer *path*-Komponente überschreitet {NAME\_MAX}.

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| ENOENT  | Die genannte Datei existiert nicht.                                  |
| ENOSYS  | Das Dateisystem unterstützt keine symbolischen Verweise.             |
| ENOTDIR | Eine der Pfadpräfix-Komponenten in <i>path</i> ist kein Verzeichnis. |

Zusätzlich schlägt readlinkat() fehl, wenn gilt:

|         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd</i> wurde nicht mit O_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                      |
| EBADF   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                         |

Hinweis readlink() und readlinkat() greifen nur auf POSIX-Dateien zu.

Siehe auch stat(), symlink(), fcntl.h, unistd.h.

## readv - vektorielles Lesen aus einer Datei

**Definition**

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t readv(int fildes, const struct iovec *iov, int iovcnt);
```

**Beschreibung**

siehe `read()`.

`readv()` verhält sich wie `read()`, liest jedoch die Eingabedaten aus der zu *fildes* gehörigen Datei in die *iovcnt*-Puffer, die als Elemente des Feldes *iov* spezifiziert sind: *iov[0]*, *iov[1]*, ..., *iov[iovcnt-1]*.

Es muss gelten  $0 < \text{iovcnt} \leq \{\text{IOV\_MAX}\}$

Die Struktur `iovec` enthält folgende Elemente:

```
addr_t    iov_base;
size_t    iov_len;
```

Jeder `iovec`-Eintrag gibt die Basisadresse und Länge eines Speicherbereichs (Puffer) an, in den Daten gebracht werden sollen. `readv()` füllt einen Puffer immer vollständig, bevor es mit dem nächsten weitermacht.

Bei Erfolg gibt `readv()` die Anzahl der tatsächlich gelesenen und in den Puffer geschriebenen Bytes zurück. Bei Erreichen des Dateiendes wird 0 zurückgegeben.

**Returnwert** ganze Zahl >0

bei Erfolg. Die Zahl gibt die Anzahl der tatsächlich gelesenen Bytes an.

0 wenn beim Lesen das Dateiende (EOF) erreicht wurde.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Der Inhalt der Puffer ist unbestimmt.

**Fehler** `readv()` schlägt fehl, wenn gilt:

EAGAIN Das Flag `O_NONBLOCK` ist für den Dateideskriptor gesetzt und der Prozess würde durch die Leseoperation angehalten werden.

*Erweiterung*

EAGAIN Der Systemspeicher, der für „raw“-Ein-/Ausgabe zur Verfügung steht, ist vorübergehend nicht ausreichend, oder in einer Terminal-Gerätedatei warten keine Daten darauf, gelesen zu werden, und `O_NONBLOCK` ist gesetzt, oder in einen Datenstrom wartet keine Nachricht darauf, gelesen zu werden, und `O_NONBLOCK` ist gesetzt. □

EBADF *fildes* ist kein gültiger, zum Lesen geöffneter Dateideskriptor.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBADMSG | Die Datei ist eine STREAMS-Datei im control-normal-mode, aber die Nachricht, die darauf wartet, gelesen zu werden, enthält einen Steuerteil.                                                                                                                                         |
| EFAULT  | <i>iov</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                              |
| EINTR   | Die Leseoperation wurde durch ein Signal unterbrochen. Es wurden keine Daten übertragen.                                                                                                                                                                                             |
| EINVAL  | Es wurde versucht, von einem Datenstrom zu lesen, der mit einem Multiplexer verbunden ist oder<br>die Summe der <i>iov-len</i> -Werte im Feld <i>iov</i> bewirkte einen <i>ssize_t</i> -Überlauf<br>oder <i>iovcnt</i> ≤ 0 oder <i>iovcnt</i> > 16.                                  |
| EIO     | Ein physikalischer Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten,<br>oder der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und ver-<br>sucht, von seinem steuernden Terminal zu lesen. Der Prozess ignoriert<br>oder blockiert das Signal SIGTTIN, oder die Prozessgruppe ist verwaist. |
| EISDIR  | <i>fildes</i> beschreibt ein Verzeichnis, das nicht mit <code>readv()</code> gelesen werden darf. Stattdessen sollte <code>readdir()</code> verwendet werden.                                                                                                                        |
| ENXIO   | Eine Anforderung für ein nicht existierendes Gerät wurde gemacht,<br>oder die Anforderung lag außerhalb der Fähigkeiten des Geräts.                                                                                                                                                  |
| ENOLINK | <i>fildes</i> liegt auf einem fernen Rechner, und die Verbindung zu diesem Rech-<br>ner ist nicht mehr aktiv.                                                                                                                                                                        |

Ein `readv()` von einer STREAMS-Datei ist auch dann erfolglos, wenn am Stream-Kopf eine Fehlermeldung empfangen wird. In diesem Fall wird `errno` auf den Wert gesetzt, der in der Fehlermeldung zurückgegeben wird. Bei Auftreten eines Hangups im Stream, der gerade gelesen wird, läuft `readv()` normal weiter, bis die Lesewarteschlange des Stream-Kopfes entleert ist. Danach wird 0 zurückgegeben.

Siehe auch `fcntl()`, `ioctl()`, `lseek()`, `open()`, `pipe()`, `stropts.h`, `sys/uio.h`, `unistd.h`.

## realloc - Speicherbereich verändern

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void *realloc(void *ptr, size_t size);
```

Beschreibung

`realloc()` verändert die Größe des Speicherbereiches, auf den `ptr` zeigt, in `size` Bytes.

`realloc()` ist Teil des C-spezifischen Speicherverwaltungspaketes, das angeforderte und wieder freigegebene Speicherbereiche intern verwaltet. Neue Anforderungen werden zuerst aus bereits verwalteten Bereichen zu erfüllen versucht, dann erst vom Betriebssystem.

`ptr` ist ein Zeiger auf den Anfang des zu verändernden Speicherplatzes. `ptr` muss zuvor von `malloc()` oder `calloc()` zurückgeliefert worden sein.

`size` ist ein ganzzahliger Wert, der die neue Größe in Byte angibt.

Returnwert Zeiger auf den Anfang des geänderten Speicherbereiches bei Erfolg.

Nullzeiger falls `realloc()` den Speicherplatz nicht verändern konnte, z.B. weil der noch vorhandene Speicherplatz nicht ausreicht oder ein Fehler auftrat. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `realloc()` schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.

Hinweis Wenn `realloc()` die Größe eines Speicherbereiches ändert, kann u.U. der zugewiesene Block verschoben sein. In solchen Fällen ist der Inhalt des als Argument übergebenen Zeigers nicht identisch mit dem Returnwert.

Der Inhalt des Blocks bleibt bis zum Minimum der alten (beim Vergrößern) bzw. neuen Größe (beim Verkleinern) erhalten.

Liefert `realloc()` den Nullzeiger, kann evtl. der Block, auf den `ptr` zeigt, zerstört worden sein!

Ist `ptr` ein Nullzeiger, funktioniert `realloc()` wie ein `malloc`-Aufruf für die angegebene Größe.

Siehe auch `calloc()`, `free()`, `malloc()`, `stdlib.h`.

## realpath - echten Dateinamen/Pfadnamen ausgeben

**Definition** #include <stdlib.h>

```
char *realpath (const char *file_name, char *resolved_name);
```

**Beschreibung**

`realpath()` leitet aus dem in *file\_name* angegebenen Pfadnamen einen absoluten Pfadnamen ab, in dem alle symbolischen Verweise und Referenzen auf '.' und '..' aufgelöst sind. Dieser „echte“ Pfadname wird bis zu {MAX\_PATH} Bytes in *resolved\_name* gespeichert.

Es können sowohl relative als auch absolute Pfadnamen verarbeitet werden. Bei absoluten Pfadnamen und relativen Pfadnamen, deren aufgelöster Name nicht relativ ausgedrückt werden kann (z.B. ../../reldir), wird der aufgelöste absolute Name zurückgegeben. Für die anderen relativen Pfadnamen wird der aufgelöste relative Name zurückgegeben.

*resolved\_name* muss groß genug sein, um den aufgelösten Pfadnamen aufzunehmen.

**Returnwert** Zeiger auf *resolved\_name*

bei Erfolg.

Nullzeiger sonst. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `realpath()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Für eine Komponente von *file\_name* besteht keine Lese- oder Suchberechtigung.

EINVAL Das Argument *file\_name* oder *resolved\_name* ist ein Nullzeiger.

EIO Es trat ein Ein-/Ausgabefehler auf beim Lesen aus dem Dateisystem.

ENAMETOOLONG

Die Länge des *file\_name*-Arguments überschreitet {PATH\_MAX}, oder die Länge einer Komponente von *file\_name* überschreitet {NAME\_MAX}.

Bei der Auflösung eines symbolischen Verweises in *path* kam es zu einem Zwischenergebnis, dessen Länge {PATH\_MAX} überschreitet.

ENOENT Eine Komponente des Pfadpräfixes existiert nicht oder *file\_name* ist ein leerer String.

ENOTDIR Eine Komponente des Pfadpräfixes ist kein Verzeichnis.

ENOMEM Es steht nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung.

**Hinweis** `realpath()` behandelt nullterminierte Zeichenketten.

Sie sollten Ausführungsrechte für alle Verzeichnisse besitzen, die sich im gegebenen und aufgelösten Pfad befinden.

`realpath()` kehrt unter Umständen nicht zum aktuellen Verzeichnis zurück, falls ein Fehler auftritt.

**Siehe auch** `getcwd()`, `sysconf()`, `stdlib.h`.

## re\_comp, re\_exec - Übersetzen und Ausführen regulärer Ausdrücke

**Definition** #include <re\_comp.h>

```
char *re_comp(const char *string);
int re_exec(const char *string);
```

**Beschreibung**

re\_comp() kompiliert eine Zeichenkette in ein internes Format, das für einen Mustervergleich geeignet ist. re\_exec vergleicht die Zeichenkette, auf die *string* zeigt, mit dem letzten regulären Ausdruck, der re\_comp() übergeben wurde.

Wird re\_comp() mit dem Wert 0 oder einem Nullzeiger aufgerufen, bleibt der aktuelle reguläre Ausdruck unverändert.

Die Zeichenketten, die an re\_comp() und an re\_exec() übergeben werden, müssen mit dem NULL-Zeichen abgeschlossen werden. Die Zeichenketten können abschließende oder eingebettete Zeilenvorschubzeichen (NEWLINE) enthalten.

re\_comp() und re\_exec() unterstützen einfache reguläre Ausdrücke. Die für den Mustervergleich geltenden Regeln sind im Folgenden beschrieben.

1. Reguläre Ein-Zeichen-Ausdrücke passen nach folgenden Regeln zu einem Zeichen:
  - 1.1 Ein gewöhnliches Zeichen (keines der unter 1.2 aufgeführten Sonderzeichen) ist ein regulärer Ausdruck, der zu sich selbst passt.
  - 1.2 Ein Gegenschrägstrich (Backslash: \ ) gefolgt von einem Sonderzeichen ist ein regulärer Ein-Zeichen-Ausdruck, der zu diesem Sonderzeichen passt. Definiert sind folgende Sonderzeichen:
    - Punkt (.), Stern (\*), öffnende eckige Klammer ([) und Gegenschrägstrich (\). Diese Zeichen sind Sonderzeichen, ausgenommen, sie stehen in eckigen Klammern [ ] (siehe 1.4).
    - Circumflex (^) ist ein Sonderzeichen, wenn es am Anfang eines regulären Ausdrucks steht oder wenn es in eckigen Klammern steht und unmittelbar auf die öffnende Klammer folgt ( [^ ] ) (siehe 1.4).
    - Dollar (\$) ist ein Sonderzeichen, wenn es am Ende eines regulären Ausdrucks steht (siehe 3.2).
    - Das Begrenzungszeichen, das verwendet wird, um einen regulären Ausdruck zu begrenzen (delimit), ist für diesen regulären Ausdruck ein Sonderzeichen.
  - 1.3 Ein Punkt (.) ist ein regulärer Ein-Zeichen-Ausdruck, der mit Ausnahme von NEWLINE zu allen Zeichen passt.

- 1.4 Eine nichtleere Zeichenkette, die in eckige Klammern eingeschlossen ist, ist ein regulärer Ein-Zeichen-Ausdruck, der zu jedem einzelnen Zeichen in dieser Zeichenkette passt. Ist allerdings das erste Zeichen in der Zeichenkette der Circumflex (^), passt der reguläre Ausdruck zu allen Zeichen mit Ausnahme der verbleibenden Zeichen in der Zeichenkette und NEWLINE. Das Zeichen ^ hat diese „Ausschlussbedeutung“ aber nur, wenn es das erste Zeichen nach der öffnenden eckigen Klammer ist.  
Das Minuszeichen (-) kann verwendet werden, um einen Bereich aufeinander folgender ASCII-Zeichen darzustellen, z.B. sind [0-9] und [0123456789] gleichbedeutend. Das Minuszeichen ist kein Sonderzeichen, wenn es das erste (evtl. nach einem ^) oder letzte Zeichen in der Zeichenkette ist.  
Die schließende eckige Klammer beendet eine solche Zeichenkette nicht, wenn sie das erste Zeichen (evtl. nach einem ^) in der Zeichenkette ist. Zum Beispiel passt [ ]a-f zu einer schließenden eckigen Klammer ] oder zu einem der Zeichen a, b, c, d, e oder f. Die vier Zeichen Punkt (.), Stern (\*), öffnende eckige Klammer (()) und Gegenschrägstrich () stehen innerhalb einer solchen Zeichenkette für sich selbst.
2. Mit Hilfe der folgenden Regeln können reguläre Ausdrücke aus regulären Ein-Zeichen-Ausdrücken konstruiert werden:
- 2.1 Ein regulärer Ein-Zeichen-Ausdruck ist ein regulärer Ausdruck, der zu allem passt, was zu dem regulären Ein-Zeichen-Ausdruck passt.
  - 2.2 Ein Stern (\*), gefolgt von einem regulären Ein-Zeichen-Ausdruck, ist ein regulärer Ausdruck, der zu 0 oder mehreren Vorkommen des Ein-Zeichen-Ausdrucks passt.  
Falls es mehrere Möglichkeiten gibt, wird die längste, am weitesten links gelegene Teilkette gewählt, die passt.
  - 2.3 Ein regulärer Ein-Zeichen-Ausdruck, gefolgt von  $\{m\}$ ,  $\{m,\}$  oder  $\{m,n\}$  ist ein regulärer Ausdruck, der zu einem mehrfachen Vorkommen des Ein-Zeichen-Ausdrucks passt.  
 $m$  und  $n$  müssen nichtnegative Ganzahlen kleiner 256 sein.  
 $\{m\}$  passt zu genau  $m$  Vorkommen,  $\{m,\}$  passt zu mindestens  $m$  Vorkommen und  $\{m,n\}$  passt zu Vorkommen zwischen  $m$  und  $n$  (inklusive).  
Falls es mehrere Möglichkeiten gibt, wird die größte Zahl von Vorkommen gewählt, die passt.
  - 2.4 Die Konkatenation von regulären Ausdrücken ist ein regulärer Ausdruck, der zu einer Zeichenkette passt, die durch Konkatenation derjenigen Zeichenketten entsteht, die zu den entsprechenden Komponenten des regulären Ausdrucks passen.
  - 2.5 Ein regulärer Ausdruck, der zwischen den Zeichenfolgen \() und \() steht, passt zu allem, was zu dem zwischen diesen Zeichenfolgen stehenden regulären Ausdruck passt.
  - 2.6 Der Ausdruck \n passt zu der gleichen Folge von Zeichen, die weiter vorne in demselben regulären Ausdruck zu einem zwischen \() und \() eingeschlossenem Ausdruck passte.  $n$  ist eine Ziffer; der betreffende Teilausdruck beginnt mit dem  $n$ -ten Vorkommen von \(), gezählt wird von links. Zum Beispiel passt ^\(.\*)\\$ zu einer Zeile, die aus einer Zeichenkette und ihrer Wiederholung besteht.

3. Zusätzlich kann ein regulärer Ausdruck so eingeschränkt werden, dass er nur zu einem Zeilenanfang, einem Zeilenende (oder beidem) passt:
  - 3.1 Ein Circumflex (^) am Anfang eines vollständigen regulären Ausdrucks bedeutet, dass dieser Ausdruck nur zu einer Zeichenkette am Zeilenanfang passt.
  - 3.2 Ein Dollarzeichen (\$) am Ende eines vollständigen regulären Ausdrucks bedeutet, dass dieser Ausdruck nur zu einer Zeichenkette am Zeilenende passt.

Zum Beispiel bedeutet `^vollständigerAusdruck$`, dass der vollständige reguläre Ausdruck zu der gesamten Zeile passen muss. Der leere reguläre Ausdruck, d.h. `//`, ist äquivalent zu dem letzten aufgetretenen regulären Ausdruck.

Returnwert für `re_comp()`:

Nullzeiger      wenn `re_comp()` die übergebene Zeichenkette erfolgreich kompiliert hat  
 Zeichenkette mit Fehlermeldung  
 sonst.

für `re_exec()`:

- |    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | wenn <i>string</i> mit dem letzten kompilierten Ausdruck übereinstimmt.       |
| 0  | wenn <i>string</i> nicht mit dem letzten kompilierten Ausdruck übereinstimmt. |
| -1 | wenn der kompilierte Ausdruck ungültig ist (bei einem internen Fehler).       |

Fehler

`re_comp()` gibt bei einem Fehler eine der folgenden Zeichenketten zurück:

No previous regular expression  
 Regular expression too long  
 unmatched \  
 missing ]  
 too many \<\()

Hinweis

Zu einem Bereich gehören alle Zahlen, die zwischen der internen Darstellung der beiden Bereichsgrenzen liegen. Dies kann in EBCDIC- und ASCII-Umgebung unterschiedlich sein.  
 Aus Gründen der Portabilität zu Implementierungen, die sich an frühere Versionen des X/Open-Standards halten, werden die Funktionen `regcomp()` und `regexec()` statt der hier beschriebenen empfohlen.

Siehe auch `regcmp()`, `regexec()`, `re_comp.h`.

## regcmp, regex - regulären Ausdruck übersetzen und ausführen

**Definition** #include <libgen.h>

```
char *regcmp (const char *string1 [, char *string2, ...] /* , (char *) 0 */;
char *regex (const char *re, const char *subject [, char *ret0, ... ]);
extern char *_loc1;
```

**Beschreibung**

regcmp() kompiliert den regulären Ausdruck, der durch die Konkatenation der Argumente entsteht. Das Ende der Argumentkette ist ein Nullzeiger. Als Ergebnis gibt regcmp() einen Zeiger auf den in ein internes Format übersetzten Ausdruck zurück. Der Speicherplatz für den kompilierten Ausdruck wird mit malloc() bereitgestellt. Der Benutzer ist für die Freigabe des so zugewiesenen Speicherplatzes verantwortlich, wenn der Platz nicht mehr benötigt wird.

Die Rückgabe eines Nullzeigers durch regcmp() zeigt an, dass ein Argument einen ungültigen Wert hat..

regex() sucht ein durch regcmp() kompiliertes Muster *re* in der Zeichenkette *subject*. Zusätzliche Argumente werden an regex() übergeben, um übereinstimmende Teilausdrücke zurückzuerhalten. Werden nicht genügend Argumente für alle zurückgelieferten Treffer angegeben, ist das Verhalten von regex() undefiniert.

Der globale Zeichenzeiger \_loc1 weist auf das erste übereinstimmende Byte in *subject*.

regcmp() und regex() wurden weitgehend vom Editor ed() übernommen, wobei Syntax und Semantik jedoch leicht verändert wurden. Die gültigen Symbole und ihre jeweiligen Bedeutungen sind wie folgt:

- [:]\*.^ Diese Symbole haben dieselbe Bedeutung wie in ed().
- \$ Dieses Symbol entspricht dem Ende der Zeichenkette (\n entspricht einem NEWLINE-Zeichen).
- Das von Klammern umschlossene Minuszeichen bedeutet einschließlich. So ist beispielsweise [a-z] gleichbedeutend mit [abcd...xyz]. Das – kann nur dann für sich selbst stehen, wenn es als das erste oder letzte Zeichen verwendet wird. So passt beispielsweise der Ausdruck [-] zu den Zeichen ] und –.
- + Ein regulärer Ausdruck mit nachfolgendem + bedeutet einmal oder mehrere Male. So ist zum Beispiel [0-9]+ gleichbedeutend mit [0-9] [0-9]\*.

`{m} {m,} {m,u}`

Mit {} umschlossene ganzzahlige Werte zeigen die Häufigkeit an, mit der der vorangehende reguläre Ausdruck angewendet werden soll. Der Wert *m* ist die Mindestanzahl und *u* das Maximum. *u* muss kleiner als 256 sein.

Wenn nur *m* vorhanden ist (z.B. `{m}`), wird damit genau angegeben, wie oft der reguläre Ausdruck angewendet werden soll. Der Wert `{m,}` ist analog zu `{m,Unendlich}`. Die Operationen mit dem Plus-Zeichen + und dem Stern \* sind gleichbedeutend mit `{1,}` bzw. `{0,}`.

`( . . . )$n`

Der Wert des geklammerten regulären Ausdrucks soll zurückgegeben werden. Der Wert wird im (*n*+1)ten Argument nach dem Argument *subject* gespeichert. Es sind höchstens zehn geklammerte reguläre Ausdrücke zulässig. `regex()` führt die Zuweisungen auf jeden Fall aus.

`( . . . )`

Für Gruppierungen werden Klammern verwendet. Ein Operator, z.B. \*, +, {}, kann auf Einzelzeichen oder auf einen von Klammern umschlossenen regulären Ausdruck angewendet werden. Beispiel: `(a*(cb+)*$0`.

Alle oben definierten Symbole sind Sonderzeichen. Daher müssen sie mit einem Gegenstrich \ gekennzeichnet werden, wenn sie für sich stehen sollen.

Returnwert für `regcmp()`:

Zeiger auf den kompilierten regulären Ausdruck  
bei Erfolg.

Nullzeiger      bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

für `regex()`:

Zeiger auf das nächste Zeichen in *subject*, das nicht zum Muster passt  
bei Erfolg.

Nullzeiger      bei Fehler.

Fehler      `regcmp()` schlägt fehl, wenn gilt:

`ENOMEM`      Es steht nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung.

Hinweis

Das Benutzerprogramm kann möglicherweise keinen Speicherplatz mehr zur Verfügung stellen, wenn `regcmp()` iterativ ohne Freigabe der nicht mehr benötigten Vektoren aufgerufen wird.

Wenn Sie eine dieser Funktionen verwenden, müssen Sie bei der Übersetzung die Bibliothek `libgen` dazubinden (`cc -lgen`).

- Beispiel 1 Das folgende Beispiel sucht ein führendes NEWLINE-Zeichen in der Zeichenkette subject, auf die cursor zeigt.

```
char *cursor, *newcursor, *ptr;  
...  
newcursor = regex((ptr = regcmp("\n", (char *)0)), cursor);  
free(ptr);
```

- Beispiel 2 Das folgende Beispiel sucht nach der Zeichenkette Testing3 und gibt die Adresse des Zeichens hinter dem letzten passenden Zeichen (dem Zeichen 4) zurück. Die Zeichenkette Testing3 wird in das Zeichenfeld ret0 kopiert.

```
char ret0[9];  
char *newcursor, *name;  
...  
name = regcmp("[A-Za-z][A-za-z0-9]{0,7}$", (char *)0);  
newcursor = regex(name, "012Testing345", ret0);
```

- Beispiel 3 Bei diesem Beispiel wird ein vorübersetzter regulärer Ausdruck in file.i (siehe regcmp() gegen string geprüft.

```
#include "file.i"  
char *string, *newcursor;  
...  
newcursor = regex(name, string);
```

Siehe auch re\_comp(), re\_exec(), malloc().

## **regcomp, regexec, regerror, regfree - Reguläre Ausdrücke interpretieren**

Definition #include <sys/types.h>  
 #include <regex.h>

```
int regcomp(regex_t *preg, const char *pattern, int cflags);
int regexec(const regex_t *preg, const char *string, size_t nmatch, regmatch_t pmatch[],
            int eflags);
size_t regerror(int errcode, const regex_t *preg, char *errbuf, size_t errbuf_size);
void regfree(regex_t *preg);
```

### Beschreibung

Diese Funktionen interpretieren internationalisierte einfache reguläre Ausdrücke und erweiterte reguläre Ausdrücke, wie sie in der „XBD specification, Chapter 7, Regular Expressions“ beschrieben sind.

Die Struktur `regex_t` enthält mindestens folgendes Element:

`size_t re_nsub` Anzahl der geklammerten Teilausdrücke.

Die Struktur `regmatch_t` enthält mindestens folgende Elemente:

`regoff_t rm_so` Offset vom Beginn der Zeichenkette bis zum Anfang der Teilzeichenkette.

`regoff_t rm_eo` Offset vom Beginn der Zeichenkette bis zum ersten Zeichen nach dem Ende der Teilzeichenkette.

Die Funktion `regcomp()` übersetzt den regulären Ausdruck, der in der Zeichenkette enthalten ist, auf die das Argument `pattern` zeigt und speichert das Ergebnis in der Struktur auf die `preg` zeigt.

Das Argument `cflags` ist ein bitweises inklusives ODER von keinem oder mehreren der folgenden Flags, die im Header `regex.h` definiert werden:

`REG_EXTENDED`

Benutze erweiterte reguläre Ausdrücke.

`REG_ICASE`

Ignoriere Groß- Kleinschreibung beim Vergleich.

`REG_NOSUB`

`regexec()` meldet nur Erfolg oder Misserfolg.

`REG_NEWLINE`

Verändert die Behandlung von Neuezilezeichen, wie im Text beschrieben.

Standardmäßig wird der Parameter `pattern` als einfacher regulärer Ausdruck interpretiert.

Mit dem Setzen des Flags `REG_EXTENDED` im Parameter `cflags` kann die Anwendung angeben, dass es sich um einen erweiterten regulären Ausdruck handelt.

Bei Erfolg wird 0 zurückgegeben, sonst ein Wert ungleich 0. In diesem Fall ist der Inhalt von *preg* undefiniert.

Wenn das Flag REG\_NOSUB in *cflags* nicht gesetzt ist, gibt `regcomp()` in *re\_nsub* die Anzahl der in *pattern* gefundenen geklammerten Teilausdrücke zurück, die in einfachen regulären Ausdrücken durch `\(\)` und in erweiterten regulären Ausdrücken durch `( )` begrenzt sind.

Die Funktion `regexec()` vergleicht die durch *string* spezifizierte und mit Null abgeschlossene Zeichenkette mit dem übersetzten regulären Ausdruck *preg*, der durch einen vorangegangen Aufruf von `regcomp()` initialisiert wurde. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, gibt `regexec()` 0 zurück. Sonst wird ein Wert verschieden von 0 zurückgegeben. Dies kann bedeuten, dass keine Übereinstimmung gefunden wurde, oder dass ein Fehler aufgetreten ist. Das Argument *eflags* ist ein bitweises inklusives ODER von keinem oder mehreren der folgenden Flags, die im Header `regex.h` definiert sind:

- |            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REG_NOTBOL | Das erste Zeichen der Zeichenkette, auf die <i>string</i> zeigt, ist nicht das erste Zeichen einer Zeile. Dadurch gibt es für <code>^</code> keine Übereinstimmung mit dem Zeilenanfang, wenn dieses als spezielles Zeichen verwendet wurde.  |
| NEG_NOTEOL | Das letzte Zeichen der Zeichenkette, auf die <i>string</i> zeigt, ist nicht das letzte Zeichen einer Zeile. Dadurch gibt es für <code>\$</code> keine Übereinstimmung mit dem Zeilenende, wenn dieses als spezielles Zeichen verwendet wurde. |

Wenn in den Argumenten für `regcomp()` für *nmatch* 0 übergeben, oder in *cflags* das Flag REG\_NOSUB gesetzt wurde, ignoriert `regexec()` das Argument *pmatch*. Sonst muss *pmatch* auf ein Array mit mindestens *nmatch* Elementen zeigen und `regexec()` füllt die Elemente des Arrays mit den Offsets der Teilzeichenketten von *string*, die mit den geklammerten Teilausdrücken von *pattern* übereinstimmen: *pmatch[i].rm\_so* ist der Byteoffset des Anfangs und *pmatch[i].rm\_eo* der um eins vergrößerte Byteoffset des Endes der *i*-ten Teilzeichenkette. (Der Teilausdruck *i* beginnt mit der *i*-ten öffnenden Klammer, wenn man mit 1 zu zählen beginnt.) Die Offsets in *pmatch[0]* identifizieren die Teilzeichenkette, die mit dem gesamten regulären Ausdruck übereinstimmt. Ungenutzte Elemente von *pmatch* werden mit -1 gefüllt. Gibt es mehr als *nmatch* Teilzeichenketten in *pattern*, wobei *pattern* selbst dazu zählt, prüft `regexec()` zwar die gesamte Übereinstimmung, dokumentiert aber nur die ersten *nmatch* Teilzeichenketten.

Beim Vergleich eines einfachen oder erweiterten regulären Ausdrucks, kann jeder enthaltene geklammerte Teilausdruck von *pattern* mit mehreren verschiedenen Teilzeichenketten von *string*, oder aber auch keiner Teilzeichenkette übereinstimmen, obwohl der gesamte Ausdruck übereinstimmt.

Die folgenden Regeln legen fest, welche der übereinstimmenden Teilzeichenketten gemeldet werden.

1. Wenn der Teilausdruck  $i$  nicht in einem anderen Teilausdruck enthalten ist und Teil mehrerer Übereinstimmungen ist, dann begrenzt  $pmatch[i]$  die letzte Übereinstimmung.
2. Wenn der Teilausdruck  $i$  nicht in einem anderen Teilausdruck enthalten ist und nicht Teil einer Übereinstimmung ist, werden die Offsets in  $match[i]$  auf -1 gesetzt.

Ein Teilausdruck ist nicht Teil einer Übereinstimmung, wenn:

- \* oder \{ \} direkt nach dem Teilausdruck in einem einfachen regulären Ausdruck, oder \*, ?, oder { } direkt nach dem Teilausdruck in einem erweiterten regulären Ausdruck steht und der Teilausdruck nicht (0 mal) übereinstimmt  
oder
  - | in einem erweiterten regulären Ausdruck verwendet wird um diesen oder einen anderen Teilausdruck auszuwählen und der andere Teilausdruck übereinstimmt.
3. Wenn der Teilausdruck  $i$  im Teilausdruck  $j$ , aber in keinem weiteren Teilausdruck innerhalb von  $j$  enthalten ist und in  $pmatch[j]$  eine Übereinstimmung gemeldet wird, dann wird eine oder keine Übereinstimmung von  $i$  in  $pmatch[i]$  auf die unter Punkt 1. und 2. beschriebene Weise gemeldet, aber bezogen auf die in  $pmatch[j]$  gemeldete Teilzeichenkette statt auf die ganze Zeichenkette.
  4. Wenn der Teilausdruck  $i$  im Teilausdruck  $j$  enthalten ist und die Offsets in  $pmatch[j]$  auf -1 gesetzt sind, so sind die Zeiger in  $pmatch[i]$  ebenfalls auf -1 gesetzt.
  5. Wenn der Teilausdruck  $i$  mit einer Zeichenkette der Länge 0 übereinstimmt, dann sind beide Offsets von  $pmatch[i]$  der Offset des Zeichens oder der terminierenden Null, das bzw. die unmittelbar der Zeichenkette der Länge 0 folgt.

Wenn die Lokalität, die eingestellt ist, wenn `regexec()` gerufen wird, nicht mit der übereinstimmt, die eingestellt war, als der reguläre Ausdruck übersetzt wurde, ist das Ergebnis undefined.

Wenn `REG_NEWLINE` in `cflags` nicht gesetzt ist, wird ein Zeilenumbruch immer wie ein normales Zeichen behandelt.

Wenn `REG_NEWLINE` gesetzt ist, wird ein Zeilenumbruch mit folgenden Ausnahmen wie ein normales Zeichen behandelt:

1. Ein Zeilenumbruch in  $string$  stimmt mit keinem Punkt (.) außerhalb eines geklammerten Ausdrucks, oder irgendeiner Form einer ausschließenden Liste überein. (siehe „XBD specification, Chapter 7, Regular Expressions“).
2. Dient ein Zirkumflex (^) in  $pattern$  zur Verankerung des regulären Ausdrucks, stimmt es mit der Zeichenkette der Länge 0 unmittelbar hinter einem Zeilenumbruch in  $string$  überein, ungeachtet ob `REG_NOBOL` gesetzt ist oder nicht.
3. Dient das Dollar-Zeichen (\$) in  $pattern$  zur Verankerung des regulären Ausdrucks, stimmt es mit der Zeichenkette der Länge 0 unmittelbar vor einem Zeilenumbruch in  $string$  überein, ungeachtet ob `REG_NOTEOL` gesetzt ist oder nicht.

Die Funktion `regfree()` gibt den gesamten von `regcomp()` angeforderten und mit `preg` verbundenen Speicherplatz wieder frei.

Folgende Konstanten sind als Fehler-Returnwerte definiert:

`REG_NOMATCH` `regexec()` hat keine Übereinstimmung gefunden.

`REG_BADPAT` Ungültiger regulärer Ausdruck.

`REG_ECOLLATE` Ungültige Äquivalenzklasse referenziert.

`REG_ECTYPE` Ungültige `char`-Klasse referenziert.

`REG_EESCAPE` Abschließender \ in pattern.

`REG_ESUBREG` Ungültige oder falsche Zahl in \*digit*.

`REG_EBRACK` Unterschiedliche Anzahl von [ und ].

`REG_ENOSYS` Die Funktion wird nicht unterstützt.

`REG_EEPAREN` Unterschiedliche Anzahl von \( und \) bzw. ( und ).

`REG_EBRACE` Unterschiedliche Anzahl von { und }.

`REG_BADBR` Ungültiger Inhalt von \{ \}: keine Zahl, zu große Zahl, mehr als zwei Zahlen, die erste Zahl ist größer als die zweite.

`REG_ERANGE` Ungültiger Endpunkt in Bereichsausdruck.

`REG_ESPACE` Außerhalb des Speicherbereichs.

`REG_BADRPT` Vor ?, \* oder + steht kein regulärer Ausdruck.

Die Funktion `regerror()` bietet eine Abbildung der Fehlerrückgabewerte von `regcomp()` und `regexec()` auf einen abdruckbaren Text. Die generierte Zeichenfolge korrespondiert mit dem Wert des zuletzt zurückgegebenen Fehlerwertes eines Aufrufs von `regcomp()` oder `regexec()` mit dem Wert von `preg`. Ist `errcode` kein solcher Wert, ist der Inhalt der generierten Zeichenkette undefiniert.

Ist `preg` der NULL-Zeiger, aber `errcode` ein von einem vorangegangenen Aufruf von `regexec()` oder `regcomp()` stammender Fehlercode, generiert `regerror()` ebenfalls einen zu diesem Fehlercode korrespondierenden Text. Dieser ist aber möglicherweise nicht so detailliert.

Ist der Wert der Arguments `errbuf_size` verschieden von 0, speichert die Funktion `regerror()` die generierte Zeichenkette in den Puffer der Länge `errbuf_size` auf den das Argument `errbuf` zeigt. Passt die Zeichenkette inklusive der abschließenden NULL nicht in den Puffer, kürzt `regerror()` die Zeichenkette und schließt sie mit einer NULL ab.

Hat `errbuf_size` den Wert 0, ignoriert `regerror()` das Argument `errbuf` und gibt die Länge des Puffers mit, der benötigt würde um die generierte Zeichenkette aufzunehmen.

Enthält das an `regexec()` oder `regfree()` übergebene Argument `preg` nicht einen von `regcomp()` übersetzten regulären Ausdruck, ist das Ergebnis undefiniert. Nachdem `preg` an `regfree()` übergeben wurde, wird es nicht mehr als übersetzter regulärer Ausdruck behandelt.

**Returnwert für `regcomp()`:**

0 bei Erfolg.

Integer-Wert, der einen Fehler anzeigt, wie in `regex.h` beschrieben und der Inhalt von `preg` ist undefiniert.

**für `regexec()`:**

0 bei Erfolg.

`REG_NOMATCH` wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde

`REG_ENOSYS` wenn die Funktion nicht unterstützt wird.

**für `regerror()`:**

Anzahl der Bytes, die benötigt werden um die generierte Zeichenkette aufzunehmen bei Erfolg.

0 wenn die Funktion nicht unterstützt wird.

**für `regfree()`:**

Die Funktion gibt keinen Wert zurück.

**Fehler** Es sind keine Fehler definiert.

**Beispiel 1** #include <regex.h>

```
/*
 * Prueft string gegen den erweiterten regulären Ausdruck in pattern
 * und behandelt Fehler, falls keine Uebereinstimmung gefunden wird.
 *
 * gibt 1 zurueck bei Uebereinstimmung und 0 sonst.
 */

int
match(const char *string, char *pattern)
{
    int status;
    regex_t re;
```

```

if (regcomp(&re, pattern, REG_EXTENDED | REG_NOSUB) != 0) {
    return(0); /* report error */
}
status = regexec(&re, string, (size_t) 0, NULL, 0);
regfree(&re);
if (status != 0) {
    return(0); /* report error */
}
return(1);
}

```

**Beispiel 2** Das folgende Beispiel zeigt, wie das Flag `REG_NOTBOL` mit `regexec()` genutzt werden kann um all Teilzeichenketten in einer Zeile zu finden, die mit einem vom Anwender übergeben `pattern` übereinstimmen.

Um das Beispiel zu vereinfachen, wird weitgehend auf Fehlerbehandlung verzichtet.

```

(void) regcom (&re, pattern, 0);
/* Dieser Aufruf von regexec() findet die erste Uebereinstimmung in der
 * Zeile.
 */
error = regexec (&re, &buffer[0], 1, pm, 0);
while (error == 0) { /* Solange eine Uebereinstimmung gefunden wird */
/* Eine Teilzeichenkette wurde gefunden zwischen pm.rm_so und
 * pm.rem_eo.
 * Dieser Aufruf von regexec() findet die naechste
 * Uebereinstimmung.
 */
error = regexec (&re, buffer + pm.rm_eo, 1, &pm, REG_NOTBOL);
}

```

## Hinweis

### Mit

```
regerror(code, preg, (char *)NULL, (size_t)0)
```

kann eine Anwendung herauszufinden, wie groß ein Puffer sein muss, um die generierte Zeichenkette aufzunehmen. Anschließend kann sie mit `malloc()` einen entsprechend großen Speicherbereich anfordern und schließlich `regerror()` erneut aufrufen, um die Zeichenkette zu erhalten.

Alternativ kann auch ein statischer Puffer verwendet werden, der ausreichend groß ist, um die meisten Texte aufzunehmen, und nur dann mit `malloc()` einen größeren Puffer anfordern, wenn sich herausstellt, dass der statische Puffer zu klein ist.

Siehe auch `fnmatch()`, `glob()`, `regex.h`, `sys/types.h`

## regexp: advance, compile, step, loc1, loc2, locs - reguläre Ausdrücke bearbeiten

### Definition

```
#define INIT declarations
#define GETC () getc code
#define PEEKC() peekc code
#define UNGETC() ungetc code
#define RETURN(ptr) return code
#define ERROR(val) error code

#include <regexp.h>

char *compile(char *instrng, char *expbuf, const char *endbuf, int eof);
int step(const char *string, const char *expbuf);
int advance(const char *string, const char *expbuf);
extern char *loc1, *loc2, *locs;
```

### Beschreibung

Diese Funktionen sind allgemeine Funktionen zur Behandlung von regulären Ausdrücken in Programmen, die Mustervergleiche von regulären Ausdrücken durchführen. Diese Funktionen werden in der Include-Datei `regexp.h` definiert.

In einem Programm müssen vor der Anweisung `#include <regexp.h>` die folgenden Makros vom Benutzer definiert werden. Diese Makros werden von der Funktion `compile()` benutzt. Die Makros `GETC()`, `PEEKC()` und `UNGETC()` arbeiten mit dem regulären Ausdruck, der als Eingabe an `compile()` übergeben wurde.

`GETC()` liefert den Wert des nächsten Zeichens im regulären Ausdruck. Der Benutzer muss darauf achten, dass wiederholte, aufeinander folgende Aufrufe von `GETC()` aufeinander folgende Zeichen des regulären Ausdrucks ausgeben.

`PEEKC()` liefert das nächste Zeichen im regulären Ausdruck. Der Benutzer muss darauf achten, dass wiederholte, unmittelbar aufeinander folgende Aufrufe von `PEEKC()` immer dasselbe Zeichen liefern, das zudem mit dem nächsten, von `GETC()` gelieferten Zeichen identisch sein sollte.

`UNGETC(c)` bewirkt, dass beim nächsten Aufruf von `GETC()` und `PEEKC()` das Argument *c* ausgegeben wird. Es ist nur ein Zeichen notwendig, das in die Eingabe zurückgeschoben wird, und dieses Zeichen ist in jedem Fall das letzte von `GETC()` eingelesene Zeichen. Der Wert des Makros `UNGETC(c)` wird immer ignoriert.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RETURN( <i>ptr</i> ) | wird bei einer normalen Beendigung der Funktion <code>compile()</code> benutzt. Der Wert des Arguments <i>ptr</i> ist ein Zeiger auf das Zeichen, das auf das letzte Zeichen des übersetzten regulären Ausdrucks folgt. Dieses Makro ist bei Programmen hilfreich, die Speicherbereiche verwalten. |
| ERROR( <i>val</i> )  | entspricht der abnormalen Beendigung der Funktion <code>compile()</code> . Das Argument <i>val</i> ist eine Fehlernummer (Bedeutung der einzelnen Returnwerte siehe unter Fehler). Der Benutzer muss darauf achten, dass dieser Aufruf nicht zurückkehrt.                                          |
|                      | Die Funktionen <code>step()</code> und <code>advance()</code> führen Mustervergleiche durch, bei denen eine Zeichenkette und ein übersetzter regulärer Ausdruck als Eingabe verwendet werden.                                                                                                      |

`compile()` nimmt als Eingabe einen regulären Ausdruck und erzeugt einen übersetzten Ausdruck, der mit `step()` oder `advance()` verwendet werden kann.

Die Syntax der Funktion `compile()` ist die folgende:

```
char *compile(char *instring, char *expbuf, const char *endbuf, int eof);
```

- Der erste Parameter *instring* wird niemals direkt von der Funktion `compile()` benutzt, ist aber nützlich für Programme, die verschiedene Zeiger auf Eingabezeichen übergeben. Er wird manchmal in den Deklarationen zu `INIT` verwendet (siehe auch unten). Programme, die Funktionen aufrufen, um Zeichen einzugeben, oder die Zeichen aus einem externen Vektor verarbeiten, können hier den Wert `(char*)0` übergeben.
- Der nächste Parameter *expbuf* ist ein Zeiger auf `char`. Er zeigt auf die Stelle, an der der übersetzte reguläre Ausdruck abgelegt werden soll.
- Der Parameter *endbuf* ist um eins höher als die höchste Adresse, in die der übersetzte reguläre Ausdruck eingetragen werden soll. Wenn der übersetzte Ausdruck nicht in *(endbuf-expbuf)*-Bytes passt, dann wird `ERROR(50)` aufgerufen.
- Der Parameter *eof* ist das Zeichen, das das Ende eines regulären Ausdrucks kennzeichnet.

Jedes Programm, das die `#include`-Anweisung für `regexp.h` enthält, muss auch eine `#define`-Anweisung für das Makro `INIT` enthalten. Dieses Makro wird für abhängige Vereinbarungen und Initialisierungen verwendet. In den meisten Fällen wird es dazu verwendet, eine Registervariable so zu setzen, dass sie auf den Anfang des regulären Ausdrucks zeigt, so dass diese Registervariable in den Vereinbarungen von `GETC()`, `PEEK()` und `UNGETC()` verwendet werden kann. Ansonsten kann es benutzt werden, um externe Variablen zu vereinbaren, die von `GETC()`, `PEEK()` und `UNGETC()` benutzt werden könnten.

Die Funktionen `step()` und `advance()` haben jeweils zwei Parameter:

- `string`, der erste Parameter, ist ein Zeiger auf eine Zeichenkette, die gegen einen regulären Ausdruck geprüft werden soll. Diese Zeichenkette muss mit dem Nullbyte abgeschlossen sein.
- `expbuf`, der zweite Parameter, ist der übersetzte reguläre Ausdruck, der von einem Aufruf der Funktion `compile()` geliefert wurde.

Die Funktion `step()` liefert einen Wert ungleich null, wenn eine Teilfolge von `string` zu dem regulären Ausdruck `expbuf` passt; sie liefert den Wert Null, wenn es keine Übereinstimmung gibt. Solange keine Übereinstimmung vorliegt, werden zwei externe Zeiger als Seiteneffekt des Aufrufs von `step()` gesetzt. Die Variable `loc1` zeigt dann auf das erste, zum regulären Ausdruck passende Zeichen; die Variable `loc2` zeigt auf das Zeichen nach dem letzten Zeichen, das zum regulären Ausdruck passt. Wenn also die gesamte Eingabezeichenkette zum regulären Ausdruck passt, so zeigt `loc1` auf das erste Zeichen von `string`, und `loc2` zeigt auf das Nullbyte am Ende von `string`.

`advance()` liefert einen Wert ungleich null, wenn die erste Teilfolge von `string` zum regulären Ausdruck in `expbuf` passt. Gibt es eine Übereinstimmung, dann wird als Seiteneffekt ein externer Zeiger `loc2` auf `char` gesetzt. Die Variable `loc2` zeigt auf das nächste Zeichen in `string`, das sich hinter dem letzten passenden Zeichen befindet.

Trifft die Funktion `advance()` auf ein Zeichen `*` oder auf die Zeichenkette `\{\}` im regulären Ausdruck, so setzt sie ihren Zeiger hinter die größtmögliche dazu passende Zeichenkette und ruft sich selbst rekursiv auf, um den Rest der Zeichenkette mit dem Rest des regulären Ausdrucks zu vergleichen. Solange keine Übereinstimmung vorliegt, wird geprüft, ob das gesuchte Muster bereits im vorher erkannten Teilstring enthalten ist. Dabei wird jeweils um eine Stelle zurückgerückt, bis eine Übereinstimmung festgestellt wird oder bis die Stelle in der Zeichenkette erreicht ist, die anfangs zu dem `*` oder der Zeichenkette `\{\}` passte. In manchen Fällen ist es wünschenswert, dass das Zurückgehen abgebrochen wird, bevor diese Stelle erreicht ist. Ist der externe Zeiger `locs` zu irgendeinem Zeitpunkt während des Zurückgehens identisch mit dieser Stelle in der Zeichenkette, so beendet `advance()` die Schleife und gibt den Wert Null zurück.

Die externen Variablen `circf`, `sed` und `nbra` sind reserviert.

### Einfache reguläre Ausdrücke (historische Version)

Ein einfacher regulärer Ausdruck vereinbart eine Menge von Zeichenketten. Wenn eine Zeichenkette in dieser Menge liegt, wird gesagt, dass es auf den einfachen regulären Ausdruck passt.

Ein Muster wird von einem einfachen regulären Ausdruck oder von mehreren einfachen regulären Ausdrücken gebildet. Ein einfacher regulärer Ausdruck besteht aus normalen Zeichen oder aus Metazeichen.

### Syntaxelemente zur Bildung von Mustern:

| regulärer Ausdruck | Bedeutung                                                                                                                                                                                                      | Beispiel                | passende Zeichenkette               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| $r^+$              | Einmal oder mehrmals der reguläre Ausdruck $r$ .<br>$r$ muss von einer der folgenden Formen sein: $r$ , $\backslash r$ , beliebiges Zeichen, $[r]$ , $[r_1-r_2]$ , $[^s]$ , $[^r_1-r_2]$ , $(r)$ , $(r_1 r_2)$ | $u^+$                   | u, uu, uuu, ...                     |
| $r^?$              | Null- oder einmal der reguläre Ausdruck $r$ .<br>$r$ muss von einer der folgenden Formen sein: $r$ , $\backslash r$ , beliebiges Zeichen, $[r]$ , $[r_1-r_2]$ , $[^s]$ , $[^r_1-r_2]$ , $(r)$ , $(r_1 r_2)$    | $u^?$                   | nichts oder u                       |
| $(r)$              | Zeichenketten, die zu dem regulären Ausdruck $r$ passen. $r$ kann ein beliebiger Ausdruck sein.                                                                                                                | $(ok(abc))$<br>$(au)^*$ | okabc<br>nichts oder aus, auau, ... |
| $(r_1 r_2)$        | Zeichenketten, die zu dem regulären Ausdruck $r_1$ oder zu dem regulären Ausdruck $r_2$ passen.                                                                                                                | $(ok ko)$               | ok oder ko                          |

Innerhalb eines Musters passen alle alphanumerischen Zeichen, die nicht Teil eines Klammerausdrucks, Rückbezugs oder eines Duplikats sind, auf sich selber. Das bedeutet, das Muster  $abc$  des regulären Ausdrucks passt, wenn es auf eine Menge von Zeichenketten angewendet wird, auf die Zeichenketten verglichen, die auch die Zeichenfolge  $abc$  enthalten.

Nur einige Zeichen, die Metazeichen, haben eine besondere Bedeutung, wenn sie in einem regulären Ausdruck verwendet werden; andere Zeichen stehen für sich selbst.

Die regulären Ausdrücke, die mit den `regexp`-Funktionen verfügbar sind, werden folgendermaßen erzeugt:

| Ausdruck       | Bedeutung                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $c$            | Das Zeichen $c$ , wobei $c$ kein Sonderzeichen sein darf.                             |
| $\backslash c$ | Das Zeichen $c$ , wobei $c$ irgendein Zeichen ist, außer einer Ziffer im Bereich 1-9. |
| $^$            | Der Anfang der Zeile, auf der der Vergleich durchgeführt wird.                        |
| $$$            | Das Ende der Zeile, auf der der Vergleich durchgeführt wird.                          |
| $.$            | Irgendein Zeichen in der Eingabe.                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [s]           | Irgendein Zeichen in der Menge $s$ , wobei $s$ eine Folge von Zeichen ist. Bereiche können als $[c-c]$ angegeben werden. In dieser Menge kann das Zeichen $]$ nur an erster Stelle stehen, das Zeichen $-$ kann an erster oder letzter Stelle stehen, das Zeichen $^$ kann an jeder Stelle stehen, nur nicht an der ersten. Bereiche in einfachen regulären Ausdrücken sind nur gültig, wenn die Kategorie LC_COLLATE auf die C-Lokalität gesetzt wird. |
| [^s]          | Irgendein Zeichen, das nicht in der Menge $s$ liegt, wobei $s$ wie oben definiert ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $r^*$         | Null oder mehrere aufeinander folgende Vorkommen des regulären Ausdrucks $r$ . Die längste, am weitesten links liegende, passende Zeichenkette wird verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $rx$          | Das Vorkommen des regulären Ausdrucks $r$ , gefolgt vom Vorkommen des regulären Ausdrucks $x$ (Verkettung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| $r^{\{m,n\}}$ | Irgendeine Anzahl zwischen $m$ und $n$ aufeinander folgender Vorkommen des regulären Ausdrucks $r$ . Der reguläre Ausdruck $r^{\{m\}}$ passt bei genau $m$ Vorkommen; $r^{\{m,\}}$ passt bei mindestens $m$ Vorkommen. Die maximale Anzahl der Vorkommen wird geprüft.                                                                                                                                                                                  |
| \(r\)         | Der reguläre Ausdruck $r$ . Die Folgen \( ( \) und \( ) \) werden ignoriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \n            | Wenn \n eine Ziffer im Bereich von 1-9 ist und in einem verketteten regulären Ausdruck vorkommt, steht es für den regulären Ausdruck $x$ . Dabei ist $x$ der $n$ -te reguläre Ausdruck, eingeschlossen in \( ( \) und \( ) \), der in dem vorher geketteten regulären Ausdruck vorkam. In dem Muster \( (r)x(y vergleicht \n 2 den regulären Ausdruck $y$ und ergibt $xyz$ .                                                                            |

Folgende Zeichen haben eine besondere Bedeutung, wenn sie nicht innerhalb von eckigen Klammern  $[]$  auftreten oder ihnen ein \ vorangeht: ., \*, [, ]. Andere Sonderzeichen, wie z.B. \$ haben in noch weiter eingeschränkten Umgebungen eine besondere Bedeutung.

Steht das Zeichen ^ am Anfang eines Ausdrucks, können nur Zeichenfolgen passen, die unmittelbar nach einem Zeilenendezeichen stehen oder am Anfang einer jeden Zeichenkette, bei der der Vergleich angewendet wird. Das Zeichen \$ am Ende eines Ausdrucks verlangt ein abschließendes Zeilenendezeichen.

Zwei Zeichen haben nur dann eine besondere Bedeutung, wenn sie innerhalb von eckigen Klammern verwendet werden. Das Zeichen - gibt einen Bereich an,  $[c-c]$ , außer wenn es direkt nach einer öffnenden oder direkt vor einer schließenden Klammer auftritt,  $[-c]$  oder  $[c-]$ . In diesem Fall hat es keine besondere Bedeutung. Bei der Verwendung innerhalb von eckigen Klammern hat das Zeichen ^ die Bedeutung „Komplement von“, wenn es unmittelbar auf die öffnende eckige Klammer folgt (  $[^c]$ ); sonst steht es zwischen eckigen Klammern (  $[c^]$ ) für das normale Zeichen ^ . Die schließende eckige Klammer hat keine besondere Bedeutung mehr, wenn sie direkt dem ersten Zeichen ^ folgt. Sie steht dann als normale schließende Klammer in einem Klammerausdruck.

Die besondere Bedeutung des Operators \ kann nur durch das Voran Stellen eines weiteren \, d.h \\, ausgeschaltet werden.

### Rangfolge der Operatoren für einfache reguläre Ausdrücke

|            |                    |
|------------|--------------------|
| [...]      | hohe Rangfolge     |
| Verkettung | niedrige Rangfolge |

### Internationalisierte einfache reguläre Ausdrücke

Zeichenausdrücke in eckigen Klammern werden wie folgt gebildet:

|                        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>c</i>               | ein einzelnes Zeichen <i>c</i> , wobei <i>c</i> kein Sonderzeichen ist.                                                                                                                 |
| <code>[:class:]</code> | Ein char-Klassenausdruck. Jedes Zeichen vom Typ <i>class</i> , wie durch die Kategorie <code>LC_CTYPE</code> in der Programmlokalität definiert (siehe Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]). |

Anstelle von *class* kann Folgendes angegeben werden:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>alpha</i>         | ein Buchstabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>upper</i>         | ein Großbuchstabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>lower</i>         | ein Kleinbuchstabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>digit</i>         | eine Ziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>xdigit</i>        | eine hexadezimale Ziffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>alnum</i>         | ein alphanumerisches Zeichen (Buchstabe oder Ziffer)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>space</i>         | ein Leerzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>punct</i>         | ein Interpunktionszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>print</i>         | ein abdruckbares Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>graph</i>         | ein sichtbares Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>cntrl</i>         | ein Steuerzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>[:=c=:]</code> | Eine Äquivalenzklasse. Jede Zeicheneinheit, die so definiert ist, als hätte sie dieselbe relative Reihenfolge in der aktuellen Sortierreihenfolge wie <i>c</i> . Beispiel: wenn A und a derselben Äquivalenzklasse angehören, dann entsprechen <code>[:=A=]b</code> und <code>[:=a=]b</code> beide <code>[aab]</code> . |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [[.cc.]] | Ein Zeicheneinheits-Symbol. Mehrzeichen-Zeicheneinheiten müssen als Zeicheneinheits-Symbole dargestellt werden, um sie von Einzelzeichen-Zeicheneinheiten unterscheiden zu können. Wenn zum Beispiel <i>ch</i> eine gültige Zeicheneinheit ist, dann wird die Zeichenkette [[.ch.]] als ein Element betrachtet, das genau auf dieselbe Zeichenkette passt, während <i>ch</i> als einfaches <i>c</i> und <i>h</i> betrachtet wird. Ist <i>ch</i> keine gültige Zeicheneinheit in der aktuellen Definition der Sortierreihenfolge, wird das Symbol als ungültiger Ausdruck behandelt. |
| [c-c]    | Jede Vergleichseinheit im Bereich des Zeichenausdrucks <i>c-c</i> , wobei <i>c</i> ein Zeicheneinheits-Symbol oder eine Äquivalenzklasse sein kann. Befindet sich das Zeichen – unmittelbar nach einer öffnenden eckigen Klammer, zum Beispiel [-c] oder vor einer schließenden, zum Beispiel [c-], so hat dies keine besondere Bedeutung.                                                                                                                                                                                                                                          |
| ^        | Folgt das Zeichen <i>c</i> unmittelbar einer öffnenden eckigen Klammer, so ist es das Komplement von zum Beispiel [^c]. Ansonsten hat dies keine besondere Bedeutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Bei innerhalb von eckigen Klammern stehenden Ausdrücken ist *a*. nicht Teil der Folge *a* [[.cc.]] oder *a*: nicht Teil der Folge *a* [[:class:]] oder *an* = nicht Teil der Folge *a* [[=c=]]. Diese Folgen stimmen nur mit Zeichenketten überein, die dieselben Folgen haben.

### Beispiele für reguläre Ausdrücke

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| ab.d     | <i>ab</i> beliebiges Zeichen <i>d</i>                                |
| ab.*d    | <i>ab</i> jede Folge des Zeichens (inkl. kein Zeichen) <i>d</i>      |
| ab[xyz]d | <i>ab</i> eines der Zeichen <i>x</i> <i>y</i> oder <i>z</i> <i>d</i> |
| ab[^c]d  | <i>ab</i> jedes Zeichen, ausgenommen <i>c</i> <i>d</i>               |
| ^abcd\$  | eine Zeile, die nur <i>abcd</i> enthält                              |
| a-d      | jedes der Zeichen <i>a</i> <i>b</i> <i>c</i> oder <i>d</i>           |

|            |          |                                                                 |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Returnwert | RETURN() | bei Erfolg von <code>compile()</code> .                         |
|            | ≠ 0      | bei Erfolg von <code>step()</code> und <code>advance()</code> . |
|            | ERROR    | bei Fehler von <code>compile()</code> .                         |
|            | 0        | bei Fehler von <code>step()</code> und <code>advance()</code> . |

|        |    |                                                  |
|--------|----|--------------------------------------------------|
| Fehler | 11 | zu großer Endpunkt des Bereichs                  |
|        | 16 | ungültige Zahl                                   |
|        | 25 | \digit außerhalb des Bereichs                    |
|        | 36 | ungültiger oder fehlender Begrenzer              |
|        | 41 | keine Suchfolge im Speicher                      |
|        | 42 | \(\) Ungleichgewicht                             |
|        | 43 | zuviele \()                                      |
|        | 44 | mehr als 2 Zahlen in \{\}                        |
|        | 45 | nach \ wird } erwartet                           |
|        | 46 | in \{\} ist die erste Zahl größer als die zweite |
|        | 49 | [ ] nicht ausgeglichen                           |
|        | 50 | regulärer Ausdruck zu umfangreich                |

Siehe auch `fnmatch()`, `glob()`, `regcomp()`, `regexec()`, `stlocale()`, `regex.h`, `regexp.h`, Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2].

## remainder - Rest bei Division

Definition `#include <math.h>`  
`double remainder (double x, double y);`

### Beschreibung

`remainder()` gibt den Gleitkommarest der Division  $x$  durch  $y$  zurück. Genauer gesagt, gibt es den Wert  $r = x - yn$  zurück, falls gilt  $y \neq 0$ . Dabei ist  $n$  die ganze Zahl, die am dichtesten beim exakten Wert  $x/y$  liegt. Wenn gilt  $|n - x/y| = 1/2$ , wird für  $n$  der gerade Wert gewählt.

Returnwert Gleitkommarest  $r = x - ny$   
wenn gilt  $y \neq 0$ .  
`HUGE_VAL` wenn gilt  $y = 0$ . `errno` wird auf `EDOM` gesetzt.

Fehler `remainder()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EDOM`  $y = 0$ .

Siehe auch `abs()`, `math.h`.

## remove - Datei löschen

Definition `#include <stdio.h>`

```
int remove(const char *path);
```

Beschreibung

`remove()` hat zur Folge, dass die durch *path* angegebene Datei oder das leere Verzeichnis nicht länger unter dem Namen verfügbar ist. Ein weiterer Versuch, die Datei unter dem Namen zu öffnen, wird fehlgeschlagen, es sei denn, die Datei wird neu angelegt.

Für Dateien ist `remove()` identisch mit `unlink()`. Für Verzeichnisse ist `remove()` identisch mit `rmdir()`.

*BS2000*

`remove()` ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe anwendbar □

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler Siehe `unlink()` und `rmdir()`.

Hinweis Ob `remove()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

*path* kann ein voll- oder teilqualifizierter Dateiname sein. Wird ein teilqualifizierter Dateiname angegeben, löscht `remove()` alle entsprechenden Dateien ohne vorherige Abfrage (Y/N). Es wird von der Antwort „Y“ ausgegangen.

`remove()` löscht die Dateien nur logisch, d.h. der Katalogeintrag wird gelöscht und der zugewiesene Speicherplatz freigegeben.

Wenn eine Datei durch irgendein Programm geöffnet ist, wird sie nicht gelöscht. □

Siehe auch `rmdir()`, `unlink()`, `stdio.h`.

**remque - Element aus Queue entfernen**

Definition    `#include <search.h>`  
              `void remque(void *element);`

**Beschreibung**

siehe insque().

insque() und remque() ändern Queues, die aus doppelt verketteten Elementen erzeugt werden.

insque() fügt *element* in einer Queue ein. remque() entfernt den Eintrag *element* aus einer Queue.

## rename, renameat - Dateiname ändern

Definition #include <stdio.h>

```
int rename(const char *old, const char *new);
int renameat(int oldfd, const char *old, int newfd, const char *new);
```

### Beschreibung

rename( ) ändert den Namen einer Datei. *old* zeigt auf den Pfadnamen der Datei, die umbenannt werden soll. *new* zeigt auf den neuen Pfadnamen der Datei.

Wenn sowohl *old* als auch *new* auf dieselbe existierende Datei verweisen, kehrt die Funktion rename( ) erfolgreich zurück und führt keine weitere Aktion aus.

Wenn *old* auf den Pfadnamen einer Datei zeigt, die kein Dateiverzeichnis ist, darf *new* nicht auf den Pfadnamen eines Dateiverzeichnisses zeigen. Wenn der Verweis existiert, der durch das Argument *new* angegeben wird, wird er entfernt und *old* wird in *new* umbenannt. In diesem Fall bleibt ein Verweis *new* während der umbenannten Operation sichtbar für andere Prozesse und bezieht sich auf die Datei, auf die sich entweder *new* oder *old* bezogen hat, bevor die Operation begann. Sowohl für das Dateiverzeichnis, das *old* enthält, als auch für das Dateiverzeichnis, das *new* enthält, wird das Schreibrecht benötigt.

Wenn *old* auf den Pfadnamen eines Dateiverzeichnisses zeigt, dann darf *new* nicht auf den Pfadnamen einer Datei zeigen, die kein Dateiverzeichnis ist. Wenn das Dateiverzeichnis existiert, das durch *new* angegeben wird, dann wird es entfernt und *old* wird in *new* umbenannt. In diesem Fall existiert ein Verweis *new* während der umbenannten Operation und bezieht sich auf die Datei, auf die sich entweder *new* oder *old* bezogen hat, bevor die Operation begann. Wenn daher *new* ein existierendes Dateiverzeichnis angibt, muss dieses ein leeres Dateiverzeichnis sein.

Der Pfadnamen-Anfang von *new* darf nicht identisch sein mit *old*. Das Schreibrecht wird sowohl für das Dateiverzeichnis, das *old* enthält, als auch für das Dateiverzeichnis, das *new* enthält, benötigt.

Wenn *old* auf den Pfadnamen eines Dateiverzeichnisses zeigt, kann das Schreibrecht für das durch *old* angegebene Dateiverzeichnis benötigt werden und, falls es existiert, für das Dateiverzeichnis, das durch *new* angegeben wird.

Wenn der Verweis existiert, der durch *new* angegeben wird, und der Verweiszähler der Datei durch das Entfernen dieser Datei gleich 0 wird und falls außerdem kein Prozess diese Datei geöffnet hat, wird der Platz freigegeben, der durch diese Datei belegt wird, und auf die Datei kann nicht länger zugegriffen werden. Falls einer oder mehrere Prozesse die Datei geöffnet haben, während der letzte Verweis entfernt wird, wird der Verweis entfernt, bevor rename( ) zurückkehrt, aber die Entfernung der Datei wird aufgeschoben, bis alle Referenzen auf diese Datei geschlossen sind.

Bei erfolgreicher Beendigung kennzeichnet `rename()` die Felder `st_ctime` und `st_mtime` des übergeordneten Dateiverzeichnisses jeder der beiden Dateien zum Aktualisieren.

#### *BS2000*

`rename()` ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe unverändert anwendbar. □

Die Funktion `renameat()` ist äquivalent zu der Funktion `rename()`, außer wenn der Parameter *old* oder *new* einen relativen Pfad spezifiziert. Spezifiziert *old* einen relativen Pfadnamen, wird die Datei, die umbenannt werden soll, nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *oldfd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht.

Spezifiziert *new* einen relativen Pfad, geschieht das Gleiche relativ zu dem mit dem Dateideskriptor *newfd* verbundenen Dateiverzeichnis. Wurde ein Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktion, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion `renameat()` für den Parameter *oldfd* oder *newfd* der Wert `AT_FDCWD` übergeben wird, wird das aktuelle Dateiverzeichnis für die Ermittlung der Datei des entsprechenden Pfades verwendet.

|            |    |                                                                                                                                                                 |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0  | bei Erfolg.                                                                                                                                                     |
|            | -1 | bei Fehler, <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Keine der durch <i>old</i> oder <i>new</i> benannten Dateien wird geändert oder erzeugt. |

#### *BS2000*

`errno` wird auf EMACRO gesetzt.

Wenn *old* und *new* auf Dateien aus verschiedenen Dateisystemen zeigen, wird nichts verändert. `errno` wird auf EXDEV gesetzt. □

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler | <code>rename()</code> und <code>renameat()</code> schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                     |
| EACCES | Für eine Komponente eines Pfades existiert kein Suchrecht oder für eines der Dateiverzeichnisse, die <i>old</i> oder <i>new</i> enthalten, existiert kein Schreibrecht; oder das Schreibrecht für eines der Dateiverzeichnisse, auf die <i>old</i> oder <i>new</i> zeigen, wird benötigt, existiert aber nicht. |
| EBUSY  | Eines der Dateiverzeichnisse die durch <i>old</i> oder <i>new</i> angegeben werden, wird zurzeit durch das System oder einen anderen Prozess verwendet, und die Implementierung nimmt dies als einen Fehler an.                                                                                                 |

#### *Erweiterung*

`EDQUOT` Das Verzeichnis, in dem sich der Eintrag mit dem neuen Namen befindet, kann nicht erweitert werden, da der Benutzer die Anzahl der zulässigen Blöcke im Dateisystem, in dem sich das Verzeichnis befindet, überschritten hat. □

## EEXIST oder ENOTEMPTY

Der Verweis, der durch *new* angegeben wird, ist ein Dateiverzeichnis, das nicht leer ist.

*Erweiterung*

EFAULT

*old* oder *new* zeigen außerhalb des allokierten Adressbereichs des Prozesses.

EINTR

Während der Ausführung des Systemaufrufs `rename()` wurde ein Signal empfangen. □

EINVAL

Der Dateiverzeichnis-Pfadname *new* enthält einen Pfadnamen-Anfang, der das Dateiverzeichnis *old* bezeichnet (siehe auch „Hinweis“).

*Erweiterung*

EIO

Beim Anlegen und Aktualisieren eines Verzeichniseintrags trat ein Ein-/Ausgabe-Fehler auf. □

EISDIR

Das Argument *new* zeigt auf ein Dateiverzeichnis, und das Argument *old* zeigt auf eine Datei, die kein Dateiverzeichnis ist.

*Erweiterung*

ELOOP

Zu viele symbolische Verweise traten bei der Übersetzung von *old* oder *new* auf. □

## BS2000

EMACRO

Es existiert keine Datei mit dem Namen *old*.

Es ist bereits eine Datei unter dem Namen *old* katalogisiert oder die umzu-benennende Datei ist durch ein Programm geöffnet. □

EMLINK

*old* zeigt auf ein Dateiverzeichnis, und der Verweiszähler des Dateiver-zeichnisses, das *new* übergeordneten ist, ist größer als `{LINK_MAX}`.

ENAMETOOLONG

Die Länge von *old* oder *new* überschreitet `{PATH_MAX}`, oder eine Kompo-nente des Pfades ist länger als `{NAME_MAX}`.

ENOENT

Der Verweis, der durch *old* bezeichnet wird, existiert nicht, oder *old* bzw. *new* zeigt auf eine leere Zeichenkette.

ENOSPC

Das Dateiverzeichnis, das *new* enthalten würde, kann nicht erweitert wer-den.

ENOTDIR

Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis; oder das Argument *old* bezeichnet ein Dateiverzeichnis, und das Argument *new* bezeichnet eine Datei, die kein Dateiverzeichnis ist.

EROFS

Die angeforderte Operation fordert das Schreiben in ein Dateiverzeichnis, das sich in einem nur zum Lesen eingehängten Dateisystem befindet.

EXDEV Die durch *new* und *old* bezeichneten Verweise befinden sich in verschiedenen Dateisystemen.

Zusätzlich schlägt renameat() fehl, wenn gilt:

EACCES Der Dateideskriptor *oldfd* oder *newfd* wurde nicht mit `O_SEARCH` geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.

EBADF Der Parameter *old* spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter *oldfd* hat weder den Wert `AT_FDCWD`, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor,  
oder  
der Parameter *new* spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter *newfd* hat weder den Wert `AT_FDCWD`, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor.

ENOTDIR Der Parameter *old* oder *new* spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der entsprechende Dateideskriptor *oldfd* bzw. *newfd* ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.

Hinweis Mit rename() kann keine Datei aus POSIX in das BS2000 verlagert werden oder umgekehrt. Zum Beispiel führt die nachstehende Anweisung zum Fehler `EINVAL`:

```
rename(/BS2/hugo, *POSIX(hugo))
```

Ob rename() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch link(), rmdir(), unlink(), fcntl.h, stdio.h.

## rewind - Lese-/Schreibzeiger auf Datenstrom-Anfang positionieren

Definition    `#include <stdio.h>`  
              `void rewind(FILE *stream);`

### Beschreibung

Der Aufruf `rewind(stream)` entspricht dem nachfolgenden Aufruf, außer dass `rewind()` auch die Fehleranzeige von `stream` löscht:

`(void) fseek(stream, 0L, SEEK_SET);`

Fehler      Siehe `fseek()` - ausgenommen `EINVAL`.

Hinweis     Da `rewind()` kein Ergebnis liefert, muss eine Anwendung, die Fehler erkennen will, zuerst `errno` gleich 0 setzen, dann `rewind()` aufrufen und dann, wenn `errno` ungleich 0 ist, annehmen, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Ob `rewind()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

`rewind()` ist auch auf Dateien mit Satz-Ein-/Ausgabe unverändert anwendbar. □

Siehe auch `fseek()`, `fsetpos()`, `stdio.h`.

## rewinddir - Lese-/Schreibzeiger auf Dateiverzeichnisstrom-Anfang positionieren

Definition `#include <dirent.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`void rewinddir(DIR *dirp);`

### Beschreibung

`rewinddir()` setzt die Position des Dateiverzeichnisstroms, auf den *dirp* zeigt, auf den Anfang des Dateiverzeichnisses. Es veranlasst den Dateiverzeichnisstrom auch, den aktuellen Zustand des entsprechenden Dateiverzeichnisses zu berücksichtigen, so wie dies ein Aufruf von `opendir()` machen würde. Wenn *dirp* nicht auf einen Dateiverzeichnisstrom zeigt, ist das Verhalten undefined.

Bei `rewinddir()` kann nach einem Aufruf von `fork()` entweder der Vater- oder der Sohnprozess (aber nicht beide) den Dateiverzeichnisstrom unter Verwendung von `readdir()`, `rewinddir()` oder `seekdir()` fortführen. Wenn beide Prozesse diese Funktionen verwenden, ist das Verhalten undefined.

Hinweis `rewinddir()` sollte zusammen mit `opendir()`, `readdir()` und `closedir()` verwendet werden, um den Inhalt eines Dateiverzeichnisses zu untersuchen. Diese Methode wird aus Portabilitätsgründen empfohlen.

`rewinddir()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `closedir()`, `opendir()`, `readdir()`, `dirent.h`, `sys/types.h`.

## rindex - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln

Definition `#include <string.h>`

```
char *rindex(const char *s, int c);
```

Beschreibung

siehe `strrchr()`.

`rindex()` sucht die letzte Stelle, an der das Zeichen *c* in der Zeichenkette *s* vorkommt, und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *s*.

Das abschließende Nullbyte (\0) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

Returnwert Zeiger auf die (letzte) Position von *c* in der Zeichenkette *s*, bei Erfolg.

Nullzeiger, wenn *c* in der Zeichenkette *s* nicht enthalten ist.

Hinweis `index()` und `strrchr()` sind äquivalent.

Im BS2000, wie auch in vielen anderen Betriebssystemen, können Sie den Nullzeiger nicht verwenden, um eine NULL-Zeichenkette zu bezeichnen. Ein Nullzeiger ist hier ein Fehler und führt zu einem Abbruch des Programms. Wenn Sie eine NULL-Zeichenkette angeben möchten, müssen Sie einen Zeiger verwenden, der auf eine explizite NULL-Zeichenkette zeigt. Bei einigen Implementierungen der Programmiersprache C auf manchen Rechnern, würde ein Nullzeiger, wenn dereferenziert, eine NULL-Zeichenkette ergeben; dieser nur in den allerseltesten Fällen portierbare Trick wurde in einigen Programmen verwendet. Programmierer, die einen Nullzeiger verwenden, um auf eine leere Zeichenkette zu verweisen, sollten sich dieser Portabilitätsfrage bewußt sein; auch bei Rechnern, bei denen eine Dereferenzierung eines Nullzeigers nicht zum Abbruch des Programms führt, muss sie nicht unbedingt eine NULL-Zeichenkette ergeben.

Das Bewegen von Zeichen wird bei unterschiedlichen Implementierungen auch unterschiedlich ausgeführt. Überlappungen können daher zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen.

Siehe auch `index()`, `strchr()`, `strrchr()`.

## rint, rintf, rintl - auf nächste ganze Zahl runden

Definition #include <math.h>

```
double rint(double x);
float rintf(float x);
long double rintl(long double x);
```

Beschreibung

Die Funktionen geben in Gleitpunktdarstellung jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt.

rint() stellt das Ergebnis dar als Zahl vom Typ double, rintf() als Zahl vom Typ float und rintl() als Zahl vom Typ long double.

Der zurückgegebene Wert ist entsprechend dem aktuell gesetzten Rundungsmodus des Rechners gerundet. Wenn der Rundungsmodus 'round-to-nearest' gesetzt ist und die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die nächste gerade Ganzzahl zurückgegeben.

Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung positiv unendlich rundet, ist rint() identisch zu ceil(). Wenn der aktuell eingestellte Rundungsmodus in Richtung negativ unendlich rundet, ist rint() identisch zu floor().

In dieser Version ist der Rundungsmodus fest auf Richtung positiv unendlich eingestellt.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ double, float bzw. long double bei Erfolg.

HUGE\_VAL bei Überlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Hinweis In dieser Version ist der Rundungsmodus fest auf Richtung positiv unendlich eingestellt.

Siehe auch abs(), ceil(), floor(), llrint(), llround(), lrint(), lround(), round()

## rmdir - Dateiverzeichnis löschen

Definition 

```
#include <unistd.h>
int rmdir(const char *path);
```

### Beschreibung

`rmdir()` löscht ein Dateiverzeichnis, dessen Name durch *path* angegeben wird. Das Dateiverzeichnis wird nur dann gelöscht, wenn es ein leeres Dateiverzeichnis ist.

Wenn *path* ein symbolischer Verweis ist, wird ihm nicht gefolgt.

Wenn *path* das Root-Verzeichnis ist, wird *path* auf EBUSY gesetzt. Wenn *path* das aktuelle Dateiverzeichnis eines aktiven Prozesses ist, ist das Verhalten von `rmdir()` nicht spezifiziert.

Wenn der Verweiszähler des Dateiverzeichnisses gleich 0 wird und kein Prozess das Dateiverzeichnis geöffnet hat, wird der vom Dateiverzeichnis belegte Speicher freigegeben. Auf das Dateiverzeichnis kann nicht länger zugegriffen werden. Wenn ein oder mehrere Prozesse das Dateiverzeichnis geöffnet haben, während der letzte Verweis entfernt wird, werden die Einträge `.` und `..` entfernt, bevor `rmdir()` zurückkehrt. Es können keine neuen Einträge mehr in diesem Dateiverzeichnis vorgenommen werden; das Dateiverzeichnis wird jedoch erst dann entfernt, wenn alle Verweise auf das Dateiverzeichnis geschlossen worden sind.

Bei erfolgreicher Beendigung kennzeichnet `rmdir()` die Felder `st_ctime` und `st_mtime` des übergeordneten Dateiverzeichnisses zur Aktualisierung.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `rmdir()` schlägt fehl, wenn gilt:

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES                | Für eine Komponente des Pfades ist kein Suchrecht vorhanden, oder das Schreibrecht für das übergeordnete Dateiverzeichnis des zu löschen Dateiverzeichnisses ist nicht vorhanden. |
| EBUSY                 | Das zu entfernende Dateiverzeichnis ist das aktuelle Dateiverzeichnis des Systems.                                                                                                |
| EEXIST oder ENOTEMPTY | <i>path</i> bezeichnet ein Dateiverzeichnis, das nicht leer ist.                                                                                                                  |

*Erweiterung*

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EFAULT | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.      |
| EINVAL | Das Verzeichnis, das entfernt werden soll, ist das aktuelle Dateiverzeichnis. |

|              |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIO          | Ein Ein-/Ausgabe-Fehler ist während des Zugriffs auf das Dateisystem aufgetreten.                                                             |
| ELOOP        | Bei der Übersetzung von <i>path</i> wurden zuviele symbolische Verweise ange troffen. □                                                       |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX} oder eine Pfadnamenkom ponente ist länger als {NAME_MAX}, und {_POSIX_NO_TRUNC} ist aktiv. |
| ENOENT       | <i>path</i> bezeichnet ein nicht-existierendes Dateiverzeichnis oder zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                       |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis. □                                                                                       |
| EROFS        | Der zu löschen Dateiverzeichniseintrag befindet sich in einem schreib ge schützten Dateisystem.                                               |

Hinweis rmdir() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch mkdir(), remove(), unlink(), unistd.h.

## round, roundf, roundl - auf nächste ganze Zahl runden

Definition #include <math.h>

```
double round(double x);
float roundf (float x);
long double roundl (long double x);
```

Beschreibung

Die Funktionen geben in Gleitpunktdarstellung jeweils die ganze Zahl zurück, die  $x$  am nächsten liegt.

round() stellt das Ergebnis dar als Zahl vom Typ double, roundf() als Zahl vom Typ float und roundl() als Zahl vom Typ long double.

Der zurückgegebene Wert ist unabhängig vom eingestellten Rundungsmodus. Wenn die Differenz zwischen  $x$  und dem gerundeten Ergebnis genau 0.5 ist, wird die betragsmäßig größere ganze Zahl zurückgegeben.

Returnwert ganze Zahl dargestellt als Zahl vom Typ double, float bzw. long double bei Erfolg.

undefiniert bei Über- oder Unterlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Siehe auch abs(), ceil(), floor(), llrint(), llround(), lrint(), lround(), rint()

## sbrk - Größe des Datensegments verändern

Definition `#include <unistd.h>`  
`void *sbrk(int incr);`

Beschreibung  
 Siehe `brk()`.

## scalb - laden Exponent einer basisunabhängigen Gleitpunktzahl

Definition `#include <math.h>`  
`double scalb (double x, double n);`

Beschreibung  
`scalb()` berechnet  $x \cdot r^n$ , wobei  $r$  die Basis der maschinenabhängigen Gleitpunkt-Arithmetik ist. Für  $r=2$  ist `scalb()` äquivalent mit `ldexp()`.

Returnwert  $x \cdot r^n$  bei erfolgreicher Ausführung von `scalb()`.  
 $\pm\text{HUGE\_VAL}$  je nach Vorzeichen von  $x$ , wenn `scalb()` einen Überlauf verursacht. `errno` wird auf `ERANGE` gesetzt  
 $0$  wenn `scalb()` einen Unterlauf verursacht. `errno` wird auf `ERANGE` gesetzt.

Fehler `scalb()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`ERANGE` `scalb()` verursacht einen Über- oder Unterlauf.

Hinweis Eine Anwendung, die die Fehlersituation abprüfen möchte, sollte `errno` auf 0 setzen, bevor die Funktion `scalb()` aufgerufen wird. Wenn dann bei der Rückkehr `errno` ungleich null ist, wird damit ein Fehler signalisiert.  
 Für BS2000 ist die Basis  $r=16$

Siehe auch `ldexp()`, `math.h`

**scanf - formatiert aus Standard-Eingabestrom lesen**

Definition    `#include <stdio.h>`  
              `int scanf(const char *format[, arglist]);`

Beschreibung  
    Siehe `fscanf()`.

**seed48 - Startwert (int) für Pseudo-Zufallszahlen setzen**

Definition    `#include <stdlib.h>`  
              `unsigned short int *seed48 (unsigned short int seed16v[3]);`

Beschreibung  
    Siehe `drand48()`.

## seekdir - Lese-/Schreibzeiger in Dateiverzeichnisstrom positionieren

Definition `#include <dirent.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`void seekdir(DIR *dirp, long int loc);`

Beschreibung

`seekdir()` setzt die Position für die nächste Operation `readdir()` im Dateiverzeichnisstrom, auf den `dirp` zeigt, auf die durch `loc` angegebene Position. Der Wert von `loc` sollte von einem vorangegangenen Aufruf von `telldir()` zurückgeliefert worden sein. Die neue Position geht an die Position des Dateiverzeichnisstroms zurück, die diesem zu dem Zeitpunkt zugeordnet war, als die Operation `telldir()` ausgeführt wurde.

*Erweiterung*

Die von `telldir()` zurückgegebenen Werte sind nur dann richtig, wenn das Dateiverzeichnis nicht infolge von Verdichtung oder Erweiterung verändert wurde. Dies ist kein Problem bei System V, kann jedoch bei einigen Dateisystemen problematisch sein. □

Fehler `seekdir()` schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*

`EBADF` Der dem Dateiverzeichnis zugeordnete Strom ist nicht mehr gültig. Dieser Fehler entsteht, wenn das Dateiverzeichnis geschlossen wurde. □

Hinweis `seekdir()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `opendir()`, `readdir()`, `telldir()`, `dirent.h`, `sys/types.h`

## select - synchrones I/O Multiplexen

Definition #include <sys/time.h>

```
int select ( int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
            fd_set *execptfds, struct timeval *timeout);
void FD_CLR(int fd, fd_set *fdset);
int FD_ISSET(int fd, fd_set *fdset);
void FD_SET(int fd, fd_set *fdset);
void FD_ZERO(fd_set *fdset);
```

### Beschreibung

`select` überprüft die E/A-Deskriptormengen, die in `readfds`, `writefds` und `execptfds` übergeben werden, um zu sehen, ob einer ihrer Deskriptoren bereit fürs Lesen oder fürs Schreiben ist, oder eine noch nicht ausgewertete Ausnahmebedingung besitzt. `nfds` ist die Anzahl der Bits, die in jeder Bitmaske überprüft werden sollen, die eine Dateideskriptormenge darstellt. Die Deskriptoren der Deskriptormengen werden von 0 bis `nfds`-1 überprüft. Beim Rückprung ersetzt `select` die gegebene Deskriptormenge durch Untermengen, die aus den Deskriptoren bestehen, die für die gewünschte Operation bereit sind. Der Rückgabewert von dem `select()`-Aufruf ist die Anzahl der Deskriptoren, die bereit sind.

Die Deskriptormengen werden als Bitfelder in aufsteigender Reihenfolge abgespeichert. Für die Manipulation solcher Deskriptormengen stehen folgende Makros zur Verfügung:

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FD_ZERO(&fdset)     | initialisiert eine Deskriptormenge <code>fdset</code> mit der Nullmenge.                               |
| FD_SET(fd,&fdset)   | fügt einen Deskriptor <code>fd</code> in <code>fdset</code> ein.                                       |
| FD_CLR(fd,&fdset)   | entfernt <code>fd</code> aus <code>fdset</code>                                                        |
| FD_ISSET(fd,&fdset) | ist ungleich null, wenn <code>fd</code> ein Element aus <code>fdset</code> ist, ansonsten ist es null. |

Das Verhalten dieser Makros ist nicht definiert, falls ein Deskriptorwert kleiner als null oder größer/gleich `FD_SETSIZE` ist. `FD_SETSIZE` ist eine Konstante, die in `sys/select.h` definiert ist, und normalerweise mindestens genauso groß ist wie die maximale Anzahl der Deskriptoren, die vom System zur Verfügung stehen.

Falls `timeout` kein Nullzeiger ist, gibt es eine maximale Zeit an, die gewartet werden soll, bis die Auswahl vollständig ist. Falls `timeout` ein Nullzeiger ist, blockiert das `select` bis eines der abgefragten Ereignisse eintritt. `select` blockiert dann nicht, wenn eine Struktur übergeben wird, die nur Null-Werte enthält. `readfds`, `writefds` und `execptfds` können als Nullzeiger gegeben sein, wenn keine der Deskriptoren von Interesse ist.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bereite Deskriptoren in den Deskriptorenmengen                                                                                                                                                                   |
|            | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bei Fehler                                                                                                                                                                                                       |
|            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | falls die Zeitgrenze überschritten wurde                                                                                                                                                                         |
| Fehler     | Eine Fehlerrückgabe von <code>select</code> kann sein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|            | EBADF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eine der E/A-Deskriptormengen besitzt einen ungültigen E/A-Deskriptor.                                                                                                                                           |
|            | EINTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Es wurde ein Signal gegeben, bevor eines der gewünschten Ereignisse eingetreten ist, oder die Zeitgrenze überschritten wurde.                                                                                    |
|            | EINVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eine Komponente der Zeitgrenze, die referenziert wird, liegt außerhalb des erlaubten Bereichs: $t_{sec}$ muss zwischen 0 und 10, inklusive liegen. $t_{usec}$ muss größer oder gleich 0 und kleiner als 10 sein. |
| Hinweis    | Der Standardwert für <code>FD_SETSIZE</code> (augenblicklich 2048) ist gleich der Standardgrenze der Anzahl geöffneter Dateien. Um Programme anzupassen, die eine größere Anzahl geöffneter Dateien mit <code>select</code> verwenden, ist es möglich, diese Größe innerhalb eines Programms zu erhöhen, indem man einen größeren Wert für <code>FD_SETSIZE</code> definiert, bevor man <code>&lt;sys/types.h&gt;</code> einschließt.<br><br>In zukünftigen Versionen des Systems könnte <code>select</code> die verbliebene Zeit des ursprünglichen Zeitlimits (wenn einer existiert) zurückliefern, indem der Zeitwert an der richtigen Stelle geändert wird. Es ist deshalb nicht ratsam vorauszusetzen, dass der Wert des Zeitlimits durch den <code>select</code> -Aufruf unverändert bleibt.<br><br>Die Deskriptormengen sind bei der Rückkehr immer verändert, sogar wenn der Aufruf als Ergebnis eines Zeitlimits zurückkehrt. |                                                                                                                                                                                                                  |
| Siehe auch | <code>poll()</code> , <code>read()</code> , <code>write()</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |

## semctl - Semaphor-Steueroperationen anwenden

Definition `#include <sys/sem.h>`

```
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);
```

Beschreibung

`semctl()` bietet eine Vielzahl von Operationen für die Semaphor-Steuerung.

Mit *cmd* werden die im Folgenden aufgeführten Semaphor-Steueroperationen angegeben, mit *semid* und *semnum* das Semaphor, für das die angegebene Operation ausgeführt werden soll. Die für die jeweilige Operation erforderlichen Zugriffsrechte werden bei den entsprechenden Kommandos angegeben (siehe auch [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#)). Die symbolischen Namen für die Werte von *cmd* sind in der Include-Datei `sys/sem.h` definiert:

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GETVAL  | Wert von <code>semval</code> liefern (siehe auch <code>sys/sem.h</code> ). Leserecht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SETVAL  | Wert von <code>semval</code> auf den Wert des vierten Arguments vom Typ <code>int</code> setzen. Nach erfolgreicher Durchführung von <i>cmd</i> ist der dem angegebenen Semaphor entsprechende <code>semadj</code> -Wert in allen Prozessen gelöscht. Änderungsberechtigung erforderlich (siehe auch <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> ). |
| GETPID  | Wert von <code>sempid</code> liefern. Leserecht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GETNCNT | Wert von <code>semncnt</code> liefern. Leserecht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GETZCNT | Wert von <code>semzcnt</code> liefern. Leserecht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Folgende Kommandos wirken auf jeden `semval` aus der Menge der zulässigen Semaphoren:

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GETALL | Wert von <code>semval</code> zurückgeben und in den Vektor eintragen, auf den <code>arg.array</code> zeigt. Leserecht erforderlich.                                                                                                                                                                                                                 |
| SETALL | <code>semval</code> auf den Wert des Vektors vom Typ <code>unsigned short</code> setzen, auf das das vierte Argument von <code>semctl()</code> zeigt. Nach erfolgreicher Ausführung dieses Kommandos sind die den angegebenen Semaphoren entsprechenden <code>semadj</code> -Werte in allen Prozessen gelöscht. Änderungsberechtigung erforderlich. |

Folgende Kommandos sind außerdem verfügbar:

|          |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC_STAT | den aktuellen Wert jedes Elements der <code>semid_ds</code> Datenstruktur, die zu <i>semid</i> gehört, in die <code>semid_ds</code> Struktur schreiben, auf die das vierte Argument von <code>semctl()</code> zeigt. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC_SET | den Wert der folgenden Elemente der <code>semid_ds</code> Datenstruktur, die zu <code>semid</code> gehört, auf den entsprechenden Wert setzen, der in der <code>semid_ds</code> Struktur gefunden wurde, auf die das vierte Argument von <code>semctl()</code> zeigt:<br><br><code>sem_perm.uid</code><br><code>sem_perm.gid</code><br><code>sem_perm.mode /* nur 9 niederwertige Bits */</code> |
|         | Dieses Kommando kann nur von einem Prozess ausgeführt werden, dessen effektive Benutzernummer die eines Prozesses mit Sonderrechten ist oder mit <code>sem_perm.cuid</code> oder <code>sem_perm.uid</code> in der <code>semid</code> zugeordneten Datenstruktur übereinstimmt.                                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC_RMID | Die mit <code>semid</code> angegebene Semaphorkennzahl im System sowie die Sema-phorenmenge samt zugeordneter Datenstruktur löschen. Dieses Komman-do kann nur von einem Prozess ausgeführt werden, dessen effektive Be-nutzernummer die eines Prozesses mit Sonderrechten ist oder mit <code>sem_perm.cuid</code> oder <code>sem_perm.uid</code> in der <code>semid</code> zugeordneten Daten-struktur übereinstimmt. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Returnwert Bei Erfolg liefert `semctl()` je nach `cmd`-Wert einen der folgenden Returnwerte:

Wert von `semval`

wenn für `cmd` GETVAL angegeben wurde.

Wert von `semid`

wenn für `cmd` GETVAL angegeben wurde.

Wert von `semncnt`

wenn für `cmd` GETVAL angegeben wurde.

Wert von `semzcnt`

wenn für `cmd` GETVAL angegeben wurde.

0

wenn andere `cmd`-Werte angegeben wurden.

-1

bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `semctl()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES

Der aufrufende Prozess hat für das auszuführende Kommando nicht die er-forderliche Zugriffsrechte (siehe [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#)).

*Erweiterung*

EFAULT

`msgp` verweist auf eine unzulässige Adresse. □

EINVAL

`semid` ist keine gültige Semaphorkennzahl, `semnum` hat einen Wert kleiner 0 oder größer `sem_nsems` oder `cmd` ist kein gültiges Kommando.

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | EPERM  | <i>cmd</i> ist gleich IPC_RMID oder IPC_SET, die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses ist nicht die eines Prozesses mit Sonderrechten und stimmt nicht mit <code>sem_perm.cuid</code> oder <code>sem_perm.uid</code> in der <i>semid</i> zugeordneten Datenstruktur überein. |
|         | ERANGE | <i>cmd</i> ist gleich SETVAL oder SETALL und der Wert, auf den <code>semval</code> gesetzt werden soll, ist größer als der im System zulässige Höchstwert.                                                                                                                                 |
| Hinweis |        | Das vierte Argument im Abschnitt „Syntax“ ist im XPG4 mit ... gekennzeichnet, um einen Widerspruch zum ISO C-Standard zu vermeiden. Der vierte Parameter kann vom Anwendungsprogrammierer wie folgt definiert werden:                                                                      |

```
union semun
{
    int val;
    struct semid_ds *buf;
    unsigned short *array;
} arg;
```

Siehe auch `semget()`, `semop()`, `sys/sem.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## semget - Semaphorkennzahl ermitteln

**Definition**

```
#include <sys/sem.h>
int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
```

**Beschreibung**

semget() richtet eine Semaphorkennzahl mit der dazugehörigen Datenstruktur `semid_ds` und der dazugehörigen Menge von `nsems` Semaphoren (siehe `sys/sem.h`) für das Argument `key` ein, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- `key` hat den Wert `IPC_PRIVATE`.
- Für `key` wurde noch keine Semaphorkennzahl eingerichtet und (`semflg & IPC_CREAT`) ist ungleich 0.

Beim Einrichten der neuen Semaphorkennzahl `key` wird die dazugehörige Datenstruktur `semid_ds` wie folgt initialisiert:

- Für die Strukturkomponenten `sem_perm.cuid`, `sem_perm.uid`, `sem_perm.cgid` und `sem_perm.gid` werden die effektive Benutzernummer und die effektive Gruppennummer des aufrufenden Prozesses eingetragen.
- In die 9 niederwertigen Bits von `sem_perm.mode` werden die 9 niederwertigen Bits von `semflg` eingetragen.
- `sem_nsems` gleich dem Wert von `nsems` gesetzt.
- `sem_otime` wird gleich 0 und `sem_ctime` gleich der aktuellen Zeit gesetzt.
- Die den einzelnen Semaphoren zugeordneten Datenstrukturen werden nicht initialisiert. `setctl()` kann mit den Kommandos `SETVAL` oder `SETALL` dazu verwendet werden, die einzelnen Semaphoren zu initialisieren.

**Returnwert** Semaphorkennzahl  
 bei Erfolg. Die Semaphorkennzahl ist eine nichtnegative ganze Zahl.  
 -1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `semget()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES | Für <code>key</code> existiert bereits eine Semaphorkennzahl, aber die in den 9 niederwertigen Bits von <code>semflg</code> angegebene Berechtigung wurde nicht erteilt. |
| EEXIST | Für <code>key</code> existiert eine Semaphorkennzahl, aber $((semflg \& IPC_CREAT) \&& (semflg \& IPC_EXCL))$ ist ungleich 0.                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | Der Wert von <i>nsems</i> ist entweder kleiner gleich 0 oder größer als der vom System festgelegte Maximalwert, oder es existiert bereits eine Semaphorkennzahl <i>key</i> , deren zugehörige Sema-phorenmenge weniger als <i>nsems</i> Semaphore enthält und <i>nsems</i> ist ungleich 0. |
| ENOENT | Für <i>key</i> existiert keine Semaphorkennzahl und ( <i>semflg</i> & IPC_CREAT) ist gleich 0.                                                                                                                                                                                             |
| ENOSPC | Es soll eine Semaphorkennzahl eingerichtet werden; aber dadurch wird die Maximalzahl der Semaphoren überschritten, die im System zulässig sind.                                                                                                                                            |

Siehe auch `semctl()`, `semop()`, `sys/sem.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## semop - Semaphor-Operationen durchführen

**Definition**

```
#include <sys/sem.h>
int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);
```

### Beschreibung

`semop()` ermöglicht die automatische Ausführung einer Liste mit vom Benutzer definierten Semaphoroperationen bezogen auf die Semaphormenge mit der im Argument *semid* angegebenen Semaphorkennzahl.

*sops* zeigt auf einen benutzerdefinierten Vektor von Strukturen für Semaphoroperationen.

*nsops* gibt die Anzahl der Strukturen im Vektor an.

Jede `sembuf`-Struktur enthält folgende Komponenten:

| Datentyp | Komponentennamen | Beschreibung       |
|----------|------------------|--------------------|
| short    | sem_num          | Semaphornummer     |
| short    | sem_op           | Semaphoroperation  |
| short    | sem_flg          | Operationsschalter |

Jede mit `sem_op` definierte Semaphoroperation wird für das mit *semid* und `sem_num` angegebene Semaphor ausgeführt.

`sem_op` definiert eine der folgenden drei Semaphoroperationen:

1. Wenn `sem_op` eine negative ganze Zahl ist und der aufrufende Prozess das Schreibrecht besitzt, so tritt einer der folgenden Fälle ein:
  - Wenn `semval` größer oder gleich dem Absolutbetrag von `sem_op` ist, wird der Absolutbetrag von `semval` subtrahiert.
  - Wenn (`sem_flg & SEM_UNDO`) ungleich 0 ist, wird der Absolutbetrag von `sem_op` zum `semadj`-Wert des aufrufenden Prozesses für das angegebene Semaphor addiert (siehe `exit()`).
  - Wenn `semval` kleiner als der Absolutbetrag von `sem_op` und (`sem_flg & IPC_NOWAIT`) ungleich 0 ist, kehrt `semop()` sofort zurück.
  - Wenn `semval` kleiner als der Absolutbetrag von `sem_op` und (`sem_flg & IPC_NOWAIT`) gleich 0 ist, erhöht `semop()` den Wert von `semncnt` des angegebenen Semaphors um 1 und der aufrufende Prozess wird angehalten, bis eine der folgenden Bedingungen eintritt:
    - Der Wert von `semval` wird größer oder gleich dem Absolutbetrag von `sem_op`. Wenn dies eintritt, wird der `semncnt`-Wert des angegebenen Semaphors um 1 vermindert, der Absolutbetrag von `sem_op` wird von `semval` subtrahiert und,

wenn (`sem_flg & SEM_UNDO`) ungleich 0 ist, wird der Absolutbetrag von `sem_op` zum `semadj`-Wert des aufrufenden Prozesses für das angegebene Semaphor addiert.

- Die Kennzahl `semid`, für die der aufrufende Prozess auf eine Operation wartet, wird im System gelöscht (siehe `semctl()`). In diesem Fall wird `errno` auf `EIDRM` gesetzt und der Wert -1 zurückgeliefert.
  - Der aufrufende Prozess empfängt ein abzufangendes Signal. In diesem Fall wird der `semncnt`-Wert des angegebenen Semaphors um 1 vermindert und der aufrufende Prozess setzt seine Ausführung in der Weise fort, wie dies bei der Funktion `sigaction()` beschrieben ist.
2. Wenn `sem_op` eine positive ganze Zahl ist und der aufrufende Prozess das Schreibrecht besitzt, wird der Wert von `sem_op` zum `semval`-Wert addiert, und, wenn (`sem_flg & SEM_UNDO`) ungleich 0 ist, vom `semadj`-Wert des aufrufenden Prozesses für das angegebene Semaphor subtrahiert.
  3. Wenn `sem_op` gleich 0 ist und der aufrufende Prozess das Leserecht besitzt, so tritt einer der folgenden Fälle ein:
    - Wenn `semval` gleich 0 ist, kehrt `semop()` sofort zurück.
    - Wenn sowohl `semval` als auch (`sem_flg & IPC_NOWAIT`) ungleich 0 sind, kehrt `semop()` sofort zurück.
    - Wenn `semval` ungleich 0 und (`sem_flg & IPC_NOWAIT`) gleich 0 sind, erhöht `semop()` den Wert von `semzcnt` des angegebenen Semaphors um 1 und der aufrufende Prozess wird angehalten, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:
      - `semval` nimmt den Wert 0 an. Dann wird der Wert von `semzcnt` des angegebenen Semaphors um 1 vermindert.
      - Die Kennzahl `semid` des Semaphors, für das der aufrufende Prozess auf eine Operation wartet, wird im System gelöscht. In diesem Fall wird `errno` auf `EIDRM` gesetzt und der Wert -1 zurückgeliefert.
      - Der aufrufende Prozess empfängt ein abzufangendes Signal. In diesem Fall wird der Wert von `semzcnt` des angegebenen Semaphors um 1 vermindert und der aufrufende Prozess setzt seine Ausführung in der Weise fort, wie dies bei `sigaction()` beschrieben ist.

Bei erfolgreicher Ausführung wird der Wert von `sem_id` für alle in dem Vektor, auf den `sops` zeigt, enthaltenen Semaphore gleich der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses gesetzt.

Bei der Verwendung von Threads kommt ändert sich die Funktionalität von semop in folgenden Punkten:

#### Durchführen von Semaphor-Operationen

zu 1. Wenn *semval* kleiner als der Absolutbetrag von *sem\_op* und (*sem\_flg* & IPC\_NOWAIT) gleich 0 ist, erhöht *semop()* den Wert von *semncnt* des angegebenen Semaphors um 1 und der aufrufende Thread wird angehalten, bis eine der folgenden Bedingungen eintritt:

- Der Wert von *semval* wird größer oder gleich dem Absolutbetrag von *sem\_op*. Wenn dies eintritt, wird der *semncnt*-Wert des angegebenen Semaphors um 1 vermindert, der Absolutbetrag von *sem\_op* wird von *semval* subtrahiert und wenn (*sem\_flg* & SEM\_UNDO) ungleich 0 ist, wird der Absolutbetrag von *sem\_op* zum *semadj*-Wert des aufrufenden Prozesses für das angegebene Semaphor addiert.
- Die Kennzahl *semid*, für die der aufrufende Thread auf eine Operation wartet, wird im System gelöscht. In diesem Fall wird *errno* auf EIDRM gesetzt und der Wert -1 zurückgeliefert.
- Der aufrufende Thread empfängt ein abzufangendes Signal. In diesem Fall wird der *semncnt*-Wert des angegebenen Semaphors um 1 vermindert und der aufrufende Thread setzt seine Ausführung in der Weise fort, wie dies bei der Funktion *sigaction()* beschrieben ist.

zu 3. Wenn *semval* ungleich 0 und (*sem\_flg* & IPC\_NOWAIT) gleich 0 sind, erhöht *semop()* den Wert von *semncnt* des angegebenen Semaphors um 1 und der aufrufende Thread wird angehalten, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- *semval* nimmt den Wert 0 an. Dann wird der Wert von *semncnt* des angegebenen Semaphors um 1 vermindert.
- Die Kennzahl *semid* des Semaphors, für das der aufrufende Thread auf eine Operation wartet, wird im System gelöscht. In diesem Fall wird *errno* auf EIDRM gesetzt und der Wert -1 zurückgeliefert.

Der aufrufende Thread empfängt ein abzufangendes Signal. In diesem Fall wird der Wert von *semncnt* des angegebenen Semaphors um 1 vermindert und der aufrufende Thread setzt seine Ausführung in der Weise fort, wie dies bei *sigaction()* beschrieben ist.

|            |         |                                                                                                                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0       | bei Erfolg.                                                                                                                                                 |
|            | -1      | bei Fehler. <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                            |
| Fehler     | semop() | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                    |
|            | E2BIG   | Der Wert von <i>nsops</i> ist größer als der systemspezifische Maximalwert.                                                                                 |
|            | EACCES  | Der Prozess hat für das auszuführende Kommando nicht die erforderlichen Zugriffsrechte (siehe <a href="#">Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf Seite 165</a> ). |

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | Diese Operation würde dazu führen, dass der aufrufende Prozess angehalten wird, obwohl ( <code>sem_flg &amp; IPC_NOWAIT</code> ) ungleich 0 ist.                                                                                        |
| EFBIG  | Der Wert von <code>sem_num</code> ist kleiner als 0 oder größer gleich der Anzahl von Semaphoren in der mit <code>semid</code> bezeichneten Semaphorenmenge.                                                                            |
| EIDRM  | Die Semaphorkennzahl <code>semid</code> wurde im System gelöscht.                                                                                                                                                                       |
| EINTR  | <code>semop()</code> wurde durch ein Signal unterbrochen.                                                                                                                                                                               |
| EINVAL | Der Wert von <code>semid</code> ist keine gültige Semaphorkennzahl oder die Anzahl der einzelnen Semaphore, für die der aufrufende Prozess ein <code>SEM_UNDO</code> anfordert, würde den systemspezifischen Maximalwert überschreiten. |
| ENOSPC | Die systemspezifische Maximalanzahl von Prozessen, die <code>SEM_UNDO</code> anfordern dürfen, würde überschritten.                                                                                                                     |
| ERANGE | Eine Operation würde dazu führen, dass <code>semval</code> oder <code>semadj</code> den systemspezifischen Maximalwert überschreitet.                                                                                                   |

Siehe auch `exec`, `exit()`, `fork()`, `semctl()`, `semget()`, `sys/sem.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## setbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen

Definition `#include <stdio.h>`

```
void setbuf(FILE *stream, char *buf);
```

### Beschreibung

`setbuf()` kann verwendet werden, nachdem der Datenstrom, auf den `stream` zeigt, einer offenen Datei zugeordnet wurde, aber bevor eine andere Operation auf dem Datenstrom ausgeführt wird. `setbuf()` bewirkt, dass das Feld, auf das `buf` zeigt, an Stelle eines automatisch zugewiesenen Puffers verwendet wird.

Die Puffergröße ist nicht begrenzt; die Konstante `BUFSIZ` (siehe `stdio.h`) bezeichnet jedoch eine geeignete Puffergröße:

```
char buf[BUFSIZ];
```

Wenn `buf` kein Nullzeiger ist, sind folgende Funktionsaufrufe äquivalent:

```
setbuf(stream, buf)
setvbuf(stream, buf, _IOFBF, BUFSIZ)
```

Wenn `buf` ein Nullzeiger ist, sind Eingabe und Ausgabe ungepuffert und folgende Funktionsaufrufe äquivalent:

```
setbuf(stream, buf)
setvbuf(stream, buf, _IONBF, BUFSIZ)
```

*BS2000*

Wenn `buf` ein Nullzeiger ist, wird der vom System zugewiesene Puffer verwendet. □

Im Unterschied zu `setvbuf()` hat `setbuf()` keinen Returnwert.

### Hinweis

Eine häufige Fehlerquelle besteht darin, dass als Puffer in einem Programmblöck eine Variable der Speicherklasse `auto` verwendet und die Datei in diesem Block dann nicht geschlossen wird.

Teile von `buf` werden für interne Verwaltungsinformationen des Streams benötigt; deswegen enthält `buf` weniger als `size` Bytes, wenn er voll ist. Sie sollten bei der Verwendung von `setvbuf()` automatisch zugewiesene Puffer verwenden.

`setbuf()` wird für die Datei ausgeführt, die `stream` zugeordnet ist. Dies kann eine POSIX- oder BS2000-Datei sein.

*BS2000*

Wird der Blockungsfaktor mit dem BUFFER-LENGTH-Parameter des ADD-FILE-LINK-Kommandos explizit vereinbart, muss die Größe des Bereichs dieser vereinbarten Blockungsgröße entsprechen. □

Siehe auch `fopen()`, `setvbuf()`, `stdio.h`, [Abschnitt „Datenströme“ auf Seite 110](#).

**setcontext - Benutzerkontext ändern**

Definition #include <ucontext.h>

```
int setcontext(const ucontext_t *ucp);
```

Beschreibung

siehe getcontext()

## setenv - Umgebungsvariable ändern oder hinzufügen

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int setenv (const char *envname, const char *envval, int overwrite);
```

Beschreibung

Die Funktion `setenv()` ändert eine Variable der Umgebung des aufrufenden Prozesses oder fügt eine neue hinzu.

Das Argument `envname` zeigt auf eine Zeichenkette, die den Namen einer Umgebungsvariable enthält, die geändert oder hinzugefügt werden soll. Wenn die Umgebungsvariable bereits existiert, sind zwei Fälle zu unterscheiden: Falls der Wert von `overwrite` verschieden von Null ist, wird die Umgebung geändert, falls der Wert Null ist, bleibt die Umgebung unverändert. In beiden Fällen wird die Funktion erfolgreich beendet.

Wenn die Anwendung `environ`, oder die Zeiger auf die `environ` zeigt, verändert, ist das Verhalten undefined. Die Funktion `setenv()` ändert die Liste der Zeiger auf die `environ` zeigt.

Die Zeichenketten auf die `envname` und `envval` zeigen, werden durch die Funktion kopiert.  
`setenv()` ist nicht threadsicher.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Die Umgebung bleibt unverändert.

Fehler `setenv()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Das Argument `envname` ist der Nullzeiger, zeigt auf eine leere Zeichenkette, oder zeigt auf eine Zeichenkette, die das Zeichen '=' enthält.

ENOMEM Der Speicher reicht nicht aus um die Variable oder ihren Wert der Umgebung hinzuzufügen.

Siehe auch `environ`, `exec`, `getenv()`, `malloc()`, `putenv()`, `unsetenv()`, `stdlib.h`, [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## setgid - Gruppennummer eines Prozesses setzen

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

`#include <sys/types.h>` □

`int setgid(gid_t gid);`

### Beschreibung

Wenn der Prozess Sonderrechte hat, setzt `setgid()` die reale, die effektive und die gesicherte Gruppennummer gleich *gid*.

Wenn der Prozess keine Sonderrechte hat, aber *gid* gleich der realen oder der gesicherten Gruppennummer ist, dann setzt `setgid()` die effektive Gruppennummer gleich *gid*, während die reale und gesicherte Gruppennummer unverändert bleiben.

Vorhandene zusätzliche Gruppennummern des aufrufenden Prozesses bleiben unverändert.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `setgid()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Wert *gid* ist ungültig und wird nicht unterstützt.

`EPERM` Der Prozess besitzt keine Sonderrechte und *gid* entspricht weder der realen noch der gesicherten Gruppennummer.

Hinweis Beim Login werden die reale Benutzernummer, die effektive Benutzernummer und die gesicherte Benutzernummer des Login-Prozesses auf die Benutzernummer des Benutzers gesetzt, der für die Erzeugung des Prozesses verantwortlich ist. Dasselbe gilt für die reale, effektive und gesicherte Gruppennummer; sie werden auf die Gruppennummer des Benutzers gesetzt, der für die Erzeugung des Prozesses verantwortlich ist.

Wenn ein Prozess `exec()` aufruft, um eine Datei auszuführen, können sich die Benutzer- und/oder Gruppennummern, die mit dem Prozess verbunden sind, ändern. Wenn die ausgeführte Datei eine 'set-user-ID'-Datei ist, werden die effektive und gesicherte Benutzernummer des Prozesses auf den Benutzer der ausgeführten Datei gesetzt. Wenn die ausgeführte Datei eine 'set-group-ID'-Datei ist, werden die effektive und gesicherte Gruppennummer des Prozesses auf die Gruppe der ausgeführten Datei gesetzt. Wenn die Datei keine 'set-user-ID'- oder 'set-group-ID'-Datei ist, werden die effektive Benutzernummer, die gesicherte Benutzernummer, die effektive Gruppennummer und die gesicherte Gruppennummer nicht verändert.

Siehe auch `exec`, `getgid()`, `setuid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

**setgrent - Schreib-/Lesezeiger auf den Anfang der Gruppendatei zurücksetzen**

Definition    `#include <grp.h>`  
              `void setgrent (void);`

Beschreibung  
siehe `endgrent()`.

**setgroups - Gruppennummern schreiben**

Definition    `#include <unistd.h>`  
              `int setgroups(int ngroups, const gid_t grouplist[]);`

Beschreibung  
Die Funktion `setgroups()` kann nur vom Systemverwalter aufgerufen werden. Die Funktion `setgroups()` setzt die Gruppenzugriffsliste des aufrufenden Prozesses aus dem Feld der Gruppennummern. Die Anzahl der Einträge wird durch den Parameter `ngroups` angegeben und darf nicht grösser sein als `NGROUPS_MAX`.

Returnwert    0                  Die Ausführung war erfolgreich.  
              -1                  sonst. `errno` zeigt die Fehlerursache an.

Fehler        `setgroups()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EINVAL        Der Wert `ngroups` ist grösser als `NGROUPS_MAX`.  
EFAULT        Ein referenzierter Teil des Arrays `grouplist` befindet sich außerhalb des dem Prozess zugewiesenen Adressbereichs.  
EPERM        Die effektive Benutzernummer ist nicht die Benutzernummer des Systemverwalters.

**setitimer - Intervall-Timer setzen**

Definition #include <sys/time.h>

```
int setitimer(int which, const struct itimerval *value, struct itimerval *ovalue);
```

Beschreibung

siehe getitimer().

**\_setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen (ohne Signalmaske)**

Definition #include <setjmp.h>

```
int _setjmp(jmp_buf env);
```

Beschreibung

siehe \_longjmp().

## **setjmp - Marke für nichtlokalen Sprung setzen**

Definition `#include <setjmp.h>`  
`int setjmp(jmp_buf env);`

### Beschreibung

`setjmp()` sichert die aktuelle Aufrufumgebung (Adresse im C-Laufzeitstack, Befehlszähler, Registerinhalte) im Argument `env` für eine spätere Verwendung durch die Funktion `longjmp()`. Im POSIX-Subsystem ist `setjmp()` als Makro implementiert. In anderen X/Open-konformen Systemen kann `setjmp()` als Funktion implementiert sein.

Wenn eine Makrodefinition unterdrückt wird, um auf eine vorhandene Funktion zugreifen zu können oder ein Programm oder einen externen Bezeichner mit dem Namen `setjmp` definiert, ist das Verhalten undefined.

`setjmp()` ist nur zusammen mit der Funktion `longjmp()` sinnvoll: Mit diesen beiden Funktionen lassen sich nichtlokale Sprünge realisieren, d.h. Sprünge von einer beliebigen Funktion in eine andere, noch aktive Funktion. Ein `longjmp`-Aufruf richtet die von `setjmp()` gespeicherte Aufrufumgebung wieder ein und setzt die Programmausführung anschließend fort (siehe auch `longjmp()`).

`env` ist das Feld, in das `setjmp()` den aktuellen Programmzustand speichert. Der Typ `jmp_buf` ist in `setjmp.h` definiert.

Alle zugreifbaren Objekte besitzen die Werte, die sie zum Zeitpunkt des Aufrufs von `longjmp()` besaßen, mit Ausnahme der Werte von automatischen Objekten. Diese sind unter folgenden Bedingungen undefined:

- sie sind lokal zu der Funktion, die den entsprechenden `setjmp`-Aufruf enthält.
- sie sind nicht vom Typ `volatile`.
- sie wurden zwischen dem `setjmp`- und dem `longjmp`-Aufruf geändert.

`setjmp()` sollte nur in folgenden Zusammenhängen aufgerufen werden:

- als vollständiger Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung, z.B.  
`if (setjmp(env)) ...`
- als Operand eines Vergleichsoperators, wobei der andere Operand ein konstanter ganzzahliger Ausdruck und der Gesamtausdruck der vollständige Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung ist, z.B.  
`if (setjmp(env) == 0) ...`

- als Operand des einstelligen Operators `!`, wobei der Gesamtausdruck der vollständige Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung ist, z.B.  
`if (!setjmp(env)) ...`
- als vollständiger Ausdruck einer Ausdrucksanweisung, ggf. umgewandelt in den Typ  
`void: (void)setjmp(env);`

|            |          |                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0        | bei erfolgreicher Rückkehr eines unmittelbaren <code>sigset</code> -Aufrufs.                                                                                                           |
|            | $\neq 0$ | wenn die Rückkehr von einem <code>longjmp</code> -Aufruf erfolgt. Der Returnwert entspricht in diesem Falle dem Wert des Arguments <code>val</code> des <code>longjmp</code> -Aufrufs. |

Hinweis Im Allgemeinen ist `sigsetjmp()` geeigneter als `setjmp()` zur Behandlung von Fehlern und Signalen, die in Low-Level-Unterprogrammen auftreten.

Siehe auch `longjmp()`, `sigsetjmp()`, `setjmp.h`

## **setkey - Codierschlüssel setzen**

Definition #include <stdlib.h>

```
void setkey(const char *key);
```

Beschreibung

setkey() ermöglicht den Zugriff auf einen Verschlüsselungsalgorithmus.

*key* ist ein Zeichenfeld mit einer Länge von 64 Bytes, das nur Zeichen mit den numerischen Werten 0 und 1 enthält. Diese Zeichenkette wird in Gruppen von je acht Bits aufgeteilt; dabei wird das niederwertige Bit in jeder Gruppe ignoriert. Hieraus ergibt sich ein Schlüssel mit 56 Bits, der eingetragen wird. Dies ist dann der Schlüssel, der von dem Algorithmus zum Verschlüsseln der Zeichenkette *block* von der Funktion encrypt() verwendet wird.

Hinweis Da setkey() keinen Returnwert zurückgibt, können Fehler nur wie folgt festgestellt werden: errno wird auf 0 gesetzt; anschließend wird die Funktion aufgerufen und errno geprüft. Wenn errno ungleich 0 ist, muss ein Fehler aufgetreten sein.

Siehe auch crypt(), encrypt(), stdlib.h.

## setlocale - Lokalität ändern oder ermitteln

Definition #include <locale.h>

```
char *setlocale(int category, const char *locale);
```

### Beschreibung

setlocale() kann den Teil der Lokalität, der durch *category* und *locale* angegeben wird, ändern oder die aktuelle Lokalität ganz oder teilweise ermitteln.

Für *category* können folgende Konstantennamen angegeben werden, die einer Datenbank zugeordnet sind:

- |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC_ALL      | beeinflusst die gesamte Lokalität (siehe <a href="#">Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86</a> ).<br><br><i>BS2000</i><br>Die Lokalitätskomponente LC_MESSAGES wird bei BS2000-Funktionalität nicht unterstützt (siehe <a href="#">Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50</a> ). □ |
| LC_COLLATE  | beeinflusst das Verhalten von regulären Ausdrücken und der Vergleichsfunktionen für Zeichenketten.                                                                                                                                                                                                      |
| LC_CTYPE    | beeinflusst das Verhalten von regulären Ausdrücken und der Funktionen zur Zeichenbearbeitung und der Multibyte-Funktionen.                                                                                                                                                                              |
| LC_MESSAGES | beeinflusst das Format von Meldungs-Zeichenketten.<br><br><i>BS2000</i><br>Diese Lokalitätskomponente wird bei BS2000-Funktionalität nicht unterstützt (siehe <a href="#">Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50</a> ). □                                                       |
| LC_MONETARY | beeinflusst die monetären Formatierungsinformationen, die von localeconv() zurückgegeben werden.                                                                                                                                                                                                        |
| LC_NUMERIC  | beeinflusst den Dezimalpunkt für die formatierte Ein- und Ausgabe und die Zeichenketten-Umwandlungsfunktionen und nichtmonetäre Formatierungsinformationen, die von localeconv() zurückgegeben werden.                                                                                                  |
| LC_TIME     | beeinflusst das Verhalten der Zeit-Umwandlungsfunktionen.                                                                                                                                                                                                                                               |
- Das Verhalten von nl\_langinfo() wird ebenfalls durch die Einstellungen von *category* beeinflusst.

*locale* ist ein Zeiger auf eine Zeichenkette, die die benötigten Einstellungen für *category* enthält. Zusätzlich sind folgende, für *locale* vordefinierten Werte für alle Einstellungen von *category* definiert:

- "POSIX" spezifiziert die minimale Umgebung für die Programmiersprache C; sie wird **POSIX-Lokalität** genannt. Wenn `setlocale()` nicht aufgerufen wird, ist die POSIX-Lokalität voreingestellt.
- "C" wird **C-Lokalität** genannt und entspricht "POSIX".
- "\_" spezifiziert eine sprachabhängige Umgebung, die dem Wert der *category* entsprechenden Umgebungsvariablen `LC_*` bzw. der Umgebungsvariablen `LANG` entspricht.
- Nullzeiger wird verwendet, um `setlocale()` anzulegen, die aktuelle Lokalität abzufragen und deren Namen zurückzugeben.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Wenn der Prozess "multithreaded" ist, wirkt sich die Änderung der Lokalität auf alle Threads des Prozesses aus.

#### *BS2000*

- "V1CTYPE" Im Unterschied zur C-Lokalität gelten die Zeichen X'8B', X'8C', X'8D' als Kleinbuchstaben, die Zeichen X'AB', X'AC', X'AD' als Großbuchstaben und die Zeichen X'C0' und X'D0' als Sonderzeichen. In der Lokalität "C" gelten all diese Zeichen als Steuerzeichen.
- "V2CTYPE" Im Unterschied zur C-Lokalität ist die Sortierreihenfolge so eingestellt, dass sie den Werten des EBCDIC-Zeichensatzes entspricht.
- "GERMANY" Die im deutschen Sprachraum üblichen Konventionen sind festgelegt.
- "De.EDF04F" Länderspezifische Lokalität, deren Konvertierungstabellen auf ASCII-Code ISO 8859-15 bzw. EBCDIC-Code EDF04F basieren und die in der Kategorie `LC_MONETARY` die Währung "DM" unterstützt.
- "De.EDF04F@euro" Länderspezifische Lokalität, deren Konvertierungstabellen auf ASCII-Code ISO 8859-15 bzw. EBCDIC-Code EDF04F basieren und die in der Kategorie `LC_MONETARY` die Währung "Euro" unterstützt.

Die Zeichenketten sind in der Include-Datei `locale.h` folgendermaßen vordefiniert:

| symbolische Konstante           | voreingestellter Wert |
|---------------------------------|-----------------------|
| <code>LC_C_C</code>             | "POSIX"               |
| <code>LC_C_C</code>             | "C"                   |
| <code>LC_C_DEFAULT</code>       | " "                   |
| <code>LC_C_V1CTYPE</code>       | "V1CTYPE"             |
| <code>LC_C_V2TYPE</code>        | "V2CTYPE"             |
| <code>LC_C_GERMANY</code>       | "GERMANY"             |
| <code>LC_C_DeEDF04F</code>      | "De.EDF04F"           |
| <code>LC_C_DeEDF04F@euro</code> | "De.EDF04F@euro"      |

□

Returnwert Zeichenkette, die die aktuelle Lokalität für *category* angibt

wenn *locale* kein Nullzeiger ist und `setlocale()` erfolgreich beendet wurde  
oder  
wenn *locale* ein Nullzeiger ist. Die Lokalität wird dabei nicht verändert.

Nullzeiger wenn `setlocale()` nicht erfolgreich beendet wurde. Die Lokalität wird nicht verändert.

Wenn ein nachfolgender `setlocale`-Aufruf mit der zurückgegebenen Zeichenkette und der zugehörigen Kategorie aufgerufen wird, wird dieser Teil der Lokalität wiederhergestellt. Die zurückgelieferte Zeichenkette darf nicht durch das Programm verändert werden, kann aber durch einen nachfolgenden `setlocale`-Aufruf überschrieben werden.

Hinweis

Die folgenden Programmanweisungen zeigen, wie ein Programm die Lokalität initialisieren kann, während die Lokalität teilweise verändert wird, so dass reguläre Ausdrücke und Zeichenketten-Operationen auf einen fremdsprachigen Text angewendet werden können:

```
setlocale(LC_ALL, "De");
setlocale(LC_COLLATE, "Fr@dict");
```

Internationalisierte Programme müssen `setlocale()` aufrufen, um Sprachspezifika zu berücksichtigen. Dies kann durch einen Aufruf von `setlocale()` geschehen, der wie folgt aussieht:

```
setlocale (LC_ALL, "");
```

Dieser Aufruf verwendet die Einstellungen der Umgebungsvariablen, um die Lokalität zu initialisieren.

Wenn `LC_MESSAGES` geändert wird, hat dies keine Auswirkung auf Meldungskataloge, die schon von `catopen`-Aufrufen geöffnet worden sind.

**BS2000**

Beim Start eines Programms wird aus den in `SYSPOSIX.name` hinterlegten Variablen der Zeigervektor `environ` aufgebaut. Falls beim Aufruf von `setlocale()` als Lokalität eine leere Zeichenkette " " angegeben wird, sind die in diesem Vektor hinterlegten Umgebungsvariablen mit ihren Werten maßgeblich. Falls die abgefragte Umgebungsvariable nicht vorhanden ist, gilt der entsprechende Wert aus der POSIX-Lokalität. □

Zusätzlich zu den vordefinierten Lokalitäten lassen sich auch eigene Lokalitäten implementieren und durch `setlocale()` auswählen (siehe [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#)).

**Siehe auch** `catopen()`, `ctime()`, `ctype()`, `environ`, `exec`, `getdate()`, `gettext()`, `isalnum()`, `isalpha()`, `iscntrl()`, `isgraph()`, `islower()`, `isprint()`, `ispunct()`, `isspace()`, `isupper()`, `iswalnum()`, `iswalpha()`, `iswcntrl()`, `iswgraph()`, `iswlower()`, `iswprint()`, `iswpunct()`, `iswspace()`, `iswupper()`, `localeconv()`, `mblen()`, `mbstowcs()`, `mbtowc()`, `nl_langinfo()`, `printf()`, `scanf()`, `strcoll()`, `strerror()`, `strfmon()`, `strftime()`, `strtod()`, `strxfrm()`, `tolower()`, `toupper()`, `towlower()`, `towupper()`, `wcscol()`, `wcstod()`, `wcstombs()`, `wcsxfrm()`, `wctomb()`, `langinfo.h`, `locale.h`, [Abschnitt „Lokalität“ auf Seite 86](#).

**setlogmask - Log Priority Mask setzen**

Definition    `#include <syslog.h>`  
              `int setlogmask(int maskpri);`

Beschreibung

siehe `closelog()`

## setpgid - Prozessgruppennummer für Auftragssteuerung setzen

**Definition** #include <unistd.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

int setpgid(pid\_t pid, pid\_t pgid);

### Beschreibung

setpgid() wird benutzt, um sich entweder einer existierenden Prozessgruppe anzuschließen oder um eine neue Prozessgruppe innerhalb der Sitzung des aufrufenden Prozesses zu erzeugen. Wenn *pgid* gleich *pid* ist, wird der Prozess zu einem Prozessgruppenleiter. Wenn *pgid* ungleich *pid* ist, wird der Prozess Mitglied einer existierenden Gruppe. Die Prozessgruppennummer des Sitzungsleiters ändert sich nicht. Bei erfolgreicher Beendigung wird die Prozessgruppennummer des Prozesses mit der Prozessnummer, die zu *pid* passt, auf *pgid* gesetzt.

Wenn *pid* gleich 0 ist, wird die Prozessnummer des aufrufenden Prozesses verwendet.

Wenn *pgid* gleich 0 ist, wird die Prozessnummer des angegebenen Prozesses verwendet.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `setpgid()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Der Wert von *pid* entspricht der Prozessnummer eines Sohnprozesses des aufrufenden Prozesses, und der Sohnprozess hat erfolgreich eine der exec-Funktionen aufgerufen.

EINVAL Der Wert von *pgid* ist kleiner als 0 oder ein Wert, der von der Implementierung nicht unterstützt wird.

EPERM Der Prozess, der durch *pid* angegeben wird, ist ein Sitzungsführer, oder der Wert von *pid* entspricht der Prozessnummer eines Sohnprozesses des aufrufenden Prozesses und der Sohnprozess ist nicht in derselben Sitzung wie der aufrufende Prozess, oder der Wert von *pgid* ist gültig, aber entspricht nicht der Prozessnummer des Prozesses, der durch *pid* angesprochen wird und es gibt keinen Prozess mit einer Prozessgruppennummer, die dem Wert von *pgid* in derselben Sitzung wie der aufrufende Prozess entspricht.

ESRCH Der Wert von *pid* entspricht nicht der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses oder eines Sohnprozesses des aufrufenden Prozesses.

**Siehe auch** `exec`, `getpgrp()`, `setsid()`, `tcsetpgrp()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## setpgrp - Prozessgruppennummer einstellen

Definition `#include <unistd.h>`  
`pid_t setpgrp (void);`

### Beschreibung

Wenn der aufrufende Prozess nicht schon ein Sitzungsleiter (session leader) ist, so stellt `setpgrp()` die Prozessgruppennummer und die Sitzungsnummer des aufrufenden Prozesses auf die Prozessnummer des aufrufenden Prozesses und gibt das steuernde Terminal des aufrufenden Prozesses frei.

Die Funktion hat keine Wirkung, wenn der aufrufende Prozess ein Sitzungsleiter ist.

Returnwert `setpgrp()` gibt den Wert der neuen Prozessgruppennummer zurück.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `getpid()`, `getsid()`, `kill()`, `setsid()`, `unistd.h`.

## setpriority - Prozesspriorität setzen

Definition `#include <sys/resource.h>`  
`int setpriority(int which, id_t who, int priority);`

### Beschreibung

siehe `getpriority()`.

## setpwent - Zeiger zum Durchsuchen des Benutzerkatalogs löschen

Definition `#include <pwd.h>`  
`void setpwent(void);`

### Beschreibung

Siehe `endpwent()`.

## **setregid - reale und effektive Gruppennummer setzen**

**Definition** #include <unistd.h>  

```
int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);
```

### Beschreibung

`setregid()` wird verwendet, um die reale und die effektive Gruppennummer des aufrufenden Prozesses zu setzen. Wenn `rgid` gleich -1 ist, wird die reale Gruppennummer (GID) nicht geändert; wenn `egid` gleich -1 ist, wird die effektive GID nicht geändert. Die reale und die effektive GID können im selben Aufruf auf verschiedene Werte gesetzt werden.

Entspricht die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses dem Superuser, können die reale GID und die effektive GID auf jeden zulässigen Wert gesetzt werden.

Entspricht die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses nicht dem Superuser, kann entweder die reale GID auf die gesicherte „set-GID“ aus `execv` gesetzt werden, oder die effektive GID kann entweder auf die gesicherte „set-GID“ oder auf die reale GID gesetzt werden.

Wenn ein Prozess zum Setzen der GID seine effektive GID auf seine reale GID setzt, kann er seine effektive GID immer noch auf die gesicherte „set-GID“ zurücksetzen.

Sowohl bei einer Änderung der realen GID (d. h. wenn `rgid` nicht gleich -1 ist) als auch bei der Änderung der effektiven GID in einen Wert, der nicht der realen GID entspricht, wird die gesicherte „set-GID“ mit der neuen effektiven GID gleichgesetzt.

Wird der aktuelle Wert der realen GID geändert, wird der alte Wert aus der Gruppenzugriffsliste gelöscht (siehe `getgroups()`), sofern er in dieser Liste eingetragen ist, und der neue Wert wird in die Gruppenzugriffsliste aufgenommen, wenn er nicht bereits existiert und wenn hierdurch nicht die Anzahl der Gruppen in dieser Liste `NGROUPS` überschreitet, wie in der Datei `/usr/include/sys/param.h` definiert.

|                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Returnwert</b> | 0                       | bei erfolgreicher Ausführung                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | -1                      | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fehler</b>     | <code>setregid()</code> | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | EINVAL                  | Der Wert von <code>rgid</code> oder <code>egid</code> ist ungültig oder außerhalb des Wertebereiches.                                                                                                                                                            |
|                   | EPERM                   | Die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses entspricht nicht der des Superuser, und es wurde eine andere Änderung als die Änderung der realen GID in die gesicherte „set-GID“ oder der effektiven GID in die reale oder die gesicherte GID angegeben. |

**Siehe auch** `exec()`, `getuid()`, `setuid()`, `setreuid()`, `unistd.h`.

## setreuid - reale und effektive Benutzernummer setzen

Definition `#include <unistd.h>`

```
int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
```

Beschreibung

`setreuid()` wird verwendet, um die reale und die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses zu setzen. Wenn *ruid* gleich -1 ist, wird die reale Benutzernummer nicht geändert; wenn *euid* gleich -1 ist, wird die effektive Benutzernummer nicht geändert. Die reale und die effektive Benutzernummer können im selben Aufruf auf verschiedene Werte gesetzt werden.

Entspricht die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses dem Superuser, können die reale Benutzernummer und die effektive Benutzernummer auf jeden zulässigen Wert gesetzt werden.

Entspricht die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses nicht dem Superuser, kann entweder die reale Benutzernummer auf die effektive Benutzernummer, oder die effektive Benutzernummer kann entweder auf die gesicherte „set-user-ID“ aus `execv` oder die reale Benutzernummer gesetzt werden.

Wenn ein Prozess zum Setzen der Benutzernummer (UID) seine effektive Benutzernummer auf seine reale Benutzernummer setzt, kann er seine effektive Benutzernummer immer noch auf die gesicherte „set-user-ID“ zurücksetzen.

Sowohl bei einer Änderung der realen Benutzernummer (d. h. wenn *ruid* nicht gleich -1 ist) als auch bei der Änderung der effektiven Benutzernummer in einen Wert, der nicht der realen Benutzernummer entspricht, wird die gesicherte „set-user-ID“ mit der neuen effektiven Benutzernummer gleichgesetzt.

Returnwert 0 bei erfolgreicher Ausführung

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `setreuid()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert des Arguments *ruid* oder *euid* ist ungültig oder außerhalb des Wertebereiches.

EPERM Die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses ist nicht der Superuser, und es wurde eine andere Änderung als die Änderung der realen Benutzernummer in die effektive Benutzernummer oder der effektiven Benutzernummer in die reale oder die gesicherte „set-user-ID“ angegeben.

Siehe auch `getuid()`, `setuid()`, `unistd.h`

**setrlimit - Grenzwert für ein Betriebsmittel setzen****Name**      **setrlimit, setrlimit64****Definition**    `#include <sys/resource.h>`

```
int setrlimit (int resource, const struct rlimit *rlp);
int setrlimit64 (int resource, const struct rlimit64 *rlp);
```

**Beschreibung**

siehe `getrlimit()`.

## setsid - Sitzung erzeugen und Prozessgruppennummer setzen

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional* `#include <sys/types.h>` □

```
pid_t setsid(void);
```

### Beschreibung

Wenn der aufrufende Prozess kein Prozessgruppenleiter ist, erzeugt `setsid()` eine neue Sitzung. Nach der Rückkehr dieser Funktion ist der aufrufende Prozess der Sitzungsleiter dieser neuen Sitzung und der Prozessgruppenleiter einer neuen Prozessgruppe. Außerdem besitzt der Prozess kein steuerndes Terminal. Die Prozessgruppennummer des aufrufenden Prozesses wird gleich der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses gesetzt. Der aufrufende Prozess ist der einzige Prozess in der neuen Prozessgruppe und der einzige Prozess in der neuen Sitzung.

Returnwert Prozessgruppennummer des aufrufenden Prozesses  
bei Erfolg.

(`pid_t`) -1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `setsid()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EPERM` Der aufrufende Prozess ist bereits Prozessgruppenleiter oder die Prozessgruppennummer eines anderen Prozesses als des aufrufenden stimmt mit der Prozessnummer des aufrufenden Prozesses überein.

Hinweis Wenn der aufrufende Prozess die letzte Komponente einer Pipe ist, die von einer Job-Kontroll-Shell gestartet worden ist, kann die Shell den aufrufenden Prozess zum Prozessgruppenleiter machen. Die anderen Prozesse der Pipeline werden Mitglieder der Prozessgruppe. In diesem Fall schlägt der Aufruf von `setsid()` fehl. Aus diesem Grund sollte ein Prozess, der `setsid()` aufruft und davon ausgeht, Teil einer Pipe zu sein, vorher immer ein `fork()` ausführen; der Vaterprozess sollte beendet werden, und der Sohnprozess sollte `setsid()` aufrufen und dadurch versichern, dass der Prozess zuverlässig funktioniert, ob er nun von Job-Kontroll-Shells aufgerufen wird oder nicht (siehe Handbuch „POSIX-Grundlagen“ [1] und Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2]).

Siehe auch `setpgid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

## setstate - Pseudozufallszahlen

Definition `#include <stdlib.h>`  
`char *setstate(const char *state);`

Beschreibung  
siehe `initstate()`.

## setuid - Benutzernummer setzen

Definition `#include <unistd.h>`  
*Optional*  
`#include <sys/types.h>` □  
`int setuid(uid_t uid);`

Beschreibung  
Wenn der Prozess Sonderrechte hat, setzt die Funktion `setuid()` die reale, die effektive und die gesicherte Benutzernummer gleich *uid*.  
Wenn der Prozess keine Sonderrechte hat, aber *uid* gleich der realen oder der gesicherten Benutzernummer ist, setzt `setuid()` die effektive Benutzernummer gleich *uid*. Die reale und die gesicherte Benutzernummer bleiben unverändert.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
–1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `setuid()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EPERM Der Prozess hat keine Sonderrechte und *uid* entspricht auch nicht seiner realen oder gesicherten Benutzernummer.

Hinweis Eine häufige Anwendung von `setuid()` ist die Aufgabe von nicht mehr benötigten Rechten in Programmen mit gesetztem s-Bit für den Eigentümer (insbesondere `root`). Solche Programme benötigen die durch das s-Bit gewährten Rechte oft nur für ganz bestimmte Aufgaben. Werden die Rechte nicht mehr benötigt, so können sie durch einen Aufruf der folgenden Form wieder aufgegeben werden:

`erg = setuid(getuid());`

Siehe auch `setpgid()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

**setutxent - Zeiger auf utmpx-Datei zurücksetzen**

Definition    `#include <utmpx.h>`  
              `void setutxent (void);`

Beschreibung  
    Siehe `endutxent()`.

## setvbuf - Puffer einem Datenstrom zuweisen

Definition `#include <stdio.h>`

```
int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int type, size_t size);
```

### Beschreibung

`setvbuf()` kann verwendet werden, nachdem der Datenstrom, auf den `stream` zeigt, einer offenen Datei zugeordnet wurde, aber bevor eine andere Operation auf dem Datenstrom ausgeführt wird. `setvbuf()` bewirkt, dass das Feld, auf das `buf` zeigt, an Stelle eines automatisch zugewiesenen Puffers verwendet wird. Wenn `buf` der Nullzeiger ist, sind Ein- und Ausgaben völlig ungepuffert.

`type` bestimmt folgendermaßen, wie `stream` gepuffert werden soll:

- `_IOFBF` sorgt für vollständige Pufferung der Ein- und Ausgaben.
- `_IOLBF` sorgt für zeilenweise Pufferung.
- `_IONBF` sorgt für ungepufferte Ein- und Ausgaben.

Wenn `buf` nicht der Nullzeiger ist, kann der Vektor, auf den `buf` zeigt, an Stelle eines von `setvbuf()` reservierten Puffers verwendet werden.

`size` gibt die Größe des `buf`-Vektors an.

Der Inhalt des `buf`-Vektors ist zu jeder Zeit unbestimmt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

$\neq 0$  wenn ein ungültiger Wert für `type` angegeben wurde oder wenn die Anforderung nicht ausgeführt werden kann. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `setvbuf()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EBADF` Der `stream` zu Grunde liegende Dateideskriptor ist ungültig.

Hinweis Eine häufige Fehlerquelle besteht darin, dass als Puffer in einem Programmblöck eine Variable der Speicherklasse `auto` verwendet und die Datei in diesem Block dann nicht geschlossen wird.

Teile von `buf` werden für interne Verwaltungsinformationen des Datenstroms benötigt, deswegen enthält `buf` weniger als `size` Bytes, wenn er voll ist. `setvbuf()` sollte automatisch zugewiesene Puffer verwenden.

Wenn man mit `setvbuf()` Speicherbereich der Größe `size` zuweist, bedeutet das nicht automatisch, dass alle `size` Bytes für den Speicherbereich gebraucht werden.

Anwendungen sollten beachten, dass viele Implementierungen nur zeilenweises Puffern von Terminal-Gerätedateien unterstützen.

`setvbuf()` wird für die Datei ausgeführt, die *stream* zugeordnet ist. Die kann eine POSIX- oder BS2000-Datei sein.

*BS2000*

Wird der Blockungsfaktor mit dem BUFFER-LENGTH-Parameter des ADD-FILE-LINK-Kommandos explizit vereinbart, muss die Größe des Bereichs dieser vereinbarten Blockungsgröße entsprechen. □

Siehe auch `fopen()`, `setbuf()`, `stdio.h`, [Abschnitt „Datenströme“ auf Seite 110](#).

## shmat - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anhängen

Beispiel

```
#include <sys/shm.h>

void *shmat(int shmid, const void*shmaddr, int shmflg);
```

### Beschreibung

`shmat()` hängt das mit der Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich `shmid` bezeichnete, gemeinsam benutzte Speichersegment an das Datensegment des aufrufenden Prozesses an. An welcher Stelle das Segment angehängt wird, richtet sich nach folgenden Kriterien:

- Wenn `shmaddr` gleich 0 ist, wird das Segment an der ersten vom System festgestellten freien Adresse angehängt.
- Wenn `shmaddr` und (`shmflg & SHM_RND`) ungleich 0 sind, wird das Segment an der mit `(shmaddr - ((ptrdiff_t)shmaddr % SHMLBA))` angegebenen Adresse angehängt. (Das Zeichen % ist der Modulo-Operator der Sprache C.)
- Wenn `shmaddr` ungleich 0 und (`shmflg & SHM_RND`) gleich 0 sind, wird das Segment an der mit `shmaddr` angegebenen Adresse angehängt.
- Wenn (`shmflg & SHM_RDONLY`) ungleich 0 ist und der aufrufende Prozess das Leserecht hat, wird das Segment zum Lesen angehängt.
- Wenn (`shmflg & SHM_RDWR`) gleich 0 ist und der aufrufende Prozess Schreib- und Leserecht hat, wird das Segment zum Lesen und Schreiben angehängt.

Folgende symbolische Namen sind in der Include-Datei `sys/shm.h` definiert:

| Name       | Beschreibung                                  |
|------------|-----------------------------------------------|
| SHMLBA     | Vielfaches der Adresse der Segmentuntergrenze |
| SHM_RDONLY | Anfügen nur zum Lesen                         |
| SHM_RDWR   | Anhängeadresse aufrunden                      |

Returnwert

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Startadresse des Datensegments für den gemeinsam nutzbaren Speicherbereich                                                                                                 |                                                                                                                             |
| bei Erfolg. Der Wert von <code>shm_nattach</code> wird in der Datenstruktur inkrementiert, die mit der Kennzahl für den gemeinsam nutzbaren Speicherbereich verbunden ist. |                                                                                                                             |
| -1                                                                                                                                                                         | bei Fehler. Das gemeinsame Speichersegment wird nicht angehängt. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler     | shmat() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | EACCES Dem aufrufenden Prozess werden die für die Operation benötigten Zugriffsrechte verweigert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | EINVAL Der Wert von <i>shmid</i> ist keine gültige Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich, oder der Wert von <i>shmaddr</i> ist ungleich 0 und der Wert von ( <i>shmaddr</i> - (( <i>ptrdiff_t</i> ) <i>shmaddr</i> % SHMLBA)) ist eine unzulässige Adresse für das Anfügen von gemeinsam nutzbarem Speicher, oder der Wert von <i>shmaddr</i> ist ungleich 0, ( <i>shmflg</i> & SHM_RND) ist gleich 0 und der Wert von <i>shmaddr</i> ist eine unzulässige Adresse für das Anfügen von gemeinsamem Speicher. |
|            | EMFILE Die Anzahl der beim aufrufenden Prozess angehängten gemeinsamen Speichersegmente würde die systemspezifische Grenze überschreiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ENOMEM Der verfügbare Datenspeicher ist nicht groß genug, um das gemeinsame Speichersegment unterzubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hinweis    | Das Kommittee des IEEE 1003.4-Standards entwickelt gerade eine alternative Schnittstelle für die Interprozeßkommunikation. Anwendungsprogrammierer, die Interprozeßkommunikation einsetzen, sollten die Anwendungen so konzipieren, daß Module, die derzeit beschriebene Funktionen für Interprozeßkommunikation benutzen, einfach geändert werden können.                                                                                                                                                              |
| Siehe auch | exec, exit(), fork(), shmctl(), shmdt(), shmget(), sys/shm.h, <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## shmctl - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich steuern

Definition #include <sys/shm.h>

```
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
```

Beschreibung

shmctl() bietet eine Vielzahl von Steuerungsoperationen für gemeinsam nutzbare Speicherbereiche („shared memory“), die mit *cmd* angegeben werden. Die folgenden Werte für *cmd* sind verfügbar:

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC_STAT | Aktuelle Werte aller Komponenten der <i>shmid</i> zugeordneten Datenstruktur <i>shmid_ds</i> in die Struktur eintragen, auf die <i>buf</i> zeigt. Der Aufbau der Struktur wird in sys/shm.h definiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IPC_SET  | Die Werte folgender Komponenten der <i>shmid</i> zugeordneten Datenstruktur <i>shmid_ds</i> auf die entsprechenden Werte aus der Struktur setzen, auf die <i>buf</i> zeigt:<br><br>shm_perm.uid<br>shm_perm.gid<br>shm_perm.mode /* nur 9 niederwertige Bits */<br><br>IPC_SET kann nur von einem Prozess ausgeführt werden, dessen effektive Benutzernummer gleich der eines Prozesses mit Sonderrechten oder gleich dem Wert von <i>shm_perm.cuid</i> bzw. <i>shm_perm.uid</i> in der <i>shmid</i> zugeordneten Datenstruktur <i>shmid_ds</i> ist. |
| IPC_RMID | Die mit <i>shmid</i> angegebene shared-memory-Speicherkennzahl im System sowie das dazugehörige Speichersegment und die dazugehörige Datenstruktur <i>shmid_ds</i> löschen. IPC_RMID kann nur von einem Prozess ausgeführt werden, dessen effektive Benutzernummer gleich der eines Prozesses mit besonderen Rechten oder gleich dem Wert von <i>shm_perm.cuid</i> bzw. <i>shm_perm.uid</i> in der <i>shmid</i> zugeordneten Datenstruktur <i>shmid_ds</i> ist.                                                                                      |

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler             | shmctl() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                              |
| EACCES             | <i>cmd</i> ist gleich IPC_STAT und der aufrufende Prozess hat kein Leserecht.                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EFAULT             | <i>msgp</i> verweist auf eine unzulässige Adresse. □                                                                                                                                                                                                                           |
| EINVAL             | Der Wert von <i>shmid</i> ist keine gültige Kennzahl für gemeinsam nutzbare Speicherbereiche,<br>oder der Wert von <i>cmd</i> ist kein gültiges Kommando,<br>oder <i>cmd</i> ist IPC_SET und <i>shm_perm.uid</i> oder <i>shm_perm.gid</i> sind ungültig.                       |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ENOMEM             | Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung. □                                                                                                                                                                                                                              |
| EPERM              | <i>cmd</i> ist gleich IPC_RMID oder IPC_SET, die effektive Benutzernummer des aufrufenden Prozesses ist nicht die eines Prozesses mit Sonderrechten und stimmt nicht mit <i>shm_perm.cuid</i> oder <i>shm_perm.uid</i> in der <i>shmid</i> zugeordneten Datenstruktur überein. |

Siehe auch `shmat()`, `shmdt()`, `shmget()`, `sys/shm.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## shmdt - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich abhängen

Definition `#include <sys/shm.h>`  
`int shmdt(const void*shmaddr);`

### Beschreibung

`shmdt()` hängt das gemeinsam nutzbare Speichersegment vom Datensegment des aufrufenden Prozesses ab, das sich an der durch `shmaddr` angegebenen Adresse befindet.

#### Einschränkung

Da in dieser Version des POSIX-Subsystems ein gemeinsam nutzbarer Speicherbereich nur existieren kann, wenn er an einen Prozess gebunden ist, weicht das Verhalten von `shmdt()` von XPG4 in folgendem Punkt ab: Wenn sich der letzte Prozess von einem gemeinsam nutzbaren Speicherbereich abgehängt hat, wird dieser Speicherbereich freigegeben. Der POSIX-Kernel behält jedoch die Verwaltungsinformationen über diesen Speicherbereich. Hängt sich nun ein anderer Prozess wieder an das gemeinsam nutzbare Speichersegment an, ist dessen früherer Inhalt verloren. □

Returnwert 0 bei Erfolg. `shmdt()` dekrementiert den Wert von `shm_attach` in der Datenstruktur, die mit der Kennzahl des gemeinsam nutzbaren Speicherbereichs verbunden ist.  
-1 bei Fehler. Das gemeinsam nutzbare Speichersegment wird nicht abgehängt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `shmdt()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von `shmaddr` ist nicht die Datensegment-Startadresse eines gemeinsamen Speichersegments.

Siehe auch `exec`, `exit()`, `fork()`, `shmat()`, `shmctl()`, `shmget()`, `sys/shm.h`, [Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151](#).

## shmget - gemeinsam nutzbaren Speicherbereich anlegen

Definition `#include <sys/shm.h>`

```
int shmget(key_t key, int size, int shmflg);
```

Beschreibung

`shmget()` liefert die *key* zugeordnete Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich.

Es wird eine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich mit dazugehöriger Datenstruktur und das dazugehörige Speichersegment in einer Größe von mindestens *size* Bytes (siehe sys/shm.h) für *key* eingerichtet, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

- Das Argument *key* hat den Wert `IPC_PRIVATE`.
- Das Argument *key* besitzt noch keine ihm zugeordnete Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich und (*shmflg* & `IPC_CREAT`) ist ungleich 0.

Beim Einrichten der neuen Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich wird die dazugehörige Datenstruktur wie folgt initialisiert:

- Die Werte von `shm_perm.cuid`, `shm_perm.uid`, `shm_perm.cgid` und `shm_perm.gid` werden gleich der effektiven Benutzer- bzw. Gruppennummer des aufrufenden Prozesses gesetzt.
- Die 9 niederwertigen Bits von `shm_perm.mode` werden gleich den 9 niederwertigen Bits von *shmflg* gesetzt. Das Argument `shm_segsz` wird auf den Wert von *size* gesetzt.
- Die Werte von `shm_lpid`, `shm_nattch`, `shm_atime` und `shm_dtime` werden auf 0 gesetzt.
- Für `shm_ctime` wird die aktuelle Zeit eingetragen.

Returnwert Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich

bei Erfolg. Die Kennzahl ist eine nichtnegative ganze Zahl.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `shmget()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES

Es existiert eine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich für das Argument *key*, aber die in den 9 niederwertigen Bits von *shmflg* angegebene Berechtigung wurde nicht erteilt.

EEXIST

Für *key* existiert eine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich, aber `((shmflg & IPC_CREAT) && (shmflg & IPC_EXCL))` ist ungleich 0.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL     | Der Wert von <i>size</i> ist kleiner als der systemspezifische Minimalwert oder größer als der systemspezifische Maximalwert, oder für <i>key</i> existiert bereits eine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich, aber die Größe des ihr zugeordneten Segments ist kleiner als <i>size</i> und <i>size</i> ist ungleich 0. |
| ENOENT     | Für <i>key</i> existiert keine Kennzahl für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich und ( <i>shmflg</i> & <i>IPC_CREAT</i> ) ist gleich 0.                                                                                                                                                                                              |
| ENOMEM     | Der vorhandene physikalische Speicherplatz würde überschritten werden.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ENOSPC     | Der systemspezifische Maximalwert für Kennzahlen für gemeinsam nutzbaren Speicherbereich würde überschritten.                                                                                                                                                                                                                       |
| Hinweis    | <i>BS2000</i><br>Es wird nicht verhindert, dass eine Task, die nur Leserecht hat, mit BS2000-Mitteln auch schreibend auf den gemeinsam nutzbaren Speicherbereich zugreift. □                                                                                                                                                        |
| Siehe auch | shmat(), shmctl(), shmdt(), sys/shm.h, <a href="#">Abschnitt „Interprozesskommunikation“ auf Seite 151</a> .                                                                                                                                                                                                                        |

## sigaction - Signalbehandlung ermitteln oder ändern

Definition #include <signal.h>

```
int sigaction(int sig, const struct sigaction *act, struct sigaction *oact);
```

Beschreibung

`sigaction()` erlaubt es dem aufrufenden Prozess, die mit dem Signal *sig* verbundene Signalbehandlung zu ermitteln oder zu ändern. Mögliche Werte für *sig* sind in der Datei `signal.h` definiert (siehe `signal.h`).

Die Struktur `sigaction`, die zur Beschreibung von Signalbehandlungen benutzt wird, ist in der Datei `signal.h` definiert und beinhaltet zumindest folgende Komponenten:

| Komponententyp        | Komponentenname         | Beschreibung                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| void(*)(int)          | <code>sa_handler</code> | SIG_DFL, SIG_IGN oder ein Zeiger auf eine Signalbehandlungsfunktion.                                      |
| <code>sigset_t</code> | <code>sa_mask</code>    | Zusätzliche Signalmenge, die während der Abarbeitung der Signalbehandlungsfunktion blockiert werden soll. |
| int                   | <code>sa_flags</code>   | Spezielle Flags, mit denen das Verhalten von <i>sig</i> beeinflusst werden kann.                          |

Wenn *act* kein Nullzeiger ist, zeigt es auf eine Struktur, welche die neue Signalbehandlung für *sig* beschreibt; d.h. die aktuelle Signalbehandlung wird geändert. In diesem Fall sollte *oact* auf eine Struktur zeigen, in der die aktuelle Signalbehandlung nach der Rückkehr von `sigaction()` abgespeichert wird.

Wenn *act* ein Nullzeiger ist, bleibt die aktuelle Signalbehandlung unverändert; sie kann mit diesem `sigaction`-Aufruf für ein gegebenes Signal ermittelt werden. In diesem Fall kann *oact* der Nullzeiger sein.

`sa_handler` identifiziert die Signalaktion für *sig* und kann die Werte annehmen, die in `signal.h` als Signalaktionen definiert sind (siehe `signal.h`).

Wenn `sa_handler` eine Signalbehandlungsfunktion festlegt, gibt die Komponente `sa_mask` eine Signalmenge an, die vor Aufruf der Signalbehandlungsfunktion der Signalmaske des Prozesses hinzugefügt wird. Die Signale SIGKILL und SIGSTOP können nicht blockiert werden; diese Einschränkung wird vom System erzwungen, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.

`sa_flags` kann verwendet werden, um das Verhalten des angegebenen Signals zu ändern. Die folgenden, in der Datei `signal.h` definierten Flag-Bits können in `sa_flags` gesetzt werden:

`SA_NOCLDSTOP` Verhindert, dass `SIGCHLD` erzeugt wird, wenn ein Sohnprozess anhält.

#### Erweiterung

`SA_NOCLDWAIT`

Wenn dieses Flag-Bit gesetzt und `sig` gleich `SIGCHLD` ist, erzeugt das System keine Zombie-Prozesse, wenn Sohnprozesse des aufrufenden Prozesses beendet werden. Führt der aufrufende Prozess aufeinander folgende `wait`-Aufrufe aus, wird blockiert, bis alle Sohnprozesse des aufrufenden Prozesses beendet sind; danach wird der Wert -1 zurückgegeben und `errno` enthält `ECHILD`.

`SA_NODEFER` Das Signal wird vom System nicht automatisch blockiert, während es von der Signalbehandlungsfunktion bearbeitet wird.

`SA_RESETHAND`

Wenn diese Option gesetzt ist und das Signal behandelt wird, wird die Disposition des Signals auf `SIG_DFL` zurückgesetzt und das Signal bei Einsprung in die Signalbehandlungsroutine blockiert (`SIGILL`, `SIGTRAP` und `SIGPWR` können nicht automatisch zurückgesetzt werden, wenn sie empfangen werden; das System erzwingt diese Beschränkung stillschweigend).

`SA_RESTART`

Wenn dieses Flag-Bit gesetzt ist und das Signal behandelt wird, wird ein Systemaufruf, der durch die Ausführung der Signalbehandlungsroutine unterbrochen wird, vom System neu gestartet. Dies geschieht transparent. Ansonsten liefert der Systemaufruf den Fehler `EINTR`.

`SA_SIGINFO`

Wenn dieses Flag-Bit nicht gesetzt ist und das Signal behandelt wird, wird `sig` als einziges Argument an die Funktion gesendet, welche die Signale abfängt.

Wenn die Option gesetzt ist und das Signal behandelt wird, werden blockierte Signale vom Typ `sig` zuverlässig für den aufrufenden Prozess in die Warteschlange aufgenommen und zwei zusätzliche Argumente an die Funktion übergeben, die das Signal bearbeitet. Wenn das zweite Argument nicht gleich dem Nullzeiger ist, zeigt es auf eine Struktur vom Typ `siginfo_t`, welche den Grund für das Signal enthält; das dritte Argument zeigt auf eine Struktur vom Typ `ucontext_t`, welche den Kontext des empfangenden Prozesses zurzeit des Signalempfangs enthält. □

Wenn `sig` gleich `SIGCHLD` ist und `SA_NOCLDSTOP` nicht in `sa_flags` gesetzt ist, wird das Signal `SIGCHLD` jedes Mal an den aufrufenden Prozess gesendet, wenn einer seiner Sohnprozesse anhält. Wenn `sig` gleich `SIGCHLD` ist und `SA_NOCLDSTOP` in `sa_flags` gesetzt ist, wird kein `SIGCHLD`-Signal erzeugt.

Wenn ein Signal durch eine mit `sigaction()` festgelegte Signalbehandlungsfunktion abgefangen wird, wird für die Laufzeit der Signalbehandlungsfunktion (bzw. bis entweder `sigprocmask()` oder `sigsuspend()` aufgerufen wird) eine neue Signalmaske berechnet. Diese Maske wird aus der Vereinigung der aktuellen Signalmaske und dem Wert aus `sa_mask` für das gesendete Signal gebildet, einschließlich des gesendeten Signals selbst. Wenn die benutzerdefinierte Signalbehandlungsfunktion normal beendet wird, wird die ursprüngliche Maske wiederhergestellt.

Die aktuelle Signalbehandlung für `sig` ist solange gültig, bis erneut `sigaction()` oder eine der `exec`-Funktionen aufgerufen wird.

Wenn die vorherige Signalbehandlung `oact` für `sig` durch `signal()` festgelegt wurde, sind die Werte der Strukturkomponenten, auf die `oact` zeigt, nicht spezifiziert und in der speziellen Komponente `oact->sv_handler` befindet sich nicht notwendig derselbe Wert, der vorher von `signal()` übergeben wurde. Trotzdem wird, wenn ein Zeiger auf dieselbe Struktur oder eine Kopie davon über `act` an einen nachfolgenden Aufruf von `sigaction()` übergeben wird, die Signalbehandlung so sein, als ob der ursprüngliche Aufruf von `signal()` wiederholt worden wäre.

Bei einem Versuch, eine Signalaktion festzulegen, die nicht abgefangen werden kann oder von `SIG_DFL` ignoriert wird, wird `errno` auf `EINVAL` gesetzt.

## Allgemeines zur Signalbehandlung

Ein Signal wird für einen Prozess **erzeugt** (oder an einen Prozess **gesendet**), wenn das Ereignis, welches das Signal auslöst, erstmalig eintritt. Beispiele für solche **Ereignisse** sind die Erkennung von Hardware-Fehlern, das Ablaufen von Zeitgebern, Bildschirmaktivitäten oder ein Aufruf von `kill()`. Unter bestimmten Umständen erzeugt ein Ereignis Signale für mehrere Prozesse.

Jeder Prozess muss dafür sorgen, dass eine Signalaktion für jedes vom System definierte Signal festgelegt ist (siehe „Signalaktionen“ auf Seite 855). Ein Signal an einen Prozess nennt man **zugestellt**, wenn die für Prozess und Signal vorgesehene Signalaktion gestartet wird.

In der Zeit zwischen Signalerzeugung und -zustellung heißt ein Signal **anstehend**. Normalerweise kann diese Zeitspanne nicht von einer Anwendung erkannt werden. Dennoch kann ein Signal von der Zustellung an einen Prozess abgehalten, es kann **blockiert** werden. Wenn die Signalaktion, die einem blockierten Signal zugeordnet ist, eine andere Signalaktion als das Ignorieren des Signals ist und das Signal für den Prozess erzeugt wurde, bleibt das Signal solange anstehend, bis entweder die Blockierung aufgehoben wird oder die diesem Signal zugeordnete Signalaktion gleich Ignorieren gesetzt wird. Wenn die einem blockierten Signal zugeordnete Signalaktion das Ignorieren des Signals ist und das Signal für den Prozess erzeugt wurde, ist nicht festgelegt, ob das Signal sofort nach der Erzeugung aufgegeben wird oder ob es anstehend bleibt.

Jeder Prozess besitzt eine **Signalmaske**, die diejenigen Signale definiert, die derzeit vor der Zustellung an diesen Prozess blockiert werden. Die Signalmaske eines Prozesses wird von dessen Vaterprozess initialisiert. `sigaction()`, `sigprocmask()` und `sigsuspend()` steuern die Manipulation dieser Signalmaske.

Die Entscheidung, welche Signalaktion als Antwort auf ein Signal ausgeführt wird, wird zu dem Zeitpunkt getroffen, zu dem das Signal zugestellt wird. Dabei können auch nach dem Zeitpunkt der Erzeugung beliebige Änderungen vorgenommen werden. Diese Entscheidung ist unabhängig von dem Weg, auf dem ein Signal ursprünglich erzeugt wurde. Wenn ein bereits anstehendes Signal erzeugt wird, ist es undefiniert, ob dieses Signal mehr als einmal zugestellt wird. Die Reihenfolge, in der mehrere gleichzeitig anstehende Signale an einen Prozess zugestellt werden, ist nicht festgelegt.

Wenn ein **Haltesignal** (SIGSTOP, SIGSTP, SIGTTIN, SIGTTOU) für einen Prozess erzeugt wird, wird ein evtl. anstehendes Signal des Typs SIGCONT senden. Umgekehrt werden, sobald ein Signal des Typs SIGCONT für einen Prozess erzeugt wird, alle noch ausstehenden Haltesignale für diesen Prozess gesendet. Wenn SIGCONT für einen Prozess erzeugt wird, der angehalten ist, so wird dieser Prozess fortgesetzt, auch wenn das Signal SIGCONT blockiert ist oder ignoriert wird. Wenn das Signal SIGCONT blockiert ist und nicht ignoriert wird, bleibt es anstehend bis es entweder freigegeben wird oder bis ein Haltesignal für den Prozess erzeugt wird.

## Signalaktionen

Folgende Signalaktionen, können einem Signal zugeordnet werden:

- SIG\_DFL
- SIG\_IGN
- ein Zeiger auf eine Signalbehandlungsfunktion

Vor dem Eintritt in `main()` sind alle Signale auf SIG\_DFL oder SIG\_IGN gesetzt (siehe `signal.h`). Die durch diese Werte beschriebenen Signalaktionen bewirken Folgendes:

SIG\_DFL - voreingestellte Signalbehandlung:

- Die voreingestellte Signalbehandlung für die unterstützten Signale wird unter `signal.h` beschrieben.
- Wenn die voreingestellte Signalbehandlung das Anhalten des Prozesses ist, wird die Ausführung des Prozesses zeitweilig unterbrochen. Wenn ein Prozess anhält, wird ein Signal des Typs SIGCHLD für dessen Vater-Prozess erzeugt, solange dieser nicht das Flag SA\_NOCLDSTOP gesetzt hat. Solange ein Prozess angehalten ist, werden alle weiteren Signale, die an diesen Prozess gesendet werden, nicht mehr zugestellt, bis der Prozess fortgesetzt wird. Eine Ausnahme bildet das Signal SIGKILL, das den empfangenden Prozess immer abbricht. Einem Prozess, der Mitglied in einer verwaisten Pro-

zessgruppe ist, ist es nicht erlaubt, als Antwort auf eines der Signale SIGTSTP, SIGTTIN oder SIGTTOU anzuhalten. In den Fällen, in denen die Zustellung eines dieser Signale einen solchen Prozess anhalten würden, wird dieses Signal aufgegeben.

- Wenn die Signalbehandlung für ein anstehendes Signal, dessen voreingestellte Signalbehandlung das Ignorieren dieses Signals ist, auf SIG\_DFL gesetzt wird (z.B. SIGCHLD), so wird das anstehende Signal aufgegeben, gleichgültig ob es blockiert ist oder nicht.

#### SIG\_IGN - Signal ignorieren:

- Die Zustellung des Signals hat keine Wirkung auf den Prozess. Das Verhalten eines Prozesses ist undefiniert, nachdem dieser eines der Signale SIGFPE, SIGILL oder SIGSEGV ignoriert hat, sofern diese Signale nicht durch kill() oder raise() gesendet werden.
- Das System erlaubt die Signalaktion SIG\_IGN nicht für die Signale SIGKILL oder SIGSTOP. Wenn die Signalaktion für ein anstehendes Signal auf SIG\_IGN gesetzt wird, wird das anstehende Signal aufgegeben, gleichgültig ob es blockiert ist oder nicht.
- Wenn ein Prozess die Signalaktion für das Signal SIGCHLD auf SIG\_IGN setzt, wird das Signal ignoriert.

#### Zeiger auf Signalbehandlungsfunktion - Signal abfangen:

- Bei der Zustellung eines Signals hat der empfangende Prozess eine das Signal abfangende Funktion an einer festgelegten Adresse auszuführen. Nach der Rückkehr aus der Signalbehandlungsfunktion nimmt der Prozess die Ausführung an dem Punkt wieder auf, an dem er unterbrochen wurde.
- Die Signalbehandlungsfunktion wird wie eine C-Funktion in der folgenden Art und Weise aufgerufen:

```
void func (int signo);
```
- *func* ist die angegebene Signalbehandlungsfunktion und *signo* die Nummer des Signals, das zugestellt wird.
- Das Verhalten eines Prozesses ist nicht definiert, wenn er normal von einer Fehlerbehandlungsfunktion für eines der Signale SIGFPE, SIGILL oder SIGSEGV zurückkehrt, das nicht von kill() oder von raise() erzeugt wurde.
- Das System verbietet es einem Prozess, die Signale SIGKILL und SIGSTOP abzufangen.

- Wenn ein Prozess eine Signalbehandlungsfunktion für das Signal **SIGCHLD** einführt, während er einen beendeten Sohnprozess besitzt, auf den er nicht wartet, ist nicht festgelegt, ob ein Signal des Typs **SIGCHLD** erzeugt wird, um diesen Sohn-Prozess anzuzeigen.
- Wenn Signalbehandlungsfunktionen asynchron zur Prozessausführung aufgerufen werden, ist das Verhalten einiger in diesem Handbuch beschriebener Funktionen nicht definiert, wenn diese aus einer Signalbehandlungsfunktion heraus aufgerufen werden. Die folgende Tabelle listet eine Reihe von Funktionen auf, die entweder **simultan nutzbar** oder nicht durch Signale unterbrechbar sind. Daher können diese so genannten **sicheren** Funktionen ohne Einschränkung von Anwendungen aus Signalbehandlungsfunktionen heraus aufgerufen werden:

#### *Einschränkung*

|               |             |               |               |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| access()      | free()      | raise()       | sysconf()     |
| alarm()       | fstat()     | read()        | tcdrain()     |
| calloc()      | getegid()   | rename()      | tcflow()      |
| cfgetispeed() | geteuid()   | rmdir()       | tcflush()     |
| cfgetospeed() | getgid()    | setgid()      | tcgetattr()   |
| cfsetispeed() | getgroups() | setpgid()     | tcgetpgrp()   |
| cfsetospeed() | getpgrp()   | setsid()      | tcsendbreak() |
| chdir()       | getpid()    | setuid()      | tcsetattr()   |
| chmod()       | getppid()   | sigaction()   | tcsetpgrp()   |
| chown()       | getuid()    | sigaddset()   | time()        |
| close()       | kill()      | sigdelset()   | times()       |
| creat()       | link()      | sigemptyset() | umask()       |
| dup2()        | lseek()     | sigfillset()  | uname()       |
| dup()         | malloc()    | sigismember() | unlink()      |
| execle()      | mkdir()     | signal()      | utime()       |
| execve()      | mkfifo()    | sigpending()  | wait()        |
| _exit()       | open()      | sigprocmask() | waitpid()     |
| fcntl()       | pathconf()  | sigsuspend()  | write()       |
| fork()        | pause()     | sleep()       |               |
| fpathconf()   | pipe()      | stat()        |               |

Alle Funktionen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, gelten als **unsicher** in Bezug auf Signale. In Gegenwart von Signalen verhalten sich alle X/Open-konformen Funktionen wie definiert, wenn sie von einer Signalbehandlungsfunktion aufgerufen

oder unterbrochen werden, mit einer einzigen Ausnahme: Wenn eine unsichere Funktion durch ein Signal unterbrochen wird und die Signalbehandlungsfunktion eine unsichere Funktion aufruft, ist das Verhalten undefined.

### Wirkung von Signalen auf andere Funktionen

Signale beeinflussen das Verhalten der folgenden Funktionen, wenn sie an einen Prozess gesendet werden, der gerade eine dieser Funktionen ausführt:

|            |           |              |             |
|------------|-----------|--------------|-------------|
| catclose() | fgetwc()  | getgrnam()   | tcdrain()   |
| catgets()  | fopen()   | getpass()    | tcsetattr() |
| close()    | fputc()   | getpwnam()   | tmpfile()   |
| dup()      | fputwc()  | getpwuid()   | wait()      |
| fclose()   | freopen() | open()       | write()     |
| fcntl()    | fseek()   | pause()      |             |
| fflush()   | fsync()   | read()       |             |
| fgetc()    | getrgid() | sigsuspend() |             |

Dies hat folgende Auswirkungen:

- Wenn die Signalbehandlung der Prozessbeendigung dient, wird der Prozess beendet, und die Funktion kehrt nicht zurück.
- Wenn die Signalbehandlung dem Anhalten des Prozesses dient, wird er solange angehalten, bis er fortgesetzt oder beendet wird.
- Wenn für einen Prozess ein SIGCONT-Signal erzeugt wird, wird der Prozess an dem Punkt fortgesetzt, an dem der Prozess angehalten wurde.
- Wenn die zugehörige Signalbehandlung dem Aufrufen einer Signalbehandlungsfunktion dient, wird die Signalbehandlungsfunktion aufgerufen; in diesem Fall wird die ursprüngliche Funktion von dem Signal unterbrochen.
- Wenn die Signalbehandlungsfunktion eine return-Anweisung ausführt, verhält sich die unterbrochene Funktion genauso, wie es für diese Funktion beschrieben ist.
- Signale, die ignoriert werden, beeinflussen das Verhalten einer Funktion nicht.
- Signale, die blockiert werden, haben solange keinen Einfluss auf das Verhalten einer Funktion, bis sie zugestellt sind.

|            |    |                                                                                                                                 |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0  | bei Erfolg.                                                                                                                     |
|            | -1 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Es wird keine neue Signalbehandlungsfunktion festgelegt. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler  | <code>sigaction()</code> schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <i>Erweiterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FAULT   | <i>act</i> und <i>oact</i> weisen über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EINVAL  | <i>sig</i> ist keine gültige Signalnummer,<br>oder es wurde versucht, ein Signal abzufangen bzw. zu ignorieren, das nicht abgefangen bzw. ignoriert werden kann,<br>oder es wurde versucht, die Signalaktion <code>SIG_DFL</code> für ein Signal zu setzen, das nicht abgefangen und/oder ignoriert werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis | <code>sigaction()</code> löst <code>signal()</code> ab und sollte vorzugsweise verwendet werden. Insbesondere sollten <code>sigaction()</code> und <code>signal()</code> nicht im selben Prozess für dasselbe Signal verwendet werden.<br><br>Wenn dasselbe Signal zweimal angemeldet wird, ist nur die letzte Anmeldung wirksam. Dies gilt insbesondere für aufeinander abgebildete Signale. So ist <code>SIGDVZ</code> auf <code>SIGFPE</code> abgebildet und <code>SIGTIM</code> auf <code>SIGVTALRM</code> . Wenn erst ein Signal eines solchen Paares angemeldet wird und dann das andere, gilt dies als Wiederholung desselben Signals.<br><br>Simultan nutzbare Funktionen verhalten sich so, wie es in diesem Handbuch beschrieben ist. Sie können ohne Einschränkung in Signalbehandlungsfunktionen verwendet werden. Anwendungen müssen dennoch alle Wirkungen dieser Funktionen berücksichtigen, die sich auf Datenstrukturen, Dateien und Prozesszustände beziehen. Insbesondere müssen die Autoren von Anwendungen die Einschränkungen von Interaktionen beachten, die sich bei der Unterbrechung von <code>sleep()</code> ergeben und die Interaktionen zwischen mehreren Dateideskriptoren für eine Dateibeschreibung. |
|         | Um Fehler zu vermeiden, die sich aus der Unterbrechung von nicht simultan nutzbaren Funktionsaufrufen ergeben, sollten Anwendungen die Aufrufe solcher Funktionen entweder durch das Blockieren der entsprechenden Signale oder durch die Verwendung von Semaphoren schützen. Dieses Handbuch spricht die allgemeineren Probleme der Synchronisation des Zugriffs auf simultan genutzte Datenstrukturen nicht an. Auch die unterbrechungssicheren Funktionen können zum Beispiel die externe Variable <code>errno</code> verändern; die Signalbehandlungsfunktion wiederum kann den Wert der Variablen sichern und wiederherstellen wollen. Selbstverständlich treffen dieselben Prinzipien auch auf simultan nutzbare Anwendungs-Funktionen und asynchronen Datenzugriff zu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | <code>siglongjmp()</code> ist nicht in der Liste der simultan nutzbaren Funktionen enthalten. Denn der Code, der nach <code>siglongjmp()</code> ausgeführt wird, kann beliebige unsichere Funktionen aufrufen, mit denselben Gefahren, die beim Aufruf dieser unsicheren Funktionen direkt aus der Signalbehandlungsfunktion auftreten. Anwendungen, die <code>siglongjmp()</code> aus Signalbehandlungsfunktionen heraus verwenden, benötigen einen rigorosen Schutz, um portabel zu sein. Viele andere Funktionen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, sind traditionell so implementiert, dass sie <code>malloc()</code> , <code>free()</code> oder Funktionen aus <code>stdio.h</code> verwenden; diese Funktionen verwenden Datenstrukturen in einer nicht simultan nutzbaren Weise. Weil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

jede Kombination verschiedener Funktionen, die eine gemeinsame Datenstruktur verwenden, Probleme bei der simultanen Nutzung verursachen können, definiert dieses Handbuch nicht das Verhalten, wenn eine unsichere Funktion aus einer Signalbehandlungsfunktion heraus aufgerufen wird, die eine unsichere Funktion unterricht.

Wenn ein Signal auftritt, ohne dass `abort()`, `kill()` oder `raise()` aufgerufen wurden, ist das Verhalten nicht definiert, wenn die Signalbehandlungsfunktion eine X/Open-konforme Bibliotheksfunktion aufruft, die nicht in der obigen Tabelle steht, oder wenn auf ein Objekt im statischen Speicher zugegriffen wird und das keine statische Variable vom Typ `volatile sig_atomic_t` ist. Wenn ein derartiger Aufruf auf einen Fehler läuft, ist der Wert von `errno` nicht definiert.

Die Zuordnung zwischen den symbolischen Namen der Signalnummern und ihren numerischen Werten ist nicht standardisiert. Eine Anwendung ist nur portabel, wenn `sig` die symbolischen Namen verwendet.

Siehe auch `kill()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigfillset()`, `sigemptyset()`, `sigismember()`, `sigprocmask()`, `sigsuspend()`, `signal.h`, [Abschnitt „Signale“ auf Seite 150](#).

## **sigaddset - Signal einer Signalmenge hinzufügen**

**Definition** #include <signal.h>

```
int sigaddset(sigset_t *set, int sig);
```

**Beschreibung**

sigaddset() fügt das Signal *sig* der Signalmenge hinzu, auf die *set* zeigt.

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** sigaddset() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Der Wert von *sig* ist eine ungültige oder nicht unterstützte Signalnummer.

**Hinweis** Anwendungen sollten vor jeder anderen Verwendung eines Objekts vom Typ `sigset_t` `sigemptyset()` oder `sigfillset()` für dieses Objekt aufrufen. Wenn so ein Objekt nicht auf diese Weise initialisiert wird, aber trotzdem als Argument für `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigismember()`, `sigpending()` oder `sigprocmask()` verwendet wird, ist das Verhalten undefiniert.

**Siehe auch** `sigdelset()`, `sigemptyset()`, `sigfillset()`, `sigismember()`, `signal.h`.

## sigaltstack - alternativen Stack eines Signals setzen/lesen

Definition 

```
#include <signal.h>
int sigaltstack(const stack_t *ss, stack_t *oss);
```

### Beschreibung

Mit `sigaltstack()` wird ein alternativer Stack definiert, in dem Signale bearbeitet werden können. Wenn `ss` ungleich null ist, wird ein Zeiger auf eine `stack_t` Struktur erwartet, die einen Stack beschreibt, auf dem die Signale bearbeitet werden können. Mit `sigaction` kann man festlegen, welche Signale auf dem alternativen Signalstack behandelt werden sollen. Für die Dauer der Ausführung der Signalbehandlungsroutine schaltet das System dann auf den Signalstack um.

Die Struktur `stack_t` enthält die folgenden Komponenten:

```
int      *ss_sp
long     ss_size
int      ss_flags
```

Ist `ss` nicht NULL, beschreibt die Struktur `stack_t` einen alternativen Signalstack, welcher nach Rückkehr von `sigaltstack()` wirksam wird. Die Komponenten `ss_sp` und `ss_size` bestimmen die Basis und die Größe des Stacks. Die Komponente `ss_flags` gibt den Zustand des neuen Stacks an und kann die folgenden Werte aufweisen:

`SS_DISABLE` Der Stack wird deaktiviert und `ss_sp` und `ss_size` werden ignoriert. Wenn `SS_DISABLE` nicht gesetzt ist, wird der Stack aktiviert.

Ist `oss` nicht NULL, so enthält die Struktur nach erfolgreicher Rückkehr aus `sigaltstack` die Beschreibung des alternativen Signalstacks, der vor dem Aufruf von `sigaltstack()` aktiv war. `ss_sp` und `ss_size` geben die Basis und die Größe des Stacks an.

Die `ss_flags`-Komponente gibt den Zustand des Stacks an. Dieser Zustand kann die folgenden Werte annehmen:

`SS_ONSTACK` Der Prozess wird momentan mit dem alternativen Signalstack ausgeführt. Versuche, den alternativen Signalstack während der Ausführung des Prozesses zu ändern, schlagen fehl.

`SS_DISABLE` Der alternative Signalstack ist momentan deaktiviert.

Der Wert `SIGSTKSZ` stellt die Anzahl der Bytes dar, welche im Allgemeinen für einen alternativen Stack notwendig sind. Der Wert `MINSIGSTKSZ` definiert dabei die minimale Stackgröße für eine Signalbehandlungsroutine. Bei der Berechnung der Stackgröße sollte das Programm noch diesen Minimalwert zusätzlich anlegen, um den Eigenbedarf des Betriebssystems zu berücksichtigen. Die Konstanten `SS_ONSTACK`, `SS_DISABLE`, `SIGSTKSZ` und `MINSIGSTKSZ` sind in `<signal.h>` definiert.

|            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                                                                                                                                                                            | bei erfolgreicher Ausführung.                                                                                                                                            |
|            | -1                                                                                                                                                                                                                           | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                   |
| Fehler     | sigaltstack() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|            | EPERM                                                                                                                                                                                                                        | Es wurde versucht, einen aktiven Stack zu verändern (deaktivieren).                                                                                                      |
|            | EINVAL                                                                                                                                                                                                                       | Das Argument <code>ss</code> ist nicht null und die <code>ss_flags</code> -Komponente, auf die <code>ss</code> zeigt, enthält andere Flags als <code>SS_DISABLE</code> . |
|            | ENOMEM                                                                                                                                                                                                                       | Die Größe des alternativen Stackbereichs ist kleiner als <code>MINSIGSTKSZ</code> .                                                                                      |
| Hinweis    | Der folgende Programmauszug wird dazu verwendet, um einen alternativen Stackbereich zu allokieren:                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|            | <pre>if ((sigstk.ss_sp = (char *)malloc(SIGSTKSZ)) == NULL)     /* Fehlerbehandlung */;  sigstk.ss_size = SIGSTKSZ; sigstk.ss_flags = 0; if (sigaltstack(&amp;sigstk, (stack_t *)0) &lt; 0)     perror("sigaltstack");</pre> |                                                                                                                                                                          |
| Siehe auch | <code>sigaction()</code> , <code>sigsetjmp()</code> , <code>signal.h</code>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |

## sigdelset - Signal aus Signalmenge löschen

Definition `#include <signal.h>`

```
int sigdelset(sigset_t *set, int sig);
```

Beschreibung

`sigdelset()` löscht das Signal *sig* aus der Signalmenge, auf die *set* zeigt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `sigdelset()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Wert von *sig* ist eine ungültige oder nicht unterstützte Signalnummer.

Hinweis Anwendungen sollten vor jeder anderen Verwendung eines Objekts vom Typ `sigset_t` `sigemptyset()` oder `sigfillset()` für dieses Objekt aufrufen. Wenn so ein Objekt nicht auf diese Weise initialisiert wird, aber trotzdem als Argument für `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigismember()`, `sigpending()` oder `sigprocmask()` verwendet wird, ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `sigdelset()`, `sigemptyset()`, `sigfillset()`, `sigismember()`, `signal.h`.

## **sigemptyset - leere Signalmenge initialisieren**

Definition #include <signal.h>

```
int sigemptyset(sigset_t *set);
```

Beschreibung

sigemptyset() initialisiert die Signalmenge, auf die *set* zeigt so, dass keines der vom System definierten Signale enthalten ist.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler.

Hinweis Anwendungen sollten vor jeder anderen Verwendung eines Objekts vom Typ sigset\_t sigemptyset() oder sigfillset() für dieses Objekt aufrufen. Wenn so ein Objekt nicht auf diese Weise initialisiert wird, aber trotzdem als Argument für sigaction(), sigaddset(), sigdelset(), sigismember(), sigpending() oder sigprocmask() verwendet wird, ist das Verhalten undefined.

Siehe auch sigdelset(), sigemptyset(), sigfillset(), sigismember(), signal.h.

**sigfillset - Signalmenge mit allen Signalen initialisieren**

Definition `#include <signal.h>`  
`int sigfillset(sigset_t *set);`

**Beschreibung**

`sigfillset()` initialisiert die Signalmenge, auf die *set* zeigt so, dass alle vom System definierten Signale enthalten sind.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `sigfillset()` schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*  
FAULT *set* gibt eine ungültige Adresse an. □

Hinweis Anwendungen sollten vor jeder anderen Verwendung eines Objekts vom Typ `sigset_t` `sigemptyset()` oder `sigfillset()` für dieses Objekt aufrufen. Wenn so ein Objekt nicht auf diese Weise initialisiert wird, aber trotzdem als Argument für `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigismember()`, `sigpending()` oder `sigprocmask()` verwendet wird, ist das Verhalten undefined.

Siehe auch `sigdelset()`, `sigemptyset()`, `sigfillset()`, `sigismember()`, `signal.h`.

**sighold, sigignore - Signal in der Signalmaske hinzufügen / SIG\_IGN für ein Signal anmelden**

Definition `#include <signal.h>`  
`int sighold(int sig);`  
`int sigignore(int sig);`

Beschreibung  
siehe `signal()`.

## siginterrupt - Verhalten von Systemaufrufen bei Unterbrechungen ändern

Definition #include <signal.h>

```
int siginterrupt(int sig, int flag);
```

Beschreibung

siginterrupt() wird verwendet, um das Neustartverhalten von Systemaufrufen zu ändern, wenn der Systemaufruf durch das angegebene Signal unterbrochen wurde. Die Funktion hat die selbe Wirkung, wie in folgender Implementierung gezeigt:

```
siginterrupt(int sig, int flag) {  
    int ret;  
    struct sigaction act;  
    (void) sigaction(sig, NULL, &act);  
    if (flag)  
        act.sa_flags &= ~SA_RESTART;  
    else  
        act.sa_flags |= SA_RESTART;  
    ret=sigaction(sig, &act, NULL);  
    return ret;  
}
```

Returnwert 0 bei erfolgreicher Ausführung.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt.

Fehler siginterrupt() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Das Argument *sig* gibt eine ungültige Signalnummer an.

Hinweis siginterrupt() unterstützt Programme, die „historische“ Systemschnittstellen benutzen. Eine portierbare Anwendung sollte, wenn sie neu- bzw. umgeschrieben wird, an Stelle von siginterrupt() die Funktion sigaction() mit dem Flag SA\_RESTART verwenden.

Siehe auch sigaction(), signal.h.

## sigismember - auf Element einer Signalmenge prüfen

Definition `#include <signal.h>`

```
int sigismember(const sigset_t *set, int sig);
```

Beschreibung

`sigismember()` prüft, ob das Signal `sig` in der Signalmenge enthalten ist, auf die `set` zeigt.

|            |    |                                                                                                       |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 1  | wenn das angegebene Signal bei erfolgreicher Beendigung in der angegebenen Signalmenge enthalten ist. |
|            | 0  | wenn das Signal bei erfolgreicher Beendigung in der angegebenen Signalmenge nicht enthalten ist.      |
|            | -1 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                |

Fehler `sigismember()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Wert von `sig` ist eine ungültige oder nicht unterstützte Signalnummer.

Hinweis Anwendungen sollten vor jeder anderen Verwendung eines Objekts vom Typ `sigset_t` `sigemptyset()` oder `sigfillset()` für dieses Objekt aufrufen. Wenn so ein Objekt nicht auf diese Weise initialisiert wird, aber trotzdem als Argument für `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigismember()`, `sigpending()` oder `sigprocmask()` verwendet wird, ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `sigdelset()`, `sigemptyset()`, `sigfillset()`, `sigismember()`, `signal.h`.

## **siglongjmp - nichtlokalen Sprung durch Signal ausführen**

**Definition**    `#include <setjmp.h>`  
               `void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);`

### Beschreibung

`siglongjmp()` stellt die Umgebung wieder her, die vom letzten `sigsetjmp`-Aufruf mit demselben `sigjmp_buf`-Argument im selben Prozess aufgerufen wurde. Wenn vorher `sigsetjmp()` nicht aufgerufen wird oder die Funktion, in der dieses Makro aufgerufen wurde in der Zwischenzeit beendet wurde, so ist das Verhalten nicht definiert.

Alle zugreifbaren Objekte besitzen dieselben Werte wie zu dem Zeitpunkt, als `siglongjmp()` aufgerufen wurde, mit der Ausnahme, dass die Werte von automatischen Objekten, die zwischen der Ausführung von `sigsetjmp()` und dem Aufruf von `siglongjmp()` geändert wurden, unbestimmt sind.

Da `siglongjmp()` den normalen Funktionsaufruf- und -Rückkehrmechanismus verwendet, läuft diese Funktion auch im Zusammenhang mit Unterbrechungen, Signalen und den damit zusammenhängenden Funktionen korrekt ab. Trotzdem gilt, dass das Verhalten nicht definiert ist, wenn `siglongjmp()` von einer verschachtelten Signalbehandlungs-Funktion aus aufgerufen wird (d.h. von einer Funktion die auf Grund eines Signals aus einer anderen Signalbehandlungsfunktion heraus aufgerufen wurde).

`siglongjmp()` stellt die gesicherte Signalmaske nur dann wieder her, wenn und nur wenn das Argument `env` durch einen Aufruf von `sigsetjmp()` mit einem Argument `savemask` ungleich 0 initialisiert wurde.

`siglongjmp()` ist nicht threadsicher. Das Ergebnis eines Aufrufs dieser Funktion ist undefiniert, wenn die Struktur `jmp_buf` nicht im aufrufenden Thread initialisiert wurde.

**Returnwert** 0              Nachdem `siglongjmp()` beendet ist, setzt die Ausführung des Programms so fort, als ob die zugehörige Ausführung des Makros `sigsetjmp()` soeben mit dem durch `val` angegebenen Wert beendet worden wäre. `siglongjmp()` kann `sigsetjmp()` nicht veranlassen, den Wert 0 zurückzugeben.

**Hinweis**              wenn `val` gleich 0 ist, dann liefert das entsprechende Makro `sigsetjmp()` den Wert 1. Der Unterschied zwischen `setjmp()` oder `longjmp()` und `sigsetjmp()` oder `siglongjmp()` ist nur für solche Programme von Bedeutung, die die Funktionen `sigaction()`, `sigprocmask()` oder `sigsuspend()` verwenden.

**Siehe auch** `longjmp()`, `setjmp()`, `sigprocmask()`, `sigsetjmp()`, `sigsuspend()`, `setjmp.h`.

## signal - Signalbehandlung ermitteln oder ändern

### Definition

```
#include <signal.h>

void (*signal(int sig, void (*func)(int)))(int);
int sighold(int sig);
int ignorable(int sig);
int sigpause(int sig);
int sigrelse(int sig);
void (*sigset(int sig, void (*disp)(int)))(int);
```

### Beschreibung

`signal()` legt fest, wie der Empfang eines Signals zukünftig behandelt werden soll.

`sig` kann jedes Signal sein, das vom System definiert ist, außer SIGKILL und SIGSTOP (siehe `signal.h`).

`func()` definiert die Signalaktion. Folgende Werte sind möglich:

- `SIG_DFL` (voreingestellte Signalbehandlung)
- `SIG_IGN` (Ignorieren des Signals)
- die Adresse einer Signalbehandlungsfunktion

In diesem Fall fügt das System das Signal `sig` der Signalmaske des aufrufenden Prozesses hinzu, bevor die Signalbehandlungsfunktion ausgeführt wird. Wenn die Ausführung der Signalbehandlungsfunktion beendet ist, stellt das System die Signalmaske des aufrufenden Prozesses wieder auf den Zustand um, der vor Empfang des Signals herrschte.

Wenn ein Signal auftritt und `func()` auf eine Funktion zeigt, werden nacheinander folgende Schritte ausgeführt:

1. Ein Äquivalent zu folgender `signal`-Funktion wird ausgeführt:

```
signal(sig, SIG_DFL);
```

Wenn in diesem Beispiel der Wert von `sig` SIGILL ist, wird `SIG_DFL` zurückgesetzt.

2. Ein Äquivalent der folgenden Funktion wird ausgeführt:

```
(*func)(sig);
```

Die Signalbehandlungsfunktion `func()` kann durch eine `return`-Anweisung, eine `abort`-, `exit`- oder `longjmp`-Funktion beendet werden. Wenn `func()` eine `return`-Anweisung ausführt und der Wert von `sig` SIGPE, SIGILL oder SIGDVZ ist, ist das Verhalten nicht definiert. Ansonsten setzt das Programm die Ausführung an dem Punkt fort, an dem es unterbrochen wurde.

Wenn ein Signal auftritt, ohne dass `abort()`, `kill()` oder `raise()` aufgerufen wurden, ist das Verhalten nicht definiert, wenn die Signalbehandlungsfunktion eine X/Open-konforme Bibliotheksfunktion aufruft, die nicht in der obigen Tabelle steht, oder wenn auf ein Objekt im statischen Speicher zugegriffen wird und das keine statische Variable vom Typ `volatile sig_atomic_t` ist. Wenn ein derartiger Aufruf auf einen Fehler läuft, ist der Wert von `errno` nicht definiert.

Bei Programmstart wird ein Äquivalent der folgenden Funktion für einige Signale ausgeführt:

```
signal(sig, SIG_IGN);
```

Ein Äquivalent der folgenden Funktion wird für alle anderen Signale ausgeführt (siehe `exec`):

```
signal(sig, SIG_DFL);
```

Die Funktionen `sigset()`, `sighold()`, `sigignore()`, `sigpause()` und `sigrelse()` erlauben Applikationsprozessen das vereinfachte Verwalten von Signalen.

`sigset()` wird verwendet, um Signalbehandlungen zu verändern. `sig` gibt dabei das Signal an, welches jedes außer `SIGKILL` und `SIGSTOP` sein darf. `disp` definiert die Behandlung des Signals, welches `SIG_DFL`, `SIG_IGN` oder die Adresse einer Signalbehandlungsroutine sein darf. Wird `sigset()` verwendet und ist `disp` die Adresse einer Signalbehandlungsroutine, fügt das System das Signal `sig` der Signalmaske des aufrufenden Prozesses hinzu, bevor die Signalbehandlungsroutine ausgeführt wird. Ist die Ausführung der Signalbehandlungsroutine beendet, stellt das System die Signalmaske des aufrufenden Prozesses wieder auf den Zustand, der vor dem Empfang des Signals herrschte. Wird `sigset()` benutzt und ist `disp` gleich `SIG_HOLD`, so wird `sig` zur Signalmaske des aufrufenden Prozesses hinzugefügt, und die Signalbehandlung bleibt unverändert.

`sighold()` fügt `sig` der Signalmaske des aufrufenden Prozesses hinzu.

`sigrelse()` entfernt `sig` von der Signalmaske des aufrufenden Prozesses.

`sigignore()` stellt die Behandlung von `sig` auf `SIG_IGN`.

`sigpause()` entfernt `sig` von der Signalmaske des aufrufenden Prozesses und deaktiviert den aufrufenden Prozess, bis ein Signal empfangen wird.

Wird eine der obigen Funktionen verwendet, um die Behandlung von `SIGCHLD` auf `SIG_IGN` zu setzen, so erzeugen die Sohnprozesse des aufrufenden Prozesses keine Zombie-Prozesse, wenn sie beendet werden. Wenn der aufrufende Prozess nacheinander auf seine Sohnprozesse wartet, blockiert er, bis alle seine Sohnprozesse terminiert sind. Dann wird der Wert `-1` zurückgeliefert und `errno` enthält die Fehlernummer `ECHILD` (siehe `wait()`, `waitid()`, `waitpid()`).

Returnwert Wert von `func()` bei erfolgreicher Beendigung.

`SIG_ERR` bei Fehler, z.B. wenn `sig` keine gültige Signalnummer ist oder `func()` auf eine unzulässige Adresse zeigt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzugeben.

`SIG_HOLD` von `sigset()` bei Erfolg geliefert, wenn das Signal blockiert wurde. Wenn es nicht blockiert wurde, liefert `sigset()` die vorherige Behandlung zurück.

`SIG_ERR` bei Fehler von `sigset()`. `errno` enthält die entsprechende Fehlernummer.

Alle anderen Funktionen liefern bei Erfolg null zurück. Bei Fehler liefern sie -1 und setzen `errno`.

Fehler `signal()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` `sig` ist eine ungültige Signalnummer,  
oder es wurde versucht, ein Signal abzufangen, das nicht abgefangen werden kann,  
oder ein Signal zu ignorieren, das nicht ignoriert werden kann,  
oder es wurde versucht, die Aktion auf `SIG_DFL` zu setzen bei einem Signal, dass weder abgefangen noch ignoriert werden kann.

*BS2000*

`EFAULT` Unzulässige Adresse. □

`sigset()`, `sighold()`, `sigrelse()`, `sigignore()` und `sigpause()` schlagen fehl, wenn gilt:

`EINVAL` `sig` ist eine ungültige Signalnummer oder bei `sigset()` und `sigignore()` wurde der Versuch gemacht, ein Signal abzufangen, das nicht abgefangen werden kann oder ein Signal zu ignorieren, das nicht ignoriert werden kann.

Hinweis `sigaction()` bietet einen verständlicheren und verlässlicheren Mechanismus für die Signalsteuerung als `signal()`. Neue Anwendungen sollten daher `sigaction()` benutzen.

`sighold()` in Verbindung mit `sigrelse()` oder `sigpause()` kann dazu verwendet werden, kritische Programmabschnitte zu erstellen, in denen der Empfang eines Signals zeitweise abgeschaltet wird.

Die Funktion `sigsuspend()` kann anstatt `sigpause()` verwendet werden, um die Portabilität zu erhöhen.

Siehe auch `exec`, `pause()`, `sigaction()`, `waitid()`, `signal.h`.

**signgam - Variable für Vorzeichen von Igamma**

Definition    `#include <math.h>`  
              `extern int signgam;`

Beschreibung  
    Siehe `lgamma()`.

**sigpause - Signal aus Signalmaske entfernen und Prozess deaktivieren**

Definition    `#include <signal.h>`  
              `int sigpause(int sig);`

Beschreibung  
    Siehe `signal()`.

Hinweis      Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: `sigpause()` entfernt ein Signal aus der Signalmaske und suspendiert den Thread.

## **sigpending - blockierte Signale ermitteln**

Definition #include <signal.h>

```
int sigpending(sigset_t *set);
```

Beschreibung

sigpending() speichert die Menge der Signale, deren Zustellung blockiert ist und die für den aufrufenden Prozess anstehen, in dem Objekt ab, auf das *set* zeigt.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler sigpending() schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*  
EFAULT *set* ist ein ungültiger Zeiger. □

Siehe auch sigaddset(), sigdelset(), sigemptyset(), sigfillset(), sigismember(),  
sigprocmask(), signal.h.

## **sigprocmask - blockierte Signale ermitteln oder ändern**

Definition #include <signal.h>

```
int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset);
```

Beschreibung

sigprocmask() erlaubt dem aufrufenden Prozess, seine Signalmaske, d.h. die Menge der blockierten Signale, zu überprüfen oder zu ändern.

Wenn *set* ungleich dem Nullzeiger ist, zeigt es auf eine Signalmenge, die verwendet wird, um die augenblicklich blockierte Signalmenge zu ändern.

*how* gibt an, auf welche Weise die Signalmenge geändert werden soll. Es kann einen der folgenden Werte annehmen (siehe auch signal.h):

SIG\_BLOCK Die Ergebnismenge besteht aus der Vereinigung der aktuellen und der durch *set* angegebenen Signalmenge.

SIG\_UNBLOCK Die Ergebnismenge besteht aus der Schnittmenge der aktuellen und des Komplements der durch *set* angegebenen Signalmenge.

SIG\_SETMASK Die Ergebnismenge entspricht der durch *set* angegebenen Signalmenge.

Wenn *oset* kein Nullzeiger ist, wird die alte Maske in dem Bereich abgespeichert, auf den *oset* zeigt.

Wenn *set* ein Nullzeiger ist, spielt der Wert des Arguments *how* keine Rolle und die Signalmaske des Prozesses bleibt unverändert; daher kann der Aufruf verwendet werden, um die derzeit blockierten Signale abzufragen.

Wenn es anstehende, nichtblockierte Signale nach einem Aufruf von sigprocmask() gibt, wird wenigstens eines dieser Signale zugestellt, bevor der Aufruf von sigprocmask() zurückkehrt.

Signale, die nicht ignoriert werden können, können auch nicht blockiert werden (siehe signal.h). Dies wird durch das System sichergestellt, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.

Wenn eines der Signale SIGFPE, SIGILL oder SIGSEGV erzeugt wird, während es blockiert ist, ist das Ergebnis undefiniert, es sei denn, das Signal wurde durch kill() oder raise() erzeugt.

Wenn sigprocmask() fehlschlägt, wird die Signalmaske des Prozesses nicht geändert.

sigprocmask() ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die Funktion pthread\_sigmask().

|            |                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                                                                                         | bei Erfolg.                                                                                                               |
|            | -1                                                                                                                                        | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Die Signalmaske des Prozesses wird nicht geändert. |
| Fehler     | sigprocmask() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                    |                                                                                                                           |
|            | EINVAL                                                                                                                                    | Der Wert von <i>how</i> entspricht keinem zulässigen Wert.                                                                |
|            | <i>Erweiterung</i>                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|            | EFAULT                                                                                                                                    | <i>set</i> oder <i>oset</i> weisen über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus. □                               |
| Siehe auch | kill(), raise(), sigaction(), sigaddset(), sigdelset(), sigemptyset(), sigfillset(), sigismember(), sigpending(), sigsuspend(), signal.h. |                                                                                                                           |

## **sigrelse - Signal aus Signalmaske entfernen**

Definition    `#include <signal.h>`  
              `int sigrelse(int sig);`  
              `void (*sigset(int sig, void (*disp)(int))) (int);`

Beschreibung  
Siehe `signal()`.

## **sigset - Signalbehandlung ändern**

Definition    `#include <signal.h>`  
              `void (*sigset(int sig, void (*func)(int)))(int);`

Beschreibung  
`sigset()` wird verwendet, um die Signalbehandlung zu ändern.  
siehe `signal()`.

Hinweis      `sigset()` ist nicht threadsicher.

## sigsetjmp - Marke für nichtlokalen Sprung durch Signal setzen

Definition `#include <setjmp.h>`

```
int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savemask);
```

### Beschreibung

`sigsetjmp()` ist als Makro implementiert und sichert seine Aufrufumgebung in sein Argument `env` für eine spätere Benutzung durch die Funktion `siglongjmp()`.

Wenn der Wert von `savemask` ungleich 0 ist, sichert `sigsetjmp()` auch die aktuelle Signalmaske des Prozesses als einen Teil der Aufrufumgebung. Bei der Verwendung von `setjmp()` ginge diese verloren.

Alle zugreifbaren Objekte besitzen die Werte, die sie zum Zeitpunkt des Aufrufs von `longjmp()` besaßen, mit Ausnahme der Werte von automatischen Objekten. Diese sind unter folgenden Bedingungen undefiniert:

- Sie sind lokal zu der Funktion, die den entsprechenden `setjmp`-Aufruf enthält.
- Sie sind nicht vom Typ `volatile`.
- Sie wurden zwischen dem `setjmp`- und dem `longjmp`-Aufruf geändert.

`sigsetjmp()` darf nur in einem der folgenden Zusammenhänge aufgerufen werden:

- als vollständiger Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung, z.B.:  
`if (sigsetjmp(env, mask)) ...`
- als Operand eines Vergleichsoperators, wobei der andere Operand ein konstanter ganzzahliger Ausdruck und der Gesamtausdruck der vollständige Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung ist, z.B.:

```
if (sigsetjmp(env, mask)==0) ...
```

- als Operand des einstelligen Operators `!`, wobei der Gesamtausdruck der vollständige Bedingungsausdruck einer Auswahl- oder Schleifenanweisung ist, z.B.:  
`if (!sigsetjmp(env, mask)) ...`
- als vollständiger Ausdruck einer Ausdrucksanweisung (ggf. umgewandelt in den Typ `(void)`), z.B.:

```
(void) sigsetjmp(env, mask);
```

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Wenn der Wert von `savemask` ungleich 0 ist, sichert `sigsetjmp()` auch die aktuelle Signalmaske des aufrufenden Threads als einen Teil der Aufrufumgebung.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                | wenn die Rückkehr von einer unmittelbaren Ausführung von <code>sigsetjmp()</code> erfolgt. |
|            | $\neq 0$                                                                                                                                                                                                                                                                         | wenn die Rückkehr von einem <code>siglongjmp()</code> -Aufruf erfolgt.                     |
| Hinweis    | Der Unterschied zwischen <code>setjmp()</code> / <code>longjmp()</code> und <code>sigsetjmp()</code> / <code>siglongjmp()</code> ist nur für solche Programme von Bedeutung, die <code>sigaction()</code> , <code>sigprocmask()</code> oder <code>sigsuspend()</code> verwenden. |                                                                                            |
| Siehe auch | <code>siglongjmp()</code> , <code>signal()</code> , <code>sigprocmask()</code> , <code>sigsuspend()</code> , <code>setjmp.h</code> , <a href="#">Abschnitt „Signale“ auf Seite 150</a> .                                                                                         |                                                                                            |

## sigstack - alternativen Stack für Signal setzen oder abfragen

```
#include <signal.h>
int sigstack (struct sigstack *ss, struct sigstack *oss);
```

### Beschreibung

Mit `sigstack()` können Benutzer einen alternativen Stack definieren, der als Signal-Stack bezeichnet wird und in dem die Signale verarbeitet werden. Wenn durch die Aktion eines Signals angezeigt wird, dass die Bearbeitungsroutine in einem Signal-Stack ausgeführt werden soll (angegeben mit einem Aufruf von `sigaction()`), prüft das System, ob der Prozess derzeit in diesem Stack ausgeführt wird. Wird der Prozess nicht im Signal-Stack ausgeführt, schaltet das System so lange in den Signal-Stack um, bis die Routine zur Signalbearbeitung beendet ist.

Ein Signal-Stack wird durch eine `sigstack`-Struktur angegeben, die folgende Elemente enthält:

```
char  *ss_sp;          /* pointer of signal stack */
int   ss_onstack;      /* current status */
```

`ss_sp` ist die Anfangsadresse des Stacks. Ist das Feld `ss_onstack` ungleich null, so soll der Signal-Stack aktiviert werden.

Ist `ss` kein Nullzeiger, setzt `sigstack()` den Status des Signal-Stack auf den Wert in der `sigstack`-Struktur, auf den `ss` zeigt. Die Länge des Stack muss mindestens SIGSTKSZ Bytes betragen. Ist `ss_onstack` nicht null, geht das System davon aus, dass der Prozess im Signal-Stack ausgeführt wird. Ist `ss` ein Nullzeiger, bleibt der Status des Signal-Stack unverändert. Ist `oss` kein Nullzeiger, wird der aktuelle Status des Signal-Stack in der `sigstack`-Struktur, auf die `oss` zeigt, gespeichert.

Returnwert 0 bei erfolgreicher Ausführung.

-1 bei Fehler. Es wird `errno` gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `sigstack()` schlägt fehl, wenn gilt:

EPERM Es wurde der Versuch gemacht, einen aktiven Stack zu verändern

Hinweis Signal-Stacks werden nicht automatisch vergrößert, wie dies bei normalen Stacks der Fall ist. Wenn der Signal-Stack überläuft, können daher unerwartete Ergebnisse auftreten.

Eine portierbare Anwendung sollte `sigaltstack()` statt `sigstack()` verwenden.

Programme sollten eine Signalbehandlungs-Routine nicht mit `longjmp()` beenden, wenn diese in einem Stack abläuft, der mit `sigstack()` eingerichtet wurde. Unter Umständen wird dieser Stack für die weitere Verwendung unbrauchbar. Es wird daher empfohlen für diesen Fall die Funktionen `siglongjmp()`, `setcontext()` oder `swapcontext()` zu verwenden.

## sigsuspend - auf Signal warten

Definition #include <signal.h>

```
int sigsuspend(const sigset_t *sigmask);
```

### Beschreibung

`sigsuspend()` ersetzt die aktuelle Signalmaske des Prozesses durch die Signalmenge, auf die `sigmask` zeigt, und blockiert den Prozess solange, bis ein Signal zugestellt wird, dessen Signalaktion entweder die Ausführung einer Signalbehandlungsfunktion oder der Prozessabbruch ist.

Wenn die Signalaktion der Prozessabbruch ist, kehrt `sigsuspend()` nicht zurück.

Wenn die Signalaktion die Ausführung einer Signalbehandlungsfunktion ist, kehrt die Funktion nach Ende dieser Signalbehandlungsfunktion zurück, wobei die Signalmaske so wiederhergestellt wird, wie sie vor dem Aufruf von `sigsuspend()` eingestellt war.

Signale, die nicht ignoriert werden können, können auch nicht blockiert werden (siehe `signal.h`). Dies wird durch das System sichergestellt, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: `sigsuspend()` ersetzt die aktuelle Signalmaske des aufrufenden Threads mit der angegebenen Signalmenge und suspendiert dann den Thread.

Returnwert -1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Da `sigsuspend()` die Prozessausführung solange unterbricht, bis sie von einem Signal unterbrochen wird, kann `sigsuspend()` keinen Returnwert für erfolgreiche Beendigung haben.

Fehler `sigsuspend()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINTR Ein Signal wurde vom aufrufenden Prozess abgefangen und die Steuerung wird von der Signalbehandlungs-Funktion zurückgegeben.

### Erweiterung

EFAULT `sigmask` weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.  
□

Siehe auch `pause()`, `sigaction()`, `sigaddset()`, `sigdelset()`, `sigemptyset()`, `sigfillset()`, `signal.h`.

## **sin - Sinus berechnen**

Definition    `#include <math.h>`  
               `double sin(double x);`

Beschreibung

`sin()` berechnet für die Gleitkommazahl  $x$ , die den Winkel im Bogenmaß angibt, die trigonometrische Funktion Sinus.

Returnwert `sin(x)`                bei Erfolg (Gleitkommazahl im Intervall [-1.0, +1.0]).

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan()`, `atan2()`, `cos()`, `sinh()`, `tan()`, `math.h`.

## **sinh - Sinus hyperbolicus berechnen**

Definition    `#include <math.h>`  
               `double sinh(double x);`

Beschreibung

`sinh()` berechnet den Sinus hyperbolicus für die Gleitkommazahl  $x$ .

Returnwert `sinh(x)`                bei Erfolg.  
               `+HUGE_VAL`        bei Überlauf. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler        `sinh()` schlägt fehl, wenn gilt:  
               `ERANGE`        Der Wert von  $x$  verursacht einen Überlauf.

Siehe auch `acos()`, `asin()`, `atan()`, `cos()`, `cosh()`, `sin()`, `tanh()`, `math.h`.

## sleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten

Definition #include <unistd.h>

```
unsigned int sleep(unsigned int seconds);
```

### Beschreibung

`sleep()` sorgt dafür, dass der aktuelle Prozess solange angehalten wird, bis entweder die durch *seconds* angegebene Zeit von Echtzeit-Sekunden vergangen ist oder bis ein Signal an den aufrufenden Prozess zugestellt wird, dessen Signalaktion entweder eine Signalbehandlungsfunktion oder die Prozessbeendigung ist. Die Anhaltezeit kann aus Prioritätsgründen des Systems länger als *seconds* sein.

Wenn während der Ausführung von `sleep()` das Signal `SIGALRM` für den aufrufenden Prozess erzeugt und das `SIGALRM`-Signal ignoriert oder blockiert wird, ist nicht definiert, ob `sleep()` zurückkehrt, wenn das Signal bearbeitet wird.

Wenn das Signal blockiert ist, ist undefiniert, ob es auch noch nach der Rückkehr von `sleep()` ansteht oder ob es verworfen wird.

Wenn während der Ausführung von `sleep()` das Signal `SIGALRM` für den aufrufenden Prozess erzeugt wird, wenn dieses Signal nicht das Ergebnis eines vorhergehenden Aufrufs der Funktion `alarm()` ist und wenn das Signal `SIGALRM` nicht blockiert oder ignoriert wird, ist es undefiniert, ob das Signal noch eine andere Wirkung hat, als `sleep()` zur Rückkehr zu zwingen.

Wenn eine Signalbehandlungsfunktion `sleep()` unterbricht, ist das Ergebnis unter folgenden Bedingungen undefiniert:

- wenn der Zeitpunkt, zu dem ein Signal `SIGALRM` erzeugt werden soll, ermittelt oder verändert wird
- wenn die dem Signal `SIGALRM` zugeordnete Signalaktion verändert wird
- wenn verändert wird, ob das Signal `SIGALRM` von der Zustellung blockiert werden soll

Wenn eine Signalbehandlungsfunktion `sleep()` unterbricht und `siglongjmp()` oder `longjmp()` aufruft, um eine Umgebung wiederherzustellen, die vor dem Aufruf von `sleep()` gesichert wurde, sind sowohl die dem Signal `SIGALRM` zugeordnete Signalaktion als auch die Zeit, zu der dieses Signal ausgelöst werden soll, undefiniert. Es ist auch nicht definiert, ob das Signal `SIGALRM` blockiert wird, wenn die Signalmaske des Prozesses als Teil der Umgebung nicht wiederhergestellt wird (siehe auch `sigsetjmp()`).

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: `sleep()` bewirkt, dass der aktuelle Thread suspendiert wird, bis eine angegebene Zeit abgelaufen ist oder ein Signal an den Thread zugestellt wurde.

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0 | wenn <code>sleep()</code> zurückkehrt, weil die eingestellte Zeit abgelaufen ist.<br><br><i>seconds</i> minus schlafend verbrachte Zeit in Sekunden<br>wenn die Funktion <code>sleep()</code> zurückkehrt, weil sie durch Zustellung eines Signals vorzeitig beendet wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweis    |   | <p><code>sleep()</code> ist immer erfolgreich.</p> <p>Obwohl das Programm mit <code>sleep()</code> angehalten wird, läuft die Zeit für eine zuvor gestellte Alarmuhr (mit <code>alarm()</code>) weiter. Dies hat folgende Auswirkungen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die vorher eingestellte Alarmzeit sei kleiner als die <code>sleep</code>-Zeit, z.B.:</li></ol> <pre>alarm(2);<br/>sleep(30);</pre> <p>Nach Ablauf von zwei "Schlaf"-Sekunden wird der Alarm ausgelöst und der <code>sleep</code>-Aufruf beendet.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Die vorher eingestellte Alarmzeit sei größer als die <code>sleep</code>-Zeit, z.B.:</li></ol> <pre>alarm(30);<br/>sleep(5);</pre> <p>Die Zeit der Alarmuhr läuft um 5 "schlafende" Sekunden weiter. Die Alarmuhr steht nach dem <code>sleep</code>-Aufruf auf 25.</p> <p>Die Zeit, die das Programm tatsächlich angehalten wird, kann auch noch aus folgenden Gründen von <i>sec</i> abweichen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– sie kann bis zu einer Sekunde kürzer sein, weil das „Aufwecken“ in festen 1-Sekunden-Intervallen stattfindet,</li><li>– sie kann aus Prioritätsgründen beliebig länger sein, weil das System „Wichtigeres“ zu tun hat.</li></ul> |

Siehe auch `alarm()`, `pause()`, `sigaction()`, `unistd.h`.

## snprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette

Definition `#include <stdio.h>`

```
int snprintf(char *s, size_t n, const char *format, ...);
```

Beschreibung

`snprintf()` bereitet Daten (Zeichen, Zeichenketten, numerische Werte) gemäß den Angaben in der Zeichenkette *format* auf und schreibt sie in den Bereich, auf den *s* zeigt.

`snprintf()` bricht die Ausgabe beim Erreichen der mit dem Parameter *n* spezifizierten Länge ab, wodurch ein Pufferüberlauf verhindert werden kann. Ansonsten ist die Funktionalität von `snprintf()` identisch zu der von `sprintf()`.

`snprintf()` existiert analog zu `sprintf()` als ASCII-, IEEE- und ASCII/IEEE- Funktion (vgl. Abschnitte „[IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik](#)“ auf Seite 37 und „[ASCII-Codierung](#)“ auf Seite 42).

Parameter

Siehe `fprintf()`.

Returnwert  $< 0$        $n > \text{INT\_MAX}$  oder Ausgabefehler.

$= 0 \dots n-1$       Die Ausgabe konnte vollständig aufbereitet werden. Der Returnwert gibt die Länge der Ausgabe ohne das abschließende NULL-Zeichen an.

$> n$       Die Ausgabe konnte nicht vollständig aufbereitet werden. Der Returnwert gibt die Länge ohne das abschließende NULL-Zeichen an, die eine vollständige Ausgabe benötigen würde.

## sprintf - formatiert in Zeichenkette schreiben

Definition `#include <stdio.h>`  
`int sprintf(char *s, const char *format[, arglist]);`

Beschreibung  
 Siehe `fprintf()`.

## sqrt - Quadratwurzel berechnen

Definition `#include <math.h>`  
`double sqrt(double x);`

Beschreibung  
`sqrt()` berechnet die Quadratwurzel zu einer nichtnegativen Gleitkommazahl  $x$ .

Returnwert  $\text{sqrt}(x)$  falls  $x \geq 0$  ist.  
 $0$  falls  $x$  negativ ist.  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `sqrt()` schlägt fehl, wenn gilt:  
`EDOM` Der Wert von  $x$  ist negativ.

Siehe auch `exp()`, `hypot()`, `log()`, `log10()`, `pow()`, `sinh()`, `math.h`.

## srand - Pseudo-Zufallszahlen (int) mit Startwert generieren

Definition `#include <stdlib.h>`  
`void srand(unsigned int seed);`

Beschreibung  
 Mit `srand()` wird der Zufallsgenerator initialisiert, der von `rand()` aufgerufen wird.  
`seed` ist eine beliebige ganze Zahl, die den Zufallsgenerator auf eine Zufallszahl setzt.  
 Die Zahl 1 setzt den Zufallsgenerator auf seine voreingestellte Startzahl.

Siehe auch `rand()`.

## srandom - Pseudo-Zufallszahlen

Definition `#include <stdlib.h>`  
`void srandom(unsigned int seed);`

Beschreibung  
siehe `initstate()`.

## srand48 - Startwert (double) für Pseudo-Zufallszahlen setzen

Definition `#include <stdlib.h>`  
`void srand48(long int seedval);`

Beschreibung  
Siehe `drand48()`.

## sscanf - formatiert aus Zeichenkette lesen

Definition `#include <stdio.h>`  
`int sscanf(const char *s, const char *format[, arglist]);`

Beschreibung  
Siehe `fscanf()`.

## stat - Dateistatus abfragen

**Name** **stat, stat64**

**Definition**

```
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>

int stat (const char *path, struct stat *buf);
int stat64 (const char *path, struct stat64 *buf);
```

**Beschreibung**

`stat()` erhält Informationen über die angegebene Datei und schreibt diese Informationen in die Struktur, auf die `buf` zeigt.

`path` zeigt auf einen Pfadnamen, der die Datei benennt. Das Lese-, Schreib- oder Ausführungsrecht dieser Datei wird nicht benötigt. Es müssen jedoch alle Dateiverzeichnisse, die im Pfadnamen aufgeführt werden, durchsuchbar sein.

`buf` ist ein Zeiger auf eine Struktur vom Typ `stat`, der in der Include-Datei `sys/stat.h` definiert ist. In diese Struktur werden die Informationen zur Datei eingetragen.

`stat()` aktualisiert alle zeitbezogenen Strukturkomponenten so, wie es im Fachwortverzeichnis unter „Dateizeiten-Änderung“ beschrieben wird, bevor diese Komponenten in die Struktur `stat` geschrieben werden.

Die Strukturkomponenten `st_mode`, `st_ino`, `st_dev`, `st_uid`, `st_gid`, `st_atime`, `st_ctime` und `st_mtime` haben danach sinnvolle Werte für alle Dateitypen. Der Wert der Strukturkomponente `st_nlink` wird auf die Anzahl der Verweise auf die Datei gesetzt.

Es besteht kein funktionaler Unterschied zwischen `stat()` und `stat64()`, außer dass `stat64()` eine `stat64`-Struktur verwendet.

Zum Inhalt der `stat`-Struktur, auf die von `buf` gewiesen wird, gehören folgende Elemente:

|                      |                        |                                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mode_t</code>  | <code>st_mode;</code>  | <code>/* Dateimodus (siehe mknod()) */</code>                                                                                               |
| <code>ino_t</code>   | <code>st_ino;</code>   | <code>/* Dateikennziffer (i-Node) */</code>                                                                                                 |
| <code>dev_t</code>   | <code>st_dev;</code>   | <code>/* Gerätekennung, die einen Verzeichniseintrag für diese Datei enthält */</code>                                                      |
| <code>dev_t</code>   | <code>st_rdev;</code>  | <code>/* Gerätekennung, nur für zeichen- oder blockorientierte Gerätedateien definiert */</code>                                            |
| <code>nlink_t</code> | <code>st_nlink;</code> | <code>/* Anzahl der Verweise */</code>                                                                                                      |
| <code>uid_t</code>   | <code>st_uid;</code>   | <code>/* Benutzerkennung des Dateibesitzers */</code>                                                                                       |
| <code>gid_t</code>   | <code>st_gid;</code>   | <code>/* Gruppenkennung des Dateibesitzers */</code>                                                                                        |
| <code>off_t</code>   | <code>st_size;</code>  | <code>/* Dateigröße in Bytes */</code>                                                                                                      |
| <code>time_t</code>  | <code>st_atime;</code> | <code>/* Zeit des letzten Zugriffs */</code>                                                                                                |
| <code>time_t</code>  | <code>st_mtime;</code> | <code>/* Zeit der letzten Datenänderung */</code>                                                                                           |
| <code>time_t</code>  | <code>st_ctime;</code> | <code>/* Zeit der letzten Änderung des Dateistatus<br/>Die Zeit wird in Sekunden gemessen ab dem<br/>1. Januar 1970, 00:00:00 Uhr */</code> |

### Erweiterung

```
long      st_blksize; /* Bevorzugte Ein-/Ausgabe-Blockgröße */  
blkcnt_t st_blocks;  /* Anzahl zugewiesener st_blksize-Blöcke */ q
```

Die Struktur stat64 ist wie die von stat() definiert, mit Ausnahme folgender Komponenten:

```
ino64_t    st_ino  
off64_t    st_size und  
blkcnt64_t st_blocks
```

Die Elemente der Struktur haben folgende Bedeutung:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| st_mode  | Der Modus der Datei ist im Systemaufruf mknod() beschrieben.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| st_ino   | kennzeichnet die Datei im gegebenen Dateisystem eindeutig. Das Paar st_ino und st_dev kennzeichnet normale Dateien eindeutig.                                                                                                                                                                                            |
| st_dev   | kennzeichnet das Dateisystem, in dem die Datei liegt, eindeutig.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| st_rdev  | darf nur von Verwaltungskommandos benutzt werden. Dieses Kennzeichen ist nur für block- oder zeichenorientierte Dateien gültig und hat nur in dem System eine Bedeutung, in dem die Datei konfiguriert wurde.                                                                                                            |
| st_nlink | darf nur von Verwaltungskommandos benutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| st_uid   | Benutzernummer des Eigentümers der Datei.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| st_gid   | Gruppennummer der Gruppe, der die Datei zugeordnet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| st_size  | Für normale Dateien ist dies die Größe der Datei in Byte. Für block- oder zeichenorientierte Dateien ist dieses nicht definiert. Für PAM-Dateien enthält dieses Strukturelement die Länge. Ein eventuell vorhandener Marker wird dabei nicht berücksichtigt. Ist der LBP Null, zählt der gesamte letzte Block zur Länge. |
| st_atime | Uhrzeit, zu der zuletzt auf die Dateidaten zugegriffen wurde. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: creat(), mknod(), utime() und read().                                                                                                                                                                          |
| st_mtime | Uhrzeit, zu der Daten zuletzt geändert wurden. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: creat(), mknod(), utime() und write().                                                                                                                                                                                        |
| st_ctime | Uhrzeit, zu der der Dateistatus zuletzt geändert wurde. Wird von folgenden Systemaufrufen geändert: chmod(), chown(), creat(), link(), mknod(), unlink(), utime() und write().                                                                                                                                           |

*Erweiterung*

- `st_blksize` Ein Hinweis auf die 'beste' Größe einer Einheit für Ein/Ausgabe-Operationen. Dieses Feld ist für block- oder zeichenorientierte Gerätedateien nicht definiert.
- `st_blocks` Die Gesamtanzahl von physikalischen Blöcken der Größe 512 Byte, die zurzeit auf der Platte belegt ist. Dieses Feld ist für block- oder zeichenorientierte Gerätedateien nicht definiert.

*BS2000*

Bei BS2000-Dateien werden folgende Elemente der `stat`-Struktur gesetzt:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mode_t st_mode</code>                | Dateimodus, der Zugriffsrechte und Dateityp beinhaltet.<br><br>Zugriffsrechte: Hier wird das Basic ACL auf die Dateischutzbits abgebildet. Die Schutzbits sind alle 0, wenn die Datei keinen Basic ACL Schutz hat.<br>Dateityp: Einführung eines neuen Dateityps S_IFDVSBS2=X'10000000'. Dieser Typ ist allerdings nicht disjunkt zu S_IFPOSIXBS2. Abgefragt kann mit dem Makro S_ISDVSBS2( <code>mode</code> ) werden.<br><br>Einführung eines neuen Dateityps S_IFDVSNODE=X'20000000'. Dieser Typ ist ebenfalls nicht disjunkt zu S_IFPOSIXBS2. Abgefragt kann mit dem Makro S_ISDVSNODE( <code>mode</code> ) werden. |
| <code>time_t st_atime</code>               | Eine Node-Datei ist auch eine BS2000 DVS-Datei. D. h. für Node-Dateien ist auch immer das Bit S_IFDVSBS2 gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>time_t st_mtime</code>               | Zeitpunkt des letzten Zugriffs wie im BS2000 üblich (last access time), aber in Sekunden seit dem 1.1.1970 UTC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>time_t st_ctime</code>               | Zeitpunkt der letzten Änderung (last modification time).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>long st_blksize</code>               | Zeitpunkt der Erzeugung (creation time).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>long st_blocks</code>                | Blockgröße, 2k (d.h. 1 PAM Page).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>dev_t st_dev</code>                  | Anzahl der von der Datei belegten Blöcke auf der Platte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die beiden hintereinander liegenden Felder | enthält die 4 Byte lange catid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>uid_t st_uid</code>                  | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>gid_t st_gid</code>                  | enthalten die 8 Byte lange BS2000-Userid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alle anderen Felder werden auf 0 gesetzt.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                                       | bei Erfolg.                                                                                                                                                                               |
|            | -1                                                                      | bei Fehler. Für POSIX-Dateien wird <code>errno</code> gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                  |
| Hinweis    | <code>stat()</code> wird jetzt auch für BS2000-Dateien ausgeführt.      |                                                                                                                                                                                           |
| Fehler     | <code>stat()</code> und <code>stat64()</code> schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                           |
|            | EACCES                                                                  | Für eine Komponente des Pfades besteht kein Durchsuchrecht.                                                                                                                               |
|            | <i>Erweiterung</i>                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|            | EFAULT                                                                  | <i>buf</i> oder <i>path</i> weisen auf eine ungültige Adresse.                                                                                                                            |
|            | EINTR                                                                   | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>stat()</code> oder <code>lstat()</code> abgefangen.                                                                                      |
|            | EINVAL                                                                  | Die genannte Datei existiert nicht oder das Argument <i>path</i> zeigt auf eine leere Zeichenkette.                                                                                       |
|            | EIO                                                                     | Beim Lesen des Dateisystems trat ein Ein-/Ausgabefehler auf.                                                                                                                              |
|            | ELOOP                                                                   | Bei der Übersetzung von <i>path</i> wurden zuviele symbolische Verweise angetroffen.                                                                                                      |
|            | EMULTIHOP                                                               | Komponenten von <i>path</i> erfordern den Sprung auf mehrere ferne Rechner, aber der Dateisystemtyp erlaubt dies nicht.                                                                   |
|            | ENAMETOOLONG                                                            | Die Länge von <i>path</i> überschreitet <code>{PATH_MAX}</code> oder eine Pfadnamen-Komponente ist länger als <code>{NAME_MAX}</code> , während <code>{_POSIX_NO_TRUNC}</code> aktiv ist. |
|            | ENOLINK                                                                 | <i>path</i> weist auf einen fernen Rechner, zu dem keine aktive Verbindung existiert.                                                                                                     |
|            | ENOENT                                                                  | Die angegebene Datei ist nicht vorhanden oder ist der Null-Pfadname.                                                                                                                      |
|            | ENOTDIR                                                                 | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                     |
|            | EOVERFLOW                                                               | Eine Komponente ist zu groß, um in der Struktur, auf die <i>buf</i> zeigt, gespeichert zu werden.                                                                                         |

Siehe auch `chmod()`, `chown()`, `creat()`, `fstat()`, `lstat()`, `link()`, `mknod()`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## **statvfs - Dateisystem-Informationen lesen**

**Name** **statvfs, statvfs64**

**Definition**

```
#include <sys/statvfs.h>
#include <sys/types.h>
```

```
int statvfs (const char *path, struct statvfs *buf);
int statvfs64 (const char *path, struct statvfs64 *buf);
```

**Beschreibung**

Siehe fstatvfs().

## **\_\_STDC\_\_ - Makro für ANSI-Konformität**

**Definition** **\_\_STDC\_\_**

**Beschreibung**

Dieses Makro generiert den Wert 1 bei einer Übersetzung mit SOURCE-PROPERTIES=PARAMETERS(LANGUAGE-STANDARD=ANSI), sonst ist das Makro nicht definiert.

**Hinweis** Dieses Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

## **\_\_STDC\_VERSION\_\_ - Amendment 1 konform?**

**Definition** **\_\_STDC\_VERSION\_\_**

**Beschreibung**

Gibt an, welche Version des ANSI-Standards unterstützt wird  
Dieses Makro wird zu der Dezimalkonstanten 199409L expandiert und zeigt damit an, dass die Implementierung Amendment 1-konform ist.

**Hinweis** Das Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

## stderr, stdin, stdout - Variablen für Standard-Ein-/Ausgabe-Ströme

Definition 

```
#include <stdio.h>
extern FILE *stderr, *stdin, *stdout;
```

### Beschreibung

Eine Datei mit zugeordneter Pufferung heißt **Datenstrom** und ist als Zeiger auf einen definierten Datentyp **FILE** deklariert. `fopen()` erzeugt bestimmte beschreibende Daten für einen Datenstrom und liefert einen Zeiger zurück, mit dem dieser Datenstrom in allen weiteren Transaktionen gekennzeichnet wird.

Zum Zeitpunkt des Programmstarts gibt es drei vordefinierte Datenströme, die nicht explizit geöffnet werden müssen (siehe `stdio.h`):

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| stdin  | Standard-Eingabe für das Lesen konventioneller Eingaben                  |
| stdout | Standard-Ausgabe für das Schreiben konventioneller Ausgaben              |
| stderr | Standard-Fehlerausgabe für die Ausgabe von Diagnose- und Fehlermeldungen |

Ein offener Standard-Fehlerausgabestrom wird nicht vollständig gepuffert (siehe `setvbuf()`); Standard-Eingabe- und Standard-Ausgabestrom werden nur dann vollständig gepuffert, wenn der Datenstrom nicht mit einem interaktiven Gerät verbunden ist.

Folgende symbolische Werte in `unistd.h` definieren die Dateideskriptoren, die den Datenströmen `stdin`, `stdout` und `stderr` zugeordnet werden, wenn die Anwendung gestartet wird:

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| STDIN_FILENO  | Dateideskriptor für Standard-Eingabe, <code>stdin</code> . Er hat den Wert 0.        |
| STDOUT_FILENO | Dateideskriptor für Standard-Ausgabe, <code>stdout</code> . Er hat den Wert 1.       |
| STDERR_FILENO | Dateideskriptor für Standard-Fehlerausgabe, <code>stderr</code> . Er hat den Wert 2. |

Siehe auch `fclose()`, `feof()`, `ferror()`, `fileno()`, `fopen()`, `fread()`, `fseek()`, `getc()`, `gets()`, `popen()`, `printf()`, `putc()`, `puts()`, `read()`, `scanf()`, `setbuf()`, `setvbuf()`, `tmpfile()`, `ungetc()`, `vprintf()`, `stdio.h`, `unistd.h`.

## step - reguläre Ausdrücke vergleichen

**Definition** `#include <regexp.h>`  
`int step(const char *string, const char *exbuf);`

**Beschreibung**  
 Siehe `regexp()`.

**Hinweis** Diese Funktion wird zukünftig vom X/Open-Standard nicht mehr unterstützt.

## strcasecmp, strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung

**Definition** `#include <strings.h>`  
`int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);`  
`int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);`

**Beschreibung**  
 Die Funktion `strcasecmp()` vergleicht die Zeichenkette auf die *s1* verweist, mit der, auf die *s2* verweist. Die zu vergleichenden Zeichenketten müssen mit dem Nullbyte abgeschlossen sein. Die Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung werden dabei nicht berücksichtigt. `strncasecmp()` verfährt analog, nur werden dabei höchstens *n* Bytes zum Vergleich herangezogen.

In der POSIX-Lokalität konvertieren `strcasecmp()` und `strncasecmp()` zuerst Groß- in Kleinbuchstaben und nehmen dann den Zeichenvergleich vor. Die Ergebnisse sind in anderen Lokalitäten nicht spezifiziert.

**Returnwert** Ganzzahl  
 Nach erfolgreicher Ausführung liefert `strcasecmp()` eine ganze Zahl zurück, die größer, gleich oder kleiner null ist, abhängig davon, ob die durch *s1* bezeichnete Zeichenkette größer, gleich oder kleiner ist als die Zeichenkette, auf die *s2* verweist. Groß-/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.  
`strncasecmp()` verhält sich analog, nur dass hier höchstens die ersten *n* Zeichen beider Zeichenketten berücksichtigt werden.

Siehe auch `strings.h`.

## strcat - zwei Zeichenketten zusammenfügen

Definition `#include <string.h>`  
`char *strcat(char *s1, const char *s2);`

Beschreibung

`strcat()` hängt eine Kopie der Zeichenkette *s2* ans Ende der Zeichenkette *s1* und liefert einen Zeiger auf *s1* zurück.

Das Nullbyte (\0) am Ende der Zeichenkette *s1* wird vom ersten Zeichen der Zeichenkette *s2* überschrieben.

`strcat()` schließt die Zeichenkette mit dem Nullbyte (\0) ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszzeichenkette *s1*.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

`strcat()` überprüft nicht, ob der Speicherbereich von *s1* groß genug für das Ergebnis ist!

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `strncat()`, `string.h`.

## strchr - Zeichenkette nach Zeichen durchsuchen

Definition `#include <string.h>`  
`char *strchr(const char *s, int c);`

Beschreibung

`strchr()` sucht das erste Vorkommen des Zeichens *c* in der Zeichenkette *s* und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *s*.

Das abschließende Nullbyte (\0) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

Returnwert Zeiger auf die Position von *c* in der Zeichenkette *s*, bei Erfolg.

Nullzeiger, wenn *c* in der Zeichenkette *s* nicht enthalten ist.

Hinweis `strchr()` und `index()` sind äquivalent.

Siehe auch `index()`, `rindex()`, `strrchr()`, `string.h`.

## **strcmp - zwei Zeichenketten vergleichen**

Definition    `#include <string.h>`  
              `int strcmp(const char *s1, const char *s2);`

Beschreibung  
    `strcmp()` vergleicht zwei Zeichenketten *s1* und *s2* lexikalisch, z.B.:  
    "Zirkel" ist lexikalisch kleiner als "Zirkus".  
    "Busse" ist lexikalisch größer als "Bus".

Returnwert    Ganzzahliger Wert, und zwar:  
    < 0            *s1* ist lexikalisch kleiner als *s2*.  
    = 0            *s1* und *s2* sind lexikalisch gleich groß.  
    > 0            *s1* ist lexikalisch größer als *s2*.

Hinweis    Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind. Ist das nicht der Fall, ist das Ergebnis zufällig.  
              Es gilt die Sortierreihenfolge des EBCDIC-Zeichensatzes.

Siehe auch    `strncmp()`, `string.h`.

## strcoll - Zeichenketten nach Sortierreihenfolge vergleichen

Definition `#include <string.h>`

```
int strcoll(const char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

`strcoll()` liefert eine ganze Zahl, die größer, kleiner oder gleich null ist, abhängig davon, ob die Zeichenkette *s1* größer, gleich oder kleiner als die Zeichenkette *s2* ist. Der Vergleich der Zeichenketten hängt davon ab, wie die Kategorie `LC_COLLATE` der jeweiligen lokalen Umgebung eingestellt ist (siehe `setlocale()`).

Mit `strcoll()` und `strxfrm()` können Zeichenketten umgebungsabhängig sortiert werden. `strcoll()` ist für Anwendungen gedacht, bei denen die Anzahl der Vergleiche pro Zeichenkette gering ist. Wenn Zeichenketten oft verglichen werden, sollte `strxfrm()` zusammen mit `strcmp()` so verwendet werden, dass der Transformationsprozess nur einmal stattfindet.

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

< 0           *s1* ist lexikalisch kleiner als *s2*.

= 0           *s1* und *s2* sind lexikalisch gleich groß.

> 0           *s1* ist lexikalisch größer als *s2*.

Fehler `strcoll()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL       Die Argumente *s1* oder *s2* enthalten Zeichen, die außerhalb des Definitionsbereichs der Sortierreihenfolge liegen.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Da `strcoll()` keinen Returnwert für die Anzeige eines Fehlers zurückgibt, können Fehler nur wie folgt festgestellt werden: `errno` wird auf 0 gesetzt; anschließend wird die Funktion aufgerufen und `errno` geprüft. Wenn `errno` ungleich 0 ist, muss ein Fehler aufgetreten sein.

Siehe auch `setlocale()`, `strcmp()`, `strxfrm()`, `string.h`.

## strcpy - Zeichenkette kopieren

Definition `#include <string.h>`

```
char *strcpy(char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

`strcpy()` kopiert die Zeichenkette *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) in den Speicherbereich, auf den *s1* zeigt. *s1* muss groß genug sein, um die Zeichenkette *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) aufnehmen zu können.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszichenkette *s1*.

Hinweis Als zweites Argument wird eine Zeichenkette erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen ist.

`strcpy()` überprüft nicht, ob *s1* groß genug für das Ergebnis ist.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `strncpy()`, `string.h`.

## strcspn - Länge einer komplementären Teilzeichenkette ermitteln

Definition `#include <string.h>`

```
size_t strcspn(const char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

`strcspn()` berechnet ab Beginn der Zeichenkette *s1* die Länge des Segmentes, das kein einziges Zeichen aus der Zeichenkette *s2* enthält. Das abschließende Nullbyte (\0) gilt nicht als Teil der Zeichenkette *s2*.

Sobald ein Zeichen in *s1* mit einem Zeichen in *s2* übereinstimmt, wird die Funktion beendet und die Segmentlänge zurückgeliefert.

Wenn bereits das erste Zeichen in *s1* mit einem Zeichen in *s2* übereinstimmt, ist die Segmentlänge gleich 0.

Returnwert Ganzzahliger Wert, der die Segmentlänge (Anzahl ungleicher Zeichen) ab Beginn der Zeichenkette *s1* angibt.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Siehe auch `strspn()`, `string.h`.

## strupd - Zeichenkette kopieren

Definition `#include <string.h>`

```
char *strupd(const char *s1);
```

### Beschreibung

`strupd()` liefert einen Zeiger auf eine neue Zeichenkette zurück, welche eine Kopie der Zeichenkette ist, auf die *s1* zeigt. Der Speicherplatz für die neue Zeichenkette wird mit `malloc()` zugewiesen. Der zurückgelieferte Zeiger kann der Funktion `free()` übergeben werden. Wenn die neue Zeichenkette nicht angelegt werden kann, wird ein Nullzeiger zurückgegeben.

Returnwert Die Funktion liefert bei Erfolg einen Zeiger auf eine neue Zeichenkette zurück. Andernfalls wird ein Nullzeiger zurückgegeben und `errno` gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `strupd()` schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Speicherplatz reicht nicht aus.

Siehe auch `malloc()`, `free()`, `string.h`.

## strerror - Meldungstext ermitteln

Definition `#include <string.h>`  
`char *strerror(int errnum);`

### Beschreibung

`strerror()` bildet die Fehlernummer in *errnum* auf einen lokalitätsabhängigen Meldungstext ab und liefert einen Zeiger auf diese Zeichenkette (siehe auch [Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf Seite 165](#)). Die zurückgegebene Zeichenkette darf vom Programm nicht verändert werden, kann aber durch einen nachfolgenden Aufruf der Funktionen `strerror()` oder `popen()` überschrieben werden.

Der Inhalt der von `strerror()` zurückgegebenen Meldungszeichenkette sollte durch Setzen der `LC_MESSAGES`-Kategorie der aktuellen Lokalität festgelegt werden. Fehlernummern und Fehlermeldungen sind in `errno.h` vollständig aufgeführt und erläutert.

Returnwert Zeiger auf eine Meldungszeichenkette  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `strerror()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINVAL` Der Wert von *errnum* ist keine gültige Fehlernummer.

Hinweis Da kein Returnwert für die Anzeige eines Fehlers reserviert ist, sollte eine Anweisung für die Fehlerbehandlung `errno` gleich 0 setzen, dann `strerror()` aufrufen, dann `errno` prüfen: Wenn `errno` ungleich 0 ist, muss ein Fehler aufgetreten sein.

Der Meldungstext kann auch Inserts enthalten:

- Stimmt die im Parameter *errnum* übergebene Fehlernummer mit der aktuellen Fehlernummer überein, dann werden Inserts berücksichtigt und in den Fehlermeldungstext aufgenommen. Die aktuelle Fehlernummer ist die in der Variablen `errno` abgelegte Fehlernummer.
- Andernfalls wird ein Meldungstext ohne Inserts zurückgeliefert, der zur in *errnum* übergebenen Fehlernummer passt.

Siehe auch `perror()`, `popen()`, `errno.h`, `string.h`, [Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf Seite 165](#).

## strfill - Teilzeichenkette kopieren (BS2000)

Definition 

```
#include <string.h>
char *strfill(char *s1, const char *s2, size_t n);
```

### Beschreibung

strfill() kopiert maximal  $n$  Zeichen aus der Zeichenkette  $s2$  in den Speicherbereich, auf den  $s1$  zeigt.

Je nach Länge bzw. Inhalt der Zeichenketten  $s1$ ,  $s2$  und der Anzahl  $n$  wird folgendermaßen kopiert:

1. Unabhängig von der Länge der Zeichenkette  $s1$  werden (mit Ausnahme von Fall 5.) immer  $n$  Zeichen nach  $s1$  kopiert; d.h.:
  - Wenn  $s1$  mehr als  $n$  Zeichen enthält, bleiben die restlichen rechten Zeichen in  $s1$  erhalten.
  - Wenn  $s1$  weniger als  $n$  Zeichen enthält, wird  $s1$  bis zur Länge  $n$  verlängert. In diesem Fall ist  $s1$  nach dem Kopiervorgang nicht automatisch mit einem Nullbyte abgeschlossen (siehe auch Hinweis).
2.  $s2$  enthält weniger als  $n$  Zeichen:

Zusätzlich zu den kopierten Zeichen aus  $s2$  werden noch so viele Leerzeichen hinzugefügt, bis  $n$  Zeichen geschrieben wurden.
3.  $s2$  enthält mehr als  $n$  Zeichen:

Es werden nur die führenden  $n$  Zeichen aus  $s2$  kopiert.
4.  $s2$  ist leer:

$s1$  wird mit  $n$  Leerzeichen aufgefüllt.
5.  $s2$  wird als Nullzeiger übergeben:

Es werden  $(n - \text{strlen}(s1))$  Leerzeichen an die Zeichenkette  $s1$  angehängt. Wenn diese Subtraktion ein negatives Ergebnis oder 0 ergibt, d.h. die Anzahl der Zeichen in  $s1$  größer oder gleich  $n$  ist, bleibt der Inhalt von  $s1$  unverändert.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszzeichenkette  $s1$ .

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis    | <p>Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.</p> <p><code>strfill()</code> überprüft nicht, ob <i>s1</i> groß genug für das Ergebnis ist und schließt die Ergebnisseichenkette nicht automatisch mit dem Nullbyte (\0) ab! Um kein unvorhergesehenes Ergebnis zu erhalten, sollten Sie nach jedem Aufruf von <code>strfill()</code> die Zeichenkette <i>s1</i> explizit mit dem Nullbyte abschließen (siehe auch Beispiel).</p> <p>Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefined.</p> |
| Siehe auch | <code>strncpy()</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## strfmon - Monetären Wert in Zeichenkette umwandeln

**Definition** #include <monetary.h>

```
ssize_t strfmon(char *s, size_t maxsize, const char *format, ...);
```

**Beschreibung**

strfmon() schreibt gemäß der Angabe *format* Zeichen vom Typ Character in das Feld, auf das *s* zeigt. Es werden nicht mehr als *maxsize* Byte in das Feld geschrieben.

*format* ist eine Zeichenkette, die zwei Arten von Objekten enthält: einfache Zeichen, die in den Ausgabestrom kopiert werden, und Konvertierungs-Spezifikationen. Konvertierungs-Spezifikationen bewirken, dass Argumente (null, eins oder mehrere) konvertiert und formatiert werden. Falls nicht genügend Argumente für das angegebene Format vorhanden sind, ist das Ergebnis undefiniert. Sind mehr Argumente vorhanden, als im Format vorgesehen, werden die überzähligen Argumente ignoriert.

Eine Konvertierungs-Spezifikation besteht aus folgenden Elementen:

1. einem %-Zeichen
2. optionalen Flags
3. einer optionalen Feldgröße
4. einer optionalen linken Genauigkeit
5. einer optionalen rechten Genauigkeit
6. einem Konvertierungs-Zeichen, das bestimmt, wie konvertiert wird (Pflichtangabe)

### Flags

Um die Konvertierung zu steuern, können Sie ein Flag oder mehrere der hier aufgeführten Flags angeben:

- =f Ein Gleichheitszeichen, dem ein einzelnes Zeichen / folgt. Dieses Zeichen wird als Füllzeichen bei numerischen Werten verwendet. Das Füllzeichen muss sich in einem einzigen Byte darstellen lassen, damit es nicht mit Angaben zur Feldgröße und zur Ausrichtung kollidiert. Voreingestelltes Füllzeichen ist das Leerzeichen. Dieses Flag hat keinen Einfluss auf das Auffüllen wegen einer Feldgrößen-Angabe: hierfür wird immer das Leerzeichen als Füllzeichen verwendet.  
Das Flag wird ignoriert, wenn keine linke Genauigkeit angegeben ist.
- ^ Monetäre Werte werden ohne Gruppierungszeichen formatiert. Voreingestellt ist, dass monetäre Werte mit den für die aktuelle Lokalität gültigen Gruppierungszeichen formatiert werden.

**+ oder (**

Steuert, wie positive und negative monetäre Werte dargestellt werden. Nur eines der beiden Zeichen + oder ( darf angegeben werden.

Ist + angegeben, werden die in der aktuellen Lokalität definierten Werte für + und - verwendet (in den USA z.B. die leere Zeichenkette für positive Werte und das Zeichen - für negative Werte).

Ist ( angegeben, werden negative Werte in Klammern eingeschlossen.

Voreingestellt ist die Angabe +.

**!** Unterdrückt das Währungszeichen in der Ausgabe.**-** Steuert die Ausrichtung. Wenn dieses Flag gesetzt ist, werden Werte in den Feldern linksbündig statt rechtsbündig ausgerichtet (d.h. rechts aufgefüllt).**Feldgröße**

- w Eine Folge von Dezimalziffern, die die minimale Feldgröße in Bytes festlegt. Das Ergebnis der Konvertierung wird rechtsbündig in dem Feld abgelegt und evtl. aufgefüllt (das Ergebnis wird linksbündig abgelegt, wenn das Flag - gesetzt ist). Voreingestellt ist die Feldgröße 0.

**Linke Genauigkeit**

- #n Eine Folge von Dezimalziffern, der das Zeichen # vorangestellt ist. Dieser Wert gibt an, wie viele Ziffern maximal links vom Radix-Zeichen (z.B. das Komma in DM \*\*15,20) erwartet werden.

Diese Option kann dazu verwendet werden, das Ergebnis von mehreren strfmon-Aufrufen in Spalten auszurichten. Außerdem kann sie verwendet werden, um freie Positionen mit einem speziellen Zeichen aufzufüllen, wie z.B. \$\*\*\*123.45.

Diese Option bewirkt, dass ein monetärer Wert so formatiert wird, als hätte er n Ziffern. Werden mehr als n Ziffernpositionen benötigt, wird diese Konvertierungs-Spezifikation ignoriert. Freie Ziffernpositionen werden mit dem numerischen Füllzeichen aufgefüllt (siehe Flag =/).

Falls in der aktuellen Lokalität eine Gruppierung definiert ist und die Gruppierung nicht unterdrückt wird (Flag ^), werden die Gruppierungszeichen eingefügt, bevor freie Positionen mit Füllzeichen aufgefüllt werden. Füllzeichen werden nicht gruppiert, auch dann nicht, wenn das Füllzeichen numerisch ist.

Um die Ausrichtung sicherzustellen, werden alle Zeichen wie Währungszeichen oder Minuszeichen vor oder nach der Zahl in der formatierten Ausgabe durch Leerzeichen so positioniert, dass ihre positiven und negativen Formate die gleichen Längen haben.

## Rechte Genauigkeit

- p* Eine Folge von Dezimalziffern, die das Zeichen . vorangestellt ist. Dieser Wert gibt an, wie viele Ziffern rechts vom Radix-Zeichen (z.B. dem Komma in DM \*\*15,20) erscheinen sollen. Hat *p* den Wert 0, entfällt auch das Radix-Zeichen. Wenn keine rechte Genauigkeit angegeben ist, wird die in der aktuellen Lokalität definierte rechte Genauigkeit verwendet.  
Der zu formatierende Betrag wird vor der Formatierung auf die angegebene Anzahl von Ziffern gerundet.

## Konvertierungs-Zeichen

Es gibt folgende Konvertierungs-Zeichen:

- i Das Argument vom Typ double wird gemäß dem internationalen Währungsformat formatiert, das in der Lokalität definiert ist (z.B. in den USA: USD 1,234.56).
- n Das Argument vom Typ double wird gemäß dem nationalen Währungsformat formatiert, das in der Lokalität definiert ist (z.B. in den USA: \$1,234.56).
- % Konvertiert zu einem %., es wird kein Argument konvertiert. Die gesamte Konvertierungs-Spezifikation muss %% sein.

## Lokalitäts-Informationen

Das Verhalten der Funktion wird durch die Kategorie LC\_MONETARY der Lokalität des Programms beeinflusst. Das gilt insbesondere für das monetäre Radix-Zeichen (das ein anderes Zeichen sein kann als das numerische Radix-Zeichen, das für die LC\_NUMERIC-Kategorie gilt), die Gruppierungszeichen, die Währungssymbole und Währungsformate. Das internationale Währungssymbol sollte dem ISO 4217:1987-Standard entsprechen.

|            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Anzahl der Bytes, die in das Feld geschrieben wurden, auf das <i>s</i> zeigt<br>(ohne das abschließende Nullbyte), wenn die Gesamtzahl der geschriebenen Bytes inklusive des Nullbyte nicht größer als <i>maxsize</i> ist. |
| -1         | sonst. Im Fehlerfall ist der Inhalt des Feldes undefiniert. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                  |
| Fehler     | strfmon() schlägt fehl, wenn gilt:<br>E2BIG Wegen Platzmangels im Puffer wurde die Konversion abgebrochen.                                                                                                                 |

## Beispiel

Die folgenden Beispiele beziehen sich auf eine Lokalität in den USA und die Werte 123.45, -123.45 und 3456.781:

| Konvert.-Spezifikation | Ergebnis                                    | Kommentar                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| %n                     | \$123.45<br>-\$123.45<br>\$3,456.78         | Default-Formatierung                                                            |
| %11n                   | \$123.45<br>-\$123.45<br>\$3,456.78         | Ausrichtung rechts innerhalb eines 11 Zeichen großen Feldes                     |
| %#5n                   | \$ 123.45<br>-\$ 123.45<br>\$ 3,456.78      | Werte bis 99,999 werden in einer Spalte ausgerichtet                            |
| %=#5n                  | \$***123.45<br>-\$***123.45<br>\$*3,456.78  | Angabe eines Füllzeichens für freie Positionen                                  |
| %=0#5n                 | \$000123.45<br>-\$000123.45<br>\$03,456.78  | Füllzeichen werden nicht gruppiert, selbst wenn das Füllzeichen eine Ziffer ist |
| %^#5n                  | \$ 123.45<br>-\$ 123.45<br>\$ 3456.78       | Gruppierungszeichen unterdrücken                                                |
| %^#5.0n                | \$ 123<br>-\$ 123<br>\$ 3456                | Auf ganze Zahl runden                                                           |
| %^#5.4n                | \$ 123.4500<br>-\$ 123.4500<br>\$ 3456.7800 | Rechte Genauigkeit erhöhen                                                      |
| %(#5n                  | \$ 123.45<br>(\$ 123.45)<br>\$ 3456.78      | Alternative Darstellung für positive/negative Werte                             |
| %!(#5n                 | 123.45<br>( 123.45)<br>3456.78              | Währungssymbol unterdrücken                                                     |

Siehe auch `localeconv()`, `monetary.h`.

## strftime - Datum und Uhrzeit in Zeichenkette umwandeln

Definition #include <time.h>

```
size_t strftime(char *s, size_t maxsize, const char *format, const struct tm *timeptr);
```

Beschreibung

strftime() formatiert Datum und Zeit nach den Angaben aus der Zeichenkette *format* in das Feld, auf das *s* zeigt. Dabei besteht die Zeichenkette *format* aus einer oder mehreren Umwandlungsanweisungen und gewöhnlichen Zeichen. Alle gewöhnlichen Zeichen, einschließlich des abschließenden Nullbytes, werden unverändert in die Zeichenkette kopiert. Bei Verwendung von strftime() werden nicht mehr als *maxsize* Zeichen in die Zeichenkette geschrieben.

Wenn *format* gleich (char \*)0 ist, dann wird für strftime() das voreingestellte Format "%C" verwendet.

Jede Umwandlungsanweisung wird durch die entsprechenden Zeichen ersetzt, die in der folgenden Liste beschrieben werden. Die entsprechenden Zeichen werden durch die Kategorie LC\_TIME der lokalen Umgebung, bei strftime() durch den Inhalt von *timeptr* bestimmt:

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| %% | ist das Zeichen %                                             |
| %a | abgekürzter Wochentagsname der Lokalität                      |
| %A | ausgeschriebener Wochentagsname der Lokalität                 |
| %b | abgekürzter Monatsname der Lokalität                          |
| %B | ausgeschriebener Monatsname der Lokalität                     |
| %c | entsprechende Datums- und Zeitdarstellung der Lokalität       |
| %C | Jahrhundert (Jahr geteilt durch 100 als ganze Zahl) (00-99)   |
| %d | Monatstag (01-31)                                             |
| %D | Datum als %m/%d/%y                                            |
| %e | Monatstag (1-31; vor einzelnen Ziffern steht ein Leerzeichen) |
| %f | Datums- und Zeitdarstellung nach date()                       |
| %h | abgekürzter Monatsname der Lokalität                          |
| %H | Stunde (00-23), 24-Stunden Darstellung                        |
| %I | Stunde (01-12), 12-Stunden Darstellung                        |
| %j | Tag des Jahres (001-366)                                      |
| %m | Nummer des Monats (01-12)                                     |
| %M | Minute (00-59)                                                |
| %n | entspricht \n                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %p | Bezeichnung der Lokalität entweder für AM oder PM                                                                                                                                                                                                                                 |
| %r | Zeit im Format %I:%M:%S [AM?PM]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| %R | Zeit im Format %H:%M                                                                                                                                                                                                                                                              |
| %S | Sekunden (00–61), erlaubt Schaltsekunden                                                                                                                                                                                                                                          |
| %t | fügt ein Tabulatorzeichen ein                                                                                                                                                                                                                                                     |
| %T | Zeit im Format %H:%M:%S                                                                                                                                                                                                                                                           |
| %u | Wochentag als Zahl (1–7), Montag = 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| %U | Nummer der Woche im Jahr (00–53). Die erste Woche beginnt mit dem ersten Sonntag des Jahres. Alle Tage vor dem ersten Sonntag des Jahres gehören zur Woche 0.                                                                                                                     |
| %V | Nummer der Woche im Jahr (01–53), Montag ist der erste Tag der Woche. Wenn die Woche mit dem 1. Januar im neuen Jahr vier oder mehr Tage hat, hat diese Woche die Nummer 1, sonst hat sie die Nummer 53 des vorhergehenden Jahres und die Darauf folgende Woche hat die Nummer 1. |
| %w | Wochentag als Zahl (0–6), Sonntag = 0                                                                                                                                                                                                                                             |
| %W | Nummer der Woche im Jahr (00–53), Montag ist der erste Tag der Woche 1. Alle Tage vor dem ersten Montag des Jahres gehören zur Woche 0.                                                                                                                                           |
| %x | die entsprechende Datumsdarstellung der Lokalität                                                                                                                                                                                                                                 |
| %X | die entsprechende Zeitdarstellung der Lokalität                                                                                                                                                                                                                                   |
| %y | Jahr innerhalb des Jahrhunderts (00–99)                                                                                                                                                                                                                                           |
| %Y | Jahr in der Form <i>ccyy</i> (z.B. 1986)                                                                                                                                                                                                                                          |
| %Z | Zeitzonenname oder Abkürzung dieses Namens; enthält keine Zeichen, wenn keine Zeitzone existiert                                                                                                                                                                                  |

Der Unterschied zwischen %U und %W besteht darin, welcher Tag der erste in einer Woche ist. Die Woche 01 ist die erste Woche im Januar, die mit einem Sonntag (bei %U) oder einem Montag (bei %W) anfängt. Die Wochennummer 00 enthält diejenigen Tage vor dem ersten Sonntag (%U) oder Montag (%W) im Januar.

## Modifizierte Umwandlungsanweisungen

Einige Umwandlungsanweisungen können mit den Zeichen E und O modifiziert werden. Dadurch wird angegeben, dass ein alternatives Format bzw. eine andere Anweisung verwendet werden soll, als bei der unmodifizierten Anweisung. Wenn dieses Format oder diese Anweisung nicht in der aktuellen lokalen Umgebung vorliegt, ist das Verhalten wie bei der unmodifizierten Umwandlungsanweisung.

- %Ec alternative Darstellung der Lokalität für Datum und Zeit.
- %EC Name des Basisjahrs (Zeitraum) bei der alternativen Darstellung der Lokalität.
- %Ex alternative Darstellung der Lokalität für das Datum.
- %EX alternative Darstellung der Lokalität für die Zeit.
- %Ey Offset zu %EC (nur Jahr) in der alternativen Darstellung der Lokalität.
- %EY alternative Darstellung für das Jahr.
- %Od Monatstag; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität; es wird mit führenden Nullen nach Bedarf aufgefüllt, wenn es ein alternatives Symbol für Null gibt, andernfalls wird mit führenden Leerzeichen aufgefüllt.
- %Oe Monatstag; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität; bei Bedarf wird mit führenden Leerzeichen aufgefüllt.
- %OH Stunde (Angabe in 24-Stunden-Darstellung); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %OI Stunde (Angabe in 12-Stunden-Darstellung); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %Om Monat; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %OM Minuten; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %OS Sekunden; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %Ou Nummer des Wochentags in der alternativen Darstellung der Lokalität (Montag = 1).
- %OU Nummer der Woche (Sonntag ist der erste Tag der Woche; Regeln entsprechend %U); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %OV Nummer der Woche (Sonntag ist der erste Tag der Woche; Regeln entsprechend %V); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %Ow Nummer des Wochentags (Sonntag = 0); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %OW Nummer der Woche (Montag ist der erste Tag der Woche); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.
- %Oy Jahr (Offset zu %C) in der alternativen Darstellung der Lokalität und mit den alternativen Symbolen der Lokalität.

Die voreingestellte Sprache für die Ausgaben von `strftime()` ist amerikanisches Englisch. Der Benutzer kann die Ausgabesprache von `strftime()` durch Einstellung der Kategorie `LC_TIME` mit `setlocale()` für die Lokalität auswählen.

Die Zeitzone wird aus der Umgebungsvariablen `TZ` übernommen (siehe `ctime()`).

Returnwert Anzahl der Bytes, die nach *s* kopiert wurden (ohne das abschließende Nullbyte)  
wenn die Anzahl der resultierenden Bytes einschließlich Nullbyte nicht größer als *maxsize* ist.

0 bei Fehler. Der Inhalt von *s* ist unbestimmt.

Siehe auch `clock()`, `ctime()`, `getenv()`, `setlocale()`, `time.h`.

## strlen - Länge einer Zeichenkette ermitteln

**Definition** `#include <string.h>`  
`size_t strlen(const char *s);`

**Beschreibung**

`strlen()` bestimmt die Länge der Zeichenkette *s*, ohne das abschließende Nullbyte (\0).

*BS2000*

Während der `sizeof`-Operator immer die definierte Länge liefert, berechnet `strlen()` die aktuelle Anzahl von Zeichen in einer Zeichenkette. Ein Zeilenendezeichen (\n) wird mitgezählt. □

**Returnwert** Länge der Zeichenkette *s*  
bei Erfolg. Das abschließende Nullbyte wird nicht mitgezählt.

**Hinweis** Als Argument wird eine Zeichenkette erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen ist.

## strlower - Zeichenkette in Kleinbuchstaben umwandeln (*BS2000*)

**Definition** `#include <string.h>`  
`char *strlower(char *s1, const char *s2);`

**Beschreibung**

`strlower()` kopiert die Zeichenkette *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) in den Speicherbereich, auf den *s1* zeigt und wandelt die Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um.

Wenn die Zeichenkette *s2* als Nullzeiger übergeben wird, entfällt der Kopievorgang und in *s1* werden die Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt.

*s1* ist die Ergebniszeichenkette, in die kopiert werden soll bzw. in der die Groß- in Kleinbuchstaben umgewandelt werden sollen.

Wenn *s2* nicht als Nullzeiger übergeben wird, muss *s1* groß genug sein, um *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) aufnehmen zu können.

**Returnwert** Zeiger auf die Ergebniszeichenkette *s1*.

**Hinweis** Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.  
`strlower()` überprüft nicht, ob *s1* groß genug für das Ergebnis ist.  
Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

**Siehe auch** `strupr()`, `tolower()`, `toupper()`.

## strncasecmp - Zeichenkettenvergleich ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung

Definition `#include <strings.h>`  
`int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);`

Beschreibung  
siehe `strcasecmp()`.

## strncat - zwei Teilzeichenketten zusammenfügen

Definition `#include <string.h>`  
`char *strncat(char *s1, const char *s2, size_t n);`

Beschreibung  
`strncat()` hängt maximal  $n$  Zeichen der Zeichenkette  $s2$  an das Ende der Zeichenkette  $s1$  an und liefert einen Zeiger auf  $s1$  zurück.  
Das Nullbyte (\0) am Ende der Zeichenkette  $s1$  wird vom ersten Zeichen der Zeichenkette  $s2$  überschrieben.  
Wenn die Zeichenkette  $s2$  weniger als  $n$  Zeichen enthält, werden nur die Zeichen aus  $s2$  an  $s1$  angehängt. Wenn die Zeichenkette  $s2$  mehr als  $n$  Zeichen enthält, werden nur die führenden  $n$  Zeichen von  $s2$  an  $s1$  angehängt.  
`strncat()` schließt die Zeichenkette mit dem Nullbyte (\0) ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszzeichenkette  $s1$ .

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte abgeschlossen sind.  
`strncat()` überprüft nicht, ob der Speicherbereich  $s1$  groß genug für das Ergebnis ist.  
Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `strcat()`, `string.h`.

## strcmp - zwei Teilzeichenketten vergleichen

Definition `#include <string.h>`  
`int strcmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);`

### Beschreibung

`strcmp()` vergleicht die Zeichenketten *s1* und *s2* bis zur maximalen Länge *n* lexikalisch;  
z.B liefert

`strcmp("Sie", "Siemens", 3)`

das Ergebnis 0 (gleich), weil die beiden Argumente in den ersten drei Zeichen übereinstimmen.

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

- < 0           *s1* ist in den ersten *n* Zeichen lexikalisch kleiner als *s2*.
- 0              *s1* und *s2* sind in den ersten *n* Zeichen lexikalisch gleich groß.
- > 0           *s1* ist in den ersten *n* Zeichen lexikalisch größer als *s2*.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Es gilt die Sortierreihenfolge des EBCDIC-Zeichensatzes.

Siehe auch `strcmp()`, `string.h`.

## strncpy - Teilzeichenkette kopieren

Definition `#include <string.h>`

```
char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n);
```

Beschreibung

`strncpy()` kopiert maximal  $n$  Zeichen der Zeichenkette  $s2$  in den Speicherbereich, auf den  $s1$  zeigt.

Wenn die Zeichenkette  $s2$  weniger als  $n$  Zeichen enthält, wird nur in der Länge von  $s2$  ( $\text{strlen} + 1$ ) kopiert,  $s1$  wird dann bis zur Länge  $n$  mit Nullbytes aufgefüllt.

Wenn die Zeichenkette  $s2$   $n$  Zeichen (ohne das Nullbyte) oder mehr enthält, wird die Zeichenkette  $s1$  nicht automatisch mit dem Nullbyte abgeschlossen.

Wenn die Zeichenkette  $s1$  mehr als  $n$  Zeichen enthält und das letzte kopierte Zeichen aus  $s2$  nicht das Nullbyte ist, bleiben ggf. restliche Daten in  $s1$  erhalten.

`strncpy()` schließt  $s1$  nicht automatisch mit dem Nullbyte ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszichenkette  $s1$ .

Hinweis `strncpy()` überprüft nicht, ob der Speicherbereich  $s1$  groß genug für das Ergebnis ist!

Da `strncpy()` die Ergebniszichenkette nicht automatisch mit dem Nullbyte abschließt, kann es häufig notwendig sein,  $s1$  explizit mit einem Nullbyte abzuschließen. Das ist z.B. der Fall, wenn nur ein Teilstück aus  $s2$  kopiert wird und auch  $s2$  kein Nullbyte enthält.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefined.

Siehe auch `strcpy()`, `strlen()`, `string.h`.

## strnlen - Länge einer Zeichenkette bis zu einer Maximallänge ermitteln

Definition `#include <string.h>`

```
size_t strnlen(const char *s, size_t maxlen);
```

Beschreibung

Die Funktion `strnlen()` berechnet das Minimum der beiden folgenden Werte:

- Anzahl der Bytes des Arrays, auf das *s* zeigt, ausschließlich dem abschließenden NULL Byte
- Wert des Parameters *maxlen*.

Die Funktion `strnlen()` prüft nie mehr als *maxlen* Bytes.

Es sind keine Fehler definiert.

Returnwert Länge der Zeichenkette *s* oder Wert des Parameters *maxlen*

bei Erfolg. Das abschließende Nullbyte wird nicht mitgezählt.

**strupr - erstes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln**

Definition #include <string.h>

```
char *strupr(const char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

strupr() sucht das erste Zeichen in der Zeichenkette *s1*, das mit irgendeinem Zeichen aus der Zeichenkette *s2* übereinstimmt und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *s1*. Das abschließende Nullbyte (\0) gilt nicht als Teil der Zeichenkette *s2*.

Returnwert Zeiger auf das erste gefundene Zeichen in *s1*  
bei Erfolg.

Nullzeiger falls keinerlei Übereinstimmung vorliegt.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Siehe auch strchr(), strrchr(), string.h.

## strftime - Zeichenkette in Datum und Uhrzeit umwandeln

**Definition** #include <time.h>

```
char *strftime(const char *buf, const char *format, struct tm *tm);
```

**Beschreibung**

strftime() konvertiert unter Berücksichtigung von *format* die Zeichenkette, auf die *\*buf* zeigt, in Einzelwerte, die in der Struktur abgelegt werden, auf die *\*tm* zeigt.

Die Zeichenkette *format* besteht aus null, einer oder mehreren Umwandlungsanweisungen. Jede Umwandlungsanweisung besteht aus einem der folgenden Elemente: einem oder mehreren Zwischenraumzeichen (wie in isspace() definiert) einem gewöhnlichen Zeichen (weder % noch Zwischenraumzeichen) oder einer Konvertierungs-Spezifikation.

Jede Konvertierungs-Spezifikation besteht aus einem %-Zeichen, gefolgt von einem Konvertierungszeichen, das die gewünschte Umwandlung angibt. Für Konvertierungs-Spezifikationen, die einen numerischen Wert erwarten, darf die zu konvertierende Zeichenkette maximal die in der Formatbeschreibung angegebene Anzahl von Ziffern enthalten. D.h. zusätzliche führende Nullen sind nicht erlaubt. Steht zwischen den Konvertierungs-Spezifikationen weder ein Zwischenraum-Zeichen noch ein nicht-alphanumerisches Zeichen, muss die Anzahl der Ziffern sogar genau mit der in der Formatbeschreibung übereinstimmen.

Folgende Konvertierungs-Zeichen werden unterstützt:

- %% wird ersetzt durch %
- %a Wochentag, wobei die Namen aus der Lokalität verwendet werden. Es kann entweder der abgekürzte oder der ausgeschriebene Name angegeben werden.
- %A gleiche Bedeutung wie %a
- %b Monat, wobei die Namen aus der Lokalität verwendet werden. Es kann entweder der abgekürzte oder der ausgeschriebene Name angegeben werden.
- %B gleiche Bedeutung wie %b
- %c Datums- und Zeitdarstellung entsprechend der Definition in der Lokalität
- %C Jahrhundert (Jahr geteilt durch 100 als ganze Zahl) (00–99)
- %d Monatstag (01–31)
- %D Datum als %m/%d/%y
- %e gleiche Bedeutung wie %d
- %h gleiche Bedeutung wie %b

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %H | Stunde (00–23), 24-Stunden Darstellung                                                                                                                        |
| %I | Stunde (01–12), 12-Stunden Darstellung                                                                                                                        |
| %j | Tag des Jahres (001–366)                                                                                                                                      |
| %m | Nummer des Monats (01–12)                                                                                                                                     |
| %M | Minute (00–59)                                                                                                                                                |
| %n | wird ersetzt durch ein Zwischenraum-Zeichen                                                                                                                   |
| %p | äquivalente Bezeichnung der Lokalität für AM oder PM                                                                                                          |
| %r | Zeit im Format %I:%M:%S%p                                                                                                                                     |
| %R | Zeit im Format %H:%M                                                                                                                                          |
| %S | Sekunden (00–61), erlaubt Schaltsekunden                                                                                                                      |
| %t | wird ersetzt durch ein Zwischenraum-Zeichen                                                                                                                   |
| %T | Zeit im Format %H:%M:%S                                                                                                                                       |
| %U | Nummer der Woche im Jahr (00–53). Die erste Woche beginnt mit dem ersten Sonntag des Jahres. Alle Tage vor dem ersten Sonntag des Jahres gehören zur Woche 0. |
| %w | Wochentag als Zahl (0–6), Sonntag = 0                                                                                                                         |
| %W | Nummer der Woche im Jahr (00–53), Montag ist der erste Tag der Woche 1. Alle Tage vor dem ersten Montag des Jahres gehören zur Woche 0.                       |
| %x | Datum in der Darstellung der Lokalität                                                                                                                        |
| %X | Zeit in der Darstellung der Lokalität                                                                                                                         |
| %y | Jahr innerhalb des Jahrhunderts (00–99)                                                                                                                       |
| %Y | Jahr in der Form <i>ccyy</i> (z.B. 1986)                                                                                                                      |

### Modifizierte Umwandlungsanweisungen

Einige Umwandlungsanweisungen können mit den Zeichen E und O modifiziert werden. Dadurch wird angegeben, dass ein alternatives Format bzw. eine andere Anweisung verwendet werden soll, als bei der unmodifizierten Anweisung. Wenn dieses alternative Format oder diese alternative Anweisung in der aktuellen lokalen Umgebung nicht existiert, ist das Verhalten wie bei der unmodifizierten Umwandlungsanweisung.

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| %Ec | alternative Darstellung der Lokalität für Datum und Zeit.                     |
| %EC | Name des Basisjahrs (Zeitraum) in der alternativen Darstellung der Lokalität. |
| %Ex | alternative Darstellung der Lokalität für das Datum.                          |
| %EX | alternative Darstellung der Lokalität für die Zeit.                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %Ey | Offset zu %C (nur Jahr) in der alternativen Darstellung der Lokalität.                                                                                                                                                               |
| %EY | alternative Darstellung für das Jahr.                                                                                                                                                                                                |
| %Od | Monatstag; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität; es wird mit führenden Nullen nach Bedarf aufgefüllt, wenn es ein alternatives Symbol für Null gibt, andernfalls wird mit führenden Leerzeichen aufgefüllt. |
| %0e | gleiche Bedeutung wie %0d                                                                                                                                                                                                            |
| %0H | Stunde (Angabe in 24-Stunden-Darstellung); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                            |
| %0I | Stunde (Angabe in 12-Stunden-Darstellung); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                            |
| %0m | Monat; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                                                                |
| %0M | Minuten; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                                                              |
| %0S | Sekunden; Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                                                             |
| %0U | Nummer der Woche (Sonntag ist der erste Tag der Woche; Regeln entsprechend %U); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                       |
| %0V | Nummer der Woche (Sonntag ist der erste Tag der Woche; Regeln entsprechend %V); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                       |
| %0w | Nummer des Wochentags (Sonntag = 0); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                                  |
| %0W | Nummer der Woche (Montag ist der erste Tag der Woche); Verwendung der alternativen numerischen Symbole der Lokalität.                                                                                                                |
| %0y | Jahr (Offset zu %C) in der alternativen Darstellung der Lokalität und mit den alternativen Symbolen der Lokalität.                                                                                                                   |

Eine Umwandlungsanweisung, die aus Zwischenraum-Zeichen besteht, wird ausgeführt, indem der Input bis zum ersten Zeichen gelesen wird, das kein Zwischenraum-Zeichen ist (dieses Zeichen bleibt ungelesen), oder bis keine Zeichen mehr vorhanden sind.

Eine Umwandlungsanweisung, die aus einem gewöhnlichen Zeichen besteht, wird ausgeführt, indem das nächste Zeichen aus dem Puffer gelesen wird. Wenn das aus dem Puffer gelesene Zeichen nicht mit dem Zeichen der Umwandlungsanweisung übereinstimmt, schlägt diese fehl und das abweichende Zeichen sowie alle weiteren Zeichen bleiben ungelesen.

Eine Folge von Umwandlungsanweisungen, die aus %n, %t, Zwischenraum-Zeichen und Kombinationen davon besteht, wird ausgeführt, indem bis zum ersten Zeichen gelesen wird, das kein Zwischenraum-Zeichen ist (dieses Zeichen bleibt ungelesen), oder bis keine Zeichen mehr vorhanden sind.

Alle anderen Konvertierungs-Spezifikationen werden ausgeführt, indem solange Zeichen eingelesen werden, bis ein zur nächsten Umwandlungsanweisung passendes Zeichen gelesen wird (dieses bleibt im Puffer) oder bis keine Zeichen mehr vorhanden sind. Die gelesenen Zeichen werden dann mit den Werten in der Lokalität verglichen, die der Konvertierungs-Spezifikation entsprechen. Wenn der passende Wert in der Lokalität gefunden wird, werden die entsprechenden Strukturelemente der `tm`-Struktur auf die dieser Information entsprechenden Werte gesetzt.

Groß-/Kleinschreibung wird bei der Suche ignoriert, wenn es sich um den Vergleich von Elementen wie Wochentags- und Monatsnamen handelt.

Wenn kein passender Wert in der Lokalität gefunden wird, schlägt `strftime()` fehl und es werden keine weiteren Zeichen gelesen.

**Returnwert** Zeiger auf das Zeichen hinter dem letzten gelesenen Zeichen  
bei Erfolg.

Nullzeiger sonst.

**Hinweise** Die spezielle Behandlung von Zwischenraum-Zeichen und viele „gleiche Formate“ sollen den Einsatz von identischen Format-Strings bei `strftime()` und `strptime()` erleichtern.  
  
Die Struktur, auf die `tm` zeigt, wird zu Beginn der Ausführung von `strptime()` nicht mit Nullen initialisiert. Die vom Anwender vorbelegten Werte bleiben erhalten, sofern sie nicht durch Umwandlungsanweisungen oder durch implizite Berechnungen neu belegt werden. Das Strukturelement `tm_isdst` wird in keinem Fall verändert. Gegebenenfalls erfolgt implizit ein Datumsabgleich, d.h. bei unvollständigen Datumsangaben werden nicht angegebene Strukturelemente ergänzt und es wird die Plausibilität der Strukturelemente untereinander überprüft.  
  
Dies erfolgt jedoch nur, wenn über `%U`, `%W`, `%OU` bzw. `%OW` eine Wochennummer eingegeben wurde. In diesem Fall wird mithilfe der Jahresangabe (`tm_year`) und des Wochentages (`tm_wday`) der Tag im Jahr (`tm_yday`), der Tag des Monats (`tm_mday`) und der Monat des Jahres (`tm_mon`) berechnet und neu zugewiesen. Der Wochentag (`tm_day`) wird hierbei mit dem Wert 0 belegt, sofern er nicht explizit mit `%w`, `%a`, `%A` oder `%ow` angegeben wurde.

**Siehe auch** `scanf()`, `strftime()`, `time()`, `time.h`.

**strrchr - letztes Vorkommen eines Zeichens in Zeichenkette ermitteln**

Definition #include <string.h>

```
char *strrchr(const char *s, int c);
```

Beschreibung

strrchr() sucht das letzte Vorkommen des Zeichens *c* in der Zeichenkette *s* und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *s*.

Das abschließende Nullbyte (\0) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

Returnwert Zeiger auf die Position von *c* in der Zeichenkette *s*  
bei Erfolg.

Nullzeiger wenn *c* in der Zeichenkette *s* nicht enthalten ist.

Hinweis Die Funktionen strrchr() und rindex() sind äquivalent.

Siehe auch index(), rindex(), strchr(), string.h.

## strspn - Länge einer Teilzeichenkette berechnen

Definition `#include <string.h>`

```
size_t strspn(const char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

`strspn()` berechnet ab Beginn der Zeichenkette *s1* die Länge des Segmentes, das ausschließlich Zeichen aus der Zeichenkette *s2* enthält.

Sobald ein Zeichen in *s1* mit keinem Zeichen in *s2* übereinstimmt, wird die Funktion beendet und die Segmentlänge zurückgeliefert.

Wenn bereits das erste Zeichen in *s1* mit keinem Zeichen in *s2* übereinstimmt, ist die Segmentlänge gleich 0.

Returnwert Ganzzahliger Wert

der die Segmentlänge (Anzahl passender Zeichen) ab Beginn der Zeichenkette *s1* angibt.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Siehe auch `strcspn()`, `string.h`.

## strstr - Teilzeichenkette in Zeichenkette suchen

Definition `#include <string.h>`

```
char *strstr(const char *s1, const char *s2);
```

Beschreibung

`strstr()` sucht das erste Vorkommen der Zeichenkette *s2* (ohne das abschließende Nullbyte) in der Zeichenkette *s1*.

Returnwert Zeiger auf den Beginn der gefundenen Zeichenkette in *s1*.

Nullzeiger wenn *s2* in *s1* nicht enthalten ist.

Zeiger auf den Beginn von *s1*, wenn *s2* die Länge 0 hat.

Hinweis Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

Siehe auch `strchr()`, `string.h`.

## strtod - Zeichenkette in Gleitkommazahl (double) umwandeln

**Definition** #include <stdlib.h>

```
double strtod(const char *s, char **endptr);
```

### Beschreibung

strtod() wandelt die Zeichenkette, auf die *s* zeigt, in eine Gleitkommazahl vom Typ double um. Die umzuwandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[\left\{ \begin{array}{l} tab \\ \sqcup \end{array} \right\} \dots] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] [digit\dots] [.] [digit\dots] [\left\{ \begin{array}{l} E \\ e \end{array} \right\}] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] digit\dots]$$

Für *tab* sind alle Zwischenraumzeichen zulässig (siehe Definition bei isspace()).

strtod() erkennt auch Zeichenketten, die mit Ziffern beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. In diesem Fall schneidet strtod() zunächst den Ziffernteil ab und wandelt ihn in einen Gleitkommawert um.

Zusätzlich erhält man von strtod() über das zweite Argument *endptr* vom Typ char \*\* einen Zeiger (\**endptr*) auf das erste nicht umwandelbare Zeichen in der Zeichenkette *s*; jedoch nur, wenn *endptr* nicht als Nullzeiger übergeben wird.

Ist *endptr* ein Nullzeiger, wird strtod() wie die Funktion atof() ausgeführt:

atof(*s*) entspricht strtod(*s*, (char \*\*)NULL) oder auch strtod(*s*, NULL).

Wenn *endptr* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger (\**endptr*) auf das erste Zeichen in *s* zurückgeliefert, das die Umwandlung beendet.

Wenn überhaupt keine Umwandlung möglich ist, wird \**endptr* auf die Anfangsadresse der Zeichenkette *s* gesetzt.

**Returnwert** Gleitkommazahl vom Typ double

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen, der im zulässigen Gleitkommabereich liegt.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen bzw. nicht mit umwandelbaren Zeichen beginnen.

HUGE\_VAL für Zeichenketten, deren Zahlenwert außerhalb des zulässigen Gleitkommabereichs liegt.  
errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** strtod() schlägt fehl, wenn gilt:

ERANGE Der Returnwert verursacht einen Über- oder Unterlauf.

EINVAL Umwandlung konnte nicht ausgeführt werden.

**Hinweis** Das Dezimalzeichen in der umzuwandelnden Zeichenkette wird durch die Lokalität (Kategorie LC\_NUMERIC) beeinflusst. Voreingestellt ist der Punkt.

**Siehe auch** `atof()`, `atoi()`, `atol()`, `isspace()`, `strtol()`, `strtoul()`, `stdlib.h`.

## strtok - Zeichenkette in Tokens zerlegen

Definition `#include <string.h>`  
`char * strtok(char *s1, const char *s2);`

### Beschreibung

Mit `strtok()` lässt sich eine Gesamtzeichenkette *s1* in Teilzeichenketten – sog. "Tokens" – zerlegen, z.B. ein Satz in die einzelnen Wörter oder eine Quellprogrammanweisung in die kleinsten syntaktischen Einheiten. Der Zeiger auf *s1* darf nur beim ersten `strtok`-Aufruf übergeben werden. Ab dem zweiten Aufruf ist ein Nullzeiger anzugeben.

Beginn- und Endekriterium für jedes Token sind Trennzeichen (Separatoren), die in einer zweiten Zeichenkette *s2* anzugeben sind. Tokens können durch einen oder mehrere dieser Separatoren bzw. durch Beginn und Ende der Gesamtzeichenkette *s1* begrenzt sein. Typische Separatoren zwischen den Wörtern eines Satzes sind z.B. Leerzeichen, Doppelpunkt, Komma etc.

Pro Aufruf bearbeitet `strtok()` genau eine Teilzeichenkette. Der erste Aufruf liefert einen Zeiger auf den Beginn der ersten gefundenen Teilzeichenkette, die weiteren Aufrufe jeweils einen Zeiger auf den Beginn der nächsten Teilzeichenketten. Jede Teilzeichenkette schließt `strtok()` mit dem Nullbyte (\0) ab.

Bei jedem Aufruf kann eine andere Trennzeichenfolge *s2* angegeben werden.

`strtok()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `strtok_r()`.

Returnwert Zeiger auf den Beginn einer Teilzeichenkette

Beim ersten Aufruf ein Zeiger auf die erste Teilzeichenkette, beim nächsten Aufruf ein Zeiger auf die nachfolgende Teilzeichenkette etc.

`strtok()` schließt jede Teilzeichenkette in *s1* mit einem Nullbyte (\0) ab, wobei das jeweils erste gefundene Trennzeichen mit dem Nullbyte (\0) überschrieben wird.

Nullzeiger falls keine bzw. keine weitere Teilzeichenkette gefunden wurde.

Siehe auch `string.h.`, `strtok_r()`.

## strtok\_r - Zeichenkette threadsicher in Tokens zerlegen

Definition #include <string.h>

```
char *strtok_r(char *s, const char *sep, char **lasts);
```

Beschreibung

Die Funktion `strtok_r()` ist die threadsichere Version von `strtok()`.

Die Funktion `strtok_r()` betrachtet die mit einem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette `s` als eine Folge von 0 oder mehr Teilzeichenketten - sog. "Tokens". Die Tokens sind durch einen oder mehrere Separatoren getrennt, die in der Zeichenkette `sep` angegeben sind. Das Argument `lasts` zeigt auf einen vom Anwender bereitgestellten Zeiger, über den `strtok_r()` die für die weitere Bearbeitung derselben Zeichenkette notwendigen Informationen ermitteln kann.

Beim ersten Aufruf von `strtok_r()` zeigen `s` auf eine mit einem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette und `sep` auf eine mit einem Nullbyte abgeschlossene Zeichenkette mit Trennzeichen. Der Wert, auf den `lasts` zeigt, wird ignoriert. Die Funktion `strtok_r()` liefert einen Zeiger auf das erste Zeichen des Tokens zurück, überschreibt das erste gefundene Trennzeichen mit dem NULL-Zeichen (\0) und aktualisiert den Zeiger, auf den `lasts` zeigt.

Um weitere Teilzeichenketten zu ermitteln, ist in nachfolgenden Aufrufen für `s` ein Nullzeiger und für `lasts` der unveränderte Wert vom vorherigen Aufruf anzugeben. Das kann solange fortgesetzt werden, bis keine Token mehr übrigbleiben. In diesem Fall wird ein Nullzeiger zurückgegeben.

Bei jedem Aufruf kann eine andere Trennzeichenfolge `sep` angegeben werden.

Die Funktion `strtok_r()` gibt einen Zeiger auf das Token zurück. Konnte kein Token gefunden werden, wird ein Nullzeiger zurückgegeben.

Returnwert Zeiger auf das gefundene Token  
bei Erfolg.

Nullzeiger wenn kein Token gefunden wird.

Siehe auch `strtok()`, `string()`.

## strtol - Zeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln

Definition #include <stdlib.h>

```
long int strtol(const char *s, char **endptr, int base);
```

### Beschreibung

strtol() wandelt die Zeichenkette, auf die *s* zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ long int um. Die umzuandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[\left\{ \begin{array}{l} tab \\ \text{ } \end{array} \right\} \dots] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] [\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0X \end{array} \right\}] digit \dots$$

Für *tab* sind alle Zwischenraumzeichen zulässig (siehe Definition bei isspace()).

Für *digit* sind je nach der Basis (siehe *base*) die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) zulässig.

strtol() erkennt auch Zeichenketten, die mit umwandelbaren Ziffern (auch Oktal- bzw. Sedenzimal-Ziffern) beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. In diesem Fall schneidet strtol() zunächst den Ziffernteil ab und wandelt ihn um.

Zusätzlich erhält man von strtol() über das zweite Argument *endptr* vom Typ char \*\* einen Zeiger auf das erste nicht umwandelbare Zeichen in der Zeichenkette *s*; jedoch nur, wenn *endptr* nicht als Nullzeiger übergeben wird.

Wenn überhaupt keine Umwandlung möglich ist, wird \**endptr* auf die Anfangsadresse der Zeichenkette *s* gesetzt.

Ein drittes Argument *base* bestimmt die Basis (z.B. Dezimal-, Oktal- oder Sedenzimal-Basis) für die Umwandlung.

*base* ist eine ganze Zahl von 0 bis 36. Von Basis 11 bis 36 werden die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) in der umzuandelnden Zeichenkette als Ziffern angenommen, und zwar mit den entsprechenden Werten 10 (a/A) bis 35 (z/Z).

Falls *base* gleich 0 ist, wird die Basis folgendermaßen aus dem Aufbau der Zeichenkette *s* bestimmt:

|            |         |
|------------|---------|
| führende 0 | Basis 8 |
|------------|---------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| führendes 0X bzw. 0x | Basis 16 |
|----------------------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| sonst | Basis 10 |
|-------|----------|

Falls mit Parameter *base* = 16 gerechnet wird, werden die Zeichen 0X bzw. 0x nach einem evtl. Vorzeichen in der Zeichenkette *s* ignoriert.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert                                       | Ganzzahliger Wert vom Typ <code>long int</code><br>für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.                                                          |
| 0                                                | für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.                                                                                                                                       |
| <code>LONG_MAX</code> bzw. <code>LONG_MIN</code> | bei Überlauf, abhängig vom Vorzeichen.                                                                                                                                                                        |
| Fehler                                           | <code>strtol()</code> schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                |
|                                                  | <code>ERANGE</code> Der Returnwert verursacht einen Überlauf.                                                                                                                                                 |
|                                                  | <code>EINVAL</code> Der Wert von <i>base</i> wird nicht unterstützt.                                                                                                                                          |
| Hinweis                                          | Ist <i>endptr</i> ein Nullzeiger und <i>base</i> gleich 10, wird <code>strtol()</code> wie die Funktion <code>atol()</code> ausgeführt:<br><code>atol(s)</code> entspricht <code>strtol(s, NULL, 10)</code> . |
| Siehe auch                                       | <code>atol()</code> , <code>atoi()</code> , <code>isalpha()</code> , <code>strtod()</code> , <code>strtoul()</code> , <code>stdlib.h</code> .                                                                 |

## strtoll - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (long long int)

Definition #include <stdlib.h>

```
long long int strtoll(const char restrict *s, char ** restrict zg, int base);
```

### Beschreibung

strtoll() wandelt eine EBCDIC-Zeichenkette, auf die *s* zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ long long int um. Die umzuwandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[\left\{ \begin{array}{l} tab \\ \text{u} \end{array} \right\} \dots] [\left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right\}] [\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0X \end{array} \right\}] \text{Ziffer} \dots$$

Für *tab* sind alle Steuerzeichen für „Zwischenraum“ zulässig (siehe Definition bei isspace()).

Für *Ziffer* sind je nach der Basis (siehe *base*) die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) zulässig.

strtoll() erkennt auch Zeichenketten, die mit umwandelbaren Ziffern (auch Oktal- bzw. Sedenzimal-Ziffern) beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. In diesem Fall schneidet strtoll() zunächst den Ziffernteil ab und wandelt ihn um.

Zusätzlich erhält man von strtoll() über das zweite Argument *zg* vom Typ char \*\* einen Zeiger auf das erste nicht umwandelbare Zeichen in der Zeichenkette *s*; jedoch nur, wenn *zg* nicht als Nullzeiger übergeben wird.

Ein drittes Argument *base* bestimmt die Basis (z.B. Dezimal-, Oktal- oder Sedenzimal-Basis) für die Umwandlung.

Die Funktion verfügt über folgende Parameter:

const char \*s

Zeiger auf die umzuwandelnde EBCDIC-Zeichenkette.

char \*\*zg

Wenn *zg* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger (\**zg*) auf das erste Zeichen in *s* zurückgeführt, das die Umwandlung beendet.

Wenn überhaupt keine Umwandlung möglich ist, wird \**zg* auf die Anfangsadresse der Zeichenkette *s* gesetzt.

int *base*

Ganze Zahl von 0 bis 36, die als Basis für die Berechnung verwendet werden soll.

Von Basis 11 bis 36 werden die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) in der umzuwandelnden Zeichenkette als Ziffern angenommen, und zwar mit den entsprechenden Werten 10 (a/A) bis 35 (z/Z).

Falls *base* gleich 0 ist, wird die Basis folgendermaßen aus dem Aufbau der Zeichenkette *s* bestimmt:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| führende 0           | Basis 8  |
| führendes 0X bzw. 0x | Basis 16 |
| sonst                | Basis 10 |

Falls mit Parameter *base* = 16 gerechnet wird, werden die Zeichen 0X bzw. 0x nach einem evtl. Vorzeichen in der Zeichenkette *s* ignoriert.

**Returnwert** Ganzzahliger Wert vom Typ long long int

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen. Es wird keine Konvertierung durchgeführt. Wenn der Wert von *base* nicht unterstützt wird, wird errno auf EINVAL gesetzt.

LLONG\_MAX bzw. LLONG\_MIN  
abhängig vom Vorzeichen.

ULLONG\_MAX  
bei Überlauf. errno wird auf ERANGE gesetzt.

**Hinweise** Ist *zg* ein Nullzeiger und *base* gleich 10, unterscheidet sich strtoll() von der Funktion atoll() nur durch die Fehlerbehandlung.

atoll(*s*) entspricht strtoll(*s*, (char \*\*)NULL, 10).

**Siehe auch** atol(), atoll(), atoi(), strtol(), stroul(), stroull(), wcstol(), wcstoll(), wcstoul(), wcstoull()

## strtoul - Zeichenkette in ganze Zahl (unsigned long) umwandeln

Definition #include <stdlib.h>

```
unsigned long int strtoul(const char *s, char **endptr, int base);
```

### Beschreibung

strtoul() wandelt die Zeichenkette, auf die *s* zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ unsigned long int um. Die umzuandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

$$[\left\{ \begin{array}{c} tab \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right\} \dots] [\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0X \end{array} \right\}] digit \dots$$

Für *tab* sind alle Zwischenraumzeichen zulässig (siehe Definition bei isspace()).

Für *digit* sind je nach der Basis (siehe *base*) die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) zulässig.

strtoul() erkennt auch Zeichenketten, die mit umwandelbaren Ziffern (auch Oktal- bzw. Sedenzimal-Ziffern) beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. In diesem Fall schneidet strtoul() zunächst den Ziffernteil ab und wandelt ihn um.

Zusätzlich erhält man von strtoul() über das zweite Argument *endptr* vom Typ char \*\* einen Zeiger auf das erste nicht umwandelbare Zeichen in der Zeichenkette *s*; jedoch nur, wenn *endptr* nicht als Nullzeiger übergeben wird.

Wenn überhaupt keine Umwandlung möglich ist, wird \**endptr* auf die Anfangsadresse der Zeichenkette *s* gesetzt.

Ein drittes Argument *base* bestimmt die Basis (z.B. Dezimal-, Oktal- oder Sedenzimal-Basis) für die Umwandlung. *base* ist eine ganze Zahl von 0 bis 36.

Von Basis 11 bis 36 werden die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) in der umzuandelnden Zeichenkette als Ziffern angenommen, und zwar mit den entsprechenden Werten 10 (a/A) bis 35 (z/Z).

Falls *base* gleich 0 ist, wird die Basis folgendermaßen aus dem Aufbau der Zeichenkette *s* bestimmt:

|            |         |
|------------|---------|
| führende 0 | Basis 8 |
|------------|---------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| führendes 0X bzw. 0x | Basis 16 |
|----------------------|----------|

|       |          |
|-------|----------|
| sonst | Basis 10 |
|-------|----------|

Falls mit Parameter *base* = 16 gerechnet wird, werden die Zeichen 0X bzw. 0x nach einem evtl. Vorzeichen in der Zeichenkette *s* ignoriert.

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | Ganzzahliger Wert vom Typ <code>unsigned long</code><br>für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.                                                                              |
| 0          | für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen.                                                                                                                                                                |
|            | größtmöglicher Wert ( <code>unsigned long</code> )<br>bei Überlauf. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                         |
| Fehler     | <code>strtoul()</code> schlägt fehl, wenn gilt:<br><br>EINVAL      Der Wert von <i>base</i> wird nicht unterstützt.<br>ERANGE      Der Returnwert verursacht einen Überlauf.<br>EINVAL      Umwandlung konnte nicht ausgeführt werden. |

Siehe auch `atol()`, `atoi()`, `isalpha()`, `strtol()`, `stdlib.h`.

## strtoull - Zeichenkette in ganze Zahl umwandeln (unsigned long long)

Definition #include <stdlib.h>

```
unsigned long long int strtoull(const char restrict *s, char **restrict zg, int base);
```

Beschreibung

strtoull() wandelt eine EBCDIC-Zeichenkette, auf die *s* zeigt, in eine ganze Zahl vom Typ unsigned long long int um. Die umzuandelnde Zeichenkette kann wie folgt aufgebaut sein:

Für *tab* sind alle Steuerzeichen für „Zwischenraum“ zulässig (siehe Definition bei isspace).

Für *Ziffer* sind je nach der Basis (siehe *base*) die Ziffern 0 bis 9 und die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) zulässig.

strtoull() erkennt auch Zeichenketten, die mit umwandelbaren Ziffern (auch Oktal- bzw. Sedenzimal-Ziffern) beginnen, dann aber mit beliebigen Zeichen enden. In diesem Fall schneidet strtoull() zunächst den Ziffernteil ab und wandelt ihn um.

Zusätzlich erhält man von strtoull() über das zweite Argument *zg* vom Typ char \*\* einen Zeiger auf das erste nicht umwandelbare Zeichen in der Zeichenkette *s*; jedoch nur, wenn *zg* nicht als Nullzeiger übergeben wird.

Ein drittes Argument *base* bestimmt die Basis (z.B. Dezimal-, Oktal- oder Sedenzimal-Basis) für die Umwandlung.

Die Funktion verfügt über folgende Parameter:

const char \**s*

Zeiger auf die umzuandelnde EBCDIC-Zeichenkette.

char \*\**zg*

Wenn *zg* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger (\**zg*) auf das erste Zeichen in *s* zurückgeführt, das die Umwandlung beendet.

Wenn überhaupt keine Umwandlung möglich ist, wird \**zg* auf die Anfangsadresse der Zeichenkette *s* gesetzt.

int *base*

Ganze Zahl von 0 bis 36, die als Basis für die Berechnung verwendet werden soll.

Von Basis 11 bis 36 werden die Buchstaben a (oder A) bis z (oder Z) in der umzuandelnden Zeichenkette als Ziffern angenommen, und zwar mit den entsprechenden Werten 10 (a/A) bis 35 (z/Z).

Falls *base* gleich 0 ist, wird die Basis folgendermaßen aus dem Aufbau der Zeichenkette *s* bestimmt:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| führende 0           | Basis 8  |
| führendes 0X bzw. 0x | Basis 16 |
| sonst                | Basis 10 |

Falls mit Parameter *base* = 16 gerechnet wird, werden die Zeichen 0X bzw. 0x in der Zeichenkette *s* ignoriert.

**Returnwert** Ganzzahliger Wert vom Typ `unsigned long long int`

für Zeichenketten, die eine wie oben beschriebene Struktur haben und einen Zahlenwert darstellen.

0 für Zeichenketten, die nicht der oben beschriebenen Syntax entsprechen. Es wird keine Konvertierung durchgeführt. Wenn der Wert von *base* nicht unterstützt wird, wird `errno` auf `EINVAL` gesetzt.

`LLONG_MAX` bzw. `LLONG_MIN`  
abhängig vom Vorzeichen.

`ULLONG_MAX`  
bei Überlauf. `errno` wird auf `ERANGE` gesetzt.

**Siehe auch** `atol()`, `atoll()`, `atoi()`, `strtol()`, `strtoll()`, `stroul()`, `wcstol()`, `wcstoll()`, `wcstoul()`, `wcstoull()`

**strupper - Zeichenkette in Großbuchstaben umwandeln (BS2000)**

Definition    `#include <string.h>`  
              `char *strupper(char *s1, const char *s2);`

**Beschreibung**

`strupper()` kopiert die Zeichenkette *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) in den Speicherbereich, auf den *s1* zeigt, und wandelt dabei die Kleinbuchstaben in Großbuchstaben um.

Wenn die Zeichenkette *s2* als Nullzeiger übergeben wird, entfällt der Kopievorgang und in *s1* werden die Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umgewandelt.

Wenn *s2* nicht als Nullzeiger übergeben wird, muss *s1* groß genug sein, um die Zeichenkette *s2* einschließlich des Nullbytes (\0) aufnehmen zu können.

Returnwert Zeiger auf die Ergebniszeichenkette *s1*.

Hinweis    Als Argumente werden Zeichenketten erwartet, die mit dem Nullbyte (\0) abgeschlossen sind.

`strupper()` überprüft nicht, ob *s1* groß genug für das Ergebnis ist.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `strlower()`, `tolower()`, `toupper()`.

## strxfrm - Zeichenkette abhängig von LC\_COLLATE umwandeln

Definition `#include <string.h>`

```
size_t strxfrm(char *s1, const char *s2, size_t n);
```

### Beschreibung

`strxfrm()` transformiert die Zeichenkette *s2* und schreibt die resultierende Zeichenkette in das Feld *s1*. Die Transformation läuft so ab, dass bei Anwendung von `strcmp()` auf zwei transformierte Zeichenketten dasselbe Resultat zurückgegeben wird, als ob `strcoll()` auf die beiden originalen Zeichenketten angewendet würde. Die Transformation hängt von der lokalen Einstellung der Kategorie `LC_COLLATE` des Programms ab (siehe `setlocale()`).

Maximal *n* Bytes (einschließlich des abschließenden Nullbytes) werden in das Feld kopiert, auf das *s1* zeigt. Wenn *n* gleich 0 ist, darf *s1* ein Nullzeiger sein. Wenn zwei sich überlappende Objekte kopiert werden, ist das Verhalten undefiniert.

Returnwert Länge der transformierten Zeichenkette (ohne das abschließende Nullbyte) bei Erfolg.

Wert  $\geq n$  der Inhalt des Felds *s1* ist undefiniert.

Da der Returnwert im Fehlerfall nicht festgelegt ist, können Fehler nur wie folgt festgestellt werden: `errno` wird auf 0 gesetzt, anschließend wird `strxfrm()` aufgerufen und `errno` geprüft. Wenn `errno` ungleich 0 ist, muss ein Fehler aufgetreten sein.

Fehler `strxfrm()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Das Argument *s2* enthält Zeichen, die außerhalb des Bereichs der Sortierreihenfolge liegen.

Hinweis Als Argument *s2* wird eine Zeichenkette erwartet, die mit dem Nullbyte abgeschlossen ist. Die Zeichenkette *s2* wird durch `strxfrm` nicht verändert. Die Transformation wird in einem Arbeitsbereich durchgeführt.

Wenn der Returnwert größer oder gleich *n* ist, ist der Inhalt der Zeichenkette *s1* unbestimmt, da kein Nullbyte geschrieben wurde.

Wenn in der aktuellen Lokalität einem Zeichen in der Zeichenkette *s2* der sedezimale Wert 0 zugeordnet ist, schließt dieses Zeichen als Nullbyte die transformierte Zeichenkette ab.

Siehe auch `setlocale()`, `strcoll()`, `strcmp()`, `string.h`.

## **swab - Bytes austauschen**

Definition 

```
#include <unistd.h>
void swab(const void *src, void *dest, ssize_t nbytes);
```

Beschreibung

swab() kopiert *nbytes* Bytes, auf die *src* zeigt, in das Objekt, auf das *dest* zeigt, wobei benachbarte Bytes vertauscht werden. Das Argument *nbytes* sollte gerade und nicht negativ sein. Wenn *nbytes* ungerade und positiv ist, dann kopiert und vertauscht swab() *nbytes*-1 Bytes und die Anordnung des letzten Bytes ist undefiniert. Wenn *nbytes* negativ ist, dann macht swab() nichts. Bei überlappenden Argumenten ist das Verhalten von swab() undefined.

Siehe auch unistd.h.

## **swapcontext - Benutzerkontext wechseln**

Definition 

```
#include <ucontext.h>
int swapcontext (ucontext_t *oucp, const ucontext_t *ucp);
```

Beschreibung

siehe makecontext().

## **swprintf - Langzeichen formatiert ausgeben**

Definition 

```
#include <wchar.h>
int swprintf(wchar_t *s, size_t n, const wchar_t *format [, arglist]);
```

Beschreibung

siehe fwprintf().

## **swscanf - formatiert lesen**

Definition 

```
#include <wchar.h>
int swscanf(const wchar_t *s, const wchar_t *format [, arglist]);
```

Beschreibung

siehe fwscanf().

## symlink, symlinkat - symbolischen Verweis auf eine Datei erzeugen

Definition #include <unistd.h>

```
int symlink(const char *path1, const char *path2);  
int symlinkat(const char *path1, int fd, const char *path2);
```

### Beschreibung

symlink() erzeugt einen symbolischen Verweis. Sein Name ist der Pfadname, auf den durch *path2* verwiesen wird. Dieser Pfadname darf nicht identisch sein mit dem Namen einer schon existierenden Datei bzw. eines symbolischen Verweises. Der Inhalt des symbolischen Verweises ist die Zeichenkette, auf die durch *path1* verwiesen wird. Ein symbolischer Verweis kann sich auch auf ein anderes Dateisystem beziehen. Die Datei, die durch *path1* bezeichnet wird, muss nicht vorhanden sein.

Die Datei, auf die der symbolische Verweis zeigt, wird verwendet, wenn mit dem Verweis eine open()-Operation durchgeführt wird. Ein stat() auf einen symbolischen Verweis liefert die Datei, auf die verwiesen wird, während ein lstat() Informationen über den Verweis selbst liefert. Dies kann zu überraschenden Ergebnissen führen, wenn ein symbolischer Verweis auf ein Verzeichnis erzeugt wird. Um in Programmen diese ungewünschten Effekte zu reduzieren, kann der Aufruf readlink() verwendet werden, um den Inhalt eines symbolischen Verweises zu lesen.

Die Funktion symlinkat() ist äquivalent zu der Funktion symlink(), außer wenn der Parameter *path2* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird der symbolische Verweis nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis erstellt. Wurde der Dateideskriptor ohne O\_SEARCH geöffnet, prüft die Funktionen, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit dem dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit O\_SEARCH geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Wenn der Funktion symlinkat() für den Parameter *fd* der Wert AT\_FDCWD übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|            |                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                                                   | bei Erfolg.                                                                                                                                                                            |
|            | -1                                                  | bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                              |
| Fehler     | symlink() und symlinkat() schlagen fehl, wenn gilt: |                                                                                                                                                                                        |
|            | EACCES                                              | Fehlende Schreiberlaubnis im Dateiverzeichnis, in dem der symbolische Verweis erstellt wurde. Die Sucherlaubnis für eine Komponente des Pfadpräfixes von <i>path2</i> existiert nicht. |
|            | EEXIST                                              | Die Datei bzw. der symbolische Verweis, durch <i>path2</i> angegeben, existiert bereits.                                                                                               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOTDIR            | Eine Komponente des Pfadpräfixes von <i>path2</i> ist kein Verzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EIO                | Beim Lesen oder Schreiben des Dateisystems trat ein Ein-/Ausgabe-Fehler auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELOOP              | Zu viele symbolische Verweise traten beim Übersetzen von <i>path2</i> auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENAMETOOLONG       | <p>Die Länge von <i>path1</i> oder <i>path2</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente von <i>path1</i> oder <i>path2</i> überschreitet {NAME_MAX}.</p> <p>Evtl. schlägt <code>symlink()</code> auch fehl, wenn die Auflösung des symbolischen Verweises ein Ergebnis erzeugt, dessen Länge {PATH_MAX} überschreitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENOENT             | Eine Komponente des Pfadnamenpräfixes von <i>path2</i> existiert nicht oder <i>path2</i> ist eine leere Zeichenkette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENOSPC             | <p>Das Verzeichnis, in dem der Eintrag für den neuen symbolischen Verweis erzeugt werden soll, kann nicht erweitert werden, da auf dem Dateisystem des Verzeichnisses kein Speicherplatz mehr frei ist.</p> <p>Der neue symbolische Verweis kann nicht erzeugt werden, da kein Speicherplatz mehr auf dem Dateisystem verfügbar ist, das den Verweis enthalten soll.</p> <p>Es gibt keine freien Indexeinträge auf dem Dateisystem, auf dem die Datei erzeugt werden soll.</p>                                                                                                  |
| EROFS              | Der neue symbolische Verweis würde sich auf einem Dateisystem befinden, das nur lesbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EDQUOT             | <p>Das Verzeichnis, in dem sich der Eintrag für den neuen symbolischen Verweis befinden soll, kann nicht erweitert werden, da die maximale Anzahl der Plattenblöcke des Benutzers für das Dateisystem überschritten wurde.</p> <p>Der neue symbolische Verweis kann nicht erzeugt werden, da die maximale Anzahl der Plattenblöcke des Benutzers für das Dateisystem, welches den Verweis enthalten soll, überschritten wurde.</p> <p>Die maximale Anzahl von Indexeinträgen des Benutzers auf dem Dateisystem, auf dem die Datei erzeugt werden soll, wurde überschritten.</p> |
| EFAULT             | <i>path1</i> oder <i>path2</i> weisen über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENOSYS             | Das Dateisystem unterstützt keine symbolischen Verweise. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Zusätzlich schlägt `symlinkat()` fehl, wenn gilt:

- |         |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EACCES  | Der Dateideskriptor <i>fd</i> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                        |
| EBADF   | Der Parameter <i>path2</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |
| ENOTDIR | Der Parameter <i>path2</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                       |

Hinweis `symlink()` und `symlinkat()` werden nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `lchown()`, `link()`, `lstat()`, `open()`, `readlink()`, `fcntl.h`, `unistd.h`, Kommando `cp` in „POSIX-Kommandos“

## sync - Superblock aktualisieren

Definition `#include <unistd.h>`  
`void sync(void);`

### Beschreibung

`sync()` bewirkt das Herausschreiben aller Daten im Speicher, die auf Platte/Diskette geschrieben werden sollen aber noch im Hauptspeicher gehalten werden. Hierzu gehören auch geänderte Superblöcke, geänderte Indexeinträge und verzögerte blockorientierte E/A-Dateien.

`sync()` soll von Programmen benutzt werden, die ein Dateisystem prüfen, beispielsweise `fsck()` oder `df()`. `sync()` ist vor einem Neuladen des Systems obligatorisch.

Das Schreiben ist bei Rückkehr von `sync()` nicht unbedingt schon beendet. Der Systemaufruf `fsync()` beendet das Schreiben vor der Rückkehr.

Returnwert Die Funktion gibt keine Werte zurück.

Siehe auch `fsync()`, `unistd.h`.

## sysconf - numerischen Wert einer Systemvariablen ermitteln

**Definition**

```
#include <unistd.h>
long int sysconf(int name);
```

**Beschreibung**

Mit `sysconf()` kann der aktuelle numerische Wert einer konfigurierbaren Systemvariablen *name* ermittelt werden. Dies sind konfigurierbare Grenzwerte des Betriebssystems.

Die folgende Tabelle stellt die Systemvariablen aus den Dateien `limits.h`, `unistd.h` oder `time.h` zusammen, deren Werte mit `sysconf()` ermittelt werden können; die symbolischen Konstanten sind in `unistd.h` definiert. Sie enthalten die abfragbaren Werte für *name*:

| Systemvariable        | Wert von <i>name</i> (Konstante) |
|-----------------------|----------------------------------|
| ARG_MAX               | _SC_ARG_MAX                      |
| AIO_LISTIO_MAX        | _SC_AIO_LISTIO_MAX               |
| AIO_MAX               | _SC_AIO_MAX                      |
| AIO_PRIO_DELTA_MAX    | _SC_AIO_PRIO_DELTA_MAX           |
| BC_BASE_MAX           | _SC_BC_BASE_MAX                  |
| BC_DIM_MAX            | _SC_BC_DIM_MAX                   |
| BC_SCALE_MAX          | _SC_BC_SCALE_MAX                 |
| BC_STRING_MAX         | _SC_BC_STRING_MAX                |
| CHILD_MAX             | _SC_CHILD_MAX                    |
| CLK_TCK               | _SC_CLK_TCK                      |
| COLL_WEIGHTS_MAX      | _SC_COLL_WEIGHTS_MAX             |
| DELAYTIMER_MAX        | _SC_DELAYTIMER_MAX               |
| EXPR_NEST_MAX         | _SC_EXPR_NEST_MAX                |
| LINE_MAX              | _SC_LINE_MAX                     |
| LOGIN_NAME_MAX        | _SC_LOGIN_NAME_MAX               |
| NGROUPS_MAX           | _SC_NGROUPS_MAX                  |
| MQ_OPEN_MAX           | _SC_MQ_OPEN_MAX                  |
| MQ_PRIO_MAX           | _SC_MQ_PRIO_MAX                  |
| OPEN_MAX              | _SC_OPEN_MAX                     |
| POSIX_ASYNCHRONOUS_IO | _SC_ASYNCHRONOUS_IO              |
| _POSIX_FSYNC          | _SC_FSYNC                        |
| _POSIX_MAPPED_FILES   | _SC_MAPPED_FILES                 |

| <b>Systemvariable</b>             | <b>Wert von <i>name</i> (Konstante)</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| _POSIX_MEMLOCK                    | _SC_MEMLOCK                             |
| _POSIX_MEMLOCK_RANGE              | _SC_MEMLOCK_RANGE                       |
| _POSIX_MEMORY_PROTECTION          | _SC_MEMORY_PROTECTION                   |
| _POSIX_MESSAGE_PASSING            | _SC_MESSAGE_PASSING                     |
| _POSIX_PRIORITIZED_IO             | _SC_PRIORITIZED_IO                      |
| _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING        | _SC_PRIORITY_SCHEDULING                 |
| _POSIX_REALTIME_SIGNALS           | _SC_REALTIME_SIGNALS                    |
| _POSIX_SEMAPHORES                 | _SC_SEMAPHORES                          |
| _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS      | _SC_SHARED_MEMORY_OBJECTS               |
| _POSIX_SYNCHRONIZED_IO            | _SC_SYNCHRONIZED_IO                     |
| _POSIX_THREADS                    | _SC_THREADS                             |
| _POSIX_THREAD_ATTR_STACKADDR      | _SC_THREAD_ATTR_STACKADDR               |
| _POSIX_THREAD_ATTR_STACKSIZE      | _SC_THREAD_ATTR_STACKSIZE               |
| _POSIX_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING | _SC_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING          |
| _POSIX_THREAD_PRIO_INHERIT        | _SC_THREAD_PRIO_INHERIT                 |
| _POSIX_THREAD_PRIO_PROTECT        | _SC_THREAD_PRIO_PROTECT                 |
| _POSIX_THREAD_PROCESS_SHARED      | _SC_THREAD_PROCESS_SHARED               |
| _POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS      | _SC_THREAD_SAFE_FUNCTIONS               |
| _POSIX_TIMERS                     | _SC_TIMERS                              |
| _POSIX2_C_BIND                    | _SC_2_C_BIND                            |
| _POSIX2_C_DEV                     | _SC_2_C_DEV                             |
| _POSIX2_C_VERSION                 | _SC_2_C_VERSION                         |
| _POSIX2_CHAR_TERM                 | _SC_2_CHAR_TERM                         |
| _POSIX2_FORT_DEV                  | _SC_2_FORT_DEV                          |
| _POSIX2_FORT_RUN                  | _SC_2_FORT_RUN                          |
| _POSIX2_LOCALEDEF                 | _SC_2_LOCALEDEF                         |
| _POSIX2_SW_DEV                    | _SC_2_SW_DEV                            |
| _POSIX2_UPE                       | _SC_2_UPE                               |
| _POSIX2_VERSION                   | _SC_2_VERSION                           |
| _POSIX_JOB_CONTROL                | _SC_JOB_CONTROL                         |
| _POSIX_SAVED_IDS                  | _SC_SAVED_IDS                           |
| _POSIX_VERSION                    | _SC_VERSION                             |

| Systemvariable                                                                                             | Wert von <i>name</i> (Konstante) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PTHREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS                                                                              | _SC_THREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS |
| PTHREAD_KEYS_MAX                                                                                           | _SC_THREAD_KEYS_MAX              |
| PTHREAD_STACK_MIN                                                                                          | _SC_THREAD_STACK_MIN             |
| PTHREAD_THREADS_MAX                                                                                        | _SC_THREAD_THREADS_MAX           |
| PTHREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS                                                                              | _SC_THREAD_DESTRUCTOR_ITERATIONS |
| PTHREAD_KEYS_MAX                                                                                           | _SC_THREAD_KEYS_MAX              |
| PTHREAD_STACK_MIN                                                                                          | _SC_THREAD_STACK_MIN             |
| PTHREAD_THREADS_MAX                                                                                        | _SC_THREAD_THREADS_MAX           |
| RE_DUP_MAX                                                                                                 | _SC_RE_DUP_MAX                   |
| RTSIG_MAX                                                                                                  | _SC_RTSIG_MAX                    |
| SEM_NSEMS_MAX                                                                                              | _SC_SEM_NSEMS_MAX                |
| SEM_VALUE_MAX                                                                                              | _SC_SEM_VALUE_MAX                |
| STREAM_MAX                                                                                                 | _SC_STREAM_MAX                   |
| SIGQUEUE_MAX                                                                                               | _SC_SIGQUEUE_MAX                 |
| TIMER_MAX                                                                                                  | _SC_TIMER_MAX                    |
| TTY_NAME_MAX                                                                                               | _SC_TTY_NAME_MAX                 |
| TZNAME_MAX                                                                                                 | _SC_TZNAME_MAX                   |
| Maximale Größe des Datenpuffers für die Funktionen <code>getgrgid_r()</code> und <code>getgrnam_r()</code> | _SC_GETGR_R_SIZE_MAX             |
| Maximale Größe des Datenpuffers für die Funktionen <code>getpwnam_r()</code> und <code>getpwuid_r()</code> | _SC_GETPW_R_SIZE_MAX             |

Returnwert aktueller numerischer Wert von *name*

bei Erfolg.

Der Returnwert ist nicht niedriger als der entsprechende Wert in der Anwendung, wenn diese mit `limits.h` oder `unistd.h` der jeweiligen Implementierung übersetzt worden wäre. Der Wert ändert sich während der Lebensdauer des aufrufenden Prozesses nicht.

- 1        wenn *name* ein ungültiger Wert ist.  
In diesem Fall wird `errno` gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.
- wenn *name* keinen definierten Wert hat.  
In diesem Fall bleibt `errno` unverändert.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler  | sysconf() schlägt fehl, wenn gilt:<br>EINVAL        Der Wert des Arguments <i>name</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis | Da alle Ergebniswerte im Erfolgsfall erlaubt sind, sollte eine Anwendung, die Fehlersituationen überprüfen will, die Variable <code>errno</code> auf 0 setzen und anschließend <code>sysconf()</code> aufrufen. Wenn die Funktion -1 zurückgibt, sollte die Anwendung prüfen, ob <code>errno</code> ungleich 0 ist.<br><br>Wenn der Wert von <code>sysconf(_SC_2_VERSION)</code> ungleich dem Wert der symbolischen Konstanten <code>_POSIX2_VERSION</code> ist, verhalten sich die Kommandos, die über <code>system()</code> oder <code>popen()</code> zur Verfügung stehen, möglicherweise nicht XPG4-konform. Unabhängig davon verhalten sich die in diesem Buch beschriebenen Schnittstellen auch dann XPG4-konform, wenn <code>sysconf(_SC_2_VERSION)</code> meldet, dass die Kommandos sich nicht mehr so verhalten, wie es im Standard definiert ist. |

Siehe auch `pathconf()`, `limits.h`, `time.h`, `unistd.h`.

## sysfs - Information über Dateisystemtyp abfragen (Erweiterung)

**Definition**

```
#include <sys/fstyp.h>
#include <sys/fsid.h>
```

```
int sysfs(int opcode[], const char *fsname][, int fs_index, char *buf]);
```

**Beschreibung**

sysfs() gibt Informationen über die im System konfigurierten Dateisystemtypen zurück. Die Anzahl der von sysfs() akzeptierten Argumente hängt vom Wert *opcode* ab.

Die im C-Laufzeitsystem akzeptierten Werte für *opcode* sind:

GETFSIND      übersetzt *fsname*, einen mit dem Nullbyte abgeschlossenen Dateisystemnamen, in einen Index der Dateisystemtypen.

GETFSTYP      übersetzt *fs\_index*, einen Index der Dateisystemtypen, in einen mit dem Nullbyte abgeschlossenen Dateisystemnamen und schreibt diesen in den Puffer, auf den *buf* zeigt. *buf* muss eine Mindestgröße von FSTYPSZ aufweisen (siehe sys/fstyp.h).

GETNFSTYP     gibt die Gesamtzahl der im System konfigurierten Dateisystemtypen zurück.

**Returnwert** Index des Dateisystemtyps

wenn *opcode* gleich GETFSIND ist und erfolgreicher Beendigung.

0                wenn *opcode* gleich GETFSTYP ist und erfolgreicher Beendigung.

Anzahl der konfigurierten Dateisystemtypen

wenn *opcode* gleich GETNFSTYP ist und erfolgreicher Beendigung.

-1               bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** sysfs() schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL        *fsname* weist auf einen ungültigen Dateisystemnamen; *fs\_index* ist null oder ungültig,  
oder *opcode* ist ungültig,  
oder es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

EFAULT        *buf* oder *fsname* weisen über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.

**Hinweis** sysfs() greift nur auf POSIX-Dateien zu.

**Siehe auch** sys/fstyp.h, sys/fsid.h.

## **syslog - Meldung loggen**

Definition    `#include <syslog.h>`  
               `void syslog(int priority, const char *message, .../* argument */);`

Beschreibung  
siehe `closelog()`.

## system - Systemkommando ausführen

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int system(const char *command);
```

Beschreibung

`system()` führt das Systemkommando aus, das in der Zeichenkette *command* steht. *command* wird an einen Kommando-Interpreter übergeben. Je nach Wahl der Funktionalität wird *command* als POSIX- oder BS2000-Kommando interpretiert (siehe [Abschnitt „Umfang der unterstützten C-Bibliothek“ auf Seite 50](#)).

Wenn *command* ein POSIX-Kommando ist, verhält sich dessen Umgebung, als ob durch einen `fork`-Aufruf ein Sohnprozess erzeugt worden wäre und der Sohnprozess das `sh`-Kommando mit `exec()` wie folgt aufgerufen hätte:

```
exec(shell_path, "sh", "-c", command, (char *)0);
```

Für *shell\_path* muss der Pfadname des `sh`-Kommandos eingesetzt werden.

`system()` kehrt erst zurück, wenn sich der Sohnprozess beendet hat und beeinflusst dessen Endestatus nicht.

*BS2000*

Wenn *command* ein BS2000-Kommando ist, wird das BS2000-Kommando in derselben Task ausgeführt, in der das `system()` aufrufende Programm läuft. Das aufrufende Programm wird entladen, wenn im `system`-Aufruf Programme oder Prozeduren gestartet werden (siehe auch „[Hinweis](#)“). □

Returnwert Endestatus des Kommando-Interpreters

wenn *command* kein Nullzeiger ist und das Kommando erfolgreich ausgeführt wurde. Der Endestatus des Kommando-Interpreters wird in dem Format geliefert, das durch `waitpid()` spezifiziert ist. Der Endestatus des Kommando-Interpreters entspricht dem des `sh`-Kommandos, außer wenn ein Fehler den Kommando-Interpreter an der Ausführung hindert, nachdem der Sohnprozess erzeugt wurde. Der Endestatus von `system()` ist dann, als ob der Kommando-Interpreter durch `exit(127)` oder `_exit(127)` beendet worden wäre.

`≠ 0` wenn *command* ein Nullzeiger ist und ein Kommando-Interpreter vorhanden ist.

`-1` wenn kein Sohnprozess erzeugt werden kann oder wenn der Kommando-Interpreter keinen Endestatus hat. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

|             | <i>BS2000</i>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0           | wenn <i>command</i> erfolgreich ausgeführt wurde (Returnwert des BS2000-Kommandos: 0)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -1          | wenn das BS2000-Kommando nicht erfolgreich ausgeführt wurde (Returnwert des Kommandos: Fehlernummer $\neq 0$ ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| undefiniert | wenn nach dem BS2000-Kommando nicht in das Programm zurückverzweigt wird (siehe auch „Hinweis“). □             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fehler      | system() schlägt fehl, wenn gilt:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | EAGAIN                                                                                                         | Das System hat die notwendigen Ressourcen, um einen weiteren Prozess zu erzeugen, nicht zur Verfügung oder die systemspezifische Grenze für die Maximalzahl gleichzeitig ausgeführter Prozesse für das System oder eine einzelne Benutzernummer {CHILD_MAX} würde überschritten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <i>Erweiterung</i>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | EINTR                                                                                                          | system() wurde durch ein Signal unterbrochen. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ENOMEM                                                                                                         | Es ist nicht genügend Speicherplatz verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweis     |                                                                                                                | <p>Wenn der Returnwert von system() nicht -1 ist, kann dessen Wert durch die Makros entschlüsselt werden, die sowohl in <code>sys/wait.h</code> als auch in <code>stdlib.h</code> definiert sind.</p> <p>Mit der folgenden Funktion kann ermittelt werden, ob eine XPG4-konforme Umgebung vorhanden ist: <code>sysconf(_SC_2_VERSION)</code>.</p> <p>Solange system() auf die Beendigung des Sohnprozesses wartet, muss sie die Signale SIGINT und SIGQUIT ignorieren und SIGCHLD blockieren. Signale werden dann im ausgeführten Kommando so behandelt, wie es für <code>fork()</code> und <code>exec</code> beschrieben ist. Wenn zum Beispiel SIGINT abgefangen oder auf SIG_DFL gesetzt wird, wenn system() aufgerufen wird, dann wird der Sohnprozess mit der Einstellung SIG_DFL für SIGINT gestartet.</p> <p>Wenn SIGINT und SIGQUIT im Vaterprozess ignoriert werden, treten keine Koordinationsprobleme auf (zum Beispiel wenn zwei Prozesse vom selben Terminal lesen), wenn das ausgeführte Kommando eines der Signale ignoriert oder abfängt. Dies ist normalerweise auch dann richtig, wenn der Benutzer ein Kommando an die Anwendung abgesetzt hat, das synchron ausgeführt werden soll (wie es beim Kommando "!" bei vielen interaktiven Anwendungen der Fall ist). In beiden Fällen sollte das Signal nur an den Sohnprozess und nicht an die Anwendung geliefert werden. In einer Situation kann das Ignorieren der Signale nicht den gewünschten Effekt haben. Dies ist dann der Fall, wenn die Anwendung system() dazu verwendet, einen für den Benutzer transparenten Prozess auszuführen. Wenn der Benutzer ein Unterbrechungszeichen eingibt (zum Beispiel ^C), während system() so verwendet wird, könnte man erwarten, dass die Anwendung abgebrochen wird. Es wird jedoch nur das ausgeführte Kommando abgebrochen. Anwendungen, die</p> |

system() so verwenden, müssen den Endestatus von system() sorgfältig prüfen und feststellen, ob das ausgeführte Kommando erfolgreich beendet wurde. Wenn das Kommando fehlschlägt, müssen entsprechende Schritte in die Wege geleitet werden.

Wenn SIGCHLD blockiert wird, während auf die Beendigung des Sohnprozesses gewartet wird, verhindert dies, dass die Anwendung das Signal abfängt und den Status des Sohnprozesses von system() abfragt, bevor system() selbst den Status abfragen kann.

Der Kontext, in dem das Kommando ausgeführt wird, kann sich vom Kontext unterscheiden, in dem system() aufgerufen wurde. Wenn z.B. Dateideskriptoren, bei denen das Flag FD\_CLOEXEC gesetzt ist, geschlossen werden, unterscheiden sich Prozessnummer und Vaterprozessnummer von system() und dem Kommando. Wenn das ausgeführte Kommando seine Umgebungsvariablen oder das aktuelle Dateiverzeichnis ändert, wird auch diese Veränderung nicht im Kontext des Aufrufs berücksichtigt.

Nach einem chroot-Aufruf kann sh nicht vorhanden sein.

Es gibt keine festgelegte Möglichkeit, wie eine Anwendung einen bestimmten Pfad für die Shell herausfinden kann. confstr() kann jedoch einen Wert für PATH zur Verfügung stellen, der sh-Kommandos sicher findet.

#### BS2000

Das BS2000-Kommando kann maximal 2048 Zeichen lang sein und muss nicht mit dem System-Schrägstrich (/) angegeben werden.

Nach einigen Kommandos (START-PROG, LOAD-PROG, CALL-PROCEDURE, DO, HELP-SDF) wird nicht in das aufrufende Programm zurückverzweigt. Lässt ein Programm solche vorzeitigen Programmbeendigungen zu, sollte es vor dem system-Aufruf die Puffer leeren (fflush()) bzw. die Dateien schließen.

system() übergibt die Zeichenkette *cmd* unverändert dem BS2000-Kommandoprozessor MCLP als Eingabe (siehe auch Handbuch „Makroaufrufe an den Ablaufteil“ [10]). Es erfolgt keine Umsetzung in Großbuchstaben.

Siehe auch [bs2system\(\)](#), [exec](#), [fork\(\)](#), [pipe\(\)](#), [sysconf\(\)](#), [wait\(\)](#), [limits.h](#), [signal.h](#), [stdio.h](#), Kommando sh im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2].

## **tan - Tangens berechnen**

Definition    `#include <math.h>`  
              `double tan(double x);`

Beschreibung  
    `tan()` berechnet für die Gleitkommazahl  $x$  (im zulässigen Gleitkommaintervall) die trigonometrische Funktion Tangens.  
     $x$  ist die Gleitkommazahl, die den Winkel im Bogenmaß angibt.

Returnwert     $\tan(x)$                     Tangens von  $x$  bei Erfolg.  
                   $+/-\text{HUGE\_VAL}$     bei Überlauf.  
                                                 `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler        `tan()` schlägt fehl, wenn gilt:  
    ERANGE                                    Der Wert von  $x$  verursacht einen Überlauf.

Siehe auch    `atan()`, `cos()`, `sin()`, `tanh()`, `math.h`.

## **tanh - Tangens hyperbolicus berechnen**

Definition    `#include <math.h>`  
              `double tanh(double x);`

Beschreibung  
    `tanh()` berechnet für die Gleitkommazahl  $x$  (im zulässigen Gleitkommaintervall) die Funktion Tangens hyperbolicus.

Returnwert     $\tanh(x)$                     Tangens hyperbolicus von  $x$  bei Erfolg.

Siehe auch    `atan()`, `cos()`, `cosh()`, `sin()`, `sinh()`, `tan()`, `math.h`.

## tcdrain - auf Übertragung einer Ausgabe warten

Definition `#include <termios.h>`  
`int tcdrain (int fildes);`

### Beschreibung

`tcdrain()` wartet, bis alle Ausgaben auf das Objekt übertragen worden sind, das durch *fildes* angegeben wird. *fildes* ist ein Dateideskriptor, der mit einem Terminal verbunden ist.

Das Signal SIGTTOU wird an die Prozessgruppe geschickt, wenn ein Prozess, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist, versucht, `tcdrain()` mit dem Dateideskriptor *fildes*, der mit seinem steuernden Terminal verbunden ist, aufzurufen. Blockiert oder ignoriert der aufrufende Prozess SIGTTOU-Signale, darf er die Operation ausführen, und es wird kein Signal SIGTTOU gesendet.

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcdrain()` schlägt fehl, wenn gilt:  
EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.  
EINTR Während des Systemaufrufs `tcdrain()` wurde ein Signal abgefangen.

*Erweiterung*  
EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □  
EIO Die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses ist verwaist, und der schreibende Prozess ignoriert oder blockiert SIGTTOU nicht.  
ENOTTY Die mit *fildes* verbundene Datei ist kein Terminal.

Hinweis Auf blockorientierte Terminals hat `tcdrain()` keine Wirkung.

Siehe auch `tcflush()`, `termios.h`, `unistd.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## tcflow - Datenübertragung anhalten oder erneut starten

**Definition** #include <termios.h>

```
int tcflow(int fildes, int action);
```

**Beschreibung**

tcflow() hält die Übertragung oder den Empfang von Daten zu oder von dem Objekt an, auf das *fildes* verweist, abhängig vom Wert *action*. *fildes* ist ein Dateideskriptor, der einem Terminal zugeordnet ist.

Ist *action* gleich TCOOFF, wird die Ausgabe angehalten. Ist *action* gleich TCOON, wird die Ausgabe neu gestartet. Ist *action* gleich TCIOFF, wird die Eingabe durch Übertragung des STOP-Zeichens angehalten. Ist *action* gleich TCION, wird die Eingabe durch Übertragung des START-Zeichens neu gestartet.

Die Voreinstellung beim Öffnen einer Terminaldatei ist, dass weder Eingabe noch Ausgabe angehalten sind.

Das Signal SIGTTOU wird an die Prozessgruppe geschickt, wenn ein Prozess, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist, versucht, tcflow() mit dem Dateideskriptor *fildes*, der mit seinem steuernden Terminal verbunden ist, aufzurufen. Blockiert oder ignoriert der aufrufende Prozess SIGTTOU-Signale, darf er die Operation ausführen, und es wird kein Signal SIGTTOU gesendet.

### Erweiterung

Bei Verbindung mit einem fernen Rechner werden alle Werte unterstützt. □

**Returnwert** 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. *errno* wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** tcflow() schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

EINVAL *action* besitzt keinen unterstützten Wert.

### Erweiterung

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

EIO Die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses ist verwaist, und der schreibende Prozess ignoriert oder blockiert SIGTTOU nicht.

ENOTTY Die mit *fildes* verbundene Datei ist kein Terminal.

**Hinweis** Auf blockorientierte Terminals hat tcflow() keine Wirkung.

**Siehe auch** tcsendbreak(), termios.h, unistd.h, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## tcflush - nicht übertragene Daten verwerfen

Definition #include <termios.h>

```
int tcflush(int fildes, int queue_selector);
```

### Beschreibung

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der mit einem Terminal verbunden ist. Nach erfolgreicher Beendigung verwirft `tcflush()` Daten, die auf das Objekt, auf das *fildes* zeigt, geschrieben, aber noch nicht übertragen wurden, oder empfangen, aber noch nicht gelesen wurden, je nachdem, welchen Wert *queue\_selector* hat.

Ist *queue\_selector* gleich `TCIFLUSH`, werden empfangene, aber noch nicht gelesene Daten verworfen. Ist *queue\_selector* gleich `TCOFLUSH`, werden geschriebene, aber noch nicht übertragene Daten verworfen. Ist *queue\_selector* gleich `TCIOFLUSH`, werden sowohl empfangene, aber noch nicht gelesene, als auch geschriebene, aber noch nicht übertragene Daten verworfen.

Das Signal `SIGTTOU` wird an die Prozessgruppe geschickt, wenn ein Prozess, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist, versucht, `tcflush()` mit dem Dateideskriptor *fildes*, der mit seinem steuernden Terminal verbunden ist, aufzurufen. Blockiert oder ignoriert der aufrufende Prozess `SIGTTOU`-Signale, darf er die Operation ausführen, und es wird kein Signal `SIGTTOU` gesendet.

### Erweiterung

Bei Verbindung mit einem fernen Rechner werden alle Werte unterstützt. □

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcflush()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EBADF` *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

`EINVAL` *queue\_selector* besitzt keinen unterstützten Wert.

### Erweiterung

`EINVAL` Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

`EIO` Die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses ist verwaist, und der schreibende Prozess ignoriert oder blockiert `SIGTTOU` nicht.

`ENOTTY` Die mit *fildes* verbundene Datei ist kein Terminal.

Hinweis Auf blockorientierte Terminals hat `tcflush()` keine Wirkung.

Siehe auch `tcdrain()`, `termios.h`, `unistd.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## tcgetattr - Terminalparameter ermitteln

Definition #include <termios.h>

```
int tcgetattr(int fildes, struct termios *termios_p);
```

Beschreibung

`tcgetattr()` liest die Parameter des *fildes* zugewiesenen Terminals und schreibt sie in die `termios`-Struktur, auf die *termios\_p* zeigt.

*fildes* ist ein Dateideskriptor, der einem Terminal zugeordnet ist.

*termios\_p* ist ein Zeiger auf eine `termios`-Struktur.

Jeder Prozess darf `tcgetattr()` ausführen.

`tcgetattr()` kann von einem Hintergrundprozess aufgerufen werden; die Terminaleigenschaften können danach von einem Vordergrundprozess geändert werden.

*Erweiterung*

Die Ausgabe-Baudrate entspricht immer der Eingabe-Baudrate, nämlich 38400 (weitere Einzelheiten siehe `tcsetattr()`). □

Unterstützt das Terminal keine aufgespalteten Baudaten, ist die Eingabe-Baudrate, die in die `termios`-Struktur geschrieben wird, gleich null.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcgetattr()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

*Erweiterung*

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

ENOTTY Die mit *fildes* verbundene Datei ist kein Terminal.

Siehe auch `tcsetattr()`, `termios.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## tcgetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer ermitteln

Definition `#include <unistd.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
pid_t tcgetpgrp(int fildes);
```

Beschreibung

`tcgetpgrp()` liefert den Wert der Vordergrund-Prozessgruppennummer, die mit einem Terminal verbunden ist.

Existiert keine Vordergrund-Prozessgruppe, liefert `tcgetpgrp()` einen Wert größer als 1, der mit keiner Prozessgruppennummer einer vorhandenen Prozessgruppe übereinstimmt.

`tcgetpgrp()` kann von einem Prozess aufgerufen werden, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist; die Information kann jedoch nachträglich von einem Prozess geändert werden, der Mitglied einer Vordergrund-Prozessgruppe ist.

Returnwert Wert der Vordergrund-Prozessgruppennummer, die mit dem Terminal verbunden ist, bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcgetpgrp()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

*Erweiterung*

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

ENOTTY Der aufrufende Prozess besitzt kein steuerndes Terminal, oder die Datei ist nicht das steuernde Terminal.

Siehe auch `setsid()`, `setpgid()`, `tcsetpgrp()`, `sys/types.h`, `unistd.h`.

**tcgetsid - Sitzungsnummer des angegebenen Terminals ermitteln**

Definition `#include <termios.h>`  
`pid_t tcgetsid(int fildes);`

**Beschreibung**

`tcgetsid()` liefert die Prozessgruppennummer der Sitzung, die durch das in *fildes* angegebene Terminal gesteuert wird.

Returnwert Prozessgruppennummer der Sitzung, die mit dem angegebenen Terminal verbunden ist bei Erfolg.  
(`pid_t`)-1 sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcgetsid()` schlägt fehl, wenn gilt:

- |        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| EACCES | Dem Argument <i>fildes</i> ist kein steuerndes Terminal zugeordnet. |
| EBADF  | Das <i>fildes</i> -Argument ist kein gültiger Dateideskriptor.      |
| ENOTTY | Die Datei <i>fildes</i> ist kein Terminal.                          |

Siehe auch `termios.h`.

## tcsendbreak - serielle Datenübertragung unterbrechen

Definition `#include <termios.h>`  
`int tcsendbreak(int fildes, int duration);`

### Beschreibung

#### *Erweiterung*

Abweichend vom XPG4 hat diese Funktion keine Wirkung und kehrt zurück, ohne eine Aktion ausgeführt zu haben. □

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `tcsendbreak()` schlägt fehl, wenn gilt:

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBADF              | <i>fildes</i> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                                                            |
| <i>Erweiterung</i> |                                                                                                                                             |
| EINVAL             | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                     |
| EIO                | Die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses ist verwaist, und der schreibende Prozess ignoriert oder blockiert <code>SIGTTOU</code> nicht. |
| ENOTTY             | Die mit <i>fildes</i> verbundene Datei ist kein Terminal.                                                                                   |

Siehe auch `termios.h`, `unistd.h`, [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#).

## tcsetattr - Terminalparameter setzen

Definition `#include <termios.h>`

```
int tcsetattr(int fildes, int optional_actions, const struct termios *termios_p);
```

Beschreibung

Die Funktion `tcsetattr()` setzt die Parameter für das Terminal, das durch den Dateideskriptor `fildes` angesprochen wird. Sie legt diese wie folgt in der `termios`-Struktur ab, auf die `termios_p` zeigt:

Ist `optional_actions` gleich `TCSANOW`, wird die Änderung sofort vorgenommen.

Ist `optional_actions` gleich `TCSADRAIN`, wird die Änderung vorgenommen, nachdem alle Ausgaben, die auf `fildes` geschrieben wurden, übertragen worden sind. Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn Parameter geändert werden, die die Ausgabe beeinflussen.

Ist `optional_actions` gleich `TCSAFLUSH`, wird die Änderung vorgenommen, nachdem alle Ausgaben, die auf `fildes` geschrieben wurden, übertragen worden sind, und alle Eingaben, die bis dahin empfangen, aber noch nicht gelesen wurden, werden verworfen, bevor die Änderungen vorgenommen werden.

Ist die Ausgabe-Baudrate, die in der `termios`-Struktur abgelegt ist, auf die `termios_p` zeigt, gleich null, bewirkt der Aufruf von `tcsetattr()` eine Beendigung der Terminalverbindung.

Ist dieser Wert ungleich null, sind alle Werte in der `termios`-Struktur wirkungslos. Sind auch die übrigen Werte in der `termios`-Struktur wirkungslos, wird -1 zurückgegeben und `errno` auf `EINVAL` gesetzt.

Ist die Eingabe-Baudrate, die in der `termios`-Struktur abgelegt ist, auf die `termios_p` zeigt, gleich null, entspricht die Eingabe-Baudrate, die in der Hardware gesetzt wird, der Ausgabe-Baudrate, die in der `termios`-Struktur abgelegt ist.

Die Funktion `tcsetattr()` kehrt erfolgreich zurück, wenn sie einen Teil der angeforderten Aktionen ausgeführt hat, auch wenn einige nicht ausgeführt werden konnten.

`tcsetattr()` setzt alle Attribute, die von der Implementierung unterstützt werden, und lässt alle nicht unterstützten unverändert. Konnte keine Aktion ausgeführt werden, wird -1 zurückgegeben und `errno` auf `EINVAL` gesetzt. Sind Eingabe- und Ausgabe-Baudrate unterschiedlich und eine Kombination, die nicht von der Hardware unterstützt wird, wird keine Baudrate geändert. Ein nachfolgender `tcgetattr()`-Aufruf gibt den aktuellen Status des Terminals zurück, der die vorgenommenen Änderungen und die unveränderten Werte des vorhergehenden `tcgetattr()`-Aufrufs wiedergibt. Die Funktion `tcsetattr()` verändert die Werte der `termios`-Struktur nicht, ganz gleich, ob sie sie tatsächlich übernimmt oder nicht.

Nur ein `tcsetattr()`-Aufruf oder das Schließen des letzten mit dem Terminal verbundenen Dateideskriptors im System kann verursachen, dass die in diesem Handbuch angegebenen Terminal-Parameter geändert werden.

Das Signal SIGTTOU wird an die Prozessgruppe geschickt, wenn ein Prozess, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist, versucht, `tcsetattr()` mit dem Dateideskriptor *fildes*, der mit seinem steuernden Terminal verbunden ist, aufzurufen. Blockiert oder ignoriert der aufrufende Prozess SIGTTOU-Signale, darf er die Operation ausführen, und es wird kein Signal SIGTTOU gesendet.

|            |                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0                        | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                             |
|            | -1                       | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                  |
| Fehler     | <code>tcsetattr()</code> | <b>schlägt fehl</b> , wenn gilt:                                                                                                                                                                                        |
|            | EBADF                    | <i>fildes</i> ist kein gültiger Dateideskriptor.                                                                                                                                                                        |
|            | EINVAL                   | <i>optional_actions</i> besitzt keinen unterstützten Wert.                                                                                                                                                              |
|            | <i>Erweiterung</i>       |                                                                                                                                                                                                                         |
|            | EINVAL                   | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □                                                                                                                                                                 |
|            | EIO                      | Die Prozessgruppe des schreibenden Prozesses ist verwaist, und der schreibende Prozess ignoriert oder blockiert SIGTTOU nicht.                                                                                          |
|            | ENOTTY                   | Die mit <i>fildes</i> verbundene Datei ist kein Terminal.                                                                                                                                                               |
| Hinweis    |                          | Wenn eine Anwendung versucht, die Baudaten zu verändern, dann sollte sie zuerst <code>tcsetattr()</code> aufrufen und danach <code>tcgetattr()</code> , um zu bestimmen, welche Baudaten tatsächlich ausgewählt wurden. |
| Siehe auch |                          | <a href="#">cfgetispeed()</a> , <a href="#">tcgetattr()</a> , <code>termios.h</code> , <code>unistd.h</code> , <a href="#">Abschnitt „Allgemeine Terminal-schnittstelle“ auf Seite 131</a> .                            |

## tcsetpgrp - Vordergrund-Prozessgruppennummer setzen

Definition #include <unistd.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int tcsetpgrp(int fildes, pid_t pgid_id);
```

### Beschreibung

Hat der Prozess ein steuerndes Terminal, setzt tcsetpgrp() die Vordergrund-Prozessgruppennummer, die zu diesem Terminal gehört, auf den Wert *pgid\_id*. Die Datei des durch *fildes* angegebenen Terminals muss das steuernde Terminal des aufrufenden Prozesses sein. Das steuernde Terminal muss mit der Sitzung des aufrufenden Prozesses verbunden sein. Der Wert von *pgid\_id* muss der Prozessgruppennummer eines Prozesses entsprechen, der sich in derselben Sitzung wie der aufrufende Prozess befindet.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler tcsetpgrp() schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

EINVAL *pgid\_id* ist keine gültige Prozessgruppennummer.

*Erweiterung*

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

ENOTTY Der aufrufende Prozess besitzt kein steuerndes Terminal oder das steuernde Terminal ist nicht länger mit der Sitzung des aufrufenden Prozesses verbunden.

EPERM Der Wert von *pgid\_id* entspricht nicht der Prozessgruppennummer eines Prozesses in derselben Sitzung wie der aufrufende Prozess.

Siehe auch tcgetpgrp(), sys/types.h, unistd.h.

**tdelete - Knoten aus Binärbaum löschen**

Definition #include <search.h>

```
void *tdelete(const void *key, void **rootp, int (*compar) (const void *, const void *));
```

Beschreibung

Siehe tsearch().

## tell - aktuelleL Wert des Lese-/Schreibzeigers ermitteln (BS2000)

**Definition** `#include <stdio.h>`  
`long tell(int fildes);`

**Beschreibung**

`tell()` liefert den aktuellen Wert des Lese-/Schreibzeigers für die Datei mit dem Dateideskriptor `fildes`. `tell()` lässt sich auf Binärdateien (PAM, INCORE) und Textdateien (SAM, ISAM) anwenden. SAM-Dateien werden mit elementaren Funktionen stets als Textdateien verarbeitet.

`fildes` ist der Dateideskriptor der Datei, für die der aktuelle Wert des Lese-/Schreibzeigers bestimmt werden soll.

**Returnwert** aktueller Wert des Lese-/Schreibzeigers

Anzahl Bytes, die der Lese-/Schreibzeiger vom Dateianfang entfernt ist, in Binärdateien, bei Erfolg.

absolute Position

des Lese-/Schreibzeigers in Textdateien, bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen (z.B. `tell()` nicht erlaubt, Block/Satzanzahl zu groß).

**Hinweis**

Die Aufrufe `tell(fildes)` und `lseek(fildes, 0L, SEEK_CUR)` sind äquivalent.  
`tell()` ist nicht anwendbar auf Systemdateien (SYSDTA, SYSLST, SYSOUT).

Da die Informationen über die Dateiposition in einem 4 Byte langen Feld abgelegt werden, ergeben sich für die Größe von SAM- und ISAM-Dateien folgende Einschränkungen bei der Bearbeitung mit `tell()`/`lseek()`:

### SAM-Datei

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Satzlänge        | ≤ 2048 Byte |
| Satzanzahl/Block | ≤ 256       |
| Blockanzahl      | ≤ 2048      |

### ISAM-Datei

|            |            |
|------------|------------|
| Satzlänge  | ≤ 32 KByte |
| Satzanzahl | ≤ 32 K     |

**Siehe auch** `lseek()`, `fseek()`, `ftell()`, `stdio.h`.

## telldir - Position des Lese-/Schreibzeigers im Dateiverzeichnisstrom ermitteln

Definition #include <dirent.h>

```
long int telldir(DIR *dirp);
```

Beschreibung

telldir() liefert die aktuelle Position, die dem angegebenen Dateiverzeichnisstrom zugeordnet ist.

Wenn die letzte Operation auf dem Dateiverzeichnisstrom ein seekdir() war, gibt telldir() die Position zurück, die im *loc*-Argument des seekdir()-Aufrufs angegeben war.

Returnwert aktuelle Position

bei Erfolg

*Erweiterung*

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. □

Fehler telldir() schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*

EBADF Der dem Dateiverzeichnis zugeordnete Dateideskriptor ist nicht mehr gültig. Dieser Fehler entsteht, wenn das Dateiverzeichnis geschlossen wurde.  
□

Hinweis telldir() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch readdir(), seekdir(), dirent.h.

## **tempnam - Pfadnamen für temporäre Datei erzeugen**

Definition #include <stdio.h>

```
char *tempnam(const char *dir, const char *pfx);
```

### Beschreibung

`tempnam()` erzeugt einen Pfadnamen, der für eine temporäre Datei genutzt werden kann.

`tempnam()` ermöglicht die Steuerung der Dateiverzeichniswahl.

`dir` zeigt auf den Namen des Dateiverzeichnisses, in dem die Datei erstellt werden soll.

Wenn die Umgebungsvariable `TMPDIR` gesetzt ist, wird das dort angegebene Dateiverzeichnis verwendet, sonst das unter `*dir` genannte. Wenn `dir` der Nullzeiger ist und das Dateiverzeichnis `{P_tmpdir}` kein zugreifbares Dateiverzeichnis bezeichnet, werden die Dateinamen mit dem Verzeichnisnamen `/tmp` erzeugt. Falls auch dieser nicht zugreifbar ist, wird 0 zurückgegeben.

In `stdio.h` ist `P_tmpdir` mit `"/var/tmp"` als das Dateiverzeichnis definiert, in dem die temporäre Datei angelegt wird.

Bei vielen Anwendungen ist es vorteilhaft, wenn die temporären Dateien bestimmte bevorzugte Anfangsbuchstaben in ihren Namen aufweisen. Hierfür verwendet man das Argument `pfx`. Dieses Argument kann ein Nullzeiger sein oder auf eine Zeichenkette von maximal fünf Bytes zeigen, die als die ersten Bytes des Namens der temporären Datei eingesetzt werden.

Der von `tempnam()` erzeugte Namensteil besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil besteht aus drei Großbuchstaben (AAA, BAA, ..., ZAA, ZBA, ..., ZZZ). Der zweite Teil besteht aus einem Buchstaben und den fünf letzten Zeichen der Prozessnummer. Falls die Prozessnummer aus weniger als fünf Zeichen besteht, wird sie mit führenden Nullen zu fünf Zeichen ergänzt. Insgesamt ergibt sich also zum Beispiel: `/var/tmp/AAAa00123`.

`tempnam()` verwendet `malloc()`, um Speicherplatz für den erzeugten Dateinamen zu erhalten, und gibt einen Zeiger auf diesen Bereich zurück. Daher kann jeder von `tempnam()` zurückgegebene Zeigerwert als Argument für `free()` dienen (siehe `malloc()`). Wenn `tempnam()` aus irgendeinem Grunde das erwartete Ergebnis nicht liefern kann, d.h., wenn `malloc()` erfolglos war oder kein geeignetes Dateiverzeichnis gefunden wurde, wird ein Nullzeiger zurückgegeben.

`tempnam()` ist erfolglos, wenn nicht genug Speicherplatz vorhanden ist.

**Returnwert** Zeiger auf eine Zeichenkette, die den generierten Pfadnamen enthält, bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

0 wenn /tmp nicht zugreifbar ist, oder wenn die Variable PROGRAM-ENVIRONMENT nicht auf SHELL gesetzt ist.

**Fehler** tempnam() schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Es ist nicht genügend Speicherplatz für den neuen Pfadnamen vorhanden.

*Erweiterung*

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen. □

**Hinweis** tempnam() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

tempnam() generiert bei jedem Aufruf einen anderen Pfadnamen.

Dateien, die mit tempnam() und entweder von fopen() oder creat() erstellt wurden, sind nur insofern temporär, weil sie sich in einem Dateiverzeichnis befinden, das für temporären Gebrauch bestimmt ist, und weil ihre Namen eindeutig sind. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Datei zu löschen, wenn diese nicht mehr gebraucht wird. Wenn diese Funktion mehr als {TMP\_MAX}-mal (definiert in stdio.h) in einem einzigen Prozess aufgerufen wird, werden vorher benutzte Namen wieder verwendet.

Es ist möglich, dass während des Zeitraums von der Erstellung eines Pfadnamens bis zum Öffnen der Datei ein anderer Prozess eine Datei mit dem gleichen Namen erstellt. Dies kann jedoch nicht eintreten, wenn der andere Prozess tempnam() oder mktemp() verwendet und der Pfadname so gewählt wird, dass seine Duplizierung auf andere Weise unwahrscheinlich ist.

**Siehe auch** fopen(), free(), open(), tmpfile(), tmpnam(), unlink(), stdio.h.

## tfind - Knoten in Binärbauum suchen

Definition #include <search.h>  
void \*tfind(const void \*key, void \*const \*rootp, int (\*compar) (const void \*, const void \*));

Beschreibung  
Siehe tsearch().

## \_\_TIME\_\_ - Makro für Übersetzungszeitpunkt

Definition \_\_TIME\_\_

Beschreibung  
Dieses Makro generiert die Übersetzungsuhrzeit einer Quelldatei als Zeichenkette in der Form:

"hh:mm:ss\0"

Dabei bedeuten:

hh Stunden

mm Minuten

ss Sekunden

Hinweis Das Format der Zeitangabe entspricht der Funktion asctime().

Dieses Makro muss in keiner Include-Datei definiert werden. Sein Name wird vom Compiler erkannt und ersetzt.

Siehe auch asctime(), \_\_DATE\_\_.

## time, time64 - Zeit seit Epochewert ermitteln

Definition #include <sys/types.h>

#include <time.h>

```
time_t time(time_t *tloc);
time64_t time64(time64_t *tloc);
```

Beschreibung

time() liefert die aktuelle Zeit (Ortszeit) als Anzahl der Sekunden, die seit 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated, 1. Januar 1970) vergangen sind.

Wenn *tloc* ungleich null ist, wird zusätzlich der Returnwert an die Stelle gespeichert, auf die *tloc* zeigt.

Ab dem 19.1.2038 03:14:08 Uhr UTC gibt time() die Meldung CCM0014 aus und terminiert das Programm.

Die Funktion time64() verhält sich wie time() mit dem Unterschied, dass sie auch über den 19.1.2038 03:14:07 Uhr UTC hinaus korrekte Ergebnisse liefert.

BS2000

time() liefert die aktuelle Zeit (Ortszeit) als Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 lokaler Zeit vergangen sind. □

Returnwert Zeit in Sekunden (siehe oben)

bei Erfolg.

(time\_t)-1

(time64\_t)-1

bei Fehler.

errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Hinweis time() scheitert und seine Aktionen sind undefiniert, wenn *tloc* auf eine unzulässige Adresse zeigt.

Siehe auch ctime(), time.h.

## times - Prozesszeit ermitteln

Definition 

```
#include <sys/types.h>
clock_t times(struct tms *buffer);
```

### Beschreibung

`times()` füllt die Struktur `tms`, auf die `buffer` zeigt, mit Informationen über Laufzeiten (siehe `sys/times.h`).

Alle Zeitangaben werden im Raster Zeittakteinheiten definiert.

Die Laufzeiten von beendeten Kindprozessen werden in die Komponenten `tms_utime` und `tms_cstime` des Vaterprozesses aufgenommen, sobald die Funktion `wait()` die Prozessnummer dieses beendeten Kindprozesses liefert. Wenn ein Kindprozess nicht auf seine Kindprozesse wartet, werden deren Zeiten nicht mit aufgenommen.

- Die Komponente `tms_utime` ist die Rechenzeit, die für die Ausführung von Benutzeranweisungen des aufrufenden Prozesses verbraucht wurde.
- Die Komponente `tms_stime` ist die Rechenzeit, die für die Ausführung von Systemanweisungen des aufrufenden Prozesses verbraucht wurde.
- Die Komponente `tms_cutime` ist die Summe der Zeiten `tms_utime` und `tms_cstime` der Kindprozesse.
- Die Komponente `tms_cstime` ist die Summe der Zeiten `tms_stime` und `tms_cstime` der Kindprozesse.

Returnwert abgelaufene Echtzeit in Zeittakteinheiten seit einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. seit dem Einschalten des Systems). Dieser Zeitpunkt ändert sich nicht von einem Aufruf der Funktion `times()` innerhalb eines Prozesses zu einem anderen. Das Ergebnis kann den möglichen Wertebereich des Typs `clock_t` überschreiten (Überlauf).

(`clock_t`)-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Hinweis Portable Anwendungen sollten die Funktion `sysconf(_SC_CLK_TCLK)` verwenden, um die Anzahl der Zeittakteinheiten pro Sekunde zu bestimmen, da sich diese von System zu System unterscheiden kann.

Siehe auch `exec`, `fork()`, `sysconf()`, `time()`, `wait()`, `sys/times.h`.

## timezone - Variable für Differenz zwischen Ortszeit und UTC

**Definition** #include <time.h>  
extern long int timezone;

**Beschreibung**

Die externe Variable `timezone` enthält die Differenz, gemessen in Sekunden, zwischen UTC (Universal Time Coordinated, 1. Januar 1970) und der lokalen Standardzeit. Die Voreinstellung für `timezone` ist 0 (UTC).

Die Datei `/usr/lib/locale/ language/LC_TIME` enthält umgebungsspezifische Datums- und Zeitinformationen.

**Hinweis** Das Ändern der Zeit während des Zeitraums der Änderung von `timezone` nach `altzone` oder umgekehrt kann unvorhersehbare Ergebnisse hervorrufen.  
Der Systemverwalter muss das Start- und Enddatum der Sommerzeit jährlich ändern, wenn das Format des Julianischen Kalenders verwendet wird.

**Siehe auch** `altzone`, `asctime()`, `ctime()`, `daylight`, `environ`, `gmtime()`, `localtime()`, `mktime()`, `strftime()`, `tzname`, `tzset()`.

## **tmpfile - temporäre Datei erzeugen**

**Definition**    `#include <stdio.h>`  
              `FILE *tmpfile(void);`

**Beschreibung**

`tmpfile()` erzeugt eine temporäre Datei und öffnet einen dazugehörigen Datenstrom.

*BS2000*

`tmpfile()` erzeugt eine binäre SAM-Datei mit Standardattributen. □

Die Datei wird automatisch wieder gelöscht, wenn alle Verweise auf diese Datei geschlossen worden sind. Die Datei wird wie durch `fopen()` zum Aktualisieren geöffnet (`w+`).

In `stdio.h` ist `{P_tmpdir}` mit `/var/tmp` als das Dateiverzeichnis definiert, in dem die temporäre Datei angelegt wird.

**Returnwert** Zeiger auf den Datenstrom für die erzeugte Datei  
bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler**    `tmpfile()` schlägt fehl, wenn gilt:

`EINTR`      Ein Signal wurde während des Ablaufs der Funktion `tmpfile()` abgefangen.

`EMFILE`     Im aufrufenden Prozess sind `{OPEN_MAX}`-Datenströme geöffnet.  
Im aufrufenden Prozess sind `{FOPEN_MAX}`-Datenströme geöffnet.

`ENFILE`     Im System ist die maximal erlaubte Anzahl von Dateien geöffnet.

`ENOSPC`    Das Dateiverzeichnis oder das Dateisystem, das die neue Datei enthalten würde, kann nicht vergrößert werden.

**Hinweis**    Ob `tmpfile()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Bei abnormalem Programmabbruch mit `abort()` bzw. `_exit(-1)` werden die temporären Dateien nicht gelöscht.

**Siehe auch** `fopen()`, `tmpnam()`, `unlink()`, `stdio.h`.

## tmpnam - Basisnamen für temporäre Datei erzeugen

Definition `#include <stdio.h>`

```
char *tmpnam(char *s)
```

Beschreibung

`tmpnam()` erzeugt eine Zeichenkette, die ein gültiger, eindeutiger Dateiname ist.

`tmpnam()` erzeugt jedes Mal, wenn sie vom selben Prozess aufgerufen wird, einen anderen Dateinamen (bis zu `{TMP_MAX}`-mal). Wenn die Funktion öfter als `{TMP_MAX}`-mal aufgerufen wird, werden vorher benutzte Namen wieder verwendet.

Die Implementierung verhält sich so, als ob `tmpnam()` von keiner Bibliotheksfunktion aufgerufen würde.

In `stdio.h` ist `P_tmpdir` mit `"/var/tmp"` als das Dateiverzeichnis definiert, in dem die temporäre Datei angelegt wird.

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette

Bei erfolgreicher Beendigung.

Nullzeiger wenn `tmpnam()` öfter als `{TMP_MAX}`-mal aufgerufen wurde.

Wenn das Argument `s` der Nullzeiger ist, schreibt `tmpnam()` das Ergebnis in einen internen, statischen Bereich und gibt einen Zeiger auf diesen Bereich zurück. Nachfolgende Aufrufe der Funktion `tmpnam()` können denselben Bereich wieder verändern.

Wenn das Argument `s` nicht der Nullzeiger ist, wird angenommen, dass es auf einen Vektor vom Typ `char` der Mindestlänge `{L_tmpnam}` zeigt;

`tmpnam()` schreibt das Ergebnis in diesen Vektor und liefert das Argument als Returnwert.

Hinweis

Wenn die Funktion `tmpnam()` öfter als `{TMP_MAX}`-mal in einem Prozess aufgerufen wird, werden vorher benutzte Namen wieder verwendet.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Datei zu löschen, auf die `*s` zeigt, wenn diese nicht mehr gebraucht wird.

In der Zeit zwischen dem Erzeugen des Dateinamens und dem Erzeugen der Datei kann ein anderer Prozess den gleichen Dateinamen erzeugt haben. Daher kann der Einsatz von `tmpfile()` nützlicher sein.

Dies kann jedoch nicht eintreten, wenn der andere Prozess `tmpnam()` oder `mktemp()` verwendet und der Pfadname so gewählt wird, dass seine Duplikation auf andere Weise unwahrscheinlich ist.

Dateien, die mit `tmpnam()` und entweder von `fopen()` oder `creat()` erstellt wurden, sind nur insofern temporär, weil sie sich in einem Dateiverzeichnis befinden, das für temporären Gebrauch bestimmt ist, und weil ihre Namen eindeutig sind.

Ob `tmpnam()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch `fopen()`, `open()`, `tempnam()`, `tmpfile()`, `unlink()`, `stdio.h`.

## toascii - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln

Definition `#include <ctype.h>`  
`int toascii(int i);`

### Beschreibung

`toascii()` setzt die ersten 3 Bytes einer Variablen *i* durch Bit-UND-Verknüpfung (*i* & 0XFF) auf 0 und liefert den Wert des niedrigstwertigen Bytes zurück.

`toascii()` ist ein Synonym für `toebcdic()`. Auf EBCDIC-Rechnern liefert `toascii()` einen gültigen Wert aus dem EBCDIC-Zeichensatz. Ist Portabilität zu ASCII-Rechnern erforderlich, sollte `toascii()` verwendet werden.

*i* ist eine ganzzahlige Variable, deren niedrigstwertiges Byte geliefert werden soll.

Returnwert Wert des niedrigstwertigen Bytes der Variablen *i*  
bei Erfolg.

Hinweis `toascii()` wandelt keine Werte aus anderen Zeichensätzen um (z.B. ASCII auf EBCDIC-Rechnern).

Siehe auch `isacii()`, `toebcdic()`, `ctype.h`.

**toebcdic - ganze Zahl in gültigen Wert umwandeln (BS2000)**

Definition    `#include <ctype.h>`  
              `int toebcdic(int i);`

**Beschreibung**

`toebcdic()` setzt die ersten 3 Bytes einer Variablen *i* durch Bit-UND-Verknüpfung (*i* & 0XFF) auf 0 und liefert den Wert des niedrigstwertigen Bytes zurück.

*i* ist eine ganzzahlige Variable, deren niedrigstwertiges Byte geliefert werden soll.

Returnwert Das niedrigstwertige Byte der Variablen *i*  
bei Erfolg.

Hinweis    `toebcdic()` ist sowohl als Makro als auch als Funktion realisiert.  
`toebcdic()` wandelt keine Werte aus anderen Zeichensätzen (z.B. ASCII) um.  
`toebcdic()` ist ein Synonym für `toascii()`. Ist Portabilität zu ASCII-Rechnern erforderlich, sollte `toascii()` statt `toebcdic()` verwendet werden.

Siehe auch `isascii()`, `toascii()`, `ctype.h`.

**\_tolower - Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umwandeln**

Definition    `#include <ctype.h>`  
              `int _tolower(int c);`

**Beschreibung**

`_tolower()` wandelt den Großbuchstaben *c* in den entsprechenden Kleinbuchstaben um.  
*c* muss ein Großbuchstabe sein.

Returnwert Kleinbuchstabe zu *c*, wenn *c* ein Großbuchstabe ist.

Hinweis    `_tolower()` ist nur als Makro realisiert.

Siehe auch `tolower()`, `isupper()`, `ctype.h`.

## tolower - Zeichen in Kleinbuchstaben umwandeln

Definition `#include <ctype.h>`  
`int tolower(int c);`

Beschreibung `tolower()` wandelt den Großbuchstaben *c* in den entsprechenden Kleinbuchstaben um.

Returnwert Kleinbuchstabe zu *c*, wenn *c* ein Großbuchstabe ist.

Siehe auch `strlower()`, `strupr()`, `toupper()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## \_toupper - Kleinbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln

Definition `#include <ctype.h>`  
`int _toupper(int c);`

Beschreibung `_toupper()` wandelt den Kleinbuchstaben *c* in den entsprechenden Großbuchstaben um.  
*c* muss ein Kleinbuchstabe sein.

Returnwert Großbuchstabe zu *c*, wenn *c* ein Kleinbuchstabe ist.

Hinweis `_toupper()` ist nur als Makro realisiert.

Siehe auch `toupper()`, `islower()`, `ctype.h`.

## toupper - Zeichen in Großbuchstaben umwandeln

Definition `#include <ctype.h>`  
`int toupper(int c);`

Beschreibung `toupper()` wandelt den Kleinbuchstaben *c* in den entsprechenden Großbuchstaben um.

Returnwert Großbuchstabe zu *c*, wenn *c* ein Kleinbuchstabe ist.

Siehe auch `strupr()`, `strlower()`, `tolower()`, `setlocale()`, `ctype.h`.

## towctrans - Langzeichen abbilden

**Definition**

```
#include <wctype.h>
wint_t towctrans(wint_t wc, wctrans_t desc);
```

**Beschreibung**

`towctrans()` transformiert das Langzeichen `wc` gemäß der Angabe `desc`. Der aktuelle Wert der Kategorie `LC_CTYPE` muss derselbe sein, der für den Aufruf von `towctrans()` gültig war, der den Wert `desc` zurückgab.

Die beiden folgenden Aufrufe von `towctrans()` wirken genauso, wie die dahinter in Kommentarzeichen angegebenen Aufrufe zur Umwandlung in Klein- bzw. Großbuchstaben:

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>towctrans(wc, wctrans("tolower"))</code> | <code>/* towlower(wc) */</code> |
| <code>towctrans(wc, wctrans("toupper"))</code> | <code>/* towupper(wc) */</code> |

**Returnwert** transformiertes Langzeichen  
bei Erfolg.

**Hinweis** In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

**Siehe auch** `tolower()`, `toupper()`, `towlower()`, `towupper()`, `wctrans()`

## towlower - Langzeichen in Kleinbuchstaben umwandeln

**Definition**

```
#include <wchar.h>
wint_t towlower(wint_t wc);
```

**Beschreibung**

`towlower()` wandelt das Langzeichen `wc`, falls es ein Großbuchstabe ist, in den entsprechenden Kleinbuchstaben um.

**Returnwert** Kleinbuchstabe zu `wc`, wenn `wc` ein Großbuchstabe ist.

**Hinweis** *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

**Siehe auch** `towupper()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## towupper - Langzeichen in Großbuchstaben umwandeln

Definition `#include <wchar.h>`  
`wint_t towupper(wint_t wc);`

Beschreibung `towupper()` wandelt das Langzeichen *wc*, falls es ein Kleinbuchstabe ist, in den entsprechenden Großbuchstaben um.

Returnwert Großbuchstabe zu *wc*, wenn *wc* ein Kleinbuchstabe ist.

Hinweis *Einschränkung*  
In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `towlower()`, `setlocale()`, `wchar.h`.

## truncate - Datei auf angegebene Länge setzen

Name **truncate, truncate64**

Definition `#include <unistd.h>`  
`int truncate (const char *path, off_t length);`  
`int truncate64 (const char *path, off64_t length);`

Beschreibung Siehe `ftruncate()`.  
`truncate()` kürzt die in *path* angegebene Datei auf *length* Bytes.

## tsearch, tfind, tdelete, twalk - binäre Suchbäume bearbeiten

**Definition** #include <search.h>

```
void *tsearch (const void *key, void **rootp, int (*compar) (const void *, const void *));
void *tfind (const void *key, void * const *rootp, int (*compar) (const void *, const void *));
void *tdelete (const void *key, void **rootp, int (*compar) (const void *, const void *));
void twalk (const void *root, void(*action) (const void *, VISIT, int));
```

**Beschreibung**

tsearch(), tfind(), tdelete() und twalk() manipulieren binäre Suchbäume. Vergleiche werden durch eine vom Benutzer gelieferte Funktion *compar* ausgeführt. Diese Funktion wird mit zwei Argumenten aufgerufen, d.h. mit den Zeigern auf die Elemente, die verglichen werden. Sie gibt eine ganze Zahl zurück, die kleiner, gleich oder größer als 0 ist, je nachdem, ob das erste Argument kleiner, gleich oder größer als das zweite Argument ist. Die Vergleichsfunktion braucht nicht jedes Byte zu vergleichen, und daher können außer den Werten, die verglichen werden, auch willkürliche Daten in den Elementen enthalten sein.

tsearch() wird zum Aufbau des Baums und für den Zugriff auf den Baum verwendet. *key* ist ein Zeiger auf einen Wert, auf den zugegriffen bzw. der gespeichert werden soll. Wenn der Baum einen Wert aufweist, der gleich *\*key* (der Wert, auf den der Schlüssel zeigt) ist, wird ein Zeiger auf diesen gefundenen Wert zurückgegeben. Andernfalls wird *\*key* eingefügt und ein auf diesen *key* weisender Zeiger zurückgegeben. Es werden nur Zeiger kopiert, und daher müssen die Daten von der aufrufende Routine gespeichert werden. *rootp* zeigt auf eine Variable, die auf die Wurzel des Baums zeigt. Ein NULL-Wert für die Variable, auf die *rootp* zeigt, gibt einen leeren Baum an; in diesem Fall wird die Variable so gesetzt, dass sie auf den Wert zeigt, der sich an der Wurzel des neuen Baums befindet.

Wie tsearch() sucht auch tfind() nach einem Wert im Baum und gibt einen Zeiger auf diesen Wert zurück, falls dieser gefunden wird. Wird der Wert nicht gefunden, gibt tfind() einen Nullzeiger zurück. Die Argumente für tfind() sind dieselben wie für tsearch().

Mit tdelete() wird ein Knoten in einem binären Suchbaum gelöscht. Die Argumente sind dieselben wie für tsearch(). Die Variable, auf die *rootp* zeigt, ändert sich, wenn der gelöschte Knoten die Wurzel des Baums war. tdelete() gibt einen Zeiger auf den Vaterknoten des gelöschten Knotens zurück oder einen Nullzeiger, wenn der Knoten nicht gefunden wurde.

twalk() durchläuft einen binären Suchbaum. *root* ist die Wurzel des Baums, der durchlaufen werden soll. Jeder Knotenpunkt im Baum kann als Wurzel für ein Durchlaufen des Baums unterhalb dieses Knotens verwendet werden. *action* ist der Name einer Funktion, die an jedem Knoten aufgerufen werden soll. Diese Funktion wird mit drei Argumenten aufgerufen. Das erste Argument ist die Adresse des besuchten Knotens. Die Struktur, auf die

dieses Argument zeigt, ist nicht spezifiziert und darf nicht verändert werden. Der Wert vom Typ 'Zeiger-auf-Knoten' kann jedoch in den Typ 'Zeiger-auf-Zeiger-auf-Element' konvertiert werden, um auf die in dem Knoten gespeicherten Elemente zugreifen zu können.

Das zweite Argument ist ein Wert des Aufzählungstyps `typedef enum { preorder, postorder, endorder, leaf } VISIT;` (definiert in der Include-Datei `search.h`), abhängig davon, ob es sich um den ersten, zweiten oder dritten Besuch des Knotens handelt, bei einem Durchlauf des Baums in die Tiefe, von links nach rechts, oder ob der Knoten ein Blatt ist. Das dritte Argument stellt die Stufe des Knotens im Baum dar, wobei die Wurzel die Stufe Null ist.

|            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | <code>*key</code>       | <code>tsearch()</code> und <code>tfind()</code> : bei Erfolg.<br><code>tsearch()</code> : Zeiger auf die eingefügte Position.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <code>Nullzeiger</code> | <code>tsearch()</code> : wenn nicht ausreichend Speicher zur Erstellung eines neuen Knotens zur Verfügung steht.<br><code>tsearch()</code> , <code>tfind()</code> und <code>tdelete()</code> : wenn <code>rootp</code> zu Beginn NULL ist.<br><code>tfind()</code> : wenn <code>*key</code> nicht gefunden wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                         | <code>Zeiger auf den Vaterknoten des gelöschten Knotens</code> <code>tdelete()</code><br>bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hinweis    |                         | <code>root</code> für <code>twalk()</code> ist um eine Stufe der indirekten Adressierung niedriger als <code>rootp</code> für <code>tsearch()</code> und <code>tdelete()</code> .<br><br>Es gibt zwei Nomenklaturen für die Reihenfolge, in der die Knoten eines Baums durchlaufen werden. <code>tsearch()</code> verwendet die Begriffe "preorder", "postorder" und "endorder", um auszudrücken, dass ein Knoten vor seinen Söhnen oder nach dem linken und vor dem rechten Kind oder nach seinen Söhnen besucht wird. Die andere Nomenklatur verwendet "preorder", "inorder" und "postorder", um diese Reihenfolgen zu bezeichnen, wobei "postorder" eine andere Bedeutung hat. |
| Hinweis    |                         | Wenn die aufrufende Funktion den Zeiger auf die Wurzel ändert, werden die Ergebnisse unvorhersagbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siehe auch |                         | <code>bsearch()</code> , <code>hsearch()</code> , <code>lsearch()</code> , <code>search.h</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **ttyname - Pfadnamen eines Terminals ermitteln**

Definition `#include <unistd.h>`

```
char *ttyname(int fildes);
```

Beschreibung

`ttyname()` liefert einen Zeiger auf eine Zeichenkette. Diese enthält den mit dem Nullbyte abgeschlossenen Pfadnamen des Terminals, das dem Dateideskriptor *fildes* zugeordnet ist. Der Returnwert zeigt auf einen statischen Bereich, dessen Inhalt bei jedem Aufruf überschrieben wird.

Das steuernde Terminal kann folgende Namen haben:

`/dev/term/0000, ..., /dev/term/4096` (für Blockterminals)

`/dev/pts/0, ..., /dev/pts/4096` (bei rlogin-Zugang)

Returnwert Zeiger auf eine Zeichenkette

bei Erfolg.

Nullzeiger bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `ttyname()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF *fildes* ist kein gültiger Dateideskriptor.

ENOTTY *fildes* verweist nicht auf ein Terminal.

Hinweis `ttyname()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

`ttyname()` ist nicht threadsicher. Verwenden Sie bei Bedarf die reentrant Funktion `ttyname_r()`.

Siehe auch `isatty()`, `ttyname_r()`, `unistd.h`.

## ttynname\_r - Pfadnamen eines Terminals threadsicher ermitteln

Definition #include <unistd.h>

```
int ttynname_r(int fildes, char * name, size_t namesize);
```

Beschreibung

Die Funktion `ttynname_r()` speichert den mit dem Nullbyte abgeschlossenen Pfadnamen des Terminals, das dem Dateideskriptor `fildes` zugeordnet ist, im Datenbereich, auf den `name` zeigt, ab. Der Datenbereich ist `namesize` Zeichen lang und sollte genug Speicher für den Namen und das abschließende Nullbyte bereitstellen. Die maximale Länge des Terminalnamens ist `{TTY_NAME_MAX}`.

Returnwert 0 bei Erfolg.

Fehlernummer sonst.

Fehler `ttynname_r()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF Das Argument `fildes` ist kein gültiger Dateideskriptor.

ENOTTY Das Argument `fildes` verweist nicht auf ein Terminal..

ERANGE Der Wert von `namesize` ist kleiner als die Länge der zurückzugebenden Zeichenkette einschließlich des abschließenden Nullbyte.

Siehe auch `ttynname()`, `isatty()`, `unistd.h`.

## **ttyslot - Eintrag des aktuellen Benutzers in der utmp-Datei finden**

Definition    `#include <stdlib.h>`  
              `int ttyslot (void);`

### Beschreibung

`ttyslot()` gibt für den aktuellen Benutzer den Index seines Eintrags in der Datei `/var/adm/utmp` zurück.

Der Eintrag des aktuellen Benutzers ist ein Eintrag, für den das `utline`-Strukturelement mit dem Namen eines Terminals `in/dev` übereinstimmt, das mit der Standardeingabe, der Standardausgabe oder der Fehlerausgabe (0, 1 oder 2) verbunden ist.

Der zurückgegebene Index ist eine ganze Zahl, die die Satznummer des Eintrags in der Datei `/var/adm/utmp` repräsentiert. Für den ersten Satz wird der Index 0 zurückgegeben.

`ttyslot()` ist nicht threadsicher.

### Returnwert Index des Eintrags

bei Erfolg.

-1            wenn bei der Suche nach dem Terminalnamen ein Fehler auftrat, oder  
              wenn keiner der Dateideskriptoren 0, 1 oder 2 einem Terminal zugeordnet wurde.

Hinweis    `ttyslot()` wird in der nächsten Version des X/Open Standards gestrichen.

Siehe auch `endutxent()`, `ttyname()`, `stdlib.h`.

## twalk - Binärbaum durchlaufen

Definition `#include <search.h>`  
`void twalk(const void *root, void (*action) (const void *, VISIT, int *));`

Beschreibung  
Siehe `tsearch()`.

## tzname - Feldvariable für Zeitzonen-Zeichenketten

Definition `#include <time.h>`  
`extern char *tzname[2];`

Beschreibung  
Die externe Variable `tzname` enthält Zeitzonennamen. `tzname` ist standardmäßig wie folgt gesetzt:  
`char *tzname[2] = { "GMT", "" };`

Siehe auch `altzone`, `asctime()`, `ctime()`, `daylight`, `gmtime()`, `localtime()`, `timezone`, `tzset()`.

## **tzset - Information für Zeitzonenumwandlung setzen**

**Definition**    `#include <time.h>`  
              `void tzset(void);`

### Beschreibung

`tzset()` benutzt den Inhalt der Umgebungsvariablen TZ, um die Werte unterschiedlicher externer Variablen zu überschreiben. Die Funktion `tzset()` wird von `asctime()` oder aber auch vom Benutzer aufgerufen.

`tzset()` überprüft den Inhalt der Umgebungsvariablen und weist die verschiedenen Felder den entsprechenden Variablen zu. Zum Beispiel lautet der vollständige Eintrag für New Jersey 1986:

`EST5EDT4,116/2:00:00,298/2:00:00 oder einfach nur EST5EDT`

Ein Beispiel für die Südhalbkugel, zum Beispiel Cook Islands, könnte sein:

`KDT9:30KST10:00,63/5:00,302/20:00`

In der langen Version des New Jersey-Beispiels von TZ ist `tzname[0]` EST; `timezone` wird auf  $5*60*60$  gesetzt; `tzname[1]` ist EDT; `altzone` wird auf  $4*60*60$  gesetzt; die Sommerzeit beginnt am 117. Tag um 2 Uhr nachts und endet am 299. Tag um 2 Uhr nachts (es wird der Julianische Kalender benutzt). `daylight` wird auf einen positiven Wert gesetzt. Start- und Endzeit sind relativ zur Sommerzeit. Wenn Start- und Enddatum der Sommerzeit nicht geliefert werden, werden die für die Vereinigten Staaten in diesem Jahr gültigen Tage benutzt, und die Zeit wird 2 Uhr nachts sein. Wenn nur die Zeit nicht verfügbar ist, wird diese auf 2 Uhr nachts gesetzt.

Die Auswirkungen von `tzset()` sind so, dass die Werte der externen Variablen `timezone`, `altzone`, `daylight` und `tzname` geändert werden. `ctime()`, `localtime()`, `mktime()` und `strftime()` werden ebenso diese externen Variablen aktualisieren, als hätten sie `tzset()` zu der Zeit aufgerufen, die vom `time_t`- oder dem von ihnen konvertierten `struct tm`-Wert spezifiziert wird.

Die Datei `/usr/lib/locale/ language/LC_TIME` enthält umgebungsspezifische Datums- und Zeitinformationen.

`tzset()` setzt die externe Variable `daylight` auf 0, wenn für die angegebene Zeitzone keine Sommerzeit-Konvertierungen vorgenommen werden sollen, sonst auf einen Wert ungleich 0. Die externe Variable `timezone` wird auf die Differenz in Sekunden zwischen der koordinierten Universal Time (UTC) und der lokalen Standardzeit gesetzt.

**Hinweis**    Falls keine TZ-Variable vorhanden ist, werden die für MEZ gültigen Werte eingesetzt.

**Siehe auch** `altzone`, `asctime()`, `ctime()`, `daylight`, `environ`, `gmtime()`, `localtime()`, `mktime()`, `strftime()`, `timezone`, `tzname()`.

## ualarm - Intervall Timer setzen

Definition `#include <unistd.h>`

```
useconds_t ualarm(useconds_t useconds, useconds_t interval)
```

Beschreibung

`ualarm()` sendet das Signal SIGALRM nach *useconds* Mikrosekunden an den aufrufenden Prozess. Sofern es nicht ignoriert oder abgefangen wird, beendet das Signal den Prozess.

Wenn das Argument *interval* ungleich null ist, wird das Signal SIGALRM alle *interval* Mikrosekunden nach Ablauf des Zeitgebers an den Prozess gesendet (zum Beispiel nachdem *useconds* Mikrosekunden verstrichen sind).

Auf Grund von Verzögerungen im Scheduling kann die Wiederaufnahme der Ausführung nach dem Auffangen des Signals um einige Zeit verschoben werden. Die längste Verzögerungszeit, die angegeben werden kann, beträgt 2.147.483.647 Mikrosekunden.

Returnwert Der Return-Wert ist die Zeit, die bis zur Ausgabe des Alarmsignals noch verbleibt.

Hinweis `ualarm()` ist eine vereinfachte Schnittstelle für `setitimer()`.

Siehe auch `alarm()`, `setitimer()`, `sleep ()`, `unistd.h`.

## **ulimit - Prozessgrenzen ermitteln oder setzen**

Definition `#include <ulimit.h>`

```
long int ulimit (int cmd, ...);
```

Beschreibung

`ulimit()` ermöglicht die Steuerung der Prozessgrenzen. Die möglichen Werte für *cmd*, die in `ulimit.h` definiert sind, beinhalten:

`UL_GETFSIZE` Liefert die Grenze für Dateigrößen des Prozesses. Die Grenze wird in 512-Byte-Blöcken angegeben und an Kindprozesse vererbt. Dateien jeder Größe können gelesen werden.

`UL_SETFSIZE` Setzt die Grenze für die Dateigröße bei Ausgabeoperationen des Prozesses auf den Wert des zweiten Arguments, das als `long int` interpretiert wird. Jeder Prozess kann seine eigene Grenze heruntersetzen, aber nur ein Prozess mit Sonderrechten darf diese Grenze erhöhen. Das Ergebnis ist die neue Grenze für die Dateigröße.

Returnwert Wert der geforderten Grenze  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `ulimit()` schlägt fehl und die Grenze wird nicht verändert, wenn gilt:

`EINVAL` Das Argument *cmd* ist ungültig.

`EPERM` Ein Prozess ohne Sonderrechte versucht, die Grenze für die Dateigröße heraufzusetzen.

Hinweis Da bei Erfolg alle Ergebnisse erlaubt sind, sollte eine Anwendung, die Fehlersituationen überprüfen will, `errno` vor dem Aufruf von `ulimit()` gleich 0 setzen. Wenn das Ergebnis nach der Rückkehr gleich -1 und `errno` gesetzt ist, dann ist ein Fehler aufgetreten.

Siehe auch `write()`, `ulimit.h`.

## umask - Schutzbitmaske abfragen und setzen

Definition `#include <sys/stat.h>`

*Optional*

```
#include <sys/types.h> □  
mode_t umask (mode_t cmask);
```

### Beschreibung

`umask()` setzt für den Dateimodus die Schutzbitmaske des Prozesses gleich *cmask* und gibt den vorherigen Wert der Maske zurück. Nur die Schutzbüts von *cmask* (siehe auch `sys/stat.h`) werden verwendet; andere Bits werden ignoriert.

Die Schutzbitmaske des Prozesses wird von den Funktionen `open()`, `creat()`, `mkdir()` und `mkfifo()` verwendet, um Zugriffsrechte in *mode* zu entfernen. Bitpositionen, die in *cmask* gesetzt sind, werden bei den Zugriffsrechten der erzeugten Datei entfernt.

Durch einen erneuten Aufruf von `umask()` mit dem Returnwert des ersten Aufrufs als Argument kann der Zustand, den die Maske vor dem ersten Aufruf hatte, einschließlich aller anderen Bits, wieder hergestellt werden.

Returnwert Wenn die Benutzernummer 0 ist, ist der voreingestellte Wert 022 (oktal), sonst 066. vorheriger Wert der Schutzbitmaske bei Erfolg. Andere Bits werden ignoriert. Ein erneuter Aufruf von `umask()` mit dem Ergebnis des vorangegangenen Aufrufs als *cmask* setzt die Schutzbitmaske auf den Zustand vor dem ersten Aufruf zurück.

Hinweis `umask()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch `creat()`, `mkdir()`, `mkfifo()`, `open()`, `sys/stat.h`, `sys/types.h`.

## umount - Dateisystem aushängen (Erweiterung)

**Definition**

```
#include <sys/mount.h>
int umount(const char *path);
```

**Beschreibung**

Mit `umount()` wird ein zuvor mit `mount()` eingehängtes Dateisystem ausgehängt, das unter dem Dateiverzeichnis liegt, auf das *path* zeigt (Einhängepunkt). *path* kann auf eine blockorientierte Gerätedatei oder ein Dateiverzeichnis zeigen. Nach dem Aushängen des Dateisystems wird das Dateiverzeichnis, in dem das Dateisystem eingehängt war, wieder normal interpretiert.

**Returnwert**

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 0  | nach erfolgreicher Beendigung.                                         |
| -1 | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. |

**Fehler** `umount()` ist erfolglos, wenn gilt:

|              |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBUSY        | Eine Datei in <i>path</i> ist in Benutzung.                                                                                               |
| EFAULT       | <i>path</i> zeigt auf eine ungültige Adresse.                                                                                             |
| EINVAL       | <i>path</i> ist nicht vorhanden,<br>oder <i>path</i> ist nicht eingehängt.                                                                |
| ELOOP        | Zu viele symbolische Verweise wurden aufgerufen, um den Pfad zu übersetzen, auf den durch <i>path</i> verwiesen wurde.                    |
| ENAMETOOLONG | <i>path</i> ist länger als <code>{PATH_MAX}</code> , oder die Länge einer <i>path</i> -Komponente überschreitet <code>{NAME_MAX}</code> . |
| ENOTBLK      | <i>path</i> ist keine blockorientierte Gerätedatei.                                                                                       |
| EPERM        | Die effektive Benutzernummer ist nicht die eines Prozesses mit Sonderrechten.                                                             |
| EREMOTE      | <i>path</i> zeigt auf einen fernen Pfadnamen.                                                                                             |

**Hinweis** `umount()` darf nur unter der effektiven Benutzernummer eines Prozesses mit Sonderrechten aufgerufen werden.  
`umount()` wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

**Siehe auch** `mount()`, `sys/mount.h`.

## uname - Basisdaten über das aktuelle Betriebssystem ermitteln

Definition `#include <sys/utsname.h>`  
`int uname(struct utsname *name);`

### Beschreibung

`uname()` ermittelt Basisdaten über das aktuelle Betriebssystem und speichert sie in der Struktur ab, auf die *name* zeigt.

`uname()` verwendet die Struktur `utsname`, die in `sys/utsname.h` definiert ist. Strukturkomponenten sind die char-Vektoren `sysname`, `nodename`, `release`, `version` und `machine`. Im Vektor `sysname` wird der Name des aktuellen Betriebssystems eingetragen. Analog dazu enthält `nodename` den Namen, unter dem das Betriebssystem in einem Kommunikationsnetz bekannt ist. Die Vektoren `release` und `version` enthalten Release-Nummer und Freigabedatum des Betriebssystems, der Vektor `machine` enthält einen Namen, der die Hardware kennzeichnet, auf der das Betriebssystem läuft.

Returnwert nichtnegativer Wert  
bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `uname()` schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*

`EFAULT` *name* ist eine ungültige Adresse. □

Hinweis Die Aufnahme der Komponente `nodename` in diese Struktur besagt nicht, dass dies genügend Information ist, um Kommunikationsnetze anzusprechen.

Siehe auch `sys/utsname.h`.

## ungetc - Byte in Eingabestrom zurückstellen

**Definition** #include <stdio.h>

```
int ungetc(int c, FILE *stream);
```

**Beschreibung**

ungetc() wandelt das vorher gelesene Byte *c* in den Typ `unsigned char` um und stellt das entsprechende Byte in den Datenstrom zurück, auf den *stream* zeigt. Die zurückgestellten Bytes werden durch nachfolgende Leseoperationen aus diesem Datenstrom in umgekehrter Reihenfolge zurückgegeben. Wenn zwischendurch eine Funktion zur Positionierung (`fseek()`, `fsetpos()` oder `rewind()`) für denselben Datenstrom erfolgreich aufgerufen wird, werden die zurückgestellten Bytes aus dem Datenstrom gelöscht. Der externe Speicher, der dem Datenstrom zugeordnet ist, bleibt unverändert.

*BS2000*

Der Aufruf einer der folgenden Funktionen hebt die Effekte des ungetc-Aufrufs (z.B. Rückwärtspositionierung) auf: `fseek()`, `fsetpos()`, `lseek()`, `rewind()`, `fflush()`. □

Das Zurückstellen genau eines Bytes ist garantiert. Wenn `ungetc()` zu oft für denselben Datenstrom aufgerufen wird, ohne dass zwischendurch eine Leseoperation oder ein Positionieren stattfindet, kann das Zurückstellen fehlschlagen. Im C-Laufzeitsystem können maximal `{BUFSIZE}` Zeichen zurückgestellt werden (siehe `stdio.h`).

Wenn der Wert von *c* gleich der Konstanten `EOF` ist, schlägt das Zurückstellen fehl und der Eingabestrom bleibt unverändert.

Ein erfolgreicher ungetc-Aufruf löscht das Dateiende kennzeichnen für diesen Datenstrom. Der Wert des Lese-/Schreibzeigers für den Datenstrom ist nach einem Lesen oder Verwerfen aller zurückgestellten Bytes derselbe wie vor dem Zurückstellen der Bytes. Der Lese-/Schreibzeiger wird durch jeden erfolgreichen ungetc-Aufruf erniedrigt. Wenn sein Wert vor einem Aufruf gleich 0 ist, ist sein Wert nach dem Aufruf unbestimmt.

**Returnwert** zurückgestelltes Byte  
bei Erfolg.

EOF        wenn *c* gleich `EOF` ist, oder bei Fehler.

**Hinweis** Es muss immer wenigstens ein Byte vor dem ersten ungetc-Aufruf aus der Datei gelesen worden sein.

Ob `ungetc()` für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

*BS2000*

Wenn beim Zugriff auf BS2000-Dateien an Stelle des zuvor eingelesenen Bytes ein anderes Byte in den Puffer zurückgestellt wurde, ist das Verhalten je nach KR- oder ANSI-Funktionalität unterschiedlich:

- Bei KR-Funktionalität (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) werden beim Schreiben des Pufferinhalts in die externe Datei Originaldaten verändert.
- Bei ANSI-Funktionalität werden beim Schreiben des Pufferinhalts in die externe Datei Originaldaten nicht verändert, d.h., es werden stets die Originaldaten vor dem ungetc-Aufruf in die externe Datei geschrieben. □

Siehe auch `fseek()`, `getc()`, `fsetpos()`, `read()`, `rewind()`, `setbuf()`, `stdio.h`.

## ungetwc - Langzeichen in Eingabestrom zurückstellen

**Definition** #include <wchar.h>

*Optional*

#include <stdio.h> □

wint\_t ungetwc(wint\_t wc, FILE \*stream);

### Beschreibung

ungetwc() stellt das Zeichen, das mit dem Langzeichen *wc* korrespondiert, in den Eingabestrom zurück, auf den *stream* zeigt. Die zurückgestellten Zeichen werden durch nachfolgende Leseoperationen aus diesem Datenstrom in umgekehrter Reihenfolge zurückgegeben. Wenn zwischendurch eine Funktion zur Positionierung (fseek(), fsetpos() oder rewind()) für denselben Datenstrom erfolgreich aufgerufen wird, werden die zurückgestellten Zeichen aus dem Datenstrom gelöscht. Der externe Speicher, der dem Datenstrom zugeordnet ist, bleibt unverändert.

Das Zurückstellen eines Zeichens ist garantiert. Wenn ungetwc() zu oft für denselben Datenstrom aufgerufen wird, ohne dass zwischendurch eine Lese- oder Positionierungsoperation ausgeführt wird, kann das Zurückstellen fehlschlagen.

Wenn der Wert von *wc* gleich der Konstanten WEOF ist, schlägt die Operation fehl und der Eingabestrom bleibt unverändert.

Ein erfolgreicher ungetwc-Aufruf löscht das Dateiendezeichen für diesen Datenstrom. Der Wert des Lese-/Schreibzeigers für den Datenstrom ist nach einem Lesen oder Verwerfen aller zurückgestellten Zeichen derselbe wie vor dem Zurückstellen der Zeichen. Der Lese-/Schreibzeiger wird durch jeden erfolgreichen ungetwc-Aufruf erniedrigt. Wenn sein Wert vor einem Aufruf gleich 0 ist, ist sein Wert nach dem Aufruf unbestimmt.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

**Returnwert** zurückgestelltes Langzeichen  
bei erfolgreicher Beendigung.

WEOF        wenn das Langzeichen nicht zurückgestellt werden kann. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** ungetwc() schlägt fehl, wenn gilt:

*Erweiterung*

EINVAL      Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

**Siehe auch** fseek(), fsetpos(), read(), rewind(), setbuf(), stdio.h, wchar.h.

## unlink, unlinkat - Verweis löschen

Definition #include <unistd.h>

```
int unlink(const char *path);
int unlinkat(int fd, const char *path,int flag);
```

### Beschreibung

`unlink()` löscht den Dateiverzeichnis-Eintrag, der durch den Pfadnamen angegeben wird, auf den *path* zeigt, und vermindert den Verweiszähler der Datei, auf die sich der Dateiverzeichnis-Eintrag bezieht. Sobald alle Verweise auf eine Datei entfernt worden sind und kein Prozess die Datei geöffnet hat, wird der von der Datei belegte Speicher freigegeben, und die Datei ist fortan nicht mehr zugreifbar. Falls einer oder mehrere Prozesse die Datei während der Entfernung der letzten Verbindung geöffnet haben, wird der von der Datei belegte Speicher nicht freigegeben, bis alle Verweise auf die Datei geschlossen wurden. Wenn *path* ein symbolischer Verweis ist, wird er entfernt.

*path* sollte kein Verzeichnis benennen, sofern der Prozess keine entsprechenden Privilegien besitzt. Anwendungen sollten zur Entfernung von Verzeichnissen `rmdir()` benutzen.

Nach erfolgreicher Durchführung markiert `unlink()` die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` des übergeordneten Verzeichnisses zum Aktualisieren. Ebenso wird die Strukturkomponente `st_ctime` der Datei zum Aktualisieren markiert, wenn der Verweiszähler der Datei ungleich null ist.

*BS2000*

`unlink()` wird aus Kompatibilitätsgründen weiter unterstützt und bewirkt das Gleiche wie `remove()`, nämlich das Löschen der Datei (siehe `remove()`). □

Die Funktion `unlinkat()` ist äquivalent zu der Funktion `unlink()` oder `rmdir()`, außer wenn der Parameter *path* einen relativen Pfad spezifiziert. In diesem Fall wird der zu löschen Dateiverzeichnis-eintrag nicht im aktuellen Dateiverzeichnis, sondern in dem mit dem Dateideskriptor *fd* verbundenen Dateiverzeichnis gesucht. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktion, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Im Parameter *flag* kann der Wert `AT_REMOVEDIR` übergeben werden, der im Header `fnc-tl.h` definiert ist. In diesem Fall soll durch *fd* und *path* ein Dateiverzeichnis spezifiziert werden und keine normale Datei.

Wenn der Funktion `unlinkat()` für den Parameter *fd* der Wert `AT_FDCWD` übergeben wird, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

|                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert                                                  | 0                       | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | -1                      | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Die unter <i>path</i> genannte Datei wird nicht verändert.                                                                           |
| Fehler                                                      | unlink() und unlinkat() | schlagen fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                   |
|                                                             | EACCES                  | Für eine Komponente des Pfadnamenanfangs existiert kein Durchsuchrecht oder das Schreibrecht wird für das Dateiverzeichnis verweigert, das den zu löschen Dateiverzeichniseintrag enthält.                  |
|                                                             | EBUSY                   | Der Eintrag, der entfernt werden soll, ist der Einhängepunkt für ein eingehängtes Dateisystem.                                                                                                              |
|                                                             | <i>Erweiterung</i>      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | EFAULT                  | <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                    |
|                                                             | EINTR                   | Ein Signal wurde während des <code>unlink()</code> -Systemaufrufs aufgefangen.                                                                                                                              |
|                                                             | ELOOP                   | Bei der Übersetzung von <i>path</i> wurden zu viele symbolische Verbindungen angetroffen. □                                                                                                                 |
|                                                             | ENAMETOOLONG            | Die Länge von <i>path</i> überschreitet {PATH_MAX}, oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> ist größer als {NAME_MAX}.                                                                              |
|                                                             | ENOENT                  | Die angegebene Datei ist nicht vorhanden oder ist eine leere Zeichenkette. Der Benutzer ist kein Systemverwalter.                                                                                           |
|                                                             | ENOTDIR                 | Eine Komponente von <i>path</i> ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                                                                  |
|                                                             | EPERM                   | Die durch <i>path</i> angegebene Datei ist ein Dateiverzeichnis, und der aufrufende Prozess hat keine Sonderrechte.                                                                                         |
|                                                             | EROFS                   | Der zu entfernende Dateiverzeichnis-Eintrag ist Teil eines schreibgeschützten Dateisystems.                                                                                                                 |
| Zusätzlich schlägt <code>unlinkat()</code> fehl, wenn gilt: |                         |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | EACCES                  | Der Parameter <i>fd</i> wurde nicht mit O_SEARCH geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses.                            |
|                                                             | EBADF                   | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert AT_FDCWD, noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOTDIR               | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden,<br>oder<br>der Parameter <i>flag</i> hat den Wert AT_REMOVEDIR und <i>path</i> spezifiziert kein Dateiverzeichnis. |
| EEXIST oder ENOTEMPTY | Der Parameter <i>flag</i> hat den Wert AT_REMOVEDIR und <i>path</i> spezifiziert ein nicht leeres Dateiverzeichnis, oder es bestehen von Punkt verschieden Hard-Links auf das Verzeichnis oder mehr als ein Eintrag in Punkt-Punkt.                                    |
| EINVAL                | Der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                      |

**Hinweis**

rmdir() wird zum Löschen eines Dateiverzeichnisses verwendet.

Ob unlink() oder unlinkat() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

Siehe auch close(), link(), remove(), rmdir(), fcntl.h, unistd.h.

## unlockpt - Lock von Master/Slave Pseudoterminalpaar aufheben

Definition #include <stdlib.h>

```
int unlockpt (int fildes);
```

Beschreibung

Die Funktion `unlockpt()` entsperrt das Slave-Pseudoterminal, das dem in *fildes* angegebenen Master-Pseudoterminal zugeordnet ist.

Portable Anwendungen müssen `unlockpt()` aufrufen, bevor sie die Slave-Seite eines Pseudoterminals öffnen.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `unlockpt()` schlägt fehl, wenn gilt:

EBADF Das Argument *fildes* ist kein zum Schreiben geöffneter Dateideskriptor.

EINVAL Dem Argument *fildes* ist kein Master-Pseudoterminal zugeordnet.

Siehe auch `grantpt()`, `open()`, `ptsname()`, `stdlib.h`.

## unsetenv - Umgebungsvariable entfernen

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int unsetenv (const char *name);
```

Beschreibung

Die Funktion `unsetenv()` entfernt eine Variable aus der Umgebung des aufrufenden Prozesses.

Das Argument *name* zeigt auf eine Zeichenkette, die den Namen der Variablen enthält, die entfernt werden soll. Diese Zeichenkette darf nicht das Zeichen '=' enthalten. Wenn die Variable in der aktuellen Umgebung nicht existiert, bleibt die Umgebung unverändert und die Funktion wird trotzdem erfolgreich beendet.

Wenn die Anwendung *environ*, oder die Zeiger auf die *environ* zeigt, verändert, ist das Verhalten undefined. Die Funktion `unsetenv()` ändert die Liste der Zeiger auf die *environ* zeigt.

`unsetenv()` ist nicht threadsicher.

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen. Die Umgebung bleibt unverändert.

Fehler `unsetenv()` schlägt fehl, wenn gilt:

EINVAL Das Argument *name* ist der Nullzeiger, zeigt auf eine leere Zeichenkette, oder zeigt auf eine Zeichenkette, die das Zeichen '=' enthält.

Siehe auch `environ`, `exec`, `getenv()`, `malloc()`, `putenv()`, `setenv()`, `stdlib.h`, [Abschnitt „Umgebungsvariablen“ auf Seite 104](#).

## **usleep - Prozess für festgesetzte Zeitspanne anhalten**

**Definition**

```
#include <unistd.h>
int usleep(useconds_t useconds);
```

**Beschreibung**

Hält den aktuellen Prozess für *useconds* Mikrosekunden an. Die tatsächliche Zeit, die der Prozess angehalten wird, kann auf Grund anderer Aktivitäten im System oder auf Grund der Zeit, die für die Verarbeitung des Aufrufs benötigt wird, länger als *useconds* Mikrosekunden sein.

Es muss gelten *useconds* < 1 000 000. Falls gilt: *useconds* = 0, hat `usleep()` keine Wirkung.

Die Routine wird implementiert, indem der Intervallzeitgeber des Prozesses gesetzt und dann gewartet wird, bis er abgelaufen ist. Der vorherige Status dieses Zeitgebers wird gesichert und wiederhergestellt. Wenn die Wartezeit (Sleep Time) die Dauer bis zum Ablauf des vorherigen Zeitgebers überschreitet, wird der Prozess nur so lange angehalten, bis das Signal aufgetreten wäre, und das Signal wird kurz vor Ablauf dieser Wartezeit gesendet.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: `usleep()` bewirkt, dass der aktuelle Thread suspendiert wird bis ein angegebenes Zeitintervall abgelaufen ist oder ein Signal an den Thread zugestellt wurde.

**Returnwert**

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | bei Erfolg. |
| -1 | sonst.      |

**Hinweis** `usleep()` wird aus historischen Gründen unterstützt. Statt dieser Funktion sollte `setitimer()` verwendet werden.

**Siehe auch** `alarm()`, `getitimer()`, `sigaction()`, `sleep()`, `unistd.h`.

## utime - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkte setzen

Definition #include <utime.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
int utime(const char *path, const struct utimbuf *times);
```

Beschreibung

utime() setzt die Zugriffs- und Änderungszeit der Datei, auf die *path* zeigt.

Wenn *times* ein Nullzeiger ist, werden Zugriffs- und Änderungszeit der Datei auf die aktuelle Uhrzeit gesetzt. Die effektive Benutzernummer des Prozesses muss mit der des Eigentümers der Datei übereinstimmen, oder der Prozess muss für die Datei Schreibrecht oder Sonderrechte haben, damit utime() auf diese Weise genutzt werden kann.

Wenn *times* kein Nullzeiger ist, dann wird *times* als Zeiger auf eine Struktur utimbuf (definiert in utime.h) interpretiert, und Zugriffs- und Änderungszeit wird gemäß den Werten in dieser Struktur gesetzt. Nur ein Prozess, dessen effektive Benutzernummer mit der des Eigentümers der Datei übereinstimmt, oder ein Prozess mit besonderen Rechten kann utime() auf diese Art nutzen.

Die Zeiten in der Struktur utimbuf werden in Sekunden ab 00:00:00 GMT 1. Januar 1970 gemessen (siehe utime.h).

Bei erfolgreicher Beendigung versieht utime() st\_ctime mit einer Änderungsmarke (siehe sys/stat.h).

Returnwert 0 bei Erfolg.

-1 bei Fehler. errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler utime() schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden, oder *times* ist ein Nullzeiger und die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und der Schreibzugriff wird verweigert.

*Erweiterung*

EFAULT *times* ist ungleich null und weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus, oder *path* weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.

EINTR Ein Signal wurde während des Systemaufrufs utime() abgefangen.

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELOOP        | Während der Übersetzung von <i>path</i> traten zu viele symbolische Verweise auf. □                                                                          |
| ENAMETOOLONG | Die Länge von <i>path</i> überschreitet { PATH_MAX } oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> überschreitet { NAME_MAX }.                             |
| ENOENT       | Die angegebene Datei ist nicht vorhanden.                                                                                                                    |
| ENOTDIR      | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.                                                                                                        |
| EPERM        | Die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und <i>times</i> ist nicht gleich null. |
| EROFS        | Das Dateisystem, das die Datei enthält, ist schreibgeschützt eingehängt.                                                                                     |

Hinweis utime() wird nur für POSIX-Dateien ausgeführt.

Siehe auch sys/types.h, utime.h.

## utimes - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen

Definition `#include <sys/time.h>`  
`int utimes(const char *path, const struct timeval times[2]);`

### Beschreibung

`utimes()` setzt die Zugriffs- und Änderungszeiten der Datei, auf die *path* zeigt, auf die in *times* angegebenen Werte.

Die Funktion erlaubt mikrosekundengenaue Zeitangaben.

Das Argument *times* ist ein Array, das aus zwei Strukturen des Typs `timeval` besteht. Die Zugriffszeit wird auf den Wert des ersten Elements und die Änderungszeit auf den Wert des zweiten Elements gesetzt. Die Zeiten in der `timeval`-Struktur werden in Sekunden und Mikrosekunden ab 00:00:00 GMT 1. Januar 1970 gemessen (siehe `utime.h`).

Wenn *times* der Nullzeiger ist, werden Zugriffs- und Änderungszeit auf die aktuelle Zeit gesetzt. Wenn `utimes()` auf diese Weise verwendet werden soll, muss der Prozess der Eigentümer der Datei sein, über Schreibberechtigung für die Datei verfügen oder ein Prozess mit besonderen Rechten sein.

Bei erfolgreicher Beendigung versieht `utimes()` das Feld `st_ctime` mit einer Änderungsmarke (siehe `sys/stat.h`).

Returnwert 0 bei Erfolg.  
-1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `utimes()` schlägt fehl, wenn gilt:

EACCES Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden, oder *times* ist ein Nullzeiger und die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und der Schreibzugriff wird verweigert.

### Erweiterung

EFAULT *times* ist ungleich null und weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus, oder *path* weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.

EINTR Ein Signal wurde während des Systemaufrufs `utime()` abgefangen.

EINVAL Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen.

ELOOP Während der Übersetzung von *path* traten zu viele symbolische Verweise auf. □

## ENAMETOOLONG

Die Länge von *path* überschreitet { PATH\_MAX } oder die Länge einer Komponente von *path* überschreitet { NAME\_MAX }.

ENOENT Die angegebene Datei ist nicht vorhanden.

ENOTDIR Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis.

EPERM Die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und *times* ist nicht gleich null.

EROFS Das Dateisystem, das die Datei enthält, ist schreibgeschützt eingehängt.

Siehe auch `sys/time.h`.

## utimensat - Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt setzen

Definition #include <sys/stat.h>

```
int utimensat(int fd, const char *path, const struct timespec times[2], int flag);
```

### Beschreibung

Die Funktion `utimensat()` setzt die Zugriffs- und Änderungszeiten einer Datei auf die in `times` angegebenen Werte. Es werden die Zeiten der Datei geändert, auf die der Parameter `path` zeigt, relativ zu dem mit dem Dateideskriptor `fd` verbundenen Dateiverzeichnis. Die Funktion erlaubt nanosekundengenaue Zeitangaben.

Der Parameter `times` ist ein Array, das aus zwei Strukturen des Typs `timespec` besteht. Die Zugriffszeit wird auf den Wert des ersten Elements und die Änderungszeit auf den Wert des zweiten Elements gesetzt. Die Zeiten in der `timespec`-Struktur werden in Sekunden und Nanosekunden seit der Epoche angegeben.

Hat das Feld `tv_nsec` einer `timespec`-Struktur den speziellen Wert `UTIME_NOW`, wird der entsprechende Zeitstempel der Datei auf die aktuelle Zeit gesetzt. Hat das Feld `tv_nsec` einer `timespec`-Struktur den speziellen Wert `UTIME OMIT`, soll der entsprechende Zeitstempel der Datei nicht geändert werden. In beiden Fällen wird der Inhalt des Feldes `tv_sec` ignoriert.

Wenn `times` der Nullzeiger ist, werden Zugriffs- und Änderungszeit auf die aktuelle Zeit gesetzt. Wurde der Dateideskriptor ohne `O_SEARCH` geöffnet, prüft die Funktion, ob eine Suche im verbundenen Dateiverzeichnis mit den dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlaubt ist. Wurde der Dateideskriptor mit `O_SEARCH` geöffnet, unterbleibt die Prüfung.

Ein Prozess darf `utimensat()` nur dann mit dem Nullzeiger für `times` oder mit beiden `tv_nsec`-Feldern auf `UTIME_NOW` gesetzt aufrufen, wenn er eine der folgenden Eigenschaften besitzt:

- Eigentümer der Datei,
- Schreibberechtigung für die Datei oder
- besonderen Rechte.

Ein Prozess darf `utimensat()` nur dann mit einem von `NUL` verschiedenen Zeiger für `times` aufrufen, bei dem nicht beide `tv_nsec`-Felder auf `UTIME_NOW` oder `UTIME OMIT` gesetzt sind, wenn er Eigentümer der Datei oder ein Prozess mit besonderen Rechten ist.

Sind beide `tv_nsec`-Felder auf `UTIME OMIT` gesetzt, wird die Zugriffsberechtigung nicht geprüft. Es können aber andere Fehler auftreten.

Wenn der Funktion `utimensat()` für den Parameter `fd` der Wert `AT_FDCWD` übergeben wurde, wird das aktuelle Dateiverzeichnis benutzt.

Im Parameter `flag` kann der Wert `AT_SYMLINK_NOFOLLOW` übergeben werden, der im Header `fnctl.h` definiert ist. Falls `path` einen symbolischen Link bezeichnet, werden die Zeitstempel des symbolischen Links geändert.

|                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert         | 0                        | bei Erfolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | -1                       | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fehler             | <code>utimensat()</code> | schlägt fehl, wenn gilt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | EACCES                   | Eine Komponente des Pfades darf nicht durchsucht werden, oder <i>times</i> ist ein Nullzeiger und die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und der Schreibzugriff wird verweigert<br>oder<br>der Parameter <i>fd</i> wurde nicht mit <code>O_SEARCH</code> geöffnet und die dem Dateiverzeichnis zugrunde liegenden Berechtigungen erlauben nicht das Durchsuchen des Dateiverzeichnisses. |
|                    | EBADF                    | Der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Parameter <i>fd</i> hat weder den Wert <code>AT_FDCWD</code> , noch enthält er einen gültigen zum Lesen oder Suchen geöffneten Dateideskriptor.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Erweiterung</i> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | EFAULT                   | <i>times</i> ist ungleich null und weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus, oder <i>path</i> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | EINTR                    | Ein Signal wurde während des Systemaufrufs <code>utimensat()</code> abgefangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | EINVAL                   | Es wurde versucht, auf eine BS2000-Datei zuzugreifen oder der Wert des Parameters <i>flag</i> ist ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | ELoop                    | Während der Übersetzung von <i>path</i> traten zu viele symbolische Verweise auf. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | ENAMETOOLONG             | Die Länge von <i>path</i> überschreitet <code>{ PATH_MAX }</code> oder die Länge einer Komponente von <i>path</i> überschreitet <code>{ NAME_MAX }</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | ENOENT                   | Die angegebene Datei ist nicht vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | ENOTDIR                  | Eine Komponente des Pfades ist kein Dateiverzeichnis oder der Parameter <i>path</i> spezifiziert keinen absoluten Pfadnamen und der Dateideskriptor <i>fd</i> ist nicht mit einem Dateiverzeichnis verbunden.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | EPERM                    | Die effektive Benutzernummer ist nicht diejenige des Systemverwalters und nicht diejenige des Eigentümers der Datei, und <i>times</i> ist nicht gleich null.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | EROFS                    | Das Dateisystem, das die Datei enthält, ist schreibgeschützt eingehängt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Siehe auch `fcntl.h`, `sys/stat.h`.

## va\_arg - variable Argumentliste abarbeiten

Definition `#include <stdarg.h>`

*Optional*

`#include <varargs.h>` □

*type va\_arg(va\_list ap, type);*

### Beschreibung

Die Makros `va_arg`, `va_start` und `va_end` erlauben es, portable Prozeduren mit variablen Argumentlisten, wie sie in `stdarg.h` definiert sind, zu schreiben. Sie dienen zur Bearbeitung einer Argumentliste, deren Anzahl und Typ bei jedem Funktionsaufruf variieren kann.

`va_arg` liefert Datentyp und Wert des jeweils nächsten Arguments der variablen Argumentliste `ap`, beginnend mit dem ersten Argument. Technisch gesehen expandiert das Makro zu einem Ausdruck von Datentyp und Wert des Arguments.

Vor dem ersten Aufruf von `va_arg` muss die variable Argumentliste, auf die `ap` zeigt, mit `va_start` initialisiert worden sein. Jeder `va_arg`-Aufruf verändert `ap` so, dass der Wert des jeweils nächsten Arguments zur Verfügung steht.

`ap` ist ein Zeiger auf die Argumentliste, die vor dem ersten Aufruf von `va_arg` mit `va_start` initialisiert wurde.

`type` ist ein Typname, der zum Typ des aktuellen Argumentes passt. Es sind alle C-Datentypen zulässig, für die gilt: Ein Zeiger auf ein Objekt vom Typ `type` ist durch ein einfaches Anfügen von `*` an `type` definiert. Unzulässig sind z.B. Vektor- und Funktionstypen.

Falls es kein nächstes Argument gibt oder `type` nicht zum aktuellen Argument passt, ist das Verhalten undefiniert.

Returnwert Wert des ersten Arguments

wenn `va_arg()` das erste Mal nach `va_start` aufgerufen wurde. Dieses Argument liegt hinter dem letzten „benannten“ Argument `parmN` in der Formalparameterliste (siehe `va_start()`). Darauf folgende Aufrufe liefern sukzessive die restlichen Argumentwerte.

- Hinweis Die Kompatibilität von Argumenttypen wird vom C-Laufzeitsystem dahingehend unterstützt, dass ähnliche Typen in derselben Weise in der Parameterliste abgelegt werden und zwar: Alle `unsigned`-Typen (inkl. `char`) werden wie `unsigned int` dargestellt (rechtsbündig in einem Wort). Alle anderen ganzzahligen Typen werden wie `int` dargestellt (rechtsbündig in einem Wort). `float` wird wie `double` dargestellt (rechtsbündig in einem Doppelwort).
- Vor der Rückkehr einer Funktion, deren Argumentliste mit `va_arg` abgearbeitet wurde, muss `va_end` aufgerufen werden.

Siehe auch `va_start()`, `va_end()`, `stdarg.h`, `varargs.h`.

## va\_end - variable Argumentliste abschließen

Definition #include <stdarg.h>

*Optional*

#include <varargs.h> □

void va\_end(va\_list *ap*);

### Beschreibung

Die Makros `va_end`, `va_start` und `va_arg` erlauben es, portable Prozeduren mit variablen Argumentlisten, wie sie in `stdarg.h` definiert sind, zu schreiben. Sie dienen zur Bearbeitung einer Argumentliste, deren Anzahl und Typ bei jedem Funktionsaufruf variieren kann.

`va_end` führt Abschlussarbeiten an der variablen Argumentliste *ap* durch. Das Makro muss vor der Rückkehr aus einer Funktion aufgerufen werden, deren Argumentliste mit `va_start` und `va_arg` abgearbeitet wurde.

*ap* ist die Argumentliste, die abgearbeitet wurde. Für eine weitere Verwendung ist die Argumentliste mit `va_start` neu zu initialisieren, da `va_end` die Argumentliste *ap* verändert.

Siehe auch `va_arg()`, `va_start()`, `stdarg.h`, `varargs.h`.

## **va\_start - variable Argumentliste initialisieren**

Definition    `#include <stdarg.h>`

*Optional*

`#include <varargs.h>` □

`void va_start(va_list ap, parmN);`

### Beschreibung

Die Makros `va_start`, `va_arg` und `va_end` erlauben es, portable Prozeduren mit variablen Argumentlisten, wie sie in `stdarg.h` definiert sind, zu schreiben. Sie dienen zur Bearbeitung einer Argumentliste, deren Anzahl und Typ bei jedem Funktionsaufruf variieren kann.

`va_start` initialisiert die variable Argumentliste *ap* für nachfolgende `va_arg`- und `va_end`-Aufrufe.

*ap* ist ein Zeiger auf die Argumentliste.

*parmN* ist der Name des letzten Arguments der variablen Argumentliste. Funktionen, die variable Argumentlisten verarbeiten, müssen mindestens ein Argument definieren.

Returnwert    Anzahl der ausgegebenen Zeichen  
                  bei Erfolg.

0                bei Fehler.

Hinweis    Das Verhalten ist undefiniert, wenn *parmN* einen unzulässigen Datentyp hat oder wenn der Datentyp nicht zum aktuellen Argument passt.

Die Kompatibilität von Argumenttypen wird vom C-Laufzeitsystem dahingehend unterstützt, dass ähnliche Typen in derselben Weise in der Parameterliste abgelegt werden, und zwar: Alle `unsigned`-Typen (inkl. `char`) werden wie `unsigned int` dargestellt (rechtsbündig in einem Wort). Alle anderen ganzzahligen Typen werden wie `int` dargestellt (rechtsbündig in einem Wort). `float` wird wie `double` dargestellt (rechtsbündig in einem Doppelwort).

Siehe auch `va_arg()`, `va_end()`, `stdarg.h`, `varargs.h`.

## valloc - auf Seitengrenze ausgerichteten Speicher anfordern

Definition `#include <stdlib.h>`

```
void *valloc (size_t size);
```

Beschreibung

`valloc()` hat die gleiche Wirkung wie `malloc()`, nur dass der zugewiesene Speicherbereich auf Seitengrenze ausgerichtet ist, d.h. ein ganzzahliges Vielfaches des Rückgabewertes von `sysconf(_SC_PAGESIZE)`.

Wenn gilt `size = 0`, gibt `valloc()` einen Nullzeiger zurück, `errno` wird in diesem Falle nicht gesetzt.

Returnwert Zeiger auf den zugewiesenen Speicherbereich  
bei Erfolg.

Nullzeiger sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `valloc()` schlägt fehl, wenn gilt

`ENOMEM` es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.

Hinweis Statt `valloc()` sollten Anwendungen besser `malloc()` oder `mmap()` verwenden. In Systemen mit großer Seitengröße ist es möglich, dass `valloc()` nicht erfolgreich aufgerufen werden kann.

`valloc()` wird in der nächsten Version des X/Open-Standards nicht mehr unterstützt.

Siehe auch `malloc()`, `sysconf()`, `stdlib.h`.

## vfork - neuen Prozess im virtuellen Speicher erzeugen

Definition `#include <unistd.h>`  
`pid_t vfork (void);`

### Beschreibung

`vfork()` wird auf `fork()` abgebildet. Beschreibung siehe dort.

Returnwert 0 bzw. PID bei Erfolg. 0 wird an den Kindprozess und die Prozessnummer des Kindprozesses an den Vaterprozess zurückgeliefert.  
-1 an den Vaterprozess bei Fehler. Es wird kein Kindprozess erzeugt. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler `vfork()` schlägt fehl, wenn gilt:

EAGAIN Die systembedingte Grenze der systemweit oder je Benutzer maximal möglichen Prozesse würde überschritten werden.  
Diese Grenzwerte werden festgelegt, wenn das System erzeugt wird.  
ENOMEM Der Swap-Bereich ist für den neuen Prozess nicht groß genug.

Siehe auch `exec()`, `exit()`, `fork()`, `wait()`, `unistd.h`.

## vfprintf, vprintf, vsprintf - variable Argumentliste formatiert schreiben

Definition 

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
```

```
int vprintf(const char *format, va_list ap);
int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
int vsprintf(char *s, const char *format, va_list ap);
```

### Beschreibung

vfprintf(), vprintf() und vsprintf() entsprechen jeweils den Funktionen fprintf(), printf() und sprintf() mit folgendem Unterschied: Sie werden statt mit einer variablen Argumentanzahl mit einer Argumentliste, wie sie in stdarg.h definiert ist, aufgerufen. Die Argumente der Liste sind in Anzahl und Datentyp zum Übersetzungszeitpunkt nicht bekannt.

Da die vprint-Funktionen das va\_arg-Makro, aber nicht das va\_end-Makro aufrufen, ist der Wert von *ap* nach der Rückkehr der Funktionen unbestimmt.

Returnwert Siehe fprintf().

Fehler Siehe fprintf().

Hinweis Nach Verwendung dieser Funktionen sollten Sie das Makro va\_end(*ap*) aufrufen, um den Zeiger *ap* wieder auf einen definierten Wert zu setzen, damit eventuell nachfolgende Aufrufe dieser Funktionen korrekte Startwerte haben.

vfprint() beginnt in der variablen Argumentliste immer mit dem ersten Argument. Die Ausgabe ab einem beliebigen Argument lässt sich mit entsprechend vielen va\_arg-Aufrufen vor Aufruf von vfprintf() erreichen. Jeder va\_arg-Aufruf positioniert die Argumentliste um ein Argument weiter.

Ob vfprintf() für eine BS2000- oder eine POSIX-Datei ausgeführt wird, hängt von der Programmumgebung ab.

### BS2000

Die ANSI-Syntax der Formatzeichenkette gilt sowohl im KR-Modus (nur bei C/C++ Versionen kleiner V3 vorhanden) als auch im ANSI-Modus (festgelegt mit dem LANGUAGE-STANDARD-Operanden der SOURCE-PROPERTIES-Option).

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei fopen() die Angabe split=no gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe split=yes werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Siehe auch `fprintf()`, `stdarg.h`, `stdio.h`, `varargs.h`.

## **vfwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben**

**Definition**    `#include <stdarg.h>`

`#include <stdio.h>`

`#include <wchar.h>`

`int vfwprintf(FILE *dz, const wchar_t *format, va_list arg);`

**Beschreibung**

Ausführliche Beschreibung siehe `fwprintf()`.

## vprintf - Formatierte Ausgabe auf Standardausgabe

Definition `#include <stdio.h>`

```
int vprintf(const char *format, va_list arg);
```

Beschreibung

`vprintf()` gleicht der Funktion `printf()`. Im Unterschied zu `printf()` erlaubt `vprintf()` die Ausgabe von Argumenten, deren Anzahl und Datentyp zum Übersetzungszzeitpunkt nicht bekannt sind.

`vprintf()` wird innerhalb von Funktionen benutzt, an die der Aufrufer jeweils eine andere Formatzeichenkette sowie andere auszugebende Argumente übergeben kann. Die Formalparameterliste der Funktionsdefinition sieht dafür eine Formatzeichenkette `format` und eine variable Argumentenliste ", ..." vor.

`format` ist eine Formatzeichenkette wie bei `printf()` mit ANSI-Funktionalität beschrieben (siehe dort).

`vprintf()` arbeitet eine Argumentenliste `arg` mit internen `va_arg`-Aufrufen sukzessive ab und schreibt die Argumente gemäß der Formatzeichenkette `format` auf die Standardausgabe `stdout`. Die variable Argumentenliste `arg` muss vor dem Aufruf von `vprintf()` mit dem Makro `va_start` initialisiert worden sein.

Returnwert Anzahl der ausgegebenen Zeichen  
bei Erfolg.

Integer< 0 bei Fehler.

Hinweise `vprintf()` beginnt in der variablen Argumentenliste immer mit dem ersten Argument. Die Ausgabe ab einem beliebigen Argument lässt sich mit entsprechend vielen `va_arg`-Aufrufen vor Aufruf der Funktion `vprintf()` erreichen. Jeder `va_arg`-Aufruf positioniert die Argumentenliste um ein Argument weiter.

`vprintf()` ruft nicht das Makro `va_end` auf. Da `vprintf()` das Makro `va_arg` benutzt, ist der Wert von `arg` nach der Rückkehr unbestimmt.

*BS2000*

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `fopen()` die Angabe `split=no` gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig oder mit der Angabe `split=yes` werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Siehe auch `vfprintf()`, `vsprintf()`

## vsnprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette

Definition

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>

int vsnprintf(char *s, size_t n, const char *format, va_list arg);
```

vsnprintf() bereitet Daten (Zeichen, Zeichenketten, numerische Werte) gemäß den Angaben in der Zeichenkette *format* auf und schreibt die Daten in den Bereich, auf den *s* zeigt.

vsnprintf() gleicht der Funktion vsprintf(). Im Unterschied zu vsprintf() bricht vsnprintf() die Ausgabe beim Erreichen der mit dem Parameter *n* spezifizierten Länge ab, wodurch ein Pufferüberlauf verhindert werden kann. *n* darf nicht grösser sein als INT\_MAX.

vsnprintf() gibt maximal *n*-1 Zeichen aus und fügt ein NULL-Zeichen (\0) an das Ende der Ausgabe an. Im Fall *n*=0 erfolgt keine Ausgabe.

vsnprintf() existiert analog zu vsprintf() als ASCII-, IEEE- und ASCII/IEEE- Funktion (vgl. Abschnitte „[IEEE-Gleitpunkt-Arithmetik](#)“ auf Seite 37 und „[ASCII-Codierung](#)“ auf Seite 42).

Parameter Siehe fprintf().

|            |                    |                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | < 0                | <i>n</i> > INT_MAX oder Ausgabefehler.                                                                                                                                        |
|            | = 0 .. <i>n</i> -1 | Die Ausgabe konnte vollständig aufbereitet werden. Der Returnwert gibt die Länge der Ausgabe ohne das abschließende NULL-Zeichen an.                                          |
|            | > <i>n</i>         | Die Ausgabe konnte nicht vollständig aufbereitet werden. Der Returnwert gibt die Länge ohne das abschließende NULL-Zeichen an, die eine vollständige Ausgabe benötigen würde. |

## vsprintf - Formatierte Ausgabe in eine Zeichenkette

Definition `#include <stdio.h>`

```
int vsprintf(char *s, const char *format, va_list arg);
```

Beschreibung

`vsprintf()` gleicht der Funktion `sprintf()`. Im Unterschied zu `sprintf()` erlaubt `vsprintf()` die Ausgabe von Argumenten, deren Anzahl und Datentyp zum Übersetzungspunkt nicht bekannt sind.

`vsprintf()` wird innerhalb von Funktionen benutzt, an die der Aufrufer jeweils eine andere Formatzeichenkette sowie andere auszugebende Argumente übergeben kann. Die Formalparameterliste der Funktionsdefinition sieht dafür eine Formatzeichenkette `format` und eine variable Argumentenliste ", ..." vor.

`vsprintf()` arbeitet eine Argumentenliste `arg` mit internen `va_arg`-Aufrufen sukzessive ab und schreibt die Argumente gemäß der Formatzeichenkette `format` in die Zeichenkette `s`. Die variable Argumentenliste `arg` muss vor dem Aufruf von `vsprintf()` mit dem Makro `va_start` initialisiert worden sein.

Parameter Die Funktion verfügt über folgende Parameter:

`char *s`

Zeiger auf die Ergebniszeichenkette. `vsprintf()` schließt die Zeichenkette mit dem Nullbyte (\0) ab.

`const char *format`

Formatzeichenkette wie bei `printf()` mit ANSI-Funktionalität (Beschreibung siehe dort).

Es gibt nur bzgl. der Steuerzeichen für Zwischenraum (\n, \t, etc.) folgenden Unterschied: `vsprintf()` trägt in die Ergebniszeichenkette den EBCDIC-Wert des Steuerzeichens ein. Erst bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe Abschnitt „[Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)).

`va_list arg`

Zeiger auf die variable Argumentenliste, die mit `va_start` initialisiert wurde.

Returnwert Anzahl der in `s` gespeicherten Zeichen. Das durch `vsprintf()` generierte abschließende Nullbyte (\0) wird dabei nicht mitgezählt.

Hinweise    `vsprintf()` beginnt in der variablen Argumentenliste immer mit dem ersten Argument. Die Ausgabe ab einem beliebigen Argument lässt sich mit entsprechend vielen `va_arg`-Aufrufen vor Aufruf der Funktion `vsprintf()` erreichen. Jeder `va_arg`-Aufruf positioniert die Argumentenliste um ein Argument weiter.

`vsprintf()` ruft nicht das Makro `va_end` auf. Da `vsprintf()` das Makro `va_arg` benutzt, ist der Wert von `arg` nach der Rückkehr unbestimmt.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

Siehe auch `vfprintf()`, `vprintf()`

## vswprintf - Langzeichen formatiert ausgeben

Definition

```
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int vswprintf(wchar_t *s, size_t n, const wchar_t *format, va_list arg);
```

Beschreibung  
Ausführliche Beschreibung siehe fwprintf().

## vwprintf - Langzeichen formatiert ausgeben

Definition

```
#include <stdarg.h>
#include <wchar.h>

int vwprintf(const wchar_t *format, va_list arg);
```

Beschreibung  
Ausführliche Beschreibung siehe fwprintf().

## wait, waitpid - auf Halt oder Ende eines Kindprozesses warten

Definition #include <sys/wait.h>

*Optional*

#include <sys/types.h> □

```
pid_t wait (int *stat_loc);
pid_t waitpid (pid_t pid, int *stat_loc, int options);
```

### Beschreibung

`wait()` und `waitpid()` erlauben es dem aufrufenden Prozess, den Status eines seiner Kindprozesse zu ermitteln. Wenn der Status für zwei oder mehr Kindprozesse verfügbar ist, ist die Reihenfolge, in der diese Informationen geliefert werden, undefiniert.

`wait()` unterbricht die Ausführung des aufrufenden Prozesses, bis der Endestatus für einen Kindprozess verfügbar ist, oder bis zur Zustellung eines Signals, dessen Signalaktion entweder die Ausführung einer Signalbehandlungsfunktion oder `SIG_DFL` ist. Wenn der Status bereits vor dem Aufruf von `wait()` verfügbar ist, erfolgt eine sofortige Rückkehr von `wait()`.

`waitpid()` verhält sich identisch zu `wait()`, wenn `pid` den Wert `(pid_t)-1` und `options` den Wert 0 hat. Andernfalls wird das Verhalten von `waitpid()` durch die Werte der Argumente `pid` und `options` verändert.

`pid` gibt eine Menge von Kindprozessen an, für die der Status ermittelt werden soll. `waitpid()` liefert nur den Status eines Kindprozesses aus dieser Menge zurück:

- Wenn `pid` gleich `(pid_t)-1` ist, wird der Status irgendeines Kindprozesses abgefragt. In dieser Hinsicht ist `waitpid()` dann äquivalent zu `wait()`.
- Wenn `pid` größer als 0 ist, gibt dieses Argument die Prozessnummer eines einzelnen Kindprozesses an, für den der Status abgefragt wird.
- Wenn `pid` gleich 0 ist, wird der Status für irgendeinen Kindprozess abgefragt, dessen Prozessgruppennummer gleich der des aufrufenden Prozesses ist.
- Wenn `pid` kleiner als `(pid_t)-1` ist, wird der Status irgendeines Kindprozesses abgefragt, dessen Prozessgruppennummer gleich der des Absolutbetrags von `pid` ist.

`options` wird durch die bitweise inklusive Oder-Verknüpfung mit einem der folgenden Flags gebildet, die in der Include-Datei `sys/wait.h` definiert sind.

WCONTINUED `waitpid()` ermittelt den Status für einen durch `pid` angegebenen, fortgesetzten Kindprozess, dessen Status noch nicht abgefragt wurde, seit er nach einem Job Control Stop fortgesetzt wurde.

WNOHANG `waitpid()` hält die Ausführung des aufrufenden Prozesses nicht an, wenn der Status für einen der durch `pid` angegebenen Kindprozesse nicht unmittelbar verfügbar ist.

**WUNTRACED** Der Status aller durch *pid* angegebenen Prozesse, die angehalten wurden und deren Status seit dem Anhalten noch nicht geliefert wurde, wird ebenfalls an den aufrufenden Prozess gemeldet.

Wenn `wait()` oder `waitpid()` zurückkehren, weil der Status eines Kindprozesses verfügbar ist, ist der Returnwert dieser Funktionen gleich der Kindprozessnummer. Wenn dann der Wert von *stat\_loc* nicht der Nullzeiger ist, wird der Status an der Stelle abgelegt, auf die *stat\_loc* zeigt.

Wenn der Endestatus eines Kindprozess geliefert wird, der den Wert 0 aus `main()` zurückgegeben oder der den Wert 0 als Argument an `_exit()` oder `exit()` übergeben hat, ist auch der Wert, der an der Adresse *stat\_loc* abgelegt wird, gleich 0. Gleichgültig, welchen Wert diese Information hat, sie kann mit Hilfe der folgenden Makros interpretiert werden, die in `sys/wait.h` definiert sind und die ganzzahlige Ausdrücke berechnen; *stat\_val* ist ein ganzzahliger Wert, auf den *stat\_loc* zeigt.

#### **WIFEXITED(*stat\_val*)**

Berechnet einen Wert ungleich 0 (wahr in C), wenn der Status für einen Kindprozess geliefert wurde, der sich normal beendet hat.

#### **WEXITSTATUS(*stat\_val*)**

Wenn der Wert von `WIFEXITED(stat_val)` ungleich 0 ist, berechnet dieses Makro die niederwertigen 8 Bit des Endstatus, den der Kindprozess an `_exit()` oder `exit()` übergeben hat, bzw. des Werts, den der Kindprozess aus `main()` zurückgegeben hat.

#### **WIFSIGNALED(*stat\_val*)**

Berechnet einen Wert ungleich 0, wenn der Status für einen Kindprozess geliefert wurde, der sich durch den Empfang eines Signals beendete, das nicht abgefangen wurde (siehe auch `signal.h`).

#### **WTERMSIG(*stat\_val*)**

Wenn der Wert von `WIFSIGNALED(stat_val)` ungleich 0 ist, berechnet dieses Makro die Signalnummer, die den Abbruch des Kindprozesses verursacht hat.

#### **WIFSTOPPED(*stat\_val*)**

Berechnet einen Wert ungleich 0, wenn der Status für einen Kindprozess geliefert wurde, der zurzeit angehalten ist.

#### **WSTOPSIG(*stat\_val*)**

Wenn der Wert von `WIFSTOPPED(stat_val)` ungleich 0 ist, berechnet dieses Makro die Nummer des Signals, das den Kindprozess angehalten hat.

#### **WIFCONTINUED(*stat\_val*)**

Berechnet einen Wert ungleich 0, wenn der Status für einen Kindprozess geliefert wurde, der nach einem Job Control Stop fortgesetzt wurde.

Wenn der Status, der an der Stelle `stat_loc` abgelegt ist, dort von einem Aufruf von `waitpid()` abgelegt wurde, der

- das Flag `WUNTRACED`, nicht aber das Flag `WCONTINUED` angegeben hatte, liefert genau eines der Makros `WIFEXITED(*stat_loc)`, `WIFSIGNALLED(*stat_loc)` oder `WIFSTOPPED(*stat_loc)` einen Wert ungleich 0.
- die Flags `WUNTRACED` und `WCONTINUED` angegeben hatte, liefert genau eines der Makros `WIFEXITED(*stat_loc)`, `WIFSIGNALLED(*stat_loc)` und `WIFSTOPPED(*stat_loc)` und `WIFCONTINUED(*stat_loc)` einen Wert ungleich 0.
- weder das Flag `WUNTRACED` noch das Flag `WCONTINUED` angegeben hatte, oder von einem Aufruf der Funktion `wait()` abgelegt wurde, liefert genau eines der Makros `WIFEXITED(*stat_loc)` und `WIFSIGNALLED(*stat_loc)` einen Wert ungleich 0.
- das Flag `WCONTINUED`, nicht aber das Flag `WUNTRACED` angegeben hatte, oder von einem Aufruf der Funktion `wait()`, liefert genau eines der Makros `WIFEXITED(*stat_loc)`, `WIFSIGNALLED(*stat_loc)` und `WIFCONTINUED(*stat_loc)` einen Wert ungleich 0.

Wenn sich ein Vaterprozess beendet, ohne auf alle seine Kindprozesse zu warten, wird den verbleibenden Kindprozessen eine neue Vaterprozessnummer zugeordnet, nämlich die des Systemprozesses `init`.

Werden Threads verwendet, so wirken sich die Funktionen `wait()` und `waitpid()` auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt: Der rufende Thread wird suspendiert, bis die Statusinformation verfügbar ist.

#### Returnwert Kindprozessnummer

wenn `wait()` oder `waitpid()` zurückkehren, weil der Status eines Kindprozesses verfügbar ist.

- |                        |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1                     | wenn <code>wait()</code> oder <code>waitpid()</code> auf Grund der Zustellung eines Signals zurückkehren. <code>errno</code> wird auf <code>EINTR</code> gesetzt.                                   |
| 0                      | wenn <code>waitpid()</code> mit dem Flag <code>WNOHANG</code> im Argument <code>options</code> aufgerufen wurde und die Funktion mindestens einen Kindprozess durch <code>pid</code> angegeben hat. |
| <code>(pid_t)-1</code> | bei Fehler. <code>errno</code> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                              |

Fehler      `wait()` schlägt fehl, wenn gilt:

ECHILD      Der aufrufende Prozess besitzt keine Kindprozesse, auf die nicht gewartet wird.

EINTR      Die Funktion wurde von einem Signal unterbrochen. Der Wert des Objekts, auf das `stat_loc` zeigt, ist dann undefiniert.

`waitpid()` schlägt fehl, wenn gilt:

ECHILD      Der mit `pid` angegebene Prozess oder die Prozessgruppe existiert nicht, oder er ist kein Kindprozess des aufrufenden Prozesses.

EINTR      Die Funktion wurde von einem Signal unterbrochen. Der Wert des Objekts, auf das `stat_loc` zeigt, ist dann undefiniert.

EINVAL      *options* ist nicht gültig.

Siehe auch `exec`, `exit()`, `fork()`, `sys/types.h`, `sys/wait.h`.

## wait3 - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten

Definition `#include <sys/wait.h>`

```
pid_t wait3(int *stat_loc, int options, struct rusage *resource_usage);
```

Beschreibung

`wait3()` liefert dem aufrufenden Prozess Status-Informationen über den angegebenen Kindprozess.

Der Aufruf

```
wait3(stat_loc, options, resource_usage);
```

ist äquivalent zu dem Aufruf

```
waitpid( (pid_t)-1, stat_loc, options);
```

nur dass bei erfolgreicher Ausführung in der angegebenen `rusage`-Struktur `resource_usage` die Status-Informationen für den Kindprozess eingetragen werden, der durch den Rückgabewert identifiziert wird.

`wait3()` ist nicht threadsicher.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich diese Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: `wait3()` - liefert dem aufrufenden Thread Status-Informationen über den angegebenen Kindprozess.

Returnwert siehe `waitpid()`.

Zusätzlich zu den bei `waitpid()` angegebenen Fehlern schlägt `wait3()` fehl, wenn gilt:

ECHILD      Für den aufrufenden Prozess existieren keine Kindprozesse, auf die nicht gewartet wird oder  
die durch das Argument `pid` spezifizierte Gruppe von Prozessen kann nie in den durch `options` angegebenen Status kommen.

Hinweis      Wenn ein Vaterprozess beendet wird, ohne auf seine Kindprozesse zu warten, übernimmt der Initialisierungsprozess (Prozess-ID = 1) die Kindprozesse.

Siehe auch `exec`, `exit()`, `fork()`, `pause()`, `sys/wait.h`.

## waitid - auf Zustandsänderung von Kindprozessen warten

Definition #include <wait.h>

```
int waitid(idtype_t idtype, id_t id, siginfo_t *infop, int options);
```

Beschreibung

Der aufrufende Prozess wird durch `waitid()` solange angehalten, bis einer der Kindprozesse den Zustand ändert. Der aktuelle Zustand des betreffenden Kindprozesses wird in die Struktur eingetragen, auf die `infop` zeigt. Wenn ein Kindprozess den Zustand vor dem Aufruf von `waitid()` geändert hat, kehrt `waitid()` sofort zurück.

Die Argumente `idtype` und `id` geben an, auf welche Kindprozesse `waitid()` warten soll.

- Wenn `idtype` gleich `P_PID` ist, wartet `waitid()` auf den Kindprozess, der die Prozessnummer (`pid_t`) `id` hat.
- Wenn `idtype` gleich `P_PGID` ist, wartet `waitid()` auf einen der Kindprozesse mit der Prozessgruppennummer (`pid_t`) `id`.
- Wenn `idtype` gleich `P_ALL` ist, wartet `waitid()` auf einen beliebigen Kindprozess, und `id` wird ignoriert.

Das Argument `options` wird verwendet, um anzugeben, auf welche Zustandsänderungen `waitid()` warten soll. Die Zustandsänderungen werden durch bitweise ODER-Verknüpfung der folgenden Flags angegeben:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEXITED    | wartet darauf, dass Prozesse terminieren (exit).                                                                                                                                                                                                |
| WTRAPPED   | wartet darauf, dass ablaufverfolgte Prozesse auf Unterbrechungen stoßen oder einen Haltepunkt erreichen (siehe <code>ptrace()</code> ).                                                                                                         |
| WSTOPPED   | wartet und liefert den Prozessstatus eines Kindprozesses, welcher nach dem Empfang eines Signals gestoppt hat.                                                                                                                                  |
| WCONTINUED | liefert den Status für einen Kindprozess, der angehalten und wieder aufgenommen wurde.                                                                                                                                                          |
| WNOHANG    | kehrt sofort zurück, falls keine Kindprozesse vorhanden sind, auf die gewartet werden müsste.                                                                                                                                                   |
| WNOWAIT    | hält den Prozess, dessen Status in <code>infop</code> zurückgegeben wurde, in einem Wartezustand. Der Status dieses Prozesses wird dadurch nicht berührt, es kann erneut auf diesen Prozess gewartet werden, wenn der Aufruf abgeschlossen ist. |

`infop` muss auf eine `siginfo_t`-Struktur zeigen, wie sie in `siginfo()` definiert wird. Kehrt `waitid()` zurück, weil es einen Kindprozess gefunden hat, der die in `idtype` und `options` spezifizierten Bedingungen erfüllt, wird vom System in `siginfo_t` der Zustand dieses Prozesses eingetragen. Das Strukturelement `si_signo` hat immer den Wert `SIGCHLD`.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich diese Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus: Der aufrufende Thread wird solange suspendiert, bis einer der Kindprozesse den Zustand ändert.

Returnwert 0            wenn `waitid()` auf Grund der Zustandsänderung eines Kindprozesses zurückkehrt  
-1                sonst. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler            `waitid()` schlägt fehl, wenn wenigstens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  
ECHILD            Für den aufrufenden Prozess existieren keine Kindprozesse, auf die nicht gewartet wird.  
EINTR            `waitid()` wurde unterbrochen, weil der aufrufende Prozess ein Signal empfangen hat.  
EINVAL            Für *options* wurde ein ungültiger Wert übergeben oder *idtype* und *id* geben eine ungültige Prozessmenge an.  
EFAULT            *infop* zeigt auf eine ungültige Adresse.

Siehe auch `exec`, `exit()`, `wait()`, `sys/wait.h`

## wcrtomb - Langzeichen in Multibyte-Zeichen umwandeln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t wcrtomb(char *s, wchar_t wc, mbstate_t *ps);
```

Beschreibung

Wenn *s* ein Nullzeiger ist, entspricht `wcrtomb()` dem Aufruf  
`wcrtomb(buf, L'\0', ps)`  
wobei *buf* einen internen Puffer bezeichnet.

Wenn *s* kein Nullzeiger ist, bestimmt `wcrtomb()` die Anzahl der Bytes, die unter Berücksichtigung eventueller Umschalt-Sequenzen zur Darstellung des *wc* entsprechenden Multibyte-Zeichens benötigt werden. Die Ergebnisbytes werden in das Feld geschrieben, auf dessen erstes Element *s* zeigt. Es werden maximal {MB\_CUR\_MAX} Bytes geschrieben.

Ist *wc* ein Nullzeichen, wird ein Nullbyte geschrieben, dem eine Umschalt-Sequenz vorausgehen kann, die den „initial shift“-Zustand wiederherstellt.

Der Ergebniszustand entspricht dem „initial conversion“ Zustand.

Returnwert `(size_t)-1` wenn *wc* kein gültiges Langzeichen darstellt. In *errno* wird der Wert des Makros `EILSEQ` geschrieben. Der Konversions-Zustand ist undefiniert.

Anzahl der in das Feld *\*s* geschriebenen Bytes  
sonst.

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `mblen()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `wctomb()`

## wcscat - zwei Langzeichenketten zusammenfügen

Definition #include <wchar.h>

```
wchar_t *wcscat(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

Beschreibung

wcscat() hängt eine Kopie der Langzeichenkette *ws2* an das Ende der Langzeichenkette *ws1* an und liefert einen Zeiger auf *ws1* zurück.

Das Null-Langzeichen (\0) am Ende der Langzeichenkette *ws1* wird vom ersten Zeichen der Langzeichenkette *ws2* überschrieben.

wcscat() schließt die Langzeichenkette mit dem Null-Langzeichen (\0) ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebnis-Langzeichenkette *ws1*.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.

wcscat() überprüft nicht, ob *ws1* groß genug für das Ergebnis ist.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcsncat(), wchar.h.

## wcschr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen

Definition #include <wchar.h>

```
wchar_t *wcschr(const wchar_t *ws, wint_t wc);
```

### Beschreibung

`wcschr()` sucht das erste Vorkommen des Zeichens `wc` in der Langzeichenkette `ws` und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in `ws`. Der Wert von `wc` muss einem Zeichen des Typs `wchar_t` entsprechen und muss ein Langzeichen sein, das einem gültigen Zeichen in der aktuellen Lokalität entspricht.

Das abschließende Null-Langzeichen (\0) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

Returnwert Zeiger auf die Position von `wc` in der Langzeichenkette `ws`.

Nullzeiger wenn `wc` in der Langzeichenkette `ws` nicht enthalten ist.

### Hinweis *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcsrchr()`, `wchar.h`.

## **wcscmp - zwei Langzeichenketten vergleichen**

Definition #include <wchar.h>

```
int wcscmp(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

Beschreibung

wcscmp() vergleicht zwei Langzeichenketten *ws1* und *ws2* lexikalisch, z.B.:

"Zirkel" ist lexikalisch kleiner als "Zirkus".

"Busse" ist lexikalisch größer als "Bus".

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

- |     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| < 0 | <i>ws1</i> ist lexikalisch kleiner als <i>ws2</i> .     |
| = 0 | <i>ws1</i> und <i>ws2</i> sind lexikalisch gleich groß. |
| > 0 | <i>ws1</i> ist lexikalisch größer als <i>ws2</i> .      |

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.

Es gilt die Ordnung des EBCDIC-Zeichensatzes.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcsncmp(), wchar.h.

## wcscoll - zwei Langzeichenketten gemäß LC\_COLLATE vergleichen

Definition #include <wchar.h>

```
int wcscoll(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

Beschreibung

wcscoll() vergleicht zwei Langzeichenketten *ws1* und *ws2* lexikalisch unter Berücksichtigung der in LC\_COLLATE für die Lokalität festgelegten Sortierreihenfolge.

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

- |     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 0 | <i>ws1</i> ist bezüglich der festgelegten Sortierreihenfolge kleiner als <i>ws2</i> .     |
| = 0 | <i>ws1</i> und <i>ws2</i> sind bezüglich der festgelegten Sortierreihenfolge gleich groß. |
| > 0 | <i>ws1</i> ist bezüglich der festgelegten Sortierreihenfolge größer als <i>ws2</i> .      |

Fehler wcscoll() schlägt fehl, wenn gilt:

- |        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | Eine der beiden Langzeichenketten lässt sich nicht in eine Multibyte-Zeichenkette umwandeln. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis Da es im Standard keinen festlegten Wert für den Fehlerfall gibt, wird empfohlen, errno auf den Wert 0 zu setzen, dann wcsoll() aufzurufen und nach dem Aufruf errno zu überprüfen. Falls errno ungleich 0 ist, kann angenommen werden, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Zum Sortieren großer Listen sollten die Funktionen wcsxfrm() und wcscmp() verwendet werden.

### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcsncmp(), wcsxfrm(), wchar.h.

## wcscpy - Langzeichenkette kopieren

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wcscpy(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);`

### Beschreibung

`wcscpy()` kopiert die Langzeichenkette *ws2* einschließlich des Null-Langzeichens (\0) in den Speicherbereich, auf den *ws1* zeigt. *ws1* muss groß genug sein, um die Langzeichenkette *ws2* einschließlich des Null-Langzeichens (\0) aufnehmen zu können.

Returnwert Zeiger auf die Ergebnis-Langzeichenkette *ws1*.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.  
`wcscpy()` überprüft nicht, ob *ws1* groß genug für das Ergebnis ist.  
Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcsncpy()`, `wchar.h`.

## wcscspn - Länge einer komplementären Langzeichenteilkette ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t wcscspn(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

### Beschreibung

`wcscspn()` berechnet ab Beginn der Langzeichenkette *ws1* die Länge des Segmentes, das kein einziges Zeichen aus der Langzeichenkette *ws2* enthält. Das abschließende Null-Langzeichen (\0) gilt nicht als Teil der Langzeichenkette *ws2*.

Sobald ein Zeichen in *ws1* mit einem Zeichen in *ws2* übereinstimmt, wird die Funktion beendet und die Segmentlänge zurückgeliefert.

Wenn bereits das erste Zeichen in *ws1* mit einem Zeichen in *ws2* übereinstimmt, ist die Segmentlänge gleich 0.

Returnwert Ganzzahliger Wert

der die Segmentlänge (Anzahl ungleicher Zeichen) ab Beginn der Langzeichenkette *ws1* angibt.

### Hinweis

#### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcsspn()`, `wchar.h`.

## wcsftime - Datum und Uhrzeit in Langzeichenkette umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
size_t wcsftime(wchar_t *wcs, size_t maxsize, const wchar_t *format,  
const struct tm *timpstr);
```

Beschreibung

wcsftime() schreibt Langzeichen-Codes gemäß dem in *format* angegebenen String in das Feld, auf das *wcs* zeigt.

Die Funktion verhält sich so, als ob eine von strftime() erzeugte Zeichenkette als Argument an mbtowcs() übergeben worden wäre und mbtowcs() das Ergebnis wiederum als Langzeichenkette mit maximal *maxsize* Langzeichen-Codes an wcsftime() übergibt.

Falls zwischen sich überlappenden Objekten kopiert wird, ist das Ergebnis undefiniert.

Returnwert Ganzzahliger Wert

der die Anzahl der in das Feld geschriebenen Langzeichen-Codes angibt (ohne abschließende Null), wenn die Anzahl der Langzeichen-Codes inklusive der abschließenden Null kleiner oder gleich *maxsize* ist.

0 sonst. In diesem Falle ist der Feldinhalt unbestimmt.

Fehler wcsftime() schlägt fehl, wenn gilt:

ENOMEM Es steht nicht genügend Speicherplatz für die internen Verwaltungsdaten zur Verfügung.

Siehe auch strftime(), mbtowcs(), wchar.h.

## wcslen - Länge einer Langzeichenkette ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t wcslen(const wchar_t *ws);
```

Beschreibung

`wcslen()` bestimmt die Länge der Langzeichenkette *ws*, ohne das abschließende Null-Langzeichen (`\0`).

Returnwert Länge der Langzeichenkette *ws*. Das abschließende Null-Langzeichen (`\0`) wird nicht mitgezählt.

Hinweis Als Argument wird eine Langzeichenkette erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (`\0`) abgeschlossen ist.

### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wchar.h`.

## wcsncat - zwei Langzeichenteilketten zusammenfügen

Definition `#include <wchar.h>`

```
wchar_t *wcsncat(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);
```

Beschreibung

`wcsncat()` hängt maximal  $n$  Zeichen der Langzeichenkette  $ws2$  an das Ende der Langzeichenkette  $ws1$  an und liefert einen Zeiger auf  $ws1$  zurück.

Das Null-Langzeichen (`\0`) am Ende der Langzeichenkette  $ws1$  wird vom ersten Zeichen der Langzeichenkette  $ws2$  überschrieben.

Wenn die Langzeichenkette  $ws2$  weniger als  $n$  Zeichen enthält, werden nur die Zeichen aus  $ws2$  an  $ws1$  angehängt. Wenn die Langzeichenkette  $ws2$  mehr als  $n$  Zeichen enthält, werden nur die führenden  $n$  Zeichen von  $ws2$  an  $ws1$  angehängt.

`wcsncat()` schließt die Langzeichenkette mit dem Null-Langzeichen (`\0`) ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebnis-Langzeichenkette  $ws1$ .

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (`\0`) abgeschlossen sind.

`wcsncat()` überprüft nicht, ob  $ws1$  groß genug für das Ergebnis ist.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefiniert.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcscat()`, `wchar.h`.

## wcsncmp - zwei Langzeichenteilketten vergleichen

Definition #include <wchar.h>

```
int wcsncmp(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);
```

Beschreibung

wcsncmp() vergleicht die Langzeichenketten *ws1* und *ws2* bis zur maximalen Länge *n* lexikalisch; z.B liefert

```
wcsncmp("Sie", "Siemens", 3)
```

das Ergebnis 0 (gleich), weil die beiden Argumente in den ersten drei Zeichen übereinstimmen.

Returnwert Ganzzahliger Wert, und zwar:

< 0           *ws1* ist in den ersten *n* Zeichen lexikalisch kleiner als *ws2*.

0           *ws1* und *ws2* sind in den ersten *n* Zeichen lexikalisch gleich groß.

> 0           *ws1* ist in den ersten *n* Zeichen lexikalisch größer als *ws2*.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.

Es gilt die Ordnung des EBCDIC-Zeichensatzes.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcscmp(), wchar.h.

## wcsncpy - Langzeichenteilkette kopieren

Definition #include <wchar.h>

```
wchar_t *wcsncpy(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);
```

Beschreibung

wcsncpy() kopiert maximal  $n$  Zeichen der Langzeichenkette  $ws2$  in den Speicherbereich, auf den  $ws1$  zeigt.

Wenn die Langzeichenkette  $ws2$  weniger als  $n$  Zeichen enthält, wird nur in der Länge von  $ws2$  ( $wcslen + 1$ ) kopiert,  $ws1$  wird dann bis zur Länge  $n$  mit Null-Langzeichen aufgefüllt.

Wenn die Langzeichenkette  $ws2$   $n$  Zeichen (ohne das Null-Langzeichen) oder mehr enthält, ist die Langzeichenkette  $ws1$  nicht automatisch mit dem Null-Langzeichen abgeschlossen.

Wenn die Langzeichenkette  $ws1$  mehr als  $n$  Zeichen enthält und das letzte kopierte Zeichen aus  $ws2$  ist nicht das Null-Langzeichen, bleiben ggf. restliche Daten in  $ws1$  erhalten.

wcsncpy() schließt  $ws1$  nicht automatisch mit dem Null-Langzeichen ab.

Returnwert Zeiger auf die Ergebnis-Langzeichenkette  $ws1$ .

Hinweis wcsncpy() überprüft nicht, ob der Speicherbereich  $ws1$  groß genug für das Ergebnis ist!

Da wcsncpy() die Ergebnis-Langzeichenkette nicht automatisch mit dem Null-Langzeichen abschließt, kann es häufig notwendig sein,  $ws1$  explizit mit einem Null-Langzeichen abzuschließen. Das ist z.B. der Fall, wenn nur ein Teilstück aus  $ws2$  kopiert wird und auch  $ws2$  kein Null-Langzeichen enthält.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefined.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcscpy(), wchar.h.

## wcspbrk - erstes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`

```
wchar_t *wcspbrk(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

### Beschreibung

`wcspbrk()` sucht das erste Zeichen in der Langzeichenkette `ws1`, das mit irgendeinem Zeichen aus der Langzeichenkette `ws2` übereinstimmt. Das abschließende Null-Langzeichen (`\0`) gilt nicht als Teil der Langzeichenkette `ws2`.

Returnwert Zeiger auf das erste gefundene Zeichen in `ws1`.

Nullzeiger falls keinerlei Übereinstimmung vorliegt.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (`\0`) abgeschlossen sind.

#### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcschr()`, `wcsrchr()`, `wchar.h`.

## wcsrchr - letztes Vorkommen eines Langzeichens in Langzeichenkette ermitteln

Definition #include <wchar.h>

```
wchar_t *wcsrchr(const wchar_t *ws, wint_t wc);
```

### Beschreibung

wcsrchr() sucht das letzte Vorkommen des Zeichens *wc* in der Langzeichenkette *ws* und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *ws*.

Das abschließende Null-Langzeichen (\0) wird als Zeichen mitberücksichtigt.

Returnwert Zeiger auf die Position von *wc* in der Langzeichenkette *ws*.

Nullzeiger wenn *wc* in der Langzeichenkette *ws* nicht enthalten ist.

### Hinweis *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wcschr(), wchar.h.

## wcsrtombs - Langzeichenkette in Multibyte-Zeichenkette umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
size_t wcsrtombs(char *dst, const wchar_t **src, size_t len, mbstate_t *ps);
```

Beschreibung

wcsrtombs() konvertiert eine Folge von Langzeichen aus dem Feld, auf das *src* indirekt zeigt, in Multibyte-Zeichen. mbsrtowcs() beginnt die Umwandlung mit dem Konvertierungszustand, der in *\*ps* beschrieben wird. Die konvertierten Zeichen werden in das Feld geschrieben, auf das *dst* zeigt, sofern *dst* kein Nullzeiger ist. Jedes einzelne Zeichen wird so konvertiert, als sei die Funktion wcrtomb() aufgerufen worden.

Die Umwandlung ist beendet, wenn ein abschließendes Nullzeichen auftritt. Das Nullzeichen wird ebenfalls umgewandelt und in das Feld geschrieben.

Die Umwandlung wird vorher abgebrochen, wenn

- eine Bytefolge auftritt, zu der kein gültiges Multibyte-Zeichen korrespondiert oder
- *dst* kein Nullzeiger ist und das nächste Multibyte-Zeichen die Gesamtlänge *len* der in das Feld zu schreibenden Bytes übersteigen würde.

Wenn *dst* kein Nullzeiger ist, wird dem Zeigerobjekt, auf das *src* zeigt, einer der beiden folgenden Werte zugewiesen:

- ein Nullzeiger, falls die Umwandlung mit dem Erreichen eines Nullzeichens beendet wurde
- die Adresse direkt hinter dem letzten umgewandelten Langzeichen.

Wenn *dst* kein Nullzeiger ist und die Umwandlung mit dem Erreichen eines Nullzeichens beendet wurde, entspricht der Ergebniszustand dem „initial conversion“ Zustand.

Returnwert (size\_t)-1 wenn ein Konvertierungsfehler auftritt, das heißt eine Folge von Bytes, zu der kein gültiges Multibyte-Zeichen korrespondiert. In errno wird der Wert des Makros EILSEQ geschrieben. Der Konversions-Zustand ist undefiniert.

Anzahl der Bytes in der konvertierten Multibyte-Zeichenkette  
(ohne abschließendes Nullzeichen) sonst.

Siehe auch mblen(), mbtowc(), wcstombs(), wctomb()

## wcspn - Länge einer Langzeichenteilkette ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`

```
size_t wcspn(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

Beschreibung

`wcspn()` berechnet ab Beginn der Langzeichenkette `ws1` die Länge des Segmentes, das ausschließlich Zeichen aus der Langzeichenkette `ws2` enthält.

Sobald ein Zeichen in `ws1` mit keinem Zeichen in `ws2` übereinstimmt, wird die Funktion beendet und die Segmentlänge zurückgeliefert.

Wenn bereits das erste Zeichen in `ws1` mit keinem Zeichen in `ws2` übereinstimmt, ist die Segmentlänge gleich 0.

Returnwert Ganzzahliger Wert

der die Segmentlänge (Anzahl passender Zeichen) ab Beginn der Langzeichenkette `ws1` angibt.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcsncpy()`, `wchar.h`.

## wcsstr - erstes Vorkommen einer Langzeichenkette suchen

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wcsstr( const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);`

### Beschreibung

`wcsstr()` sucht das erste Vorkommen der Langzeichenkette *ws2* (ohne das abschließende Nullzeichen) in der Langzeichenkette *ws1*.

Returnwert Zeiger auf den Beginn der gefundenen Zeichenkette  
wenn *ws2* in *ws1* gefunden wird.

Nullzeiger wenn *ws2* in *ws1* nicht gefunden wird.

*ws1* wenn *ws2* ein Nullzeiger ist.

Hinweis Für C++ gelten die beiden folgenden Prototypen für die Funktion `wcsstr()`:  
`const wchar_t* wcsstr(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);`  
`wchar_t* wcsstr( wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);`

Siehe auch `strstr()`, `wmemcmp()`, `wmemcpy()`, `wmemchr()`

## wcstod - Langzeichenkette in Gleitkommazahl (double) umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
double wcstod(const wchar_t *nptr, wchar_t **endptr);
```

### Beschreibung

wcstod() wandelt den ersten Teil der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die *nptr* zeigt, in eine Darstellung mit doppelter Genauigkeit um. Zuerst wird die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten in drei Teile zerlegt:

- eine möglicherweise leere Folge von Zwischenraumzeichen als Langzeichenwerte (entsprechend der Angabe durch `iswspace()` am Anfang,
- eine Folge, die als Gleitkommakonstante interpretiert wird,
- und schließlich eine Zeichenkette aus Langzeichenwerten mit einem oder mehr nicht erkannten Langzeichenwerten, einschließlich abschließendem Nullbyte der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten.

Dann wird versucht, die mittlere Folge in eine Gleitkommazahl umzuwandeln. Anschließend wird das Ergebnis zurückgegeben.

Es wird erwartet, dass diese mittlere Folge folgendes Format hat:

Das Vorzeichen + oder - (optional), eine nichtleere Folge von Ziffern, die optional ein Dezimalzeichen enthalten kann, und schließlich ein optionaler Exponententeil. Ein Exponententeil besteht aus dem Zeichen e bzw. E, gefolgt von einem Vorzeichen (optional) und einer oder mehreren dezimalen Ziffern. Diese mittlere Folge ist als die längste Teilfolge der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten definiert. Sie beginnt mit dem ersten Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist und das erwartete Format aufweist. Diese Folge enthält keine Langzeichenwerte, wenn die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten leer ist oder nur aus Langzeichenwerten besteht, die Zwischenraumzeichen sind, bzw. wenn der erste Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist, etwas anderes ist als ein Vorzeichen, eine Ziffer oder ein Dezimalzeichen.

Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist, wird die Folge der Langzeichenwerte, die mit der ersten Ziffer oder dem Dezimalzeichen beginnt (je nachdem, was zuerst steht), als Gleitkommakonstante entsprechend der Definition in der Sprache C interpretiert. Der Unterschied besteht darin, dass das Dezimalzeichen statt des Punktes verwendet wird und, wenn weder ein Exponententeil noch ein Dezimalzeichen erscheint, nach der letzten Ziffer in der Zeichenkette aus Langzeichenwerten ein Dezimalzeichen angenommen wird. Wenn die Folge mit einem Minuszeichen beginnt, ist das Ergebnis der Umwandlung negativ. Ein Zeiger auf die letzte Zeichenkette aus Langzeichenwerten wird in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt, wenn *endptr* kein Nullzeiger ist.

Das Dezimalzeichen ist in der Lokalität des Programms definiert (Kategorie `LS_NUMERIC`). In der `POSIX`-Lokalität, bzw. in einer Lokalität, in der das Dezimalzeichen nicht definiert ist, ist das Dezimalzeichen standardmäßig der Punkt `(.)`.

In einer anderen als der `POSIX`-Lokalität können andere Formate für die mittlere Folge zulässig sein. Wenn diese mittlere Folge leer ist oder nicht das erwartete Format aufweist, wird keine Umwandlung durchgeführt. Der Wert von `nptr` wird in dem Objekt abgelegt, auf das `endptr` zeigt, wenn `endptr` kein Nullzeiger ist.

**Returnwert** konvertierter Wert bei Erfolg.

0 wenn keine Umwandlung durchgeführt werden konnte.

`HUGE_VAL` wenn der richtige Wert außerhalb des Bereichs der darstellbaren Werte liegt (entsprechend dem Vorzeichen des Wertes).  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** `wcstod()` schlägt fehl, wenn gilt:

`ERANGE` Der Wert, der zurückgegeben werden soll, würde zu einem Überlauf oder einem Unterlauf führen.

**Hinweis** Da 0 sowohl bei einem Fehler zurückgegeben wird als auch bei Erfolg einen gültigen Returnwert darstellt, muss eine Anwendung, die auf Fehler prüfen will, die folgenden Aktionen ausführen: `errno` wird auf 0 gesetzt, `wcstod()` aufgerufen und der Wert von `errno` überprüft. Falls dieser Wert ungleich null ist, wird angenommen, dass ein Fehler aufgetreten ist.

#### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

**Siehe auch** `iswspace()`, `localeconv()`, `scanf()`, `setlocale()`, `wcstol()`, `wchar.h`.

## wcstok - Langzeichenkette in Langzeichenteilkette zerlegen

Definition `#include <wchar.h>`

```
wchar_t *wcstok(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);
```

Beschreibung

Mit `wcstok()` lässt sich eine Gesamtlangzeichenkette `ws1` in Langzeichenteilketten - sog. "Tokens" - zerlegen, z.B. ein Satz in die einzelnen Wörter oder eine Quellprogrammanweisung in die kleinsten syntaktischen Einheiten. Der Zeiger auf `ws1` darf nur beim ersten `wcstok`-Aufruf übergeben werden. Ab dem zweiten Aufruf ist ein Nullzeiger anzugeben.

Beginn- und Endekriterium für jedes Token sind Trennzeichen (Separatoren), die in einer zweiten Langzeichenkette `ws2` anzugeben sind. Token können durch einen oder mehrere dieser Separatoren begrenzt sein, bzw. durch Beginn und Ende der Gesamtlangzeichenkette `ws1`. Typische Separatoren zwischen den Wörtern eines Satzes sind z.B. Leerzeichen, Doppelpunkt, Komma etc.

Pro Aufruf bearbeitet `wcstok()` genau eine Langzeichenteilkette. Der erste Aufruf liefert einen Zeiger auf den Beginn der ersten gefundenen Langzeichenteilkette, die weiteren Aufrufe jeweils einen Zeiger auf den Beginn der nächsten Langzeichenteilketten. Jede Langzeichenteilkette schließt `wcstok()` mit dem Null-Langzeichen (`\0`) ab.

Bei jedem Aufruf kann eine andere Trennzeichenfolge `ws2` angegeben werden.

Returnwert Zeiger auf den Beginn einer Langzeichenteilkette.

Beim ersten Aufruf ein Zeiger auf die erste Langzeichenteilkette, beim nächsten Aufruf ein Zeiger auf die nachfolgende Langzeichenteilkette etc. `wcstok()` schließt jede Langzeichenteilkette in `ws1` mit einem Null-Langzeichen (`\0`) ab, wobei das jeweils erste gefundene Trennzeichen mit dem Null-Langzeichen (`\0`) überschrieben wird.

Nullzeiger, falls keine bzw. keine weitere Langzeichenteilkette gefunden wurde.

Hinweis *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wchar.h`.

## wcstol - Langzeichenkette in ganze Zahl (long) umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
long int wcstol(const wchar_t *nptr, wchar_t **endptr, int base);
```

Beschreibung

wcstol() wandelt den ersten Teil der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die *nptr* zeigt, in die Darstellung long int um. Zuerst wird die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten in drei Teile zerlegt:

- eine möglicherweise leere Folge von Zwischenraumzeichen als Langzeichenwerte (entsprechend der Angabe durch `iswspace()` am Anfang,
- ein Folge, die als ganze Zahl mit einer Dezimalzeichen-Darstellung interpretiert wird, die durch den Wert von *base* bestimmt wird,
- und schließlich eine Zeichenkette aus Langzeichenwerten mit einem oder mehr nicht erkannten Langzeichenwerten, einschließlich abschließendem Nullbyte der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten.

Dann wird versucht, die mittlere Folge in eine ganze Zahl umzuwandeln. Anschließend wird das Ergebnis zurückgegeben.

Wenn der Wert von *base* gleich null ist, wird als Format der mittleren Folge eine dezimale Konstante, oktale Konstante oder hexadezimale Konstante erwartet. Dieser kann + bzw. - vorangestellt sein. Eine dezimale Konstante beginnt mit einer Ziffer ungleich Null und besteht aus einer Folge dezimaler Ziffern. Eine oktale Konstante besteht aus dem Präfix 0 und optional einer Folge nur dezimaler Ziffern. Eine hexadezimale Konstante besteht aus dem Präfix 0x bzw. 0X und einer Folge dezimaler Ziffern und der Buchstaben a (bzw. A) bis f (bzw. F) mit den Werten 10 bis 15.

Wenn der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird als Format der Folge eine Folge von Buchstaben und Ziffern erwartet, die eine ganze Zahl mit der Basis, die durch *base* bestimmt wird, darstellt (allerdings keine ganze Zahl mit Suffix). Optional kann das Vorzeichen + bzw. - vorangestellt sein. Den Buchstaben von a (bzw. A) bis einschließlich z (bzw. Z) sind die Werte 10 bis 35 zugeordnet. Es sind nur Buchstaben zulässig, deren Wert kleiner ist als der Wert von *base*. Ist der Wert von *base* gleich 16, können die Darstellungen 0x bzw. 0X für Langzeichenwerte, gegebenenfalls mit Vorzeichen, der Zeichen- und Buchstabenfolge voranstehen.

Diese mittlere Folge ist als die längste beginnende Teilfolge der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten definiert. Sie beginnt mit dem ersten Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist und das erwartete Format aufweist. Diese Folge enthält keine Langzeichenwerte, wenn die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten leer ist oder nur

aus Langzeichenwerten besteht, die Zwischenraumzeichen sind, bzw. wenn der erste Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist, etwas anderes als ein Vorzeichen oder ein zulässiger Buchstabe bzw. eine zulässige Ziffer ist.

Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* gleich null ist, wird die Folge der Langzeichenwerte, die mit der ersten Ziffer beginnt, als Integer-Konstante interpretiert. Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird sie als Grundlage für die Umwandlung verwendet. Jedem Buchstaben wird sein Wert (siehe oben) zugeordnet. Wenn die Folge mit einem Minuszeichen beginnt, ist das Ergebnis der Umwandlung negativ. Wenn *endptr* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger auf die abschließende Zeichenkette aus Langzeichenwerten in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt.

Wenn diese mittlere Folge leer ist oder nicht das erwartete Format aufweist, wird keine Umwandlung durchgeführt. Der Wert von *nptr* wird in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt, wenn *endptr* kein Nullzeiger ist.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | <p>konvertierter Wert<br/>bei Erfolg.</p> <p>0                wenn keine Umwandlung durchgeführt werden konnte.</p> <p>LONG_MAX, LONG_MIN<br/>wenn der richtige Wert außerhalb des Bereichs der darstellbaren Werte liegt (entsprechend dem Vorzeichen des Wertes).<br/><i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fehler     | <p>wcstol() schlägt fehl, wenn gilt:</p> <p>EINVAL        Der Wert von <i>base</i> wird nicht unterstützt.</p> <p>ERANGE        Der Wert, der zurückgegeben werden soll, ist nicht darstellbar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hinweis    | <p>Da 0, LONG_MIN und LONG_MAX sowohl bei einem Fehler zurückgegeben werden als auch bei Erfolg gültige Returnwerte darstellen, muss eine Anwendung, die auf Fehler prüfen will, die folgenden Aktionen ausführen: <i>errno</i> wird auf 0 gesetzt, wcstol() aufgerufen und der Wert von <i>errno</i> überprüft. Falls dieser Wert ungleich null ist, wird angenommen, dass ein Fehler aufgetreten ist.</p> <p><i>Einschränkung</i><br/>In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar_t (siehe stddef.h). □</p> |
| Siehe auch | iswalph()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | scanf()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | wcstod()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | wchar.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## wcstoll - Langzeichenkette in ganze Zahl (long long) umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
long long int wcstoll(const wchar_t *restrict nptr, wchar_t **restrict endptr, int base);
```

Beschreibung

wcstoll() wandelt den ersten Teil der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die *nptr* zeigt, in die Darstellung long long int um. Zuerst wird die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten in drei Teile zerlegt:

- eine möglicherweise leere Folge von Zwischenraumzeichen als Langzeichenwerte (entsprechend der Angabe durch `iswspace()` am Anfang,
- eine Folge, die als ganze Zahl mit einer Dezimalzeichen-Darstellung interpretiert wird, die durch den Wert von *base* bestimmt wird,
- und schließlich eine Zeichenkette aus Langzeichenwerten mit einem oder mehr nicht erkannten Langzeichenwerten, einschließlich abschließendem Nullbyte der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten.

Dann wird versucht, die mittlere Folge in eine ganze Zahl umzuwandeln. Anschließend wird das Ergebnis zurückgegeben.

Wenn der Wert von *base* gleich null ist, wird als Format der mittleren Folge eine dezimale Konstante, oktale Konstante oder hexadezimale Konstante erwartet. Dieser kann + bzw. - vorangestellt sein. Eine dezimale Konstante beginnt mit einer Ziffer ungleich Null und besteht aus einer Folge dezimaler Ziffern. Eine oktale Konstante besteht aus dem Präfix 0 und optional einer Folge nur dezimaler Ziffern. Eine hexadezimale Konstante besteht aus dem Präfix 0x bzw. 0X und einer Folge dezimaler Ziffern und der Buchstaben a (bzw. A) bis f (bzw. F) mit den Werten 10 bis 15.

Wenn der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird als Format der mittleren Folge eine Sequenz von Buchstaben und Ziffern erwartet, die eine ganze Zahl darstellt mit der Basis, die durch *base* bestimmt wird (allerdings keine ganze Zahl mit Suffix). Optional kann das Vorzeichen + bzw. - vorangestellt sein. Den Buchstaben von a (bzw. A) bis einschließlich z (bzw. Z) sind die Werte 10 bis 35 zugeordnet. Es sind nur Buchstaben zulässig, deren Wert kleiner ist als der Wert von *base*. Ist der Wert von *base* gleich 16, können die Darstellungen 0x bzw. 0X für Langzeichenwerte, gegebenenfalls mit Vorzeichen, der Zeichen- und Buchstabenfolge voranstehen.

Diese mittlere Folge ist als die längste beginnende Teilfolge der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten definiert. Sie beginnt mit dem ersten Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist und das erwartete Format aufweist. Diese Folge enthält keine Langzeichenwerte, wenn die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten leer ist oder nur

aus Langzeichenwerten besteht, die Zwischenraumzeichen sind, bzw. wenn der erste Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist, etwas anderes als ein Vorzeichen oder ein zulässiger Buchstabe bzw. eine zulässige Ziffer ist.

Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* gleich null ist, wird die Folge der Langzeichenwerte, die mit der ersten Ziffer beginnt, als Integer-Konstante interpretiert. Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird sie als Grundlage für die Umwandlung verwendet. Jedem Buchstaben wird sein Wert (siehe oben) zugeordnet. Wenn die Folge mit einem Minuszeichen beginnt, ist das Ergebnis der Umwandlung negativ. Wenn *endptr* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger auf die abschließende Zeichenkette aus Langzeichenwerten in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt.

Wenn diese mittlere Folge leer ist oder nicht das erwartete Format aufweist, wird keine Umwandlung durchgeführt. Der Wert von *nptr* wird in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt, wenn *endptr* kein Nullzeiger ist.

**Returnwert** konvertierter Wert

bei Erfolg.

0

wenn keine Umwandlung durchgeführt werden konnte.

*errno* wird auf EINVAL gesetzt, wenn der Wert von *base* nicht unterstützt wird.

LLONG\_MAX, LLONG\_MIN

abgängig vom Vorzeichen des Wertes.

ULLONG\_MAX

wenn der richtige Wert außerhalb des Bereichs der darstellbaren Werte liegt. *errno* wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler**

Da 0 sowohl bei einem Fehler zurückgegeben wird als auch bei Erfolg einen gültigen Returnwert darstellt, muss eine Anwendung, die auf Fehler prüfen will, die folgenden Aktionen ausführen: *errno* wird auf 0 gesetzt, *wcstoll()* aufgerufen und der Wert von *errno* überprüft. Falls dieser Wert ungleich null ist, wird angenommen, dass ein Fehler aufgetreten ist.

**Hinweise**

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

**Siehe auch**

*iswalph()*, *iswspace()*, *scanf()*, *strtol()*, *strtoll()*, *strtoul()*, *strtoull()*, *wcstod()*, *wcstoll()*, *wcstoul()*

## wcstombs - Langzeichenkette in Zeichenkette umwandeln

Definition `#include <stdlib.h>`

```
size_t wcstombs(char *s, const wchar_t *pwcs, size_t n);
```

Beschreibung

`wcstombs()` wandelt eine Folge von `wchar_t`-Werten in `pwcs` in die entsprechenden Multibyte-Zeichen um und speichert diese in die Zeichenkette `s`.

`n` gibt die maximale Anzahl Bytes an, die in `s` abgespeichert werden sollen.

In dieser Version sind Zeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, nicht realisiert. Multibyte-Zeichen haben immer die Länge 1 Byte und `wchar_t`-Werte sind immer `long`-Werte.

Mit `wcstombs()` wird jeder `wchar_t`-Wert (Typ `long`) in `pwcs` einem 1 Byte langen Bereich in der Zeichenkette `s` zugewiesen.

Die Zuweisung wird beendet, wenn:

- der `wchar_t`-Wert 0 in `pwcs` auftritt,
- bereits `n` Bytes zugewiesen wurden oder
- ein `wchar_t`-Wert nicht in einem Byte dargestellt werden kann.

Returnwert Anzahl der zugewiesenen Bytes

bei erfolgreicher Umwandlung.

(`size_t`)–1 wenn ein `wchar_t`-Wert nicht in ein Multibyte-Zeichen umgewandelt werden kann.

Hinweis Wenn ein `wchar_t`-Wert in `pwcs` nicht in ein Multibyte-Zeichen umgewandelt werden kann, werden die bereits vorher umgewandelten `wchar_t`-Werte in `s` abgespeichert.

Bei sich überlappenden Speicherbereichen ist das Verhalten undefined.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `mblen()`, `mbtowc()`, `mbstowcs()`, `wctomb()`, `stdlib.h`.

## wcstoul - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long) umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
unsigned long int wcstoul(const wchar_t *nptr, wchar_t **endptr, int base);
```

### Beschreibung

wcstoul() wandelt den ersten Teil der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die *nptr* zeigt, in die Darstellung unsigned long int um. Zuerst wird die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten in drei Teile zerlegt:

- eine möglicherweise leere Folge von Zwischenraumzeichen als Langzeichenwerte (entsprechend der Angabe durch `iswspace()` am Anfang,
- ein Folge, die als ganze Zahl mit einer Dezimalzeichen-Darstellung interpretiert wird, die durch den Wert von *base* bestimmt wird,
- und schließlich eine Zeichenkette aus Langzeichenwerten mit einem oder mehr nicht erkannten Langzeichenwerten, einschließlich abschließendem Nullbyte der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten.

Dann wird versucht, die mittlere Folge in eine ganze Zahl umzuwandeln. Anschließend wird das Ergebnis zurückgegeben.

Wenn der Wert von *base* gleich null ist, so wird als Format der mittleren Folge eine dezimale Konstante, oktale Konstante oder hexadezimale Konstante erwartet. Dieser kann + bzw. - vorangestellt sein. Eine dezimale Konstante beginnt mit einer Ziffer ungleich Null und besteht aus einer Folge dezimaler Ziffern. Eine oktale Konstante besteht aus dem Präfix 0 und optional einer Folge nur dezimaler Ziffern. Eine hexadezimale Konstante besteht aus dem Präfix 0x bzw. 0X und einer Folge dezimaler Ziffern und der Buchstaben a (bzw. A) bis f (bzw. F) mit den Werten 10 bis 15.

Wenn der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird als Format der Folge eine Folge von Buchstaben und Ziffern erwartet, die eine ganze Zahl mit der Basis, die durch *base* bestimmt wird, darstellt (allerdings keine ganze Zahl mit Suffix). Optional kann das Vorzeichen + bzw. - vorangestellt sein. Den Buchstaben von a (bzw. A) bis einschließlich z (bzw. Z) sind die Werte 10 bis 35 zugeordnet. Es sind nur Buchstaben zulässig, deren Wert kleiner ist als der Wert von *base*. Ist der Wert von *base* gleich 16, können die Darstellungen 0x bzw. 0X für Langzeichenwerte, gegebenenfalls mit Vorzeichen, der Zeichen- und Buchstabenfolge voranstehen.

Diese mittlere Folge ist als die längste beginnende Teilfolge der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten definiert. Sie beginnt mit dem ersten Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist und das erwartete Format aufweist. Diese Folge enthält keine Langzeichenwerte, wenn die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten leer ist oder nur

aus Langzeichenwerten besteht, die Zwischenraumzeichen sind, bzw. wenn der erste Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist, etwas anderes als ein Vorzeichen oder ein zulässiger Buchstabe bzw. eine zulässige Ziffer ist.

Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* gleich null ist, wird die Folge der Langzeichenwerte, die mit der ersten Ziffer beginnt, als Integer-Konstante interpretiert. Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird sie als Grundlage für die Umwandlung verwendet. Jedem Buchstaben wird sein Wert (siehe oben) zugeordnet. Wenn die Folge mit einem Minuszeichen beginnt, ist das Ergebnis der Umwandlung negativ. Wenn *endptr* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger auf die abschließende Zeichenkette aus Langzeichenwerten in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt.

Wenn diese mittlere Folge leer ist oder nicht das erwartete Format aufweist, wird keine Umwandlung durchgeführt. Der Wert von *nptr* wird in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt, wenn *endptr* kein Nullzeiger ist.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | konvertierter Wert<br>bei Erfolg.<br><br>0               wenn keine Umwandlung durchgeführt werden konnte.<br><br>ULONG_MAX      wenn der richtige Wert außerhalb des Bereichs der darstellbaren Werte liegt (entsprechend dem Vorzeichen des Wertes). <i>errno</i> wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fehler     | <i>wcstoul()</i> schlägt fehl, wenn gilt:<br><br>EINVAL         Der Wert von <i>base</i> wird nicht unterstützt.<br><br>ERANGE         Der Wert, der zurückgegeben werden soll, ist nicht darstellbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hinweis    | Da 0 und ULONG_MAX sowohl bei einem Fehler zurückgegeben werden, 0 aber auch bei Erfolg einen gültigen Returnwert darstellt, muss eine Anwendung, die auf Fehler prüfen will, die folgenden Aktionen ausführen: <i>errno</i> wird auf 0 gesetzt, <i>wcstoul()</i> aufgerufen und der Wert von <i>errno</i> überprüft. Falls dieser Wert ungleich null ist, wird angenommen, dass ein Fehler aufgetreten ist. Anders als <i>wcstod()</i> und <i>wcstoi()</i> , muss <i>wcstoul()</i> immer eine nicht negative Zahl zurückgeben. Die Verwendung des Returnwerts von <i>wcstoul()</i> für Zahlen, die außerhalb des Bereichs liegen, für die Funktion <i>wcstoul()</i> kann also zu schwerwiegenderen Problemen führen als zu Genauigkeitsproblemen, wenn diese Zahlen negativ sein können.<br><br><i>Einschränkung</i><br>In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ <i>wchar_t</i> (siehe <i>stddef.h</i> ). □ |

Siehe auch *iswalpha()*, *scanf()*, *wcstod()*, *wcstoi()*, *wchar.h*.

## wcstoull - Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned long long) umwandeln

Definition #include <wchar.h>

```
unsigned long long int wcstoull(const wchar_t *restrict nptr, wchar_t **restrict endptr,
                                int base);
```

### Beschreibung

`wcstoull()` wandelt den ersten Teil der Zeichenkette aus Langzeichenwerten, auf die `nptr` zeigt, in die Darstellung `unsigned long int` um. Zuerst wird die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten in drei Teile zerlegt:

- eine möglicherweise leere Folge von Zwischenraumzeichen als Langzeichenwerte (entsprechend der Angabe durch `iswspace()`) am Anfang,
- ein Folge, die als ganze Zahl mit einer Dezimalzeichen-Darstellung interpretiert wird, die durch den Wert von `base` bestimmt wird,
- und schließlich eine Zeichenkette aus Langzeichenwerten mit einem oder mehr nicht erkannten Langzeichenwerten, einschließlich abschließendem Nullbyte der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten.

Dann wird versucht, die mittlere Folge in eine ganze Zahl vom Typ `unsigned long int` umzuwandeln. Anschließend wird das Ergebnis zurückgegeben.

Wenn der Wert von `base` gleich null ist, wird als Format der mittleren Folge eine dezimale Konstante, oktale Konstante oder hexadezimale Konstante erwartet. Dieser kann + bzw. - vorangestellt sein. Eine dezimale Konstante beginnt mit einer Ziffer ungleich Null und besteht aus einer Folge dezimaler Ziffern. Eine oktale Konstante besteht aus dem Präfix 0 und optional einer Folge nur dezimaler Ziffern. Eine hexadezimale Konstante besteht aus dem Präfix 0x bzw. 0X und einer Folge dezimaler Ziffern und der Buchstaben a (bzw. A) bis f (bzw. F) mit den Werten 10 bis 15.

Wenn der Wert von `base` zwischen 2 und 36 liegt, wird als Format der mittleren Folge eine Sequenz von Buchstaben und Ziffern erwartet, die eine ganze Zahl darstellt mit der Basis, die durch `base` bestimmt wird (allerdings keine ganze Zahl mit Suffix). Optional kann das Vorzeichen + bzw. - vorangestellt sein. Den Buchstaben von a (bzw. A) bis einschließlich z (bzw. Z) sind die Werte 10 bis 35 zugeordnet. Es sind nur Buchstaben zulässig, deren Wert kleiner ist als der Wert von `base`. Ist der Wert von `base` gleich 16, können die Darstellungen 0x bzw. 0X für Langzeichenwerte, gegebenenfalls mit Vorzeichen, der Zeichen- und Buchstabenfolge voranstehen.

Diese mittlere Folge ist als die längste beginnende Teilfolge der Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten definiert. Sie beginnt mit dem ersten Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist und das erwartete Format aufweist. Diese Folge enthält keine Langzeichenwerte, wenn die Eingabe-Zeichenkette aus Langzeichenwerten leer ist oder nur

aus Langzeichenwerten besteht, die Zwischenraumzeichen sind, bzw. wenn der erste Langzeichenwert, der kein Zwischenraumzeichen ist, etwas anderes als ein Vorzeichen oder ein zulässiger Buchstabe bzw. eine zulässige Ziffer ist.

Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* gleich null ist, wird die Folge der Langzeichenwerte, die mit der ersten Ziffer beginnt, als Integer-Konstante interpretiert. Wenn diese mittlere Folge das erwartete Format aufweist und der Wert von *base* zwischen 2 und 36 liegt, wird sie als Grundlage für die Umwandlung verwendet. Jedem Buchstaben wird sein Wert (siehe oben) zugeordnet. Wenn die Folge mit einem Minuszeichen beginnt, ist das Ergebnis der Umwandlung negativ. Wenn *endptr* kein Nullzeiger ist, wird ein Zeiger auf die abschließende Zeichenkette aus Langzeichenwerten in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt.

Wenn diese mittlere Folge leer ist oder nicht das erwartete Format aufweist, wird keine Umwandlung durchgeführt. Der Wert von *nptr* wird in dem Objekt abgelegt, auf das *endptr* zeigt, wenn *endptr* kein Nullzeiger ist.

Returnwert konvertierter Wert

bei Erfolg.

- |                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                    | wenn keine Umwandlung durchgeführt werden konnte.<br><i>errno</i> wird auf EINVAL gesetzt, wenn der Wert von <i>base</i> nicht unterstützt wird. |
| LLONG_MAX, LLONG_MIN | abhängig vom Vorzeichen des Wertes.                                                                                                              |
| ULLONG_MAX           | wenn der richtige Wert außerhalb des Bereichs der darstellbaren Werte liegt. <i>errno</i> wird auf ERANGE gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.     |

Fehler

Da 0 sowohl bei einem Fehler zurückgegeben wird als auch bei Erfolg einen gültigen Returnwert darstellt, muss eine Anwendung, die auf Fehler prüfen will, die folgenden Aktionen ausführen: *errno* wird auf 0 gesetzt, `wcstoull()` aufgerufen und der Wert von *errno* überprüft. Falls dieser Wert ungleich null ist, wird angenommen, dass ein Fehler aufgetreten ist.

Hinweise

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `iswalpha()`, `iswspace()`, `scanf()`, `strtoul()`, `wcstod()`, `wcstol()`

## wcs wcs - Langzeichenteilkette in Langzeichenkette ermitteln

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wcs wcs(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2);`

### Beschreibung

`wcs wcs()` sucht das erste Vorkommen der Langzeichenkette `ws2` (ohne das abschließende Null-Langzeichen) in der Langzeichenkette `ws1`.

Returnwert Zeiger auf den Beginn der gefundenen Langzeichenkette in `ws1`.  
Nullzeiger wenn `ws2` in `ws1` nicht enthalten ist.  
Zeiger auf den Beginn von `ws1`, wenn `ws2` die Länge 0 hat.

Hinweis Als Argumente werden Langzeichenketten erwartet, die mit dem Null-Langzeichen (\0) abgeschlossen sind.

#### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcschr()`, `wchar.h`.

## wcswidth - Spaltenanzahl einer Langzeichenkette ermitteln

Definition #include <wchar.h>

```
int wcswidth(const wchar_t *pwcs, size_t n);
```

Beschreibung

wcswidth() bestimmt die Anzahl der Spaltenpositionen, die für *n* Zeichen in der Langzeichenkette *pwcs* benötigt werden. Falls vor dem Erreichen von *n* Zeichen ein Null-Langzeichen (\0) angetroffen wird, werden weniger als *n* Zeichen bearbeitet.

Returnwert Anzahl der Spaltenpositionen für die Langzeichenkette *pwcs*.

0 falls *pwcs* auf ein Null-Langzeichen zeigt.

-1 falls *pwcs* ein nicht abdruckbares Zeichen enthält.

Hinweis *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch wchar.h.

## wcsxfrm - Langzeichenkette transformieren

**Definition**

```
#include <wchar.h>
size_t wcsxfrm(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);
```

**Beschreibung**

`wcsxfrm()` transformiert die Langzeichenkette, auf die `ws2` zeigt, und schreibt das Ergebnis der Transformation in das Feld, auf das `ws1` zeigt. Die Transformation wird so durchgeführt, dass die Funktion `wcscmp()` für zwei transformierte Langzeichenketten denselben Returnwert (größer, gleich oder kleiner null) liefert, wie die Funktion `wcscoll()` für die beiden ursprünglichen, nicht transformierten Langzeichenketten.

Es werden maximal `n` Langzeichen-Codes in das Feld geschrieben (inklusive des abschließenden Null-Zeichens).

Wenn `n` den Wert 0 hat, darf `ws1` ein Nullzeiger sein.

Falls zwischen sich überlappenden Objekten kopiert wird, ist das Ergebnis undefiniert.

**Returnwert**

- Ganzzahliger Wert < n  
der die Anzahl der in das Feld geschriebenen Langzeichen-Codes angibt (ohne abschließende Null).
- Ganzzahliger Wert ≥ n  
In diesem Falle ist der Inhalt des Feldes `ws1` unbestimmt.
- (`size_t`) - 1 bei Fehler. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler**

- `wcsxfrm()` schlägt fehl, wenn gilt:
  - EINVAL Die Langzeichenkette, auf die `ws2` zeigt, enthält Langzeichen-Codes, die außerhalb des Wertebereichs der gewählten Sortierfolge liegen.
  - ENOMEM Es steht nicht genügend Speicherplatz für die internen Verwaltungsdaten zur Verfügung.

**Hinweis**

- Es wird so transformiert, dass zwei transformierte Langzeichenketten von `wcscmp()` gemäß der in `LC_COLLATE` festgelegten Sortierfolge geordnet werden.
- Die Tatsache, dass `ws1` ein Nullzeiger sein darf, wenn `n` den Wert 0 hat, ist nützlich, wenn die Größe des Feldes vor der Transformation bestimmt werden soll.
- Da es im Standard keinen festlegten Wert für den Fehlerfall gibt, wird empfohlen, `errno` auf den Wert 0 zu setzen, dann `wcscoll()` aufzurufen und nach dem Aufruf `errno` zu überprüfen. Falls `errno` ungleich 0 ist, kann angenommen werden, dass ein Fehler aufgetreten ist.

*Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wcscmp()`, `wcscol1()`, `wchar.h`.

## wctob - Langzeichen in (1-Byte) Multibyte-Zeichen umwandeln

Definition

```
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>

int wctob(wint_t c);
```

Beschreibung

`wctob()` überprüft, ob das Zeichen *c* zu einem Element des erweiterten Zeichensatzes korrespondiert, dessen Multibyte-Darstellung im „initial shift“-Zustand aus einem Byte besteht.

Returnwert

|     |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EOF | falls zu <i>c</i> kein korrespondierendes Multibyte-Zeichen der Länge eins im „initial shift“-Zustand existiert. |
|     | Multibyte-Zeichen der Länge 1 Byte, das zu <i>c</i> korrespondiert.                                              |
|     | sonst.                                                                                                           |

Siehe auch `mblen()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `wctomb()`

## wctomb - Langzeichen in Zeichen umwandeln

Definition `#include <stdlib.h>`

```
int wctomb(char *s, wchar_t wchar);
```

Beschreibung

wctomb() wandelt den wchar\_t-Wert *wchar* in das entsprechende Multibyte-Zeichen um und speichert dieses in die Zeichenkette *s*.

In dieser Version sind Zeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, nicht realisiert. Multibyte-Zeichen haben immer die Länge 1 Byte und wchar\_t-Werte sind immer long-Werte.

Mit wctomb() wird der Wert *wchar* (Typ long) dem 1 Byte langen Bereich *s* zugewiesen.

Keine Zuweisung erfolgt, wenn *s* ein Nullzeiger ist oder wenn der wchar\_t-Wert nicht in einem Byte dargestellt werden kann.

Returnwert 0 falls *s* ein Nullzeiger ist.

-1 falls der wchar\_t-Wert nicht in ein Multibyte-Zeichen umgewandelt werden kann.

1 sonst in allen anderen Fällen.

Hinweis *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ wchar\_t (siehe stddef.h). □

Siehe auch `mblen()`, `mbstowcs()`, `mbtowc()`, `wcstombs()`, `stdlib.h`.

## wctrans - Abbildung zwischen Langzeichen definieren

Definition `#include <wctype.h>`  
`wctrans_t wctrans(const char *property);`

### Beschreibung

`wctrans()` konstruiert aus *property* einen Wert des Typs `wctrans_t`, der eine Abbildung zwischen Langzeichen beschreibt.

Die beiden Zeichenketten "tolower" und "toupper" sind in allen Lokalitäten als Werte des Arguments *property* zugelassen.

Wenn *property* eine Abbildung identifiziert, die gemäß der `LC_CTYPE`-Kategorie der aktuellen Lokalität gültig ist, gibt `wctrans()` einen Wert ungleich 0 zurück, der als gültiges zweites Argument der Funktion `towctrans()` verwendet werden kann.

Returnwert Wert ≠ 0      wenn *property* eine gültige Abbildung identifiziert.  
                  0              sonst.

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `towctrans()`

## wctype - Langzeichenklasse definieren

Definition `#include <wchar.h>`  
`wctype_t wctype(const char *charclass);`

### Beschreibung

`wctype()` ist für gültige Namen von Zeichenklassen definiert, wie sie in der aktuellen Umgebung festgelegt sind. `charclass` ist eine Zeichenkette, die eine generische Zeichenklasse angibt, für die zeichensatzspezifische Typinformationen benötigt werden. Die folgenden Namen von Zeichenklassen sind in jeder Umgebung definiert: "alnum", "alpha", "blank", "cntrl", "digit", "graph", "lower", "print", "punct", "space", "upper" und "xdigit".

Es können weitere Namen von Zeichenklassen angegeben werden, wenn sie in der Definitionsdatei der Umgebung definiert sind (Kategorie `LC_CTYPE`).

Die Funktion gibt einen Wert vom Typ `wctype_t` zurück. Dieser Wert kann als zweites Argument für einen Darauf folgenden Aufruf von `iswctype()` verwendet werden. `wctype()` bestimmt entsprechend den Regeln des durch die Zeichentyp-Informationen der Umgebung (Kategorie `LC_CTYPE`) definierten Zeichensatzes `wctype_t`-Werte. Die von `wctype()` zurückgegebenen Werte sind solange gültig, bis ein Aufruf von `setlocale()` die Kategorie `LC_CTYPE` modifiziert.

### Einschränkung

In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

|            |     |                                                                                                                                    |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Returnwert | 0   | wenn der Name der Zeichenklasse in der aktuellen Lokalität nicht gültig ist (Kategorie <code>LC_CTYPE</code> ).                    |
|            | ≠ 0 | es wird ein Objekt vom Typ <code>wctype_t</code> zurückgegeben, das in Aufrufen von <code>iswctype()</code> verwendet werden kann. |

Siehe auch `iswctype()`, `wchar.h`.

## wcwidth - Spaltenanzahl eines Langzeichens ermitteln

Definition 

```
#include <wchar.h>
int wcwidth(wint_t wc);
```

### Beschreibung

`wcwidth()` bestimmt die Anzahl der Spaltenpositionen, die für den Langzeichenwert *wc* benötigt werden. Der Wert von *wc* muss ein Zeichen sein, das als `wchar_t` darstellbar ist. Außerdem muss dieser Wert ein Langzeichenwert sein, der in der aktuellen Lokalität einem gültigen Zeichen entspricht.

Returnwert -1                wenn *wc* keinem darstellbaren Langzeichenwert entspricht.  
          0                wenn *wc* ein Langzeichen-Nullbyte ist.  
          1                wenn *wc* einem darstellbaren Langzeichenwert entspricht.

### Hinweis

#### *Einschränkung*

In dieser Version des C-Laufzeitystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt. Sie sind vom Typ `wchar_t` (siehe `stddef.h`). □

Siehe auch `wchar.h`.

**wmemchr - Langzeichenkette nach Langzeichen durchsuchen**

Definition #include <wchar.h>

```
wchar_t *wmemchr( const wchar_t *ws, wchar_t *wc, size_t n);
```

Beschreibung

wmemchr() sucht das erste Vorkommen des Langzeichens *wc* in den ersten *n* Bytes der Langzeichenkette *ws* und liefert bei Erfolg einen Zeiger auf die gesuchte Position in *ws*.

Returnwert Zeiger auf die Position von *wc* in *ws*  
bei Erfolg,

Nullzeiger sonst.

Hinweise In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Für C++ gelten die beiden folgenden Prototypen für die Funktion wmemchr():

```
const wchar_t* wmemchr(const wchar_t *ws, wchar_t *wc, size_t n);  
wchar_t* wmemchr(      wchar_t *ws, wchar_t *wc, size_t n);
```

Siehe auch `memchr()`, `wcsstr()`, `wmemcmp()`, `wmemcpy()`

## wmemcmp - zwei Langzeichenketten vergleichen

Definition `#include <wchar.h>`  
`int memcmp(const wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);`

Beschreibung `wmemcmp()` vergleicht die ersten  $n$  Bytes der beiden Langzeichenketten  $ws1$  und  $ws2$  lexikalisch.

Returnwert  $< 0$        $ws1$  ist lexikalisch kleiner als  $ws2$ .  
 $= 0$        $ws1$  und  $ws2$  sind lexikalisch gleich groß.  
 $> 0$        $ws1$  ist lexikalisch größer als  $ws2$ .

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `memcmp()`, `wcsstr()`, `wmemchr()`, `wmemcpy()`

## wmemcpy - Langzeichenkette kopieren

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wmemcpy(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);`

Beschreibung `wmemcpy()` kopiert die ersten  $n$  Bytes der Langzeichenkette  $ws2$  in die ersten  $n$  Bytes der Langzeichenkette  $ws1$ .

Returnwert Zeiger auf die Langzeichenkette  $ws1$ .

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `memcmp()`, `wmemmove()`, `wmemset()`

## wmemmove - Langzeichenkette in überlappenden Bereich kopieren

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wmemmove(wchar_t *ws1, const wchar_t *ws2, size_t n);`

Beschreibung

`wmemmove()` kopiert die ersten  $n$  Bytes der Langzeichenkette  $ws2$  in die ersten  $n$  Bytes der Langzeichenkette  $ws1$ . Das Kopieren findet statt, als ob die  $n$  Langzeichen zuerst in ein temporäres Feld kopiert würden, das weder  $ws1$  noch  $ws2$  überlappt, und anschließend von diesem Feld in  $ws1$ .

Returnwert Zeiger auf die Langzeichenkette  $ws1$ .

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `memmove()`, `wmemcpy()`, `wmemset()`

## wmemset - erste $n$ Langzeichen in Langzeichenkette setzen

Definition `#include <wchar.h>`  
`wchar_t *wmemset(wchar_t *ws, wchar_t *c, size_t n);`

Beschreibung

`wmemset()` setzt die ersten  $n$  Langzeichen in der Langzeichenkette  $ws$  auf den Wert  $c$ .

Returnwert Zeiger auf  $ws$ .

Hinweis In dieser Version des C-Laufzeitsystems werden nur 1-Byte-Zeichen als Langzeichen unterstützt.

Siehe auch `memset()`, `wmemcpy()`, `wmemmove()`

## wprintf - Langzeichen formatiert ausgeben

Definition `#include <wchar.h>`  
`int wprintf(const wchar_t *format [, arglist]);`

Beschreibung  
Ausführliche Beschreibung siehe fwprintf().

## write - Bytes in Datei schreiben

Definition `#include <unistd.h>`

*BS2000*

`#include <stdio.h>` □

`ssize_t write(int fildes, const void *buf, size_t nbyte);`

### Beschreibung

`write()` versucht, *nbyte* Bytes aus dem Puffer, auf den *buf* zeigt, in die dem Dateideskriptor *fildes* zugeordnete Datei zu schreiben.

*BS2000*

SAM-Dateien werden mit elementaren Funktionen stets als Textdateien verarbeitet. □

In einer Datei, in der positioniert werden kann, beginnt die Schreiboperation an der Stelle in der Datei, die durch den mit *fildes* verbundenen Lese-/Schreibzeiger bestimmt ist. Vor einer erfolgreichen Rückkehr von `write()` wird der Zeiger um die Anzahl von Bytes erhöht, die tatsächlich geschrieben wurden. Wenn in einer normalen Datei der erhöhte Zeiger über das Dateiende hinauszeigt, wird die Dateilänge mit der Zeigerposition gleichgesetzt.

Wenn als Dateistatus-Flag `O_SYNC` gesetzt ist und *fildes* auf eine normale Datei zeigt, kehrt ein erfolgreicher `write`-Aufruf erst dann zurück, wenn die Daten physikalisch aktualisiert wurden.

In einer Datei, in der nicht positioniert werden kann, findet das Schreiben immer an der aktuellen Position statt. Der Wert des Lese-/Schreibzeigers, der einem solchen Gerät zugeordnet ist, ist undefiniert.

Wenn als Dateistatus-Flag `O_APPEND` gesetzt ist, wird der Lese-/Schreibzeiger vor jeder Schreiboperation auf das Dateiende gesetzt. Die Datei wird zwischen dem Setzen des Lese-/Schreibzeigers und dem Beginn der `write()`-Operation nicht verändert.

Wenn `write()` mehr Bytes schreiben will, als Platz zur Verfügung steht (z.B. wegen `ulimit()` oder dem physikalischen Ende eines Mediums), werden nur so viel Bytes geschrieben, wie noch Platz haben. Angenommen, in einer Datei ist noch Platz für 20 Bytes vorhanden, bevor eine Grenze erreicht wird. Eine Schreiboperation von 512 Bytes liefert dann den Returnwert 20. Die nächste Schreiboperation mit einer Byteanzahl ungleich 0 würde dann ein Fehlerergebnis liefern (außer in den unten beschriebenen Fällen) und dem Prozess ein `SIGXFSZ`-Signal schicken.

Wenn `write()` von einem Signal unterbrochen wird, bevor es Daten geschrieben hat, wird `-1` zurückgegeben und `errno` auf `EINTR` gesetzt.

Wenn `write()` von einem Signal unterbrochen wird, nachdem es Daten erfolgreich geschrieben hat, wird die Anzahl der geschriebenen Bytes zurückgegeben.

Wenn `write()` erfolgreich in eine normale Datei geschrieben hat, gilt Folgendes:

- Jeder erfolgreiche `read`-Aufruf von jeder Byteposition in der durch eine Schreiboperation veränderten Datei liefert die von `write()` für diese Position spezifizierten Daten zurück, bis diese Bytepositionen erneut geändert werden.
- Jeder folgende `write`-Aufruf für dieselbe Byteposition in der Datei überschreibt diese Daten.

Eine Schreibanforderung für eine Pipe oder FIFO wird genauso behandelt wie solche für eine normale Datei, mit folgenden Ausnahmen:

- Es gibt keine Dateiposition, die einer Pipe zugeordnet ist, da jede Schreibanforderung an das Ende der Datei angefügt wird.
- Schreibanforderungen von `{PIPE_BUF}` oder weniger Bytes werden nicht mit Daten anderer Prozesse gemischt, die auf dieselbe Datei schreiben. Eine Schreiboperation von mehr als `{PIPE_BUF}` Bytes kann, in bestimmten Grenzen, mit Schreiboperationen anderer Prozesse gemischt werden, gleichgültig, ob das Flag `O_NONBLOCK` im System-Dateistatus-Byte gesetzt ist oder nicht.
- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, kann eine Schreibanforderung den Prozess blockieren, aber eine normale Beendigung liefert das Ergebnis `nbyte`.
- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` gesetzt ist, wird die Anforderung von `write()` verschieden behandelt, wie folgt:
  - `write()` blockiert den Prozess nicht.
  - Eine Schreibanforderung für `{PIPE_BUF}` oder weniger Bytes hat eine der folgenden Auswirkungen:
    - a) Wenn in der Pipe genügend Platz zur Verfügung steht, überträgt `write()` alle Daten und gibt die Anzahl der angeforderten Bytes zurück.
    - b) Wenn in der Pipe nicht genügend Platz zur Verfügung steht, überträgt `write()` keine Daten, liefert den Wert `-1` zurück und setzt `errno` gleich `EAGAIN`.
  - Eine Schreibanforderung mit mehr als `{PIPE_BUF}` Bytes hat eine der folgenden Auswirkungen:
    - a) Wenn mindestens 1 Byte geschrieben werden kann, überträgt `write()` so viel Daten wie möglich und gibt die Anzahl der geschriebenen Bytes zurück. Wenn alle vorher in eine Pipe geschriebenen Daten gelesen wurden, werden zumindest `{PIPE_BUF}` Bytes übertragen.
    - b) Wenn keine Daten geschrieben werden können, überträgt `write()` keine Daten, liefert den Wert `-1` und setzt `errno` gleich `EAGAIN`.

Wenn eine Anforderung größer als {PIPE\_BUF} Bytes ist und alle Daten, die vorher in diese Datei geschrieben wurden, bereits gelesen sind, überträgt `write()` mindestens {PIPE\_BUF} Bytes.

Wenn versucht wird, auf einen Dateideskriptor zu schreiben, der keine Pipe oder FIFO ist und nichtblockierendes Schreiben unterstützt, geschieht Folgendes:

- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `write()` solange, bis die Daten akzeptiert werden können.
- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` gesetzt ist, blockiert `write()` den Prozess nicht. Wenn einige Daten ohne ein Blockieren des Prozesses geschrieben werden können, schreibt `write()` so viel wie möglich und liefert die Anzahl der übertragenen Bytes. Andernfalls liefert die Funktion den Wert -1 und `errno` wird gleich `EAGAIN` gesetzt.

Bei erfolgreicher Beendigung, wobei `nbyte` größer als 0 ist, markiert `write()` die Strukturkomponenten `st_ctime` und `st_mtime` der Datei zur Änderung; die Dateistatus-Flags `S_ISUID` und `S_ISGID` werden gelöscht, wenn der Prozess keine Sonderrechte besitzt.

Wenn `fd` einen STREAM bezeichnet, wird die Schreiboperation durch die minimalen und maximalen Werte für `nbyte` bestimmt („Paketgröße“), die vom STREAM akzeptiert werden. Diese Werte werden vom obersten STREAM-Modul festgelegt.

Wenn `nbyte` in der zugelassenen Paketgröße liegt, werden `nbyte` Bytes geschrieben.

Wenn `nbyte` nicht im Bereich der Paketgröße liegt, und die kleinste Paketgröße gleich 0 ist, spaltet `write()` den Puffer in Segmente mit maximaler Paketgröße auf, bevor die Daten stromabwärts gesendet werden (das letzte Segment kann kleiner sein).

Wenn `nbyte` nicht im Bereich der Paketgröße liegt, und die kleinste Paketgröße ungleich 0 ist, schlägt `write()` fehl und setzt `errno` auf `ERANGE`.

Wird ein Puffer mit Länge 0 (`nbyte = 0`) auf einen STREAM geschrieben, sendet `write()` eine Nachricht der Länge 0 und gibt den Wert 0 zurück. Wird jedoch ein Puffer mit Länge 0 auf eine STREAM-basierte Pipe oder eine FIFO-Datei geschrieben, wird nichts gesendet und 0 zurückgegeben. Der Prozess kann `I_SWROPT ioctl()` verwenden, wenn Nachrichten mit Länge 0 über die Pipe oder FIFO-Datei gesendet werden sollen.

Wenn `write()` auf einen STREAM schreibt, werden Nachrichten der Prioritätsklasse 0 erzeugt.

Es gelten die folgenden Regeln, wenn `write()` auf einen STREAM schreibt, der weder eine Pipe noch eine FIFO-Datei ist:

- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, und der STREAM keine Daten akzeptiert (weil die STREAM-Schreibschlange wegen interner Kontrollflussbedingungen voll ist) blockiert `write()` solange, bis die Daten akzeptiert werden können.
- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` gesetzt ist, und der STREAM keine Daten akzeptiert, schlägt `write()` fehl, gibt -1 zurück und setzt `errno` auf `EAGAIN`.

- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` gesetzt ist, und `write()` bereits einen Teil des Puffers geschrieben hat, wenn eine Bedingung auftritt, unter der der STREAM keine Daten mehr akzeptiert, beendet sich `write()` und gibt die Anzahl der tatsächlich geschriebenen Bytes zurück.

Werden Threads verwendet, so wirkt sich die Funktion auf den Prozess oder auf einen Thread wie folgt aus:

- Bytes in Datei schreiben

Eine Schreibanforderung für eine Pipe oder FIFO wird genauso behandelt wie solche für eine normale Datei, mit folgenden Ausnahmen:

- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, kann eine Schreibanforderung den Thread blockieren, aber eine normale Beendigung liefert das Ergebnis `nbyte`.
- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` gesetzt ist, wird die Anforderung von `write()` verschieden behandelt, wie folgt:
  - `write()` blockiert den Thread nicht.

Wenn versucht wird, auf einen Dateideskriptor zu schreiben, der keine Pipe oder FIFO ist und nichtblockierendes Schreiben unterstützt, geschieht Folgendes:

- Wenn das Flag `O_NONBLOCK` nicht gesetzt ist, blockiert `write()` den aufrufenden Thread solange, bis die Daten akzeptiert werden können.
- **EAGAIN** - das Flag `O_NONBLOCK` ist für den Dateideskriptor gesetzt und der Thread würde durch die Schreiboperation angehalten werden.
- Ferner wird beim EPIPE-Fehler das Signal `SIGPIPE` nicht an den Prozess, sondern an den aufrufenden Thread gesendet.

Returnwert Anzahl der tatsächlich geschriebenen Bytes

bei erfolgreicher Beendigung. Die Byteanzahl kann nicht größer sein als `nbyte`.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | wenn in eine normale Datei oder einen STREAM geschrieben werden soll und <code>nbyte</code> gleich 0 ist. <code>write()</code> hat nichts geschrieben.                                                                                                                                                                                              |
| -1 | bei Fehler. <code>write()</code> hat nichts geschrieben, weil einer der folgenden Fehler vorliegt: <ul style="list-style-type: none"><li>– physikalischer Ein-/Ausgabefehler</li><li>– <code>fildes</code> ist kein gültiger Dateideskriptor</li><li>– die Datei ist nicht vorhanden</li><li>– es besteht kein Schreibrecht für die Datei</li></ul> |

- der Bereich, in dem die Daten stehen, ist nicht korrekt angegeben  
`errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler      `write()` schlägt fehl, wenn gilt:

|        |                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | das Flag <code>O_NONBLOCK</code> ist für den Dateideskriptor gesetzt und der Prozess würde durch die Schreiboperation angehalten werden                                                               |
| EBADF  | <code>fildes</code> ist kein gültiger, zum Schreiben geöffneter Dateideskriptor.                                                                                                                      |
| EFBIG  | Es wurde versucht, in eine Datei zu schreiben, die die maximal mögliche Dateigröße oder deren Dateigröße die Prozessgrenze überschreitet (siehe <code>getrlimit()</code> und <code>ulimit()</code> ). |

#### *Erweiterung*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAGAIN | Der Systemspeicher, der für „raw“-Ein-/Ausgabe zur Verfügung steht, ist vorübergehend nicht ausreichend, oder es wurde versucht, in einen Datenstrom zu schreiben, der bei gesetztem <code>O_NDELAY</code> oder <code>O_NONBLOCK</code> keine Daten akzeptieren kann, oder es wurde versucht, <code>{PIPE_BUF}</code> Bytes oder weniger auf eine Pipe oder eine FIFO zu schreiben, und es waren weniger als <code>nbytes</code> freier Speicherplatz vorhanden. □ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### *Erweiterung*

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDEADLK | Die <code>write</code> -Funktion schläft und löst dadurch einen Deadlock aus.                   |
| EFAULT  | <code>buf</code> weist über den zugewiesenen Adressraum des Prozesses hinaus. □                 |
| EINTR   | Die Schreiboperation wurde durch ein Signal unterbrochen, und es wurden keine Daten übertragen. |

#### *Erweiterung*

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINVAL | Es wurde versucht, in einen Datenstrom zu schreiben, der mit einem Multiplexer verbunden ist. □                                                                                                                                                                                         |
| EIO    | Ein physikalischer Ein-/Ausgabefehler ist aufgetreten, oder der Prozess ist Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe und versucht, von seinem steuernden Terminal zu lesen. Der Prozess ignoriert oder blockiert das Signal <code>SIGTTIN</code> , oder die Prozessgruppe ist verwaist. |

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ENOSPC | Auf dem Gerät, das die Datei enthält, war kein freier Platz mehr übrig. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|

#### *Erweiterung*

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENOSR | Es wurde versucht, in einen Datenstrom zu schreiben, für den nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. □                 |
| ENXIO | Eine Anforderung für ein nicht existierendes Gerät wurde gemacht, oder die Anforderung lag außerhalb der Fähigkeiten des Geräts. |

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPIPE  | Es wurde versucht, auf eine Pipe oder FIFO-Datei zu schreiben, die für keinen Prozess zum Lesen geöffnet oder die nur an einem Ende geöffnet ist. Der Prozess erhält ein SIGPIPE-Signal. |
| ERANGE | Es wurde versucht, in einen Datenstrom mit <i>nbyte</i> außerhalb der vorgegebenen Mindest- und Höchstgrenzen zu schreiben, und der Mindestwert ist ungleich null.                       |
| EINVAL | Der STREAM oder Multiplexer, auf den sich <i>fd</i> bezieht, ist stromabwärts direkt oder indirekt über einen Multiplexer angeschlossen.                                                 |
| ENXIO  | Es wurde versucht, auf ein nicht existierendes Gerät zuzugreifen, oder die Anforderung lag außerhalb der Fähigkeiten des Geräts.                                                         |
| ENXIO  | Ein Hangup ist aufgetreten, während auf den Stream geschrieben wird.                                                                                                                     |

`write()` schlägt auch dann fehl, wenn vor dem Aufruf eine asynchrone Fehlermeldung am STREAM-Kopf auftritt. In diesem Falle bezieht sich der Wert von `errno` nicht auf `write()`, sondern auf den vorhergehenden STREAM-Fehler.

Hinweis Um sicherzugehen, dass Ihre Angabe in *nbyte* die Größe des Puffers nicht überschreitet, sollten Sie die Funktion `sizeof()` verwenden.

#### *BS2000*

Nach jedem `write`-Aufruf sollte die tatsächlich geschriebene Byteanzahl überprüft werden:

- Wenn das Ergebnis kleiner als die Angabe in *nbyte* ist, liegt im Allgemeinen ein Fehler vor.
- Wenn das Ergebnis größer als die Angabe in *nbyte* ist, wurden Tabulatorzeichen (\t) in eine Textdatei geschrieben. Tabulatorzeichen werden dabei in die entsprechenden Leerzeichen umgesetzt und bei der Ergebnisanzahl berücksichtigt.

Die Daten werden nicht sofort in die externe Datei geschrieben, sondern in einem C-internen Puffer zwischengespeichert (siehe [Abschnitt „Pufferung von Datenströmen“ auf Seite 110](#)).

Bei der Ausgabe in Textdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum (\n, \t, etc.) je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe [Abschnitt „Zwischenraumzeichen“ auf Seite 118](#)).

Bei Textdateien mit der Zugriffsart SAM und variabler Satzlänge, für die zusätzlich eine maximale Satzlänge angegeben ist, gilt: Wenn bei `open()` die Angabe O\_NOSPLIT gemacht wurde, werden Sätze, die länger als die maximale Satzlänge sind, beim Schreiben auf die maximale Satzlänge gekürzt. Standardmäßig (also ohne die Angabe O\_NOSPLIT) werden diese Sätze in mehrere Sätze aufgeteilt. Hat ein Satz genau die maximale Satzlänge, wird nach diesem ein Satz der Länge Null geschrieben. □

Siehe auch `creat()`, `dup()`, `fcntl()`, `lseek()`, `open()`, `pipe()`, `ulimit()`, `unistd.h`.

## writev - in Datei schreiben

**Definition**

```
#include <sys/uio.h>
ssize_t writev(int fildes, const struct iovec *iov, size_t nbyte);
```

**Beschreibung**

`writev()` macht dasselbe wie `write()`, sammelt aber die Ausgabedaten der *iovcnt*-Puffer, die durch die Mitglieder der *iov*-Felder (*iov[0]*, *iov[1]*, ..., *iov[iovcnt-1]*) festgelegt sind. Es muss gelten  $0 < iovcnt \leq IOV\_MAX$ .

Für `writev()` enthält die Struktur `iovec` folgende Elemente:

```
caddr_t    iov_base;
int       iov_len;
```

Jeder `iovec`-Eintrag gibt die Basisadresse und die Länge eines Speicherbereichs an, aus dem Daten geschrieben werden sollen. `writev()` schreibt immer einen vollständigen Bereich, bevor es zum nächsten übergeht.

Wenn *fildes* eine reguläre Datei bezeichnet und alle Elemente des Feldes *iov* den Wert 0 haben, gibt `writev()` den Wert 0 zurück und hat sonst keine Wirkung.

Wenn die Summe der *iov\_len*-Werte `SSIZE_MAX` überschreitet, schlägt `writev()` fehl, und es werden keine Daten transferiert.

weitere Beschreibung: siehe `write()`.

**Returnwert** Anzahl der tatsächlich geschriebenen Bytes  
bei Erfolg.

-1 sonst. In diesem Falle wird der Dateizeiger nicht verändert. `errno` wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

**Fehler** siehe `write()`. Zusätzlich zu den dort angegebenen Fehlern schlägt `writev()` fehl, wenn gilt:

EINVAL *iovcnt* war kleiner oder gleich 0 oder größer gleich 16, oder einer der *iov\_len*-Werte im *iov*-Feld war negativ, oder die Summe der *iov\_len*-Werte im *iov*-Feld erzeugt einen Überlauf bei einer 32-Bit Ganzzahl.

EINVAL *fildes* ist einer BS2000-Datei zugeordnet..

`writev()` schlägt auch dann fehl, wenn vor dem Aufruf eine asynchrone Fehlermeldung am STREAM-Kopf auftritt. In diesem Falle bezieht sich der Wert von `errno` nicht auf `writev()`, sondern auf den vorhergehenden STREAM-Fehler.

**Siehe auch** `chmod()`, `creat()`, `dup()`, `fcntl()`, `getrlimit()`, `lseek()`, `open()`, `pipe()`, `ulimit()`, `limits.h`, `stropts.h`, `sys/uio.h`, `unistd.h`.

## wscanf - formatiert lesen

Definition #include <wchar.h>

```
int wscanf(const wchar_t *format [, arglist]);
```

Beschreibung

Ausführliche Beschreibung siehe fwscanf().

## y0, y1, yn - Besselfunktionen der zweiten Art anwenden

Definition #include <math.h>

```
double y0(double x);
double y1(double x);
double yn(int n, double x);
```

Beschreibung

y0(), y1() und yn() berechnen die Besselfunktionen der zweiten Art für reelle Argumente  $x (> 0)$  und die ganzzahligen Ordnungen 0, 1 bzw.  $n$  (nur bei yn).

Returnwert Wert der Besselfunktion für  $x$ , wenn  $x > 0$ .

-HUGE\_VAL bei Argumenten  $\leq 0$ .  
errno wird gesetzt, um den Fehler anzuzeigen.

Fehler y0(), y1() und yn() schlagen fehl, wenn gilt:

EDOM Der Wert von  $x$  ist negativ.

Siehe auch j0(), j1(), jn(), math.h.



---

## 5 Anhang: KR- und ANSI-Funktionalität

Die Ausführungen dieses Abschnitts beziehen sich auf die Funktionen, die in der Tabelle auf [Seite 50](#) (Umfang der unterstützten C-Bibliothek) mit xx gekennzeichnet sind.

Die C-Bibliotheksfunktionen wurden erstmals mit C V1.0 zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen ANSI-definierten C-Bibliotheksumfang. Die Implementierung orientierte sich an der „vorläufigen“ Definition durch Kernighan/Ritchie („KR“) bzw. an den marktüblichen UNIX-Implementierungen.

Die Anpassung der C-Bibliotheksfunktionen an den ANSI-Standard (C V2.0) führte bei der Ausführung einiger Ein-/Ausgabefunktionen zu Abweichungen gegenüber der Vorgängerversion. Um einerseits den ANSI-Standard voll zu erfüllen, andererseits das gewohnte Ablaufverhalten von „Alt“-Programmen zu gewährleisten, wurden die von den Abweichungen betroffenen Ein-/Ausgabefunktionen bei C/C++ Versionen V2.xx in zwei Varianten angeboten:

Mit der neuen „ANSI“-Funktionalität und mit der zu C V1.0 kompatiblen „KR“-Funktionalität.

Die gewünschte Funktionalität wird zum Übersetzungszeitpunkt mit folgender Compileroption ausgewählt:

SOURCE-PROPERTIES=PAR(LIBRARY-SEMANTICS=STD|V1-COMPATIBLE)

Die Auswahl der KR-Funktionalität (V1-COMPATIBLE) ist nur in den Übersetzungsmodi KR und ANSI möglich. In den Übersetzungsmodi STRICT-ANSI und CPLUSPLUS wird die Angabe V1-COMPATIBLE ignoriert und automatisch STD angenommen.

Die KR- bzw. ANSI-Funktionalität gilt für die Aufrufe aller Bibliotheksfunktionen einer Übersetzungseinheit.

### Achtung

Wird in mehreren, getrennt übersetzten Quellprogrammen dieselbe Datei verarbeitet, müssen diese Quellprogramme mit dem gleichen LIBRARY-SEMANTICS-Parameter übersetzt werden!

Bei Programmentwicklungen in der POSIX-Shell kann die KR-Funktionalität nicht eingeschaltet werden, d.h. die Ein-/Ausgabefunktionen werden generell mit ANSI-Funktionalität ausgeführt.

Ab C/C++ V3.0 steht die KR-Funktionalität nicht mehr zur Verfügung.

Die Unterschiede zwischen KR- und ANSI-Funktionalität sind im Folgenden aufgeführt.

### KR-Funktionalität

#### 1. Standardattribute von Textdateien

Wird eine nicht vorhandene Textdatei neu angelegt, wird standardmäßig eine SAM-Datei mit variabler Satzlänge erstellt.

#### 2. Position des Lese-/Schreibzeigers im Anfügemodus

Wenn der Lese-/Schreibzeiger in einer Datei, die im Anfügemodus geöffnet wurde, explizit vom Dateiende wegpositioniert wurde (`rewind()`, `fsetpos()`, `fseek()`, `lseek()`), wird er nur beim Schreiben mit der Elementarfunktion `write()` automatisch ans Ende der Datei positioniert.

Wenn eine Datei im Anfügemodus und zum Lesen geöffnet wurde, ist sie nach dem Öffnen auf das Dateiende positioniert. Der alte Inhalt bereits vorhandener Dateien bleibt erhalten.

#### 3. ISAM-Dateien (Pufferleerung)

Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Neue-Zeile-Zeichen enden, bewirkt das Schreiben in die externe Datei einen Satzwechsel. Nachfolgende Daten werden in einen neuen Satz geschrieben.

#### 4. ungetc()

Beim Schreiben des Pufferinhalts in die externe Datei werden die Originaldaten verändert, wenn an Stelle des zuvor eingelesenen Zeichens ein anderes Zeichen in den Puffer zurückgestellt wurde.

#### 5. Auswertung des Tabulatorzeichens (\t)

Bei der Ausgabe in Textdateien von FCBTYP SAM und ISAM wird das Tabulatorzeichen standardmäßig in die entsprechende Anzahl Leerzeichen umgesetzt.

#### 6. fprintf(), printf(), sprintf(), fscanf(), scanf(), sscanf()

Die ANSI-Erweiterungen der Formatierungs- und Umwandlungszeichen stehen nicht zur Verfügung. Es gilt die Syntax und Semantik der Vorgängerversion.

#### 7. vfprintf(), vprintf(), vsprintf()

Das Umwandlungszeichen L kann nicht verwendet werden, da im KR-Modus der Typ long double nicht unterstützt wird.

## ANSI-Funktionalität

### 1. Standardattribute von Textdateien

Wird eine nicht vorhandene Textdatei neu angelegt, wird standardmäßig eine ISAM-Datei mit variabler Satzlänge erstellt.

### 2. Position des Lese-/Schreibzeigers im Anfügemodus

Wenn eine Datei, die im Anfügemodus geöffnet wurde, explizit vom Dateiende wegpositioniert wurde (`rewind()`, `fsetpos()`, `fseek()`, `lseek()`), wird der aktuelle Lese-/Schreibzeiger bei allen Schreibfunktionen ignoriert und automatisch an das Ende der Datei positioniert.

Wenn eine Datei im Anfügemodus und zum Lesen geöffnet wurde, ist sie nach dem Öffnen auf Dateianfang positioniert. Der alte Inhalt bereits vorhandener Dateien bleibt erhalten.

### 3. ISAM-Dateien (Pufferleerung)

Wenn die Daten einer ISAM-Datei im Puffer nicht mit einem Neue-Zeile-Zeichen enden, bewirkt das Schreiben in die externe Datei keinen Satzwechsel. Nachfolgende Daten verlängern den Satz in der Datei. Beim Lesen einer ISAM-Datei werden daher nur Neue-Zeile-Zeichen eingelesen, die vom Programm explizit geschrieben wurden.

Wenn das Lesen aus einer beliebigen Textdatei eine Datenübertragung von der externen Datei in den C-internen Puffer notwendig macht, werden die noch in Puffern zwischengespeicherten Daten aller ISAM-Dateien automatisch in die Dateien hinausgeschrieben.

### 4. `ungetc()`

Beim Schreiben des Pufferinhalts in die externe Datei werden die Originaldaten nicht verändert, wenn an Stelle des zuvor eingelesenen Zeichens ein anderes Zeichen in den Puffer zurückgestellt wurde. Es werden stets die Originaldaten vor dem `ungetc`-Aufruf in die externe Datei geschrieben.

### 5. Auswertung des Tabulatorzeichens (\t)

Bei der Ausgabe in Textdateien von FCBTYP SAM und ISAM wird das Tabulatorzeichen standardmäßig nicht in die entsprechende Anzahl Leerzeichen umgesetzt, sondern als Textzeichen (EBCDIC-Wert) in die Datei geschrieben.



---

# Fachwörter

**In diesem Verzeichnis sind die wichtigsten Begriffe dieses Handbuchs in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und erklärt.**

## **8-Bit-Transparenz**

8-bit-transparency

Die Fähigkeit einer Software-Komponente, 8-Bit-Zeichen zu verarbeiten, ohne sie zu verändern, oder einen Teil des Zeichens so zu benutzen, dass dies inkompatibel mit dem aktuellen Zeichensatz ist.

## **Abrechnungsnummer**

account number

BS2000:

Bezeichnet ein Abrechnungskonto für die zugehörige Benutzerkennung. Mehreren Benutzerkennungen kann dieselbe Abrechnungsnummer zugewiesen werden. Eine Benutzerkennung kann über maximal 60 Abrechnungsnummern verfügen. Die Abrechnungsnummer wird bei LOGON und ENTER-JOB ausgewertet.

## **absoluter Pfadname**

absolute pathname

Der Pfadname, der beim Root-Verzeichnis des POSIX-Dateisystems beginnt und zu einer bestimmten Datei oder einem bestimmten Dateiverzeichnis führt. Jede Datei und jedes Dateiverzeichnis hat einen eindeutigen absoluten Pfadnamen (siehe Pfadnamen-Auflösung).

## **Adresse**

address

Im Allgemeinen eine Zahl zur Angabe eines Speicherplatzes.

## **Adressraum**

address space

Der Speicherbereich, auf den ein Prozess zugreifen kann.

### **aktuelles Dateiverzeichnis**

current directory

Ein einem Prozess zugeordnetes Dateiverzeichnis. Dieses Dateiverzeichnis wird bei der Pfadnamen-Auflösung für solche Pfadnamen verwendet, die nicht mit einem Schrägstrich (/) beginnen.

### **Alias-Name**

alias name

Ein Wort, das nur Unterstriche ( \_ ), Ziffern und alphabetische Zeichen des portablen Zeichensatzes sowie die !, %, @ enthalten darf. Andere Implementierungen können auch andere Zeichen innerhalb eines Alias-Namen als Erweiterung zulassen.

### **anzeigen (auf dem Bildschirm)**

display

Eine Ausgabe auf die Terminal-Gerätedatei. Die Ausgabe erscheint auf dem Bildschirm des Monitors. Wird die Ausgabe nicht auf ein Terminal gelenkt, ist das Ergebnis undefiniert.

Gemäß XPG4 werden die Benennungen „anzeigen“ und „schreiben“ genau unterschieden. Unter „anzeigen“ wird eine Ausgabemethode auf das Terminal verstanden, die nicht spezifiziert ist. Häufig werden dazu `termcap` oder `terminfo` benutzt; dies ist jedoch nicht erforderlich. Von „schreiben“ wird gesprochen, wenn ein Dateideskriptor benutzt wird und die Ausgabe umlenkbar ist. Wird jedoch direkt auf ein Terminal geschrieben, ohne dass umgelenkt wurde, kann der Benutzer oder eine Testsuite nicht abfragen, ob ein Dateideskriptor benutzt wurde oder nicht. Deshalb ist der Gebrauch eines Dateideskriptors nur erforderlich, wenn die Ausgabe umgelenkt wird.

### **Äquivalenzklasse**

equivalence class

Eine Menge von Zeicheneinheiten mit derselben primären Sortierpriorität. Beispielsweise haben alle nachfolgenden Buchstaben denselben Grundbuchstaben, unterscheiden sich jedoch durch ihren Akzent: á, à, â, ä, å, á. Die Vergleichsfolge der Zeicheneinheiten in einer Äquivalenzklasse wird durch die Sortierpriorität bestimmt, die jeder der Stufen zugewiesen wird, die der primären Sortierpriorität nachfolgen.

**Argument**

argument

In der Shell ist ein Argument ein Parameter, der an ein Kommando übergeben wird. Dieser Parameter ist gleichbedeutend mit einer einzelnen Zeichenkette im Vektor `argv`, die durch eine der `exec`-Funktionen erzeugt wurde. Ein Argument kann eine Option, ein Optionsargument oder ein Operand sein, die dem Kommandonamen folgen.

In der Sprache C ist ein Argument eine Zeichenkette, die Daten an eine Funktion übergibt. Die Argumente einer Funktion werden in runden Klammern angegeben, die auf den Funktionsnamen folgen. Die Anzahl der Argumente kann Null sein. Zwei oder mehr Argumente werden durch Kommas getrennt. Die Definition einer Funktion beschreibt die Anzahl und die Datentypen der Argumente.

**Auftragssteuerung**

job control

Die Möglichkeit, die Ausführung einzelner Prozesse zu stoppen (oder auszusetzen) und zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Der Benutzer verwendet diese Fähigkeit typischerweise über die interaktive Schnittstelle, die vom Ein-/Ausgabetreiber des Terminals und einem Kommando-Interpreter gemeinsam angeboten wird.

**Auftragssteuerungsnummer**

job control ID

Eine Zugriffsmöglichkeit auf einen Auftrag. Die Auftragssteuerungsnummer kann eine der folgenden Formen haben:

| Auftragssteuerungsnummer | Bedeutung                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>%%</code>          | aktueller Auftrag                                   |
| <code>%+</code>          | aktueller Auftrag                                   |
| <code>%-</code>          | vorhergehender Auftrag                              |
| <code>%n</code>          | Auftragsnummer <i>n</i>                             |
| <code>%string</code>     | Auftrag, dessen Kommando mit <i>string</i> beginnt. |
| <code>%?string</code>    | Auftrag, dessen Kommando <i>string</i> enthält      |

**Ausdruck**

expression

Ein mathematisches oder logisches Symbol oder eine sinnvolle Kombination dieser Symbole.

**ausführbare Datei**

executable file

Eine normale Datei, die als neues Prozessabbild von den Funktionen der exec-Familie akzeptiert wird, das Ausführrecht hat und damit wie ein Kommando aufgerufen werden kann. Die als Standard-Kommandos beschriebenen Compiler können ausführbare Dateien erzeugen. Andere, hier nicht beschriebene Methoden, ausführbare Dateien zu erzeugen, können ebenso versorgt werden. Das interne Format einer ausführbaren Datei ist nicht spezifiziert, aber eine konforme Anwendung erkennt, dass eine ausführbare Datei keine Textdatei ist.

**Authentisierung**

authentication

Überprüfung der Angaben eines Benutzers beim Systemzugang. Die Benutzerattribute „Benutzerkennung“ und „Kennwort“ werden gegen die Einträge im Benutzerkennungs-Katalog geprüft.

**Benutzer**

user

Ein Repräsentant einer Benutzerkennung. Der Begriff Benutzer ist ein Synonym für Personen, Anwendungen, Verfahren etc., die über eine Benutzerkennung Zugang zum Betriebssystem erhalten können.

**Benutzerattribute**

user attributes

Alle Merkmale einer Benutzerkennung, die im Benutzerkennungskatalog hinterlegt sind.

**Benutzerdatenbank**

user database

Eine Systemdatenbank, die ein herstellerabhängiges Format hat und die mindestens die nachfolgenden Informationen für jede Benutzerkennung enthält: Benutzername, numerische Benutzkennung, numerische Anfangsbenutzerkennung, Anfangsarbeitsverzeichnis, Anfangsbenutzerprogramm.

Die numerische Anfangsbenutzerkennung wird von dem Dienstprogramm newgrp benutzt. Alle anderen Umstände, unter denen Anfangswerte wirksam sind, sind herstellerabhängig.

**Benutzergruppe**

user group

Eine Zusammenfassung einzelner Benutzer unter einem Namen (Benutzergruppenkennung).

**Benutzerkatalog**

user catalog

siehe Benutzerkennungskatalog.

**Benutzerkennung**

login name

BS2000:

Maximal acht Zeichen langer Name, der im Benutzerkennungskatalog eingetragen wird. Anhand der Benutzerkennung wird der Benutzer beim Systemzugang identifiziert. Alle Dateien und Jobvariablen werden unter einer Benutzerkennung eingerichtet. Die Namen der Dateien und Jobvariablen werden mit der Benutzerkennung im Dateikatalog hinterlegt.

**Benutzerkennungskatalog**

join file

Eine Datei, die die Benutzerattribute aller Benutzerkennungen eines Pubsets bzw. eines Rechners enthält.

**Benutzerklasse Andere**

file other class

Die Eigenschaft einer Datei, die das Zugriffsrecht für einen Prozess anzeigt, der mit der Benutzernummer und Gruppennummer eines Prozesses verbunden ist. Ein Prozess gehört zur Benutzerklasse Andere einer Datei, wenn der Prozess nicht der Benutzerklasse Eigentümer oder der Benutzerklasse Gruppe angehört.

**Benutzerklasse Eigentümer**

file owner class

Die Eigenschaft einer Datei, die das Zugriffsrecht für einen Prozess anzeigt, der mit der Benutzernummer eines Prozesses verbunden ist.

Ein Prozess gehört zur Benutzerklasse Eigentümer einer Datei, wenn die effektive Benutzernummer des Prozesses zur Benutzernummer der Datei passt. Von kompatiblen Implementierungen können andere Mitglieder dieser Klasse definiert werden.

**Benutzerklasse Gruppe**

file group class

Ein Prozess gehört zur Benutzerklasse Gruppe einer Datei, wenn der Prozess nicht der Benutzerklasse Eigentümer angehört und die effektive Gruppennummer oder eine der zusätzlichen Gruppennummern des Prozesses zur Gruppennummer der Datei passt. Von kompatiblen Implementierungen können andere Mitglieder dieser Klasse definiert werden.

**Benutzername**

user name

Eine Zeichenkette, mit der der Benutzer identifiziert wird, wie in der Benutzerdatenbank beschrieben. Um portabel zu XSI-konformen Systemen zu sein, muss der Wert aus Zeichen des portablen Zeichensatzes für Dateinamen zusammengesetzt sein. Der Bindestrich darf nicht als erstes Zeichen eines portablen Benutzernamens verwendet werden.

**Benutzernummer**

user ID

Eine nichtnegative ganze Zahl, durch die ein Systembenutzer identifiziert wird. Wenn die Identität eines Benutzers einem Prozess zugeordnet wird, dann wird auf eine Benutzernummer als reale, effektive oder gesicherte Benutzernummer zugegriffen.

**Benutzerrechte**

user privileges

BS2000:

Alle an eine Benutzerkennung vergebenen und im Benutzerkennungskatalog hinterlegten Attribute, die die Rechte des Benutzers festlegen.

**Benutzerverwaltung**

user administration

siehe Systemglobale Benutzerverwaltung.

**Bibliothek**

library

Eine Sammlung von statisch gebundenen Objektdateien oder von Quelldateien, die dynamisch gebunden werden können (gemeinsam nutzbare Bibliothek). Die einzelnen Dateien einer Bibliothek enthalten jeweils den Programmtext für eine oder mehrere zusammenhängende Funktionen. Wird im Quellcode eine entsprechende Funktion aufgerufen, muss die jeweilige Objektdatei eingebunden werden (siehe `Include-Datei`). Beim Binden muss die Bibliothek angegeben werden. Die Datei, die die verwendete Bibliotheksfunktion enthält, wird dann in den Quellcode der Anwendung kopiert.

**Bildschirmanzeige**

display

siehe anzeigen.

**Binärdatei**

binary file

Eine geordnete Folge von Bytes. Die mit den C-Ausgabefunktionen geschriebenen Daten werden 1:1 in die Datei übernommen. Im Unterschied zu Textdateien werden Steuerzeichen für Zeilenvorschub und Tabulatoren nicht umgesetzt (siehe [Textdatei](#)), sondern als entsprechende EBCDIC-Werte abgebildet. Daten, die aus einer Binärdatei eingelesen werden, entsprechen daher genau den Daten, die ursprünglich in die Datei geschrieben wurden.

Binärdateien mit stromorientierter Ein-/Ausgabe sind: katalogisierte PAM-Dateien, temporäre PAM-Dateien (INCORE), katalogisierte SAM-Dateien, die mit `fopen()` bzw. `freopen()` im Binärmodus eröffnet wurden.

Binärdateien mit Satz-Ein-/Ausgabe sind: katalogisierte ISAM-Dateien, katalogisierte SAM-Dateien, katalogisierte PAM-Dateien, die mit den Funktionen `fopen()` bzw. `freopen()` im Binärmodus und mit dem Zusatz "type=record" geöffnet wurden.

Der Binärmodus kann nur mit den Funktionen `fopen()` bzw. `freopen()` angegeben werden. Mit den elementaren Funktionen `open()` und `creat()` werden SAM- und ISAM-Dateien stets als Textdateien geöffnet.

**blockorientierte Gerätedatei**

block special file

Eine Gerätedatei für blockorientierte Ein-/Ausgabegeräte. Sie unterscheidet sich von einer Gerätedatei für zeichenorientierte Geräte dadurch, dass sie den Zugriff auf das Gerät in einer Art und Weise bietet, die die Hardware-Eigenschaften des Gerätes verbirgt.

**Blockterminal**

block-mode terminal

Ein Terminal, das keine zeichenweisen Ein- und Ausgabe-Operationen unterstützt.

**Dämonprozess**

daemon

Ein Hintergrundprozess, der, einmal gestartet, seine Aktivitäten für den Benutzer unbemerkt verrichtet. Er wird erst beim Ausschalten des Rechners beendet. Bekanntestes UNIX-Beispiel ist der Drucker-Dämonprozeß, der dafür sorgt, dass eine Datei ausgedruckt wird, während der Benutzer bereits wieder arbeitet.

### Datei

file

Ein Objekt, auf das geschrieben und/oder von dem gelesen werden kann. Eine Datei wird bei UNIX über einen Indexeintrag identifiziert und besitzt bestimmte Attribute, einschließlich der Zugriffsrechte und des Dateityps. Dateitypen schließen normale Dateien, Gerätedateien für zeichen- und blockorientierte Geräte, FIFO-Gerätedateien und Dateiverzeichnisse ein. Eine normale Datei enthält Text, Daten, Programme oder sonstige Informationen. Eine Gerätedatei bezeichnet ein Gerät oder einen Teil eines Gerätes, wie zum Beispiel ein Laufwerk oder eine Festplattenpartition. Ein Dateiverzeichnis enthält andere Dateien.

*BS2000:*

Sätze, die zueinander in Beziehung stehen, werden in einer benannten Einheit, der Datei, zusammengefasst. Dateien sind beispielsweise: konventionelle Ein-/Ausgabedaten von Programmen, Lademodule, Textinformation, die mit einem Editor erstellt und verarbeitet wird.

### Dateihierarchie

file hierarchy

Die hierarchische Struktur, in der Dateien im System organisiert sind. Alle Knoten, die keine Blätter sind, sind Dateiverzeichnisse (nichtterminale Knoten). Alle Knoten, die Blätter sind, sind Dateien beliebigen Dateityps (terminale Knoten). Es können sich mehrere Dateiverzeichniseinträge auf dieselbe Datei beziehen.

### Dateibeschreibung

file description

Ein Objekt, das Daten darüber enthält, wie ein Prozess oder eine Gruppe von Prozessen auf eine Datei zugreifen. Jeder Dateideskriptor verweist auf genau eine Dateibeschreibung. Auf eine Dateibeschreibung aber kann mehr als ein Dateideskriptor verweisen. Die Dateiposition, der Dateimodus und die Zugriffsarten auf diese Datei sind Attribute einer Dateibeschreibung.

### Dateideskriptor

file descriptor

Je Prozess genau eine positive ganze Zahl, die dazu benutzt wird, eine eindeutige Beziehung zwischen einem Prozess und einer offenen Datei für den Zugriff herzustellen. Der Wert eines Dateideskriptors liegt im Bereich zwischen 0 und {OPEN\_MAX}. Ein Prozess kann nicht mehr als {OPEN\_MAX} Dateideskriptoren gleichzeitig offen haben. Dateideskriptoren können auch dafür genutzt werden, einen Meldungskatalog-Deskriptor und Dateiverzeichnisströme zu implementieren. Siehe auch Dateibeschreibung und {OPEN\_MAX} in der Include-Datei limits.h.

**Dateimodus**

file mode

Eine Ansammlung von Attributen, die den Dateityp und die Zugriffsrechte der Datei angeben (siehe Include-Datei sys/stat.h).

**Dateiname**

file name

Ein Name, der aus 1 bis {NAME\_MAX} Bytes besteht und eine Datei benennt. Die Zeichen, die einen Namen bilden, können aus dem gesamten Zeichensatz gewählt werden, mit Ausnahme der Zeichen Nullbyte (\0) und Schrägstrich (/). Die Dateinamen . und .. haben eine besondere Bedeutung (siehe Pfadnamen-Auflösung). Dateinamen werden aus dem Zeichensatz für portable Dateinamen zusammengesetzt, da die Verwendung anderer Zeichen in bestimmten Zusammenhängen mehrdeutig sein kann. Beispielsweise kann die Verwendung eines Doppelpunktes (:) in einem Pfadnamen mehrdeutig sein, wenn dieser Pfadname in einer PATH-Definition enthalten ist (siehe Zeichensatz für portable Dateinamen).

**Dateinummer**

file serial number

Ein in einem Dateisystem eindeutiger Bezeichner für eine Datei.

**Dateiposition**

file offset

Die Dateiposition gibt an, wieviele Bytes vom Dateianfang entfernt die nächste Ein- oder Ausgabeoperation beginnt (erstes Byte = 1). Jede Dateibeschreibung, die zu einer normalen Datei, einer Gerätedatei für blockorientierte Geräte oder einem Dateiverzeichnis gehört, hat eine Dateiposition. Eine Gerätedatei für ein zeichenorientiertes Gerät, das kein Terminal ist, kann eine Dateiposition haben. Es gibt keine Position in Pipes und FIFOs.

**Dateistatus**

file status

Der aktuelle Zustand einer Datei.

**Dateisystem**

file system

Eine Ansammlung von Dateien und bestimmter Attribute von Dateien. Ein UNIX-Dateisystem ist hierarchisch aufgebaut (siehe Dateihierarchie). Es bietet den Namensbereich für Dateinummern, die sich auf diese Dateien beziehen.

**Dateiverzeichnis**

directory

Eine Datei, die Dateiverzeichniseinträge mit eindeutigen Namen enthält (siehe Dateinamen). Sie wird verwendet, um Dateien oder Dateiverzeichnisse zu gruppieren und zu organisieren.

**Dateiverzeichniseintrag**

directory entry

Ein Objekt, das einer Datei einen Namen zuordnet. Mehrere Dateiverzeichniseinträge können Namen derselben Datei zuordnen.

**Dateiverzeichnisstrom**

directory stream

Ein für jeden Prozess eindeutiger Wert, der benutzt wird, um auf ein offenes Dateiverzeichnis zu verweisen.

**Dateizeiger**

data set pointer

Ein Dateizeiger ist ein Zeiger auf eine Struktur vom Typ FILE. Er dient dazu, eine Datei mit den Standard-Zugriffsfunktionen (siehe `stdio.h`) zu verarbeiten. Beim Öffnen mit `fopen()`, `fdopen()`, `freopen()` wird einer Datei ein Dateizeiger zugewiesen. Bei weiteren Zugriffen mit `fprintf()`, `fscanf()`, `fclose()`, etc. wird der Dateizeiger als Dateiargument benutzt. Beim Programmstart sind die Standard-Ein-/Ausgabedateien automatisch mit folgenden Dateizeigern geöffnet: `stdin` (Standard-Eingabe), `stdout` (Standard-Ausgabe), `stderr` (Standard-Fehlerausgabe).

**Dateizeiten-Änderung**

file times update

Jeder Datei sind drei Zeitwerte zugeordnet, die geändert werden, wenn auf die Daten in dieser Datei zugegriffen wurde oder die Daten bzw. der Dateizustand verändert wurden. Diese Werte werden in der Struktur `stat` zurückgegeben (siehe `sys/stat.h`).

Für jede Funktion in diesem Handbuch, die Daten einer Datei liest oder schreibt oder den Zustand einer Datei ändert, werden die entsprechenden, zeitbezogenen Felder als "zum Ändern markiert" bezeichnet. Zu einem Änderungszeitpunkt werden alle markierten Felder mit der aktuellen Zeit besetzt und die Änderungsmarken gelöscht. Zwei solche Änderungszeitpunkte sind, wenn eine Datei nicht länger von irgendeinem Prozess geöffnet ist und wenn `stat()` oder `fstat()` für diese Datei ausgeführt werden. Sonstige Änderungszeitpunkte sind nicht festgelegt. Für Dateien in Dateisystemen, die nur zum Lesen eingehängt sind, werden keine Änderungen durchgeführt.

**Dateizugriffsrechte**

file access permissions

Bestandteil der Dateibeschreibung. Der Dateizugriff wird durch Bits gesteuert.

Diese Bits werden bei der Erzeugung einer Datei durch Funktionen wie `open()`, `creat()`, `mkdir()` und `mkfifo()` gesetzt und durch `chmod()` geändert.

Diese Bits werden von `stat()` oder `fstat()` gelesen.

Anwendungen können zusätzliche und/oder alternative Dateizugriff-Steuerungsmechanismen zur Verfügung stellen. Ein alternativer Dateizugriff-Steuerungsmechanismus verhält sich wie folgt:

- Er legt die Datei-Schutzbüts für die Benutzerklassen Eigentümer, Gruppe und Andere fest.
- Er kann nur durch eine explizite Benutzeraktion auf eine Datei durch den Eigentümer der Datei oder einen Benutzer mit Sonderrechten aktiviert werden.
- Er kann für eine Datei deaktiviert werden, nachdem die Schutzbüts für diese Datei durch `chmod()` geändert wurden. Die Deaktivierung des alternativen Mechanismus muss auch keine zusätzlichen, von der Implementierung definierten Mechanismen deaktivieren.

Sobald ein Prozess für eine Datei die Zugriffsrechte zum Lesen, Schreiben oder Ausführen/Durchsuchen anfordert, wird der Zugriff, sofern keine zusätzlichen Mechanismen den Zugriff verweigern, wie folgt entschieden:

Wenn ein Prozess Sonderrechte hat, gilt Folgendes:

- Wenn das Lese-, Schreib- oder Durchsuchrecht gefordert wird, dann wird der Zugriff gestattet.
- Wenn das Ausführungsrecht gefordert wird, so wird der Zugriff dann erlaubt, wenn das Ausführungsrecht zumindest einem Benutzer durch die Schutzbüts oder einen anderen Zugriffssteuerungsmechanismus gewährt wird; andernfalls wird der Zugriff verweigert.

Wenn ein Prozess keine Sonderrechte hat, gilt Folgendes:

- Die Schutzbüts einer Datei enthalten das Lese-, Schreib- und Ausführungs- bzw. Durchsuchrecht für die Benutzerklassen Eigentümer, Gruppe und andere Benutzer.
- Der Zugriff wird gestattet, wenn ein alternativer Zugriff-Steuerungsmechanismus nicht aktiviert ist und das Schutzbüt für die geforderten Zugriffsrechte in der Benutzerklasse gesetzt ist, zu der der Prozess gehört, oder wenn ein alternativer Zugriff-Steuerungsmechanismus aktiviert ist und dieser den geforderten Zugriff erlaubt; andernfalls wird der Zugriff verweigert.

### Datenstrom

stream

Ein Dateizugriffsobjekt, das Zugriff auf eine angeforderte Zeichenfolge erlaubt. Solche Objekte können mit den Funktionen `fdopen()`, `fopen()` oder `popen()` erzeugt werden und sind mit einem Dateideskriptor verbunden. Ein Datenstrom stellt einen zusätzlichen Service mit vom Benutzer auszuwählender Pufferung und formatierter Ein-/Ausgabe zur Verfügung.

### Dezimalzeichen

radix character

Das Zeichen zwischen dem ganzzahligen und dem gebrochenen Teil einer Zahl.

### effektive Benutzernummer

effective user ID

Ein Prozessattribut, das verwendet wird, um verschiedene Rechte zu bestimmen, einschließlich der Dateizugriffsrechte (siehe Benutzernummer). Dieser Wert kann sich während der Lebensdauer eines Prozesses ändern, so wie dies unter `setuid()` und `exec` beschrieben wird.

### effektive Gruppennummer

effective group ID

Ein Prozessattribut, das verwendet wird, um verschiedene Rechte zu bestimmen, einschließlich der Dateizugriffsrechte (siehe Gruppennummer). Dieser Wert kann sich während der Lebensdauer eines Prozesses ändern, und zwar so, wie dies unter `setgid()` und `exec` beschrieben wird.

### Einhängepunkt

mount point

Entweder das Rootverzeichnis des Systems oder ein Dateiverzeichnis, bei dem das Feld `st_dev` der Struktur `stat` (siehe `sys/stat.h`) von seinem übergeordneten Dateiverzeichnis abweicht.

### elementare Funktionen

elementary functions

BS2000:

Als „elementar“ werden alle Funktionen bezeichnet, die eine Datei auf der Basis von Dateideskriptoren verarbeiten. Im Unterschied dazu gibt es die Standard-Ein-/Ausgabefunktionen, die alle auf der Basis von Dateizeigern arbeiten.

Außerdem lassen sich mit den elementaren Funktionen SAM-Dateien nur als Textdateien und nicht, wie mit den Standardfunktionen, auch als Binärdateien verarbeiten.

In UNIX/POSIX sind die elementaren Funktionen als Systemaufrufe realisiert und unterscheiden sich von den Standardfunktionen durch größere Systemnähe und bessere Performance. Diesen Unterschied zwischen Systemaufruf und Funktion gibt es im BS2000 nicht.

### **Epochenwert**

epoch

Die Zeit 0 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden am 1. Januar 1970 (Coordinated Universal Time).

*BS2000:*

Die Zeit 0 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden am 1. Januar **1970 lokale Zeit.**

### **erweiterte Sicherheitssteuerungen**

extended security controls

Die Zugriffssteuerung (siehe Dateizugriffsrechte) und die Rechte (siehe Sonderrechte) wurden definiert, um herstellerabhängige, erweiterte Sicherheitssteuerungen zuzulassen. Diese erlauben einer Implementierung, Sicherheitsmechanismen anzubieten, die von den im Standard definierten verschiedenen sind. Diese Sicherheitsmechanismen ändern oder ersetzen die definierte Semantik der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen nicht.

### **ferner Rechner**

remote machine

In einem lokalen Netz werden ferne und lokale Rechner unterschieden. Alle Rechner im Netz, an denen ein Benutzer nicht direkt arbeitet, sind für diesen Benutzer ferne Rechner. Er kann mit allen fernen Rechnern im Netz kommunizieren.

### **FIFO-Gerätedatei**

FIFO special file

Eine Dateiart, bei der Daten auf first-in/first-out-Basis gelesen werden. Andere Eigenschaften von FIFO-Gerätedateien werden unter `lseek()`, `open()`, `read()`, `write()` und `lseek()` beschrieben.

### FILE-Struktur

file structure

Einer Datei, die mit `fopen()`, `fdopen()` oder `freopen()` geöffnet wird, ist automatisch ab diesem Zeitpunkt eine bestimmte Struktur vom Typ `FILE` zugeordnet. Diese Struktur ist in `stdio.h` definiert. Sie enthält u.a. folgende Informationen über die Datei: Zeiger auf den Ein-/Ausgabepuffer, Puffergröße, Position des Lese-/Schreibzeigers, Größe der Datei.

### Filter

filter

Ein Kommando, mit dem Daten von der Standard-Eingabe oder aus einer Liste von Eingabedateien gelesen und auf die Standard-Ausgabe geschrieben werden. Mit dieser Funktion werden einige Umwandlungen am Datenstrom ausgeführt.

### Gegenschrägstrich

backslash

Das Zeichen `\`, das auch als inverser Schrägstrich bekannt ist.

### Gerät

device

Ein Peripheriegerät oder ein Objekt, das von einer Anwendung wie ein Peripheriegerät behandelt wird.

### Gerätedatei

special file

Eine auch als Gerätetreiber bezeichnete Datei, die als Schnittstelle zu einem Ein/Ausgabegerät (z.B. Terminal, Plattenlaufwerk, Zeilendrucker) benutzt wird.

### Gerätenummer

device ID

Eine nichtnegative ganze Zahl, die verwendet wird, um ein Gerät zu identifizieren.

### gesicherte Benutzernummer

saved set-user-ID

Ein Prozessattribut, das mehr Flexibilität bei der Zuweisung des Attributs effektive Benutzernummer erlaubt, so wie dies unter `setuid()` und `exec` beschrieben wird.

**gesicherte Gruppennummer**

saved set-group-ID

Ein Prozessattribut, das mehr Flexibilität bei der Zuweisung des Attributs effektive Gruppennummer erlaubt, so wie dies unter `setgid()` und `exec` beschrieben wird.

**Gruppendatenbank**

group database

Eine Systemdatenbank mit herstellerabhängigem Format, die mindestens folgende Informationen für jede Gruppennummer enthält: Gruppenname, numerische Gruppennummer und eine Liste der in der Gruppe erlaubten Benutzer. Die Liste der in der Gruppe erlaubten Benutzer wird vom Dienstprogramm `newgrp` verwendet.

**Gruppenname**

group name

Eine Zeichenkette zum Identifizieren einer Gruppe, wie unter Datenbankgruppe beschrieben. Um portabel zu XSI-konformen Systemen zu sein, muss der Wert aus Zeichen des portablen Zeichensatzes für Dateinamen zusammengesetzt sein. Der Bindestrich darf nicht als erstes Zeichen eines portablen Benutzernamens verwendet werden.

**Gruppennummer**

group ID

Eine nichtnegative ganze Zahl zum Identifizieren einer Gruppe von Systembenutzern. Jeder Systembenutzer ist Mitglied zumindest einer Gruppe. Wenn die Identität einer Gruppe einem Prozess zugeordnet wird, dann wird der Wert einer Gruppennummer als reale, effektive, zusätzliche oder gesicherte Gruppennummer angesprochen.

**Hintergrund**

background

Eine Methode zur Ausführung eines Programms, bei der während des Programmalaufs kein Dialog zwischen Benutzer und Rechner stattfindet. Die Shell gibt während des Programmalaufs ihre Eingabeaufforderung aus, so dass am Terminal weitere Kommandos aufgerufen werden können (siehe Vordergrund).

### **Hintergrundprozess**

background process

Ein Prozess, der Mitglied einer Hintergrund-Prozessgruppe ist, und der die Ressourcen des Rechners nicht vollständig ausschöpft, sondern die gleichzeitige Durchführung von weiteren (in der Regel wichtigeren) Prozessen ermöglicht. Ein Hintergrundprozess nutzt normalerweise die Zeitnischen aus, in denen der Prozessor sonst unbeschäftigt wäre.

### **Hintergrund-Prozessgruppe**

background process group

Jede Prozessgruppe, die Mitglied einer Sitzung ist, die eine Verbindung zu einem steuernden Terminal hergestellt hat und die keine Vordergrund-Prozessgruppe ist.

### **Home-Verzeichnis**

home directory

Ein Dateiverzeichnis, in das der Benutzer automatisch gelangt, wenn er mit POSIX verbunden wird.

### **Hostrechner**

host

Der Zentralrechner eines Rechnernetzes. Auf dem Hostrechner werden Programme ausgeführt, Dateien gespeichert sowie Ein- und Ausgaben gesteuert. In vielen Fällen verfügt ein leistungsfähiges Rechnernetz über mehrere Hostrechner.

### **Include-Datei**

header file

Die Datei, die die Datendefinitionen enthält, die vom Compiler in die Quelldateien kopiert werden (siehe Bibliothek). Include-Dateinamen enden mit dem Suffix . h. Sie werden durch die #include-Anweisung in die Quelldateien eingebunden.

### **Internationalisierung**

internationalization

Die Möglichkeit der Anpassung eines Computerprogramms an die verschiedenen Landessprachen, länderspezifischen Eigenheiten und verschlüsselten Zeichensätze.

**Jobvariable**

job variable

BS2000:

Jobvariablen sind Speicherbereiche zum Austausch von Informationen zwischen Aufträgen (Jobs) untereinander sowie zwischen Betriebssystem und Aufträgen. Sie haben einen Namen und einen Inhalt (Wert). Der Inhalt kann zur Steuerung von Aufträgen und Programmen genutzt werden. Der Benutzer kann Jobvariablen erzeugen, verändern, abfragen und löschen. Außerdem kann er das Betriebssystem anweisen, eine überwachende Jobvariable entsprechend zu setzen, wenn sich der Zustand eines Auftrags oder eines Programms ändert.

**Kennwort**

password

Eine Folge von Zeichen, die der Benutzer eingeben muss, um den Zugriff zu einer Benutzerkennung, einer Datei, einer Jobvariablen, einem Netzknoten oder einer Anwendung zu erhalten.

**Kommando**

command

Eine Anweisung an die Shell, eine bestimmte Aufgabe auszuführen (siehe Handbuch „POSIX Kommandos“).

**Kommando-Interpreter**

command interpreter

Eine Schnittstelle, die Eingabetextfolgen als Kommandos interpretiert. Diese Schnittstelle arbeitet an Eingabe-Datenströmen und kann interaktiv Kommandos vom Terminal anfordern oder lesen. Für Anwendungen ist es möglich, Dienstprogramme über eine Reihe von Schnittstellen aufzurufen, für die man annimmt, dass sie sich wie Kommando-Interpreter verhalten. Die am häufigsten benutzten Schnittstellen sind sh und system(), obwohl auch popen() und die verschiedenen Formen von exec ebenfalls als Interpreter verstanden werden können.

**länderspezifisch**

locale

Die Definition einer Untermenge in einer Benutzerumgebung, die von der Landessprache und den kulturellen Konventionen abhängt.

**Langzeichen**

wide-character code

Ein ganzzahliger Wert, der einem graphischen Zeichen oder einem Steuerzeichen entspricht. Alle Langzeichen eines Prozesses bestehen aus der gleichen Anzahl von Bits. Ein Langzeichen, dessen Bits alle auf Null gesetzt sind, heißt Null-Langzeichen.

**Langzeichenkette**

wide-character string

Eine Folge von aneinandergrenzenden Langzeichen, einschließlich des Null-Langzeichens, mit dem die Zeichenkette abgeschlossen wird.

**leere Langzeichenkette**

empty wide-character string

Eine Langzeichenkette, deren erstes Zeichen ein Null-Langzeichen ist.

**leere Zeichenkette**

empty string

Eine Zeichenkette, deren erstes Byte ein Nullbyte ist.

**leeres Dateiverzeichnis**

empty directory

Ein Dateiverzeichnis, das höchstens die Dateiverzeichniseinträge . und .. enthält (siehe Punkt und Punkt-Punkt).

**Lese-/Schreibzeiger**

file position indicator

Der Lese-/Schreibzeiger enthält Informationen über die aktuelle Position einer Datei. Daten werden jeweils ab dieser aktuellen Position gelesen bzw. geschrieben. Die Information im Lese-/Schreibzeiger ist je nach Dateiart unterschiedlich aufgebaut.

Bei Textdateien enthält der Lese-/Schreibzeiger Informationen über den aktuellen Satz und die Position innerhalb des Satzes.

**BS2000:**

Bei Binärdateien mit Strom-Ein-/Ausgabe enthält der Lese-/Schreibzeiger Informationen über die Anzahl Bytes vom Dateianfang gerechnet. Der Aufbau ist für SAM- und ISAM-Dateien unterschiedlich. Die Information wird vom Laufzeitsystem intern verwendet.

Bei Binärdateien mit Satz-Ein-/Ausgabe enthält der Lese-/Schreibzeiger Informationen über die Position hinter dem zuletzt gelesenen, geschriebenen oder gelöschten Satz bzw. der Position, die durch ein unmittelbar vorangegangenes Positionieren erreicht wurde.

Bei ISAM-Dateien mit Schlüsselverdoppelung enthält der Lese-/Schreibzeiger die Position hinter dem letzten Satz einer Gruppe mit gleichen Schlüsseln, wenn einer dieser Sätze zuvor gelesen, geschrieben oder gelöscht wurde.

**lokaler Rechner**

local machine

Für einen Benutzer ist immer derjenige Rechner lokal, an dem er arbeitet. Alle anderen Rechner im Rechnernetz sind dann für ihn ferne Rechner.

**Lokalisierung**

localization

Der Prozess, spezifische Informationen für die verschiedenen Landessprachen, länderspezifischen Eigenheiten und verschlüsselten Zeichensätze in einem Computersystem einzurichten.

**Lokalität**

locale

Die Konventionen eines geographischen Bereiches oder Gebietes für Datum, Zeit und Währungsformate.

**Makro für den Test von Eigenschaften**

feature test macro

Ein Makro, das verwendet wird, um zu entscheiden, ob eine bestimmte Menge von Eigenschaften aus einer Include-Datei eingebunden wird.

**mathematischer Wertebereich**

mathematical range

Die Notation  $[n, m]$  und  $[n, m)$  bezeichnet einen mathematischen Bereich. Die eckigen Klammern [ und ] schließen die Grenzen jeweils mit ein, die runden Klammern ( und ) schließen diese aus. Das heißt, wenn  $x$  aus dem Bereich  $[0, 1]$  ist, dann kann dies von 0 bis einschließlich 1 sein. Wenn aber  $x$  aus dem Bereich  $[0, 1]$  ist, dann kann dies von 0 bis ausschließlich 1 sein.

**Multibyte-Zeichen**

multi-byte character

Zeichen, das aus mehreren Bytes besteht, unabhängig davon, ob es sich um einen einfachen oder einen Langzeichensatz handelt.

**Meldungskatalog**

message catalog

Eine Datei oder ein Speicherbereich, der Programmmeldungen, Eingabeaufforderungen und Antworten darauf für eine bestimmte Landessprache, ein bestimmtes Gebiet und einen bestimmten Zeichensatz enthält.

**Meldungskatalog-Descriptor**

message catalog descriptor

Ein je Prozess eindeutiger Wert, der verwendet wird, um einen offenen Meldungskatalog zu identifizieren.

**Modus**

mode

Eine Zusammenfassung von Attributen, die einen Dateityp und seine Zugriffsrechte beschreibt (siehe Dateizugriffsrechte).

**normale Datei**

regular file

Eine Datei, die eine wahlfrei zugreifbare Folge von Bytes ohne jede weitere vom System festgelegte Struktur ist.

**Nullbyte**

null byte

Ein Byte, in dem alle Bits auf 0 gesetzt sind.

**Nullzeiger**

null pointer

Dies ist der Wert, den man erhält, wenn man die Zahl 0 in einen Zeiger umwandelt, z.B. `(void *) 0`. Die Programmiersprache C garantiert, dass dieser Wert keinem gültigen Zeiger entspricht, daher wird er von vielen Funktionen verwendet, die Zeiger zurückgeben, um einen Fehler anzuzeigen.

**Objektdatei**

object file

Eine Datei, die den Quellcode eines Programms in Binärdarstellung enthält.

Eine relokierbare Objektdatei enthält Referenzen auf Symbole, die noch nicht mit zugehörigen Definitionen verbunden sind. Eine ausführbare Objektdatei ist ein gebundenes Programm.

**offene Datei**

open file

Eine Datei, die aktuell einem Dateideskriptor zugeordnet ist.

**Option**

option

Ein Argument eines Kommandos, das den Ablauf dieses Kommandos beeinflusst. Eine Option ist ein Argumenttyp, der auf den Kommandonamen folgt und im Normalfall den übrigen Argumenten in der Kommandozeile vorangestellt ist. Eine Option beginnt üblicherweise mit einem Minuszeichen. Anzahl und Art der zulässigen Argumente sind von Kommando zu Kommando unterschiedlich. Wenn Optionen Argumente haben, werden sie durch Leerzeichen getrennt.

**Optionsargument**

option-argument

Ein Parameter, der nach verschiedenen Optionen angegeben ist. In manchen Fällen befindet sich ein Optionsargument in derselben Argumentzeichenkette wie die Option. In den meisten Fällen ist es ein Textargument.

**Parser**

parser

Ein Parser führt eine syntaktische und lexikalische Analyse eines Textes durch.

**Pfadname**

pathname

Eine Zeichenkette, die eine Datei identifiziert. Sie besteht aus höchstens  $\{ \text{PATH\_MAX} \}$  Bytes, einschließlich des abschließenden Nullbytes. Sie besteht aus einem optionalen führenden Schrägstrich, gefolgt von einem oder mehreren Dateinamen, die wiederum durch Schrägstriche getrennt sind, bzw. aus einem führenden Schrägstrich ohne Dateinamen. Wenn der Pfadname sich auf ein Dateiverzeichnis bezieht, dann kann er auch einen oder mehrere abschließende Schrägstriche enthalten. Mehrere aufeinander folgende Schrägstriche werden als ein Schrägstrich behandelt. Ein Pfadname, der mit zwei Schrägstrichen beginnt, kann von einigen kompatiblen Implementierungen in besonderer Weise interpretiert werden, obwohl mehr als zwei führende Schrägstriche als ein einziger Schrägstrich behandelt werden (siehe Pfadnamen-Auflösung).

*BS2000:*

Jede im BS2000 katalogisierte Datei ist ebenfalls durch einen Pfadnamen eindeutig identifizierbar. Der Pfadname setzt sich zusammen aus der Katalogkennung (catid), der Benutzerkennung (userid) und einem vom Benutzer vergebenen vollqualifizierten Dateinamen (z. B.: *catid:\$userid.dateiname*).

**Pfadnamen-Auflösung**

pathname resolution

Die Auflösung eines Pfadnamens wird für einen Prozess durchgeführt, um in einer Dateihierarchie zu einer bestimmten Datei zu führen. Zu einer Datei können mehrere Pfadnamen führen.

Jeder Dateiname in einem Pfadnamen befindet sich in dem Dateiverzeichnis, das durch das voranstehende Dateiverzeichnis beschrieben ist (z.B. befindet sich in dem Pfadnamen *a/b* die Datei *b* in dem Dateiverzeichnis *a*). Die Auflösung des Pfadnamens schlägt fehl, wenn dies nicht so ist.

Wenn der Pfadname mit einem Schrägstrich beginnt, dann wird der Vorgänger des ersten Dateinamens im Pfadnamen als das Root-Dateiverzeichnis des Prozesses angenommen. Solche Pfadnamen werden auch als absolute Pfadnamen bezeichnet.

Wenn der Pfadname nicht mit einem Schrägstrich beginnt, dann wird als Vorgänger des ersten Dateinamens im Pfadnamen das aktuelle Dateiverzeichnis des Prozesses angenommen. Solche Pfadnamen werden auch als relative Pfadnamen bezeichnet.

Die Interpretation einer Pfadnamen-Komponente hängt von den Werten  $\{ \text{NAME\_MAX} \}$  und  $\{ \text{POSIX\_NO\_TRUNC} \}$  ab, die dem Pfadnamen-Präfix dieser Komponente zugeordnet sind. Wenn eine Pfadnamen-Komponente länger als

{NAME\_MAX} ist, und {\_POSIX\_NO\_TRUNC} für den Pfadnamen-Präfix dieser Komponente aktiv ist (siehe `pathconf()`), dann gilt dies als Fehler. Andernfalls werden nur die ersten {NAME\_MAX} Bytes der Pfadnamen-Komponente berücksichtigt. Der besondere Dateiname . verweist auf das Dateiverzeichnis, das durch seinen Vorgänger angegeben wird. Der besondere Dateiname .. verweist auf das übergeordnete Dateiverzeichnis seines Vorgängers. Als Sonderfall kann .. im Root-Dateiverzeichnis auf das Root-Dateiverzeichnis selbst verweisen.

Ein Pfadname, der nur aus einem einzelnen Schrägstrich besteht, benennt das Root-Dateiverzeichnis des Prozesses. Ein leerer Pfadname ist ungültig.

### Pfadnamen-Präfix

pathname prefix

Ein Pfadname, der optional mit einem Schrägstrich endet, und der auf ein Dateiverzeichnis verweist.

### Pipe

pipe

Ein Objekt auf das über einen der beiden Dateideskriptoren zugegriffen wird, die durch die Funktion `pipe()` erzeugt worden sind. Einmal erzeugt, können diese Dateideskriptoren das Objekt manipulieren, und es verhält sich genauso wie eine FIFO-Gerätedatei, wenn in dieser Weise darauf zugegriffen wird. Es hat im Dateibaum keinen Namen.

### Portabilität

portability

Die Fähigkeit eines Programms, unverändert auf unterschiedlichen Betriebssystemen ablaufen zu können. Sie wird durch die Verwendung standardisierter, offener Programmschnittstellen erreicht, die auf einer Vielzahl von Plattformen angeboten werden.

### portabler Pfadname

portable pathname

Damit ein Pfadname unter kompatiblen Systemen portabel ist, sollte er aus höchstens {PATH\_MAX} Bytes bestehen, einschließlich des abschließenden Nullbytes. Es sollte ein Pfadname sein, der aus einem optionalen, führenden Schrägstrich sowie keinem oder mehr portablen Dateinamen besteht, die durch Schrägstriche voneinander getrennt sind.

**portabler Zeichensatz**

portable character set

Die Erfassung von Zeichen, die in allen Lokalitäten, die durch XSI-konforme Systeme unterstützt werden, vorhanden sein müssen:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! # % ^ & \* ( ) \_ + - = { } [ ]  
 : „ ~ ; ‘ , ` < > ? , . | \ / @ \$

**POSIX-Dateisystem**

POSIX file system

Ein Dateisystem im BS2000 mit der Struktur eines UNIX-Dateisystems (UFS). Es stellt eine hierarchisch gegliederte Menge von Dateiverzeichnissen und Dateien (POSIX-Dateien) dar, die in einer Baumstruktur angeordnet sind. Die Wurzel dieser Baumstruktur ist das Root-Verzeichnis (/). Alle anderen Dateiverzeichnisse sind Zweige, die vom Root-Verzeichnis ausgehen. Jede Datei eines Dateisystems ist über genau einen absoluten Pfad des Dateisystems erreichbar; relative Pfade sind beliebig viele denkbar.

Der Unterschied zwischen einem POSIX- und einem UNIX-Dateisystem besteht im Ablageort: Bei einem UNIX-Dateisystem ist der Ablageort ein physikalisches Gerät, bei einem POSIX-Dateisystem eine PAM-Behälterdatei.

**POSIX-Shell**

POSIX shell

Ein portiertes UNIX-Systemprogramm, das die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem System übernimmt. Die POSIX-Shell ist ein Kommando-Interpreter. Sie übersetzt die eingegebenen POSIX-Kommandos in eine Sprache, die das System verarbeiten kann.

Wenn beim Benutzerattribut „Programm“ die POSIX-Shell eingetragen ist, wird die POSIX-Shell gestartet, sobald sich der Benutzer an einem fernen Rechner an POSIX angeschlossen hat (rlogin).

**Protokoll**

protocol

Regeln für den Datenaustausch zwischen zwei Rechnern, die die Art der elektrischen Verbindung, das Datenformat sowie die Abfolge der Daten bestimmen.

**Prozess**

process

Ein Adressraum und einzelner Programmcode, der in diesem Adressraum ausgeführt wird, sowie die dafür benötigten Betriebsmittel des Systems. Ein Prozess wird von einem anderen Prozess durch den Aufruf der Funktion fork() erzeugt. Der Prozess, der fork() aufruft, heißt Vaterprozess und der neue, durch fork() erzeugte Prozess, heißt Sohnprozess.

### **Prozess, Lebensdauer**

process lifetime

Der Zeitraum, der mit der Erzeugung des Prozesses beginnt, und der endet, wenn die Prozessnummer an das System zurückgegeben wird.

Nachdem ein Prozess mit der Funktion `fork()` erzeugt wurde, gilt er als aktiv. Sein Steuerbereich und Adressraum existieren, bis er sich beendet. Dann gelangt er in einen inaktiven Zustand, in dem bestimmte Betriebsmittel an das System zurückgegeben werden können, obwohl einige Betriebsmittel, wie z.B. die Prozessnummer, noch immer verwendet werden. Wenn ein anderer Prozess eine der Funktionen `wait()` oder `waitpid()` für einen inaktiven Prozess ausführt, dann werden die übrigen Betriebsmittel an das System zurückgegeben. Das letzte an das System zurückgegebene Betriebsmittel ist die Prozessnummer. Zu diesem Zeitpunkt endet die Lebensdauer des Prozesses.

### **Prozessgruppe**

process group

Eine Gruppe von Prozessen, die es erlauben, verwandten Prozessen Signale zu senden. Jeder Prozess im System ist Mitglied einer Prozessgruppe, die durch eine Prozessgruppennummer identifiziert wird. Diese Gruppierung von Prozessen erlaubt es, verwandten Gruppen von Prozessen Signale zu senden. Ein neu erzeugter Prozess gehört der Prozessgruppe seines Erzeugers an.

### **Prozessgruppe, Lebensdauer**

process group lifetime

Ein Zeitraum, der dann beginnt, wenn eine Prozessgruppe erzeugt wird, und der dann endet, wenn der letzte Prozess dieser Prozessgruppe sie verlässt. Das Verlassen einer Prozessgruppe erfolgt entweder durch die Beendigung des Prozesses oder durch den Aufruf einer der Funktionen `setsid()` oder `setpgid()`.

### **Prozessgruppennummer**

process group ID

Ein eindeutiger Bezeichner während der Lebensdauer eines Prozesses. Eine Prozessgruppennummer ist eine positive ganze Zahl und kann vom System erst wieder verwendet werden, wenn die Lebensdauer der Prozessgruppe endet.

### **Prozessgruppenleiter**

process group leader

Ein Prozess, dessen Prozessnummer und Prozessgruppennummer identisch sind.

**Prozessnummer**

process ID

Ein eindeutiger Bezeichner eines Prozesses. Eine Prozessnummer ist eine positive ganze Zahl und kann vom System erst wieder verwendet werden, wenn die Prozesslebensdauer endet. Wenn eine Prozessgruppe existiert, deren Prozessgruppennummer dieselbe ist wie die Prozessnummer, kann die Prozessnummer erst wieder verwendet werden, wenn die Lebensdauer einer Prozessgruppe endet. Nur ein Systemprozess hat die Gruppennummer 1.

**Pthread**

pthread

Ein Thread ist ein Programmteil, der parallel zu anderen Teilen abläuft. Innerhalb eines Prozesses können mehrere Threads parallel ablaufen; ein Prozess besteht jedoch mindestens aus einem Thread. Im Unterschied zu Prozessen teilen sich alle Threads eines Programms einen gemeinsamen Adressraum. Bei den Pthreads im BS2000 können die Threads eines Prozesses, anders als bei z. B. DCE-Threads, auf mehrere Tasks verteilt werden.

**Puffer**

buffer

Ein Speicherbereich, in dem Daten zeitweise gespeichert werden.

**Pufferung**

buffering

Bei allen Ausgabefunktionen, die Daten in Textdateien und Binärdateien mit stromorientierter Ein-/Ausgabe schreiben (`printf()`, `putc()`, `fwrite()` etc.), werden die Daten in einem Puffer zwischengespeichert und erst in die externe Datei geschrieben, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dieses unterscheidet sich bei Text- und Binärdateien.

**Punkt**

dot

Ein Dateiname, der einen einzelnen Punkt (.) enthält, steht für das aktuelle Dateiverzeichnis (siehe Pfadnamen–Auflösung).

**Punkt-Punkt**

dot-dot

Ein Dateiname, der nur zwei Punkte (..) enthält, steht für das übergeordnete Dateiverzeichnis (siehe Pfadnamen–Auflösung).

**reale Benutzernummer**

real user ID

Das Prozessattribut, das zum Zeitpunkt der Erzeugung eines Prozesses denjenigen Benutzer identifiziert, der diesen Prozess erzeugt hat (siehe Benutzernummer). Dieser Wert kann während der Lebensdauer des Prozesses verändert werden, wie dies unter `setuid()` beschrieben ist.

**reale Gruppennummer**

real group ID

Das Prozessattribut, das zum Zeitpunkt der Erzeugung eines Prozesses die Gruppe des Benutzers identifiziert, der diesen Prozess erzeugt hat (siehe Gruppennummer). Dieser Wert kann sich während der Lebensdauer des Prozesses ändern, so wie dies unter `setgid()` beschrieben ist.

**regulärer Ausdruck**

regular expression

Ein Suchmuster, das nach bestimmten Regeln zusammengesetzt ist (siehe Abschnitt „Reguläre Ausdrücke“ im Handbuch „POSIX Kommandos“).

**relativer Pfadname**

relative pathname

Ein Zugriffspfad für eine Datei oder ein Dateiverzeichnis, der von der Position des aktuellen Dateiverzeichnisses innerhalb des Dateisystems ausgeht. Relative Pfadnamen beginnen nicht mit einem Schrägstrich (/) (siehe Pfadnamenauflösung).

**Root-Verzeichnis**

root directory

Ein Dateiverzeichnis, das einem Prozess zugeordnet ist, und das bei der Pfadnamenauflösung für Pfadnamen verwendet wird, die mit einem Schrägstrich beginnen.

**Rücksetzzeichen**

backspace character

Ein Zeichen, das bewirkt, dass im Ausgabestrom das Drucken oder Anzeigen in einer Spaltenposition erfolgt, die sich vor der Spaltenposition befindet, in der gedruckt oder angezeigt werden sollte. Ist die Spaltenposition, in der gedruckt oder angezeigt werden sollte, die erste Spalte der Zeile, so ist das Verhalten undefiniert. Das Rücksetzzeichen wird in C mit \b angegeben. Es ist undefiniert, ob das Zeichen die exakte Folge ist, die durch das System an ein Ausgabegerät übertragen wird, um den Rückschritt abzusetzen.

**Seitenvorschubzeichen**

form-feed character

Ein Zeichen, das anzeigt, dass im Ausgabestrom das Drucken auf ein Ausgabegerät auf der nächsten Seite beginnen soll. Das Seitenvorschubzeichen wird in C mit \f angegeben. Ist das Seitenvorschubzeichen nicht das erste Zeichen in einer Ausgabezeile, so ist das Ergebnis undefiniert. Es ist ebenfalls undefiniert, ob das Zeichen die exakte Folge ist, die durch das System an ein Ausgabegerät übertragen wird, um den Seitenvorschub abzusetzen.

**Satzorientierte Ein-/Ausgabe**

record oriented I/O

BS2000:

Satzorientierte Ein-/Ausgabe bedeutet, dass sich der Lese-/Schreibzeiger der Datei jeweils nur auf den Beginn eines Satzes bzw. Blockes positionieren lässt. Satzorientierte Ein-/Ausgabe ermöglicht eine der BS2000-Struktur angepasste performante Dateiverarbeitung. Die Einheit für einen Ein-/Ausgabe-Funktionsaufruf ist stets ein Satz bzw. Block. Satzorientiert können katalogisierte SAM-, ISAM- und PAM-Dateien verarbeitet werden. Es stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung wie Löschen und Einfügen von Sätzen, Zugriff auf Schlüssel in ISAM-Dateien.

**Schrägstrich**

slash

Ein Begriff der dazu verwendet wird, das einzelne Zeichen (/) darzustellen. Dieses Zeichen ist im Amerikanischen auch unter dem Namen solidus bekannt.

**schreibgeschütztes Dateisystem**

read-only file system

Ein Dateisystem, das eine von der Implementierung definierte, charakteristische einschränkende Änderung besitzt.

**Schutzattribute**

security attributes

BS2000:

Die sicherheitsrelevanten Eigenschaften eines Objekts (Datei, Jobvariable etc.), die die Art und Möglichkeit des Zugriffs auf dieses Objekt festlegen. Für Dateien gibt es beispielsweise folgende Schutzattribute: ACCESS/USER-ACCESS, SERVICE-Bit, AUDIT-Attribut, RDPASS, WRPASS, EXPASS, RETPD, BACL, ACL und GUARD.

### Schutzbits einer Datei

file permission bits

Eine Information über eine Datei, die zusammen mit anderen Daten benutzt wird, um zu entscheiden, ob ein Prozess Lese-, Schreib- oder Ausführungsrecht/Durchsuchrecht für eine Datei besitzt. Die Bits sind in drei Abschnitte eingeteilt: Eigentümer, Gruppe und andere Benutzer. Jeder Abschnitt wird in Verbindung mit der entsprechenden Benutzerklasse der Prozesse verwendet. Diese Bits sind im Dateimodus enthalten, wie unter `sys/stat.h` beschrieben. Der Gebrauch der Schutzbits für eine Datei in Zugriffsentscheidungen wird detailliert unter Dateizugriffsrechte beschrieben.

### Shell

shell

Ein Systemprogramm in UNIX, das die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem System übernimmt. Die Shell ist ein Kommando-Interpreter. Sie übersetzt die eingegebenen Kommandos in eine Sprache, die vom System verarbeitet werden kann. Eine Shell wird für jeden Benutzer gestartet, sobald er sich am System anmeldet.

### Signal

signal

Ein Mechanismus, durch den ein Prozess von einem im System auftretenden Ereignis benachrichtigt oder beeinflusst werden kann. Beispiele für solche Ereignisse schließen Hardware-Ausnahmen und besondere Aktionen von Prozessen ein. Der Begriff Signal wird auch für die Ereignisse selbst verwendet.

### Signalmaske

signal mask

Für einen Prozess definierte Signale, die aktuell - vor der Zustellung an diesen Prozess - blockiert werden. Die Signalmaske eines Prozesses wird von dessen Vaterprozess initialisiert. `sigaction()`, `sigprocmask()` und `sigsuspend()` steuern die Manipulation dieser Signalmaske.

### Sitzung

session

Eine Gruppierung von Prozessen für die Auftragssteuerung. Jede Prozessgruppe ist Mitglied einer Sitzung. Für einen Prozess wird angenommen, dass er ein Mitglied derjenigen Sitzung ist, in der seine Prozessgruppe Mitglied ist. Ein neu erzeugter Prozess gehört der Sitzung seines Erzeugers an. Ein Prozess kann die Mitgliedschaft in einer Sitzung ändern (siehe `setsid()`). Implementierungen, die `setpgid()` unterstützen, können mehrere Prozessgruppen in derselben Sitzung haben.

**Sitzung, Lebensdauer**

session lifetime

Der Zeitraum zwischen der Erzeugung einer Sitzung und dem Ende der Lebensdauer aller Prozessgruppen, die Mitglieder dieser Sitzung bleiben.

**Sitzungsleiter**

session leader

Ein Prozess, der eine Sitzung erzeugt hat (siehe `setsid()`).

**Sohnprozeß**

child process

Siehe Prozess.

**Sonderrechte**

appropriate privileges

Spezielle Rechte, die einige der in diesem Handbuch definierten Funktionen und Funktions-Optionen zu ihrem Aufruf verlangen. Dieser Begriff ersetzt gemäß POSIX-Standard den Begriff der Systemverwalter-Rechte.

**Sonderzeichen**

special character

Zeichen, denen bei der Ein-/Ausgabe bestimmte Sonderfunktionen zugeordnet sind (siehe [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#)).

**Sortierreihenfolge**

collating sequence

Die relative Reihenfolge von Sortierelementen, wie sie beim Setzen der Kategorie `LC_COLLATE` in der aktuellen Lokalität festgelegt wird.

Die Reihenfolge von Zeichen, wie sie für die Kategorie `LC_COLLATE` in der aktuellen Lokalität festgelegt ist, definiert die relative Reihenfolge aller Sortierelemente, so dass jedes Element eine eindeutige Position in der Reihenfolge belegt. Dies ist die Reihenfolge, die in Bereichen von Zeichen und Sortierelementen in regulären Ausdrücken und Mustervergleichen benutzt wird. Außerdem werden bei der Definition der Sortierpriorität von Zeichen und Sortierelementen die Sortierelemente dazu benutzt, ihre jeweilige Position innerhalb der Sortierfolge zu repräsentieren.

Eine mehrstufige Sortierung wird ausgeführt, wenn Sortierelementen mehr als eine Sortierpriorität zugewiesen wird. Die Obergrenze ist durch `{COLL_WEIGHTS_MAX}` definiert (siehe Include-Datei `limits.h`).

Auf jeder Stufe kann den Elementen dieselbe Priorität zugewiesen werden (für dieselbe Priorität auf der Primärstufe, die Äquivalenzklasse genannt wird, siehe auch Äquivalenzklasse) oder sie kann in der Reihenfolge weggelassen wer-

den. Zeichenketten, die in der ersten Prioritätsstufe dieselbe Sortierposition haben (Primärreihenfolge), werden mit der nächsten Prioritätsstufe verglichen (Sekundärreihenfolge) usw.

### **Spaltenposition**

column position

Die Entfernung eines Zeichens vom Anfang der Zeile. Es wird angenommen, dass jedes Zeichen in einem Zeichensatz eine interne Standard-Spaltenbreite hat, die abhängig vom Ausgabegerät ist. Jedes druckbare Zeichen im portablen Zeichensatz hat eine Spaltenbreite von eins. Wenn die XPG4-Kommandos so verwendet werden, wie in dieser Handbuchreihe beschrieben, erwarten sie, dass alle Zeichen eine interne Standard-Spaltenbreite haben. Die Spaltenbreite muss nicht notwendigerweise mit der internen Darstellung der Zeichen (Anzahl der Bits oder Bytes) verbunden sein.

Die Spaltenposition eines Zeichens in einer Zeile wird definiert als Eins, zuzüglich der Summe der Spaltenbreite der vorhergehenden Zeichen in der Zeile.

### **Speicherabzug**

core dump

Eine Kopie des Speicherbereiches, den ein bestimmter Prozess belegt. Wenn dieser Prozess abnormal beendet wurde, wird der Speicherabzug in die Datei **core** geschrieben.

### **Speicherbereich**

memory area

Ein abgegrenzter Raum des Arbeitsspeichers. Er kann bestimmten Programmen zugewiesen und entsprechend den Programmerfordernissen - beliebig unterteilt werden.

### **Standard-Ausgabe**

standard output

Ein Datenstrom, der mit einem primären Ausgabegerät verbunden ist.

### **Standard-Eingabe**

standard input

Ein Datenstrom, der mit einem primären Eingabegerät verbunden ist.

### **Standard-Fehlerausgabe**

standard error

Ein Ausgabestrom, der für Diagnosemeldungen verwendet wird.

**Standard-Kommandos**

standard utilities

Die Kommandos, die im Handbuch „POSIX-Kommandos“ [2] beschrieben sind.

**steuernder Prozess**

controlling process

Der Sitzungsleiter, der die Verbindung zum steuernden Terminal hergestellt hat. Wenn das Terminal aufhört, ein steuerndes Terminal für diese Sitzung zu sein, dann hört auch der Sitzungsleiter auf, der steuernde Prozess zu sein.

**steuerndes Terminal**

controlling terminal

Ein Terminal, das einer Sitzung zugewiesen ist. Jede Sitzung kann höchstens ein zugewiesenes steuerndes Terminal besitzen. Ein steuerndes Terminal ist genau einer Sitzung zugewiesen. Bestimmte Eingabesequenzen vom steuernden Terminal bewirken, dass Signale an alle Prozesse gesendet werden, die sich in der Prozessgruppe befinden, die diesem steuernden Terminal zugewiesen ist.

**Steuerzeichen**

control character

Ein nicht darstellbares Zeichen, das die Aufzeichnung, Verarbeitung, Übertragung oder Interpretation von Text beeinflusst.

**stromorientierte Ein-/Ausgabe**

stream oriented I/O

Stromorientierte Ein-/Ausgabe bedeutet, dass sich der Lese-/Schreibzeiger auf jedes einzelne Byte in der Datei positionieren lässt. Stromorientierte Ein-/Ausgabe ist der herkömmliche Verarbeitungsmodus und standardmäßig eingesetzt, d.h. ohne besondere Zusatzangaben bei den Eröffnungsfunktionen. Textdateien können ausschließlich in diesem Ein-/Ausgabe-Modus verarbeitet werden. Im Gegensatz zur satzorientierten Ein-/Ausgabe werden bei der Ausgabe in Dateien mit stromorientierter Ein-/Ausgabe die Daten zunächst in einem Puffer zwischengespeichert und erst später in die externe Datei geschrieben (siehe Pufferung).

**Suchmuster**

pattern

Eine Zeichenfolge, die entweder mit der Notation für reguläre Ausdrücke oder für Pfadnamen-Erweiterung in dem Sinne verwendet wird, dass verschiedene Zeichenketten bzw. Pfadnamen ausgewählt werden. Die Syntax von zwei Suchmustern ist gleich, aber nicht identisch. Diese Handbuchreihe zeigt immer den Suchmustertyp an, auf den sich im unmittelbaren Kontext zur Verwendung des Ausdrucks bezogen wird.

**System**

system

Der Begriff System wird in diesem Handbuch verwendet, um eine Implementierung der Systemschnittstellen zu bezeichnen.

**Systemaufruf**

system call

Anforderung eines Dienstes, der vom Betriebssystem-Kernel ausgeführt wird, aus einem Programm.

**systemglobale Benutzerverwaltung**

user administration

BS2000:

Alle Rechte, die mit dem Kommando /SET-PRIVILEGE vergeben werden können, sowie das Recht des Sicherheitsbeauftragten und der Systemkennung TSOS.

**Systemkern**

kernel

Der Code des POSIX-/UNIX-Betriebssystems.

**Systempriorität**

system scheduling priority

Eine Zahl, mit der das System die Systempriorität ändern kann. Die Erhöhung des Wertes bewirkt eine höhere Priorität beim Ablauf des Prozesses. Die Veränderung des Wertes bewirkt eine niedrigere Priorität.

**Systemprozeß**

system process

Ein herstellerabhängiges Objekt, das anders als ein Prozess, der eine Anwendung ausführt, vom System definiert ist. Ein Systemprozeß besitzt eine Prozeßnummer.

**Terminal**

terminal

Eine Gerätedatei für ein zeichenorientiertes Gerät, die den Vorgaben der allgemeinen Terminalschnittstelle genügt (siehe [Abschnitt „Allgemeine Terminalschnittstelle“ auf Seite 131](#)).

**Textdatei**

text file

BS2000:

Textdateien gibt es nur für Strom-Ein-/Ausgabe. Folgende Dateiarten werden als Textdateien behandelt:

- katalogisierte SAM-Dateien (kein Binärmodus beim Öffnen)
- katalogisierte ISAM-Dateien
- Systemdateien (SYSDTA, SYSOUT, SYSLST, SYSTERM)

Eine Textdatei ist eine geordnete Folge von Bytes, die zu Zeilen (bzw. Sätzen) zusammengefasst ist. Im Unterschied zu Binärdateien werden die Steuerzeichen für Zwischenraum je nach Art der Textdatei in ihre entsprechende Wirkung umgesetzt (siehe Zwischenraum). Daten, die aus einer Textdatei eingelesen werden, entsprechen daher nicht genau den Daten, die ursprünglich in die Datei geschrieben wurden. Für einen geschriebenen Tabulator (\t) wird eine entsprechende Anzahl von Leerzeichen gelesen. Zusätzlich gibt es bei Textdateien noch Folgendes zu beachten:

- Es können Neue-Zeile-Zeichen eingelesen werden, die ursprünglich nicht in die Datei geschrieben wurden (siehe fflush(), fseek(), fsetpos(), lseek(), rewind()).
- Ausgabe auf SYSOUT und SYSTERM (zum Schreiben)  
Jede Zeile wird mit einem Leerzeichen als Drucksteuerzeichen begonnen. Dies bewirkt einen Zeilenvorschub.
- Ausgabe auf SYSLST  
Nur wenn keines der Steuerzeichen \f, \v, \r oder \b in einer Zeile angegeben wird, beginnt die Zeile mit einem Leerzeichen als Drucksteuerzeichen.

**übergeordnetes Dateiverzeichnis**

parent directory

Das Dateiverzeichnis, das einen Dateiverzeichniseintrag für die betreffende Datei enthält. Dieses Konzept findet für . und .. keine Anwendung.

**Umwandlung in Großbuchstaben**

upshifting

Die Umwandlung von Kleinbuchstaben in ihre entsprechenden Großbuchstaben.

**Umwandlung in Kleinbuchstaben**

downshifting

Die Umwandlung von Großbuchstaben in ihre entsprechenden Kleinbuchstaben.

### **UNIX-System**

Ein im Dialogbetrieb arbeitendes Betriebssystem, das 1969 von Bell Laboratories entwickelt wurde. Da nur ein zentraler Systemkern von UNIX hardwareabhängig ist, wird UNIX auf vielen unterschiedlichen Systemen verschiedener Computerhersteller eingesetzt. UNIX-Anwendungen sind in hohem Maße portierbar.

### **Unterbrechung**

interrupt

Eine Unterbrechung der normalen Bearbeitung eines Programms. Unterbrechungen werden durch Signale verursacht, die durch einen Hardwarezustand oder ein Peripheriegerät ausgelöst werden, um einen besonderen Zustand anzuzeigen. Wird die Unterbrechung von der Hardware erkannt, wird eine Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Ein Unterbrechungszeichen ist üblicherweise ein ASCII-Zeichen, das eine Unterbrechung auslöst, wenn es über die Tastatur eingegeben wird.

### **unterbrochener Auftrag**

suspended job

Ein Hintergrundauftrag, der ein Signal SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN oder SIGTTOU erhalten hat.

### **Unterverzeichnis**

child directory

Ein Dateiverzeichnis, auf das ein Dateiverzeichnis aus der nächsthöheren Ebene des Dateisystems verweist.

### **Variable**

variable

Objekt, dessen Wert sich während der Ausführung eines Programms ändern kann.

### **Vaterprozeß**

parent process

Siehe Prozess.

### **Vaterprozeßnummer**

parent process ID

Ein neuer Prozess wird von einem aktiven Prozess erzeugt. Die Vaterprozeßnummer eines Prozesses ist die Prozeßnummer seines Erzeugers, solange dieser lebt. Endet diese Prozeßlebensdauer, ist die Vaterprozeßnummer die Prozeßnummer des init-Prozesses.

**Vergleichsfolge**

collation order

Die logische Reihenfolge von Zeichenketten und Langzeichenketten nach vorher festgelegten Präzedenzregeln. Diese Präzedenzregeln bestimmen die Vergleichsreihenfolge zwischen Vergleichseinheiten und solchen zusätzlichen Regeln, die dazu benutzt werden, Zeichenketten, die zusammengesetzte Vergleichseinheiten enthalten, in die richtige Reihenfolge zu bringen.

**verwaiste Prozessgruppe**

orphaned process group

Eine Prozessgruppe, in der der Vaterprozeß jedes Mitglieds selbst Mitglied der Gruppe oder nicht Mitglied der Sitzung dieser Gruppe ist.

**Verweis**

link

Siehe Dateiverzeichniseintrag.

**Verweiszähler**

link count

Der Verweiszähler einer Datei ist die Anzahl der Dateiverzeichniseinträge, die sich auf diese Datei beziehen.

**Vordergrund**

foreground

Normale Methode der Kommandoausführung in einer Shell. Wenn ein Kommando im Vordergrund ausgeführt wird, wartet die Shell auf die Beendigung dieses Kommandos, bevor der Benutzer zu einer weiteren Eingabe aufgefordert wird.

**Vordergrundprozeß**

foreground process

Ein Prozess, der Mitglied einer Vordergrund-Prozessgruppe ist.

**Vordergrund-Prozessgruppe**

foreground process group

Eine Prozessgruppe, deren Mitglieder bestimmte Privilegien haben, die Hintergrundprozessen verweigert werden, wenn sie auf ihr steuerndes Terminal zugreifen. Jede Sitzung, die eine Verbindung zu einem steuernden Terminal aufgebaut hat, besitzt exakt eine Prozessgruppe dieser Sitzung als Vordergrund-Prozessgruppe dieses steuernden Terminals.

**Vordergrund-Prozeßgruppennummer**

foreground process group ID

Die Prozeßgruppennummer einer Vordergrund-Prozessgruppe.

### Voreinstellung

default

Art und Weise, in der ein Programm ausgeführt wird, wenn keine weiteren Angaben gemacht werden.

### Wagenrücklauf-Zeichen

carriage-return character

Ein Zeichen, das im Ausgabestrom anzeigt, dass der Druck am Anfang derselben physikalischen Zeile beginnen soll, in der sich auch das Wagenrücklauf-Zeichen befindet. Das Wagenrücklauf-Zeichen wird in C mit \r angegeben. Es ist undefiniert, ob das Zeichen die exakte Folge ist, die durch das System an ein Ausgabegerät übertragen wird, um das Warnzeichen abzusetzen.

### Warnsignal

alert

Ein akustisches oder visuelles Signal des Benutzerterminals, das einen Fehler oder ein anderes Ereignis anzeigt. Wenn die Standard-Ausgabe auf das Terminal gelenkt wird, ist die Warnmethode nicht festgelegt. Wenn die Standard-Ausgabe nicht auf das Terminal gelenkt wird, wird die Warnung durch einen Warnbuchstaben auf die Standardausgabe geschrieben.

### Warnzeichen

alert character

Ein Zeichen, das im Ausgabestrom bewirkt, dass das Terminal den Benutzer durch ein visuelles oder akustisches Signal warnt. Das Warnzeichen wird in C mit \a angegeben. Es ist undefiniert, ob das Zeichen die exakte Folge ist, die durch das System an ein Ausgabegerät übertragen wird, um das Warnzeichen abzusetzen.

### Zeichen

character

Eine Folge von einem oder mehreren Bytes, die ein einzelnes grafisches Symbol oder ein Steuerzeichen repräsentiert. Dies gilt auch für Multibyte-Zeichen und Einzelbyte-Zeichen, wobei Einzelbyte-Zeichen ein spezieller Fall von Multibyte-Zeichen sind.

### Zeicheneinheit

collating element

Die kleinste Einheit zur Bestimmung der Reihenfolge von Zeichen- oder Langzeichenketten (siehe Sortierreihenfolge). Eine Zeicheneinheit besteht entweder aus einem Einzelzeichen oder aus zwei und mehr Zeichen, die eine Einheit bilden. Der Wert der Kategorie LC\_COLLATE in der aktuellen Lokalität bestimmt die aktuelle Menge der Zeicheneinheiten.

**Zeichenklasse**

character class

Eine benannte Zeichenmenge, die sich ein Attribut teilt, das auf den Namen der Klasse weist. Die Klassen und Zeichen, die in dieser Menge enthalten sind, sind vom Wert der Kategorie `LC_CTYPE` in der aktuellen Lokalität abhängig.

**Zeichenkette**

character string

Eine zusammenhängende Folge von Zeichen, die als letztes Element das Nullbyte enthält.

**zeichenorientierte Gerätedatei**

character special file

Eine Gerätdatei für zeichenorientierte Ein-/Ausgabegeräte. Ein Beispiel für eine solche Datei ist die Gerätedatei für ein Terminal.

**Zeichensatz**

character set

In der internationalen Umgebung für C werden die Zeichen gemäß den Regeln des 7-Bit US-ASCII-Zeichensatzes codiert. Dabei kann für jedes Zeichen des Zeichensatzes angegeben werden, welches Symbol es repräsentiert, ob eine Umwandlung in den entsprechenden Groß- oder Kleinbuchstaben erfolgen soll, welcher Zeichenklasse das Zeichen angehört und welche Position es innerhalb der Sortierreihenfolge einnimmt. In internationalisierten Programmen sind hier beliebige landessprachliche Zeichensätze denkbar (siehe [Abschnitt „Zeichensätze“ auf Seite 80](#)).

**Zeichensatz für portable Dateinamen**

portable filename character set

Damit ein Dateiname portabel ist für alle Implementierungen, die konform zum ISO POSIX-1 Standard sind, darf er nur aus folgenden Zeichen bestehen:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . \_ -

Die letzten drei Zeichen sind der Punkt, der Unterstrich und der Bindestrich. Der Bindestrich darf nicht als erstes Zeichen des portablen Dateinamens verwendet werden. Groß- und Kleinbuchstaben werden von allen konformen Implementierungen unterschieden.

Im Falle eines portablen Pfadnamens ist auch ein Schrägstrich zugelassen.

### **Zeilenendezeichen**

newline character

Ein Zeichen, das angeibt, dass im Ausgabestrom das Drucken auf der nächsten Zeile beginnen soll. Das Zeilenendezeichen wird in C mit `\n` angegeben. Ist das Zeilenendezeichen nicht das erste Zeichen in einer Ausgabezeile, so ist das Ergebnis undefiniert. Es ist ebenfalls undefiniert, ob das Zeilenendezeichen die exakte Folge ist, die durch das System an ein Ausgabegerät übertragen wird, um den Zeilenvorschub abzusetzen.

### **Zeittakt**

clock tick

Die (maschinenspezifische) Anzahl der Intervalle pro Sekunde wird durch `{CLK_TCK}` definiert. Sie wird verwendet, um den Wert im Typ `clock_t` auszudrücken, der von `time.h` geliefert wird.

### **Zombieprozeß**

zombie process

Ein inaktiver Prozess, der zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht werden wird, wenn sein Vaterprozeß eine der Funktionen `wait()` oder `waitpid()` ausführt.

### **Zugriffsmodus**

access mode

Die Methode, wie auf Datensätze einer Datei zugegriffen wird.

### **zusätzliche Gruppennummer**

supplementary group ID

Ein Attribut eines Prozesses, mit dem die Dateizugriffsrechte bestimmt werden. Ein Prozess besitzt, zusätzlich zur effektiven Gruppennummer, bis zu `{NGROUPS_MAX}` weitere Gruppennummern. Die zusätzlichen Gruppennummern eines Prozesses werden bei dessen Erzeugung auf die Werte der zusätzlichen Gruppennummern des Vaterprozesses gesetzt. Ob die effektive Gruppennummer eines Prozesses mit in die Liste der weiteren Gruppennummern aufgenommen wird oder nicht, ist nicht festgelegt.

### **Zwischenraum**

white space

Eine Folge von einem oder mehreren Zeichen, die zur Zeichenklasse `space` gehören. Diese Klasse wird durch die Kategorie `LC_CTYPE` in der aktuellen Lokalität definiert. In der POSIX-Lokalität besteht ein Zwischenraum aus einem oder mehreren Leerzeichen oder horizontalen oder vertikalen Tabulatoren, Zeilenendezeichen, Wagenrücklaufzeichen, Seitenvorschubzeichen und vertikalen Tabulatoren.

---

# Literatur

Die Handbücher finden Sie im Internet unter <http://manuals.ts.fujitsu.com>. Handbücher, die mit einer Bestellnummer angezeigt werden, können Sie in auch gedruckter Form bestellen.

- [1] **POSIX** (BS2000)  
Grundlagen für Anwender und Systemverwalter  
Benutzerhandbuch
- [2] **POSIX** (BS2000)  
Kommandos  
Benutzerhandbuch
- [3] **C** (BS2000)  
**C-Compiler**  
Benutzerhandbuch
- [4] **C/C++** (BS2000)  
C/C++-Compiler  
Benutzerhandbuch
- [5] **C/C++** (BS2000)  
POSIX-Kommandos des C/C++-Compilers  
Benutzerhandbuch
- [6] **CRTE**  
C-Bibliotheksfunktionen  
Referenzhandbuch
- [7] **CRTE**  
Common RunTime Environment  
Benutzerhandbuch
- [8] **DCE** (BS2000)  
POSIX-Programmschnittstelle  
Benutzerhandbuch

- [9] **SDF-P** (BS2000)  
**Programmieren in der Kommandosprache**  
Benutzerhandbuch
- [10] **BS2000 OSD/BC**  
**Makroaufrufe an den Ablaufteil**  
Benutzerhandbuch
- [11] **BS2000 OSD/BC**  
Einführung in das DVS  
Benutzerhandbuch
- [12] **JV** (BS2000)  
Jobvariablen  
Benutzerhandbuch
- [13] **XHCS** (BS2000)  
8-bit-Code- und Unicode-Unterstützung im BS2000  
Benutzerhandbuch

## Sonstige Literatur

**X/Open CAE Specification**  
System Interfaces and Headers, Issue 4

ISBN: 1-872630-47-2  
X/Open Document Number: C202

**X/Open CAE Specification**  
System Interface Definitions, Issue 4

ISBN: 1-872630-46-4  
X/Open Document Number: C204

**X/Open CAE Specification**  
Commands and Utilities, Issue 4

ISBN: 1-872630-48-0  
X/Open Document Number: C203

**International Standard ISO/IEC 9899 : 1990,**  
Programming languages - C

**International Standard ISO/IEC 9899 : 1990,**  
Programming languages - C / Amendment 1

---

# Stichwörter

\_DATE\_ 288  
\_\_FILE\_\_ 370  
\_\_LINE\_\_ 615  
\_\_STDC\_VERSION\_\_ 893  
\_\_STDC\_\_ 893  
\_\_TIME\_\_ 969  
\_ASCII\_SOURCE (Präprozessor-Define) 45  
\_CS\_PATH 270  
\_edt 304  
\_exit 327  
\_FILE\_OFFSET\_BITS 35  
\_IEEE 38, 40  
\_IEEE\_SOURCE (Präprozessor-Define) 40  
\_LARGEFILE64\_SOURCE 36  
\_LITERAL\_ENCODING\_ASCII 42, 45  
\_longjmp 639  
\_PC\_CHOWN\_RESTRICTED 729  
\_PC\_LINK\_MAX 729  
\_PC\_MAX\_CANON 729  
\_PC\_MAX\_INPUT 729  
\_PC\_NAME\_MAX 729  
\_PC\_NO\_TRUNC 729  
\_PC\_PATH\_MAX 729  
\_PC\_PIPE\_BUF 729  
\_PC\_VDISABLE 729  
\_POSIX\_CHOWN\_RESTRICTED 729  
\_POSIX\_FSYNC 944  
\_POSIX\_JOB\_CONTROL 945  
\_POSIX\_MAPPED\_FILES 944  
\_POSIX\_MEMLOCK 945  
\_POSIX\_MEMLOCK\_RANGE 945  
\_POSIX\_MEMORY\_PROTECTION 945  
\_POSIX\_MESSAGE\_PASSING 945  
\_POSIX\_PRIORITIZED\_IO 945  
\_POSIX\_PRIORITY\_SCHEDULING 945  
\_POSIX\_REALTIME\_SIGNALS 945  
\_POSIX\_SAVED\_IDS 945  
\_POSIX\_SEMAPHORES 945  
\_POSIX\_SHARED\_MEMORY\_OBJECTS 945  
\_POSIX\_SYNCHRONIZED\_IO 945  
\_POSIX\_THREAD\_ATTR\_STACKADDR 945  
\_POSIX\_THREAD\_ATTR\_STACKSIZE 945  
\_POSIX\_THREAD\_PRIO\_INHERIT 945  
\_POSIX\_THREAD\_PRIO\_PROTECT 945  
\_POSIX\_THREAD\_PRIORITY\_SCHEDULING 945  
\_POSIX\_THREAD\_PROCESS\_SHARED 945  
\_POSIX\_THREAD\_SAFE\_FUNCTIONS 945  
\_POSIX\_THREADS 945  
\_POSIX\_TIMERS 945  
\_POSIX\_VDISABLE 729  
\_POSIX\_VERSION 945  
\_POSIX2\_C\_BIND 945  
\_POSIX2\_C\_DEV 945  
\_POSIX2\_C\_VERSION 945  
\_POSIX2\_CHAR\_TERM 945  
\_POSIX2\_FORT\_DEV 945  
\_POSIX2\_FORT\_RUN 945  
\_POSIX2\_LOCALEDEF 945  
\_POSIX2\_SW\_DEV 945  
\_POSIX2\_UPE 945  
\_POSIX2\_VERSION 945  
\_setjmp 639  
\_tolower 977  
\_toupper 978  
. 1107  
. 1107  
/var/adm/utmpx 309  
#define-Anweisung 33

- #include-Anweisung 32
- 64-Bit-Funktion 35
- 64-Bit-Funktionen 34  
für NFS V3.0 170
- 7-Bit-ASCII-Zeichen prüfen 579
- 8-bit-transparency 1083
- 8-Bit-Transparenz 1083
- A**
- a64l 199
- Abbildung Speicherseiten  
aufheben 707  
einrichten 687
- Abbildung zwischen Langzeichen  
definieren 1062
- abfragen  
Betriebsmittelverwendung 531  
Dateistatus 651, 889
- abort 201
- Abrechnungsnummer 1083
- abrunden  
Gleitkommazahl 375
- abs 202
- Absolutbetrag  
einer ganzen Zahl (long long int) 619
- absolute pathname 1083
- absoluter Pfadname 1083
- Absolutwert berechnen  
einer Gleitkommazahl 332  
einer komplexen Zahl 236
- Abstand Strukturkomponente  
offset 715  
zum Strukturbeginn 715
- access 203
- access mode 1120
- account number 1083
- acos 205
- acosh 206
- ADD-FILE-LINK-Kommando 119
- address 1083
- address space 1083
- Adresse 1083
- Adressraum 1083
- advance 207, 785  
regexp 787
- AID 166
- AIO\_LISTIO\_MAX 944
- AIO\_MAX 944
- AIO\_PRIO\_DELTA\_MAX 944
- aktiver Verweis 112
- aktualisieren, linear 645
- aktuelles Dateiverzeichnis 1084  
ändern 335  
wechseln 250
- alarm 208
- Alarmsignal steuern 208
- alert 1118
- alert character 1118
- algorithmisch verschlüsseln  
Zeichenkette 279
- alias name 1084
- Aliasname 1084
- allgemeine Terminalschnittstelle 131
- alphabetisches Langzeichen  
prüfen 592
- alphabetisches Zeichen  
prüfen 578
- alphanumerisches Langzeichen  
prüfen 591
- alphanumerisches Zeichen  
prüfen 577
- altzone 210
- Amendment 1 konform  
Makro 893
- ändern  
aktuelles Dateiverzeichnis 335  
Benutzerkontext 822  
blockierte Signale 875  
Dateiname 796  
Dateizeiten 1092  
Dateizugriffsrecht 252, 338  
Eigentümer Datei 255, 339, 340  
Gruppe Datei 255, 339, 340  
Lokalität 830  
Root-Verzeichnis 258  
Signalbehandlung 852, 870

Änderungszeitpunkt Datei  
     setzen 1002  
 anhalten  
     Prozess 1001  
 anormale Prozessbeendigung 201  
 ANSI-Funktionalität 1079  
 ANSI-Konformität  
     Makro 893  
 anstehendes Signal 854  
 Anzahl  
     Bytes eines Multibyte-Zeichens ermitteln 657  
     Zeichen in einer Zeile 135  
 anzeigen 1084  
 appropriate privileges 1111  
 Äquivalenzklasse 1084  
 Arcuscosinus berechnen 205  
 Arcussinus berechnen 214  
 Arcustangens  
     berechnen 215  
     von x/y berechnen 216  
 ARG\_MAX 944  
 Argument 1085  
 argument 1085  
 ascii\_to\_ebcdic 210  
 ASCII- zu EBCDIC-Dateien konvertieren 210  
 ASCII-Funktionen  
     Namen 44  
     Überblick 44, 47  
 ASCII-Unterstützung 42  
 asctime 211  
 asctime\_r 213  
 asin 214  
 asinh 206, 214  
 assert 215  
 atan 215  
 atan2 216  
 atanh 206, 216  
 atexit 217  
 atof 218  
 atoi 219  
 atol 220  
 atoll 221  
 auf „initial conversion“ Zustand überprüfen 659  
 auf nächste ganze Zahl runden 621, 622, 643,  
     644, 803, 806  
 aufbauen  
     Binärbaum 981  
 aufrunden  
     Gleitkommazahl 244  
 Auftrag  
     unterbrochen 1116  
 Auftragssteuerung 1085  
 Auftragssteuerungsnummer 1085  
 Ausdruck 1085  
     regulär 1108  
 ausführbare Datei 1086  
 ausführen  
     BS2000-Kommando 232, 950  
     POSIX-Kommando 950  
     Systemkommando 950  
 Ausgabe-Baudrate  
     ermitteln 247  
     festlegen 249  
 Ausgaben  
     Diagnose schreiben 111  
     schreiben 111  
 Ausgabeübertragung abwarten 954  
 ausgeben  
     Datei-/Pfadnamen 771  
 authentication 1086  
 Authentisierung 1086

**B**

B0 145  
 B110 145  
 B1200 145  
 B134 145  
 B150 145  
 B1800 145  
 B19200 145  
 B200 145  
 B2400 145  
 B300 145  
 B38400 145  
 B4800 145  
 B50 145  
 B600 145

- B75 145  
B9600 145  
background 1097  
background process 1098  
background process group 1098  
backslash 1096  
backspace character 1108  
basename 222  
Basisdaten  
    Betriebssystem 992  
Basename  
    temporäre Datei 974  
basisunabhängiger Exponent 807  
Baudrate  
    für Ausgabe ermitteln 247  
    für Ausgabe festlegen 249  
    für Eingabe ermitteln 247  
BC\_BASE\_MAX 944  
BC\_DIM\_MAX 944  
BC\_SCALE\_MAX 944  
BC\_STRING\_MAX 944  
bearbeiten  
    Binärbaum 981  
Benutzer 1086  
    in Benutzerkatalog eintragen 749  
Benutzer- und Gruppennummer 153  
Benutzer-Arechnungsdatei 309  
Benutzerattribute 1086  
Benutzerdaten 1086  
    aus dem Benutzerkatalog lesen 522  
Benutzereintrag in utmp-Datei 985  
Benutzergruppe 1086  
Benutzerkatalog 1087  
    Benutzer eintragen 749  
    Benutzerdaten seriell lesen 522  
    verwalten 307  
    Zeiger löschen 836  
Benutzerkennung 1087  
    ermitteln 287, 507, 508  
Benutzerkennungskatalog 1087  
Benutzerklasse  
    Andere 1087  
    Eigentümer 1087  
    Gruppe 1087
- Benutzerkontext  
    ändern 822  
    anzeigen oder ändern 485  
    einrichten 654  
    wechseln 939  
Benutzername 1088  
    ermitteln 523, 524  
Benutzernummer 1088  
    effektive 498, 1094  
    ermitteln 498, 525  
    gesichert 1096  
    reale 537, 1108  
    setzen 838, 841  
Benutzerrechte 1088  
benutzerspezifische Lokalität 103  
Benutzerverwaltung 1088  
berechnen  
    Absolutwert einer Gleitkommazahl 332  
    Absolutwert einer komplexen Zahl 236  
    Arcuscosinus 205  
    Arcussinus 214  
    Arcustangens 215  
    Arcustangens von x/y 216  
    Besselfunktionen der zweiten Art 1077  
    Cosinus 272  
    Cosinus hyperbolicus 272  
    Differenz zwischen zwei Kalenderdaten 293  
    Divisionsrest einer Gleitkommazahl 375  
    euklidischen Abstand 550  
    Exponentialfunktionen 331  
    ganzzahligen Absolutwert 202, 610  
    Länge von Teilzeichenketten 924  
    Logarithmus zur Basis 10 637  
    natürlichen Logarithmus 637  
    Quadratwurzel 887  
    Sinus 883  
    Sinus hyperbolicus 883  
    Tangens 953  
    Tangens hyperbolicus 953  
besonderer Eingabemodus 134  
Besselfunktionen  
    der ersten Art anwenden 605  
    der zweiten Art berechnen 1077

Betriebsmittel  
 Grenzwert setzen 839  
 Grenzwerte ermitteln 527  
 Verwendung abfragen 531

Betriebssystem  
 Basisdaten 992  
 UNIX 1116

Bibliothek 1088

Bibliotheken für Zeitfunktionen 49

Bildschirmanzeige 1088

binär  
 Baum nach Knoten durchsuchen 969  
 Daten ausgeben 468  
 Daten einlesen 414  
 Nomenklatur für Binärbaum 982  
 sortierte Datentabelle durchsuchen 234  
 Suchbaum 981

Binärbaum  
 aufbauen 981  
 bearbeiten 981  
 durchlaufen 986  
 Knoten entfernen 964  
 Knoten suchen 969  
 Nomenklatur 982

Binärdatei 123, 1089

binary file 1089

Bindeschalter für Zeitfunktionen 49

block special file 1089

block-mode terminal 1089

blockiertes Signal 854  
 ändern 875  
 ermitteln 874, 875

blockorientierte Gerätedatei 1089

Blockterminal 1089

blockweise verschlüsseln  
 Zeichenketten 304

brk 224

BRKINT 140

BS2000  
 Console 149  
 Dateinamen ermitteln 231  
 Funktionalität 75  
 Kommando ausführen 232, 950

bs2cmd 226

bs2exit 230  
 bs2fstat 231  
 bs2system 232  
 BSDLY 143  
 bsearch 234  
 btowc 235  
 buffer 1107  
 buffering 1107  
 builtin-Generierung 33

Byte  
 aus Datenstrom lesen 361, 480  
 aus Standard-Eingabestrom lesen 483  
 im Speicher finden 665  
 in Datenstrom schreiben 408, 743  
 in Eingabestrom zurückstellen 993  
 in Standard-Ausgabestrom schreiben 744

Bytes  
 aus Datei lesen 760  
 austauschen 939  
 im Speicher kopieren 664, 667  
 im Speicher vergleichen 666  
 in Datei schreiben 1069  
 kopieren überlappender  
 Speicherbereiche 669

**C**

c\_cc Vektor 148

C-Bibliotheksfunktionen 27  
 für ASCII-Unterstützung 43  
 IEEE-Gleitpunktzahlen 39

C-Bibliotheksfunktionen abbilden  
 auf ASCII-Variante 45  
 auf IEEE-Variante 40

C-Lokalität 89, 831

cabs 236

calloc 237

carriage-return character 1118

catclose 238

catgets 239

catopen 240

cbrt 242

cc\_t 140

cdisco 243

ceil 244

ceilf 244  
ceil 244  
cenaco 245  
cfgetispeed 247  
cfgetospeed 247  
cfsetispeed 248  
cfsetospeed 249  
character 1118  
character class 1119  
character set 1119  
character special file 1119  
character string 1119  
chdir 250  
child directory 1116  
child process 1111  
CHILD\_MAX 944  
chmod 252  
chown 255  
chroot 258  
CLK\_TCK 944  
CLOCAL 144  
Terminal-Gerätedatei öffnen 131  
clock 261  
clock tick 1120  
clock\_gettime 262  
close 263  
    Verweise löschen 112  
closedir 265  
Codierschlüssel setzen 829  
COLL\_WEIGHTS\_MAX 944  
collating element 1118  
collating sequence 1111  
collation 1117  
column position 1112  
command 1099  
command interpreter 1099  
compile 269, 785  
    regexp 786  
Compiler-Option  
    MODIFY-MODULE-PROPERTIES 38, 43,  
        46  
Compiler-Options  
    MODIFY-SOURCE-PROPERTIES 42  
confstr 270  
Contingency-Routine 156  
    abmelden 243  
    definieren 245  
    freie Programmierung 158  
    in Assembler 159  
    in C 158  
    Realisierung durch  
        Bibliotheksfunktionen 157  
control character 1113  
controlling process 1113  
controlling terminal 1113  
core dump 1112  
cos 272  
cosh 272  
Cosinus berechnen 272  
Cosinus hyperbolicus berechnen 272  
CPU-Zeitverbrauch  
    Prozess 261  
    Task 273  
cpitime 273  
CR 139  
CRDLY 142  
CREAD 144  
creat 274  
creat64 274  
CRTE 27  
crypt 279  
CSIZE 144  
CSTOPB 144  
cxit 280  
ctermid 284  
ctime 285  
ctime\_r 286  
current directory 1084  
cuserid 287

**D**

daemon 1089  
Dämon 1089  
darstellbares Langzeichen prüfen 597  
darstellbares Zeichen prüfen 585  
data set pointer 1092

- Datei** 1090  
 Änderungszeitpunkt setzen 1002  
 ASCII- zu EBCDIC-Dateien konvertieren 210  
 auf angegebene Länge setzen 453, 980  
 ausführbar 1086  
 ausführen 322  
 Basisnamen (temporär) erzeugen 974  
 Bytes lesen aus 760  
 Bytes schreiben in 1069  
 Eigentümer ändern 255, 339, 340  
 erzeugen 110, 274  
 groß 35  
 Gruppe ändern 255, 339, 340  
 Lese-/Schreibzeiger ermitteln 965  
 löschen 794  
 mit Datenstrom verbinden 110  
 normale 1102  
 offene 1102  
 öffnen 110, 716  
 schließen 110, 263  
 Schutzbits 1110  
 steuern 343  
 symbolischen Verweis erzeugen 940  
 temporäre, erzeugen 973  
 überschreiben 274  
 UFS- 34  
 utmpx 842  
 von Datenstrom trennen 110  
 Zugriffszeitpunkt setzen 1002  
 Dateiabschnitt sperren 632  
 Dateiänderungen synchronisieren 447  
 Dateibaum durchwandern 456, 710  
 Dateibearbeiter aufrufen 304  
 Dateibeschreibung 1090  
   offene Datei 112  
   Verweis auf 112  
 Dateideskriptor  
   duplicieren 299  
   ermitteln 370  
   erzeugen 112  
 Dateiendekennzeichen  
   prüfen 355  
   zurücksetzen 260  
 Dateihierarchie 1090  
 Dateikennzahl 1090  
 Dateimodus 1091  
 Dateiname 1091  
   ändern 796  
   portabel 1119  
   temporär 682  
 Dateinamen erzeugen 681  
 Dateinamen/Pfadnamen ausgeben 771  
 Dateinummer 1091  
 Dateiposition 1091  
 Dateistatus 1091  
 Dateistatus abfragen 440, 651, 889  
 Dateisystem 1091  
   aushängen 991  
   einhängen 692  
   POSIX 1105  
   schreibgeschützt 1109  
   Typ ermitteln 948  
 Dateisystem-Informationen lesen 444, 893  
 Dateiverarbeitung  
   INCORE-Dateien 131  
   Plattendateien 119  
 Dateiverweis erzeugen 616  
 Dateiverzeichnis 1092  
   aktueller 1084  
   erzeugen 672  
   Home 1098  
   leer 1100  
   lesen 763  
   löschen 804  
   öffnen 355, 726  
   Pfadnamen ermitteln 487  
   Root 1108  
   schließen 265  
   übergeordnetes 1115  
   wechseln 250  
 Dateiverzeichniseintrag 1092  
 Dateiverzeichnisstrom 1092  
   Lese-/Schreibzeiger ermitteln 966  
   Lese-/Schreibzeiger positionieren 801, 809  
 Dateizeiger 1092  
 Dateizeiten-Änderung 1092  
 Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt  
   setzen 458, 1004, 1006

Dateizugriffsrecht 1093  
ändern 252, 338  
Daten  
binär ausgeben 468  
binär einlesen 414  
nicht übertragene verwerfen 956  
Datensegment  
Größe verändern 807  
Datenstrom 894, 1094  
Byte lesen aus 361, 480  
Byte schreiben in 408, 743  
Byte zurückstellen 993  
Dateiendekennzeichen prüfen 355  
erzeugen 112  
Fehlerkennzeichen prüfen 356  
formatiert lesen aus 421  
Langzeichen lesen aus 367  
Langzeichenkette lesen aus 369  
leeren 357  
leeren/neu öffnen 170, 417  
Lese-/Schreibzeiger ermitteln 363, 448  
Lese-/Schreibzeiger positionieren 433, 438  
Maschinenwort schreiben in 752  
mit Dateideskriptor verbinden 353  
nicht gepuffert 110  
öffnen 381  
schließen 341  
voll gepuffert 110  
Zeichenkette lesen aus 365  
zeilenweise gepuffert 110  
Datenstrom-Anfang  
Lese-/Schreibzeiger positionieren 800  
Datenstrukturen (IPC) 153  
Datentabelle sortieren 755  
Datenübertragung  
anhalten 955  
erneut starten 955  
serielle unterbrechen 960  
Datum und Uhrzeit  
ausgeben 450  
in Benutzerformat konvertieren 489  
in Langzeichenkette umwandeln 1035  
in Ortszeit umwandeln 629  
in UTC umwandeln 544, 546  
in Zeichenkette umwandeln 211, 285, 909  
lesen 536  
Datum und Uhrzeit in Zeichenkette  
umwandeln 213, 286, 631  
daylight 288  
default 1118  
Define siehe Präprozessor-Define  
definieren  
Langzeichenklasse 1063  
DELAYTIMER\_MAX 944  
Deskriptor  
für Zeichenumwandlung erzeugen 554  
für Zeichenumwandlung freigeben 553  
Deskriptor-Tabelle, Größe 496  
device 1096  
device ID 1096  
dezimales Langzeichen prüfen 596  
Dezimalzeichen 1094  
Dezimalziffer prüfen 583  
Diagnoseausgaben schreiben 111  
Diagnosemeldungen ausgeben 215  
Differenz zwischen zwei Kalenderdaten 293  
difftime 293  
difftime64 293  
directory 1092  
directory entry 1092  
directory stream 1092  
dirfd 293  
display 1084, 1088  
div 296  
DIV (DATA IN VIRTUAL) 126  
Division mit ganzen Zahlen (long long int) 620  
Divisionsrest 793  
einer Gleitkommazahl berechnen 375  
dot 1107  
dot-dot 1107  
downshifting 1115  
drand48 297  
druckbares Langzeichen prüfen 599  
druckbares Zeichen prüfen 587  
dup 299  
Verweise erzeugen 112  
dup2 299

- durchsuchen  
 Binärbaum 969, 981, 986  
 Datentabelle 755  
 Datentabelle binär 234  
 lineare Datentabelle 614  
 lineare Tabelle 645  
 Zeichenkette 896
- E**
- ebcdic\_to\_ascii 301  
 EBCDIC- zu ASCII-Dateien konvertieren 301  
 EBCDIC-Zeichen prüfen 584  
 ecvt 302  
 EDT 27  
 edt 304  
 EDT aufrufen 304  
 effective group ID 1094  
 effective user ID 1094  
 effektive Benutzernummer 1094  
     ermitteln 498  
 effektive Gruppennummer 1094  
     ermitteln 496  
 Eigentümer Datei  
     ändern 255, 339, 340  
 Ein-/Ausgabe 149  
     satzorientiert 1109  
     stromorientiert 1113  
 eindeutigen temporären Dateinamen  
     erzeugen 681  
 Eingabe-Baudrate ermitteln 247  
 Eingabemodus  
     besonderer 134  
     Standard 134  
 Eingaben lesen 111  
 Eingabepuffer 133  
     für Terminal 133  
 Eingabestrom  
     Byte zurückstellen 993  
 Eingabeverarbeitung  
     Arten 134  
 Eingabezeile  
     maximale Länge 135  
 Einhängepunkt 1094  
 einrichten, Benutzerkontext 654
- Einschränkungen, gegenüber XPG4  
 Version 2 24  
 Eintrag in Gruppendatei  
     für Gruppenname 501, 502  
     für Gruppennummer 499, 500  
 Eintrag in linearer Datentabelle suchen 614  
 Element in Queue 559  
 elementare Funktionen 1094  
 empty directory 1100  
 empty string 1100  
 empty wide-character string 1100  
 encrypt 304  
 endgrent 305  
 endpwent 307  
 endutxent 309  
 entfernen  
     Knoten aus Binärbaum 964  
     Umgebungsvariable 1000  
 environ 312  
 EOF 138, 355  
 EOL 138  
 epoch 1095  
 Epoche 49  
 Epochenwert 1095  
     Ortszeit 684  
     Zeit ermitteln 970  
 epoll\_create 313  
 epoll\_ctl 314  
 epoll\_wait 317  
 epoll-Objekt  
     generieren 313  
     verwalten 314  
     warten auf Ereignisse 317  
 equivalence class 1084  
 erand48 297, 319  
 ERASE 137  
     Wirkung 135  
 Ereignis  
     signalauslösend 854  
 Ereignissteuerung 157  
 erf 320  
 erfc 320  
 Ergebnisparameter, Zeiger 164

ermitteln  
Anzahl Bytes eines Multibyte-Zeichens 657  
Benutzerkennung 508  
Benutzername 523, 524  
BS2000-Dateinamen 231  
Gruppendateieintrag für Gruppenname 501  
Gruppendateieintrag für  
Gruppennummer 499  
Restlänge eines Multibyte-Zeichens 657  
Spaltenanzahl einer Langzeichenkette 1058  
Spaltenanzahl eines Langzeichens 1064  
Zeichen in Zeichenkette 555, 802, 918, 923  
Zeichenkettenlänge 913, 917

errno 165, 321  
errno.h 165  
ERROR  
  regexp 786  
erstes Vorkommen einer Langzeichenkette  
  suchen 1044  
erweiterte Sicherheitskontrollen 1095  
erzeugen  
  Basisnamen temporäre Datei 974  
  Datei 274  
  Dateiverzeichnis 672  
  eindeutigen temporären Dateinamen 681  
  Pfadnamen temporäre Datei 967  
  Pipe 735  
  Prozess im virt. Speicher 1013  
  temporäre Datei 973  
  temporären Dateinamen 682  
euklidischen Abstand berechnen 550  
exec 322  
exec-Funktionen  
  Verweise löschen 112  
execl 322  
execle 322  
execlp 322  
executable file 1086  
execv 322  
execve 322  
execvp 322  
exit 327  
exp 331

explizite Konvertierung  
  /390/IEEE 41  
  EBCDIC/ASCII 46  
Exponent einer Gleitkommazahl laden 613  
Exponententeil ermitteln 555, 638  
Exponentialfunktion  
  anwenden 331  
  berechnen 331  
EXPR\_NEST\_MAX 944  
expression 1085  
extended security controls 1095  
externe Variable  
  Umgebung 312

**F**

fabs 332  
faccessat 203, 332  
FCBTYPE  
  satzorientierte Ein-/Ausgabe 128  
fchdir 335  
fchmod 336  
fchmodat 252, 338  
fchown 339  
fchownat 255, 340  
fclose 341  
  Verweise löschen 112  
fcntl 343  
  Verweise erzeugen 112  
fcvt 349  
FD\_CLR 349  
FD\_ISSET 349  
FD\_SET 349  
FD\_ZERO 349  
fdelrec 350  
fdopen 353  
  Verweise erzeugen 112  
fdopendir 355, 726  
feature test macro 1101  
Fehlercodes 165  
Fehlerfunktion  
  anwenden 320  
  komplementäre anwenden 320

Fehlerkennzeichen  
     Datenstrom prüfen 356  
     zurücksetzen 260  
 Fehlermeldungen 165  
 Fehlerwert XSI 321  
 Feldvariable für Zeitzonen-Zeichenketten 986  
 feof 355  
 ferner Rechner 1095  
 ferror 356  
 FFDLY 143  
 fflush 357  
 ffs 360  
 fgetc 361  
 fgetpos 363  
 fgetpos64 363  
 fgets 365  
 fgetwc 367  
 fgetws 369  
 FIFO special file 1095  
 FIFO-Datei erzeugen 675  
 FIFO-Gerätedatei 1095  
 file 1090  
 file access permissions 1093  
 file description 1090  
 file descriptor 1090  
 file group class 1087  
 file hierarchy 1090  
 file mode 1091  
 file name 1091  
 file offset 1091  
 file other class 1087  
 file owner class 1087  
 file permission bits 1110  
 file position indicator 1100  
 file serial number 1091  
 file status 1091  
 file structure 1096  
 file system 1091  
 file times update 1092  
 FILE-Struktur 1096  
 fileno 370  
     Verweise erzeugen 112  
 Filter 1096  
 filter 1096  
 flocate 371  
 flockfile 373  
 floor 375  
 floorf 375  
 floorl 375  
 fmod 375  
 fmtmsg 376  
 fopen 381  
     Datenstrom erzeugen 112  
 fopen64 381  
 foreground 1117  
 foreground process 1117  
 foreground process group 1117  
 foreground process group ID 1117  
 fork 389  
     Verweise erzeugen 112  
 form-feed character 1109  
 formatiert  
     aus Datenstrom lesen 421  
     aus Standard-Eingabestrom lesen 421, 808  
     aus Zeichenkette lesen 421, 888  
     Ausgabe auf Standardausgabe 1016  
     Ausgabe in Zeichenkette 1018  
     in Ausgabestrom schreiben 393  
     in Standard-Ausgabestrom schreiben 742  
     in Zeichenkette schreiben 887  
     Langzeichen ausgeben 461, 1015, 1068  
     lesen 421, 471, 939, 1076  
     variable Argumentliste schreiben 1014  
 formatierte Ausgabe  
     auf Standardausgabe 1016  
     in eine Zeichenkette 1018  
 formatierte Gerätenummer  
     ermitteln 655  
 FP-ARITHMETICS-Klausel 38  
 fpathconf 392, 729  
 fprintf 393  
 fputc 408  
 fputs 410  
 fputwc 411  
 fputws 413  
 fread 414  
 free 416  
 Freigabedatum Betriebssystem 992

freopen 417  
freopen64 417  
fscanf 421  
fseek 433  
fseek64 433  
fseeko 433  
fseeko64 433  
fsetpos 438  
fsetpos64 438  
fstat 440  
fstat64 440  
fstatat 440  
fstatat64 440  
fstatvfs 444  
fstatvfs64 444  
fsync 447  
ftell 448  
ftell64 448  
ftello 448  
ftello64 448  
ftime 450  
ftime64 450  
ftruncate 453  
ftrylockfile 373, 455  
ftw 456  
FTW\_DNR 456  
FTW\_NS 456  
Funktion  
    64-Bit 35  
    Allgemeines 33  
    sicher 857  
    simultan nutzbar 857, 859  
    unsicher 857  
Funktion und Makro, Unterschiede 33  
funlockfile 373, 460  
fwide 460  
fwprintf 461  
fwrite 468  
fwscanf 471

**G**  
gamma 478  
ganze Zahl  
    dividieren 296, 614  
    in gültigen Wert umwandeln 976, 977  
ganzzahligen Absolutwert berechnen 202, 610  
garbcoll 479  
gcvt 479  
Gegenschrägstrich 1096  
Geldwert in Zeichenkette umwandeln 905  
gemeinsam nutzbaren Speicherbereich  
    abhangen 849  
    anhängen 845  
    anlegen 850  
    steuern 847  
gemeinsam nutzbarer Speicherbereich 152  
generieren  
    Pseudo-Zufallszahlen 758  
Gerät 1096  
Geräte steuern 560  
Gerätedatei 1096  
    blockorientiertes Gerät 1089  
    FIFO 1095  
    zeichenorientiertes Gerät 1119  
Gerätenummer 1096  
    formatierte ermitteln 655  
    höherwertige Komponente ermitteln 653  
    niederwertige Komponente ermitteln 671  
gesicherte Benutzernummer 1096  
gesicherte Gruppennummer 1097  
GETC  
    regexp 785  
getc 480  
getc\_unlocked 482  
getchar 483  
getchar\_unlocked 482, 484  
getcontext 485  
getcwd 487  
getdate 489  
getdents 494  
getdents64 494  
getdtablesize 496

getegid 496  
getenv 497  
geteuid 498  
getgid 498  
getrent 305, 498  
getgrgid 499  
getgrgid\_r 500  
    Max. Datenpuffergröße 946  
getgrnam 501  
getgrnam\_r 502  
    Max. Datenpuffergröße 946  
getgroups 503  
gethostid 504  
gethostname 504  
getitimer 505  
getlogin 507  
getlogin\_r 508  
getmsg 509  
 getopt 512  
getpass 516  
getpgmname 518  
getpgrp 518  
getpid 519  
getpmsg 519  
getppid 517, 519  
getpwent 307, 522  
getpwnam 523  
getpwnam\_r 524  
    Max. Datenpuffergröße 946  
getpwuid 525  
getpwuid\_r 526  
    Max. Datenpuffergröße 946  
getrlimit 527  
getrlimit64 527  
getrusage 531  
gets 532  
getsid 534  
getsockopt 535  
gettimeofday 536  
getttsn 537  
getuid 537  
getutx 309, 538  
getutxent 309, 538  
getutxid 309, 538  
getutxline 309, 538  
getw 539  
getwc 541  
getwchar 542  
Gleitkommazahl  
    abrunden 375  
    aufrunden 244  
    in ganzzahligen und gebrochenen Teil  
        zerlegen 691  
    in Langzeichenkette umwandeln 1045  
    in Mantisse und Exponent zerlegen 420  
    in Zeichenkette umwandeln 302, 349  
Gleitpunktzahl  
    Exponent laden 807  
    nächste darstellbare 709  
gmatch 543  
gmtime 544  
gmtime\_r 546  
grantpt 547  
Grenzwert für Betriebsmittel  
    ermitteln 527  
    setzen 839  
Großbuchstaben  
    in Kleinbuchstaben umwandeln 977  
    prüfen 590  
    Umwandlung 1115  
Großbuchstaben-Langzeichen prüfen 602  
große Datei 35  
    Unterstützung 35  
group database 1097  
group ID 1097  
group name 1097  
Gruppe Datei  
    ändern 255, 339, 340  
Gruppendateieintrag  
    bestimmen 498  
    für Gruppenname 501, 502  
    für Gruppennummer 499, 500  
Gruppendatenbank 1097  
Gruppenname 1097

Gruppennummer 1097  
effektive 496, 1094  
eines Prozesses 518  
für Auftragssteuerung 835  
gesichert 1097  
real 1108  
reale 498  
setzen 837  
zusätzlich 1120  
zusätzliche 503

**H**

Haltesignal 855  
Hardware  
    Name 992  
Hash-Tabelle verwalten 548  
hcreate 548  
hdestroy 548  
header file 1098  
Hexadezimal-Langzeichen prüfen 603  
Hexadezimal-Ziffer prüfen 604  
Hintergrund 1097  
Hintergrund-Prozessgruppe 1098  
Hintergrundprozess 1098  
höherwertige Komponente der Gerätenummer  
    ermitteln 653  
home directory 1098  
Home-Verzeichnis 1098  
host 1098  
Hostrechner 1098  
hsearch 548  
HUPCL 144  
hypot 550

**I**

IC@LOCAL 103  
iconv 551  
iconv\_close 553  
iconv\_open 554  
ICRNL 140  
IEEE-Funktionen  
    Namen 39  
    Überblick 39

IEEE-Gleitpunktzahlen 38  
C-Bibliotheksfunktionen 39  
IGNBRK 140  
IGNCR 140  
ignorieren  
    Signal 870  
IGNPAR 140  
ilogb 555  
in Datei schreiben 1075  
Include-Datei 1098  
INCORE-Datei 131  
index 555  
Indexnamen für Sonderzeichen 148  
Information  
    für Zeitzonenumwandlung setzen 987  
    über Dateisystemtyp abfragen 948  
INIT  
    regexp 785  
initgroups 556  
INLCR 140  
INPCK 140  
insque 559  
Internationalisierung 1098  
internationalization 1098  
Interprozesskommunikation 151  
    Datenstrukturen 153  
    Statusinformation 154  
    Systemkennzahl 153  
Interrupt 1116  
interrupt 1116  
Intervall Timer  
    setzen 826, 988  
    setzen bzw. lesen 505  
INTR 137  
ioctl 560  
isalnum 577  
isalpha 578  
ISAM-Datei 119  
    K-/NK-Format 124  
    Lese-/Schreibzeiger positionieren 371  
    Satz löschen 350  
isascii 579  
isatty 581  
iscntrl 582

isdigit 583  
 isebcdic 584  
 isgraph 585  
 islower 586  
 isnan 586  
 iso646.h, Include-Datei 33  
 isprint 587  
 ispunct 588  
 isspace 589  
 ISTRIP 140  
 isupper 590  
 iswalnum 591  
 iswalpha 592  
 iswcntrl 593  
 iswctype 594  
 iswdigit 596  
 iswgraph 597  
 iswlower 598  
 iswprint 599  
 iswpunct 600  
 iswspace 601  
 iswupper 602  
 iswdx digit 603  
 isxdigit 604  
 IUCLC 140  
 IXANY 140  
 Iloff 140  
 IXON 140

**J**  
 j0, j1, jn 605  
 job control 1085  
 job control ID 1085  
 job variable 1099  
 Jobstep-Beendigung 329  
 Jobvariable 1099  
 join file 1087  
 jrand48 297, 605

**K**  
 K-Blockformat 124  
 K-ISAM-Datei 124  
 katalogisierte Plattendatei 119  
 Kennung aktueller Rechner 504  
 Kennwort 1099  
 kernel 1114  
 KILL 138  
     Wirkung 135  
 kill 606  
 Kindprozess  
     auf Zustandsänderung warten 1026  
 Kleinbuchstaben  
     in Großbuchstaben umwandeln 978  
     prüfen 586  
     Umwandlung 1115  
 Kleinbuchstaben-Langzeichen prüfen 598  
 Knoten  
     aus Binärbaum löschen 964  
     in Binärbaum suchen 969  
 Kommando 1099  
     im BS2000 ausführen 232, 950  
     im POSIX-Subsystem ausführen 950  
 Kommando-Interpreter 1099  
 Kommandooptionen  
     syntaktisch analysieren 512  
     Variablen für 512, 728  
 Kommunikationselement 152  
 komplementäre Langzeichenteilkettenlänge  
     ermitteln 1034  
 konverrieren, explizit  
     /390/IEEE 41  
     EBCDIC/ASCII 46  
 konvertieren  
     ASCII- zu EBCDIC-Dateien 210  
     Datum und Uhrzeit in Benutzerformat 489  
     EBCDIC- zu ASCII-Dateien 301  
     Langzeichen in Multibyte-Zeichen 1028  
     Multibyte-Zeichen 658  
 Konvertierungsfunktionen  
     /390/IEEE 41  
     EBCDIC/ASCII 46

kopieren

Langzeichenketten 1033, 1066, 1067

Langzeichenteilkette 1039

Teilzeichenkette 903

Teilzeichenketten 916

Zeichenkette 901

Zeichenketten 899

KR-Funktionalität 1079

Kubikwurzel 242

### L

l64a 199

labs 610

länderspezifische Eigenheiten 1099

LANG 105

Länge

einer Eingabezeile 135

einer komplementären Teilzeichenkette  
ermitteln 900

Langzeichen 1099

abbilden 979

Abbildung definieren 1062

auf Klasse prüfen 594

aus Datenstrom lesen 367, 541

aus Standard-Eingabestrom lesen 542

formatiert ausgeben 461, 939, 1068

in Datenstrom schreiben 411, 753

in Eingabestrom zurückstellen 995

in Großbuchstaben umwandeln 980

in Kleinbuchstaben umwandeln 979

in Langzeichenkette ermitteln 1040, 1041

in Multibyte-Zeichen konvertieren 1028

in Standard-Ausgabestrom schreiben 754

in Zeichen umwandeln 1061

Langzeichen formatiert ausgeben 1015

Langzeichen in (1-Byte) Multibyte-Zeichen  
umwandeln 1060

Langzeichen in Langzeichenkette setzen 1067

Langzeichenkette

erstes Vorkommen suchen 1044

in Multibyte-Zeichenkette umwandeln 1042

nach Langzeichen durchsuchen 1065

Langzeichenketten 1100

aus Datenstrom lesen 369

in Datenstrom schreiben 413

in ganze Zahl (long long) umwandeln 1050

in ganze Zahl (long) umwandeln 1048

in ganze Zahl (unsigned long long)  
umwandeln 1055

in ganze Zahl (unsigned long)  
umwandeln 1053

in Gleitkommazahl (double)

umwandeln 1045

in Langzeichenteilkette zerlegen 1047

in überlappenden Bereich kopieren 1067

in Zeichenkette umwandeln 1052

kopieren 1033, 1066

Länge ermitteln 1036

leer 1100

nach Langzeichen durchsuchen 1030

transformieren 1059

vergleichen 1031, 1032, 1066

zammenfügen 1029

Langzeichenklasse definieren 1063

Langzeichenteilketten

in Langzeichenkette ermitteln 1057

komplementäre Länge 1034

kopieren 1039

Länge ermitteln 1043

vergleichen 1038

zammenfügen 1037

Last Byte Pointer

fopen, fopen64 383

open, open64 275, 720

LAST\_BYTE\_POINTER

(Umgebungsvariable) 130, 276, 384, 721

LBP

fopen, fopen64 383

open, open64 275, 720

LC\_ALL 105, 830

LC\_C\_GERMANY 92

LC\_C\_V1CTYPE 91, 92

LC\_COLLATE 86, 830, 938, 1032

LC\_CTYPE 86, 830

LC\_MESSAGES 830  
 LC\_MONETARY 87, 830  
 LC\_NUMERIC 87, 830  
 LC\_TIME 830  
 lcong48 297, 613  
 ldexp 613  
 ldiv 614  
 Lebensdauer  
     Prozess 1106  
     Prozessgruppe 1106  
     Sitzung 1111  
 leere Langzeichenkette 1100  
 leere Signalmenge initialisieren 865  
 leere Zeichenkette 1100  
 leeres Dateiverzeichnis 1100  
 Lese-/Schreibzeiger 110, 1100  
 Lese-/Schreibzeiger ermitteln  
     fgetpos 363  
     ftell 448  
     in Dateiverzeichnisstrom 966  
     tell 965  
 Lese-/Schreibzeiger positionieren  
     fseek 433  
     fsetpos 438  
     in Dateiverzeichnisstrom 801, 809  
     ISAM-Datei 371  
     lseek 646  
     rewind 800  
 lesen  
     aus Dateiverzeichnis 763  
     aus Datenstrom lesen 367  
     binäre Daten 414  
     Byte aus Datei 760  
     Byte aus Datenstrom 361, 480  
     Byte aus Standard-Eingabestrom 483  
     Dateisystem-Informationen 444  
     formatiert 421, 939, 1076  
         aus Standard-Eingabe 471  
     formatiert aus Datei 461, 471  
     formatiert aus Datenstrom 421  
     formatiert aus Standard-Eingabe 471  
     formatiert aus Standard-Eingabestrom 421,  
         808  
         formatiert aus Zeichenkette 421, 888  
         Inhalt eines symbolischen Verweises 766  
         Langzeichen  
             aus Datenstrom 367, 541  
             aus Standard-Eingabestrom 542  
         Langzeichenkette aus Datenstrom 369  
         Maschinenwort aus Datenstrom 539  
         vektoriell aus einer Datei 768  
         Zeichenkette aus Datenstrom 365  
         Zeichenkette aus Standard-  
             Eingabestrom 532  
         Zeichenkette ohne Echo 516  
 lesen  
     formatiert 471  
 lfind 614, 645  
 lgamma 615  
 library 1088  
 LINE\_MAX 944  
 linear  
     aktualisieren 645  
     suchen 645  
 lineare Tabelle  
     durchsuchen 614, 645  
 link 616, 1117  
 link count 1117  
 LINK\_MAX 729  
 linkat 616  
 Linknamen, IC@LOCAL 103  
 LITERAL-ENCODING-Klausel 42  
 llabs 619  
 lldiv 620  
 llrint, llrintf, llrintl 621  
 llround, llroundf, llroundl 622  
 loc1 623, 785  
 loc2 623, 785  
 local machine 1100  
 locale 1099, 1101  
 localeconv 624  
 localization 1101  
 localtime 629  
 localtime\_r 631  
 localtime64 629  
 Lock aufheben 999

lockf 632  
lockf64 632  
locs 636, 785  
Log Priority Mask 834  
log10 637  
Logarithmus  
    der Gamma-Funktion berechnen 478, 615  
    zur Basis 10 berechnen 637  
logb 638  
login name, USER-ID 1087  
LOGIN\_NAME\_MAX 944  
lokaler Rechner 1100  
Lokalisierung 1101  
Lokalität 1101  
    ändern 830  
    benutzerspezifisch 103  
    ermitteln 830  
    Komponenten ändern 624  
    wechseln 830  
    Werte ermitteln 714  
longjmp 640  
löschen  
    Datei 794  
    Dateiende kennzeichen 260  
    Dateiverzeichnis 804  
    Fehlerkennzeichen 260  
    Knoten aus Binärbaum 964  
    Satz in ISAM-Datei 350  
    Suchtabelle 548  
    Verweis 996  
lrand48 297, 642  
lrint, lrintf, lrintl 643  
lround, lroundf, lroundl 644  
lsearch 645  
lseek 646  
lseek64 646  
lstat 651  
lstat64 651

**M**

major 653  
makecontext 654  
makedev 655

Makro  
    Allgemeines 33  
    Amendment 1 konform 893  
    für ANSI-Konformität 893  
    für Quelldateinamen 370  
    für synchrones Multiplexen 349  
    für Übersetzungsdatum 288  
    für Übersetzungszeitpunkt 969  
    für Zeilennummer 615  
Makro und Funktion, Unterschiede 33  
malloc 656  
Marke  
    für nichtlokalen Sprung 826, 827  
    für nichtlokalen Sprung durch Signal 878  
maschinenabhängige Gleitpunkt-Arithmetik 807  
Maschinenwort  
    aus Datenstrom lesen 539  
    in Datenstrom schreiben 752  
mathematical range 1101  
mathematischer Wertebereich 1101  
MAX\_CANON 135, 729  
MAX\_INPUT 729  
mblen 657  
mbrlen 657  
mbrtowc 658  
mbsinit 659  
mbsrtowcs 660  
mbstowcs 661  
mbtowc 662  
Meldung  
    auf Standard-Fehlerausgabe 734  
    formatiert ausgeben 376  
    lesen 239  
    Text ermitteln 902  
Meldung loggen 949  
Meldungskatalog 1101  
    öffnen 240  
    schließen 238  
Meldungskatalog-Deskriptor 1101  
memalloc 663  
memccpy 664  
memchr 665  
memcmp 666  
memcpy 667

memfree 668  
 memmove 669  
 memory area 1112  
 memset 670  
 message 151  
 message catalog 1101  
 message catalog descriptor 1101  
 minor 671  
 mkdir 672  
 mkfifo 675  
 mkfifoat 675  
 mknod 677  
 mknodat 677  
 mkstemp 681  
 mktemp 682  
 mktime 684  
 mktime64 684  
 mmap 687  
 mode 1101  
 modf 691  
**MODIFY-MODULE-PROPERTIES** 38  
**MODIFY-MODULE-PROPERTIES** 43, 46  
**MODIFY-SOURCE-PROPERTIES** 42  
 Modus 1101  
 monetären Wert in Zeichenkette umwandeln 905  
 mount 692  
 mount point 1094  
 mprotect 694  
 MQ\_OPEN\_MAX 944  
 MQ\_PRIO\_MAX 944  
 mrand48 297, 695  
 msgctl 696  
 msgget 698  
 msgrcv 700  
 msgsnd 703  
 msync 705  
 multi-byte character 1101  
**Multibyte-Zeichen** 1101  
     Anzahl Bytes ermitteln 657  
     in Langzeichen umwandeln 235, 662  
     Restlänge ermitteln 657  
     vervollständigen/konvertieren 658  
**Multibyte-Zeichen, Einführung** 47  
 Multibyte-Zeichenkette  
     umwandeln in Langzeichenkette 660, 661, 1042  
 multiplexen 349  
     STREAMS I/O 736  
 munmap 707  
 Muster global vergleichen 543

**N**

Nachricht 151  
     an Warteschlange senden 703  
     auf STREAMS-Datei senden 746  
     aus Warteschlange empfangen 700  
     Steueroperationen liefern 696  
     von STREAMS-Datei lesen 509, 519  
 Nachrichten-Warteschlange 152  
     ermitteln 698  
 nächste darstellbare Gleitpunktzahl 709  
 Name 992  
     aktueller Rechner 504  
     Hardware 992  
 Name d. akt. Betriebssystems 992  
 NAME\_MAX 729  
 Namen  
     ASCII-Funktionen 44  
     IEEE-Funktionen 39  
 NaN 586  
 nanosleep 708  
 natürlichen Logarithmus berechnen 637  
 NCCS 140  
 Netzname, Betriebssystem 992  
 neue Prozessabbilddatei 322  
 neuen Prozess erzeugen 389  
 Neustartverhalten, Systemaufrufe 867  
 newline character 1120  
 nextafter 709  
 nftw 710  
 NGROUPS\_MAX 944  
 nice 713  
 nicht gepuffert (Datenstrom) 110

nichtlokaler Sprung  
ausführen 640  
durch Signal ausführen 869  
Marke durch Signal setzen 878  
Marke setzen 826, 827  
ohne Signalmaske 639  
niederwertige Komponente der Gerätenummer  
ermitteln 671  
NK-Blockformat 124  
NK-ISAM-Datei 124  
NL 138  
nl\_langinfo 714  
NLDLY 142  
Nomenklatur binärer Bäume 982  
nrand48 297, 714  
null byte 1102  
null pointer 1102  
Nullbyte 1102  
Nullzeiger 1102

**O**

O\_NONBLOCK  
nicht gesetzt 134  
Pufferung von AusgabeN 137  
object file 1102  
Objektdatei 1102  
OCRNL 142  
OFDEL 142  
offene Datei 1102  
steuern 343  
öffnen  
Datei 716  
Dateiverzeichnis 355, 726  
Datenstrom 381  
Pipe-Strom 739  
offsetof 715  
OFILL 142  
OLCUC 142  
ONLCSR 142  
ONLRET 142  
ONOCSR 142  
open 112, 716  
open file 1102  
OPEN\_MAX 944

open64 716  
openat 716  
openat64 716  
opendir 726  
OPOST 142  
optarg 512, 728  
opterr 512, 728  
optind 512, 728  
Option 1102  
option 1102  
option-argument 1102  
optopt 512, 728  
Orientierung einer Datei festlegen 460  
orphaned process group 1117  
Ortszeit in Zeit seit Epochewert umwandeln 684

**P**

PAM-Datei 119  
temporäre 131  
PARENBN 144  
parent directory 1115  
parent process 1116  
parent process ID 1116  
PARMRK 140  
PARODD 144  
Parser 1103  
für Kommandozeile 512  
parser 1103  
password 1099  
PATH\_MAX 729  
pathconf 729  
pathname 1103  
pathname prefix 1104  
pathname resolution 1103  
pattern 1113  
pause 732  
pclose 733  
PEEK  
regexp 785  
perror 734  
Pfadname 1103  
portabel 1104  
relativ 1108

- Pfadnamen  
 aktuelles Dateiverzeichnis 487  
 eines Terminals ermitteln 983, 984  
 für Terminal erzeugen 284  
 temporäre Datei 967  
 Pfadnamen-Auflösung 1103  
 Pfadnamen-Präfix 1104  
 Pfadnamen-Variable  
 Wert ermitteln 392, 729  
 Pipe 1104  
 erzeugen 735  
 pipe 112, 735, 1104  
 PIPE\_BUF 729  
 Pipe-Strom  
 schließen 733  
 von oder zu einem Prozess öffnen 739  
 Plattendatei 119  
 Dateiattribute 119  
 satzorientierte Ein-/Auszgabe 127  
 stromorientierte Ein-/Auszgabe 126  
 poll 736  
 popen 739  
 Datenstrom erzeugen 112  
 Portabilität 1104  
 portability 1104  
 portable character set 1105  
 portable filename character set 1119  
 portable pathname 1104  
 portable Pfadnamen 1104  
 portabler Dateiname 1119  
 portabler Zeichensatz 1105  
 positionieren  
 in Dateiverzeichnisstrom 809  
 Lese-/Schreibzeiger 433  
 Lese-/Schreibzeiger auf  
 Dateiverzeichnisstrom 801  
 Lese-/Schreibzeiger im Datenstrom 438  
 Lese-/Schreibzeiger in ISAM-Datei 371  
 POSIX file system 1105  
 POSIX shell 1105  
 POSIX\_ASYNCNCHRONOUS\_IO 944
- POSIX-Bindeschalter (für Zeitfkt.) 49  
 POSIX-Dateisystem 1105  
 POSIX-Funktionalität 73  
 POSIX-Kommando ausführen 950  
 POSIX-Lokalität 89, 831  
 POSIX-Shell 1105  
 POSIX-Thread-Funktionen  
 mit Wirkung auf Prozess oder Thread 179  
 reentrant Funktionen 178  
 zum Sperren und Entsperren von  
 Objekten 178  
 zur expliziten Sperrung von Clients 179  
 POSIX-Thread-Unterstützung 36  
 alphabetisch 178  
 Potenzfunktion anwenden 741  
 pow 741  
 Präfix-Pfadname 1104  
 Präprozessor-Define  
 LITERAL\_ENCODING\_ASCII 42, 45  
 Präprozessor-Define  
 \_ASCII\_SOURCE 45  
 \_FILE\_OFFSET\_BITS 35  
 \_IEEE 38, 40  
 \_IEEE\_SOURCE 40  
 \_LARGEFILE64\_SOURCE 36  
 printf 393, 742  
 Priorität eines Prozesses ändern 713  
 Prioritätswert 713  
 process 1105  
 process group 1106  
 process group ID 1106  
 process group leader 1106  
 process group lifetime 1106  
 process ID 1107  
 process lifetime 1106  
 Programm mit MONJV beenden 230  
 Programmname ermitteln 518  
 protocol 1105  
 Protokoll 1105

Prozess 1105  
  abbrechen 201  
  anhalten 732, 884, 1001  
  anormal beenden 201  
  auf Signal warten 882  
  effektive Benutzernummer 498  
  effektive Gruppennummer 496  
  Hintergrund 1098  
  im virtuellen Speicher erzeugen 1013  
  Lebensdauer 1106  
  neu erzeugen 389  
  normal beenden 327  
  Priorität ändern 713  
  reale Benutzernummer 537  
  reale Gruppennummer 498  
  steuernder 132, 1113  
  Vordergrund 1117  
  Zeitverbrauch ermitteln 261  
  Zombie 327  
Prozessbeendigung  
  anormal 201  
  Jobstep 329  
  normal 327  
Prozessendefunktion registrieren 217  
Prozessgrenzen  
  ermitteln 989  
  setzen 989  
Prozessgruppe 1106  
  Hintergrund 1098  
  Lebensdauer 1106  
  verwaist 1117  
Prozessgruppen-ID lesen 534  
Prozessgruppenleiter 1106  
Prozessgruppennummer 1106  
  einstellen 836  
  ermitteln 496, 498, 518  
  für Auftragssteuerung 835  
  für Vordergrund ermitteln 958  
  für Vordergrund setzen 963  
  Vordergrund 1117  
Prozessnummer 1107  
  ermitteln 519  
  Vaterprozess 519  
Prozesszeit ermitteln 971

prüfen  
  7-Bit-ASCII-Zeichen 579  
  alphabetisches Langzeichen 592  
  alphabetisches Zeichen 578  
  alphanumerisches Langzeichen 591  
  alphanumerisches Zeichen 577  
  darstellbares Langzeichen 597  
  darstellbares Zeichen 585  
  dezimales Langzeichen 596  
  Dezimalziffer 583  
  druckbares Langzeichen 599  
  druckbares Zeichen 587  
  EBCDIC-Zeichen 584  
  Großbuchstabe 590  
  Großbuchstaben-Langzeichen 602  
  Hexadezimal-Langzeichen 603  
  Hexadezimal-Ziffer 604  
  Kleinbuchstabe 586  
  Kleinbuchstaben-Langzeichen 598  
  Sonderlangzeichen 600  
  Sonderzeichen 588  
  Steuerlangzeichen 593  
  Steuerzeichen 582  
  Zugriffsrecht 203, 332  
  Zwischenraum-Langzeichen 601  
  Zwischenraumzeichen 589  
Pseudo-Zufallszahlen  
  generieren 297, 613, 642, 695, 758  
  mit Startwert generieren 319, 605, 714, 887  
  Startwert setzen 808  
Pseudoterminalpaar  
  Lock aufheben 999  
PTHREAD\_DESTRUCTOR\_ITERATIONS 946  
PTHREAD\_KEYS\_MAX 946  
PTHREAD\_STACK\_MIN 946  
PTHREAD\_THREADS\_MAX 946  
Puffer 1107  
  einem Datenstrom zuweisen 821, 843  
  leeren 110  
Puffer leeran  
  fclose 341  
  fflush 357  
Pufferung 1107  
Punkt 1107

- Punkt-Punkt 1107  
 putc 743  
 putc\_unlocked 482, 743  
 putchar 744  
 putchar\_unlocked 482, 744  
 putenv 745  
 putmsg 746  
 putpwent 749  
 puts 750  
 pututxline 309, 751  
 putw 752  
 putwc 753  
 putwchar 754
- Q**  
 qsort 755  
 Quadratwurzel berechnen 887  
 Quelldateiname  
     Makro 370  
 Queue 559  
     Element entfernen 795  
 Quicksort-Algorithmus 755  
 QUIT 137
- R**  
 radix character 1094  
 raise 756  
 rand 758  
 rand\_r 758  
 re\_comp 773  
 RE\_DUP\_MAX 946  
 re\_exec 773  
 read 760  
 read-only file system 1109  
 readdir 763  
 readdir\_r 765  
 readdir64 763  
 readlink 766  
 readlinkat 766  
 Readme-Datei 26  
 real group ID 1108  
 real user ID 1108  
 reale Benutzernummer 1108  
     ermitteln 537
- reale Gruppennummer 1108  
     ermitteln 498  
 realloc 770  
 realpath 771  
 Rechner 992  
     fern 1095  
     Kennung des aktuellen 504  
     Name des aktuellen 504  
 Rechnername 992  
 record oriented I/O 1109  
 regcmp 776  
 regcomp 779  
 regerror 779  
 regex 776  
 regexec 779  
 regexp 785  
 regfree 779  
 regular expression 1108  
 regular file 1102  
 reguläre Ausdrücke  
     bearbeiten 785  
     übersetzen u. ausführen 773, 776  
     vergleichen 786  
 reguläre Ausdrücke vergleichen 895  
 regulärer Ausdruck 207, 1108  
 relative pathname 1108  
 relativer Pfadname 1108  
 Release-Nummer des Betriebssystems 992  
 remainder 793  
 remote machine 1095  
 remove 794  
 remque 559, 795  
 rename 796  
 renameat 796  
 reservierten Speicherbereich freigeben 416  
 Rest bei Division 793  
 Restlänge eines Multibyte-Zeichens  
     ermitteln 657  
 RETURN  
     regexp 786  
 Returnwert  
     void \* 163  
     Zeiger 163  
 rewind 800

rewinddir 801  
rindex 802  
rint, rintf, rintl 803  
rmdir 804  
root directory 1108  
Root-Verzeichnis 1108  
    ändern 258  
round, roundf, roundl 806  
RTSIG\_MAX 946  
Rücksetzzeichen 1108  
runden auf nächste ganze Zahl 621, 622

**S**

sa\_flags 852  
sa\_handler 852  
sa\_mask 852  
SA\_NOCLDSTOP 853  
SA\_NOCLDWAIT 853  
SA\_NODEFER 853  
SA\_RESETHAND 853  
SA\_RESTART 853  
SA\_SIGINFO 853  
SAM-Datei 119  
Satz löschen in ISAM-Datei 350  
satzorientierte Ein-/Ausgabe 123, 127, 1109  
saved set-group-ID 1097  
saved set-user-ID 1096  
sbrk 224, 807  
scalb 807  
scanf 421, 808  
schließen  
    Dateiverzeichnis 265  
    Datenstrom 341  
    einer Datei 263  
    Pipe 733  
Schrägstrich 1109  
Schreib-/Lesezeiger zurücksetzen 825  
schreiben  
    Byte in Datenstrom 408, 743  
    Byte in Standard-Ausgabestrom 744  
    Byte in Standard-Ausgabestrom  
        schreiben 744  
    Bytes in Datei 1069  
    formatiert in Ausgabestrom 393  
    formatiert in Standard-Ausgabestrom 742  
    formatiert in Zeichenkette 887  
Langzeichen in Datenstrom 411, 753  
Langzeichen in Standard-Ausgabestrom 754  
Langzeichenkette in Datenstrom 413  
Maschinenwort in Datenstrom 752  
variable Argumentliste formatiert 1014  
Zeichenkette in Datenstrom 410  
Zeichenkette in Standard-Ausgabestrom 750  
schreibgeschütztes Dateisystem 1109  
Schutzattribute 1109  
Schutzbit 336  
    ändern 252, 336  
Schutzbitmaske  
    abfragen 990  
    setzen 990  
Schutzbits einer Datei 1110  
security attributes 1109  
seed48 297, 808  
seekdir 809  
Seitenvorschubzeichen 1109  
SEM\_NSEMS\_MAX 946  
SEM\_VALUE\_MAX 946  
Semaphore 152  
    Kennzahl ermitteln 815  
    Operationen durchführen 817  
    Steueroperationen anwenden 812  
Semaphorkennzahl (semid) 153  
semctl 812  
semget 815  
semop 817  
senden  
    Nachricht auf STREAM 746  
    Signal 756  
serielle Datenübertragung unterbrechen 960  
session 1110  
session leader 1111  
session lifetime 1111  
setbuf 821  
setcontext 485, 822  
setenv 823  
setgid 824  
setrent 305, 825  
setgroups 825

setitimer 505, 826  
 setjmp 827  
 setkey 829  
 setlocale 830  
 setlogmask 834  
 setpgid 835  
 setpgrp 836  
 setpwent 307, 836  
 setregid 837  
 setreuid 838  
 setrlimit 527, 839  
 setrlimit64 527, 839  
 setsid 840  
 setuid 841  
 setutxent 309, 842  
 setvbuf 843  
 setzen  
     alternativen Signalstack 862  
     Änderungszeitpunkt Datei 1002  
     Benutzernummer 838  
     Dateizugriffs- und -änderungszeitpunkt 458, 1004, 1006  
     Gruppennummer 837  
     Intervall-Timer 988  
     Prozessgrenzen 989  
     Schutzbitmaske 990  
     Zugriffszeitpunkt Datei 1002  
 Shared Memory 155  
 shared memory 151  
 shared-memory-Speicherkennzahl (shmid) 153  
 Shell 1110  
     POSIX 1105  
 shell 1110  
 shmat 845  
 shmctl 847  
 shmdt 849  
 shmget 850  
 sichere Funktion 857  
 Sicherheitskontrollen (erweiterte) 1095  
 SIG\_BLOCK 875  
 SIG\_DFL 855, 870  
 SIG\_IGN 856, 870  
 SIG\_SETMASK 875  
 SIG\_UNBLOCK 875  
 sigaction  
     Funktion 852  
     Struktur 852  
 sigaddset 861  
 SIGALRM 208  
 sigaltstack 862  
 sigdelset 864  
 sigemptyset 865  
 sigfillset 866  
 sighold 870  
 ignoren 870  
 siginterrupt 867  
 sigismember 868  
 siglongjmp 869  
 Signal 1110  
     abwarten 882  
     alternativen Stack 862  
     alternativen Stack setzen 880  
     an aufrufenden Prozess senden 756  
     an Prozess senden 606  
     an Prozessgruppe senden 606  
     anstehend 854  
     aus Signalmenge löschen 864  
     blockiert 854, 874  
     einer Signalmenge hinzufügen 861  
     erzeugen 854  
     ignorieren 870  
     in einer Signalmenge ermitteln 868  
     senden 854  
     Vordergrund-Prozessgruppen 132  
     Wirkung auf Funktionen 858  
     zugestellt 854  
 signal 870, 1110  
 signal mask 1110  
 signal.h 150  
 Signalaktion 855  
     Signal abfangen 856  
     Signal ignorieren 856  
     voreingestellt 855  
 signalauslösendes Ereignis 854  
 Signalbearbeitung 150

Signalbehandlung 157  
ändern 852, 877  
ermitteln 852  
ermitteln und ändern 870  
Signalmaske 855, 1110  
ändern 875  
ermitteln 875  
Signalmenge  
auf bestimmtes Signal prüfen 868  
leer initialisieren 865  
mit allen Signalen initialisieren 866  
Signal hinzufügen 861  
Signal löschen 864  
siggam 615, 873  
sigpause 870  
sigpending 874  
sigprocmask 875  
SIGQUEUE\_MAX 946  
sigrelse 870  
sigset 877  
sigsetjmp 878  
sigstack 880  
sigsuspend 882  
SIGTTIN-Signal  
Bedingungen 133  
simultan nutzbare Funktion 857, 859  
sin 883  
sinh 206, 883  
Sinus berechnen 883  
Sinus hyperbolicus berechnen 883  
Sitzung 1110  
Lebensdauer 1111  
Sitzungsführer 1111  
steuerndes Terminal 132  
Sitzungsnummer Terminal 959  
slash 1109  
sleep 884  
Sohnprozess 389, 1111  
auf Halt oder Ende warten 1021  
Sommerzeitvariable 288  
Sonderlangzeichen prüfen 600  
Sonderrechte 1111  
Sonderzeichen 1111  
prüfen 588

sortieren  
Datentabelle 755  
Tabelle 234  
Sortierreihenfolge 1111  
sortierte Datentabelle  
binär durchsuchen 234  
Spaltenanzahl  
einer Langzeichenkette ermitteln 1058  
eines Langzeichens ermitteln 1064  
Spaltenposition 1112  
special character 1111  
special file 1096  
Speicher  
anfordern 1012  
synchronisieren 705  
Speicherabbildung, Zugriffsschutz 694  
Speicherabzug 1112  
Speicherbereich 1112  
an das System freigeben 479  
freigeben 668  
gemeinsam nutzbar 845, 847  
initialisieren 670  
reservierten freigeben 416  
verändern 770  
zuweisen 237, 656  
Speicherbereich zuweisen 663  
Speicherseiten  
abbilden 687  
Abbildung aufheben 707  
 sperren  
Clients 482, 484  
Dateiabschnitt 632  
Sperren der Standardeingabe/-ausgabe 373, 455, 460  
sprintf 393, 887  
Sprung  
nichtlokal ausführen 640  
nichtlokal durch Signal ausführen 869  
nichtlokal Marke setzen 826, 827  
sqrt 887  
srand 887  
srand48 297, 888  
srandom 888  
sscanf 421, 888

Stack  
 alternativen Signalstack 862  
 Signalstack setzen 880

standard error 1112  
 standard input 1112  
 standard output 1112  
 standard utilities 1113  
 Standard-Ausgabe 111, 1112  
 Standard-Ausgabestrom  
   Zeichenkette schreiben in 750

Standard-E/A-Ströme  
   Variablen 894

Standard-Ein-/Ausgabe-Ströme 111

Standard-Eingabe 111, 1112  
 Standard-Eingabemodus 134  
 Standard-Eingabestrom  
   formatiert lesen aus 421

Standard-Fehlerausgabe 111, 1112  
   Meldung ausgeben 734

Standard-Kommandos 1113  
 Standardeingabe/-ausgabe  
    sperren 373, 455, 460  
   Sperrung von Clients 482, 484

START 138  
 Startwert für Pseudo-Zufallszahlen setzen 808, 888

stat 889  
 stat64 889  
 Status abfragen (Datei) 440  
 Statusinformationen 154  
 statvfs 444, 893  
 statvfs64 444, 893  
 stderr 894  
 STDERR\_FILENO 894  
 stdin 894  
 STDIN\_FILENO 894  
 stdout 894  
 STDOUT\_FILENO 894  
 step 785, 895  
   regexp 787  
 Steuerlangzeichen prüfen 593  
 steuernder Prozess 132, 1113  
 steuerndes Terminal 132, 1113  
   des Sitzungsführers 132

Steueroperationen  
   für Nachrichten liefern 696

Steuerzeichen 1113  
   prüfen 582

Stichtag für Zeitfunktionen 49  
 STOP 138  
 strcasecmp 895  
 strcat 896  
 strchr 896  
 strcmp 897  
 strcoll 898  
 strcpy 899  
 strcspn 900  
 strdup 901  
 STREAM  
   Ein-/Ausgabe multiplexen 736  
   Nachricht senden 746

stream 1094  
 stream oriented I/O 1113  
 STREAM\_MAX 946  
 STREAMS steuern 560  
 STREAMS-Datei  
   Nachricht lesen 509, 519

strerror 902  
 strfill 903  
 strfmon 905  
 strftime 909  
 strlen 913  
 strlower 913  
 strncasecmp 895  
 strncat 914  
 strncmp 915  
 strncpy 916  
 strnlen 917  
 stromorientierte Ein-/Ausgabe 126, 1113  
 strpbrk 918  
 strptime 919  
 strrchr 923  
 strspn 924  
 strstr 924  
 strtod 925  
 strtok 927  
 strtok\_r 928  
 strtol 929

strtoll 931  
strtoul 933  
strtoull 935  
Struktur  
    sigaction 852  
    stxit 280  
strupr 937  
strxfrm 938  
stxit  
    Struktur 280  
STXIT-Ereignisklassen 157  
STXIT-Routine 156  
    Aufbau 160  
    definieren 280  
    Freie Programmierung 160  
    Realisierung durch  
        Bibliotheksfunktionen 157  
stxit.h 280  
Suchbaum(binären)  
    bearbeiten 981  
suchen  
    erstes gesetztes Bit 360  
    Knoten in Binärbaum 969  
    linear 645  
Suchfunktion  
    bsearch 234  
    hsearch 548  
    lfind 614  
    lsearch 645  
    qsort 755  
    tfind 969  
    tfind, tsearch, tdelete, twalk 981  
Suchmuster 1113  
Suchtabelle  
    erzeugen 548  
    zerstören 548  
Superblock aktualisieren 943  
supplementary group ID 1120  
SUSP 138  
suspended job 1116  
suspendieren (Thread) 708  
swab 939  
swapcontext 654, 939  
swprintf 461, 939  
swscanf 471, 939  
symbolischer Verweis für Datei erzeugen 940  
symlink 940  
symlinkat 940  
sync 943  
synchrosieren, Speicher 705  
sysconf 944  
SYSDTA 115  
sysfs 948  
SYSLST 117  
SYSOUT 116  
System 1114  
    UNIX 1116  
system 950, 1114  
system call 1114  
system process 1114  
system scheduling priority 1114  
Systemaufruf 1114  
Systemaufrufe  
    Unterbrechungsverhalten 867  
Systemglobale Benutzerverwaltung 1114  
Systemkennzahl für  
    Interprozesskommunikation 153  
Systemkern 1114  
Systemkommando  
    ausführen 950  
    im BS2000 ausführen 232  
Systempriorität 1114  
Systemprozess 1114  
Systemvariable  
    Wert 944  
    Zeichenketten-Wert 270

## T

TABDLY 143  
Tabulator 149  
tan 953  
Tangens berechnen 953  
Tangens hyperbolicus berechnen 953  
tanh 953  
Task (CPU-Zeitverbrauch ermitteln) 273  
tcdrain 954  
tcflag\_t 140  
tcflow 955

tcflush 956  
 tcgetattr 957  
 tcgetpgrp 958  
 tcgetsid 959  
 tcsendbreak 960  
 tcsetattr 961  
 tcsetpgrp 963  
 tdelete 981  
 Teilzeichenketten  
     in Zeichenkette suchen 924  
     kopieren 903, 916  
     Länge berechnen 924  
     vergleichen 915  
     zusammenfügen 914  
 tell 965  
 telldir 966  
 tempnam 967  
 temporäre Datei  
     Basisnamen erzeugen 974  
     Pfadnamen erzeugen 967  
 temporäre PAM-Datei 131  
 temporären Dateinamen erzeugen 682  
 Terminal 1114, 1115  
     Gerätedatei öffnen 131  
     Pfadname ermitteln 983, 984  
     Pfadname erzeugen 284  
     Sitzungsnummer ermitteln 959  
     steuerndes 132, 1113  
 terminal 1114  
 Terminalparameter  
     ermitteln 957  
     setzen 961  
 Terminalschnittstelle (allgemeine) 131  
 Terminalverbindung prüfen 581  
 termios 140  
 Testmöglichkeiten 166  
 text file 1115  
 Textdatei 1115  
 tfind 981  
 Thread suspendieren 708  
 time 970  
 TIME-Bindeschalter 49  
 time64 970  
 TIMER\_MAX 946  
 times 971  
 timezone 972  
 tmpfile 973  
 tmpnam 974  
 toascii 976  
 toebcdic 977  
 tolower 978  
 toupper 978  
 towctrans 979  
 towlower 979  
 towupper 980  
 truncate 453, 980  
 truncate64 980  
 tsearch 981  
 TSN ermitteln 537  
 TTY\_NAME\_MAX 946  
 ttynname 983  
 ttyslot 985  
 twalk 981  
 tzname 986  
 TZNAME\_MAX 946  
 tzset 987

**U**

ualarm 988  
 übergeordnetes Dateiverzeichnis 1115  
 Überlaufblock  
     NK-ISAM-Datei 124  
 überschreiben  
     Datei 274  
 übersetzter Ausdruck 786  
 Übersetzungsdatum  
     Makro 288  
 Übersetzungszeitpunkt  
     Makro 969  
 Übertragung von Daten  
     anhalten 955  
     Ausgabe abwarten 954  
     erneut starten 955  
 UFS-Datei 34  
 ulimit 989  
 umask 990  
 Umgebung 312  
     externe Variable 312

Umgebungsvariable  
  ändern 745, 823  
  entfernen 1000  
  hinzufügen 745, 823  
  LANG 105  
  LAST\_BYTE\_POINTER 130, 276, 384, 721  
  Wert ausgeben 497  
umount 991  
umwandeln  
  Datum und Uhrzeit in Zeichenkette 213  
  Datum und Uhrzeit in  
    Langzeichenkette 1035  
  Datum und Uhrzeit in UTC 544, 546  
  Datum und Uhrzeit in Zeichenkette 286, 631  
  Großbuchstaben in Kleinbuchstaben 977,  
    978  
  Kleinbuchstaben in Großbuchstaben 978  
  Langzeichen in Großbuchstaben 980  
  Langzeichen in Kleinbuchstaben 979  
  Langzeichen in Zeichen 1061  
  Langzeichenkette in double 1045  
  Langzeichenkette in ganze Zahl (unsigned  
    long long) 1055  
  Langzeichenkette in long 1048  
  Langzeichenkette in string 1052  
  Multibyte-Zeichen in Langzeichen 235, 662  
  Multibyte-Zeichenkette in  
    Langzeichenkette 660, 661  
  Ortszeit in Zeit seit Epochewert 684  
  Verzeichniseinträge 494  
  Zeichenkette in ganze Zahl 929, 931, 933,  
    935  
umwandeln in Zeichenkette  
  Datum und Uhrzeit 199, 909, 919  
  Gleitkommazahl 304  
  Gleitpunktzahl 479  
  monetären Wert 905  
umwandeln siehe konvertieren  
Umwandlung  
  in Großbuchstaben 1115  
  in Kleinbuchstaben 1115  
uname 992  
UNGETC  
  regexp 785  
ungetc 993  
ungetwc 995  
UNIX-System 1116  
unlink 996  
unlinkat 996  
unlockpt 999  
unsetenv 1000  
unsichere Funktion 857  
Unterbrechungsverhalten  
  Systemaufrufe 867  
unterbrochener Auftrag 1116  
Unteroptionen aus Zeichenkette 535  
Unterstützung von Dateien > 2 GB 35  
Unterverzeichnis  
  Dateiverzeichnis, untergeordnet 1116  
upshifting 1115  
user 1086  
user administration 1088, 1114  
user attributes 1086  
user catalog 1087  
user database 1086  
user group 1086  
user ID 1088  
user name 1088  
user privileges 1088  
usleep 1001  
USLOCA 103  
USLOCC 103  
utime 1002  
utimes 1004  
utmp-Datei  
  Benutzereintrag finden 985  
utmpx  
  Eintrag schreiben 751  
  Zeiger zurücksetzen 842

## V

V1CTYPE 91  
va\_arg 1008  
va\_end 1010  
va\_start 1011  
valloc 1012  
Variable 1116  
variable 1116

variable Argumentliste  
     abarbeiten 1008  
     abschließen 1010  
     formatiert schreiben 1014  
     initialisieren 1011  
**Variablen**  
     für Differenz zwischen Ortszeit und UTC 972  
     für Kommandooptionen 512, 728  
     für Standard-E/A-Ströme 894  
     für XSI-Fehlerwert 321  
     für Zeitzone 210  
**Vaterprozess** 1116  
**Vaterprozessnummer** 1116  
     ermitteln 519  
**Vektor**  
     binär durchsuchen 234  
     c\_cc 148  
     sortieren 234  
**verändern**  
     Größe des Datensegments 807  
**Verbindung zu einem Terminal prüfen** 581  
**Vergleich** 1117  
**vergleichen**  
     gemäß Sortierreihenfolge 898  
     global 543  
     Langzeichenketten 1032, 1066  
     Langzeichenteilketten 1038  
     mit reg. Ausdruck 207  
     reguläre Ausdrücke 895  
     Teilzeichenketten 915  
     Zeichenketten 897  
**verwaiste Prozessgruppe** 1117  
**verwalten (Hash-Tabelle)** 548  
**Verweis** 112, 1117  
     aktiver 112  
     auf Datei erzeugen 616, 940  
     auf Dateibeschreibung 112  
     erzeugen 112  
     lösen 112, 996  
**Verweiszähler** 1117  
**Verwendung von Betriebsmitteln abfragen** 531  
**Verzeichnis threadsicher lesen** 765  
**Verzeichniseinträge umwandeln** 494  
**vfork** 1013  
**vfprintf** 1014  
**vfwprintf** 461  
**virtueller Speicher**  
     Prozess erzeugen im 1013  
**void \*, Returnwert** 163  
**voll gepuffert**  
     Datenstrom 110  
**Vollduplex**  
     Betrieb 133  
**Vordergrund** 1117  
**Vordergrund-Prozessgruppe** 1117  
     Beschreibung 132  
**Vordergrund-Prozessgruppennummer** 1117  
     ermitteln 958  
     setzen 963  
**Vordergrundprozess** 1117  
**voreingestellte Signalaktion** 855  
**Voreinstellung** 1118  
**vprintf** 1014, 1016  
**vsprintf** 1014, 1018  
**vswprintf** 461, 1020  
**VTDLY** 143  
**vwprintf** 461, 1020

**W**

**Wagenrücklaufzeichen** 1118  
**wait** 1021  
**waitid** 1026  
**waitpid** 1021  
**Warnsignal** 1118  
**Warnzeichen** 1118  
**warten**  
     auf Halt/ Ende eines Sohnprozesses 1021  
     auf Zustandsänderung von  
         Kindprozessen 1026  
**Warteschlange**  
     für Nachrichten ermitteln 698  
**Warteschlangenkennzahl (msqid)** 153  
**wcrtomb** 1028  
**wcscat** 1029  
**wcschr** 1030  
**wcscmp** 1031  
**wcsccoll** 1032  
**wcscpy** 1033

wcscspn 1034  
wcsftime 1035  
wcslen 1036  
wcsncat 1037  
wcsncmp 1038  
wcscopy 1039  
wcspbrk 1040  
wcsrchr 1041  
wcstombs 1042  
wcsspn 1043  
wcsstr 1044  
wcstod 1045  
wcstok 1047  
wcstol 1048  
wcstoll 1050  
wcstombs 1052  
wcstoul 1053  
wcstoull 1055  
wcswcs 1057  
wcswidth 1058  
wcsxfrm 1059  
wtob 1060  
wtomb 1061  
wttrans 1062  
wttype 1063  
wcwidth 1064  
wechseln  
  aktuelles Dateiverzeichnis 250  
WEOF 48  
Wert  
  Lokalität 714  
  Systemvariable 270, 944  
  Umgebungsvariable 497  
Wertebereich  
  mathematisch 1101  
white space 1120  
wide-character code 1099  
wide-character string 1100  
wmemchr 1065  
wmemcmp 1066  
wmemcpy 1066  
wmemmove 1067  
wmemset 1067  
wprintf 461, 1068  
write 1069  
writev 1075  
wscanf 471, 1076

**X**

X/Open Portability Guide 23  
XPG4 Version 2 23  
XSI-Fehlerwert  
  Variable 321

**Y**

y0, y1, yn 1077

**Z**

Zeichen 1118  
  in einer Zeile 135  
  in Großbuchstaben umwandeln 978  
  in Kleinbuchstaben umwandeln 978  
  umwandeln 551  
  Zwischenraum 118  
Zeichen in Zeichenkette  
  ermitteln 555, 802, 918, 923  
Zeicheneinheit 1118  
Zeichenkette 1119  
  abhängig von LC\_COLLATE  
  umwandeln 938  
  algorithmisch verschlüsseln 279  
  aus Datenstrom lesen 365  
  aus Standard-Eingabestrom lesen 532  
  bearbeiten 786  
  formatiert lesen aus 421, 888  
  formatiert schreiben in 887  
  in Datenstrom schreiben 410  
  in ganze Zahl (long long int) umwandeln 221  
  in ganze Zahl (long) umwandeln 220  
  in ganze Zahl umwandeln 219  
  in ganze Zahl umwandeln (long long int) 931  
  in ganze Zahl umwandeln (long) 929  
  in ganze Zahl umwandeln (unsigned long  
    long) 935  
  in ganze Zahl umwandeln (unsigned  
    long) 933  
  in Gleitkommazahl (double) umwandeln 925  
  in Gleitkommazahl umwandeln 218

- Zeichenkette (Forts.)  
 in Großbuchstaben umwandeln 937  
 in Kleinbuchstaben umwandeln 913  
 in Standard-Ausgabestrom schreiben 750  
 in Teilzeichenketten zerlegen 927  
 in Tokens zerlegen 928  
 kopieren 899, 901  
 leer 1100  
 nach Zeichen durchsuchen 896  
 ohne Echo lesen 516  
 umwandeln in ganze Zahl 935  
 umwandeln in Gleitkommazahl 925  
 Unteroptionen heraustrennen 535
- Zeichenketten  
 blockweise verschlüsseln 304  
 in Datum und Uhrzeit umwandeln 919  
 nach Sortierreihenfolge vergleichen 898  
 vergleichen 897  
 zusammenfügen 896
- Zeichenketten-Wert  
 Systemvariable 270
- Zeichenkettenlänge ermitteln 913, 917
- Zeichenklasse 1119
- zeichenorientierte Gerätedatei 1119
- Zeichensatz 1119  
 portabel 1105  
 portabler Dateiname 1119
- Zeiger  
 als Ergebnisparameter 164  
 als Returnwert 163
- Zeilenende 149
- Zeilenummer  
 Makro 615
- Zeilenvorschub 149
- zeilenweise gepuffert  
 Datenstrom 110
- Zeit seit Epochewert ermitteln 970
- Zeitfunktionen 49
- Zeittakt 1120
- Zeitverbrauch  
 Prozess 261  
 Task 273
- Zeitzonenumwandlung  
 Information setzen 987
- zerlegen  
 Langzeichenkette 1047
- zombie process 1120
- Zombieprozess 327, 1120
- zugestelltes Signal 854
- Zugriff auf Slave-Pseudoterminal 547
- Zugriffsrecht 1120  
 prüfen 203, 332
- Zugriffsschutz für Speicherabbildung 694
- Zugriffszeitpunkt Datei  
 setzen 1002
- zurückstellen  
 Byte in Eingabestrom 993  
 Langzeichen in Eingabestrom 995
- zammenfügen  
 Teilzeichenketten 914  
 Zeichenketten 896
- zusätzliche Gruppennummer 1120  
 ermitteln 503
- Zustandsänderung  
 Kindprozess 1026
- zuweisen  
 Speicherbereich 663  
 zuweisen von Speicherbereich 656
- Zwischenraum 1120
- Zwischenraum-Langzeichen prüfen 601
- Zwischenraumzeichen 118  
 prüfen 589

## **Stichwörter**

---