Langage SQL

LCD

Commande	Explication
CLR SCR;	Pour effacer l'écran du sql+
CONNECT User_name / pwd AS SYSDBA;	Se connecter en tant que super utilisateur
CREATE USER User_name IDENTIFIED BY pwd;	Créer un utilisateur
DISC;	Pour se déconnecter
ALTER USER User_name Identified by NW_pass_word;	Modifier le mot de passe
SELECT * FROM ALL_USERS;	Consulter les différents utilisateurs
SELECT table_name FROM user_tables;	Pour consulter l'ensemble des tableaux d'un utilisateur
SHOW user;	Pour savoir avec quel utilisateur vous êtes connecté
DESC table_name ;	Afficher la structure d'une table
DROP USER User_name CASCADE;	Supprimer un utilisateur (possède des objets)
#Verrouillage ALTER USER User_name ACCOUNT LOCK; #Verrouillage ALTER USER User_name ACCOUNT UNLOCK; #Activation	Modification de statut
GRANT privilège (ou ALL) ON object_name TO user_name [ou PUBLIC] [WITH GRANT OPTION];	Attribuer des droits à des utilisateurs sur vos objets. Les privilèges sont : CONNECT, RESOURCE, DBA, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER ou (tout cela et donc ALL). WITH GRANT OPTION, permet à l'utilisateur à qui on vient d'attribuer des droits d'attribuer les mêmes droits à d'autres utilisateurs sur le même objet.
CREATE ROLE name_role;	Création d'un ROLE
GRANT <privilège> ON name_object TO name_role;</privilège>	Attribuer des privilèges à un ROLE
GRANT role_name TO user_name;	Attribuer un ROLE à un utilisateur
DROP role_name;	Détruire un ROLE
REVOKE <privilège> (ou ALL) ON object_name FROM user_name [ou PUBLIC];</privilège>	Permettre de retirer des droits à un utilisateur

LDD

Commande	Explication
CREATE TABLE table_name (Créer une table.
column_1 data_type column_constraint,	Les contraintes peuvent être :
column_2 data_type column_constraint,	NOT NULL, DEFAULT, UNIQUE, CHECK,
	PRIMARY KEY, FOREIGN Key
);	
DROP TABLE persons;	Supprimer une table
ALTER TABLE table_name	Pour ajouter une nouvelle colonne à une table
ADD column_name type constraint;	Four ajouter une nouvelle colonne à une table
ALTER TABLE table_name	Pour modifier les attributs d'une colonne
MODIFY column_name type constraint;	Four modifier les attributs à dife colonne
ALTER TABLE table_name	Pour supprimer une colonne existante d'une
DROP COLUMN column_name;	table
ALTER TABLE table_name	Pour supprimer plusieurs colonnes dans une
DROP (column_1, column_2,);	table
ALTER TABLE table_name	Pour changer le nom d'une colonne dans une
RENAME COLUMN column_name TO new_name;	table
ALTER TABLE table_name	Pour donner un nouveau nom à une table
RENAME TO new_table_name;	Four doffiler difficuveau florif a dife table
CONSTRAINT pk_table PRIMARY KEY (pk1, pk2)	Pour créer une contrainte PRIMARY KEY sur les
	colonnes
ADD CONSTRAINT pk_Employees PRIMARY KEY (Id);	Pour définir une contrainte PRIMARY KEY sur la
	colonne 'ld'
ALTER TABLE table DROP PRIMARY KEY;	Pour supprimer les contraintes de clé primaire
ALTER TABLE table DROP CONSTRAINT pk_Employees;	de la table
FOREIGN KEY (ID_EMP) REFERENCES Employes(Id);	pour spécifier une clé étrangère
DROP CONSTRAINT fk_Conges;	Pour supprimer une contrainte FOREIGN KEY

	Commande	Explication
SELECT		Extraire des données d'une base ou calculer de
	[liste des attributs] ou *	nouvelles données à partir d'existantes.
FROM	F10	La condition de recherche peut être :
	[liste de table]	LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL/ IS NOT NULL,
WHERE		EXISTS, EXISTS, ALL, ANY, SOME, AND OR NOT,
GROUP BY	[condition de recherche]	(=, <> ou !=, <=, >=)
GROUP BY	[attributs de partitionnement]	Pour le prédicat LIKE : (_) remplace n'importe quel caractère (un seul
HAVING	[attributs de partitionnement]	caractère).
TIAVIIVO	[condition de groupe]	(%) remplace n'importe quelle suite de
ORDER BY	[condition de groupe]	caractères.
OND EN DI	[liste de colonnes (ASC/DESC)]	caracteres.
	[Pour effectuer quelques statistiques de bases
SELECT aggregation f	function(column) FROM	sur des tables.
table_name;	,	Les principales fonctions sont les suivantes :
		COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AV()
SELECT		
column1 AS alias		
FROM		
table1 AS alias1, ta	able2 AS alias2	Réaliser une jointure
WHERE		
alias1.attribu	ıt=alias2.attribut	
CREATE INDEX nom_index ON nom_table (colonne1);		Un index est une structure de données utilisée pour améliorer la rapidité de récupération des lignes d'une table en fonction des valeurs d'une ou plusieurs colonnes. Il joue le rôle d'un orienteur qui guide le système de base de données pour trouver rapidement les enregistrements correspondant à certaines conditions.
SELECT		Réaliser une SOUS-REQUÊTE
*		Remarque : L'instruction LIMIT , vous spécifiez le
FROM table1		nombre maximum de lignes à renvoyer dans le
table1 WHERE		résultat de la requête.
	ne = (SELECT column_name FROM	
table2 LIMIT 1);		
SELECT nom_colonne1		S'il y a au moins une ligne dans table2 dont
FROM `table1`		nom_colonne3 contient la valeur 10, alors la
WHERE EXISTS (sous-requête retournera au moins un résultat.
SELECT nom_colonne2 FROM `table2`		Dès lors, la condition sera vérifiée et la requête
WHERE nom_colonne3 = 10		principale retournera les résultats de la colonne
)		nom_colonne1 de table1.
,		

LMD

Commande	Explication
INSERT INTO nom_de_table (colonne1, colonne2, colonne3) VALUES (valeur1, valeur2, valeur3), (valeur4, valeur5, valeur6), (valeur7, valeur8, valeur9);	Insérer une/plusieurs ligne.s en indiquant les informations pour chaque colonne existante (en respectant l'ordre) ou bien en spécifiant les colonnes à remplir.
UPDATE	
table_name	La clause WHERE sélectionne les tuples à
SET	modifier.
column1 = value1,	La clause SET spécifie les attributs à modifier et
column2 = value2,	leurs nouvelles valeurs.
column3 = value3,	L'absence de clause WHERE signifie que les
	changements doivent être appliqués à toutes
WHERE	les lignes de la table cible.
condition;	
	La commande DELETE permet de supprimer des
DELETE FROM table_name	lignes dans une table. En utilisant cette
WHERE condition;	commande associé à WHERE il est possible de
	sélectionner les lignes concernées qui seront
	supprimées.

LCT

Commande	Explication
INSERT INTO discounts	La commande COMMIT permet de valider les modifications apportées à une transaction et par conséquent de la rendre permanente.
DELETE FROM discounts; ROLLBACK;	La commande ROLLBACK permet d'annuler les modifications apportées à une transaction. ROLLBACK restaure l'état de la base de données au dernier point de validation.
SAVEPOINT pointer_name; ROLLBACK TO my_savepoint_1;	La commande SAVEPOINT permet de spécifier un point dans une transaction auquel vous pourrez revenir ultérieurement. Si on tape COMMIT , toutes les transactions sont validées et tous les SAVEPOINTS sont supprimés.

Programmation PL/SQL

Commande	Explication
DECLARE	Exproduction
Déclaration de variables, constantes et exceptions BEGIN Les instructions à exécuter (commandes exécutables, instructions SQL et PL/SQL, Possibilité de blocs fils (imbrication de blocs)) EXCEPTION Traitement des exceptions (gestion des erreurs)	Syntaxe d'un bloc PL/SQL
END;	
BEGIN DBMS_OUTPUT.put_line ('Hello World!'); END;	Pour afficher le message "Hello World" sur l'écran.
DECLARE nom VARCHAR2(15); numero NUMBER; date_jour DATE; salaire NUMBER(7,2); reponse BOOLEAN :=true; PI CONSTANT real:=3.14; Age integer NOT NULL; BEGIN END; nom_variable table.colonne%TYPE; nom_variable table%ROWTYPE;	Les types habituels correspondants aux types Oracle sont : INTEGER, NUMBER, VARCHAR2, etc. Il est important de noter qu'en PLSQL, on ne peut pas des déclarations multiples ! L'initialisation d'une variable peut se faire par :
DECLARE	ligne d'une table.
nom_emp CHAR(15); Salaire emp.sal%TYPE; commision emp.comm%TYPE; nom_depart CHAR(15); BEGIN SELECT ename, sal, comm, dname INTO nom_emp, salaire, commision, nom_depart FROM emp, dept WHERE ename = 'Hammami' AND emp.deptno=dept.deptno;	Ici dans cet exemple on a déclaré les variables nom_emp, salaire, commission et nom de départ. Apres on a affecté avec la close SELECT INTO les valeurs correspondantes. C'est-à-dire nom_emp va prendre la valeur de ename qui va être 'Hammami' et avec des conditions présentés par la close Where.

```
END;
DECLARE
 TYPE EmployeeRecord IS RECORD (
   EmployeeID NUMBER,
   EmployeeName VARCHAR2(50),
   Salary NUMBER
                                                       Type RECORD est un type local. Il est disponible
 emp_info EmployeeRecord;
                                                       seulement dans le bloc où il est déclaré.
BEGIN
 -- Utilisation du record
 emp info.EmployeeID := 101;
 emp_info.EmployeeName := 'John Doe';
 emp_info.Salary := 50000;
END;
IF condition 1 THEN
  instructions 1;
ELSEIF condition 2 THEN
  instructions 2;
                                                       Traitements conditionnels
ELSEIF ....
ELSE
 instructions N;
END IF;
DECLARE
  nbre NUMBER := 1;
  resultat NUMBER;
BEGIN
LOOP
                                                       La boucle de base (LOOP)
INSERT INTO resultat VALUES (nbre);
      nbre := nbre + 1
      EXIT WHEN nbre > 10;
END LOOP;
END;
DECLARE
  fact NUMBER := 1;
               resultat NUMBER;
BEGIN
                                                       La boucle FOR
FOR i IN 1..9
 LOOP
           fact := fact * i ;
       END LOOP;
  INSERT INTO resultat VALUES (fact);
END;
DECLARE
       v1 NUMBER := 1;
BEGIN
                                                       La boucle WHILE
 WHILE v1<=10
 LOOP
   DBMS_OUTPUT.PUTLINE(v1);
              v1=v1+1;
```

END LOOP;	
END;	
DECLARE CURSOR dept_10 IS Select ename,Sal FROM emp WHERE deptno = 10 ORDER BY sal;	Déclaration d'un curseur explicite
BEGIN	Some and the services of process
;	
;	
END;	
OPEN nom_curseur;	Ouverture d'un curseur explicite
	Traitement des lignes
Fetch nom_curseur INTO liste_variables;	Après l'exécution du SELECT , les lignes ramenées sont traitées <u>une par une</u> . La valeur de chaque colonne du SELECT doit être stockée dans <u>une variable réceptrice</u> .
OPEN dept_10;	
LOOP	
FETCH dept_10 INTO nom, salaire;	
IF salaire >2500 THEN	Le Fetch ramène une seule ligne à la fois.
INSERT INTO resultat VALUES (nom,salaire);	Pour traiter n lignes, il faut prévoir une boucle
END IF;	
EXIT WHEN salaire = 5000;	
END LOOP;	
CLOSE nom_curseur;	Fermeture du curseur
SQL%FOUND (Curseur implicite)	%FOUND Vrai si au moins une ligne a été traitée
nom_curseur% FOUND	par la requête ou le dernier FETCH.
SQL%NOTFOUND (Curseur implicite)	%NOTFOUND Vrai si aucune ligne n'a été traitée
nom_curseur%NOTFOUND	par la requête ou le dernier FETCH.
SQL%ISOPEN (Curseur implicite, toujours égal à FALSE)	%ISOPEN Vrai si le curseur est ouvert (utile
nom_curseur% ISOPEN	seulement pour les curseurs explicites).
nom_curseur%ROWCOUNT	%ROWCOUNT Nombre de lignes traitées par le
	curseur.
nomrecord nomcurseur%Rowtype;	%Rowtype permet la déclaration implicite d'une
	structure dont les éléments sont d'un type
	identique aux colonnes ramenées par le curseur.
EXCEPTION	Les exceptions définies par le système
WHEN NO_DATA_FOUND THEN	
dbms_outmut.putline('Aucun employé n''existe	
avec l''identifiant' EmpID);	
DECLARE	Les exceptions déterminées par l'utilisateur
Nom_ano EXCEPTION;	Nommer l'anomalie (type exception) dans la
BEGIN	partie DECLARE du bloc.
	<u>Déterminer l'erreur</u> et passer la main au
<pre>IF (condition_anomalie) THEN RAISE Nom_ano;</pre>	traitement approprié par la commande RAISE .
EXCEPTION	Effectuer le traitement défini dans la partie
WHEN (Nom_ano) THEN (traitement);	EXCEPTION du Bloc.

Les procédures et fonctions

Commande	Explication
CREATE OR REPLACE PROCEDURE nom_de_la_procedure	Pour une procédure, il y a trois MODES de
(parametre1 MODE TYPE,, parametre2 MODE TYPE) IS	passage de paramètre:
Section déclarative optionnelle et sans utiliser le mot clé	IN : en entrée (par défaut) : ici on prend juste la
DECLARE	valeur du paramètre.
[déclaration variables locales]	OUT : en sortie : ici le paramètre est
BEGIN	initialement vide et on le remplie avec une
Section exécutable obligatoire	valeur au cours de la procédure.
[section exception]	INOUT : en entrée et sortie : ici on prend la
END;	valeur du paramètre et on la modifie après.
DECLARE	valeur du parametre et on la modifie apres.
nb number;	Appel de precédure
BEGIN	Appel de procédure
add_dept(300,'IT',nb);	
End;	
CREATE OR REPLACE FUNCTION nom_de_la_fonction	
(parametre1 TYPE,, parametre2 TYPE) RETURN type retour IS Section déclarative optionnelle	Tour les neremètres d'une fematien acut au
et sans utiliser le mot clé DECLARE	Tous les paramètres d'une fonction sont en
	mode IN (dans ce cas, on n'est pas obligé
[déclaration variables locales]	d'écrire le mode).
BEGINSection exécutable obligatoire	
[section exception]	
END;	
DECLARE	
v_employee_id NUMBER := 124;	
v_result BOOLEAN;	
BEGIN	Appel de fonction
Appel de la fonction stockée	
v_result := fn_check_sal(v_employee_id);	
END;	
DECLARE	
PROCEDURE nom_procédure (parametre1 MODE	
TYPE,, parametre2 MODE TYPE) IS	
Section déclarative optionnelle et sans utiliser le mot	
clé DECLARE	
[déclaration variables locales]	Les procédures non stockées (non autonomes)
BEGIN	
END nom_procédure;	
BEGIN	
Section exécutable obligatoire	
END;	
DECLARE	
déclaration des variables	
FUNCTION nom_fonction (parametre1 TYPE,,	
parametre2 TYPE)	
RETURN type_retour IS	Les fonctions non stockées (non autonomes)
Section déclarative optionnelle et sans utiliser le mot	
clé DECLARE	
[déclaration variables locales]	
factor and the residue of	1

BEGIN	
-–logique de la fonction	
END nom_fonction;	
BEGIN	
-–Section exécutable obligatoire	
END;	

Déclencheurs (TRIGGERS)

Commande	Explication
CREATE OR REPLACE TRIGGER nom_trigger	2 moments:
MOMENT — BEFORE/AFTER	BEFORE
EVENEMENT — INSERT/UPDATE OF/DELETE	AFTER
ON nom table [3 évènements:
DECLARE	INSERT
Déclarations des variables locales (Facultatif)	UPDATE OF
BEGIN	DELETE
Bloc de code PL/SQL	2 modes:
END	Ordre
LIND	Ligne (FOR EACH ROW)
CREATE OR REPLACE TRIGGER	Les variables spéciales :OLD et :NEW facilitent
after_insert_order_example	l'accès aux données avant et après une
AFTER INSERT	modification dans les déclencheurs PL/SQL.
ON employees	Elles sont particulièrement utiles pour
FOR EACH ROW	comparer les valeurs et effectuer des actions
DECLARE	basées sur les modifications.
BEGIN	La nouvelle valeur appelée :new.colonne
Actions à effectuer après chaque INSERT (par ligne)	contient la nouvelle valeur de colonne après la
DBMS DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Déclencheur AFTER	modification.
INSERT par ligne exécuté pour l''employé	L'ancienne valeur est appelée :old.colonne
avec ID ' :NEW.employee_id);	contient l'ancienne valeur de colonne avant la
END;	modification.
	RAISE_APPLICATION_ERROR est une procédure
	spéciale qui vous permet de générer une
RAISE_APPLICATION_ERROR(error_code,	exception personnalisée avec un code d'erreur
'your_error_message');	et un message d'erreur spécifiques. Cela peut
	être très utile pour identifier et gérer des
	situations exceptionnelles dans votre
	application.