Zarys algorytmu odwracania macierzy metodą G-J z wykorzystaniem MPI Lesław Sieniawski © 2017

Idea algorytmu:

Macierz poszerzoną [$A \mid I$] przekształca się do postaci [$I \mid V$], gdzie A jest kwadratową macierzą do odwrócenia, I – macierzą jednostkową o wymiarach takich jak A. V jest macierzą odwrotną do A, tj. $V = A^{-1}$.

Podstawowe operacje algorytmu G-J realizowane są za pomocą przekształceń elementarnych:

- 1. Normalizacji wierszy (aby uzyskać jedynki na głównej przekątnej),
- 2. Zerowania elementów poza przekątną główną (aby dokończyć tworzenie macierzy jednostkowej po lewej stronie).


Oznaczenia:

- N liczba wierszy odwracanej macierzy A
- p liczba procesów (MASTER=0 oraz procesy wykonawcze [dalej: *wykonawcy*]: W₁, ... W_{p-1} o identyfikatorach 1, 2,..., p-1)

Organizacja pamięci i wymiana danych:

MASTER: posiada obszar na macierz rozszerzoną (N x 2N).

Wirtualnie macierz podzielona jest na bloki po b = N/p wierszy, każdy o 2N kolumnach oraz ewentualnie ostatni blok o liczbie wierszy mniejszej niż b.




Każdy z bloków będzie obsługiwany przez odrębny proces.

Wykonawcy W_x : posiadają bufory na dane dostarczanie przez MASTER i obszary robocze do wykonywania obliczeń.


Każdy wykonawca otrzymuje pełny blok wierszy macierzy w celu wyzerowania elementów niediagonalnych. Wiersze należące do ostatniego, niepełnego bloku (jeśli istnieją) przetwarza MASTER.

Fragment kodu realizujący algorytm

Schemat operacji normalizacji:



Schemat operacji zerowanie elementów niediagonalnych:



Aktywności:

<u>Definicja:</u> *prawa część wiersza* – elementy w kolumnach od *k* do 2*N-1* tego wiersza; pogrubiona ramka na rysunku)

MASTER:

- 1. MASTER: Wprowadza i kontroluje poprawność parametrów wywołania.
- 2. MASTER: Wczytuje liczbę *N* wierszy oraz współczynniki odwracanej macierzy i tworzy macierz poszerzoną o odpowiednią macierz jednostkową.
- 3. MASTER: Ustala liczbę *p* dostępnych procesów,
- 4. MASTER: Oblicza wielkość b bloku (liczbę wierszy na proces),
- 5. MASTER: Przesyła do wykonawców liczbę N wierszy macierzy poszerzonej,
- 6. MASTER: Do każdego wykonawcy przesyła nr początkowego i końcowego wiersza przypisanego mu bloku (odpowiednio: nrp[w] i nrk[w], gdzie w jest identyfikatorem wykonawcy). Wykonawcą zerowania w niepełnym bloku jest MASTER (w=0),
- 7. MASTER: Uruchamia petle główną (k=0,...,N-1),
- 8. Dla danego k:
 - a. MASTER: Wykonuje normalizację wiersza k,
 - b. MASTER: Przesyła do wykonawców prawa część wiersza k,
 - c. MASTER: Przesyła do wykonawców prawe części wierszy należących do przypisanych im bloków,
 - d. WYKONAWCY: na podstawie danych: w, N, nrp[w], nrk[w] oraz prawych części: wiersza k oraz wierszy swojego bloku wykonują zerowanie elementów niediagonalnych,
 - e. WYKONAWCY: zwracają zmodyfikowane prawe części wierszy swojego bloku procesowi MASTER,
 - f. MASTER: umieszcza otrzymane zaktualizowane prawe części w globalnej macierzy poszerzonej,
 - g. MASTER: wykonuje zerowanie w niepełnym bloku (o ile jest konieczne) i aktualizuje odpowiednie prawe części wierszy w globalnej macierzy poszerzonej,
- 9. MASTER: Po zakończeniu realizacji pętli głównej czeka na niedostarczone komunikaty,
- 10. MASTER: Wyprowadza wyniki odwracania macierzy i kończy program.