

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sinyaller ve Sistemler

Deney Raporu-3

Yakup Demiryürek 180711049

(Bahar 2022)

DENEY 3

DC1

DTMF Verici

Bu bölümde, 0,1, ..., 9'u içeren bir telefon numarası çevrildiğinde analog sinyalin hazırlanmasını sağlayan bir Matlab fonksiyonu yazılmıştır.

Main kodları şu şekildedir;

```
Numara = [1 4 5 3];
x = DTMFTRA(Numara);
soundsc(x,8192)

Numara = [5 3 2 2 3 8 2 2 0 4];
x = DTMFTRA(Numara);
soundsc(x,8192)
```

Fonksiyon şu şekildedir;

```
function [x] = DTMFTRA(Numara)
lowFreq=[941 697 697 697 770 770 770 852 852 852];
highFreq=[1336 1209 1336 1477 1209 1336 1477 1209 1336 1477];
N=length(Numara);
x=ones(1,2048*N);
Ts=1/8192;
for i = 1:N
for t=(0.25*i-0.25):Ts:(0.25*(i-1/8192))
        x(round(8192*t)+1)=cos(2*pi*lowFreq(Numara(i)+1)*t)+...
        cos(2*pi*highFreq(Numara(i)+1)*t);
end
end
end
```

Dinlenilen ses telefon tuş sesine benzemektedir.

DC2

DTMF Alıcı


Main kodu şu şekildedir;

```
clc
clear
clear all
Numara = [9 4 0 1];
x = DTMFTRA(Numara);
soundsc(x,8192)
X=FT(x);
omega=linspace(-8192*pi,8192*pi,8193);
omega=omega(1:8192);
plot(omega/(pi*2),abs(X);
```

Fonksiyon şu şekildedir;

```
function output=FT(input)
M=size(input,2);
t=exp(j*pi*(M-1)/M*[0:1:M-1]);
output=exp(-j*pi*(M-1)^2/(2*M))*t.*1/(M)^0.5.*fft(input.*t);
```

Main kodundaki son aşamada 2*pi kullanımının nedeni döngüsel frekansın açısal frekansa dönüştürülmesi gerektiğindendir. **Şekil 1**'de ki gibi elde edilmiştir.




Elde edilen frekanslar DTMF telsiz alıcıları tarafından kullanılan frekanslardır. Ancak tuşlanan numaraların ne olduğu anlaşılmamaktadır.


DC3

DÇ2'de elde edilen x sinyali dikdörtgen bir sinyalle çarpılmıştır. Bu dikdörtgen sinyalin analitik ifadesi şu şekilde yazılmıştır;


Elde edilen sinyaller sırasıyla x ile sırasıyla çarpılıp x1, x2, x3, x4 aşağıdaki şekilde elde edilmiştir ve sırasıyla **Şekil 2**, **Şekil 3**, **Şekil 4**, **Şekil 5** çizdirilmiştir.

```
Numara = [9 4 0 1];
x = DTMFTRA(Numara);
x1=r1.*x; %x1=r2.*x , x1=r3.*x x1=r4.*x
soundsc(x1,8192)
X1=FT(x1);
omega=linspace(-8192*pi,8192*pi,8193);
omega=omega(1:8192);
plot(omega/(pi*2),abs(X1));
```






Şekil 3. highFreq = 1210, lowFreq = 770



Şekil 4. highFreq = 1336, lowFreq = 941



Şekil 5. highFreq = 1209, lowFreq = 698

Tuşlanan numaranın ne olduğu bu yöntemle rahat bir şekilde görülmektedir. Bu yöntem üst üste binen frekansları görmemize yardımcı olmuştur.