
教程 21 | 模型与 API 怎么配

洛书智创 2026年10月18日 11:21 云南

想用自己账号的 Key、或者自建镜像？都在「模型与 API」这一页配。这一篇把三张供应商卡认清楚——还有最要紧的一句：不配任何第三方，软件本来就能干活。

01 / TUTORIAL

打开设置





顶栏点齿轮进设置，左栏第 7 项就是「**模型与 API**」。

02 / TUTORIAL

三张供应商卡



区描述原话：**配置模型供应商的 API Key 与中转地址，密钥仅保存在本机。**（截图里的 Key 已打码）

卡	配什么	配了多出什么
火山引擎 volcengine	只填 API Key（地址归服务端管，**没有地址框**）	Seedance 视频模型走你自带的火山 Key
AutoDL autodl	只填 API Key（令牌在 autodl.art 建）	H3 六图三音频 / 高速版 / 升级画质三条视频模型，计费走你的 AutoDL 账号
洛书智创镜像 ComfyUI	**唯一有地址框的卡**：实例端口映射地址	Qwen Image 2.1 出图/编辑、19 个 H3 镜像视频工作流；「AI 音色」和配音台的逐句合成也共用这个地址

镜像卡的地址有两个要点：**填到端口就行**（`https://uXXXXXX-xxxx.bjb2.seetacloud.com:8443`，系统自动补 `/newapi`）；**地址一改即失效**——哪怕改一个字符，状态会回「地址已修改，请重新测试」，镜像模型也跟着从模型选择器里消失。

地址框空着点「测试连接」，会就地红字提示「请先填写镜像地址」；填好再点，状态走：未测试 → 检查中… → **已连通**（或未连通 + 红字原因）。连通后镜像模型才会出现在「AI 图片」「AI 视频」和编辑模式三个入口里。

03 / TUTORIAL

脚本创作服务卡



列表最底部、金色描边的「**脚本创作服务**」只有一样东西：文本模型下拉。进页面自动拉清单，选一个就行——它服务的是顶栏「剧本创作」，没有第二个保存按钮（统一走设置底部的「保存设置」）。

04 / TUTORIAL

即梦：设备码连接，没有 Key



即梦是另一套：**不用 API Key**，走官方设备码授权（截图里的账号信息已打码）。点「连接即梦」→ 下载组件 → 软件拉起浏览器授权页 → 输入面板上的授权码 → 已连接。**内测期仅限会员账号**；费用走你自己的即梦积分，提交前会弹「这次提交要花即梦积分」让你批准。

05 / TUTORIAL

两个最要紧的

1. **填了 Key 必须点设置底部的「保存设置」**。卡片上的「已配置」Chip 是一输入就翻的（读的是本页编辑态），但 Key 真正写进软件存储要等你按保存——**填了直接关窗等于白填。**
2. **不配任何第三方也能干活**：洛书账户自带 Nano Banana / GPT Image 出图、Seedance 视频、AI 文本、音色提取、分镜/漫画/模特等全部自营生成——登录 + 激活授权 + 有余额就行。第三方配置是"想用自己的账号"时才需要。

没改任何东西就直接「取消」退出——注意它和「保存设置」是两颗按钮，别按错。

> 本文截图基于洛书灵枢 v1.0.19

END

使用教程 · 目录 ≡

‹ 上一篇
教程 20 | 其他品类：漫剧 / 有声书 / 音乐，和短剧哪里不一样

下一篇 ›
教程 22 | 故障排查：报错了怎么办