
二、指令的流水处理

1. 指令控制方式

I

指令控制方式有顺序方式、重叠方式和流水方式三种。

- (1) 顺序方式。顺序方式是指各条机器指令之间顺序串行地执行,执行完一条指令后才读取下一条指令,而且每条机器指令内部的各个微操作也是顺序串行地执行。
- (2) 重叠方式。重叠方式是指在解释第 x 条指令的操作完成之前,就可开始解释第 x+1 条指令。通常采用的是一次重叠,即在任何时候,指令分析部件和指令执行部件都只有相邻两条指令在重叠解释。
- (3) 流水方式。流水方式是指并行性或并发性嵌入计算机系统里的一种形式,它把重复的顺序处理过程分解为若干子过程,每个子过程能在专用的独立模块上有效地并发工作,时空图如图 1.4 所示。



在概念上, "流水"可以看成是"重叠"的延伸。差别仅在于"一次重叠"只是把一条指令解释分解为两个子过程, 而"流水"则是分解为更多的子过程。

2. 吞吐率和流水建立时间

吞吐率是指单位时间里流水线处理机流出的结果数。对指令而言,就是单位时间里执行的指令数。如果流水线的子过程所用时间不一样,则吞吐率p 应为最长子过程的倒数,即 $p=1/\max\{\Delta t_1,\Delta t_2,\cdots,\Delta t_m\}$

流水线开始工作后,须经过一定时间才能达到最大吞吐率,这就是建立时间。若m个子过程所用时间一样,均为 Δt_0 ,则建立时间 $T_0=m\Delta t_0$ 。

1.2.7 可靠性与系统性能评测

一、计算机可靠性

1. 计算机可靠性概述

计算机系统的可靠性是指从它开始运行(t=0)到某个时刻 t 这段时间内能正常运行的概率,用 R(t)表示。

失效率是指单位时间内失效的元件数与元件总数的比例,用λ表示。当λ为常数时,可

基于