4 Linux常用命令

4.1 文件处理命令

4.1.1 命令格式与目录处理命令ls

(1)命令格式:

命令[-选项][参数](如: ls-la/etc)

说明:

个别命令使用不遵循此格式(比如可以省略选项和参数)

当有多个选项时, 可以写在一起

简化选项(如: -a)和完整选项(如: --all)

(2)ls

- 命令名称: ls
- 命令英文全称: list
- 命令所在路径: /bin/ls
- 执行权限: 所有用户
- 功能描述:显示目录文件
- 语法: k+[选项-ald]+[文件或目录]
 - 。 -a all显示所有文件,包括隐藏文件(为什么要隐藏:告诉用户这是系统文件,没有特殊情况不要动它)
 - 。 -l long详细信息显示(L软链接, -文件, d目录, x-执行(最高权限), 引用次数, u所有者, g所属组, o其他人,存储单位:字节(-lh: 带单位表示))
 - 。 -d 查看目录属性
 - 。 -i 查询文件的i结点

4.1.2 目录处理命令

命令 名称	英文全称	功能描述	命令所 在路径	执行权限	语法	示例
mkdir	make directories	创建新目录(可同时 创建多个目录)	/bin/mkdir	all	mkdir -p[目录名](-p表示递归创 建)	mkdir -p /tmp/Japan/Tokyo
cd	change directory	切换目录	shell内置 命令	all	cd [目录]	cd/tmp/Japan/boduo
pwd	print working directory	显示当前目录	/bin/pwd	all	pwd	pwd
rmdir	remove empty directories	删除空目录	/bin/rmdir	all	rmdir [目录名]	rmdir/tmp/Japan/boduo
ср	copy	复制文件或目录	/bin/cp	all	cp -rp [原文件或目录] [目标目录](-r 复制目录 -p 保留文件属性)	cp -r /tmp/Japan/cangjing /root(/canglaoshi(可以边复制 变改名))
mv	move	剪切文件、改名(在 同一个目录下移动即 可)	/bin/mv	all	mv[原文件或目录][目标目录]	mv /tmp/Japan/longze /root(/nvsheng(同样可以变移 动边改名))
rm	remove	删除文件	/bin/rm	all	rm-rf[文件或目录](-r 删除目录 -f 强制执行,不会询问)	rm-r/tmp/Japan rm-rf/(删除 整个根目录!!!)

control+l或者clear 清屏

control

4.1.3 文件处理命令

命令 名称	功能描述	命令所在 路径	执行 权限	语法	示例
touch	创建空文件	/bin/touch	all	touch [文件名]	touch lovestory.list
cat	显示文件内容	/bin/cat	all	cat - n[文件名](-n显示行号)	cat -n /etc/issue
tac	显示文件内容(反向列示)	/usr/bin/tac	all	tac [文件名]	tac /etc/issue
more	分页显示文件内容	/bin/more	all	more [文件名] (空格或f翻 页,enter 换行,q退出)	more /etc/services
less	分页显示文件内容 (可向上翻页和搜索 (/+关键词))	/usr/bin/less	all	less [文件名]	less /etc/services
head	显示文件前面几行(-n 指定行数,默认显示前10行)	/usr/bin/head	l all	head [文件名]	head -n 20 /etc/services
tail	显示文件后几行(-n 指定行数 -f 动态显示文件末尾内容)	/usr/bin/head	l all	tail [文件名]	tail -n 18 /etc/services

4.1.4 链接命令

英 命 命令 文 功能 令 行 语法 示例 所在 名 全 描述 权 路径 称 称 限

生成ln -s [原文件] [目标文件]ln -s /etc/issue /tmp/isuue.soft(软链接,类似于快捷方式,可以指ln link链接 /bin/ln all 文件(-s 创建软链接,没有-s 则是硬链接)向目录) ln -s /etc/issue /tmp/issue.hard(硬链接,可以和原文件同步更新,不能指向目录)

4.2 权限管理命令

4.2.1 权限管理命令chmod

- 英文全称: change the permissions mode of a file
- 功能描述: 改变文件或者目录的权限
- 所在路径: /bin/chmod
- 执行权限: all
- 语法:
- chmod [{ugoa} {+-=} {rwx}] [文件或者目录] (如: chmod u+x,g+w,o-r lovestory.list)
- chmod [mode=421] [文件或者目录] (r-4, w-2, x-1)(如: chmod 777 /temp)
- -R 递归修改(修改当前目录下所有的文件)

字符 权限 对文件的含义 对目录的含义

r 读权限 可以查看文件的内容(cat/more/less/head/tail) 可以列出目录中的内容(ls)

w 写权限 可以修改文件的内容(vim) 可以在目录中创建、删除文件(touch/mkdir/rmdir/rm)

x 执行权限 可以执行文件(script/command) 可以进入目录(cd)

4.2.2 其他权限管理命令

(1)chown

- 英文全称: change file ownership
- 功能描述: 改变文件或者目录的所有者
- 命令所在路径: /bin/chown
- 执行权限: root
- 语法: chown [用户] [文件或者目录]
- 示例: chown shenchao fengjie
- 其他:添加用户: useradd

(2)chgrp

- 英文全称: change file group ownership
- 功能描述: 改变文件或者目录的所属组
- 命令所在路径: /bin/chgrp
- 执行权限: root
- 语法: chgrp [用户组] [文件或者目录]

- 示例: chgrp lampbrother fengjie
- 其他:添加组: groupadd

(3)umask

- 英文全称: the user file-creation mask
- 功能描述:显示、设置文件的缺省权限
- 执行权限: root
- 命令所在路径: Shell内置命令
- 语法: umask [-S] -S 以rwx形式显示新建文件缺省权限(文件默认没有x)
- 示例: umask -S
- 直接umask会出现0022(0-特殊权限,022-缺省权限(逻辑与),实际权限是rwxr-xr-x)
- 示例: umask 077(目录rwx-----)

4.3 文件搜索命令

4.3.1 文件搜索命令find

- 功能描述: 文件搜索
- 命令所在路径: /bin/find
- 执行权限: 所有用户
- 语法: find [搜索范围] [匹配条件]
- find /etc -name init 在目录/etc中查找文件init(精准搜索)(模糊搜索*init*)(? 匹配单个字符)
 - 。 -iname 不区分大小写
- find /-size +204800 在根目录下查找大于100MB的文件(+n 大于, -n 小于, n 等于)(单位: 数据块; 一个数据块512B)
- find /etc -size +163840 -a -size -204800 在/etc下查找大于80MB小于100MB的文件
 - 。 -a 两个条件同时满足
 - 。 -o 两个条件满足一个即可
- find /home -user shenchao 在根目录下查找所有者为shenchao的文件
 - 。 -group 根据所属组查找
- find /etc -cmin -5 在/etc下查找5分钟内被修改过属性的文件和目录
 - 。 -amin 访问时间access
 - 。 -cmin 文件属性change
 - 。 -mmin 文件内容modify
- find /etc -name inittab -exec ls -1 {} \; 在/etc下查找inittab文件并显示其详细信息
 - 。 -exec/-ok 命令 {} \; 对搜索结果执行操作(-ok会有询问)
- · -type 根据文件类型查找
 - o f文件
 - 。 d 目录
 - 。 1 软链接文件
- -inum 根据i结点查找
- 一个windows搜索小工具everything

4.3.2 其他搜索命令

(1)locate

- 功能描述: 在文件资料库中查找文件
- 安装: 输入yum install mlocate 然后updatedb更新即可
- 命令所在路径: /usr/bin/locate
- 执行权限: 所有用户
- 语法: locate [文件名]
- 示例: locate inittab

(2)which

- 功能描述: 搜索命令所在目录及别名信息
- 命令所在路径: /usr/bin/which
- 执行权限: 所有用户
- 语法: which [命令]
- 示例: which is

(3)whereis

- 功能描述: 搜索命令所在目录及其帮助文档路径
- 命令所在路径: /usr/bin/whereis

- 执行权限: 所有用户
- 语法: whereis [命令名称]
- 示例: whereis Is

(4)grep

- 功能描述: 在文件中搜索字符串匹配的行并输出
- 命令所在路径: /bin/grep
- 执行权限: 所用用户
- 语法: grep -iv[指定字串][文件]
- 选项
 - 。 -i 不区分大小写
 - 。 -v 反向查找
 - 。 -n 输出行号
 - 。 --color=auto 搜出的关键字用颜色表示
- 示例: grep mysql/root/install.log
 - o grep -v ^# /etc/inittab (-v ^# 删除行首有#号的)

4.4 帮助命令

(1)man(info)

- 英文全称: manual
- 功能描述: 获得帮助信息
- 命令所在路径: /usr/bin/man
- 执行权限: 所有用户
- 语法: man[命令或配置文件]
- 示例:
 - o man ls 查看ls命令的帮助信息(man1表示命令的帮助)
 - o man services 查看配置文件 services的帮助信息(!! 不要加上绝对路径)(man5表示配置文件的帮助)

(2)whatis

• 功能描述: 获得命令的简单介绍信息

(3)apropos

• 功能描述: 获得配置文件的简单介绍信息

(4)help

- 功能描述: 获得Shell内置命令的帮助信息
- 命令所在路径: Shell内置命令
- 执行权限: 所有用户
- 示例: help umask 查看umask命令的帮助信息

4.5 用户管理命令

(1)useradd

- 功能描述:添加新用户
- 命令所在路径: /usr/sbin/useradd
- 执行权限: root
- 语法: useradd [用户名]
- 示例: useradd wadefrank

(2)passwd

- 功能描述: 设置用户密码
- 命令所在路径: /usr/bin/passwd
- 执行权限: 所有用户(非root只能更改自己的密码)
- 语法: passwd [用户名]
- 示例: passwd yangmi

(3)who

- 功能描述: 查看登录用户信息
- 命令所在路径: /usr/bin/who

- 执行权限: 所有用户
- 语法: who
- 示例: who
 - 。 tty 本地登陆
 - o pts 远程终端

$(4)\mathbf{w}$

- 功能描述: 查看登录用户详细信息
- 命令所在路径: /usr/bin/w
- 执行权限: 所有用户
- 语法: W
- 示例: w
 - 。 up time 表示连续运行的时间
 - 。 load average 表示负载情况

4.6 压缩解压命令

4.6.1 常见压缩格式

.gz

4.6.2 常用压缩命令

(1)gzip

- 英文全称: GUN zip
- 功能描述: 压缩文件(不能压缩目录,而且不保留原文件)
- 命令所在路径: /bin/gzip
- 执行权限: 所有用户
- 语法: gzip [文件]
- 示例: gzip boduo
- 压缩后文件格式: .gz

(2)gunzip

- 英文全称: GUN unzip
- 功能描述:解压缩.gz的压缩文件
- 命令所在路径: /bin/gunzip
- 执行权限: 所有用户
- 语法: gunzip [压缩文件]
- 示例: gunzip boduo.gz

(3)tar

- 功能描述: 打包(解包)目录
- 命令所在路径: /bin/tar
- 执行权限: 所有用户
- 语法(打包): tar [-zvfc] [压缩后文件名] [目录]
 - 。 -c 打包
 - 。 -v 显示详细信息
 - 。 -f 指定文件名
 - 。 -z打包同时压缩
 - 。 示例: tar -zcf Japan.tar.gz Japan
 - 。 压缩后文件格式: .tar.gz
- 语法(解包): tar [-zxvf] [压缩后文件名] [目录]
 - 。 -x 解包
 - 。 -z解压缩
 - 。 示例: tar-zxvf Japan.tar.gz

(4)**zip**

- 功能描述: 压缩文件或者目录(能压缩目录, 能保留原文件)
- 命令所在路径: /usr/bin/zip
- 执行权限: 所有用户
- 语法: zip [-r] [压缩后文件名] [文件或者目录]
 - 。 -r 压缩目录

- 示例: zip -r Japan.zip Japan
- 压缩后文件格式: .zip

(5)bzip2(gzip的升级版本)

- 功能描述: 压缩文件
- 命令所在路径: /usr/bin/bzip2
- 执行权限: 所有用户
- 语法: bzip2 [-k] [文件]
 - 。 -k 产生压缩文件后保留原文件
- 示例:
 - o bzip2 -k Japan
 - o tar -cjf Japan.tar.bz2 Japan
- 压缩后文件格式: .bz2

(6)bunzip2

- 功能描述:解压缩文件
- 命令所在路径: /usr/bin/bunzip2
- 执行权限: 所有用户
- 语法: bunzip [-k] [压缩文件]
 - 。 -k 解压缩文件后保留原文件
- 示例:
 - o bunzip2 -k Japan.bz2
 - o Tar -xjf Japan.tar.bz2

4.7 网络命令

(1)write

- 功能描述: 给用户发信息,以Ctrl+D保存结束(退格: Ctrl+退格键)
- 指令所在路径: /usr/bin/write
- 执行权限: 所有用户
- 语法: write [用户名]
- 示例: write linzhiling

(2)wall

- 英文全称: write all
- 功能描述:发广播信息
- 指令所在路径: /usr/bin/wall
- 执行权限: 所有用户
- 语法: wall [message]
- 示例: wall ShenChao is a honest man!

(3)ping

- 功能描述: 测试网络连通性
- 命令所在路径: /bin/ping
- 执行权限: 所有用户
- 语法: ping [选项] [IP地址]
 - 。 -c 指定发送次数
- 示例: ping-c 3 192.168.1.156

(4)ifconfig

- 英文全称: interface configure
- 功能描述: 查看和设置网卡信息
- 命令所在路径: /sbin/ifconfig
- 执行权限: root
- 语法: ifconfig 网卡名称 IP地址
- 示例: ifconfig eth0 192.168.8.250

(5)mail

- 功能描述: 查看发送电子邮件
- 命令所在路径: /bin/mail
- 执行权限: 所有用户

- 语法: mail [用户名](Ctrl+D结束)
- 示例: mail root提示: 按help

(6)last

- 功能描述: 列出目前与过去登入系统的用户信息
- 命令所在路径: /usr/bin/last
- 执行权限: 所有用户
- 语法: last示例: last

(7)lastlog

- 功能描述: 查看某特定用户上次登录的时间
- 命令所在路径: /usr/bin/lastlog
- 执行权限: 所有用户
- 语法: lastlog
- 示例:
 - lastlog
 - o lastlog -u 502

(8)traceroute

- 功能描述:显示数据包到主机间的路径
- 命令所在路径: /bin/traceroute
- 执行权限: 所有用户
- 语法: traceroute
- 示例: traceroute www.lampbrother.net

(9)netstat

- 功能描述: 显示网络相关信息
- 命令所在路径: /bin/
- 执行权限: 所有用户
- 语法: netstat + [选项]
- 选项:
 - 。 -t TCP协议
 - 。 -u UDP协议
 - -1 监听
 - 。 -r 路由
 - 。 -n 显示IP地址和端口号
- 示例:
 - o netstat -tlin 查看本机监听的端口
 - o netstat -an 查看本机所有的网络连接
 - o netstat -rn 查看本机路由表

1. setup

- 。 功能描述: 配置网络
- 。 命令所在路径: /usr/bin/setup
- 。 执行权限: root
- 。 语法: setup
- setup
- 。 示例: setup
- 。 注意: setup配置完之后要重启网络服务: service network restart

2. mount

- 。 功能描述: 挂载命令
- 。 命令位置: /bin/mount
- 。 执行权限: 所有用户
- 。 命令语法: mount [-t 文件系统] 设备文件名 挂载点
- 示例: mount -t iso9660 dev/sr0 /mnt/cdrom/

3. umount

。 功能描述: 退出挂载

4.8 关机重启命令

(1)shutdown

- 功能描述: 关机或者重启
- 语法: shutdown [选项] 时间(now、20:30)
 - 。 -c 取消前一个关机命令
 - 。 -h 关机
 - 。 -r 重启

(2)其他关机命令

- halt
- poweroff
- init 0

(3)其他重启命令

- reboot
- init 6

(4)系统运行级别

- cat /etc/inittab 修改系统默认运行级别(id:3:initdefault:)
- runlevel 查询系统运行级别 级别 含义 0 关机 1 单用户 2 不完全多用户,不含NFS服务 3 完全多用户 4 未分配 5 图形界面 6 重启

(5)**退出登录命令logout