
\equiv

Online开发如何配置 Href 跳转

- Online开发如何配置 Href 跳转
 - 。 效果演示
 - 。 配置位置
 - Online表单
 - Online报表
 - 。 配置方式
 - 配置实例: http或https链接跳转
 - 配置实例:路由(router)地址跳转
 - 配置实例:内部组件跳转
 - o 如何传参
 - 可使用变量
 - o 如何接收参数
 - http或https链接跳转
 - 路由(router)地址方式
 - 内部组件方式


效果演示

配置了 href 的字段将会显示为超链接,可以点击跳转到你配置的界面,如下图所示




配置位置

Online表单



Online报表



配置方式

直接在输入框里输入你要跳转的地址即可,可以传递参数,目前支持三种跳转方式,分别为

- 1. http或https链接跳转
- 2. 路由(router)地址跳转
- 3. 内部组件跳转

配置实例: http或https链接跳转

假如说我想跳转到百度页面,可以在字段href里填写 https://www.baidu.com , 注意, 开头的 http 或 https 一定要填写, 如果不填就会被识别成"路由地址跳转"。



https://www.baidu.com

配置实例:路由(router)地址跳转

假如说我想跳转到菜单里配置的某个页面,就输入该菜单的路径即可 比如首页的路径为 /dashboard/analysis

编辑

菜单类型:	● 一级菜单 ○ 子菜单	○ 按钮/权限
*菜单名称:	首页	0
* 菜单路径:	/dashboard/analysis	
* 前端组件:	dashboard/Analysis	
写到输入框里即	印	

那

字段href		
	/dashboard/analysis	

配置实例: 内部组件跳转

假如说我写了一个组件,而且没有配置成菜单,但也想在这里打开的时候,就可以使用内部组件跳转。 你只需要提供一个组件的路径, 如下图所示:

注意,你只能使用 /src/views 下的所有组件,且填写时开头无需填写 / ,且一定要包含 .vue ,否则将会被识别成"路由地址跳 转"。

比如我要弹出通讯录列表这个组件,正确的路径地址为: system/AddresssList.vue ,如下图所示




如何传参

无论是哪一种配置方式,都采用问号(?)的方式传参,多个参数用 & 符号分割

?name=zhangsan&age=23&sex=男

可使用变量

你可以在参数里使用变量,变量的名称取决于你配置了哪些字段



如上图所示,我的配置中有一个 teacher_name 字段,那么我就可以在使用的时候取出来,传给你配置的链接

实际使用中, 如果我点击了 赵六



那么实际参数会被转换为

```
?name=赵六&ohh=233
```

如何接收参数

http或https链接跳转

可以在后台用 request 获取

路由(router)地址方式

```
watch: {
    $route: {
        immediate: true,
        handler() {
            this.paramId = this.$route.query.id
        }
    }
}
```

内部组件方式

内部组件使用 props 来接收参数,传给组件的类型永远都是 String 类型,所以你试图用其他类型(如 Number)接收的时候会报错。

```
export default {
  name: 'TestTreeList',
  mixins: [JeecgListMixin],
  components: {
    TestTreeModal
  },
  props: ['birthday', 'a', 'b'],
  data() {
```

上一篇: Online表单API 下一篇: 高级实战技巧