기능 명세서

기능 분류	회원 관리 (Create)	기능명	회원가입 (Create)
기능 ID	USER-FUNC-01	화면 ID	M-01 (회원가입 화면)
요청 경로	/member/join		
사전 조건	비로그인 상태		
처리 로직	1. 사용자가 가입 폼에 정보 입력 후 전송 2. 입력값(ID, PW, 닉네임, 이메일) 유효성 검증 3. DB ID 중복 검사 수행 4. 비밀번호 암호화 후 Member 테이블 INSERT		
예외 처리	• 이미 존재하는 ID 입력 시: 에러 메시지 반환 및 가입 페이지 유지 • 필수 입력값 누락 시: 유효성 검증 실패 안내		
사후 조건	회원 정보가 DB에 저장되고 로그인 페이지로 이동		

기능 분류	회원 관리 (Read)	기능명	로그인 (Read)
기능 ID	USER-FUNC-02	화면 ID	M-02 (로그인 화면)
요청 경로	/member/login		
사전 조건	비로그인 상태		
처리 로직	1. 사용자가 ID, PW 입력 후 로그인 요청 2. DB에서 ID 일치 회원 조회 3. 입력된 비밀번호와 DB 암호화 패스워드 비교 4. 인증 성공 시 HttpSession에 회원 객체 바인딩		
예외 처리	• 존재하지 않는 ID 또는 비밀번호 불일치 시: 로그인 실패 메시지 출력 및 로그인 페이지 유지		
사후 조건	세션이 생성되며 메인 페이지(/index)로 리다이렉트		

기능 분류	회원 관리 (Read)	기능명	마이페이지 조회 (Read)
기능 ID	USER-FUNC-03	화면 ID	M-03 (마이페이지 화면)
요청 경로	/member/myPage		
사전 조건	로그인 상태 (세션 존재)		
처리 로직	1. HttpSession에서 로그인된 회원 ID 추출 2. DB에서 해당 회원 상세 정보 SELECT		
예외 처리	• 세션 만료 또는 비로그인 접근 시: 로그인 페이지로 인터셉터(Interceptor) 리다이렉트		
사후 조건	마이페이지 뷰(myPage.jsp)에 회원 정보 출력		

기능 분류	회원 관리 (Update)	기능명	마이페이지 수정 (Update)
기능 ID	USER-FUNC-04	화면 ID	M-04 (정보수정 화면)
요청 경로	/member/modify		
사전 조건	로그인 상태		
처리 로직	1. 수정할 비밀번호 및 닉네임 등 입력 후 전송 2. 세션 ID 기준 DB Member 테이블 UPDATE 수행 3. 세션 내 회원 정보 갱신		
예외 처리	• 빈 값 전송 시: 수정 거부 및 안내 메시지 출력		
사후 조건	회원 정보가 수정되고 갱신된 마이페이지 표시		

기능 분류	회원 관리 (Delete)	기능명	회원 탈퇴 (Delete)
기능 ID	USER-FUNC-05	화면 ID	M-05 (회원탈퇴 화면)

요청 경로	/member/remove
사전 조건	로그인 상태
처리 로직	1. 본인 확인을 위한 비밀번호 입력 2. 비밀번호 일치 확인 후 DB Member 테이블 DELETE 3. HttpSession invalidate() 실행
예외 처리	• 비밀번호 불일치 시: 탈퇴 실패 처리 및 에러 안내
사후 조건	계정 정보 삭제 및 세션 소멸 후 메인 이동

기능 분류	게시판 (Read)	기능명	동행 글 목록 조회 (Read)
기능 ID	USER-FUNC-06	화면 ID	B-01 (동행 목록 화면)
요청 경로	/board/list		
사전 조건	제한 없음 (전체 공개)		
처리 로직	1. DB Board 테이블에서 최신순 및 페이징 조건으로 SELECT 2. 검색 키워드(공연명/제목) 존재 시 조건절 추가		
예외 처리	• 데이터가 없는 경우: '등록된 동행 팟이 없습니다' 문구 출력		
사후 조건	동행 모집글 리스트 및 페이징 네비게이션 출력		

기능 분류	게시판 (Read)	기능명	동행 글 상세 조회 (Read)
기능 ID	USER-FUNC-07	화면 ID	B-02 (동행 상세 화면)
요청 경로	/board/detail		
사전 조건	제한 없음		
처리 로직	1. 전달받은 게시글 번호(bno)로 상세 데이터 SELECT 2. 조회수(hit) 컬럼 +1 UPDATE 3. 해당 게시글의 댓글 목록 함께 SELECT		
예외 처리	• 삭제된 글이거나 존재하지 않는 bno인 경우: 예외 페이지 이동 ('존재하지 않는 게시글입니다')		
사후 조건	게시글 상세 내용 및 하단 댓글 목록 출력		

기능 분류	게시판 (Create)	기능명	동행 글 등록 (Create)
기능 ID	USER-FUNC-08	화면 ID	B-03 (동행 작성 화면)
요청 경로	/board/write		
사전 조건	로그인 상태		
처리 로직	1. 제목, 내용, 공연명, 출발/목적지, 모집인원 입력 2. 세션에서 작성자 ID 추출하여 DTO에 세팅 3. Board 테이블 INSERT		
예외 처리	• 비로그인 사용자 접근 시: 로그인 페이지로 이동		
사후 조건	새로운 동행 팟 글이 등록되고 목록 페이지로 리다이렉트		

기능 분류	게시판 (Update)	기능명	동행 글 수정 (Update)
기능 ID	USER-FUNC-09	화면 ID	B-04 (동행 수정 화면)
요청 경로	/board/modify		
사전 조건	로그인 상태 및 본인 글 작성자 일치		

처리 로직	1. 수정할 게시글 데이터 입력 후 전송 2. 세션 ID와 글 작성자 ID 일치 여부 서버 검증 3. DB Board 테이블 UPDATE
예외 처리	• 작성자가 아닌 사용자가 URL로 접근 시: '권한이 없습니다' 경고 후 이전 페이지로 리다이렉트
사후 조건	게시글 내용이 수정되고 상세 페이지로 이동

기능 분류	게시판 (Delete)	기능명	동행 글 삭제 (Delete)
기능 ID	USER-FUNC-10	화면 ID	B-02 (동행 상세 화면)
요청 경로	/board/delete		
사전 조건	로그인 상태 및 작성자 본인 또는 관리자		
처리 로직	1. 삭제 요청 받은 bno와 세션 ID 대조 2. 작성자 일치 시 DB Board 테이블 DELETE		
예외 처리	• 권한이 없는 경우: 삭제 차단 및 에러 메시지		
사후 조건	게시글 및 연관 댓글 데이터 삭제 후 목록 이동		

기능 분류	게시판 (Update)	기능명	모집 상태 변경 (Update)
기능 ID	USER-FUNC-11	화면 ID	B-02 (동행 상세 화면)
요청 경로	/board/status		
사전 조건	로그인 상태 및 작성자 본인		
처리 로직	1. 모집 상태(모집중 ↔ 모집완료) 토글 요청 2. 작성자 권한 확인 후 status 컬럼 UPDATE		
예외 처리	• 타인의 글 상태 변경 시도 시: 권한 오류 처리		
사후 조건	게시글 상태가 변경되어 버튼 및 뱃지 갱신		

기능 분류	소통 (Create/Read)	기능명	댓글 작성 및 조회 (Create/Read)
기능 ID	USER-FUNC-12	화면 ID	B-02 (동행 상세 화면)
요청 경로	/comment/write		
사전 조건	로그인 상태		
처리 로직	1. 댓글 내용 및 게시글 bno 전송 2. Comment 테이블 INSERT 3. 갱신된 댓글 리스트 조회		
예외 처리	• 빈 내용 입력 시: 댓글 등록 차단		
사후 조건	게시글 하단 댓글 영역에 실시간 반영		

기능 분류	인증 관리 (Read)	기능명	관리자 로그인 (Read)
기능 ID	ADMIN-FUNC-01	화면 ID	A-01 (관리자 로그인)
요청 경로	/admin/login		
사전 조건	관리자 계정 사전 보유		

처리 로직	1. 관리자 전용 아이디/비밀번호 입력 2. DB 또는 설정된 관리자 계정과 대조 인증 3. 세션에 ADMIN 권한 부여
예외 처리	• 일반 계정으로 접근 시: 권한 거부 예외 처리
사후 조건	관리자 대시보드 메인 화면으로 이동

기능 분류	회원 관리 (Read)	기능명	전체 회원 목록 조회 (Read)
기능 ID	ADMIN-FUNC-02	화면 ID	A-02 (회원 관리 화면)
요청 경로	/admin/memberList		
사전 조건	관리자 세션 권한 (ADMIN)		
처리 로직	1. 인터셉터로 관리자 권한 확인 2. DB에서 전체 일반 회원 리스트 SELECT		
예외 처리	• 권한 없는 일반 사용자가 접근 시: 메인 페이지 강제 이동		
사후 조건	전체 회원 목록 및 상태 테이블 출력		

기능 분류	회원 관리 (Delete)	기능명	회원 강제 탈퇴 (Delete)
기능 ID	ADMIN-FUNC-03	화면 ID	A-02 (회원 관리 화면)
요청 경로	/admin/memberDelete		
사전 조건	관리자 세션 권한		
처리 로직	1. 관리자가 특정 회원의 번호(mno) 선택 후 강제 탈퇴 요청 2. DB Member 테이블에서 해당 회원 레코드 DELETE		
예외 처리	• 관리자 권한 미보유 시: 요청 차단		
사후 조건	해당 회원 계정 삭제 및 회원 목록 갱신		

기능 분류	게시판 관리 (Delete)	기능명	불건전 게시글 삭제 (Delete)
기능 ID	ADMIN-FUNC-04	화면 ID	A-03 (게시판 관리 화면)
요청 경로	/admin/boardDelete		
사전 조건	관리자 세션 권한		
처리 로직	1. 부적절하거나 신고된 게시글 번호(bno) 식별 2. 관리자 권한으로 DB Board 테이블 강제 DELETE		
예외 처리	• 권한 미보유 시: 요청 차단		
사후 조건	게시글 삭제 완료 및 관리자 게시판 관리 화면 반영		

기능 분류	공통 인증 (Delete)	기능명	로그아웃 (Delete 세션)
기능 ID	COMMON-FUNC-01	화면 ID	전체 공통 (Header)
요청 경로	/member/logout		
사전 조건	로그인 상태		
처리 로직	1. 로그아웃 버튼 클릭 시 요청 접수 2. session.invalidate() 호출하여 세션 제거		

예외 처리	• 비로그인 상태에서 호출 시: 예외 없이 메인 이동
사후 조건	세션 소멸 및 로그인 전 메인 화면으로 이동