


综合介绍

内容介绍


FastDFS是由淘宝的余庆先生所开发,是一个轻量级、高性能的开源分布式文件系统,用纯C语言开发,包括文件存储、文件同步、文件访问(上传、下载)、存取负载均衡、在线扩容、相同内容只存储一份等功能,适合有大容量存储需求的应用或系统。做分布式系统开发时,其中要解决的一个问题就是图片、音视频、文件共享的问题,分布式文件系统正好可以解决这个需求。同类的分布式文件系统有谷歌的GFS、HDFS(Hadoop)、TFS(淘宝)等。

源码开放下载地址: https://github.com/happyfish100

FastDFS系统架构:




FastDFS文件上传流程:



- 1. client询问tracker上传到的storage,不需要附加参数;
- 2. tracker返回一台可用的storage;
- 3. client直接和storage通讯完成文件上传。

FastDFS文件下载流程:



- 1. client询问tracker下载文件的storage,参数为文件标识(组名和文件名);
- 2. tracker返回一台可用的storage;
- 3. client直接和storage通讯完成文件下载。

术语

FastDFS两个主要的角色: Tracker Server 和 Storage Server

Tracker Server: 跟踪服务器,主要负责调度storage节点与client通信,在访问上起负载均衡的作

用,和记录storage节点的运行状态,是连接client和storage节点的枢纽。

Storage Server: 存储服务器,保存文件和文件的meta data (元数据)

Group:文件组,也可以称为卷。同组内服务器上的文件是完全相同的,做集群时往往一个组会有多台服务器,上传一个文件到同组内的一台机器上后,FastDFS会将该文件即时同步到同组内的其它所有机器上,起到备份的作用。

meta data: 文件相关属性,键值对(Key Value Pair)方式,如: width=1024, height=768。和阿里云OSS的meta data相似。

FastDFS单节点安装

服务器规划:

跟踪服务器(Tracker Server): 10.0.31.189 存储服务器(Storage Server): 10.0.31.189

操作系统: CentOS6.8

用户: root

数据存储目录: /fastdfs

安装包:

fastdfs-master-V5.05.zip: FastDFS源码

libfastcommon-master.zip: (从 FastDFS 和 FastDHT 中提取出来的公共 C 函数库)

fastdfs-nginx-module-master.zip: storage节点http服务nginx模块

nginx-1.10.0.tar.gz: Nginx安装包

下载完成后,将压缩包解压到/usr/local目录下

一、所有tracker和storage节点都执行如下操作(单节点就一个,多节点都执行)

1、安装所需的依赖包

[root@localhost ~]# yum install make cmake gcc gcc-c++

2、安装libfatscommon

```
[root@localhost ~]# cd /usr/local
[root@localhost local]# unzip libfastcommon-master.zip
[root@localhost local]# cd libfastcommon-master
[root@localhost libfastcommon-master]# 11
```

总用量 36

```
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 7月 6 2017 doc
-rw-r--r-. 1 root root 8005 7月 6 2017 HISTORY
-rw-r--r-. 1 root root 566 7月 6 2017 INSTALL
-rw-r--r-. 1 root root 1607 7月 6 2017 libfastcommon.spec
-rwxr-xr-x. 1 root root 3099 7月 6 2017 make.sh
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 7月 6 2017 php-fastcommon
-rw-r--r-. 1 root root 2763 7月 6 2017 README
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 9月 28 2017 src

####编译、安装
[root@localhost libfastcommon-master]# ./make.sh
[root@localhost libfastcommon-master]# ./make.sh install
```

3、安装FastDFS

```
[root@localhost ~]# cd /usr/local
[root@localhost local]# unzip fastdfs-master.zip
[root@localhost local]# cd fastdfs-master
[root@localhost fastdfs-master]# 11
总用量 136
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 9月 28 2017 client
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 9月 28 2017 common
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 8月 10 2017 conf
-rw-r--r-- 1 root root 35067 8月 10 2017 COPYING-3 0.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3171 8月 10 2017 fastdfs.spec
-rw-r--r-- 1 root root 33207 8月 10 2017 HISTORY
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 8月 10 2017 init.d
-rw-r--r-- 1 root root 7755 8月 10 2017 INSTALL
-rwxr-xr-x. 1 root root 5548 8月 10 2017 make.sh
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 8月 10 2017 php_client
-rw-r--r--. 1 root root 2380 8月 10 2017 README.md
-rwxr-xr-x. 1 root root 1768 8月 10 2017 restart.sh
-rwxr-xr-x. 1 root root 1680 8月 10 2017 stop.sh
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 9月 28 2017 storage
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 8月 10 2017 test
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 9月 28 2017 tracker
## 编译、安装
[root@localhost fastdfs-master]# ./make.sh
[root@localhost fastdfs-master]# ./make.sh install
```

采用默认安装方式,相应的文件与目录如下:

1. 服务脚本文件位置

```
/etc/init.d/fdfs_storaged
/etc/init.d/fdfs_trackerd
```

2. 配置文件(示例配置文件):

```
所在位置:/etc/fdfs
[root@localhost fastdfs-master]# ll /etc/fdfs/
-rw-r--r-- 1 root root 1461 9月 28 2017 client.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7927 9月 28 2017 storage.conf.sample
-rw-r--r-- 1 root root 7200 9月 28 2017 tracker.conf.sample
```

3. 命令行工具(/usr/bin目录下)

```
[root@localhost fastdfs-master]# 11 /usr/bin/ | grep fdfs
                          262291 9月 28 2017 fdfs appender test
-rwxr-xr-x. 1 root root
                         261988 9月 28 2017 fdfs_appender_test1
-rwxr-xr-x. 1 root root
                          252300 9月 28 2017 fdfs_append_file
-rwxr-xr-x. 1 root root
                          251458 9月 28 2017 fdfs_crc32
-rwxr-xr-x. 1 root root
                         252407 9月 28 2017 fdfs_delete_file
-rwxr-xr-x. 1 root root
                          253222 9月 28 2017 fdfs_download_file
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           252948 9月 28 2017 fdfs_file_info
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           265628 9月 28 2017 fdfs_monitor
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           879078 9月 28 2017 fdfs_storaged
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           268651 9月 28 2017 fdfs_test
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           267828 9月 28 2017 fdfs test1
-rwxr-xr-x. 1 root root
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           374227 9月 28 2017 fdfs_trackerd
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           253350 9月 28 2017 fdfs_upload_appender
-rwxr-xr-x. 1 root root
                           256992 9月 28 2017 fdfs upload file
```

二、配置tracker服务器

1.复制tracker样例配置文件,并重命名

```
[root@localhost fastdfs-master]# cp /etc/fdfs/tracker.conf.sample
/etc/fdfs/tracker.conf
```

2.修改tracker配置文件

```
[root@localhost fastdfs-master]# vim /etc/fdfs/tracker.conf###修改内容如下disabled=false# 启用配置文件port=22122# tracker服务器端口(默认22122)base_path=/fastdfs/tracker# 存储日志和数据的根目录
```

3.创建base_path指定的目录

```
[root@localhost fastdfs-master]# mkdir -p /fastdfs/tracker
```

4.防火墙中打开tracker服务器端口(默认为 22122)

```
[root@localhost fastdfs-master]# vi /etc/sysconfig/iptables
末尾添加
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22122 -j ACCEPT
保存退出
重启防火墙:
service iptables restart
```

5 启动tracker服务器

```
[root@localhost fastdfs-master]# /etc/init.d/fdfs_trackerd start
初次启动,会在/fastdfs/tracker目录下生成logs、data两个目录
```

[root@localhost fastdfs-master]# ls /fastdfs/tracker data logs

an have mail in /nam/anaal/mail/mas

检查FastDFS Tracker Server是否启动成功:

```
[root@localhost fastdfs-master]# ps -ef | grep fdfs_trackerd
root 9621 1 0 21:48 ? 00:00:00 /usr/bin/fdfs_trackerd /etc/fdfs/tracker.conf
```

00:00:00 grep fdfs_trackerd

三、配置storage服务器

9633 2664 0 21:48 pts/0

ps -ef | grep fdfs_trackerd

1.复制storage样例配置文件,并重命名

```
[root@localhost fastdfs-master]# cp /etc/fdfs/storage.conf.sample
/etc/fdfs/storage.conf
```

2.编辑配置文件

root

```
[root@localhost fastdfs-master]# vi /etc/fdfs/storage.conf
```

```
修改部分内容如下
disabled=false
port=23000
```

base_path=/fastdfs/storage

store_path0=/fastdfs/storage

http.server_port=80

口保持一致

- # 启用配置文件
- # storage服务端口
- # 数据和日志文件存储根目录
- # 第一个存储目录
- tracker_server=10.0.31.189:22122 # tracker服务器IP和端口,此处是上面预定好的 ip
 - # http访问文件的端口,此处需要和后面 nginx 监听端

3.创建基础数据目录

[root@localhost fastdfs-master]# mkdir -p /fastdfs/storage base path 和store path0路径,因为上面的路径可能不存在

#此处上面配置的

4.防火墙中打开storage服务器端口(默认为 23000)

```
[root@localhost fastdfs-master]# vi /etc/sysconfig/iptables
添加如下端口行:
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 23000 -j ACCEPT
保存退出
重启防火墙:
```

5.启动storage服务器

```
[root@localhost fastdfs-master]# /etc/init.d/fdfs_storaged start
```

```
初次启动,会在/fastdfs/storage目录下生成logs、data两个目录。
检查FastDFS Tracker Server是否启动成功:
ps -ef | grep fdfs_storaged
```

[root@localhost fastdfs-master]# service iptables restart

```
1 0 21:54 ?
root
                                      00:00:00 /usr/bin/fdfs_storaged /etc/fdfs/storage.conf
         9666 2664 0 21:54 pts/0
root
                                      00:00:00 grep fdfs_storaged
```

四、文件上传测试(10.0.31.189,此处仅为测试,后续会用 代码上传)

1.修改Tracker服务器客户端配置文件

```
[root@localhost fastdfs-master]# cp /etc/fdfs/client.conf.sample /etc/fdfs/client.conf
[root@localhost fastdfs-master]# vim /etc/fdfs/client.conf
# 修改以下配置,其它保持默认
base_path=/fastdfs/tracker
tracker_server=10.0.31.189:22122 #修改为tracker_server地址和端口
```

2.执行文件上传命令

[root@localhost fastdfs-master]# /usr/bin/fdfs_upload_file /etc/fdfs/client.conf
/root/logo.png

返回内容 返回文件ID号:/group1/M00/00/00/CgAfvVnMW0iAaxm0AAA5ilsiE-g844.png 如果返回类似内容,则上传成功

五、在所有storage节点安装fastdfs-nginx-module

1. fastdfs-nginx-module 作用说明

FastDFS 通过 Tracker 服务器,将文件放在 Storage 服务器存储,但是同组存储服务器之间需要进入文件复制,有同步延迟的问题。假Tracker 服务器将文件上传到了 10.0.31.201,上传成功后文件 ID已经返回给客户端。此时 FastDFS 存储集群机制会将这个文件同步到同组存储 10.0.31.202,在文件还没有复制完成的情况下,客户端如果用这个文件 ID 在 10.0.31.126 上取文件,就会出现文件 无法访问的错误。而 fastdfs-nginx-module 可以重定向文件连接到源服务器取文件,避免客户端由于复制延迟导致的文件无法访问错误

2.解压fastdfs-nginx-module-master.zip

```
[root@localhost fastdfs-master]# cd /usr/local
[root@localhost local]# unzip fastdfs-nginx-module-master.zip
```

3.安装Nginx

Nginx安装请参考Nginx源码安装文档

注意:在执行./configure配置nginx参数的时候,需要将fastdfs-nginx-moudle源码作为模块编译 进去:

./configure --prefix=/usr/local/nginx --sbin-path=/usr/bin/nginx --addmodule=/usr/local/fastdfs-nginx-module-master/src

4.复制 fastdfs-nginx-module 源码中的配置文件到/etc/fdfs 目录,并修改

```
[root@localhost local]# cp /usr/local/fastdfs-nginx-module-
master/src/mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/
[root@localhost local]# vi /etc/fdfs/mod_fastdfs.conf
#修改以下配置 其他配置默认即可
                               # 客户端访问文件连接超时时长(单位: 秒)
connect_timeout=10
base_path=/tmp
                               # 临时目录
tracker_server=10.0.31.189:22122 # tracker服务IP和端口
                              # storage服务端口
storage_server_port=23000
group_name=group1
                               # 组名
                               # 访问链接前缀加上组名
url_have_group_name=true
store_path0=/fastdfs/storage
                               # 文件存储路径
```

5.复制 FastDFS 的部分配置文件到/etc/fdfs 目录

```
root@localhost local]# cd /usr/local/fastdfs-master/conf
root@localhost local]# cp http.conf mime.types /etc/fdfs/
```

6 在/fastdfs/storage文件存储目录下创建软连接,将其链接到实际存放数据的目录

```
root@localhost local]# ln -s /fastdfs/storage/data/ /fastdfs/storage/data/M00
```

7配置nginx访问storage文件

```
root@localhost local]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
```

注意下面的 user root此处打开前面注释并修改为 root 防止后面运行出错

```
user root;
worker_processes 1;
events {
    worker_connections 1024;
}
http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    sendfile on;
    keepalive_timeout 65;
    server {
        ##此处和前面storage.conf配置的 http.server 保持一致
        listen 80;
        server_name localhost;
        ##配置通配符,将/group 开头的地址映射到 fastdfs 的项目,如果#只有一个 group1 可以
直接写 group1s
```

```
location ~/group([0-9])/M00 {
         ngx_fastdfs_module;
    }
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {
        root html;
    }
}
```

8防火墙中打开 Nginx 的 80 端口

为了防止出现问题,最好在防火墙中放行80端口,放行方式和上面放行其他的一致,修改完成后保存重启防火墙

9 启动Nginx

```
root@localhost local]# /usr/bin/nginx
ngx_http_fastdfs_set pid=xxx

nginx重启命令为: /usr/sbin/nginx -s reload
启动nginx后,如果打印出ngx_http_fastdfs_set pid=xxx,表示fastdfs-nginx-module模块加载
成功了,xxx表示模块的进程ID。
```

10通过浏览器访问测试时上传的文件

测试上传后返回的文件ID为: group1/M00/00/00/CgAfvVnMWOiAaxm0AAA5ilsiE-g844.png, 用浏览访问的地址为: http://10.0.31.189/group1/M00/00/CgAfvVnMWOiAaxm0AAA5ilsiE-g844.png