

NIO

回顾:

今天任务

- 1.NIO简介
- 2.Channel和Buffer
- 3.Selector
- 4.Buffer的使用
- 5.FileChannel的使用

教学目标

- 1. 了解NIO
- 2. 了解Channel和Buffer
- 3.理解Selector的作用
- 4.掌握FileChannel的使用

第一节: NIO简介

java.nio全称java non-blocking IO,是指jdk1.4 及以上版本里提供的新api(New IO) ,为所有的原始类型(boolean类型除外)提供缓存支持的数据容器,使用它可以提供非阻塞式的高伸缩性网络。

Java NIO 由以下几个核心部分组成:


- Channels: 通道
- Buffers: 缓冲区
- Selectors: 选择器

NIO和普通IO的区别

10	NIO
面向流(Stream Oriented)	面向缓冲区(Buffer Oriented)
阻塞IO(Blocking IO)	非阻塞IO(Non Blocking IO)
(无)	选择器(Selectors)

第二节: Channel 和 Buffer

基本上,所有的 IO 在NIO 中都从一个Channel 开始。Channel 有点象流。 数据可以从Channel读到Buffer中,也可以从Buffer 写到Channel中。这里有个图示:




Java NIO里关键的Buffer实现:

- ByteBuffer
- CharBuffer
- DoubleBuffer
- FloatBuffer
- IntBuffer
- LongBuffer
- ShortBuffer

第三节: Selector

Selector允许单线程处理多个 Channel。如果你的应用打开了多个连接(通道),但每个连接的流量都很低,使用 Selector就会很方便。例如,在一个聊天服务器中。

这是在一个单线程中使用一个Selector处理3个Channel的图示:



要使用Selector,得向Selector注册Channel,然后调用它的select()方法。这个方法会一直阻塞到某个注册的通道有事件就绪。一旦这个方法返回,线程就可以处理这些事件,事件的例子有如新连接进来,数据接收等。

第四节: Buffer的使用

Java NIO中的Buffer用于和NIO通道进行交互。如你所知,数据是从通道读入缓冲区,从缓冲区写入到通道中的。 缓冲区本质上是一块可以写入数据,然后可以从中读取数据的内存。这块内存被包装成NIO Buffer对象,并提供了一组方法,用来方便的访问该块内存。

4.1 Buffer的基本用法

使用Buffer读写数据一般遵循以下四个步骤:

- 1. 写入数据到Buffer
- 2. 调flip()方法
- 3. 从Buffer中读取数据
- 4. 调用clear()方法或者compact()方法

当向buffer写入数据时,buffer会记录下写了多少数据。一旦要读取数据,需要通过flip()方法将Buffer从写模式切换到读模式。在读模式下,可以读取之前写入到buffer的所有数据。

一旦读完了所有的数据,就需要清空缓冲区,让它可以再次被写入。有两种方式能清空缓冲区:调用clear()或compact()方法。clear()方法会清空整个缓冲区。compact()方法只会清除已经读过的数据。任何未读的数据都被移到缓冲区的起始处,新写入的数据将放到缓冲区未读数据的后面。

案例一: 使用ByteBuffer

```
public static void main(String[] args) {
       //1创建缓冲区
       ByteBuffer buffer=ByteBuffer.allocate(1024);
        //2向缓冲区中添加内容
       buffer.put("helloworld".getBytes());
       //3切换为读模式
       buffer.flip();
       //4获取单个字节
       //buffer.get();
       //5获取多个字节
       byte[] data=new byte[buffer.limit()];
       buffer.get(data);
       System.out.println(new String(data));
       //6清空缓冲区
       buffer.clear();
   }
```

4.2 Buffer的capacity,position和limit

缓冲区本质上是一块可以写入数据,然后可以从中读取数据的内存。这块内存被包装成NIO Buffer对象,并提供了一组方法,用来方便的访问该块内存。


为了理解Buffer的工作原理,需要熟悉它的三个属性:

- capacity
- position
- limit


position和limit的含义取决于Buffer处在读模式还是写模式。不管Buffer处在什么模式,capacity的含义总是一样的。

这里有一个关于capacity,position和limit在读写模式中的说明。

Buffer - Write Mode



Buffer - Read Mode



capacity

作为一个内存块,Buffer有一个固定的大小值,也叫"capacity".你只能往里写capacity个byte、long,char等类型。一旦Buffer满了,需要将其清空(通过读数据或者清除数据)才能继续写数据往里写数据。

position

当你写数据到Buffer中时,position表示当前的位置。初始的position值为0.当一个byte、long等数据写到Buffer后,position会向前移动到下一个可插入数据的Buffer单元。position最大可为capacity – 1.

当读取数据时,也是从某个特定位置读。当将Buffer从写模式切换到读模式,position会被重置为0. 当从Buffer的 position处读取数据时,position向前移动到下一个可读的位置。

limit

在写模式下,Buffer的limit表示你最多能往Buffer里写多少数据。 写模式下,limit等于Buffer的capacity。

当切换Buffer到读模式时,limit表示你最多能读到多少数据。因此,当切换Buffer到读模式时,limit会被设置成写模式下的position值。换句话说,你能读到之前写入的所有数据(limit被设置成已写数据的数量,这个值在写模式下就是position)

Buffer的分配

要想获得一个Buffer对象首先要进行分配。 每一个Buffer类都有一个allocate方法。下面是一个分配48字节 capacity的ByteBuffer的例子。

ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(1024);//创建缓冲区,大小为1024个字节

向Buffer中写数据

写数据到Buffer有两种方式:

- 从Channel写到Buffer。后面案例使用
- 通过Buffer的put()方法写到Buffer里。

从Channel写到Buffer的例子

通过put方法写Buffer的例子:

buf.put(127);

put方法有很多版本,允许你以不同的方式把数据写入到Buffer中。例如,写到一个指定的位置,或者把一个字节数组写入到Buffer。 更多Buffer实现的细节参考JavaDoc。

flip()方法

flip方法将Buffer从写模式切换到读模式。调用flip()方法会将position设回0,并将limit设置成之前position的值。 换句话说,position现在用于标记读的位置,limit表示之前写进了多少个byte、char等——现在能读取多少个byte、char等。

从Buffer中读取数据

从Buffer中读取数据有两种方式:

- 1. 从Buffer读取数据到Channel。后面案例使用
- 2. 使用get()方法从Buffer中读取数据。

从Buffer读取数据到Channel的例子:

使用get()方法从Buffer中读取数据的例子

```
byte aByte = buf.get();
```

get方法有很多版本,允许你以不同的方式从Buffer中读取数据。例如,从指定position读取,或者从Buffer中读取数据到字节数组。更多Buffer实现的细节参考JavaDoc。

rewind()方法

Buffer.rewind()将position设回0,所以你可以重读Buffer中的所有数据。limit保持不变,仍然表示能从Buffer中读取多少个元素(byte、char等)。

clear()与compact()方法

一旦读完Buffer中的数据,需要让Buffer准备好再次被写入。可以通过clear()或compact()方法来完成。

如果调用的是clear()方法,position将被设回0,limit被设置成 capacity的值。换句话说,Buffer 被清空了。 Buffer中的数据并未清除,只是这些标记告诉我们可以从哪里开始往Buffer里写数据。

如果Buffer中有一些未读的数据,调用clear()方法,数据将"被遗忘",意味着不再有任何标记会告诉你哪些数据被读过,哪些还没有。

如果Buffer中仍有未读的数据,且后续还需要这些数据,但是此时想要先先写些数据,那么使用compact()方法。

compact()方法将所有未读的数据拷贝到Buffer起始处。然后将position设到最后一个未读元素正后面。limit属性依然像clear()方法一样,设置成capacity。现在Buffer准备好写数据了,但是不会覆盖未读的数据。

mark()与reset()方法

通过调用Buffer.mark()方法,可以标记Buffer中的一个特定position。之后可以通过调用Buffer.reset()方法恢复到这个position。例如:

```
buffer.mark(); //添加标记
buffer.reset();//恢复到标记位置
```

第五节: FileChannel的使用

Java NIO中的FileChannel是一个连接到文件的通道。可以通过文件通道读写文件。

FileChannel无法设置为非阻塞模式,它总是运行在阻塞模式下。

5.1打开FileChannel

在使用FileChannel之前,必须先打开它。但是,我们无法直接打开一个FileChannel,需要通过使用一个InputStream、OutputStream或RandomAccessFile来获取一个FileChannel实例。下面是通过RandomAccessFile打开FileChannel的示例:

```
RandomAccessFile aFile = new RandomAccessFile("data/nio-data.txt", "rw");
FileChannel inChannel = aFile.getChannel();
```

5.2从FileChannel读取数据

调用多个read()方法之一从FileChannel中读取数据。如:

```
ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);
int bytesRead = inChannel.read(buf);
```

首先,分配一个Buffer。从FileChannel中读取的数据将被读到Buffer中。

然后,调用FileChannel.read()方法。该方法将数据从FileChannel读取到Buffer中。read()方法返回的int值表示了有多少字节被读到了Buffer中。如果返回-1,表示到了文件末尾。

5.3 向FileChannel写数据

使用FileChannel.write()方法向FileChannel写数据,该方法的参数是一个Buffer。如:

```
String newData = "New String to write to file..." + System.currentTimeMillis();
ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocate(48);
buf.clear();
buf.put(newData.getBytes());
buf.flip();
while(buf.hasRemaining()) {
    channel.write(buf);
}
```

注意FileChannel.write()是在while循环中调用的。因为无法保证write()方法一次能向FileChannel写入多少字节,因此需要重复调用write()方法,直到Buffer中已经没有尚未写入通道的字节。

5.4 关闭FileChannel

用完FileChannel后必须将其关闭。如:

```
channel.close();
```

第六节:案例

6.1写入文本文件

```
//1创建FileOutputStream
FileOutputStream fos=new FileOutputStream("d:\\out.txt");
//2获取通道
FileChannel outChannel = fos.getChannel();
//3创建缓冲区
ByteBuffer buffer=ByteBuffer.allocate(1024);
//4向缓冲区中放入数据
buffer.put("hello world".getBytes());
//5写入
buffer.flip();
outChannel.write(buffer);
//6关闭
outChannel.close();
System.out.println("写入完毕");
```

6.2读取文本文件

```
//1创建FileInputStream
FileInputStream fis=new FileInputStream("d:\\out.txt");
//2创建通道
FileChannel inChannel = fis.getChannel();
//3创建缓冲区
ByteBuffer buffer=ByteBuffer.allocate(1024);
int len=inChannel.read(buffer);
System.out.println(len);
//4处理数据
buffer.flip();
String data=new String(buffer.array(),0,len);
System.out.println(data);
//5类闭
inChannel.close();
```

6.3复制图片

```
//1创建通道
FileChannel inChannel = FileChannel.open(Paths.get("d:\\003.jpg"),StandardOpenOption.READ);
FileChannel
outChannel=FileChannel.open(Paths.get("d:\\haha.jpg"),StandardOpenOption.WRITE,StandardOpenOptio
n.CREATE);
//2创建缓冲区
ByteBuffer buffer=ByteBuffer.allocateDirect(1024);
int len=0;
//3复制
while((len=inChannel.read(buffer))!=-1){
buffer.flip();
outChannel.write(buffer);
buffer.clear();
}
//4关闭
inChannel.close();
outChannel.close();
System.out.println("复制完毕");
```

6.4使用内存映射文件复制大文件

```
//1创建通道
FileChannel inChannel = new RandomAccessFile("d:\\01.wav", "r").getChannel();
FileChannel outChannel=new RandomAccessFile("d:\\02.wav", "rw").getChannel();
//2使用内存映射缓冲区
MappedByteBuffer map = inChannel.map(MapMode.READ_ONLY, 0,inChannel.size());
outChannel.write(map);
//3关闭
inChannel.close();
outChannel.close();
System.out.println("复制完毕");
System.out.println(inChannel.getClass().toString());
```

注意:如果文件超过2G,需要分多个文件映射。

第七节:课前默写

- 1.使用NIO读取文件的步骤
- 2.使用NIO读取文件的步骤

第八节: 作业

1.使用NIO复制文件

第九节:面试题

1.简述常见的NIO类及作用

