实验 3 跨交换机实现 VLAN 间路由

【实验名称】

跨交换机实现 VLAN 间路由。

【实验目的】

利用三层交换机跨交换机实现 VLAN 间路由。

【背景描述】

为减小广播包对网络的影响,网络管理员在公司内部网络中进行了 VLAN 的划分,为了实现不同 VLAN 间的互相访问,网络管理员利用三层交换机实现 VLAN 间路由。但是由于网络中主机数量较大,部分主机需要通过二层交换机接入到网络中,再利用三层交换机的路由功能实现和其他 VLAN 间路由。

【需求分析】

在二层交换机上划分 VLAN 配置 Trunk 实现不同 VLAN 的主机接入,在三层交换机上划分 VLAN 配置 Trunk 并配置 SVI 接口实现不同 VLAN 间路由。

【实验拓扑】

实验的拓扑图,如图 3-1 所示。




图 3-1

【实验设备】

- 三层交换机 1台
- 二层交换机 2台

PC 机 2 台

【预备知识】

交换机转发原理、交换机基本配置、三层交换机路由功能。

【实验原理】

在二层交换机上划分 VLAN 可实现不同 VLAN 的主机接入,而 VLAN 间的主机通信为不同网段间的通信,需要通过三层设备对数据进行路由转发才可以实现,通过在三层交换机上为各 VLAN 配置 SVI 接口,利用三层交换机的路由功能可以实现 VLAN 间的路由。

【实验步骤】

```
步骤 1 在 SW1 中创建 VLAN。
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#exit
步骤 2 在 SW1 上给 VLAN 配置 IP 地址。
SW1(config)#interface vlan 10
SW1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface vlan 20
SW1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW1(config-if) #no shutdown
SW1(config-if)#exit
步骤3 W1上配置 Trunk。
SW1(config)#interface fastEthernet 0/23
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fastEthernet 0/24
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#exit
步骤 4 在 SW2 和 SW3 上创建相应的 VLAN, 并将端口划分到 VLAN。
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface fastEthernet 0/1
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
SW3(config)#vlan 20
SW3(config-vlan)#exit
SW3(config)#interface fastEthernet 0/2
SW3(config-if)#switchport access vlan 20
SW3(config-if)#exit
步骤 5 在 SW2 和 SW3 上配置 Trunk。
SW2(config)#interface fastEthernet 0/24
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#exit
SW3(config)#interface fastEthernet 0/24
```

```
SW3(config-if)#switchport mode trunk
   SW3(config-if)#exit
   步骤 6 验证测试。
   按照拓扑配置 PC 并且连线,从 VLAN10 中的 PC1 ping VLAN20 中的 PC2,结果如下:
   C:\Documents and Settings\shil>ping 192.168.20.2
   Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
   Ping statistics for 192.168.20.2:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
   Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
   从上述测试结果可以看到,通过接入层交换机上的 VLAN 划分和三层交换机的 SVI 配置,
不同 VLAN 中的主机可以互相通信。
```

【注意事项】

交换机之间级联的端口需要配置为 Trunk。

【参考配置】

```
SW1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1424 bytes
!
hostname SW1
!
vlan 1
!
vlan 10
!
vlan 20
!
!
enable secret 5 $1$khi7$zBty5tE6xwvCw3Dv
!
interface FastEthernet 0/1
!
interface FastEthernet 0/2
!
interface FastEthernet 0/3
!
interface FastEthernet 0/4
```

```
interface FastEthernet 0/5
interface FastEthernet 0/6
interface FastEthernet 0/7
interface FastEthernet 0/8
interface FastEthernet 0/9
interface FastEthernet 0/10
interface FastEthernet 0/11
interface FastEthernet 0/12
interface FastEthernet 0/13
interface FastEthernet 0/14
interface FastEthernet 0/15
interface FastEthernet 0/16
interface FastEthernet 0/17
interface FastEthernet 0/18
interface FastEthernet 0/19
interface FastEthernet 0/20
interface FastEthernet 0/21
interface FastEthernet 0/22
interface FastEthernet 0/23
switchport mode trunk
interface FastEthernet 0/24
switchport mode trunk
```

```
!
interface GigabitEthernet 0/25
interface GigabitEthernet 0/26
interface GigabitEthernet 0/27
interface GigabitEthernet 0/28
interface VLAN 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface VLAN 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
line con 0
line vty 0 4
login
!
End
SW2#show running-config
System software version : 1.68 Build Apr 25 2007 Release
Building configuration...
Current configuration : 181 bytes
hostname SW2
vlan 1
vlan 10
interface fastEthernet 0/1
switchport access vlan 10
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
!
End
SW3#show running-config
System software version : 1.68 Build Apr 25 2007 Release
Building configuration...
```

```
Current configuration : 181 bytes
!
hostname SW3
vlan 1
!
vlan 20
interface fastEthernet 0/2
switchport access vlan 20
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
!
end
```