实验 跨交换机实现 VLAN

【实验名称】

跨交换机实现 VLAN。

【实验目的】

掌握如何在交换机上划分基于端口的 VLAN、如何给 VLAN 内添加端口,理解跨交换机之间 VLAN 的特点。

【背景描述】

假设某企业有两个主要部门:销售部和技术部,其中销售部门的个人计算机系统连接在不同的交换机上,他们之间需要相互进行通信,但为了数据安全起见,销售部和技术部需要进行相互隔离,现要在交换机上做适当配置来实现这一目标。

【需求分析】

通过划分 Port VLAN 实现交换机的端口隔离,然后使在同一 VLAN 里的计算机系统能 跨交换机进行相互通信,而在不同 VLAN 里的计算机系统不能进行相互通信。

【实验拓扑】




图 3-1 实验拓扑图

【实验设备】

三层交换机 1台

二层交换机 1台

【预备知识】

交换机的基本配置方法,VLAN 的工作原理和配置方法,Trunk 的工作原理和配置方法

【实验原理】

VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是指在一个物理网段内,进行逻辑的划分,划分成若干个虚拟局域网。VLAN 最大的特性是不受物理位置的限制,可以进行灵活的划分。VLAN 具备了一个物理网段所具备的特性。相同 VLAN 内的主机可以互相直接访问,不同 VLAN 间的主机之间互相访问必须经由路由设备进行转发。广播数据包只可以在

本 VLAN 内进行传播,不能传输到其他 VLAN 中。

Port Vlan 是实现 VLAN 的方式之一, Port Vlan 是利用交换机的端口进行 VLAN 的划分, 一个端口只能属于一个 VLAN。

Tag Vlan 是基于交换机端口的另外一种类型,主要用于实现跨交换机的相同 VLAN 内主机之间可以直接访问,同时对于不同 VLAN 的主机进行隔离。Tag Vlan 遵循了 IEEE802.1q 协议的标准。在利用配置了 Tag vlan 的接口进行数据传输时,需要在数据帧内添加 4 个字节的 802.1q 标签信息,用于标识该数据帧属于哪个 VLAN,以便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

【实验步骤】

第一步: 配置两台交换机的主机名

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname L2-SW

L2-SW(config)#

S3750#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S3750(config)#hostname L3-SW

L3-SW(config)#

第二步: 在三层交换机上划分 VLAN 添加端口

- L3-SW(config)#vlan 10
- L3-SW(config-vlan)#name xiaoshou
- ! 划分销售部的 VLAN 10
- L3-SW(config-vlan)#vlan 20
- L3-SW(config-vlan)#name jishu
- ! 划分技术部的 VLAN 20
- L3-SW(config-vlan)#exit
- L3-SW(config)#
- L3-SW(config)#interface range fastEthernet 0/6-10
- !将端口 Fa0/6 至 Fa0/10 划分到 VLAN 10
- L3-SW(config-if-range)#switchport mode access
- L3-SW(config-if-range)#switchport access vlan 10
- L3-SW(config-if-range)#exit
- L3-SW(config)#interface range fastEthernet 0/11-15
- !将端口 Fa0/11 至 Fa0/15 划分到 VLAN 20
- L3-SW(config-if-range)#switchport mode access
- L3-SW(config-if-range)#switchport access vlan 20
- L3-SW(config-if-range)#exit
- L3-SW(config)#

第三步: 在二层交换机上划分 VLAN 添加端口

- L2-SW(config)#vlan 10
- L2-SW(config-vlan)#name xiaoshou
- ! 划分销售部的 VLAN 10
- L2-SW(config-vlan)#vlan 20
- L2-SW(config-vlan)#name jishu
- ! 划分技术部的 VLAN 20
- L2-SW(config-vlan)#exit
- L2-SW(config)#
- L2-SW(config)#interface range fastEthernet 0/6-10
- ! 将端口 Fa0/6 至 Fa0/10 划分到 VLAN 10
- L2-SW(config-if-range)#switchport mode access
- L2-SW(config-if-range)#switchport access vlan 10
- L2-SW(config-if-range)#exit
- L2-SW(config)#

第四步:设置交换机之间的链路为 Trunk

- L3-SW(config)#interface fastEthernet 0/1
- L3-SW(config-if)#switchport mode trunk
- L3-SW(config-if)#exit
- L3-SW(config)#
- L2-SW(config)#interface fastEthernet 0/1
- L2-SW(config-if)#switchport mode trunk
- L2-SW(config-if)#exit
- L2-SW(config)#

第五步: 查看 VLAN 和 Trunk 的配置

L2-SW#show vlan

VLAN Name		Status Ports
1	default	active Fa0/1 ,Fa0/2 ,Fa0/3 Fa0/4 ,Fa0/5 ,Fa0/11 Fa0/12,Fa0/13,Fa0/14 Fa0/15,Fa0/16,Fa0/17 Fa0/18,Fa0/19,Fa0/20 Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23 Fa0/24
10	xiaoshou	active Fa0/1 ,Fa0/6 ,Fa0/7 Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10
20	jishu	active Fa0/1

L2-SW#

L2-SW#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport

Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists

Fa0/1 Enabled Trunk 1 Disabled All L3-SW#show vlan **VLAN Name** Status **Ports** Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 1 VLAN0001 STATIC Fa0/5, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26 Gi0/27, Gi0/28 10 xiaoshou **STATIC** Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10 20 jishu STATIC Fa0/1, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15 L3-SW# L3-SW#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists 1 Disabled ALL FastEthernet 0/1 TRUNK 1 enabled

第六步:验证配置

PC3 和PC1 都属于VLAN 10,它们的IP地址都在C类网络 192.168.10.0/24 内,PC2 属于VLAN 20,它的IP地址在C类网络 192.168.20.0/24 内,可以看到从PC3 是可以ping通PC1 的,如图 3-2所示,而从PC3 是不能ping通PC2 的,如图 3-3所示。




图 3-2 从 PC3 可以 ping 通 PC1

```
C:\VINDOVS\system32\cmd.exe

C:\>
C:\>
ping 192.168.20.172

Pinging 192.168.20.172 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.172:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

图 3-3 从 PC3 不能 ping 通 PC2

此时,如果把PC1 的连线转移到属于VLAN 20 的端口上去,PC3 和PC1 将不再能够ping 通了,如图 3-4所示。




图 3-4 把 PC1 移到 VLAN 20 后也不能 ping 通

【注意事项】

- 1、交换机所有的端口在默认情况下属于 ACCESS 端口,可直接将端口加入某一 VLAN。利用 switchport mode access/trunk 命令可以更改端口的 VLAN 模式。
- 2、VLAN1属于系统的默认 VLAN,不可以被删除
- 3、删除某个 VLAN,使用 no 命令。例如: switch(config)#no vlan 10
- 4、删除当前某个 VLAN 时,注意先将属于该 VLAN 的端口加入别的 VLAN,再删除 VLAN。
- 5、两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。
- 6、Trunk 接口在默认情况下支持所有 VLAN 的传输。

【参考配置】

L3-SW#show running-config

```
Building configuration...

Current configuration: 1481 bytes
```

```
version RGNOS 10.1.00(4), Release(18443)(Tue Jul 17 19:51:54 CST 2007 -ubu6server)
hostname L3-SW
!
vlan 1
vlan 10
 name xiaoshou
vlan 20
 name jishu
interface FastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet 0/2
interface FastEthernet 0/3
interface FastEthernet 0/4
interface FastEthernet 0/5
!
interface FastEthernet 0/6
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet 0/7
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet 0/8
 switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet 0/9
 switchport access vlan 10
interface FastEthernet 0/10
 switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet 0/11
```

switchport access vlan 20

```
!
interface FastEthernet 0/12
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet 0/13
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet 0/14
 switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet 0/15
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet 0/16
interface FastEthernet 0/17
interface FastEthernet 0/18
interface FastEthernet 0/19
interface FastEthernet 0/20
interface FastEthernet 0/21
interface FastEthernet 0/22
interface FastEthernet 0/23
interface FastEthernet 0/24
interface GigabitEthernet 0/25
interface GigabitEthernet 0/26
interface GigabitEthernet 0/27
interface GigabitEthernet 0/28
!
```

```
line con 0
line vty 04
 login
!
end
```

L2-SW#show running-config

System software version: 1.68 Build Apr 25 2007 Release

```
Building configuration...
Current configuration: 457 bytes
!
version 1.0
hostname L2-SW
vlan 1
vlan 10
 name xiaoshou
!
vlan 20
 name jishu
interface fastEthernet 0/1
 switchport mode trunk
interface fastEthernet 0/6
 switchport access vlan 10
!
interface fastEthernet 0/7
 switchport access vlan 10
```

interface fastEthernet 0/8 switchport access vlan 10

interface fastEthernet 0/9 switchport access vlan 10

!

```
! interface fastEthernet 0/10 switchport access vlan 10 ! end
```