ProFTPD: Limit配置



Mr 姚 ● 于 2019-02-19 19:23:30 发布 ● 阅读量893 ★ 收藏 1 📥 点赞数

分类专栏: proftpd



proftpd 专栏收录该内容

0 订阅 2 篇文章

ProFTPD的 <Limit > 配置部分允许进行强大的细粒度控制,即:允许谁使用哪些FTP命令。然而,这种能力是以复杂性为代价的。本文档描述了编辑部分时要记住的一些事项。

优先权

也许使用 <Limit> 最难的地方是理解它的优先级规则,它决定了 <Limit> 限制何时生效。 首先,Limit指令中有三种类型的参数:"RAW"FTP命令、F和ALL关键字。

- 1) http://www.proftpd.org/docs/howto/FTP.html 中列出了"原始"FTP命令,包括RFC强制的X变体FTP命令。
- 2) FTP命令组:

ALL	包括所有的 FTP 命令,除了 LOGIN
DIRS	包括 CDUP, CWD, LIST, MDTM, MLSD, MLST, NLST, PWD, RNFR, STAT, XCUP,
	XCWD , XPWD
LOGIN	用户登陆
READ	包括 RETR, SIZE
WRITE	包括 APPE, DELE, MKD, RMD, RNTO, STOR, STOU, XMKD, XRMD

使用"RAW"FTP命令的 <Limit> 具有最高优先级,其次是使用命令组的 <Limit> ,最后是使用ALL关键字的 <Limit> 。 如果 <Limit> 同时具有"原始" 组,那么使用"RAW"命令的Limit部分限制生效。

SITE命令

若要将 <Limit> 应用于SITE命令,则将"SITE"和命令通过下划线("_")组合,如下所示:

比如:对SITE CHMOD设置限制,可以:

- 1 <Limit SITE CHMOD>
- 2 DenyAll
- 3 </Limit>

继承

<Limit>一般在proftpd.conf的 <Directory> 部分中使用,这样, <Limit> 将被出现在 <Directory> 路径中的所有子目录继承,除非被"更近"的 <Lim 确覆盖。因此,可以配置一个 <Limit> 部分,拒绝所有目录的所有FTP命令,然后在适当的子目录(例如pub /或incoming /目录)中明确允许READ更令组。

使用 AllowUser和DenyUser

在使用AllowUser指定某些用户支持某些FTP命令时,最好为每个用户使用一个AllowUser,尽量不要用一个AllowUser列出所有的用户,比如:

1 AllowUser bob,dave,wendy

最好使用如下方式替换:

- 1 AllowUser bob
- 2 AllowUser dave
- 3 AllowUser wendy

以上对DenyUser同样有效。

注意事项: <Limit>部分中使用的名称,例如AllowUser, DenyUser, AllowGroup和DenyGroup, 不会解析为ID, 仅适用于名称。

举例:

1、示例一: 目录仅上传权限:



```
<Directory /path/to/uploads>
 2
        <Limit ALL>
 3
         DenyAll
 4
        </Limit>
 5
 6
       <Limit CDUP CWD PWD XCWD XCUP>
 7
         AllowAll
8
        </Limit>
 9
10
       <Limit STOR STOU>
11
         AllowAll
12
        </Limit>
13
      </Directory>
```

其中, <Limit ALL> 部分阻止/path/to/uploads目录中使用所有的FTP命令,然后开始定义可以使用那些命令:允许CDUP和CWD命令(及其X变体) 可以进入目录,然后允许STOR和STOU,以便用户可以将文件上传到目录中。

2、示例二: "盲目"目录,用户可以从目录下载和上传文件,但是无法看到目录内容

```
1
      <Directory /path/to/dir>
2
       <Limit LIST NLST MLSD MLST STAT>
3
         DenyAll
4
       </Limit>
5
     </Directory>
```

默认情况下,目录允许所有命令。 通过阻止列出目录内容的FTP命令(即LIST,MLSD,MLST和NLST), 可以阻止了客户端看到目录中的任何内容 3、LOGIN命令

```
1
      <Limit LOGIN>
2
      AllowUser barb
3
      AllowUser dave
4
      AllowGroup ftpuser
5
       DenyAll
     </Limit>
6
```

允许选定的系统用户能够连接到他们的proftpd服务器:允许用户barb和dave以及ftpuser组中的任何用户登录。所有其他用户将被拒绝。 如果某个网站只允许匿名访问,则使用LOGIN命令组进行配置,如上所述:

```
1
       <Limit LOGIN>
 2
        DenyAll
 3
      </Limit>
4
5
      <Anonymous ~ftp>
 6
       <Limit LOGIN>
 7
          AllowAll
8
        </Limit>
 9
10
      </Anonymous>
```

安装和配置Proftpd服务器:详细教程

YbeCoder#

打开您喜欢的FTP客户端并连接到服务器的IP地址或主机名,使用配置的端口号、用户名和密码进行验证。通过按照上述步骤安装和配置Proftpd服务器,您可以轻松地搭

proftpd: ProFTPD源代码

ProFTPD 1.3.x自述文件 状态 介绍 ProFTPD是一个高度可配置的FTP守护程序,用于Unix和类似Unix的操作系统。 请参阅README.ports文件,以了解有关已知或认为在

proftpd 安装_proftpd安装

AuthUserFile /etc/proftpd/ftpd.passwd //ftp 用户密码文件 AuthGroupFile /etc/proftpd/ftpd.group //ftp 用户组文件 其中, Directory 指定用户的文件夹, Limit 分配了用户对文化

linux proftpd 用户,linux之proftpd搭建(随时盖楼)

linux中常见FTP服务器有:proftpd、vsftp、wu-ftpd。 FTP工作模式有两种:主动模式PROT和被动模式PASV。 主动模式:客户端随机开放1个大于1024的端口N向服务器21端

proftpd学习配置笔记

一、软件下载proftpd-1.3.0rc3.tar.gz官方网站: http://www.proftpd.org/镜像站点: http://www.proftpd.de/二、解压缩、编译安装# 解压缩[root@localhost /]# tar zvxf proftpd

proftpd复杂权限的设置

weixin_30702887於

-、测试平台 Debian 4.0r3 <mark>Prof</mark>tpd 1.3.1 (WITH SSL) 二、原理简介 1、继承性 子目录会继承其父目录的属性。 2、优先级 优先级由大到小的顺序: 原始<mark>FTP</mark>命令(LI

