# 装载Bean

在 Spring IOC 容器读取 Bean 配置创建 Bean 实例之前,必须对它进行实例化. 只有在容器实例化后, 才可以从 IOC 容器里获取 Bean 实例并使用.

#### 配置Bean

<bean scope="singleton|prototype|request|session" />

singleton: 单例 默认值[每次创建都是原来的那一份] prototype: 原型 [每次创建都是一个全新的Bean]

request: 一次请求有效(java web开发中) session: session级有效(java web开发中)

# 获取Bean

获取Bean有两种方式

- 1. BeanFactory: IOC 容器的基本实现.
  - 1. 工厂设计模式,创建分发各种bean。配置好它们之间的写作关系,参与bean的生命周期。
- 2. 应用上下文(ApplicationContext):建立在bean工厂基础之上,提供系统架构服务。
  - 。 ApplicationCotext,spring更加高级的容器。功能强大:
    - 1. 提供文本信息解析工具,包括对国际化支持。
    - 2. 提供载入文件资源的通用方法,如图片。
    - 3. 可以向注册为监听器的bean发送事件。

在很少的情况下,使用BeanFactory,如在移动设备。

补充: BeanFactory 是 Spring 框架的基础设施,面向 Spring 本身; ApplicationContext 面向使用 Spring 框架的开发者,几乎所有的应用场合都直接使用 ApplicationContext 而非底层的 BeanFactory。

### **BeanFactory**

BeanFactory factory = new XmlBeanFactory(new ClassPathResource("applicationContext.xml")); bean工厂只把bean的定义信息载进来,用到的时候才实例化。factory.getBean("mybean");就可得到一个bean。

BeanFactory是一个接口。

### 应用上下文(ApplicationContext)

ApplicationContext同样也是一个接口,它的父接口BeanFactory。而子接口的功能往往比父类更加强大,说以开发过程中,我们主要使用 ApplicationContext。(接口与类之间的关系去看文档,或者看源码就可以得知。)

- ApplicationContext 的主要实现类:
  - 1. ClassPathXmlApplicationContext(ConfigurableApplicationContext 接口): 从类路径下加载配置文件
  - 2. FileSystemXmlApplicationContext(ConfigurableApplicationContext 接口): 从文件系统中加载配置文件。

# 总结:

ApplicationContext和BeanFactory加载Bean时,BeanFactory创建的时候,不会自动实例化Bean,而是在getBean的时候再去加载。而应上下文的方式会在创建的时候去自动加载。加载Bean是会消耗内存的,web项目追求响应速度至上,在加上内存(硬件)慢慢低廉,所以加载方式,我们会去选择ApplicationContext。