
课前课件17/30 2022年11月8日


#### 〉上节回顾:

- 什么是致电离辐射
- 带电粒子损失能量的四种方法
- 重带电粒子损失能量的规律——Bethe公式
- 最小电离粒子MIPs


#### 〉本节提要:

- Bragg曲线
- 重带电粒子的射程与阻止时间
- 能量歧离与射程歧离
- 快电子的电离能损与辐射能损
- 正电子的湮没





• 专题研究(自愿报名、择优录取)



singhua.edu.cn · P.1

## 接下来请关注:

## 下面哪些粒子可以被称为MIPs (最小电离粒子)?

- $^{137}$ Cs( $^{\Delta}$ =-86.545MeV)→ $^{137}$ Ba(基态,  $^{\Delta}$ =-87.721MeV)β衰变时,动能接近最大衰变能的电子
- Β α衰变后的α粒子
- Z不甚大的核素,发生EC或IC后可能产生的俄歇电子
- □ 散裂源中用于轰击高Z靶的约1000MeV质子
- 以<sup>214</sup>Po α源诱发的 α(<sup>14</sup>N , <sup>17</sup>O)p反应(Q=-1.193MeV)放出的质子

$$S_{ion} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = \underbrace{\frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{z^2}{v^2} \cdot \frac{NZ}{m_0}}_{lon} \cdot \left[\ln\left(\frac{2m_0v^2}{I}\right) - \ln\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{v^2}{c^2}\right]$$

如果不考虑入射粒子电荷量的影响,除以之则则仅由入射粒子的速度,影响能量损失率

$$\frac{S_{ion}}{z^2} = \left(-\frac{dE}{z^2 dx}\right)_{ion} = \frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{v^2} \cdot \frac{NZ}{m_0} \cdot \left[\ln\left(\frac{2m_0v^2}{I}\right) - \ln\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{v^2}{c^2}\right]$$


一般A≈2Z, 所以:  $\rho \propto NA \approx 2 \cdot NZ$  dx所对应的质量厚度 $dt_m$ :  $dt_m = dx \cdot \rho \propto dx \cdot NZ$ 

单位电荷的带电粒子,在穿透了介质的单位质量厚度后的能量损失为:


$$\frac{S_{ion}}{\rho z^2} = \left(-\frac{dE}{z^2 dt_m}\right)_{ion} \propto \frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{v^2} \cdot \frac{1}{m_0} \cdot \left[\ln\left(\frac{2m_0 v^2}{I}\right) - \ln\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{v^2}{c^2}\right]$$

第六章 辐射与物质的相互作用

$$\frac{S_{ion}}{\rho z^2} = \left(-\frac{dE}{z^2 dt_m}\right)_{ion} \propto \frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{1}{v^2} \cdot \frac{1}{m_0} \cdot \left[\ln\left(\frac{2m_0 v^2}{I}\right) - \ln\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{v^2}{c^2}\right]$$




清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.4




- 这个图是以入射粒子的视角来看问题的,其横轴——动能——是粒子的属性;
- 在本课程中,常见的讨论对象是探测器,它是重带电粒子损失能量的对象,如果从探测 器(吸收介质)的视角来看问题,会是怎样的呢?
- 为此,横轴就需要换成探测器(吸收介质)的入射深度。● 我们来看看Bragg曲线


#### 1MeV质子在水中不同位置处沉积的能量




$$S_{ion} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = \frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{z^2}{v^2} \cdot \frac{NZ}{m_0} \cdot B$$



nail.tsinghua.edu.cn · P.7




#### Difference in dose concentration (prostate cancer)




X-ray

Ion beam



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@maii.tsingnua.edu.cn·r.o






# 定义:路程(path)

带电粒子在物质中行经的实际轨迹的长度称作路程。




定义:射程(Range)



路程≈射程

带电粒子沿入射方向行经的最大距离, 称为入射粒子在该物质中的射程R。


重带电粒子由于质量大,与物质原子相互作用时,其运动方向几乎不变。




清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.10

第六章 辐射与物质的相互作用

# 15°C和1个大气压下粒子在空气中的"射程—能量"关系曲线:



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.11





入射粒子的属性
$$R = \frac{m}{z^2} \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0^2 m_0}{e^4 NZ} \cdot \int_0^{v_0} \frac{v^3}{B} dv$$

$$R(v) = \frac{m}{z^2} F(v)$$

粒子初速度的单值函数

同样的)值,不同粒子取相同的数值


$$\left(\frac{R(v)z^2}{m}\right)_a = F(v) = \left(\frac{R(v)z^2}{m}\right)_b$$

$$R_a(v) = \frac{m_a z_b^2}{m_b z_a^2} R_b(v)$$

- ●射程与入射粒子质量成正比
- ▶ 与**电荷量**的平方成反比

#### 各种带电粒子在硅中的射程—能量关系曲线

6.2 重带电粒子与物质的相互作用



定比定律. 请自行阅读以下3页

华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.14

# 阻止时间 $T = \frac{粒子射程R}{粒子的平均速度v}$

$$\overline{v} = kv = kc\sqrt{\frac{2E}{mc^2}}$$

$$T = \frac{R}{\overline{v}} = \frac{R}{kv} = \frac{R}{kc}\sqrt{\frac{mc^2}{2E}}$$

对非相对论粒子(质量m, 动能E):

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \qquad v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = c\sqrt{\frac{2E}{mc^2}}$$

末端减速快,因此取k=0.6

$$T(s) = 1.2 \times 10^{-7} R(m) \sqrt{\frac{m_a(u)}{E(MeV)}}$$

# 练习一下: 4MeV的α粒子

- ▶在空气(R=2.544cm)中的阻止时间是多少?
- ▶在Si(R=18.5μm)中的阻止时间是多少?

## 数MeVα粒子的阻止时间

气体:几个ns

固体:几个ps


已知气体探测器和半导体探测器的载流子收集时间分别在 $\mu s$ 和ns量级(本题目暂时只讨论电子),请问对于一个4MeV的 $\alpha$ 粒子来说,其能量沉积(energy deposition)所花的时间,相对于载流子的收集时间(即电流持续时间)可以被认为是个 $\delta$ 函数吗?

- A 不可以
- B 气体探测器可以,半导体探测器不可以
- (二) 气体探测器不可以,半导体探测器可以
- 都可以


带电粒子在薄吸收体中的能量损失为:

$$\Delta E = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{avg} \cdot t$$

#### 简单测厚仪原理




如果是较厚的吸收体,则需要借助"能量-射程"曲线




n-type region FET gate contact (to pre-amplifier) Au contact (~200 nm) Li-drifted Holes Si(Li)/0.15 ~ 0.2 µm X-rays Electrons p-type region (dead layer: www.globalsino.com/EM/  $5 \sim 100 \text{ nm}$ ~20 nm Schottky barrier Au contact (e.g. bias voltage: -500 V ~ -1 kV)




清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.20



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.21





能量岐离






Figure 2.2 The specific energy loss along an alpha track.

# 能量歧离(Energy Straggling):

单能粒子穿过一定厚度的物质后,将不再是单能 的(对一组粒子而言),而发生了**能量的离散**。


能量的损失过程是随机的




# 射程歧离(Range Straggling):

带电粒子与物质相互作用是一个随机过程,因而

与能量歧离一样, 单能粒子的射程也是涨落的。






- 重带电粒子指的是质子、氘核、α粒子这样质量较大或更大的粒子,可能来自核衰变、核反应或加速器, 通常带正电。
- 当是核衰变的产物时, 其动能不过数MeV, 因此可以非相对论考虑。
- 此时,它们最主要的能量损失方式是电离能损——电离+激发。
- · 典型的射程,在固体中是数十μm或更大,在气体中则是数cm或更大(能量越大,射程越大)。
- 停止时间在固体中是ps量级,在气体中是ns量级,对于我们后面8/9/10章学到的探测器来说,这是相当快 以至于可以忽略的时间了。
- 重带电粒子迟早会停止下来并逐渐吸附电子,"泯然众人"而成为一个普通的原子。这个停止的过程既 伴随着它能量的损失,也伴随着介质中电子离子对(电子空穴对)的产生——探测器测量射线的基础, 因此, 掌握这里的知识, 是非常重要的。

- § 6.1 概论
- § 6.2 重带电粒子与物质的相互作用




- § 6.3 快电子与物质的相互作用
- § 6.4 γ射线与物质的相互作用
- § 6.5 中子与物质的相互作用

#### 10个 10MeV电子入射



#### 10000个 10MeV电子入射



清华大学·核辐射物理及探测学·2022秋·杨@6A211·yangyigang@mail.tsinghua.edu.cn·P.31


	重带电粒子	快电子
质量	大	<u>\\</u>
速度	<b>小</b>	大
主要能量损失方式	电离	电离十辐射
径迹特性	直线	曲折、散射严重

- 一. 快电子的能量损失率
- 二. 电子的吸收、散射和β射线的射程
- 三. 正电子与物质的相互作用

对快电子:  $T_e \sim MeV > m_e c^2 = 0.511 MeV$ 

- 电离能量损失和辐射能量损失都很重要!
- 同时, 需要考虑相对论效应。

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} + \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad}$$



电子电离能量损失率的Bethe公式:

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = \frac{2\pi e^4}{\left(4\pi\varepsilon_0^2\right)^2} \cdot \frac{NZ}{m_0} \cdot \frac{1}{v^2} \times \left[\ln\frac{m_0 v^2 E}{2I^2(1-\beta^2)} - (\ln 2)(2\sqrt{1-\beta^2})^2 - 1 + \beta^2) + (1-\beta^2) + \frac{1}{8}(1-\sqrt{1-\beta^2})^2\right]$$

电子 
$$\left( -\frac{dE}{dx} \right)_{e}^{e^{-}} = \frac{e^{4}}{8\pi\varepsilon_{0}^{2}} \cdot \frac{NZ}{m_{0}} \cdot \frac{1}{v_{e}^{2}} \cdot \left( \ln \frac{m_{0}v_{e}^{2}E}{2I^{2}(1-\beta^{2})} - (\ln 2)(2\sqrt{1-\beta^{2}} - 1 + \beta^{2}) + (1-\beta^{2}) + \frac{1}{8}(1-\sqrt{1-\beta^{2}})^{2} \right)$$


**ロ粒子** 
$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{ion}^{\alpha} = \frac{e^4}{4\pi\varepsilon_0^2} \cdot \frac{NZ}{m_0} \cdot \frac{z_{\alpha}^2}{v_{\alpha}^2} \cdot \left[ \ln\left(\frac{2m_0v_{\alpha}^2}{I}\right) - \ln\left(1 - \frac{v_{\alpha}^2}{c^2}\right) - \frac{v_{\alpha}^2}{c^2} \right]$$


$$\beta^2 = 0.9872$$


$$v_{\alpha}^2 = 2.146 \times 10^{-3} c^2$$

$$\frac{2.146 \times 10^{-3} c^2}{8 \times 0.9872 c^2} \times \frac{23.09 - 0.148 + 0.0128 + 0.0983}{3.239 - (-2.148 \times 10^{-3}) - 2.146 \times 10^{-3}}$$

$$E(r,\theta) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1-\beta^2}{r^2 \left(1-\beta^2 \sin^2\theta\right)^{3/2}}$$










mail.tsinghu

"·····energy is most strongly radiated **perpendicular** to the acceleration causing it." --- **OPTICS**, 4th Edition. Eugene Hecht. P58



2大学·核辐射物理及






Radiation pattern for an orbiting charge.

第六章 辐射与物质的相互作用

辐射能量损失: 带电粒子穿过物质时, 受原子核库仑场的影响, 其速度发生变化, 会伴 随发射电磁波,即**轫致辐射(bremsstrahlung)**。

#### 辐射能量损失率:单位路径上,由于轫致辐射而损失的能量。

量子电动力学计算表明,辐射能量损失率服从:



$$S_{rad} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad} \propto \frac{z^2 E}{m^2} NZ^2 = N\left(\frac{Z \cdot z}{m}\right)^2 \cdot E$$

$$S_{rad} \propto \frac{1}{m^2}$$

$$S_{rad} \propto E$$

6.3 快电子与物质的相互作用

 $S_{rad} \propto NZ^2$ 

与带电粒子静止质量

 $m^2$ 成**反比**,所以仅

对电子才重点考虑。

与带电粒子的能量

E成正比,随粒子

动能的增加而增加。

与吸收物质的NZ<sup>2</sup>成正

比, 高原子序数、高密

度材料的辐射损失大。

电子的辐射 能量损失率

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{rad} = \frac{e^4 NZ(Z+1)E}{137m_0^2 c^4} \left(4\ln\frac{2E}{m_0 c^2} - \frac{4}{3}\right)$$

电子的两种能量损失率之比 
$$\frac{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{rad}}{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion}} \cong \frac{E \cdot Z}{800}$$

- 探测学中所涉及快电子的能量E 一般不超过几个MeV,所以辐射能 量损失仅在高原子序数(Z)吸收材料中才是重要的。
- 当要吸收、屏蔽β射线时,不宜选用重材料,应该用轻材料。
- 当要获得强的X射线时,则应选用重材料作靶。

## 20MeV的电子轰击下列哪种材料时,辐射能损相比于电离能损占优?

- A 铝 (Z=13)
- B 铁 (Z=26)
- **ら** 钨 (Z=74)